

Benutzerhandbuch

Copyright © 2018 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Corel DESIGNER® 2018-Benutzerhandbuch

Produktspezifikationen, Preisangaben, Verpackung, Technischer Support und allgemeine Informationen („Spezifikationen“) beziehen sich ausschließlich auf die deutsche Sprachversion, wie sie im Einzelhandel erhältlich ist. Die Angaben zu anderen Versionen (einschließlich anderer Sprachversionen) können hiervon abweichen.

Diese Informationen werden ohne Mängelgewähr und ohne weitere Garantien oder Bedingungen, weder ausdrückliche noch implizite, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf Garantien hinsichtlich des Zustands der Handelswaren, der zufrieden stellenden Qualität, der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Zweck oder sich durch Gesetz, Statut, Handelsbrauch oder -üblichkeit oder anderweitig ergebende Garantien zur Verfügung gestellt. Sie tragen das vollständige Risiko für die aus diesen Informationen oder ihrer Nutzung entstehenden Ergebnisse. Corel haftet weder Ihnen noch einer anderen Person oder Organisation gegenüber für irgendwelche indirekten, zufälligen, speziellen, oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Einnahmen- oder Gewinneinbußen, verlorene oder beschädigte Daten und andere geschäftliche oder wirtschaftliche Verluste, selbst wenn Corel auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde oder diese vorhersehbar sind. Darüber hinaus haftet Corel nicht für Ansprüche Dritter. Corels Gesamthaftung Ihnen gegenüber entspricht den Kosten, die Ihnen durch den Kauf dieser Materialien entstanden sind. Einige Staaten/Länder lassen keinen Ausschluss bzw. keine Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder beiläufige Schäden zu, sodass die oben genannten Einschränkungen eventuell nicht für Sie gelten.

Corel, das Corel-Logo, das Corel-Ballon-Logo, Corel DESIGNER, CorelDRAW, das CorelDRAW-Ballon-Logo, Corel Font Manager, CAPTURE, CONNECT, LiveSketch, PaintShop, PaintShop Pro, Painter, PerfectShapes, PHOTO-PAINT, PowerClip, PowerTRACE, Presentations, Quattro, Quattro Pro, VideoStudio und WordPerfect sind in Kanada, den USA bzw. anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Weitere Produkt-, Schrift- und Firmennamen sowie Logos sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Patente: [www.corel.com/patent](http://www.corel.com/patent)

225048

# Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	19
Installation von CorelDRAW Technical Suite.....	21
Systemanforderungen.....	21
Vorbereiten der Installation.....	22
Installation der Anwendungen von CorelDRAW Technical Suite.....	22
Installationsoptionen.....	22
Installationen ändern und reparieren.....	25
Deinstallation von CorelDRAW Technical Suite.....	25
Häufig gestellte Fragen.....	26
Corel- Konten und -Services.....	29
Authentifizierung CorelDRAW Technical Suite.....	29
Überprüfung der Kontoeinstellungen.....	30
Corel-Produkte aktualisieren.....	30
Ändern der Benutzeranmeldeinformationen.....	30
Corel Support Services.....	31
Informationen zu Corel.....	31
Die Neuerungen in Corel DESIGNER 2018.....	33
Umfassend.....	33
Präzise.....	38
Innovativ.....	39
Informationsquellen.....	45
Hilfe aufrufen.....	45
So verwenden Sie die Hilfe und Kurzinfos.....	46
Willkommensbildschirm.....	47
Community-Website für Entwickler.....	47
Handbuch für den Einsatz im Netzwerk.....	48
Webbasierte Ressourcen.....	48
Corel DESIGNER Tour durch den Arbeitsbereich.....	49
Corel DESIGNER-Terminologie und -Konzepte.....	49
Corel DESIGNER Anwendungsfenster.....	50

Standardsymbolleiste.....	52
Info zu Symbolleisten.....	53
Hilfsmittelpalette.....	54
Eigenschaftsleiste.....	70
Andockfenster.....	71
Statusleiste.....	73
Arbeitsbereiche wählen.....	73
Starten und einrichten.....	75
Corel DESIGNER starten und beenden.....	75
Ändern der Sprache.....	75
Starteinstellungen ändern.....	76
Grundlagen zu Corel DESIGNER.....	77
Übersicht zu Vektorgrafiken und Bitmaps.....	77
Zeichnungen beginnen und öffnen.....	78
Bilder scannen.....	82
Mit mehreren Zeichnungen arbeiten.....	82
Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen.....	83
Zoomen, schwenken und scrollen.....	84
Zeichnungen in der Vorschau anzeigen.....	87
Anzeigemodi auswählen.....	89
Mit Ansichten arbeiten.....	90
Zeichnungen speichern.....	92
Mit gesperrten Dateien arbeiten.....	94
Sicherungskopien erstellen und Dateien wiederherstellen.....	95
Zeichnungsangaben hinzufügen und anzeigen.....	96
Zeichnungen schließen.....	96
Kreative Werkzeuge und Inhalte suchen und verwalten.....	99
Erwerben von Anwendungen, Plugins und Inhalten.....	99
.....	101
Inhalte mit dem Andockfenster CONNECT suchen.....	101
Auf Inhalte zugreifen.....	103

Inhalt durchsuchen und gezielt nach diesem suchen.....	105
Inhalt anzeigen.....	108
Inhalt verwenden.....	109
Schriften installieren.....	111
Inhalte verwalten.....	111
Ablagen mit OneDrive synchronisieren.....	113
Den Speicherort von Inhalten ändern.....	115
Inhaltstypen.....	116
Mit Präzision arbeiten.....	117
Anziehung verwenden.....	117
Dynamische Hilfslinien verwenden.....	120
Ausrichtungshilfslinien verwenden.....	127
Beschränkungstasten verwenden.....	131
Objektkoordinaten verwenden.....	132
Touchfähige Geräte und Geräte mit Wählrad.....	141
Toucheingabe.....	141
Die Verwendung von Geräten mit Wählrad.....	143
Verwendung eines Dokumentenmanagementsystems mit CorelDRAW Technical Suite.....	151
Übersicht zu Dokumentenmanagementsystemen.....	151
Erste Schritte mit Microsoft SharePoint.....	152
Dokumente aus einer Dokumentenbibliothek ein- und auschecken.....	153
Dokumente und Dokumenteigenschaften anzeigen.....	154
<b>Linien, Formen und Umrisse.....</b>	<b>155</b>
Mit Linien, Umrissen und Pinselstrichen arbeiten.....	157
Standardeigenschaftswerte festlegen.....	157
Linien zeichnen.....	158
Paralleles Zeichnen.....	164
Mehrere Liniensegmente schließen.....	166
Beschriftungen zeichnen.....	166
Verbindungslinien zeichnen.....	171
Bemaßungslinien zeichnen.....	175

Linien und Umrisse formatieren.....	180
Pfeilspitzen zu Linien und Kurven hinzufügen.....	187
Kalligrafische und voreingestellte Linien zeichnen.....	189
Lineare Muster-Pinselstriche zuweisen.....	191
Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren.....	192
Natürlich zeichnen mit intelligenten Strichanpassungen.....	194
Lineare Muster entlang einer Linie sprühen.....	199
Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte.....	202
Unterstützung für Real-Time Stylus (RTS)- Stifttablets und Geräte.....	203
Formen zeichnen.....	205
Rechtecke und Quadrate zeichnen.....	205
Zeichnen von Ellipsen, Kreisen, Bögen und Keilen.....	208
Polygone und Sterne zeichnen.....	210
Gitter zeichnen.....	211
Vordefinierte Formen zeichnen.....	212
Projizierte Formen zeichnen.....	213
Mithilfe der Formerkennung zeichnen.....	215
Objekte formen.....	217
Kurvenobjekte verwenden.....	217
Knoten auswählen und verschieben.....	218
Knoten ausrichten und verteilen.....	220
Segmente bearbeiten.....	227
Kurven verbinden.....	228
Segmente kopieren und ausschneiden.....	230
Knoten hinzufügen, entfernen und verbinden.....	230
Knotentypen.....	231
Knoten ändern.....	232
Strecken von Kurvenobjekten unterbrechen.....	233
Änderungen in Kurvenobjekten spiegeln.....	234
Objekte verschmieren und verwischen.....	235
Objekte aufrauen.....	238

Objekte durch Heranziehen der Knoten an den Cursor oder durch Wegdrücken der Knoten vom Cursor umformen.....	240
Verzerrungseffekte zuweisen.....	241
Wirbeleffekte hinzufügen.....	243
Objekte mittels Hüllen formen.....	244
Objekte beschneiden und radieren.....	252
Objekte teilen.....	257
Objekte zuschneiden.....	259
Ecken abrunden, auskehlen und abfasen.....	261
Objekte verschmelzen und Schnittmengen bilden.....	263
PowerClip-Objekte erstellen.....	264
Optionen für Knoten, Bearbeitungspunkte und die Vorschau festlegen.....	270
Symmetrisches Zeichnen.....	275
Symmetriegruppen erstellen.....	275
Symmetriegruppen bearbeiten.....	278
Kurven verbinden in Symmetriegruppen.....	283
Symmetrien entfernen und symmetrische Beziehungen auflösen.....	284
Projizieren von Objekten.....	287
Übersicht zu projizierten Zeichenmodi.....	287
Verwenden von projizierten Zeichenmodi.....	288
Anpassen von Zeichnungsprofilen.....	290
<b>Objekte, Symbole und Ebenen.....</b>	<b>293</b>
Mit Objekten arbeiten.....	295
Objekte auswählen.....	295
Objekteigenschaften ändern.....	298
Objekte kopieren, duplizieren und löschen.....	298
Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren.....	301
Neue Objekte aus Begrenzungslinien erstellen.....	302
Objekte klonen.....	303
Objekte verschieben.....	304
Objekte in der Größe ändern und skalieren.....	305
Objekte drehen.....	308

Objekte spiegeln.....	309
Objekte neigen.....	309
Objekte ausrichten und verteilen.....	310
Objekthinweise zuweisen.....	313
Anordnung von Objekten ändern.....	313
Objekte an einer Strecke ausrichten.....	315
Objekte gruppieren.....	320
Objekte kombinieren.....	322
Objekte sperren.....	323
Objekte suchen und ersetzen.....	324
Objekte ein- und ausblenden.....	324
Geometrische Eigenschaften zu Objekten anzeigen und darauf zugreifen.....	325
Barcodes einfügen.....	326
QR-Codes einfügen und bearbeiten.....	327
QR-Codes einfügen.....	327
QR-Codes bearbeiten.....	328
QR-Codes validieren.....	331
Mit Symbolen arbeiten.....	333
Symbole in Zeichnungen verwenden.....	333
Sammlungen und Bibliotheken verwalten.....	336
Symbole erstellen, bearbeiten und löschen.....	337
Symbole in Zeichnungen gemeinsam verwenden.....	341
Referenz: Mit Symbolen arbeiten.....	342
Objekte für das Web erstellen.....	345
Bitmaps für das Web exportieren.....	345
Bitmaps nach WordPress exportieren und hochladen.....	352
Webvoreinstellungen speichern und anwenden.....	353
Objekte mit transparenten Farben und Hintergründen exportieren.....	353
Webkompatiblen Text erstellen.....	354
Rollover erstellen.....	355
Lesezeichen und Hyperlinks zu Dokumenten hinzufügen.....	357



Hotspots und alternativen Text zu Objekten hinzufügen.....	358
Mit Ebenen arbeiten.....	361
Ebenen erstellen.....	361
Ebeneneigenschaften ändern.....	365
Ebenen und Objekte verschieben und kopieren.....	368
Objekte verknüpfen und einbetten.....	371
Verknüpfte oder eingebettete Objekte einfügen.....	371
Verknüpfte oder eingebettete Objekte bearbeiten.....	372
Verwaltung und Überwachung von Projekten.....	375
Projektdatenbanken einrichten.....	375
Objektdateien verwalten.....	377
Objekten CGM-Daten zuweisen.....	378
Projektzeiterfassung.....	383
<b>Farbe und Füllungen.....</b>	<b>391</b>
Mit Farben arbeiten.....	393
Übersicht zu Farbmodellen.....	393
Erklärung der Farbtiefe.....	395
Farben auswählen.....	396
Dokumentpalette verwenden.....	402
Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten.....	405
Farbpaletten anzeigen und verwalten.....	408
Farbpaletten in den Palettenbibliotheken ein- und ausblenden.....	409
Eigenschaften von Farbpaletten festlegen.....	411
Objekten Füllungen zuweisen.....	413
Gleichmäßige Füllungen zuweisen.....	414
Farbverlaufsfüllungen zuweisen.....	414
Schraffurfüllungen zuweisen.....	419
Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen anwenden.....	423
Zweifarbige-Musterfüllungen anwenden.....	427
Füllmuster zuweisen.....	429
PostScript-Füllungen zuweisen.....	430

Maschenfüllungen zuweisen.....	431
Bereichen Füllungen zuweisen.....	433
Mit Füllungen arbeiten.....	435
Füllungen und Transparenzen suchen, verwalten und speichern.....	437
Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.....	437
Füllungen und Transparenzen verwalten.....	440
Füllungen und Transparenzen speichern.....	442
Die Verwendung der Farbverwaltung.....	445
Farbverwaltung.....	445
Erste Schritte mit der Farbverwaltung in Corel DESIGNER.....	449
Farbprofile installieren und laden und einbetten.....	452
Farbprofile zuweisen.....	454
Farben in andere Farbprofile konvertieren.....	454
Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen.....	455
Softproofing.....	455
Mit Farbverwaltungs-Voreinstellungen arbeiten.....	457
Mit Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten.....	458
Farben beim Öffnen von Dokumenten verwalten.....	459
Farben beim Importieren und Einfügen von Dateien verwalten.....	460
Farben für den Druck verwalten.....	461
Sicheren CMYK-Arbeitsablauf verwenden.....	461
Farben für die Online-Anzeige verwalten.....	461
<b>Spezialeffekte.....</b>	<b>463</b>
3D-Effekte zu Objekten hinzufügen.....	465
Objekte mit Konturen versehen.....	465
Perspektive zuweisen.....	468
Extrusionen erstellen.....	470
Abschrägungseffekte erstellen.....	474
Hinterlegte Schatten erstellen.....	476
Blockschatten hinzufügen.....	479
Objekte überblenden.....	483

Transparenz von Objekten ändern.....	489
Gleichmäßige Transparenzen zuweisen.....	490
Farbverlaufstransparenzen zuweisen.....	490
Mustertransparenzen zuweisen.....	494
Füllmustertransparenzen zuweisen.....	497
Transparenzen kopieren, einfrieren und entfernen.....	498
Zusammenführungsmodi zuweisen.....	499
Linsen auf Objekte anwenden.....	503
Linsen zuweisen.....	503
Linsen bearbeiten.....	506
Erstellen von Mosaiken.....	507
Das Erstellen von Vektormosaiken mit dem Pointillismus-Effekt.....	507
Erstellen von Bitmapmosaiken mit dem PhotoCocktail-Effekt.....	511
Erzeugen von Bewegung und Fokus.....	515
Hinzufügen von Wirkungseffekten.....	515
<b>Text.....</b>	<b>523</b>
Text hinzufügen und bearbeiten.....	525
Text importieren und einfügen.....	525
Grafiktext hinzufügen.....	527
Mengentext hinzufügen.....	528
Spalten in Textrahmen hinzufügen.....	532
Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen.....	533
Text am Basisliniengitter ausrichten.....	536
Text auswählen.....	537
Text suchen, bearbeiten und konvertieren.....	538
Text verlagern, drehen, spiegeln und wenden.....	540
Text verschieben.....	541
Text umfließen lassen.....	542
Text an Strecken ausrichten.....	543
Sonderzeichen, Symbole und Glyphen einfügen.....	545
Grafiken einbetten.....	549

Mit in früheren Versionen erstelltem Text arbeiten.....	549
Text formatieren.....	551
Schriftarten und Schriften auswählen.....	551
Zeichen formatieren.....	554
Textfarbe ändern.....	556
Mehrere Zeichen unterschneiden.....	558
Groß-/Kleinschreibung ändern.....	558
Mit OpenType-Funktionen arbeiten.....	559
Zeichen- und Wortabstand anpassen.....	564
Zeilen- und Absatzabstand anpassen.....	566
Blickfangpunkte zu Text hinzufügen.....	567
Initialen einfügen.....	569
Zeichenposition und -winkel ändern.....	570
Text ausrichten.....	571
Tabulatoren und Einzüge hinzufügen.....	574
Mit Textstilen arbeiten.....	575
Silbentrennung von Text.....	576
Formatierungscode einfügen.....	578
Nicht druckbare Zeichen anzeigen.....	579
Formel hinzufügen.....	581
Mit Text in verschiedenen Sprachen arbeiten.....	583
Asiatischen Text formatieren.....	583
Asiatische Zeilenumbruchregeln verwenden.....	584
OpenType-Unterstützung für asiatischen Text.....	585
Mehrsprachigen Text formatieren.....	586
Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen.....	587
So arbeiten Sie mit übersetztem Text.....	588
Schriften verwalten.....	591
Die Standardschrift ändern.....	591
Schriften ersetzen.....	592
Schriften einbetten.....	593

Schriften anzeigen.....	594
Schriften filtern.....	595
Nach Schriften suchen.....	597
Weitere Schriften beziehen.....	598
Schriften identifizieren.....	599
Mit Schriften-Playground Schriften wählen.....	600
Verwendung von Corel Font Manager.....	601
Schreibhilfsmittel verwenden.....	603
Blitzkorrektur verwenden.....	603
Rechtschreib- und Grammatikprüfung verwenden.....	605
Thesaurus verwenden.....	607
Mit Sprachen arbeiten.....	608
Schreibhilfsmittel anpassen.....	609
Prüfstile verwenden.....	610
Regelklassen verwenden.....	612
Zeichnungen analysieren.....	613
Wortlisten verwenden.....	614
Statistiken prüfen.....	617
Referenz: Schreibhilfsmittel verwenden.....	617
<b>Vorlagen und Stile.....</b>	<b>623</b>
Mit Vorlagen arbeiten.....	625
Nach Vorlagen suchen.....	625
Vorlagen verwenden.....	627
Vorlagen erstellen.....	628
Vorlagen bearbeiten.....	629
Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten.....	631
Stile und Stilgruppen erstellen.....	632
Stile und Stilgruppen zuweisen.....	634
Stile und Stilgruppen bearbeiten.....	635
Standardobjekteigenschaften verwalten.....	636
Stylesheets exportieren und importieren.....	638

Stilen und Stilgruppen Tastaturbefehle zuweisen.....	638
Objekte mit bestimmten Stilen oder Stilgruppen suchen.....	639
Verknüpfung zwischen Objekten und Stilen oder Stilgruppen aufheben.....	639
Mit Farbstilen arbeiten.....	641
Farbstile erstellen und zuweisen.....	641
Farbstile bearbeiten.....	644
Anzeigen von Farbstilen.....	649
Farbstile exportieren und importieren.....	651
Verknüpfung zwischen einem Farbstil und einem Objekt aufheben.....	651
<b>Seiten und Layout.....</b>	<b>653</b>
Seiten und Layouttools verwenden.....	655
Seitenlayout festlegen.....	655
Seitenhintergrund wählen.....	658
Seiten hinzufügen, duplizieren, umbenennen und löschen.....	659
Seitenzahlen einfügen.....	662
Lineale verwenden.....	664
Lineale kalibrieren.....	665
Dokumentgitter einrichten.....	666
Basisliniengitter einrichten.....	667
Hilfslinien einrichten.....	668
Hilfslinien ändern.....	670
Zeichenmaßstab festlegen.....	671
Mit Tabellen arbeiten.....	673
Tabellen zu Zeichnungen hinzufügen.....	673
Tabellenkomponenten auswählen, verschieben und darin navigieren.....	675
Tabellenzeilen und -spalten einfügen und löschen.....	677
Größe von Tabellenzellen, -zeilen und -spalten ändern.....	679
Tabellen und Zellen formatieren.....	679
Mit Text in Tabellen arbeiten.....	681
Tabellen in Text umwandeln.....	682
Tabellen und Zellen verbinden und teilen.....	683

Tabellen als Objekte bearbeiten.....	684
Bilder, Grafiken und Hintergründe zu Tabellen hinzufügen.....	684
Tabellen in Zeichnungen importieren.....	685
<b>Bitmaps.....</b>	<b>687</b>
Mit Bitmaps arbeiten.....	689
Vektorgrafiken in Bitmaps konvertieren.....	689
Bitmaps importieren.....	691
Bitmaps zuschneiden.....	691
Abmessungen und Auflösung von Bitmaps ändern.....	692
Bitmaps geraderichten.....	693
Korrektur perspektivischer Verzerrungen.....	694
Digimarc-Wasserzeichen zum Kennzeichnen von Bitmaps verwenden.....	695
Staub und Kratzer von Bitmaps entfernen.....	696
Mit Farben in Bitmaps arbeiten.....	697
Den Bildanpassungseditor verwenden.....	698
Farbe und Ton anpassen.....	704
Tonkurven-Filter verwenden.....	711
Farbe und Farbton ändern.....	713
Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT.....	714
Spezialeffekte auf Bitmaps anwenden.....	715
Spezialeffektkategorien.....	721
3D-Spezialeffekte.....	721
Spezialeffekte für künstlerische Striche.....	726
Spezialeffekte für Unschärfe.....	732
Kamera-Spezialeffekte.....	737
Spezialeffekte für Farbänderung.....	741
Spezialeffekte für Konturen.....	743
Kreative Spezialeffekte.....	744
Angepasste Spezialeffekte.....	748
Spezialeffekte für Verzerren.....	750
Spezialeffekte für Rauschen.....	755

Spezialeffekte für die Einstellung der Schärfe.....	758
Spezialeffekte für Füllmuster.....	760
Mit Bitmap-Farbmodi arbeiten.....	767
Farbmodus von Bitmaps ändern.....	767
Bitmap-Farbmodus in Schwarzweiß ändern.....	768
Bitmap-Farbmodus in Duoton ändern.....	769
Bitmap-Farbmodus in Palettenfarben ändern.....	770
Bitmaps vektorisieren und Vektorisierungsergebnisse bearbeiten.....	775
Bitmaps vektorisieren.....	775
PowerTRACE-Steuerelemente.....	778
Vorschau der Vektorisierungsergebnisse anzeigen.....	780
Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen.....	780
Anpassen von Farben in Vektorisierungsergebnissen.....	783
Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen.....	785
Tipps zum Vektorisieren von Bitmaps und zum Bearbeiten von Vektorisierungsergebnissen.....	786
Mit Kamera-Rohdateien arbeiten.....	789
Kamera-Rohdateien verwenden.....	789
Importieren von Kamera-Rohdateien in Corel DESIGNER.....	790
Farbe und Ton von Kamera-Rohdateien anpassen.....	793
Schärfe von RAW-Kameradateien einstellen und Rauschen reduzieren.....	795
Vorschau von RAW-Kameradateien anzeigen und Bildinformationen abrufen.....	795
<b>Drucken.....</b>	<b>797</b>
Grundlegende Informationen zum Drucken.....	799
Arbeit drucken.....	799
Druckaufträge gestalten.....	800
Vorschau von Druckaufträgen anzeigen.....	801
Druckstile zuweisen.....	802
Druckaufträge fein abstimmen.....	803
Farben exakt drucken.....	804
Auf PostScript-Druckern drucken.....	807
Seriendruck verwenden.....	809



Vorabkontrolle anzeigen.....	812
Dateien für Druckdienstleister vorbereiten.....	815
Druckaufträge für einen Druckdienstleister vorbereiten.....	815
Mit Umbruchlayouts arbeiten.....	816
Drucken: Druckermarkierungen.....	818
OPI-Verknüpfungen beibehalten.....	821
Farbauszüge drucken.....	821
Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten.....	822
Einstellungen für In-RIP-Farbüberlappung vornehmen.....	825
Drucken: auf Film.....	827
Banner für den Druck vorbereiten.....	828
Mit einem Druckdienstleister arbeiten.....	830
<b>Dateiformate.....</b>	<b>831</b>
Dateien importieren und exportieren.....	833
Dateien importieren.....	833
Dateien exportieren.....	836
Mit 3D-Modellen arbeiten.....	841
Die Installation von XVL Studio 3D Corel Edition.....	841
3D-Modelle importieren.....	842
3D-Modelle einfügen und anpassen.....	843
In PDF exportieren.....	847
Dokumente als PDF-Dateien exportieren.....	847
Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen in PDF-Dateien einschließen.....	850
Reduzieren der Dateigröße von PDF-Dateien.....	850
Arbeiten mit Text und Schriften in PDF-Dateien.....	852
Angaben der Kodierungsformate für PDF-Dateien.....	853
Festlegen einer Anzeigeoption für EPS-Dateien.....	854
Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien angeben.....	854
Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen.....	855
PDF-Dateien optimieren.....	856
Vorabkontrolle für PDF-Dateien anzeigen.....	857

PDF-Dateien für eine Druckerei vorbereiten.....	858
Mit Office-Anwendungen arbeiten.....	861
Dateien aus Office-Anwendungen importieren.....	861
Dateien in Office-Anwendungen exportieren.....	861
Dokumenten Objekte hinzufügen.....	861
Unterstützte Dateiformate.....	863
3D-Dateiformate.....	864
Adobe Illustrator (AI).....	864
Adobe Type 1-Schrift (PFB).....	867
Windows Bitmap (BMP).....	868
OS/2 Bitmap (BMP).....	868
Computer Graphics-Metadatei (CGM).....	869
CorelDRAW (CDR).....	871
Corel Presentation Exchange (CMX).....	871
Corel PHOTO-PAINT (CPT).....	872
Corel Symbolbibliothek (CSL).....	872
Cursor Resource-Dateien (CUR).....	873
Microsoft Word-Dokumente (DOC, DOCX oder RTF).....	873
Microsoft Publisher (PUB).....	875
Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 oder DRW).....	875
AutoCAD Drawing Database (DWG) und AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF).....	876
Encapsulated PostScript (EPS).....	879
PostScript (PS oder PRN).....	883
GIF.....	884
HTML.....	884
JPEG (JPG).....	885
JPEG 2000 (JP2).....	886
Kodak Photo-CD-Bild (PCD).....	887
PICT (PCT).....	888
PaintBrush (PCX).....	889
Adobe Portable Document Format (PDF).....	890


HPGL Plotter-Datei (PLT).....	892
Portable Network Graphics (PNG).....	893
Adobe Photoshop (PSD).....	894
Corel Painter (RIF).....	895
Skalierbare Vektorgrafiken (SVG).....	896
Adobe Flash (SWF).....	900
TARGA (TGA).....	901
TIFF.....	902
TrueType-Schrift (TTF).....	902
Visio (VSD).....	903
WordPerfect-Dokument (WPD).....	903
WordPerfect-Grafik (WPG).....	903
RAW-Kameradateiformate.....	904
Wavelet Compressed Bitmap (WI).....	904
Windows-Metadatei-Format (WMF).....	905
XML Localization Interchange (XLIFF).....	905
Weitere unterstützte Dateiformate.....	905
Empfohlene Formate für den Import von Grafiken.....	906
Empfohlene Formate für den Export von Grafiken.....	907
Allgemeine Hinweise zum Importieren von Textdateien.....	907
<b>Anpassen und Automatisieren.....</b>	<b>909</b>
Grundeinstellungen vornehmen.....	911
Warnmeldungen deaktivieren.....	911
Anzeigen von Systeminformationen.....	911
Anpassen Corel DESIGNER.....	913
Standardeinstellungen speichern und wiederherstellen.....	913
Arbeitsbereiche erstellen.....	914
Arbeitsbereiche importieren und exportieren.....	914
Das Erscheinungsbild eines Arbeitsbereichs anpassen.....	916
Tastaturbefehle anpassen.....	918
Menüs anpassen.....	919

Symbolleisten anpassen.....	921
Die Hilfsmittelpalette anpassen.....	924
Die Eigenschaftsleiste anpassen.....	924
Statusleiste anpassen.....	926
Filter anpassen.....	927
Dateiverknüpfungen anpassen.....	927
Verwenden von Makros zur Automatisierung von Aufgaben.....	929
Mit Makros arbeiten.....	929
<b>Allgemeine Hinweise.....</b>	<b>939</b>
Funktionen vergleichen.....	941
Glossar.....	945

## Erste Schritte

Installation von CorelDRAW Technical Suite.....	21
Corel- Konten und -Services.....	29
Die Neuerungen in Corel DESIGNER 2018.....	33
Informationsquellen.....	45
Corel DESIGNER Tour durch den Arbeitsbereich.....	49
Starten und einrichten.....	75
Grundlagen zu Corel DESIGNER.....	77
Kreative Werkzeuge und Inhalte suchen und verwalten.....	99
Mit Präzision arbeiten.....	117
Touchfähige Geräte und Geräte mit Wählrad.....	141
Verwendung eines Dokumentenmanagementsystems mit CorelDRAW Technical Suite.....	151





## Installation von CorelDRAW Technical Suite

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Systemanforderungen“ (Seite 21)
- „Vorbereiten der Installation“ (Seite 22)
- „Installation der Anwendungen von “ (Seite 22) CorelDRAW Technical Suite
- „Installationsoptionen“ (Seite 22)
- „Installationen ändern und reparieren“ (Seite 25)
- „Deinstallation von “ (Seite 25) CorelDRAW Technical Suite
- „Häufig gestellte Fragen“ (Seite 26)

### Systemanforderungen

In der folgenden Liste sind die Mindestsystemanforderungen aufgeführt. Beachten Sie, dass Sie zum Erreichen optimaler Leistung mehr RAM und Festplattenspeicher benötigen als in der Liste angegeben.

- Windows 7, Windows 8 oder Windows 10, in 32 Bit oder 64 Bit, mit den jeweils neuesten Updates und Service-Packs
- Intel Core i3/5/7 oder AMD Athlon 64
- 2 GB RAM
- 1 GB freier Festplattenspeicher

Wenn Sie die Software herunterladen benötigen Sie mehr Platz, da der Download, die dekomprimierten Installationsdateien und der tatsächliche Installationsvorgang berücksichtigt werden müssen.

- Maus, Tablet oder Multitouch-Bildschirm
- Bildschirmauflösung
  - Bildschirmauflösung von 1280 x 720 bei 100 % (96 dpi)
  - 1920 x 1080 bei 150 %
  - 2560 x 1440 bei 200%
- DVD-Laufwerk (zur Installation der Boxversion der Software erforderlich)
- Microsoft .NET Framework 4.6
- Microsoft Internet Explorer 11 oder neuer
- Um sich anzumelden und CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite zu authentifizieren, Leistungs- und Stabilitätsaktualisierungen zu erhalten, auf Online-Inhalte zuzugreifen und um bestimmte Funktionen (wie die QR-Codes oder die Inhalte-Zentrale) zu benutzen, ist eine Internetverbindung erforderlich.



Wenn das Microsoft .NET Framework noch nicht auf Ihrem Computer verfügbar ist, wird es zusammen mit dem Produkt installiert.

## Vorbereiten der Installation

- Stellen Sie sicher, dass Systemdatum und -uhrzeit korrekt eingestellt sind.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem System die neuesten Aktualisierungen installiert sind.
- Schließen Sie alle Anwendungen einschließlich der Virenerkennungsprogramme und Anwendungen, die in der Systemleiste oder in der Windows-Taskleiste offen sind. Wenn Sie dies nicht tun, kann sich die Installationszeit erhöhen und der Installationsprozess beeinträchtigt werden.
- Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Laufwerk, auf dem Sie die Anwendung installieren möchten, genügend freier Speicherplatz verfügbar ist.
- Löschen Sie den Inhalt der Temp-Ordner auf dem System, um Datei- und Arbeitsspeicherkonflikte zu vermeiden. Um zu den Temp-Ordnern zu navigieren, geben Sie im Startmenü von Windows 7 oder Windows 10 oder auf dem Desktop von Windows 8 in das Feld **Suchen** die Zeichenfolge **%temp%** ein.
- Installieren Sie CorelDRAW® Technical Suite in einem eigenen Verzeichnis, um Konflikte mit früheren Versionen zu vermeiden.

## Installation der Anwendungen von CorelDRAW Technical Suite

Dank des Installationsassistenten gestaltet sich die Installation der in CorelDRAW Technical Suite enthaltenen Komponenten und Anwendungen denkbar einfach. Sie können die Suite im Rahmen einer typischen Installation installieren oder die Installation durch Auswahl anderer Optionen anpassen.

### So installieren Sie die Anwendung von CorelDRAW Technical Suite

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen, auch die Virenschutzprogramme.  
Um eine reibungslose Installation sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, Windows neu zu starten. Damit wird sichergestellt, dass von den neuesten Systemaktualisierungen kein Neustart gefordert wird und keine Speicherprobleme auftreten.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Legen Sie die DVD in das DVD-Laufwerk ein.  
Wenn der Installationsassistent nicht automatisch gestartet wird, navigieren Sie zum Stammverzeichnis der DVD, suchen Sie **setup.exe** auf der DVD und doppelklicken Sie auf die Datei. Navigieren Sie dabei zu dem Ordner, der der Version Ihres Betriebssystems entspricht: **x64** für 64-Bit oder **x86** für 32-Bit.
  - Laden Sie das Produkt über den in Ihrer Auftragsbestätigung bereitgestellten Link herunter.
- 3 Lesen Sie im Installationsassistenten die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und die Nutzungsbedingungen. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden Links.
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Ich stimme der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den Nutzungsbedingungen zu** und klicken Sie auf **Akzeptieren**.
- 5 Geben Sie in das Textfeld **Vollständiger Name** Ihren Namen ein.
- 6 Geben Sie in das Textfeld **Seriennummer** Ihre Seriennummer ein.  
Bei der Seriennummer wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Folgen Sie den Installationsanweisungen.

## Installationsoptionen

Die folgenden Installationsarten stehen zur Wahl:



- **Typische Installation:** Die Haupt- und Dienstprogramme der Suite werden automatisch an einem Standardspeicherort im Ordner „Programme“ installiert. Wenn sie später eine Komponente benötigen, die nicht installiert ist, können Sie Ihre Installation ändern.
- **Benutzerdefinierte Installation:** Ermöglicht die Auswahl zusätzlicher Funktionen, das Ausschließen nicht benötigter Komponenten sowie das Angeben des Speicherorts für die Suite.
- **Bereitstellung:** Nur beim Kauf von Mehrplatzlizenzen verfügbar. Diese Option ermöglicht die Erstellung eines Server-Image zur Installation der Software auf einzelnen Arbeitsplatzrechnern. Weitere Informationen finden Sie im CorelDRAW Technical Suite 2018 [Bereitstellungshandbuch](#).

## Programme

In der folgenden Tabelle sind die Programme aufgeführt, die standardmäßig installiert werden. Um ein Programm aus der Installation auszuschließen, müssen Sie eine benutzerdefinierte Installation durchführen.

Programm	Beschreibung
Corel DESIGNER®	Eine umfassend ausgestattete Vektorgrafikanwendung mit spezialisierten Werkzeugen für die technische Illustration und Unterstützung für die Ausgabe in branchenüblichen Formaten.
CorelDRAW®	Eine intuitive und vielseitige Grafikanwendung zum Erstellen qualitativ hochwertiger Vektorillustrationen, Logo-Designs und Seitenlayouts.
Corel® PHOTO-PAINT®	Ein Komplettprogramm für die Bildbearbeitung, mit dem Sie Fotos retuschieren und bearbeiten sowie Original-Bitmap-Illustrationen und Bilder erstellen können.
Corel® CONNECT™	Eine Anwendung, die den leichten Zugriff auf Inhalte wie Clipart, Fotos und Schriften bereitstellt.
Corel® CAPTURE™	Eine benutzerfreundliche Anwendung zum Erfassen von Bildern auf Ihrem Computerbildschirm.
Corel Font Manager™	Eine Anwendung zum Suchen, Ordnen und Verwalten von Schriften.
XVL Studio 3D Corel Edition	Eine 3D-Autorenanwendung zur Erstellung hochwertiger Illustrationen und Renderings aus DWG-, 3DS- und anderen 3D-Dateiformaten.
XVL Player	Eine Anwendung zur Anzeige von 3D-Dateien

## Programmfunktionen und Dienstprogramme

In der folgenden Tabelle sind die Programmfunktionen aufgeführt, die Sie installieren können. Nicht alle Komponenten stehen in allen Versionen der Software zur Verfügung.

Funktion oder Dienstprogramm	Beschreibung	Hinweise
Duplexdruck-Assistent	Ermöglicht das Konfigurieren eines Druckers für beidseitiges Drucken.	Teil der typischen Installation.
Microsoft Visual Basic for Applications 7.1	Eine Teilmenge der Programmierumgebung Microsoft Visual Basic (VB), die für Anfänger geeignet ist.	Mit VBA können Sie einfache Makros für den persönlichen Gebrauch erstellen, es lassen sich damit jedoch auch komplexere Makroprojekte erstellen.
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)	Eine integrierte Programmierumgebung, mit der Entwickler und andere Programmierexperten VSTA zum Erstellen selbst der schwierigste Makroprojekte verwenden können.	Um VSTA mit CorelDRAW Technical Suite zu verwenden, müssen Sie ein eigenes Exemplar von Microsoft Visual Studio 2017 installiert haben.  Wenn Sie erst CorelDRAW Technical Suite und dann Microsoft Visual Studio installieren, müssen Sie die VSTA-Funktion neu installieren, indem Sie Ihre Installation von CorelDRAW Technical Suite ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">„So ändern oder reparieren Sie eine Installation der “ auf Seite 25.CorelDRAW Technical Suite</a>
Windows-Shellerweiterung	Ermöglicht das Anzeigen von Miniaturansichten programmeigener Corel-Dateien wie CorelDRAW (CDR), Corel PHOTO-PAINT (CPT), Musterfüllungen (FILL) und anderer programmeigener Dateien.	Wenn Sie die CorelDRAW Graphics Suite oder CorelDRAW Technical Suite zuvor installiert haben, wird diese Option im Installationsassistenten nicht angezeigt.
GPL Ghostscript	Sehr empfehlenswert, wenn Sie EPS- und PDF-Dateien in Ihre Dokumente importieren. Mit dieser Funktion können Sie einzelne Elemente importierter EPS-Dateien isolieren und verwenden statt ausschließlich Header-Bilder. Sie verbessert außerdem den Import von PDF-Dateien, die von Anwendungen von Dritten generiert wurden.	Teil der typischen Installation.
Sprachpakete	Ermöglicht die Verwendung der Programme und der Hilfe in zwei oder mehr Sprachen.	Diese Option ist in mehrsprachigen Versionen der Software enthalten und erfordert eine benutzerdefinierte Installation.
Desktopverknüpfungen installieren	Fügt Ihrem Desktop Produktsymbole für den leichteren Zugriff hinzu.	Teil der typischen Installation.

Funktion oder Dienstprogramm	Beschreibung	Hinweise
Installationsdateien kopieren	Ermöglicht Ihnen die Wartung und Aktualisierung der Software ohne Verwendung des Installations-Datenträgers.	Teil der typischen Installation.

## Installationen ändern und reparieren

Mit dem Installationsassistenten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Bearbeiten der aktuellen Installation durch Hinzufügen oder Löschen von Komponenten
- Reparieren der aktuellen Installation durch Beheben von Fehlern wie fehlenden oder beschädigten Dateien sowie fehlerhaften Verknüpfungen und Registrierungseinträgen

Das Reparieren einer Installation ist sinnvoll, wenn Sie Probleme bei der Arbeit mit der Anwendung haben oder einen Programmfehler vermuten.



Bevor Sie eine Installation reparieren, versuchen Sie, den aktuellen Arbeitsbereich auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Halten Sie hierfür beim Start der Anwendung die Taste **F8** gedrückt. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen eines Arbeitsbereichs alle Grundeinstellungen für den Arbeitsbereich zurückgesetzt werden.

### So ändern oder reparieren Sie eine Installation der CorelDRAW Technical Suite

- 1 Schließen Sie alle Anwendungen.
- 2 Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Programm deinstallieren**.
- 3 Doppelklicken Sie auf der Seite **Programm deinstallieren oder ändern** auf den Namen der Suite.
- 4 Aktivieren Sie im angezeigten Assistenten die Option **Ändern** oder **Reparieren** und folgen Sie den Anweisungen.



Bereits installierte Programmfunktionen und Dienstprogramme werden im Assistenten unter Umständen nicht angezeigt oder ihre Kontrollkästchen sind ausgegraut.

Bestimmte Funktionen, wie **Installationsdateien kopieren** und **Desktopverknüpfungen installieren**, können nicht durch Ändern der Installation hinzugefügt werden.

## Deinstallation von CorelDRAW Technical Suite

Sie können CorelDRAW Technical Suite über die Systemsteuerung deinstallieren. Wenn Sie das Produkt deinstallieren und danach mit derselben Seriennummer auf einem anderen Computer installieren möchten, vergewissern Sie sich, dass während der Deinstallation eine Verbindung zum Internet besteht. Dadurch wird die Zahl der Computer, auf denen Sie das Produkt rechtmäßig installieren dürfen, um einen Computer zurückgesetzt.

### So deinstallieren Sie CorelDRAW Technical Suite

- 1 Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Programm deinstallieren**.
- 2 Doppelklicken Sie auf der Seite **Programm deinstallieren oder ändern** auf den Namen der Suite.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Entfernen** im angezeigten Assistenten und folgen Sie den Anweisungen.  
Um das Produkt vollständig zu deinstallieren, indem Sie die Benutzerdateien entfernen, wie Voreinstellungen, benutzererstellte Füllungen und benutzerdefinierte Dateien, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benutzerdateien entfernen**.



Sämtliche weiteren Anwendungen und Komponenten, die Sie mit der Suite installiert haben, wie beispielsweise VXL Studio 3D Corel Edition, die Corel Graphics - Windows-Shell-erweiterung oder Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA), müssen separat deinstalliert werden.

## Häufig gestellte Fragen

Falls Ihre Frage in der folgenden Liste nicht enthalten ist, besuchen Sie den [technischen Support von Corel®](#) und suchen Sie in der [Corel® Wissensdatenbank](#).

- „Ich möchte ein Upgrade meiner Version der Software installieren. Muss ich die vorherige Version deinstallieren?“ (Seite 26)
- „Was ist der Unterschied zwischen einem Upgrade und einem Update?“ (Seite 26)
- „Was soll ich tun, wenn ich meine Seriennummer verloren habe und die Software neu installieren möchte?“ (Seite 26)
- „Was ist der Unterschied zwischen einer typischen und einer benutzerdefinierten Installation? Welche Art der Installation ist für mich geeignet?“ (Seite 26)
- „Warum werde ich aufgefordert, mein Betriebssystem zu aktualisieren und die neuesten Service-Packs sowie alle wichtigen Updates zu installieren?“ (Seite 26)
- „Wie kann ich “ (Seite 27) CorelDRAW Technical Suite im Netzwerk meiner Organisation bereitstellen?“ (Seite 27)
- „Wie ändere ich die Sprache der Benutzeroberfläche und der Hilfe?“ (Seite 27)

### Ich möchte ein Upgrade meiner Version der Software installieren. Muss ich die vorherige Version deinstallieren?

Nein. Sie müssen die vorherige Version nicht deinstallieren. Standardmäßig wird die neue Version in einem separaten Ordner installiert. So wird sichergestellt, dass Sie mit beiden Versionen arbeiten können. Ändern Sie nicht den Installationsordner für das Upgrade auf den der vorherigen Version.

### Was ist der Unterschied zwischen einem Upgrade und einem Update?

Mit einem Upgrade können Sie die aktuelle Hauptversion der Software installieren. Der Veröffentlichung einer Hauptversion folgen meistens Updates zur Korrektur von Fehlern und Verbesserung der Leistung und Stabilität. Die Bezeichnung eines Updates ist die der Hauptversion mit einer angehängten Zahl, beispielsweise „.1“. In der Regel werden Sie von der Anwendung benachrichtigt, wenn ein Produkt-Update verfügbar ist. Sie können jedoch unter **Hilfe** ► **Updates** auch nach Updates suchen.

### Was soll ich tun, wenn ich meine Seriennummer verloren habe und die Software neu installieren möchte?

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Sehen Sie bei Download-Versionen in der E-Mail nach, die Sie beim Erwerb des Produkts von Corel erhalten haben.
- Melden Sie sich bei [Corel.com](#) an, um auf die Seite **Ihr Konto** zuzugreifen.
- Wenn Sie ein Box-Produkt gekauft haben, sehen Sie auf der Hülle des Installations-Datenträgers nach.

### Was ist der Unterschied zwischen einer typischen und einer benutzerdefinierten Installation? Welche Art der Installation ist für mich geeignet?

Siehe „[Installationsoptionen](#)“ auf Seite 22.

### Warum werde ich aufgefordert, mein Betriebssystem zu aktualisieren und die neuesten Service-Packs sowie alle wichtigen Updates zu installieren?

Wir empfehlen Ihnen, die neuesten Service-Packs und alle wichtigen Updates zu installieren, um:

- Ihren Computer vor Schadprogrammen zu schützen.
- Windows-Probleme und -Defekte zu beheben.
- ein reibungsloses Funktionieren des Betriebssystems und Ihrer Corel-Software sicherzustellen.
- die Mindestsystemanforderungen zu erfüllen.
- den Installationsprozess zu beschleunigen und manchmal Voraussetzungen wie .NET Framework 4.6 und Microsoft Visual C++ 2015 umgehen zu können.
- die Wahrscheinlichkeit zu verringern, das Betriebssystem neu starten zu müssen.
- sicherzustellen, dass die Systemtreiber auf dem neuesten Stand und für die Suite optimiert sind.

### **Wie kann ich CorelDRAW Technical Suite im Netzwerk meiner Organisation bereitstellen?**


Wenn Sie mehrere Lizenzen von CorelDRAW Technical Suite erworben haben, können Sie die Anwendungen im Netzwerk Ihrer Organisation bereitstellen.

Weitere Informationen zu Netzwerkinstallationen finden Sie [CorelDRAW Technical Suite 2018-Installationshandbuch](#) . Um eine Volumen-Lizenz der Software zu erwerben, wenden Sie sich bitte an den [technischen Support von Corel®](#).

### **Wie ändere ich die Sprache der Benutzeroberfläche und der Hilfe?**

Sie können die Sprache der Benutzeroberfläche und der Hilfe nur ändern, wenn Sie eine mehrsprachige Version der Suite erworben und installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter [„So ändern Sie die Sprache der Benutzeroberfläche und der Hilfe“](#) auf Seite 76.





## Corel- Konten und -Services

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Authentifizierung CorelDRAW Technical Suite“ (Seite 29)
- „Überprüfung der Kontoeinstellungen“ (Seite 30)
- „Corel-Produkte aktualisieren“ (Seite 30)
- „Ändern der Benutzeranmeldeinformationen“ (Seite 30)
- „Corel Support Services“ (Seite 31)
- „Informationen zu Corel“ (Seite 31)

### Authentifizierung CorelDRAW Technical Suite

Durch die Authentifizierung erhalten Sie Zugriff auf die in der Suite enthaltenen Online-Features und -Inhalte. Sie können CorelDRAW Technical Suite nach der Installation der Suite, vor dem Start einer Anwendung oder während der Nutzung einer Anwendung authentifizieren.

Um CorelDRAW Technical Suite zu authentifizieren, müssen Sie sich bei Ihrem Corel.com-Konto anmelden. Dadurch wird Ihr Produkt mit Ihrem Konto verknüpft. Wenn Sie kein Corel.com-Konto besitzen oder Ihr Produkt mit einem neuen Konto verknüpfen möchten, müssen Sie ein Konto erstellen, bevor Sie sich anmelden.

Nach der Installation und Authentifizierung von CorelDRAW Technical Suite wird das Produkt auf Corel.com auf Ihrer Kontoseite angezeigt. Wenn Sie das Produkt mit einem anderen Konto verknüpfen möchten, müssen Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Ändern der Benutzeranmeldeinformationen“ auf Seite 30.

### So authentifizieren Sie CorelDRAW Technical Suite

- 1 Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Anwendungsfensters auf die Schaltfläche **Anmelden**.



- 2 Führen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld einen der folgenden Schritte aus:

- Melden Sie sich an, indem Sie die Ihrem Konto zugehörige E-Mail-Adresse und das entsprechende Kennwort eingeben.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung eines Kontos und melden Sie sich an.



Solange Sie eine Internetverbindung haben, können Sie nun auf die Online-Funktionen und -Inhalte zugreifen.

## Überprüfung der Kontoeinstellungen

Sie können von der Anwendung aus auf Ihre Kontoseite zugreifen, um Ihre Kontoeinstellungen zu überprüfen. Auf Ihrer Kontoseite erhalten Sie weitere Informationen zu den Produkten, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Zudem können Sie auf den Support zugreifen und Ihre Kommunikationseinstellungen festlegen.

In den seltenen Fällen, in denen Ihre Kontoeinstellungen möglicherweise nicht Ihre letzten Transaktionen widerspiegeln, können Sie Ihr Konto von der Anwendung aus aktualisieren.

### So überprüfen Sie Ihr Corel.com-Konto

- Klicken Sie in CorelDRAW, Corel DESIGNER oder Corel PHOTO-PAINT auf **Hilfe ▶ Kontoeinstellungen**.

### So aktualisieren Sie Ihr Corel.com-Konto

- Klicken Sie in CorelDRAW, Corel DESIGNER oder Corel PHOTO-PAINT auf **Hilfe ▶ Aktualisieren Sie Ihr Konto**.

## Corel-Produkte aktualisieren

Produktupdates (vormals Service-Packs genannt) beinhalten Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen zur Erweiterung des Produkterlebnisses. Standardmäßig werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn Produktaktualisierungen und Neuigkeiten verfügbar werden. Sie können die Aktualisierungs- und Nachrichteneinstellungen anpassen. Sie können beispielsweise festlegen, wie oft im Infobereich Aktualisierungen und Angebote angezeigt werden: täglich, wöchentlich, monatlich oder überhaupt nicht.



Um Informationen zu Produktaktualisierungen anzuzeigen, klicken Sie auf **Hilfe ▶ Aktualisierungen**.

Um die Aktualisierungs- und Nachrichteneinstellungen anzupassen, klicken Sie auf **Hilfe ▶ Nachrichteneinstellungen**.

## Ändern der Benutzeranmeldeinformationen

Als Benutzer und Besitzer von CorelDRAW Technical Suite müssen Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen kennen:

- Ihre Produktseriennummer: Damit können Sie Ihr Produkt installieren bzw. neu installieren. Die Seriennummer ist der eindeutige Bezeichner Ihrer Produktlizenz.
- die Ihrem Corel.com-Konto zugehörige E-Mail-Adresse. Für jedes Corel.com-Konto sind eine eindeutige E-Mail-Adresse und ein Kennwort erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt authentifizieren, um auf die Online-Features und -Inhalte zuzugreifen, melden Sie sich mit einem spezifischen Corel.com-Konto an und verknüpfen dadurch das Produkt mit diesem Konto und der zugehörigen E-Mail-Adresse.

Im Folgenden werden zwei typische Fälle beschrieben, in welchen Sie Ihre Kontoeinstellungen ändern und dann im aktualisierten Produkt Ihre Benutzeranmeldeinformationen aktualisieren müssen, um diese den neuen Kontoeinstellungen anzupassen. Mit der Aktualisierung Ihrer Benutzeranmeldeinformationen wird sichergestellt, dass Sie das Produkt nicht deinstallieren und neu installieren müssen.



Sie möchten zwei Produktabonnements, die Sie mit demselben Corel.com-Konto zu verschiedenen Zeiten erworben haben, zusammenführen, damit diese dasselbe Erneuerungsdatum haben.

In diesem Fall sind die Abonnements mit unterschiedlichen Seriennummern verknüpft. Sie müssen zuerst Ihre Kontoseite aufrufen und dann beide Abonnements mit einer der Seriennummern verknüpfen. Danach müssen Sie im Produkt, dessen Seriennummer nun nicht mehr aktuell ist, die Benutzeranmeldeinformationen ändern.

Schritt 1: Gehen Sie auf die Seite **Ihr Konto**, indem Sie sich auf Corel.com anmelden, und klicken Sie dann im Bereich **Produktstatus** auf **Zusammenführen**. Wählen Sie auf der Seite **Abonnements** die Abonnements aus, die Sie zusammenführen möchten. Wechseln Sie zur Seite **Auswahl bestätigen** und wählen Sie die Seriennummer, die Sie beibehalten möchten.

Schritt 2: Starten Sie die Version von CorelDRAW, Corel DESIGNER, oder Corel PHOTO-PAINT, deren Seriennummer nun nicht mehr aktuell ist. Klicken Sie zuerst auf **Extras ▶ Optionen** und dann in der Kategorienliste **Global** auf **Benutzeranmeldeinformationen**. Klicken Sie danach auf **Anmeldeinformationen bearbeiten** und geben Sie im Dialogfeld die Seriennummer ein, die Sie in Schritt 1 gewählt haben.

Sie haben zwei Corel.com-Konten, denen zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen zugeordnet sind, und möchten die beiden Konten zusammenführen.

Zuerst müssen Sie den [technischen Support von Corel](#) kontaktieren, der die beiden Konten für Sie zusammenführt. Dann müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse über das Produkt aktualisieren.

Schritt 1: Kontaktieren Sie den technischen Support von Corel mit der Bitte, die beiden Konten für Sie zusammenzuführen. Sie werden dann gebeten, eine aktive E-Mail-Adresse für das zusammengeführte Konto anzugeben. Wenn Sie in beiden Konten Abonnements oder Upgrade-Programme haben, sind diese verschiedenen Seriennummern zugeordnet und Sie müssen eine der Seriennummern auswählen.

Schritt 2: Starten Sie die Version von CorelDRAW, Corel DESIGNER, oder Corel PHOTO-PAINT, die nun mit einem nicht mehr aktuellen Konto oder einer nicht mehr aktuellen E-Mail-Adresse verknüpft ist. Klicken Sie zuerst auf **Extras ▶ Optionen** und dann in der Kategorienliste **Global** auf **Benutzeranmeldeinformationen**. Klicken Sie auf **Anmeldeinformationen bearbeiten** und geben Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld die E-Mail-Adresse ein, die Sie für das zusammengeführte Konto gewählt haben. Geben Sie Ihr Kennwort ein. Geben Sie, falls nötig, die Seriennummer ein, die Sie in Schritt 1 gewählt haben.

## Corel Support Services


Der technische Support von Corel bietet Ihnen schnell genaue Informationen zu Funktionen, Spezifikationen, Preisen, Verfügbarkeit, Diensten und der technischen Unterstützung von Produkten. Die aktuellen Informationen zum technischen Support für Corel-Produkte finden Sie unter [www.corel.de/support](http://www.corel.de/support).

## Informationen zu Corel

Im Laufe der Jahre hat Corel mit viel Innovationsgeist eine Reihe preisgekrönter Grafik-, Mal-, Foto-, Video- und Office-Softwareprodukte entwickelt. Corel steht für hochwertige Produkte, die leicht zu erlernen und zu benutzen sind und den Benutzern helfen, produktiver zu arbeiten. Aber darüber hinaus haben wir eine enge Beziehung zu unseren mehreren zehn Millionen Benutzern aufgebaut, die uns mit all dem, was Sie mit unseren Softwareprodukten erzeugen, verblüffen und begeistern.

Die Produktlinie von Corel umfasst CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW Technical Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, WinDVD, Corel® WordPerfect® Office, und WinZip. Weitere Informationen zu Corel finden Sie unter [www.corel.com](http://www.corel.com).





## Die Neuerungen in Corel DESIGNER 2018

Die neuen und erweiterten Funktionen von Corel DESIGNER 2018 werden unter den folgenden Themen beschrieben:


- „Umfassend“ (Seite 33)
- „Präzise“ (Seite 38)
- „Innovativ“ (Seite 39)

### Umfassend

Profitieren Sie von einem umfassenden Paket professioneller Autorenanwendungen, die alle Aspekte der technischen Kommunikation, der Projekterstellung und der Veröffentlichung technischer Dokumentationen abdecken. Der ganzheitliche Workflow garantiert ein nahtloses Erlebnis vom Öffnen von Quelldateien wie Fotos, Dokumente und Daten in 2D und 3D bis zur Unterstützung der Ausgabe für den Druck, das Internet und mobile Geräte.

#### Erweitert! Unterstützung für Übersetzungsmanagement-Systeme (TMS)


Die Erstellung technischer Dokumentationen für den internationalen Markt und die Unterstützung für Übersetzungsmanagement-Systeme (TMS) zur Verringerung der Lokalisierungskosten wurden optimiert. In Corel DESIGNER 2018 kann nun auch Text formatiert werden, der sich über mehrere Spalten erstreckt. Sie können Text mit Trados-kompatiblen Sprachcodes in das Dateiformat XML Localization Interchange (XLIFF) exportieren, das Standardformat für den Textaustausch zwischen einem TMS und anderen Softwareprogrammen. Darüber hinaus behält der übersetzte Text, den Sie zurückerhalten, jetzt die ursprüngliche Formatierung bei. Dies ermöglicht es, sprachspezifische Dateien zu erstellen, die den gleichen Inhalt und das gleiche Format aufweisen und sich nur hinsichtlich der übersetzten Textzeichen unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter „So arbeiten Sie mit übersetztem Text“ auf Seite 588.



Corel DESIGNER vereinfacht die Erstellung technischer Dokumentationen für den internationalen Markt.


### Neu! Fotos interaktiv geraderichten

Mit dem neuen Hilfsmittel „Geraderichten“ in Corel PHOTO-PAINT können Sie schiefe Bilder drehen, indem Sie eine Ausrichtungslinie interaktiv an einem Element im Foto ausrichten oder indem Sie einen Drehwinkel angeben. Alle Steuerelemente sind leicht zugänglich auf dem Bildschirm oder in der Eigenschaftsleiste angeordnet. Sie können das Bild horizontal oder vertikal drehen oder es einfach Corel PHOTO-PAINT überlassen, den optimalen Ausrichtungsmodus zu wählen. Mit dem Hilfsmittel „Geraderichten“ lassen sich auch Linsen, Masken, Objekte und Gruppen von Objekten drehen. Darüber hinaus können Sie das Foto beim Ausrichten entweder beschneiden oder die Ränder mit der Hintergrundfarbe füllen.



### Neu! Fotoperspektive interaktiv korrigieren

Corel PHOTO-PAINT 2018 verfügt über eine neue interaktive Funktion, die die Leistungsstärke und Vielseitigkeit eines teuren Tilt-Shift-Objektivs bietet. Mit dem Perspektivkorrektur-Werkzeug können Sie mühelos die Perspektive von Wahrzeichen oder Objekten auf Fotos korrigieren, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Um die gewünschte Perspektive zu erhalten, müssen Sie einfach nur direkt im Bildfenster die vier Eckpunkte verschieben. Sie können auch Gitterlinien anzeigen, die es ermöglichen, während der Perspektivkorrektur die Drittelregel anzuwenden.



### Neu! AfterShot 3 HDR

Sie können direkt von Corel DESIGNER, CorelDRAW oder Corel PHOTO-PAINT aus ohne zusätzliche Kosten Corel AfterShot 3 HDR herunterladen, mit dem Sie Ihre Fotos professionell bearbeiten können. Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, einfache Korrekturen und Optimierungen an Ihren RAW- oder JPEG-Fotos vorzunehmen und mit Stapelverarbeitungswerkzeugen Tausende von Fotos gleichzeitig anzupassen. Zudem können Sie mit dem in AfterShot 3 HDR enthaltenen HDR-Modul HDR-Bilder erzeugen.

Und falls Sie sich noch leistungsstärkere Funktionen für die Bildverwaltung und -bearbeitung wünschen, können Sie über das Dialogfeld „Weitere Werkzeuge“ ein Upgrade auf die neueste Version von AfterShot Pro durchführen.

### Erweitert! CGM-Unterstützung

Corel DESIGNER bietet erweiterte Unterstützung für CGM-Dateien, ein in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Verteidigungsindustrie sowie anderen Sektoren wichtiges Standardformat. Technische Illustratoren haben vollständige Kontrolle über die Ausgabe einer Zeichnung im CGM-Format. Es werden mehr CGM-V4-Profile unterstützt, darunter S1000D (4.2) und ATA GREXCHANGE (2.8-2.12).

### Erweitert! DWG-/DXF-Unterstützung

Corel DESIGNER bietet beim Dateimport erweiterte Unterstützung für die neueste DWG-Version (AutoCAD 2019).

### Neu! SharePoint-Integration

CorelDRAW Technical Suite 2018 bietet zusätzliche Optionen für die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Dateien. Mit einer CorelDRAW Technical Suite 2018 Enterprise-Lizenz oder mit einer CorelDRAW Technical Suite-Lizenz und CorelSure-Wartung ist nun ein direkter Zugriff auf Microsoft SharePoint möglich. Das heißt, Sie können Dokumente direkt von Corel DESIGNER oder CorelDRAW abrufen und speichern.

### Erweitert! Vektorvorschau

Mit CorelDRAW Technical Suite 2018 können Sie produktiver arbeiten, da Hilfsmittelvorschauen, Kurvenvorschauen, -knoten und -bearbeitungspunkte, Effektsteuerelemente und -regler sowie Textelemente schneller gerendert werden. Zudem lassen sich große Dateien schneller öffnen und komplexe Kurven reibungsloser bearbeiten. Und dank besser sichtbarer und benutzerfreundlicherer Hilfsmittel- und Objektvorschauen können Sie bedeutend effizienter arbeiten.

### Erweitert! Schnelleres Arbeiten mit Texten und Schriften

Texte werden schneller gerendert, was sich beschleunigend auf den technischen Design-Workflow auswirkt. Auch die Leistung der Schriftliste in Corel DESIGNER und CorelDRAW 2018 wurde erhöht, damit Sie schnell die gewünschten Elemente finden.

### Erweitert! Schnelleres Arbeiten mit Schriften, die in Netzwerken gespeichert sind

Der Corel Font Manager wurde optimiert, um die Überwachung von Schriften zu verbessern, die in einem Netzwerk gespeichert sind. Auf diese Weise finden Sie schneller die passende Schrift für Ihr Design.

## Neu! Warnung, wenn Schriften nicht eingebettet werden können


Weitere Zeitersparnis ermöglicht eine neue Warnung, die angezeigt wird, wenn Sie eine Datei speichern, die Schriften enthält, die nicht eingebettet werden können. Dies vereinfacht kollaborative Arbeitsabläufe, da alle Schriften gekennzeichnet werden, die benötigt werden, um das Dokument weiter bearbeiten zu können.

## Neu! Schriften aufgrund von Einbettungsrechten filtern

Mit dem neuen Einbettungsrechte-Schriftfilter können Sie Zeit sparen und Probleme beim Dateiaustausch vermeiden. Er ermöglicht es Ihnen, Schriften aufgrund vier gängiger Schrifteinbettungsberechtigungen zu sortieren, damit Sie bei der Wahl eines Textstils von Anfang an wissen, welche Schriften sie problemlos verwenden können und welche Sie vermeiden sollten. Der Filter gibt Ihnen eine Vorstellung davon, was andere Benutzer mit dem Text und den Schriften des Designs, das Sie mit ihnen austauschen, tun können. Sie sehen, welche Schriften nicht eingebettet werden können oder welche Schriften von den Empfängern einer Zeichnung auf ihren Rechnern installiert, welche bearbeitet und welche nur angezeigt und gedruckt werden dürfen.

## Neu! Dateispeicherungsanzeige

Es ist nun einfacher zu erkennen, welche Dateien nicht gespeicherte Änderungen enthalten, wenn Sie in Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT gleichzeitig an mehreren Dokumenten arbeiten. Im Windows-Menü, auf der Titelleiste und auf der Dokumenten-Registerkarte wird neben dem Namen nicht gespeicherter Dateien ein Sternchen angezeigt, damit Sie auf einen Blick den Status Ihrer Arbeiten erkennen.




## Erweitert! Füllungen und Transparenzen anwenden und verwalten

Die Interaktion der Anwender mit den Grafikressourcen wurde für CorelDRAW Technical Suite 2018 völlig überarbeitet. Die völlig neu gestalteten Füllungs- und Transparenzauswahlen steigern Ihre Produktivität und bieten verbesserte Leistung bei der Arbeit mit und der Verwaltung von Füllungen und Transparenzen in Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT. Dank einer optimierten Benutzeroberfläche können Sie Füllungen und Transparenzen jetzt schneller als je zuvor verwenden, erstellen und suchen. Sie können direkt in der Suite neue Inhaltspakete herunterladen, Ihre eigene Bibliothek hinzufügen, eine Ressourcensammlung mühelos an einen anderen Speicherort verschieben und die Eigenschaften der Ressourcen ändern. Darüber hinaus können Sie Aliase verwenden, um Inhalte anzuzeigen, die in anderen Ordnern auf Ihrem Computer, auf USB-Flashlaufwerken oder in einem gemeinsam genutzten Netzwerkordner gespeichert sind.

Um oft verwendete Füllungen und Transparenzen einfacher zu finden, können Sie diese als Favoriten kennzeichnen. Um besser die Übersicht zu behalten, können Sie nicht verwendete Ressourcen in einen neuen Ordner verschieben oder löschen. Mühelos finden Sie die gesuchte Ressource. Sie können eine Liste Ihrer bevorzugten oder zuletzt verwendeten Füllungen und Transparenzen anzeigen. Sie können auch ein

Paket, einen Ordner oder eine Liste durchsuchen. Und wenn Sie Ihre Füllungssammlung erweitern möchten, können Sie über das Dialogfeld „Weitere Werkzeuge“ zusätzliche Füllungspakete herunterladen.



### Neu! Blockschatten

Mit dem Blockschatten-Hilfsmittel in Corel DESIGNER können Sie Objekten und Texten kompakte Vektorschatten zuweisen. Diese intuitive Funktion beschleunigt den reprografischen Arbeitsablauf, indem die Anzahl der Linien und Knoten in den Schatten erheblich verringert werden. Dadurch wird weniger Zeit benötigt, eine Datei für die Ausgabe vorzubereiten, und das Endresultat kann deutlich verbessert werden.

Mithilfe von leistungsstarken Eigenschaftsleisten-Einstellungen können Sie Tiefe und Richtung des Schattens präzise festlegen. Sie können diese Eigenschaften jedoch auch interaktiv in der Zeichnung anpassen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Die Farbe des Blockschattens hängt nicht vom Objekt ab, von dem dieser extrudiert wird. Ihrer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. Eine Überdruckoption stellt zudem sicher, dass die Blockschattenfarben unter Textelementen und Objekten, auf die ein Blockschatten angewendet wird, erhalten bleiben. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.



### Neu! Projekt-Timer

Corel DESIGNER 2018 verfügt über ein neues Werkzeug, das professionellen Grafikanwendern dabei hilft, den Überblick zu behalten, korrekte Rechnungen an ihre Kunden auszustellen und Aufschluss über ihre Arbeitsweise zu erhalten. Der Projekt-Timer stellt eine präzise und unaufdringliche Methode bereit, die Zeit zu messen, die für ein Projekt aufgewendet wird. Der Projekt-Timer wird als unauffällige Symbolleiste über dem Zeichenfenster angezeigt und lässt sich vollständig Ihrem Arbeitsablauf anpassen. Er bietet verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben und Projektdetails zu überwachen und aufzuzeichnen. Die erfassten Informationen werden zusammen mit dem Dokument abgespeichert und können in Dateiformate exportiert werden, die sich zur Erstellung von Arbeitszeittabellen in Tabellenkalkulationsprogrammen öffnen lassen. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.

### Neu! Standardmäßige Ordner-Speicherorte

Um technische Designressourcen schneller und leichter zu finden und auszutauschen, können Sie einen anderen Speicherort anstatt der Standardordner zur Speicherung der Inhalte auswählen. Auf Wunsch vieler Anwender kann in Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel


PHOTO-PAINT nun festgelegt werden, wo Füllungen, Schriften, Bildlisten, Fotorahmen, Vorlagen und Ablagen (auch solche, die Sie erstellt oder von Online-Inhalteanbietern erworben haben) gespeichert werden.

## Präzise

Wenden Sie mithilfe spezifischer Werkzeuge für die technische Illustration hochgenaue Spezifikationen an, um visuell detaillierte Montageanleitungen, komplexe Betriebsanleitungen und vielfältige technische Unterlagen zu erstellen.

### Neu! Knoten ausrichten und verteilen

Seit seiner Einführung ist das Andockfenster „Ausrichten und verteilen“ zu einem für professionelle Anwender im Bereich der technischen Illustration unentbehrlichen Werkzeug geworden, da es schnellen und einfachen Zugriff auf zeitsparende Steuerelemente für die Positionierung von Objekten gibt. In Corel DESIGNER 2018 können die gleichen präzisen Ausrichtungsoptionen nun auch für Knoten benutzt werden. Was früher ein langsames, manuelles Verfahren war, kann nun mühelos mit wenigen Mausklicks erzielt werden. Sie können nun den Begrenzungsrahmen einer Auswahl, den Rand oder die Mitte einer Seite, die nächstgelegene Gitterlinie oder einen festgelegten Punkt verwenden, um Knoten auszurichten. Darüber hinaus können Sie nun auch Knoten von verschiedenen Kurven ausrichten. Die Verteilung der Knoten gestaltet sich genauso einfach. Sie können vertikal oder horizontal gleichmäßige Zwischenräume zwischen Knoten einfügen und dazu als Bezugspunkt die Zeichenseite oder einen Begrenzungsrahmen verwenden. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.



### Neu! Eckensteuerung bei gestrichelten Linien und Umrissen

Corel DESIGNER 2018 gibt Ihnen mehr Kontrolle über das Aussehen der Ecken von Objekten, Textelementen und Symbolen, die gestrichelte Linien verwenden. Zusätzlich zu den bestehenden Standardeinstellungen, die gestrichelte Linien genau so wiedergeben, wie diese gezeichnet werden, können Sie nun aus zwei neuen Optionen auswählen, um perfekt abgestimmte und definierte Ecken zu erstellen. Mit der Option „Striche ausrichten“ wird sichergestellt, dass es in den Ecken und am Anfang und Ende der Linien keine Leerräume gibt. Die Striche werden




dazu an den End- und Eckpunkten ausgerichtet. Und mit der Option „Festgelegte Striche“ werden an den End- und Eckpunkten Striche erstellt, die halb so lang sind wie der erste Strich im Linienmuster. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.



### Neu! Objekte an einer Strecke ausrichten

In Corel DESIGNER 2018 können Sie Objekte beliebiger Art und Zahl an einer Strecke ausrichten. Intelligente Abstands- und Dreheinstellungen helfen Ihnen, die Anordnung der Objekt entlang der Strecke anzupassen. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.




## Innovativ

Entdecken Sie bahnbrechende Werkzeuge zur Erstellung von Skizzen und Illustrationen, profitieren Sie von den allerneuesten Gestaltungswerkzeugen und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mithilfe modernster Bildbearbeitungsfunktionen.

### Neu! Symmetrie

Mit Corel DESIGNER 2018 wird ein Symmetrie-Zeichenmodus eingeführt, der einen normalerweise sehr aufwändigen Prozesses automatisiert und dadurch ein produktiveres Arbeiten ermöglicht. Sie können damit in Echtzeit eine Reihe symmetrischer Designs erstellen, von einfachen Objekten bis zu komplexen kaleidoskopischen Effekten.



Der Symmetriemodus kann auf zwei Arten verwendet werden. Sie können von Anfang an im Symmetriemodus arbeiten und sofort damit beginnen, symmetrisch zu zeichnen. Oder Sie können einem bestehenden Objekt oder einer bestehenden Gruppe von Objekten (Vektor- und Bitmap-Objekten) Symmetrie zuweisen.

Der Symmetriemodus kann mit Kurven, Formen, Objekten und Textelementen verwendet werden. Sie können zudem in symmetrischen Designs auch Transparenzen, Füllungen und vieles mehr verwenden.

Sie können Symmetrielinien hinzufügen, die Reflexionswinkel anpassen und die Symmetrielinien unabhängig von den Objekten in der Gruppe verschieben. Und wenn Sie das Originalbild bearbeiten oder neue Knoten oder Objekte hinzufügen, werden die Änderungen in jeder Kopie wiederholt und gespiegelt.

Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.

#### **Erweitert! LiveSketch-Hilfsmittel**

Das Hilfsmittel „LiveSketch“ ist schnell zu einem der Lieblingswerkzeuge technischer Illustratoren geworden, denn es ermöglicht ihnen, für ihre Designs von Anfang an handgezeichnete Vektorkurven zu verwenden. Dieses revolutionäre Werkzeug wurde für Corel DESIGNER 2018 weiter verbessert. Die Analyse und Anpassung der Eingabestriche durch die Anwendung wurde weiter verfeinert, und das Hilfsmittel liefert nun noch besser vorhersehbare Resultate. Aufgrund der verbesserten Genauigkeit können Sie nun noch schneller arbeiten, sich noch besser auf den Gestaltungsprozess konzentrieren und Ihre Ideen noch schneller umsetzen. Diese Verbesserung ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.

#### **Neu! Freigeben für WordPress**

In Corel DESIGNER 2018 können Sie Ihre Arbeiten direkt von der Anwendung aus an eine WordPress-Medienbibliothek senden. Diese neue Funktion ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Objekte oder ein ganzes Projekt in eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei umzuwandeln und das Bild dann auf ein WordPress-Konto hochzuladen, ohne Corel DESIGNER verlassen zu müssen. Falls Sie mehrere WordPress-Sites oder -Konten besitzen, können Sie mühelos angeben, wohin Ihre Inhalte hochgeladen werden sollen.

Sie können Bilder auch von CorelDRAW 2018 und Corel PHOTO-PAINT 2018 aus auf WordPress veröffentlichen.

#### **Neu! GPU-beschleunigte Vektorvorschauen**

Werden komplexe Vektorformen neu positioniert oder bearbeitet, kann sich das auf die Systemressourcen auswirken, besonders wenn eine Vorschau angezeigt wird. Standardmäßig wird der Hauptprozessor (die CPU) Ihres Computers zur Erzeugung von Vektorvorschauen benutzt. Sie können jetzt jedoch stattdessen auch den Grafikprozessor (GPU) benutzen. Die GPU ist ein spezialisierter Prozessor, der die Anzeige und Bearbeitung von Grafiken bedeutend beschleunigt. Die Verwendung der GPU ermöglicht eine schnellere Wiedergabe von Hilfsmittelvorschauen, Kurven und anderen Effekten in Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT. Da die Rechner über unterschiedliche GPU verfügen, sind diese Optimierungen für manche Benutzer besser spürbar als für andere.

## Neu! HDR-Zusammensetzung


Sie können nun direkt im Kamera-RAW-Editor von Corel PHOTO-PAINT 2018 auf das HDR-Zusammenführungsmodul in AfterShot 3 HDR zugreifen, um zwei oder mehr mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommene Fotos derselben Szene zu kombinieren. Dies gibt Ihnen Zugriff auf einen breiteren Tonwertumfang zur Gestaltung eines Bildes.

## Neu! Eingabestift umdrehen und radieren

Wenn Sie mit einem Eingabestift arbeiten, können Sie eine Reihe von Echtzeit-Eingabefaktoren nutzen, um mit der Genauigkeit eines Radierstifts zu radieren. In Corel DESIGNER können Sie nun die Größe der Radierspitze über den Druck variieren sowie die Neigung und Orientierung des Stifts mit der Flachheit und Drehung der Spitze verknüpfen. Wenn der Eingabestift umgedreht wird, wird der Radierer aktiviert, damit Sie sofort radieren können, ohne zur Hilfsmittelpalette wechseln zu müssen. Darüber hinaus können Sie den Radierer für die meisten Objekttypen verwenden, und auch das Radieren von Objektgruppen gestaltet sich einfacher. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.


## Unterstützung für Wahlrad-Eingabegeräte

CorelDRAW Technical Suite 2018 ermöglicht dank der verbesserten Unterstützung für Wahlrad-Eingabegeräte wie den Microsoft Surface Dial unterschiedliche Arbeitsweisen. Legen Sie die Tastatur beiseite und nutzen Sie die kontextuelle Onscreen-Benutzeroberfläche. Benutzen Sie eine Kombination ergonomischer Werkzeuge wie Wahlrad-Eingabegeräte, Touchscreens oder Eingabestifte, um auf natürlichere Weise zu gestalten. Dieser Arbeitsablauf ermöglicht es, mit der nicht dominanten Hand schnell zwischen Werkzeugen und Aufgaben zu wechseln, während Sie mit der dominanten Hand zeichnen und gestalten.





## Neu! Effekt „Perspektive hinzufügen“

Corel DESIGNER 2018 ermöglicht es Ihnen nun, den Effekt „Perspektive hinzufügen“ genau so einfach auf Bitmaps anzuwenden, wie er auf Vektorobjekte angewendet wird. Noch nie war es so einfach, Bitmaps und Vektorobjekten Perspektive hinzuzufügen, um den Eindruck von Entfernung und Tiefe zu erzeugen. Da der Effekt interaktiv direkt im Zeichenfenster angewendet wird, lässt sich sehr schnell und präzise arbeiten. Der Effekt „Perspektive hinzufügen“ ist ein großartiges Werkzeug für Benutzer technischer Grafiken, die wissen möchten, wie ein Design in praxisnahen Szenarien (wie Broschüren, Verpackungen, Messewänden usw.) aussieht. Der Effekt wird nicht destruktiv angewendet, damit er bearbeitet oder jederzeit wieder entfernt und das Originalbild wieder hergestellt werden kann. Diese Funktion ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.




### Erweitert! Hüllen auf Bitmaps anwenden

In Corel DESIGNER 2018 können Bitmaps jetzt auf die gleiche Weise interaktiv umgeformt werden wie Vektorobjekte. Mithilfe von Hülleneinstellungen können Sie eine Bitmap schnell und nahtlos in eine Illustration einbinden. Sie können auch eigene Hüllen erstellen und für die spätere Verwendung speichern. Das verbesserte Hilfsmittel „Hülle“ kann mit einer Gruppe von Objekten verwendet werden. Die Gruppe kann sowohl Bitmap- als auch Vektorobjekte beinhalten. Die Veränderungen erfolgen alle zerstörungsfrei. Alle Steuerelemente, die Sie benötigen, sind direkt im Arbeitsbereich und in der Eigenschaftsleiste verfügbar, damit Sie sich nicht durch eine Reihe von Dialogfeldern arbeiten müssen. Die in einer Hülle verwendeten Bitmaps lassen sich mit der Option „Hülleneigenschaften kopieren“ schnell austauschen. Das heißt, Sie können mühelos verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, bis Sie das gewünschte Resultat erzielen. Zudem können Sie mit der Option „Hüllenform erstellen“ jedes beliebige Vektorobjekt in eine Hülle umwandeln. Diese Verbesserung ist auch in CorelDRAW 2018 verfügbar.







## Informationsquellen

Sie können das Produkt auf verschiedene Weise erlernen: Indem Sie auf die Hilfe und die Kurzinfos zugreifen, indem Sie die Tutorials durcharbeiten oder mithilfe der Materialien auf der Website von Corel ([www.corel.com](http://www.corel.com)). Sie können auch die mit der Software gespeicherte Readme-Datei ([readme.html](#)) durchlesen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Hilfe aufrufen“ (Seite 45)
- „So verwenden Sie die Hilfe und Kurzinfos“ (Seite 46)
- „Willkommensbildschirm“ (Seite 47)
- „Community-Website für Entwickler“ (Seite 47)
- „Handbuch für den Einsatz im Netzwerk“ (Seite 48)
- „Webbasierte Ressourcen“ (Seite 48)

### Hilfe aufrufen

Es stehen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung. Die folgende Tabelle kann Ihnen dabei helfen zu entscheiden, welche Informationsquellen Sie zurate ziehen sollten, wenn Sie Hilfe benötigen. Auf weitere Informationen zu einigen Ressourcen können Sie zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Verknüpfungen klicken.

#### Aktion

Weitere Informationen zu Produkthilfsmitteln und -funktionen erhalten

Das Automatisieren von Aufgaben durch die Verwendung von Makros erlernen

Informationen zur Bereitstellung der Suite in einem Netzwerk finden

#### ...finden Sie unter:

„So verwenden Sie die Hilfe und Kurzinfos“ auf Seite 46

„Webbasierte Ressourcen“ auf Seite 48

„Willkommensbildschirm“ auf Seite 47

Community-Website für Entwickler

*CorelDRAW Technical Suite 2018-Bereitstellungshandbuch*

## Aktion

...finden Sie unter:

Spezifische Informationen zur neuesten Version der Suite finden

Die zusammen mit der Software gespeicherte Readme-Datei. Sie finden diese im Ordner, wo das Produkt installiert ist. Öffnen Sie den Ordner **Languages** und dann den Ordner der gewünschten Sprache.

## So verwenden Sie die Hilfe und Kurzinfos

Die Hilfe bietet umfassende Informationen zu den Produktfunktionen direkt in der Anwendung. Wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen, können Sie von der Anwendung aus auf die webbasierte Hilfe zugreifen, die die neuesten Updates enthält. Ist kein Zugang zum Internet vorhanden, wird die lokale Hilfe angezeigt, die bei der Produktinstallation auf den Computer kopiert wurde.



Sie können die gesamte Liste der Hilfethemen durchsuchen oder nach einem bestimmten Begriff suchen. Über das Hilfefenster haben Sie auch Zugang zur Corel [Wissensdatenbank](#) auf der Corel-Website sowie anderen Online-Informationsquellen.

Die Hilfe steht auch online im [PDF-Format](#) zur Verfügung.

Kurzinfos bieten hilfreiche Informationen zu Steuerelementen der Anwendung, wenn Sie den Mauszeiger über Symbole, Schaltflächen und andere Elemente der Benutzeroberfläche halten.

### Typografische Konventionen

In der folgenden Tabelle sind wichtige Konventionen beschrieben, die in der Dokumentation verwendet werden.

Konvention	Beschreibung	Beispiele
Menü ► Menübefehl	Ein Menüelement und ein Menübefehl, auf die Sie nacheinander klicken müssen.	Klicken Sie auf <b>Datei ► Öffnen</b> .
	Ein Hinweis enthält wichtige Informationen, die für die vorangegangenen Schritte relevant sind. In einem Hinweis können Bedingungen beschrieben werden, unter denen das Verfahren ausgeführt bzw. nicht ausgeführt werden kann.	Eine zusammengesetzte Überblendung kann nicht kopiert oder geklont werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche <b>Ränder gleich</b> klicken, müssen Sie Werte in die Felder <b>Linker/Oberer Rand</b> eingeben.
	Ein Tipp enthält Vorschläge zum Ausführen der vorangegangenen Schritte. Er kann Alternativen zu den Schritten oder weitere Vorteile oder Verwendungsmöglichkeiten des Verfahrens enthalten.	Durch Zuschneiden eines Objekts kann die Größe der Zeichendatei verringert werden. Sie können den Umfang des Farbgitters mit dem Regler <b>Größe</b> anpassen.

### So verwenden Sie die Hilfe

- 1 Klicken Sie auf **Hilfe ► Produkthilfe**.
- 2 Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
  - **Inhalt** – Ermöglicht das Durchsuchen der Hilfethemen. Um ein Thema zu öffnen, klicken Sie in die Themenüberschrift in der linken Spalte.
  - **Suchen** – Ermöglicht die Volltextsuche nach einem bestimmten Wort oder einer Wortgruppe in der Hilfe.



## Außerdem können Sie

Kontextsensitive Hilfe aus einem Dialogfeld heraus anzeigen

Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche **Hilfe**.

Hilfethema drucken

Öffnen Sie ein Hilfethema, klicken Sie auf den zu druckenden Bereich und wählen Sie dann **Drucken** oben im Hilfefenster.



Sie können die Hilfe auch aufrufen, indem Sie die Taste **F1** drücken.

## So suchen Sie in der Hilfe

- 1 Klicken Sie auf **Hilfe** ► **Produkthilfe**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Suchen** und geben Sie im Suchfeld ein Wort oder eine Wortgruppe ein.  
Wenn Sie beispielsweise nach Informationen zum RGB-Farbmodus suchen, geben Sie „RGB“ ein, um eine Liste relevanter Themen anzuzeigen. Wenn Sie eine Wortgruppe als Suchbegriff eingeben, setzen Sie sie in Anführungszeichen (z.B. „**dynamische Hilfslinien**“ oder „**Farbmodus von Bitmaps**“).
- 3 Wählen Sie in der angezeigten Liste ein Thema aus.  
Wenn Ihre Suche keine relevanten Themen ergibt, überprüfen Sie, ob Sie das Suchwort oder den Satz richtig geschrieben haben. Achten Sie darauf, dass die englischsprachige Hilfe die amerikanische Schreibweise verwendet (z.B. „color“, „favorite“, „center“ und „rasterize“). Die Suche nach Begriffen in britischer Schreibweise („colour“, „favourite“, „centre“ und „rasterise“) bringt keine Ergebnisse.

## Willkommensbildschirm

Der Willkommensbildschirm wird beim Start der Anwendung angezeigt. Über den Willkommensbildschirm können Sie schnell ein neues Dokument beginnen, ein bestehendes Dokument öffnen, einen Arbeitsbereich auswählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht, auf Online-Schulungsvideos und Ressourcen zugreifen und vieles mehr.

### So greifen Sie auf den Willkommensbildschirm zu

- Klicken Sie auf **Hilfe** ► **Willkommensbildschirm**.



Sie können auch den Willkommensbildschirm zugreifen, indem Sie in der Registerleiste auf die Schaltfläche **Willkommensbildschirm** klicken. Wenn Sie die Schaltfläche **Willkommensbildschirm** in der Registerkartenleiste ausblenden möchten, klicken Sie zuerst auf **Extras** ► **Optionen**, dann in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Allgemein** und deaktivieren Sie die Schaltfläche **Willkommensbildschirm-Schaltfläche auf Registerkartenleiste anzeigen**

## Community-Website für Entwickler

Wenn Sie mithilfe von Makros Funktionen automatisieren, benutzerdefinierte Werkzeuge erstellen oder kommerzielle Lösungen entwickeln, die integrativ mit CorelDRAW Technical Suite benutzt werden können, dann finden Sie auf der neuen [Community-Website für Entwickler](#) viele nützliche und hilfreiche Materialien: ein Programmierhandbuch, eine ausführliche Objektmodellreferenz-Dokumentation mit Codebeispielen und detaillierte Beiträge zum Thema Programmierung.

Sie können entweder Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) oder Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) verwenden, um Makros zu erstellen, die Aufgaben automatisieren und benutzerdefinierte Lösungen für Corel DESIGNER, CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT bieten.

## Handbuch für den Einsatz im Netzwerk


Das [CorelDRAW Technical Suite 2018-Bereitstellungshandbuch](#) bietet schrittweise Anleitungen für die Bereitstellung von CorelDRAW Technical Suite 2018 in einem Netzwerk. Dieses Handbuch steht Kunden zur Verfügung, die eine Mengenlizenz von CorelDRAW Technical Suite 2018 für ihr Unternehmen erworben haben. Um eine Volumen-Lizenz der Software zu erwerben und das Installationshandbuch zu beziehen, wenden Sie sich bitte an den [technischen Support von Corel](#).

## Webbasierte Ressourcen

Mithilfe der folgenden Internetressourcen können Sie CorelDRAW Technical Suite optimal nutzen:

- [Corel Wissensdatenbank](#): Artikel, die vom Corel Technical Support Services-Team als Antwort auf Fragen von Benutzern geschrieben wurden
- [Community.CorelDRAW.com](#): eine Online-Umgebung, in der Sie sich mit anderen Nutzern austauschen, Fragen stellen und Hilfe und Tipps von anderen Nutzern erhalten können
- [Tutorials auf der Website von Corel](#): Diese Tutorials erläutern Ihnen die grundlegenden Werkzeuge und enthalten Tipps, wie Sie Ihren Arbeitsablauf straffen und Ihre Designs verbessern können

Für den Zugriff auf Internetressourcen ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.



## Corel DESIGNER Tour durch den Arbeitsbereich

Wenn Sie mit der Terminologie und dem Arbeitsbereich von Corel DESIGNER vertraut sind, können Sie die Konzepte und Verfahren im Benutzerhandbuch und in der Hilfe schneller erfassen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Corel DESIGNER-Terminologie und -Konzepte“ (Seite 49)
- „Corel DESIGNER Anwendungsfenster“ (Seite 50)
- „Standardsymbolleiste“ (Seite 52)
- „Info zu Symbolleisten“ (Seite 53)
- „Hilfsmittelpalette“ (Seite 54)
- „Andockfenster“ (Seite 71)
- „Statusleiste“ (Seite 73)
- „Arbeitsbereiche wählen“ (Seite 73)

### Corel DESIGNER-Terminologie und -Konzepte

Für die Arbeit mit Corel DESIGNER sollten Sie mit den folgenden Begriffen vertraut sein.

Begriff	Beschreibung
Objekt	Ein Element in einer Zeichnung, z. B. ein Bild, eine Form, eine Linie, Text, eine Kurve oder ein Symbol.
Zeichnen	Die Arbeit, die Sie in Corel DESIGNER erstellen: z. B. technische Zeichnungen, Schaltpläne und Diagramme.
Vektorgrafik	Ein Bild, das aus mathematischen Angaben generiert wird, die Position, Länge und Richtung für das Zeichnen von Linien bestimmen.
Bitmap	Ein aus Pixel- oder Bildpunktgittern bestehendes Bild.

Begriff

Beschreibung

Grafiktext

Eine Textart, der Spezialeffekte wie Schatten zugewiesen werden können.

Mengentext

Eine Textart, der Sie Formatierungsoptionen zuweisen können und die in großen Blöcken bearbeitet werden kann.

## Corel DESIGNER Anwendungsfenster

Wenn Sie Corel DESIGNER starten, wird das Anwendungsfenster mit einem Zeichenfenster geöffnet. Das Rechteck in der Mitte des Zeichenfensters ist die Zeichenseite, auf der Sie Ihre Zeichnung erstellen. Zwar können mehrere Zeichenfenster geöffnet werden, doch werden Befehle stets nur auf das aktive Zeichenfenster angewendet.

Nachfolgend das Anwendungsfenster von Corel DESIGNER und eine Beschreibung seiner Bestandteile.




Illustration von itl AG

Bestandteil	Beschreibung
Menüleiste	Der Bereich mit den Pulldown-Menüoptionen.
Eigenschaftsleiste	Eine frei verschiebbare Leiste mit den Eigenschaften des aktiven Hilfsmittels oder Objekts. Wenn beispielsweise das Hilfsmittel „Text“ aktiv ist, zeigt die entsprechende Eigenschaftsleiste Befehle zum Erstellen und Bearbeiten von Text an.
Symbolleiste	Eine frei verschiebbare Leiste mit Schaltflächen für Menüoptionen und andere Befehle.
Titelleiste	Der Bereich, in dem der Titel der derzeit geöffneten Zeichnung angezeigt wird.
Lineale	Der horizontale und vertikale Rand, mit dem die Größe und Position von Objekten in einer Zeichnung festgelegt werden.
Hilfsmittelpalette	Eine Leiste mit Hilfsmitteln zum Erstellen und Ändern von Objekten in der Zeichnung
Zeichenfenster	Der Bereich außerhalb der Zeichenseite, der von den Rollbalken und Steuerelementen der Anwendung begrenzt wird.
Zeichenseite	Der rechteckige Bereich innerhalb des Zeichenfensters. Er entspricht dem druckbaren Teil des Arbeitsbereichs.
Andockfenster	Ein Fenster, das die verfügbaren Befehle und Einstellungen für ein bestimmtes Hilfsmittel oder eine bestimmte Aufgabe enthält.
Farbpalette	Eine andockbare Leiste mit Farbfeldern.
Dokumentpalette	Mit der Farbpalette behalten Sie den Überblick über die in Ihrem Dokument verwendeten Farben und die Farben werden für eine zukünftige Verwendung gespeichert.
Statusleiste	Der Bereich unten im Anwendungsfenster, der Informationen zu den Objekteigenschaften wie Typ, Größe und Auflösung enthält. Darüber hinaus zeigt die Statusleiste die aktuelle Position des Mauszeigers an.
Dokument-Navigator	Der Bereich links unten im Zeichenfenster, der Steuerungen zum Wechseln zu anderen Seiten sowie zum Hinzufügen von Seiten enthält.

## Bestandteil

## Beschreibung

Navigator

Eine Schaltfläche unten rechts im Zeichenfenster, durch die eine kleinere Anzeige geöffnet wird, mit deren Hilfe Sie sich in der Zeichnung bewegen können.



Um die Statusleiste ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Statusleiste**.

Weitere Informationen zum Ein- bzw. Ausblenden der Lineale finden Sie unter „So blenden Sie die Lineale ein bzw. aus“ auf Seite 664.

## Standardsymbolleiste

Die Standardsymbolleiste enthält Schaltflächen für den schnellen Zugriff auf viele Menübefehle.

Die Standardsymbolleiste wird standardmäßig angezeigt. Weitere Informationen zum Anpassen der Position, des Inhalts und des Erscheinungsbilds von Symbolleisten finden Sie unter „Symbolleisten anpassen“ auf Seite 921.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche

Aktion



Eine neue Zeichnung erstellen



Eine Zeichnung öffnen



Eine Zeichnung speichern



Eine Zeichnung drucken



Ausgewählte Objekte ausschneiden und in die Zwischenablage einfügen



Ausgewählte Objekte in die Zwischenablage kopieren



Den Inhalt der Zwischenablage in eine Zeichnung einfügen



Aktion rückgängig machen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche



Aktion

Eine rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen



Eine Zeichnung importieren




Eine Zeichnung exportieren




Im PDF-Format freigeben



Andockfenster **Weitere Werkzeuge** anzeigen und nach Inhalten wie Clipart, Fotos und Schriften suchen



Starten Sie Corel-Anwendungen, Plugins und Erweiterungen; öffnen Sie das Dialogfeld **Weitere Werkzeuge**, weitere kreative Werkzeuge herunterzuladen.



Vergrößerungsfaktor festlegen



Automatische Ausrichtung für das Raster, die Hilfslinien, Objekte und dynamischen Hilfslinien aktivieren oder deaktivieren



Das Dialogfeld **Optionen** öffnen

Die Symbolleiste **Zeichenebene** wird rechts neben der Standardsymbolleiste angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [„Zeichenfläche“](#) auf Seite 54.

## Info zu Symbolleisten

Zusätzlich zur Standardsymbolleiste enthält Corel DESIGNER Symbolleisten für bestimmte Aufgaben. Die Symbolleiste **Text** enthält beispielsweise Befehle, die für die Verwendung des Hilfsmittels **Text** relevant sind. Wenn Sie eine Symbolleiste häufig benutzen, können Sie diese immer im Arbeitsbereich anzeigen lassen.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der anderen Symbolleisten.

Symbolleiste

Beschreibung

Text


Enthält Befehle zum Formatieren und Ausrichten von Text.

Symbolleiste	Beschreibung
Zoom	Enthält Befehle zum Vergrößern und Verkleinern einer Zeichenseite.
Internet	Enthält Befehle für auf das Web bezogene Hilfsmittel zum Erstellen von Rollovern und zum Veröffentlichen im Internet.
Seriendruck	Enthält Befehle für den Seriendruck von Elementen, in denen Text mit einer Zeichnung kombiniert ist, wie das Erstellen und Laden von Datendateien, die Nutzung von Datenfeldern für variablen Text und das Einsetzen von Seriendruckfeldern.
Änderung	Enthält Befehle, mit denen Objekte geneigt, gedreht und gespiegelt werden können.
Makros	Enthält Befehle zum Bearbeiten, Testen und Ausführen von Makros
Layout	Enthält Befehle für das Layout Ihres Dokuments wie PowerClip-Rahmen, Textrahmen, Spalten und Ausrichtungshilfslinien.
Zeichenfläche	Enthält Befehle zur Auswahl einer Zeichenfläche sowie eines Zeichnungsprofils und ermöglicht den Zugriff auf das Andockfenster <b>Projizierte Achsen</b> . Diese Symbolleiste wird standardmäßig angezeigt.
Paralleles Zeichnen	Enthält Befehle für das Zeichnen paralleler Linien

## Hilfsmittelpalette

Die Hilfsmittelpalette enthält Hilfsmittel zum Zeichnen und Bearbeiten von Bildern. Ein Teil der Hilfsmittel ist standardmäßig sichtbar, andere Hilfsmittel hingegen sind in Flyout-Menüs gruppiert. Flyout-Menüs enthalten eine Gruppe von zusammengehörigen Corel DESIGNER-Hilfsmitteln. Ein kleiner Pfeil in der rechten unteren Ecke der Schaltfläche in der Hilfsmittelpalette zeigt an, dass es sich um ein Flyout-Menü handelt. Sie können auf die Hilfsmittel in einem Flyout-Menü zugreifen, indem Sie auf den Flyout-Pfeil klicken. Nachdem Sie ein Flyout-Menü geöffnet haben, können Sie problemlos die Inhalte anderer Flyout-Menüs durchsuchen, indem Sie den Mauszeiger über eine der Schaltflächen mit Flyout-Pfeilen in der Hilfsmittelpalette bewegen. Wenn Sie Flyout-Menüs aus der Hilfsmittelpalette ziehen, verhalten sich diese wie Symbolleisten. Dadurch sind alle zugehörigen Hilfsmittel während der Arbeit sichtbar.






Wenn Sie im Standardarbeitsplatz auf den Flyout-Pfeil des Hilfsmittels Form klicken, wird das Flyout Formbearbeitung geöffnet.

Ein Teil der Hilfsmittel ist nicht standardmäßig in der Hilfsmittelpalette sichtbar. Sie können festlegen, welche Hilfsmittel in der Hilfsmittelpalette angezeigt werden sollen.




Um die Eigenschaftsleiste ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Hilfsmittelpalette**.

Um Hilfsmittel in der Hilfsmittelpalette ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schnelles Anpassen**  und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

#### Hilfsmittel in der Hilfsmittelpalette auffinden

Die folgende Abbildung zeigt die anderen Flyout-Menüs in der standardmäßigen Corel DESIGNER-Hilfsmittelpalette, damit Sie die Hilfsmittel einfacher finden können.



## Hilfsmittel

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Hilfsmittel in der Corel DESIGNER-Hilfsmittelpalette.

### Hilfsmittel 'Auswahl'




Mit dem Hilfsmittel **Auswahl** können Sie Objekte auswählen, ihre Größe ändern sowie Objekte neigen und drehen.






Mit dem Hilfsmittel **Freihandauswahl** können Sie Objekte unter Verwendung einer Freihandauswahlmarkierung auswählen.




#### Hilfsmittel 'Form'




Mit dem Hilfsmittel **Form** können Sie ein Kurvenobjekt oder Textzeichen durch Ändern der Knoten bearbeiten.




Mit dem Hilfsmittel **Freie Änderung** (**Freie Drehung**, **Freie Spiegelung**, **Freie Skalierung** und **Freies Neigen**) in der Eigenschaftsleiste können Sie ein Objekt verändern.



Mit dem Hilfsmittel **Verwischen** können Sie ein Vektorobjekt verzerren, indem Sie entlang des Umrisses ziehen.



Mit dem Hilfsmittel **Aufrauen** können Sie den Rand eines Vektorobjekts verzerren, indem Sie entlang des Umrisses ziehen.



Mit dem Hilfsmittel **Verschmieren** können Sie Objekte durch das Ziehen von Verlängerungen oder das Einfügen von Einbuchtungen entlang des Umrisses umformen.






Mit dem Hilfsmittel **Wirbel** können Sie Wirbeleffekte durch Ziehen entlang des Umrisses eines Objekts einfügen.



Mit dem Hilfsmittel **Heranziehen** können Sie Objekte durch Heranziehen des Knotens an den Cursor umformen.




Mit dem Hilfsmittel **Zurückweisen** können Sie Objekte umformen, indem Knoten vom Cursor weggedrückt werden.



#### Hilfsmittel 'Kurve'



Mit dem Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** können Sie ein gerades Liniensegment mit zwei Segmenten zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **Mehr-Punkt-Linie** können Sie Linien und Kurven segmentweise im Vorschaumodus zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **Freihand** können Sie einzelne Liniensegmente und Kurven zeichnen.






Mit dem Hilfsmittel **Bézier** können Sie Kurven segmentweise zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **B-Spline** können Sie gekrümmte Linien zeichnen, indem Sie Kontrollpunkte festlegen, die die Form der Kurve bestimmen, ohne sie in Segmente zu unterteilen.




Mit dem Hilfsmittel **3-Punkt-Kurve** können Sie eine Kurve durch die Bestimmung des Anfangs-, End- und Mittelpunktes zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Stift** können Sie in Segmente Kurven zeichnen und für jedes Segment beim Zeichnen eine Vorschau anzeigen lassen.



Mit dem Hilfsmittel **Formerkennung** können Sie Freihandstriche in Grundformen und geglättete Kurven umwandeln.



Das Hilfsmittel **LiveSketch** ermöglicht es Ihnen, dank intelligenter Strichanpassung natürlich zu zeichnen.



Lineares Muster (Hilfsmittel)



Mit dem Pinsel **Lineares Muster** können Sie Pinselstriche auf eine Kurve anwenden sowie gebogene Pfeile und ähnliche Objekte erstellen.



Mit dem Hilfsmittel **Sprühdose 'Lineare Muster'** können Sie Ketten, Schläuche, Rohre und ähnliche Objekte zeichnen.



Mit der Voreinstellung **Lineares Muster** können Sie mithilfe vordefinierter Striche Kurven zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **Kalligraphie** können Sie Linien zeichnen, deren Breite sich entsprechend der Richtung der Linie und dem Winkel der Stiftspitze ändert.



Mit dem neuen Hilfsmittel **Ausdruck** können Sie Linien zeichnen, die je nach Druck, Neigung und Orientierung des Eingabestifts variieren.



Rechteck (Hilfsmittel)




Mit dem Hilfsmittel **Rechteck** können Sie durch diagonales Ziehen ein Rechteck zeichnen.






Mit dem Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck** können Sie Rechtecke anhand eines festgelegten Winkels zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Millimeterpapier** können Sie ein Raster ähnlich dem auf Millimeterpapier zeichnen.



Polygon von Mitte (Hilfsmittel)




Mit den Hilfsmitteln **Polygon** können Sie ein Polygon zeichnen, indem Sie vom Mittelpunkt zu einem Punkt (Scheitelpunkt) auf dem Polygon ziehen.



Mit dem Hilfsmittel **Stern** können Sie gleichmäßig geformte Sterne zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **Komplexer Stern** können Sie komplexe Sterne mit sich schneidenden Zacken zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Wirkung** können Sie grafische Effekte in einem von Comics und zeitgenössischen Illustrationen inspirierten Stil erzeugen.




Kreis (Hilfsmittel)




Mit dem Hilfsmittel **Kreis von Mitte** können Sie einen Kreis zeichnen, indem Sie den Kreismittelpunkt und einen Punkt auf dem Kreisumfang angeben.



Mit dem Hilfsmittel **Kreis von Radius** können Sie einen Kreis zeichnen, indem Sie einen Wert für den Radius angeben und anschließend den Mittelpunkt festlegen.



Mit dem Hilfsmittel **3-Punkt-Kreis** können Sie einen Kreis zeichnen, indem Sie drei Punkte auf der Kreislinie festlegen.




#### Ellipse (Hilfsmittel)



Mit dem Hilfsmittel **Ellipse** können Sie durch Ziehen einer Diagonale eine Ellipse zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **3-Punkt-Ellipse** können Sie Ellipsen anhand eines festgelegten Winkels zeichnen.



#### Bemaßung (Hilfsmittel)



Mit dem Hilfsmittel **Parallelele Bemaßung** können Sie schräge Bemaßungslinien zeichnen.









Mit dem Hilfsmittel **Horizontale oder vertikale Bemaßung** können Sie horizontale oder vertikale Bemaßungslinien zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Winkelbemaßung** können Sie winkelförmige Bemaßungslinien zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Segmentbemaßung** können Sie den Abstand zwischen Endknoten in einzelnen oder mehreren Segmenten anzeigen.



Mit dem Hilfsmittel **Radiusbemaßung** können Sie den Radius eines Kreises oder eines kreisförmigen Bogens anzeigen.




Mit dem Hilfsmittel **Durchmesserbemaßung** können Sie den Durchmesser eines Kreises oder eines kreisförmigen Bogens anzeigen.



#### Beschriftungshilfsmittel




Mit dem Hilfsmittel **1-Segment-Beschriftungslinie** können Sie eine Beschriftungslinie mit einer Verweislinie zeichnen.






Mit dem Hilfsmittel **2-Segment-Beschriftungslinie** können Sie eine Beschriftungslinie mit einer Verweislinie mit zwei Segmenten zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **3-Segment-Beschriftungslinie** können Sie eine Beschriftungslinie mit einer Verweislinie mit drei Segmenten zeichnen.




### Verbindung (Hilfsmittel)




Mit dem Hilfsmittel **Geradlinige Verbindung** können Sie eine Linie mit einer geraden Verbindung zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Rechtwinklige Verbindung** können Sie Verbindungslinien mit einem rechten Winkel zeichnen.



Mit dem Hilfsmittel **Rechtwinklige runde Verbindung** können Sie Verbindungslinien mit einem rechten Winkel mit abgerundeten Ecken zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **B-Spline-Verbindung** können Sie mit Steuerpunkten eine Verbindungskurve zeichnen.






Mit dem Hilfsmittel **Bézierkurven-Verbindung** können Sie Verbindungskurven segmentweise zeichnen.




Mit dem Hilfsmittel **Anker bearbeiten** können Sie die Ankerpunkte von Verbindungslinien ändern.



#### Hilfsmittel 'Projizierte Formen'




Mit dem Hilfsmittel **Gewinde** können Gewindeformen in Projektionsansicht erstellt werden.




Mit dem Hilfsmittel **Bohrung** können Formen für Bohrungen in Projektionsansicht erstellt werden.



Mit dem Hilfsmittel **Zylinder** können Zylinder in Projektionsansicht erstellt werden.



Mit dem Hilfsmittel **Prisma** können Formen von Prismen in Projektionsansicht erstellt werden.



#### Hilfsmittel 'Tabelle'




Mit dem Hilfsmittel **Tabelle** können Sie Tabellen zeichnen und bearbeiten.



### Hilfsmittel 'Pfiffige Formen'




Mit dem Hilfsmittel **Grundformen** können Sie aus einer Reihe von Formen wie Hexagramm, Smiley-Gesicht und rechtwinkliges Dreieck wählen.




Mit dem Hilfsmittel **Pfeilformen** können Sie Pfeile zeichnen und dabei Form, Richtung und Anzahl der Spitzen auswählen.




Mit dem Hilfsmittel **Flussdiagrammformen** können Sie Symbole für Flussdiagramme zeichnen. Die Optionen stehen in der Eigenschaftsleiste zur Verfügung.



Mit dem Hilfsmittel **Diverse Formen** können Sie Bannerobjekte und Explosionssymbole zeichnen. Die Optionen stehen in der Eigenschaftsleiste zur Verfügung.



Mit dem Hilfsmittel **Sprechblasen** können Sie Sprechblasen und Beschriftungen zeichnen. Die Optionen stehen in der Eigenschaftsleiste zur Verfügung.



### Text (Hilfsmittel)

# A

Mit dem Hilfsmittel **Text** können Sie Text hinzufügen, einen Mengentextrahmen erstellen und Text darin eingeben oder Text entlang eines Pfades hinzufügen, wenn eine Kurve ausgewählt ist.




## Interaktive Hilfsmittel




Mit dem Hilfsmittel **Extrusion** können Sie Objekten 3D-Effekte zuweisen und ihnen so Tiefe verleihen.



Mit dem Hilfsmittel **Überblendung** können Sie über eine Reihe von Zwischenformen und Farben ein Objekt in ein anderes umwandeln.



Mit dem Hilfsmittel **Transparenz** können Sie einem Objekt eine Transparenz zuweisen, um Teile der darunterliegende Bildbereiche anzuzeigen.



Mit dem Hilfsmittel **Hülle** können Sie die Form eines Objekts verzerren, indem Sie eine Hülle zuweisen und die Knoten der Hülle ziehen.



Mit dem Hilfsmittel **Hinterlegter Schatten** können Sie in einer zweidimensionalen Zeichnung einen Beleuchtungseffekt erzielen, indem Sie einem Objekt einen Schatten zuweisen. Sie können Eigenschaften wie Verlauf, Deckkraft, Randtyp und Farbe ändern.





Mit dem Hilfsmittel **Kontur** können Sie eine Reihe konzentrischer Formen erstellen, die in ein oder aus einem Objekt verlaufen.




Mit dem Hilfsmittel **Verzerrung** können Sie Objekte ändern, indem Sie Ein- und Ausbuchtungs-, Zackenschnitt- oder Wirbeffekte zuweisen.



#### Löschen (Hilfsmittel)



Mit dem Hilfsmittel **Virtuelles Segment löschen** können Sie Teile von Objekten löschen, die sich zwischen sich überschneidenden Linien befinden.




Mit dem Hilfsmittel **Radierer** können Sie in einer Zeichnung unerwünschte Bereiche entfernen.



Mit dem Hilfsmittel **Messer** können Sie Vektorobjekte, Textelemente und Bitmaps entlang einer geraden, Freihand- oder Bézierlinie teilen.




Mit dem Hilfsmittel **Beschneiden** können Sie unerwünschte Bereiche aus Objekten entfernen.




#### Interaktive Füllung (Hilfsmittel)




Mit dem Hilfsmittel **Interaktive Füllung** können Sie ein Objekt mit einem Gradienten aus Farben oder Schattierungen füllen.



Mit dem Hilfsmittel **Intelligente Füllung** können Sie Objekte aus eingeschlossenen Bereichen erstellen und diesen Objekten eine Füllung zuweisen.




Mit dem Hilfsmittel **Maschenfüllung** können Sie ein Objekt durch Überblenden mehrerer Farben bzw. Schattierungen füllen, die über einem Maschengitter angeordnet sind.




#### Hilfsmittel 'Pipette'



Mit dem Hilfsmittel **Farbpipette** können Sie im Zeichenfenster oder auf dem Desktop eine Objektfarbe abtasten und sie anderen Objekten zuweisen.




Mit dem Hilfsmittel **Attributpipette** können Sie Objekteigenschaften wie Linienstärke, Größe und Effekte eines Objekts im Zeichenfenster kopieren und anderen Objekten zuweisen.



#### Hilfsmittel 'Zoom'



Mit dem Hilfsmittel **Zoom** können Sie den Vergrößerungsfaktor im Zeichenfenster ändern.



#### Schwenken (Hilfsmittel)




Mit dem Hilfsmittel **Schwenken** können Sie ausgeblendete Bereiche einer Zeichnung in den sichtbaren Bereich ziehen, ohne den Zoom-Faktor zu ändern.



## Eigenschaftsleiste

In der Eigenschaftsleiste werden die am häufigsten verwendeten Funktionen angezeigt, die sich auf das aktive Hilfsmittel oder die Aufgabe beziehen, die Sie gerade ausführen. Der Inhalt der Eigenschaftsleiste ist von dem Hilfsmittel bzw. der Aufgabe abhängig. Wenn Sie beispielsweise in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text** klicken, werden in der Eigenschaftsleiste nur textbezogene Befehle wie Text, Formatierung, Ausrichtung und die Bearbeitungshilfsmittel angezeigt.



Sie können den Inhalt und die Position der Eigenschaftsleiste Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen und Steuerelemente hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Die Eigenschaftsleiste anpassen](#)“ auf Seite 924.

### Häufig verwendete Schaltflächen in der Eigenschaftsleiste



Über die Schaltfläche **Voreinstellung** hinzufügen können Sie die aktuellen Einstellungen zur späteren Verwendung speichern.



Mit der Schaltfläche **Voreinstellung löschen** können Sie im Listenfeld **Voreinstellungen** benutzerdefinierte Voreinstellungen löschen.



Durch Klicken auf die Schaltfläche **Füllung** wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die auf ein Objekt anzuwendende Füllung festlegen können.



Durch Klicken auf die Schaltfläche **Umrissstift** wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Umrisseigenschaften einstellen können.



Durch Klicken auf die Schaltfläche **Geometrische Eigenschaften** wird das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** geöffnet, in dem Sie die Koordinaten für das ausgewählte Objekt festlegen können.




Über die Schaltfläche **Einstellungen beibehalten** können Sie die aktuellen Einstellungen als die Standardeinstellungen für neue Objekte speichern.



## Andockfenster


In Andockfenstern werden dieselben Steuerelemente angezeigt wie in einem Dialogfeld, z.B. Schaltflächen, Optionen und Listenfelder. Im Gegensatz zu den meisten Dialogfeldern können Sie Andockfenster geöffnet lassen, während Sie an einem Dokument arbeiten. Dadurch können Sie sofort auf die Befehle zugreifen, um mit unterschiedlichen Effekten zu experimentieren.

Ein Beispiel hierfür ist das Andockfenster **Eigenschaften-Manager**. Wenn dieses Andockfenster geöffnet ist, können Sie auf ein Objekt im Zeichenfenster klicken und die Formatierung, die Abmessungen und weitere Eigenschaften des Objekts anzeigen.



Das Andockfenster 'Eigenschaften-Manager'

Andockfenster können entweder angedockt oder frei verschiebbar sein. Ein angedocktes Andockfenster ist am Rand des Anwendungsfensters, an einer Symbolleiste oder an einer Palette verankert. Ein frei schwebendes Andockfenster ist an keinem Element des Arbeitsbereichs verankert. Wenn Sie mehrere Andockfenster gleichzeitig öffnen, werden diese im Allgemeinen übereinander angezeigt, wobei nur ein Andockfenster vollständig sichtbar ist. Um auf ein hinter dem sichtbaren Andockfenster liegendes Andockfenster zuzugreifen, klicken Sie auf die zugehörige Registerkarte.




Links: Angedockte und übereinanderliegende Andockfenster. Rechts: Frei verschiebbares Andockfenster. Um ein frei verschiebbares Andockfenster anzudocken, klicken Sie auf die Titelleiste des Fensters und ziehen mit der Maus, bis sich der Mauszeiger am Rand des Zeichenfensters befindet. Klicken Sie zum Schließen eines Andockfenster auf die X-Schaltfläche in der rechten oberen Ecke. Klicken Sie auf die Registerkarte des Andockfensters, um das Andockfenster zum minimieren bzw. zu erweitern.

Sie können Andockfenster verschieben und ausblenden, um Bildschirmplatz zu sparen.

### So öffnen Sie ein Andockfenster

- Klicken Sie auf **Fenster** und dann auf den Namen eines Andockfensters.



Um Andockfenster zu öffnen oder zu schließen, können Sie auch rechts in einem Andockfenster auf die Schaltfläche **Schnelles Anpassen**  klicken und die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren.

Stattdessen können Sie ein Andockfenster auch über die Schaltfläche X in seiner Menüleiste schließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche X in der Titelleiste klicken, werden alle in einer Gruppe verschachtelten Andockfenster geschlossen. Um nur ein bestimmtes Andockfenster zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche X auf der Registerkarte des Andockfensters.

### So verschieben Sie ein Andockfenster

- Ziehen Sie die Registerkarte des Andockfensters an die neue Position.

### So verschieben Sie mehrere verschachtelte Andockfenster

- Ziehen Sie die Titelleiste des aktiven Andockfensters an die neue Position.

### So verankern Sie ein unverankertes Andockfenster

- Ziehen Sie die Titelleiste oder Registerkarte des Andockfensters an den Rand des Zeichenfensters und positionieren Sie den Mauszeiger am Rand. Lassen Sie die Maustaste los, sobald eine graue Positionsvorschau des Andockfensters angezeigt wird.

## So blenden Sie ein Andockfenster aus

- Klicken Sie auf die Registerkarte des Andockfensters.




Um ein ausgeblendetes Andockfenster einzublenden, klicken Sie auf seine Registerkarte.

## Statusleiste

Die Statusleiste zeigt Informationen zu den ausgewählten Objekten und zum aktiven Hilfsmittel an. Wenn Sie eine Linie oder Kurve nicht mit den Freihandoptionen zeichnen, werden die Länge des Segments und die gesamte Länge aller Segmente angezeigt. Sie zeigt zudem Farbinformationen und den Status der Farbüberprüfung an.

Weitere Informationen zum Anpassen des Inhalts und Erscheinungsbilds der Statusleiste finden Sie unter „Statusleiste anpassen“ auf Seite 926.



*Die Statusleiste zeigt Informationen zum ausgewählten Objekt an.*

## Arbeitsbereiche wählen

Corel DESIGNER umfasst eine Sammlung an spezialisierten Arbeitsbereichen, die Sie dabei unterstützen, produktiver zu arbeiten. Bei einem Arbeitsbereich handelt es sich um eine spezifische Konfiguration von Einstellungen, in der Sie speichern, wie die Befehlsleisten, Befehle und Schaltflächen beim Öffnen der Anwendung angeordnet werden. Arbeitsbereiche können im **Willkommensbildschirm** oder in der Menüleiste unter **Fenster ▶ Arbeitsbereich** ausgewählt werden.

Die spezialisierten Arbeitsbereiche in Corel DESIGNER sind für bestimmte Arbeitsabläufe oder Aufgaben wie die Erstellung von Seitenlayouts und Illustrationen konfiguriert. Sie sind darauf ausgelegt, die Hilfsmittel besser zugänglich zu machen, die Sie am häufigsten verwenden.

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Arbeitsbereiche beschrieben.

Arbeitsbereich	Beschreibung
Standard	<p>Der Standardarbeitsbereich wurde von Grund auf neu gestaltet und bietet nun eine intuitivere Anordnung der Hilfsmittel und Steuerelemente. Dieser Arbeitsbereich ist ideal geeignet für Benutzer, die Erfahrung mit anderen Grafikprogrammen haben, sowie für Benutzer, die bereits mit Corel DESIGNER vertraut sind.</p> <p>Die Hilfethemen basieren auf den Einstellungen des Standardarbeitsbereichs.</p>
Lite	<p>Dieser Arbeitsbereich macht die in Corel DESIGNER am häufigsten verwendeten Hilfsmittel und Funktionen leichter zugänglich. Der Arbeitsbereich Lite richtet sich an Anwender, die Corel DESIGNER zum ersten Mal verwenden, um ihnen den Einstieg zu vereinfachen.</p>

## Arbeitsbereich

## Beschreibung

Micrografx Designer 9

Der Arbeitsbereich „Micrografx Designer 9“ eignet sich ideal für Nutzer, die das Aussehen und die Handhabung von Micrografx Designer 9 vorziehen.

Touch

Der für Touchscreen-Geräte optimierte Touch-Arbeitsbereich eignet sich ideal für den Außeneinsatz und das Erstellen von Zeichnungen. Er ermöglicht es, Aufgaben nur per Fingereingabe oder mit einem Eingabestift auszuführen und ohne eine Tastatur dafür zu benötigen.

Technische Illustration

Der Arbeitsbereich „Technische Illustration“ ist für Nutzer optimiert, die technische Handbücher und Kataloge interaktiver Teile erstellen.

Diagrammerstellung

Der Arbeitsbereich „Diagrammerstellung“ weist bezüglich Werkzeugen und Layout alle Elemente auf, die wesentlich sind für die Erstellung von Diagrammen.

CorelDRAW

Der CorelDRAW-Arbeitsbereich vereinfacht den Übergang von CorelDRAW zu Corel DESIGNER.

Adobe Illustrator

Dieser Arbeitsbereich simuliert den Arbeitsbereich von Adobe Illustrator: Die Corel DESIGNER-Funktionen sind dort angeordnet, wo sich die entsprechenden Funktionen in Adobe Illustrator befinden. Dieser Arbeitsbereich ist nützlich, wenn Sie bisher mit Adobe Illustrator gearbeitet haben und nun zu Corel DESIGNER wechseln und daher noch nicht mit dem Corel DESIGNER-Arbeitsbereich vertraut sind.


Wenn Ihr Arbeitsablauf sehr individuell ist, können Sie einen benutzerdefinierten Arbeitsbereich erstellen, der auf Ihre speziellen Anforderungen abgestimmt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [„Arbeitsbereiche erstellen“](#) auf Seite 914.

## So wählen Sie einen Arbeitsbereich

- Klicken Sie auf **Fenster** ► **Arbeitsbereich** und wählen Sie einen der verfügbaren Arbeitsbereiche.



Einen Arbeitsbereich können Sie auch über den Willkommensbildschirm wählen oder indem Sie auf **Extras** ► **Anpassung** und anschließend in der Kategorienliste auf **Arbeitsbereich** klicken und dann in der Liste **Arbeitsbereich** das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Arbeitsbereich aktivieren.



## Starten und einrichten

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Corel DESIGNER starten und beenden“ (Seite 75)
- „Ändern der Sprache“ (Seite 75)
- „Starteinstellungen ändern“ (Seite 76)

### Corel DESIGNER starten und beenden

Sie können Corel DESIGNER über die Windows-Taskleiste starten und Corel DESIGNER-Sitzungen im Anwendungsfenster beenden.

#### So starten und beenden Sie Corel DESIGNER

##### Aktion

##### Vorgehensweise

Corel DESIGNER starten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- (Windows 7 und Windows 10) Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start ▶ Alle Programme ▶ CorelDRAW Technical Suite 2018 ▶ Corel DESIGNER 2018**.
- (Windows 8) Klicken Sie auf dem Desktop auf die Kachel für Corel DESIGNER 2018.

Corel DESIGNER beenden

Klicken Sie auf **Datei ▶ Beenden**.

### Ändern der Sprache

Wenn Sie eine Anwendung in mehreren Sprachen installiert haben, können Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche und die Hilfe jederzeit ändern.

## So ändern Sie die Sprache der Benutzeroberfläche und der Hilfe

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste auf **Global**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche**.  
Wenn die Sprache für die Benutzeroberfläche und die Hilfe schon beim Starten der Anwendung geändert werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Start der Anwendung fragen**.
- 4 Starten Sie die Anwendung neu.




Wenn nur eine Sprache im Listenfeld **Select the language for the user interface** verfügbar ist, müssen Sie zunächst die zusätzlich gewünschten Sprachen installieren.

## Starteinstellungen ändern

Sie können die Starteinstellungen für Corel DESIGNER angeben, die steuern, wie die Anwendung beim Öffnen angezeigt wird. Sie können z. B. die Anwendung mit geöffnetem Willkommensbildschirm oder einem geöffneten leeren Dokument starten.

### So ändern Sie die Starteinstellungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Erste Schritte** eine Option im Listenfeld **Beim Starten von Corel DESIGNER 2018**.  
Wenn Sie das Dialogfeld **Neues Dokument erstellen** beim Starten von Dokumenten ausblenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dialogfeld 'Neue Dokumente' anzeigen**.



## Grundlagen zu Corel DESIGNER

Mit Corel DESIGNER können Sie Zeichnungen erstellen und bearbeiten. In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu häufig durchgeführten Aufgaben.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Übersicht zu Vektorgrafiken und Bitmaps“ (Seite 77)
- „Zeichnungen beginnen und öffnen“ (Seite 78)
- „Bilder scannen“ (Seite 82)
- „Mit mehreren Zeichnungen arbeiten“ (Seite 82)
- „Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen“ (Seite 83)
- „Zoomen, schwenken und scrollen“ (Seite 84)
- „Zeichnungen in der Vorschau anzeigen“ (Seite 87)
- „Anzeigemodi auswählen“ (Seite 89)
- „Mit Ansichten arbeiten“ (Seite 90)
- „Zeichnungen speichern“ (Seite 92)
- „Mit gesperrten Dateien arbeiten“ (Seite 94)
- „Sicherungskopien erstellen und Dateien wiederherstellen“ (Seite 95)
- „Zeichnungsangaben hinzufügen und anzeigen“ (Seite 96)
- „Zeichnungen schließen“ (Seite 96)


### Übersicht zu Vektorgrafiken und Bitmaps

Die beiden Hauptarten von Computergrafiken sind Vektorgrafiken und Bitmaps. Vektorgrafiken bestehen aus Linien und Kurven und werden anhand von mathematischen Definitionen erzeugt, die Position, Länge und Richtung der gezeichneten Linien vorgeben. Bitmaps (die auch als Rasterbilder bezeichnet werden) setzen sich aus vielen kleinen Quadraten, den so genannten **Pixeln**, zusammen. Jedem Pixel ist eine genaue Position im Bild und ein bestimmter numerischer Farbwert zugeordnet.

Vektorgrafiken eignen sich besonders gut für Logos und Bilder, da sie unabhängig von der Auflösung sind und auf jede Größe skaliert werden können. Darüber hinaus können sie mit jeder Auflösung gedruckt und angezeigt werden, ohne dass Details verloren gehen oder die Qualität darunter leidet. Außerdem können mit Vektorgrafiken scharfe und klare Umrisse erzeugt werden.

Bitmaps dagegen sind hervorragend für Fotos und digitale Zeichnungen geeignet, da sie Farbübergänge gut wiedergeben. Bitmaps sind abhängig von der Auflösung, d. h., sie werden durch eine feste Anzahl von Pixeln dargestellt. Bitmaps sehen in der Größe, in der sie erstellt wurden, sehr gut aus. Sie können jedoch ausgefranst wirken oder an Bildqualität verlieren, wenn sie skaliert oder bei höherer Auflösung als der ursprünglichen angezeigt oder gedruckt werden.

Sie können in Corel DESIGNER Vektorgrafiken erstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Bitmaps (z. B. JPEG- und TIFF-Dateien) in Corel DESIGNER zu importieren und zu Ihren Zeichnungen hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Bitmaps finden Sie unter „Mit Bitmaps arbeiten“ auf Seite 689.



Oben: Vektorgrafiken bestehen aus Linien und Füllungen. Unten: Bitmaps bestehen aus Pixeln.

## Zeichnungen beginnen und öffnen

Wenn Sie Corel DESIGNER starten, können Sie den Arbeitsbereich wählen, der Ihnen am angenehmsten erscheint. So können Sie z. B. einen Arbeitsbereich wählen, der über das Erscheinungsbild und die Funktionsweise von CorelDRAW verfügt. Wenn Sie noch nie mit Corel DESIGNER gearbeitet haben, sollten Sie den Standardarbeitsbereich auswählen, auf dem alle Vorgehensweisen in der Hilfe und das Benutzerhandbuch basieren.

In Corel DESIGNER können Sie neue Zeichnungen auf einer leeren Seite, mit einer **Vorlage** oder aus einer vorhandenen Zeichnung erstellen. Wenn Sie mit einer leeren Seite beginnen, können Sie jeden Aspekt der Zeichnung selbst festlegen. Eine Vorlage dient als Ausgangspunkt, von dem aus Sie beliebige Änderungen durchführen können. Die mit der Anwendung gelieferten Vorlagen sind in den folgenden Kategorien verfügbar:

- **ANSI** (American National Standards Institute)
- **Architektur**
- **DIN** (Deutsches Institut für Normung)
- **Ingenieurwesen**
- **ISO** (International Organization for Standardization)

Informationen zum Erstellen einer neuen Zeichnung anhand einer Vorlage finden Sie unter „[So erstellen Sie neue Dokumente anhand von Vorlagen](#)“ auf Seite 627. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Vorlagen finden Sie unter „[Mit Vorlagen arbeiten](#)“ auf Seite 625.

### Hinweise zum Erstellen neuer Zeichnungen

Beim Erstellen neuer Zeichnungen können Sie mit Corel DESIGNER Einstellungen zur Seite, zum Dokument und zur Farbverwaltung angeben. Sie können Ihre Auswahl in einer Liste mit Voreinstellungen treffen, die darauf basieren, wie Sie die Zeichnung zu verwenden gedenken. So können Sie beispielsweise die Option **Web** beim Erstellen von Zeichnungen für das Internet oder die Option **Standard-CMYK** beim Erstellen eines Dokuments für Druckereien verwenden. Wenn sich die Voreinstellungen für die Zeichnung, die Sie erstellen möchten, jedoch nicht eignen, können Sie die Einstellungen anpassen und für die zukünftige Verwendung speichern.



## Hinweise zum Öffnen vorhandener Zeichnungen

Wenn Sie eine neue Zeichnung auf Grundlage einer bereits vorhandenen Zeichnung erstellen, können Sie die Objekte und Seiteneinstellungen übernehmen. In Corel DESIGNER können Sie vorhandene Zeichnungen öffnen, die im Corel DESIGNER-Format (DSF oder DES-Format) gespeichert wurden, sowie Zeichnungen und Projekte, die in vielen anderen Dateiformaten gespeichert wurden, beispielsweise CorelDRAW (CDR), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) und Computer Graphics Metafile (CGM). Bestimmte Dateien lassen sich jedoch unter Umständen aufgrund des Dateiformats und Inhalts nicht öffnen. In diesem Fall können Sie die Dateien ggf. als Objekte in eine Zeichnung importieren. Weitere Informationen zu den Dateiformaten, die in Corel DESIGNER importiert werden können, finden Sie unter „[Unterstützte Dateiformate](#)“ auf Seite 863.

Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die in einer früheren Version von Corel DESIGNER erstellt wurde und die Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, können Sie über die [Codepage](#)-Einstellungen sicherstellen, dass der Text korrekt in Unicode-Zeichen konvertiert wird. Über die Codepage-Einstellungen können Sie Text außerhalb des Zeichenfensters, beispielsweise Stichwörter, Dateinamen und Texteinträge in den Andockfenstern **Objekt-Manager** und **Objektdaten-Manager**, korrekt anzeigen. Um Text im Zeichenfenster korrekt anzuzeigen, müssen Sie Kodierungseinstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen](#)“ auf Seite 587.

Wenn die geöffnete Zeichnung ein eingebettetes ICC-Profil (International Color Consortium-Profil) enthält, bleibt das eingebettete Farbprofil als Farbprofil des Dokuments erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Farbverwaltung](#)“ auf Seite 445.

Sie können die Zeichnungen nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Text innerhalb der Datei oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe. Weitere Informationen zum Durchsuchen von Inhalten und gezielten Suchen nach Inhalten finden Sie unter „[Inhalt durchsuchen und gezielt nach diesem suchen](#)“ auf Seite 105.

Darüber hinaus können Sie auch frühere Versionen einer Zeichnung anzeigen.

## So beginnen Sie Zeichnungen

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie im Willkommensbildschirm auf **Erste Schritte** ► **Neues Dokument**.
- Klicken Sie im Anwendungsfenster auf **Datei** ► **Neu**.

2 Geben Sie im Textfeld **Name** einen Dateinamen ein.

3 Wählen Sie im Listenfeld **Voreingestelltes Ziel** ein Ziel für die Ausgabe der Zeichnung aus:

- **Corel DESIGNER Standard**: Wendet die Corel DESIGNER-Standardeinstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken an
- **Standard-CMYK**: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für Druckereien an
- **Standard-RGB**: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken zum Drucken mit einem qualitativ hochwertigen Drucker an
- **Web**: wendet Einstellungen zum Erstellen von Grafiken für das Internet an
- **Angepasst**: ermöglicht das Anpassen von Zieleinstellungen für ein Dokument

## Außerdem können Sie

Maßeinheiten für Seiten ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Zeicheneinheiten** eine Maßeinheit aus.

Seitengröße ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Größe** eine Seitengröße für die Zeichnung aus oder geben Sie in die Felder **Breite** und **Höhe** die gewünschten Werte ein.

Seitenausrichtung ändern

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen für die Seitenausrichtung:

- **Hochformat**
- **Querformat**

## Außerdem können Sie

Seitenanzahl festlegen

Geben Sie einen Wert in das Feld **Seitenanzahl** ein.

Standardfarbmodus für das Dokument mit RGB oder CMYK festlegen

Wählen Sie im Listenfeld **Primärer Farbmodus** einen Farbmodus.

Auflösung für Effekte festlegen, die wahrscheinlich gerastert werden (z. B. die Effekte Transparenz, hinterlegter Schatten und Abschrägung)

Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeauflösung** die Wiedergabeauflösung aus.

Vorschaumodus für Zeichnung auswählen

Wählen Sie im Listenfeld **Vorschaumodus** einen Vorschaumodus aus.

RGB-Profil für Zeichnung auswählen

Wählen Sie im Bereich **Farbeinstellungen** im Listenfeld **RGB-Profil** ein RGB-Standardprofil aus.

CMYK-Profil für Zeichnung auswählen

Wählen Sie im Listenfeld **CMYK-Profil** ein CMYK-Standardprofil aus.

Graustufenprofil für Zeichnung auswählen

Wählen Sie im Listenfeld **Graustufenprofil** ein Standardgraustufenprofil aus.

Standardmethode auswählen, um außerhalb des Gamuts liegende Farben innerhalb des Gamuts zuzuordnen

Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeabsicht** eine Option aus.



Wenn Sie über das Listenfeld **Primärer Farbmodus** einen Farbmodus auswählen, wird dieser zum Standardfarbmodus für das Dokument. Der Standardfarbmodus wirkt sich darauf aus, wie Farben in Effekten wie Überblendungen und Transparenzen zusammenspielen. Der Typ der Farben, der in einer Zeichnung angewendet werden kann, wird dadurch nicht eingeschränkt. Wenn Sie den Farbmodus beispielsweise mit RGB festlegen, können Sie dennoch Farben von einer CMYK-Farbpalette im Dokument anwenden. Der primäre Farbmodus gibt darüber hinaus den Standardfarbmodus für das Exportieren von Dokumenten an. Wenn Sie beispielsweise den RGB-Farbmodus auswählen und ein Dokument als JPEG exportieren, wird der Farbmodus automatisch mit RGB festgelegt.

Die Einstellungen, die im Bereich **Farbeinstellungen** des Dialogfelds **Neues Dokument erstellen** angezeigt werden, basieren auf den Einstellungen, die im Dialogfeld **Standardeinstellungen für die Farbverwaltung** angegeben werden.




Wenn Sie nicht möchten, dass das Dialogfeld **Neues Dokument erstellen** angezeigt wird und stattdessen mit den zuletzt verwendeten Einstellungen neue Dokumente erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieses Dialogfeld nicht mehr zeigen**.

Sie können das Dialogfeld **Neues Dokument erstellen** beim Erstellen von Zeichnungen wiederherstellen, indem Sie auf **Extras ▶ Optionen** und in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Allgemein** klicken und anschließend das Kontrollkästchen **Dialogfeld 'Neue Dokumente anzeigen'** aktivieren.

## So erstellen Sie angepasste Voreinstellungen

- 1 Klicken Sie im Anwendungsfenster auf **Datei ▶ Neu**.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld **Neues Dokument erstellen** die Einstellungen aus, die Sie als voreingestelltes Ziel speichern möchten.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche für **Voreinstellung hinzufügen** .
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Voreinstellung hinzufügen** einen Namen für die neue Voreinstellung des Ziels ein.



Sie können Zielvoreinstellungen löschen, indem Sie den voreingestellten Namen im Listenfeld **Voreingestelltes Ziel** auswählen und dann auf die Schaltfläche **Voreinstellung entfernen** klicken.

### So öffnen Sie Zeichnungen

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Öffnen**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
- 3 Klicken Sie auf einen Dateinamen.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.

### Außerdem können Sie

Eingebettetes ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung extrahieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingebettetes ICC-Profil extrahieren**.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

Ebenen und Seiten beim Öffnen von Dateien beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ebenen und Seiten beibehalten**.

Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Ebenen in einer einzelnen Ebene vereint.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

[Skizze](#) einer Zeichnung anzeigen

Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche **Ansicht** und dann auf **Extragroße Symbole**, **Große Symbole**, **Mittelgroße Symbole** oder **Kleine Symbole**.

Codepage wählen

Wählen Sie im Listenfeld **Codepage wählen** eine Codepage aus. Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

Nach Zeichnungen suchen

Geben Sie in das Suchfeld ein Suchwort oder einen Begriff ein.

Das Suchfeld sucht nur im aktuellen Ordner und dessen Unterordner nach Dateien. Um an einem anderen Speicherort nach Dateien zu suchen, müssen Sie zuerst zu dem Ordner navigieren, in dem die Zeichnung gespeichert ist.

Frühere Version einer Datei öffnen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei und klicken Sie dann auf **Frühere Version wiederherstellen**.

Sie können auf frühere Versionen einer Datei nur dann zugreifen, wenn der Systemschutz aktiviert ist.

Weitergehende Informationen zum Zugriff auf frühere Dateiversionen finden Sie in der Windows-Hilfe.



Klicken Sie auf **Datei ▶ Vorherige öffnen** und auf den Dateinamen, um eine Datei zu öffnen, die Sie kürzlich bearbeitet haben.

Wenn mehrere Dateien geöffnet sind, können Sie zwischen diesen navigieren, indem Sie auf **Fenster ▶ Dokument** und dann auf den Namen der Datei klicken, die Sie im Zeichenfenster anzeigen möchten.

## Bilder scannen

Sie können in Corel DESIGNER Bilder scannen. Corel DESIGNER unterstützt Scanner, die die MicrosoftWIA-Schnittstelle (Windows Image Acquisition) verwenden. WIA ist eine Standardschnittstelle für das Scannen von Bildern.

Falls Ihr Scanner keine Unterstützung für WIA bietet, aber über einen kompatiblen TWAIN-Treiber verfügt, können Sie möglicherweise diesen Treiber zum Scannen von Bildern in Corel DESIGNER verwenden. TWAIN wird von 32-Bit- und 64-Bit-Versionen von Corel DESIGNER unterstützt. Beachten Sie jedoch, dass nur sehr wenige 64-Bit-TWAIN-Treiber zur Verfügung stehen.

Wie die Programmoberfläche und die Optionen konkret aussehen, hängt von der jeweiligen Software ab. Informationen zum Verwenden der Software Ihres Scanners finden Sie in der Dokumentation des Herstellers zum Gerät.

### So scannen Sie Bilder

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Bild holen** und dann auf einen der folgenden Befehle:
  - **WIA-Quelle auswählen**: Für einen Scanner, der einen WIA-Treiber verwendet
  - **TWAIN-Quelle auswählen**: Für einen Scanner, der einen TWAIN-Treiber verwendetDer Befehl wird deaktiviert, wenn kein kompatibler WIA- oder TWAIN-Scannertreiber installiert ist.
- 2 Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld einen Scanner aus.
- 3 Klicken Sie auf **Auswählen**.
- 4 Klicken Sie auf **Datei ▶ Bild holen ▶ Holen**.
- 5 Zeigen Sie eine Vorschau des Bildes an und wählen Sie den zu scannenden Bereich aus.  
WIA unterstützt zusammen mit einigen Scannern das Scannen von mehreren Bereichen in einzelne Dateien.
- 6 Klicken Sie auf **Scannen**.

Auf der Programmoberfläche des Scanners kann diese Schaltfläche einen anderen Namen haben, z. B. **OK** oder **Senden**.



Um weitere Bilder in derselben Sitzung zu scannen, klicken Sie auf **Datei ▶ Bild holen ▶ Holen**.

## Mit mehreren Zeichnungen arbeiten

In einem einzelnen Zeichenfenster können mehrere Zeichnungen geöffnet werden, um die Bearbeitung mehrerer Zeichnungen gleichzeitig zu erleichtern. Sie können auf die einzelnen geöffneten Zeichnungen über die jeweiligen Registerkarten oben im Zeichenfenster zugreifen, und Sie können neue Zeichnungen erstellen.

Geöffnete Zeichnungen sind zunächst angedockt, Sie können sie aber nach Belieben lösen und innerhalb des Anwendungsfensters oder außerhalb des Anwendungsfensters ziehen.

Sie können Bilder auch nebeneinander oder vertikal gestapelt in überlappenden Fenstern anzeigen.

### So arbeiten Sie mit mehreren Zeichnungen

## Aktion

## Vorgehensweise

Zu anderen geöffneten Zeichnungen wechseln

Klicken Sie oben im Zeichenfenster auf die Registerkarte mit dem Namen der gewünschten Datei.

Ein Sternchen hinter dem Dateinamen deutet darauf hin, dass die Datei Änderungen enthält, die noch nicht gespeichert wurden.

Weitere Zeichnung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** links neben der letzten Registerkarte im Zeichenfenster.

Zeichnungen lösen

Ziehen Sie die jeweilige Registerkarte an eine neue Position innerhalb oder außerhalb des Anwendungsfensters.

## So ordnen Sie mehrere Zeichenfenster an

- Klicken Sie auf **Fenster** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Überlappend**: Ordnet die Zeichnungen so an, dass sie überlappen und die Titelleisten sichtbar sind
  - **Nebeneinander**: Ordnet die Zeichnungen nebeneinander an
  - **Untereinander**: Ordnet die Zeichnungen vertikal gestapelt an

## Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen

Sie können die an einer Zeichnung vorgenommenen Änderungen rückgängig machen, wobei mit der zuletzt durchgeführten Aktion begonnen wird. Wenn Sie nach dem Rückgängigmachen mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie den vorherigen Zustand wiederherstellen. Durch Rückkehr zur zuletzt gespeicherten Version der Zeichnung können Aktionen ebenfalls aufgehoben werden. Bestimmte Aktionen, die auf ein Objekt angewendet werden (beispielsweise Strecken, Füllen, Verschieben und Drehen), können wiederholt werden, um den optischen Effekt zu verstärken.

Sie können die Anzahl von Aktionen, die **rückgängig** gemacht und wiederhergestellt werden können, erhöhen bzw. verringern, indem Sie die jeweiligen Einstellungen entsprechend anpassen.

## So können Sie Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen

### Aktion

### Vorgehensweise

Aktion rückgängig machen

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Rückgängig [letzte Aktion]**.

Aktion wiederherstellen

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Wiederherstellen**.

Mehrere Aktionen widerrufen oder wiederherstellen

Klicken Sie auf **Fenster** ► **Rückgängig-Manager**. Klicken Sie im Andockfenster **Rückgängig-Manager** auf die letzte Aktion, die Sie vor allen rückgängig zu machenden Aktionen durchgeführt haben, oder klicken Sie auf die letzte rückgängig gemachte Aktion, die Sie wiederherstellen möchten.

Zur zuletzt gespeicherten Version der Zeichnung zurückkehren

Klicken Sie auf **Datei** ► **Zurücksetzen**.

## Aktion

## Vorgehensweise

Aktion wiederholen

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Wiederholen**.





Wenn Sie im Andockfenster **Rückgängig-Manager** mehrere Aktionen rückgängig machen, werden alle Aktionen in der Liste unter der gewählten Aktion rückgängig gemacht.

Wenn Sie im Andockfenster **Rückgängig-Manager** mehrere Aktionen wiederherstellen, werden die ausgewählte sowie alle vorhergehenden Aktionen rückgängig gemacht.



Sie können eine Aktion an einem anderen Objekt oder einer anderen Objektgruppe wiederholen, indem Sie das Objekt bzw. die Objektgruppe auswählen und dann auf **Bearbeiten** ► **Wiederholen** klicken.

Sie können auch mehrere Aktionen rückgängig machen, indem Sie in der **Standardsymboleiste** neben der Schaltfläche **Rückgängigmachen**  bzw. **Wiederherstellen** , auf die Schaltfläche mit dem Pfeil klicken und in der Liste eine Aktion auswählen.

## So legen Sie die Einstellungen für das Rückgängig machen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Allgemein**.
- 3 Geben Sie im Bereich **Anzahl für Rückgängig** einen Wert in eines oder beide der folgenden Felder ein:
  - **Normal**:Gibt die Anzahl von Aktionen an, die rückgängig gemacht werden können, wenn Sie den Befehl **Rückgängig** bei Vektorgrafiken verwenden.
  - **Bitmap-Effekte**:Gibt die Anzahl von Aktionen an, die rückgängig gemacht werden können, wenn Sie mit Bitmap-Effekten arbeiten.



Der größte Wert, den Sie hier eingeben können, hängt von den Speicherressourcen Ihres Computers ab. Je höher der eingegebene Wert ist, desto mehr werden die Speicherressourcen beansprucht.

## Zoomen, schwenken und scrollen

Sie können die Ansicht einer Zeichnung ändern, indem Sie sie vergrößern, um einen Ausschnitt detaillierter zu betrachten, bzw. verkleinern, um einen größeren Teil der Zeichnung zu sehen. Probieren Sie verschiedene Zoom-Optionen aus, bis Sie den gewünschten Detailgrad gefunden haben.

Mit Schwenken und Bildläufen können ebenfalls bestimmte Bereiche einer Zeichnung angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise mit hoher Vergrößerung oder sehr großen Zeichnungen arbeiten, ist möglicherweise nicht die gesamte Zeichnung sichtbar. Unter Verwendung von Schwenken und Bildläufen können Sie die Seite im Zeichenfenster bewegen, um bislang nicht dargestellte Bereiche anzuzeigen.









Während des Schwenkens können Sie die Zeichnung durch Zoomen vergrößern bzw. verkleinern. Während des Zoomens können Sie auch schwenken. Auf diese Weise müssen Sie nicht zwischen den beiden Hilfsmitteln wechseln.

Sie können auch den Modus für schnelles Schwenken verwenden, um von einem beliebigen aktiven Hilfsmittel zum Hilfsmittel **Schwenken** zu wechseln. Mit dieser Funktion können Sie den Schwenkvorgang ausführen, ohne zwischen Hilfsmitteln zu wechseln.

Wenn Sie ein Mausrad verwenden, können Sie das Bild mit dem Rad standardmäßig vergrößern oder verkleinern. Das Mausrad kann auch für Bildläufe verwendet werden.

Sie können Standardeinstellungen für das Zoomen und Schwenken festlegen.

## So zoomen Sie

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Zoom** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
  - Vergrößern 
  - Verkleinern 
  - Auf Auswahl zoomen 
  - Auf alle Objekte zoomen 
  - Auf Seite zoomen 
  - Auf Seitenbreite zoomen 
  - Auf Seitenhöhe zoomen 




Die Schaltfläche **Auf Auswahl zoomen** ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Objekt ausgewählt wurde, bevor Sie auf das Hilfsmittel **Zoom** klicken.




Sofern Sie sich nicht im Textbearbeitungsmodus befinden, können Sie das Hilfsmittel **Zoom** auch öffnen, indem Sie die **Z**-Taste drücken.

Mit dem Hilfsmittel **Zoom** können Sie die Zeichnung auch vergrößern, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Zeichenfenster klicken oder einen bestimmten zu vergrößernden Bereich durch Ziehen auswählen. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster mit der rechten Maustaste klicken oder bei gedrückter rechter Maustaste ziehen, um einen bestimmten Bereich auszuwählen.

Sie können die Zeichnung auch verkleinern, indem Sie das Hilfsmittel **Schwenken**  verwenden und in das Zeichenfenster doppelklicken. Sie können die Bildanzeige verkleinern, indem Sie im Zeichenfenster mit der rechten Maustaste klicken.


Unabhängig von der Aktion, die Sie gerade ausführen (z. B. Zeichnen eines Objekts), können Sie durch Drücken einer der folgenden Tasten die Zeichnung vergrößern/verkleinern:

- **F2**: Um den Zeiger herum vergrößern.
- **F3**: Um den Zeiger herum verkleinern.
- **F4** : Auf alle Objekte zoomen.
- **F5**: Zeichenfenster aktualisieren.
- **F6**: Auf ausgewählte Objekte zoomen.
- **F7**: Auf Seite zoomen.




Mit den Tastaturbefehlen F2 und F3 können Sie um den Zeiger herum vergrößern und verkleinern.


### So schwenken Sie im Zeichenfenster

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Schwenken** .
- 2 Ziehen Sie im **Zeichenfenster**, bis der Bereich angezeigt wird, den Sie einsehen möchten.



Wenn Sie das Zeichenfenster bei vergrößerter Zeichnung schwenken möchten, klicken Sie unten rechts im Zeichenfenster auf die Schaltfläche **Navigator** .

Sie können eine Seite schnell im Zeichenfenster zentrieren, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Zoom** doppelklicken.



Mit dem Navigator (unten rechts) können Sie einen beliebigen Teil einer Zeichnung anzeigen, ohne die Zeichnung vergrößern zu müssen.

### So wechseln Sie zum Modus für schnelles Schwenken

- 1 Klicken Sie auf ein Auswahl-, Zeichnungs- oder Formhilfsmittel und verwenden Sie es.
- 2 Halten Sie die mittlere Maustaste oder das Mousrad gedrückt und ziehen Sie im Zeichenfenster.

### So führen Sie einen Bildlauf mit dem Mousrad durch

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um mit dem Mousrad einen vertikalen Bildlauf durchzuführen, drücken Sie beim Betätigen des Rads die **Alt-Taste**.
  - Um mit dem Mousrad horizontal zu scrollen, drücken Sie beim Betätigen des Rads die **Strg-Taste**.





Das Mausrad kann nur dann zum Scrollen verwendet werden, wenn die Option **Scrollen** für die Maus aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[So legen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad fest](#)“ auf Seite 87.

### So geben Sie Standardeinstellungen für das Zoomen an

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste unter **Arbeitsbereich** auf **Hilfsmittelpalette** und wählen Sie dann **Zoom/Schwenken**.
- 3 Um festzulegen, wie sich die Hilfsmittel **Zoom** und **Schwenken** verhalten, wenn Sie mit der rechten Maustaste im Zeichenfenster klicken, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Verkleinern**: Verkleinert die Darstellung der Zeichnung um den Faktor zwei.
  - **Kontextmenü**: Zeigt ein Menü mit Befehlen an, mit denen Sie auf einen bestimmten Faktor zoomen können.
- 4 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zoom relativ zu 1:1**, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn der Zoom auf 100 % festgelegt ist.
  - Wenn die Option aktiviert ist, werden die tatsächlichen Maße angezeigt.
  - Wenn die Option deaktiviert ist, wird die ganze Seite angezeigt, unabhängig von den tatsächlichen Maßen.
- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Zoomen mit dem Mausrad Maus zentrieren**, um anzugeben, wie die Seite angezeigt wird, wenn Sie das Bild mit dem Mausrad vergrößern oder verkleinern.
  - Wenn die Option aktiviert ist, wird der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in die Mitte des Bildschirms verschoben.
  - Wenn die Option deaktiviert ist, bleibt der Bereich, in dem sich der Mauszeiger befindet, beim Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad in der gleichen Position.



Klicken Sie auf **Lineale kalibrieren**, um sicherzustellen, dass ein Zentimeter auf dem Bildschirm genau einem Zentimeter des tatsächlichen Abstands entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter „[Lineale kalibrieren](#)“ auf Seite 665.

### So legen Sie Standardeinstellungen für das Mausrad fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Anzeige**.
- 3 Um die Standardaktion für das Mausrad festzulegen, wählen Sie im Listenfeld **Standardaktion für Mausrad** die Option **Zoom** oder **Scrollen**.

### Zeichnungen in der Vorschau anzeigen

Sie können anhand der Vorschau sehen, wie eine Zeichnung beim Drucken und Exportieren aussehen wird. Bei der Vorschau werden nur die Objekte auf der Zeichenseite und im unmittelbaren Bereich des Zeichenfensters angezeigt. Im Andockfenster **Objekt-Manager** können Sie alle Ebenen, die gedruckt werden, sehen. Wenn Sie bestimmte Objekte in der Zeichnung näher betrachten möchten, können Sie diese auswählen und in einer Vorschau anzeigen. Bei der Vorschau ausgewählter Objekte ist der Rest der Zeichnung ausgeblendet.

Vor der Vorschau einer Zeichnung können Sie den Vorschaumodus festlegen. Der Vorschaumodus hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, mit der die Vorschau angezeigt wird, sowie auf die Menge an Details, die im Zeichenfenster zu sehen sind.

Standardmäßig werden die Ränder einer Seite im Zeichenfenster angezeigt. Sie können jedoch jederzeit ausgeblendet werden. Wenn eine Zeichnung gedruckt werden soll, können Sie den Bereich, der tatsächlich gedruckt wird, sowie den Randanschnitt (den Teil der Zeichnung, der über die Seitenränder hinausgeht) anzeigen. Randanschnitte sind nützlich, wenn eine Zeichnung einen farbigen Hintergrund hat oder Objekte enthält, die auf dem Seitenrand platziert sind. Randanschnitte sorgen dafür, dass kein weißer Leerraum zwischen den Rändern einer Zeichnung und dem Papierrand zu sehen ist, nachdem der Drucker das Dokument geschnitten, gebunden und zugeschnitten hat.

## So zeigen Sie Zeichnungen in einer Vorschau an

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Ganzseitenvorschau**.

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Anwendungsfenster zurückzukehren.



Mit den Tasten **Bild auf** und **Bild ab** können Sie Seiten in einer mehrseitigen Zeichnung als Vorschau anzeigen.

## So verwenden Sie die Vorschau für ausgewählte Objekte

- 1 Wählen Sie die Objekte aus.
- 2 Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Vorschau markierter Objekte**.

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Anwendungsfenster zurückzukehren.



Wenn der Modus **Vorschau markierter Objekte** aktiviert wird und keine Objekte ausgewählt sind, wird in der **Ganzseitenvorschau** ein leerer Bildschirm angezeigt.



Sie können den Modus **Vorschau markierter Objekte** nach der Rückkehr zum Anwendungsfenster deaktivieren, indem Sie auf **Ansicht** ► **Vorschau markierter Objekte** klicken.

## So wählen Sie einen Ganzseiten-Vorschaumodus aus

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Anzeige**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Ganzseitenvorschau** eine der folgenden Optionen:
  - **Entwurfsansicht verwenden**: Zeichnungen werden ohne PostScript-Füllungen oder hochauflösende Bitmaps und ohne die Verwendung von Anti-Alias angezeigt.
  - **Erweiterte Ansicht verwenden**: Zeichnungen werden mit bzw. ohne PostScript-Füllungen und mit Anti-Alias angezeigt, sodass diese mit größerer Schärfe dargestellt werden.



Sie können PostScript-Füllungen in der erweiterten Ansicht von Zeichnungen einblenden, indem Sie das Kontrollkästchen **PostScript-Füllungen in erweiterter Ansicht anzeigen** aktivieren.

## So legen Sie die Seitenanzeige fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Seitengröße**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Seitenrand anzeigen**: Zeigt die Seitenränder an.
  - **Randanschnittbereich anzeigen**: Zeigt den Bereich der Zeichnung an, der über die Seitenränder hinausgeht. Geben Sie zum Ändern des Randanschnittbereichs einen Wert im Feld **Randanschnitt** ein.



Beim Vorbereiten einer Zeichnung für eine Druckerei müssen Sie möglicherweise eine Randanschnittgrenze festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter „[So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein](#)“ auf Seite 819.



Sie können auch auf **Ansicht ▶ Seite ▶ Seitenrand** oder **Ansicht ▶ Seite ▶ Randanschnitt** klicken.


Den druckbaren Bereich einer Zeichnung können Sie anzeigen, indem Sie auf **Ansicht ▶ Seite ▶ Druckbarer Bereich** klicken. Der druckbare Bereich ist je nach aktuellen Druckereinstellungen normalerweise durch zwei gepunktete Linien innerhalb der Seite oder um die Seite herum gekennzeichnet. Der eine Umriss zeigt den Bereich an, der auf dem aktuellen Drucker ausgegeben werden kann. Der andere gibt die Papiergröße an, auf die Ihr Drucker eingestellt ist.

## Anzeigemodi auswählen

Bei der Arbeit in Corel DESIGNER können Sie Ihre Zeichnung in einem der folgenden Modi anzeigen:

- **Einfacher Umriss:** Zeigt einen Umriss der Zeichnung ohne [Füllungen](#), [Extrusionen](#), [Konturen](#), [hinterlegte Schatten](#) und [Zwischenformen der Überblendung](#) an. Bitmaps werden monochrom dargestellt. Anhand dieses Modus können Sie schnell die Grundelemente der Zeichnung einsehen.
- **Umriss:** Zeigt eine Zeichnung im einfachen Umrissmodus, jedoch mit den Zwischenformen der Überblendung an.
- **Entwurf:** Zeigt die Füllungen und Bitmaps mit niedriger Auflösung an. Dieser Modus entfernt einige Details aus der Zeichnung, so dass Sie sich auf die Farbbalance in der Zeichnung konzentrieren können.
- **Normal:** Zeigt die Zeichnung ohne [PostScript-Füllungen](#) und Bitmaps mit hoher Auflösung an. In diesem Modus wird die Zeichnung etwas schneller als im erweiterten Modus aktualisiert und geöffnet.
- **Erweitert:** Zeigt Zeichnungen mit [PostScript-Füllungen](#), Bitmaps mit hoher Auflösung und Vektorgrafiken mit [Anti-Alias](#) an.
- **Pixel:** Zeigt eine pixelbasierte Darstellung der Zeichnung an, mit der Sie einen Bereich eines Objekts vergrößern und dann das Objekt genauer positionieren und in der Größe anpassen können. In dieser Ansicht können Sie auch anzeigen, wie die Zeichnung nach dem Exportieren in ein Bitmap-Dateiformat aussieht.
- **Überdruckungen simulieren:** Simuliert die Farbe von Bereichen, in denen überlappende Objekte für das Überdrucken bestimmt wurden, und zeigt [PostScript-Füllungen](#), Bitmaps mit hoher Auflösung und Vektorgrafiken mit [Anti-Alias](#) an. Weitere Informationen zu Überdruckungen finden Sie unter „[So überdrucken Sie ausgewählte Farbauszüge](#)“ auf Seite 824.
- **Komplexe Effekte rastern:** Rastert die Anzeige komplexer Effekte wie Transparenzen, Abschrägungen und hinterlegte Schatten in der erweiterten Ansicht. Diese Option ist bei der Vorschau auf das Druckergebnis von komplexen Effekten nützlich. Um bei komplexen Effekten einen erfolgreichen Druckvorgang zu gewährleisten, ist es bei den meisten Druckern erforderlich, komplexe Effekte zu rastern.

Der Anzeigemodus beeinflusst, wie viel Zeit zum Öffnen oder Anzeigen einer Zeichnung auf dem Bildschirm benötigt wird. So kann z. B. eine im Modus „Einfacher Umriss“ angezeigte Zeichnung schneller aktualisiert bzw. geöffnet werden als eine Zeichnung im Modus „Überdruckungen simulieren“.



Von links nach rechts: Einfacher Umriss, Entwurf und Erweiterte Ansicht

## So wählen Sie einen Anzeigemodus

- Klicken Sie auf **Ansicht** und anschließend auf einen der folgenden Modi:
  - Einfacher Umriss
  - Umriss
  - Entwurf
  - Normal
  - Erweitert
  - Pixel
  - Überdruckungen simulieren
  - Komplexe Effekte rastern



Wenn Sie mit Überdrucken arbeiten, ist es wichtig, vor dem Drucken eine Vorschau der Objekte im Modus **Überdruckungen simulieren** anzuzeigen. Die Art der überdruckten Objekte und die Art der Farben, die Sie mischen, bestimmen, wie die überdruckten Farben kombiniert werden. Weitere Informationen zum Überdrucken finden Sie unter „[Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten](#)“ auf Seite 822.

Sie können den Standardanzeigemodus festlegen, indem Sie auf **Extras ▶ Optionen** und in der Kategorienliste **Dokument** auf **Allgemein** klicken und dann im Listenfeld **Ansichtsmodus** eine Option auswählen.



Über die Tastenkombination **Umschalttaste+F9** können Sie schnell zwischen dem ausgewählten und dem vorherigen Anzeigemodus wechseln.


## Mit Ansichten arbeiten

Sie können die Ansicht eines beliebigen Teils der Zeichnung speichern. So können Sie beispielsweise die Ansicht für ein Objekt mit einer Vergrößerung von 230 % speichern und anschließend jederzeit wieder zu dieser Ansicht zurückkehren.

Wenn ein Dokument mehrere Seiten enthält, können Sie die Seiten in der Seitensortierungs-Ansicht gleichzeitig anzeigen. Ferner können Sie aufeinanderfolgende linke und rechte Seiten (Doppelseiten) gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen und Objekte erstellen, die sich über zwei Seiten erstrecken.

## So speichern Sie Ansichten

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Ansicht-Manager**.


- 2 Verwenden Sie die **Zoom-Hilfsmittel** im Andockfenster **Ansicht-Manager**, um eine Ansicht zu bestimmen.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktuelle Ansicht hinzufügen** .

#### Außerdem können Sie



Ansicht umbenennen

Doppelklicken Sie auf einen Ansichtsnamen und geben Sie einen neuen Namen ein.

Gespeicherte Ansicht löschen

Klicken Sie auf eine Ansicht und dann auf die Schaltfläche **Aktuelle Ansicht löschen** .



Wenn Sie das Seiten-Symbol  neben einer gespeicherten Ansicht im Andockfenster deaktivieren, wechselt Corel DESIGNER nur zu der Vergrößerungsstufe und nicht zu der Seite, wenn Sie in die Ansicht umschalten. Entsprechend stellt Corel DESIGNER nur die Seite und nicht den Vergrößerungsgrad  wieder her, wenn Sie das Vergrößerungsglas deaktivieren.



Sie können die aktuelle Ansicht auch speichern, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Zoom** oder **Schwenken** klicken, in der Standardsymbolleiste auf das Listefeld **Zoom-Faktor** klicken, einen Namen eingeben und dann die **Eingabetaste** drücken.

#### So wechseln Sie zu einer gespeicherten Ansicht

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Ansicht-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Ansicht-Manager** auf eine Ansicht.



Sie können auch zu einer gespeicherten Ansicht umschalten, indem Sie diese im Listefeld **Zoom-Ebenen** in der Standardsymbolleiste auswählen.

#### So zeigen Sie alle Seiten eines mehrseitigen Dokuments an

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Seitensortierungs-Ansicht**.

Um zur Standardseitenansicht zurückzukehren, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Seitensortierungsansicht**.

#### So zeigen Sie Doppelseiten an

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite einrichten**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Layout**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Doppelseiten anzeigen**.
- 4 Wählen Sie im Listefeld **Beginnen bei** eine der folgenden Einstellungen:
  - **Linke Seite**: Das Dokument beginnt mit einer linken Doppelseite.
  - **Rechte Seite**: Das Dokument beginnt mit einer rechten Doppelseite.



Es können keine Doppelseiten angezeigt werden, wenn der Layoutstil „Klappkarte“ oder „Faltkarte vertikal“ für das Dokument gewählt wurde oder das Dokument mehrere Seitenausrichtungen aufweist. Die Option **Linke Seite** ist nur für die Layoutstile **Ganze Seite** und **Buch** verfügbar.


Wenn Sie das Kontrollkästchen **Doppelseiten** aktivieren, wird der Inhalt der Doppelseiten auf einer Seite zusammengeführt. Die Ebenenstruktur für die zusammengeführte Seite basiert auf der linken Seite. Die Ebenen der rechten Seite werden oberhalb der Ebenen der linken Seite eingefügt. Diese Regel gilt auch, wenn Sie die Seiten neu anordnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Doppelseiten** deaktivieren, wird der Inhalt der Doppelseiten wieder auf separaten Seiten aufgeteilt. Objekte, die sich über beide Seiten erstrecken, werden, abhängig davon, wo sich die Mitte des Objekts befindet, einer Seite zugewiesen.

Sie sollten möglichst nicht zwischen einzelnen Seiten und Doppelseiten im gleichen Dokument hin- und her wechseln.

## Zeichnungen speichern

Zeichnungen werden standardmäßig im Corel DESIGNER-Dateiformat (DES) gespeichert. Sie können Zeichnungen auch in anderen Vektordateiformaten speichern. Wenn eine Zeichnung in einer anderen Anwendung verwendet werden soll, muss sie in einem von dieser Anwendung unterstützten Dateiformat gespeichert werden. Weitere Informationen zum Speichern von Dateien in anderen Formaten finden Sie unter „Dateien exportieren“ auf Seite 836.

Es ist einfach zu erkennen, ob eine Zeichnung nicht gespeicherte Änderungen enthält: In diesem Fall wird nach dem Dateinamen ein Sternchen eingefügt. Das Sternchen wird an verschiedenen Speicherorten hinzugefügt, wo der Dateiname angezeigt wird: im Fenster-Menü, der Titelleiste und der Dokument-Registerkarte.



*Das Sternchen hinter dem Dateinamen auf der Dokument-Registerkarte zeigt an, dass die Datei Lorem Ipsum\_1.des Änderungen enthält, die noch nicht gespeichert wurden. Die Datei Lorem Ipsum\_2.des enthält keine Änderungen, die noch nicht gespeichert wurden.*

Beim Speichern von Zeichnungen können Sie die verwendeten Schriften einbetten, um die Weitergabe von Dateien zu ermöglichen. Standardmäßig bettet Corel DESIGNER alle verwendeten Schriften ein. Einzige Ausnahmen sind asiatische Schriften und Schriften ohne entsprechende Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Schriften verwalten“ auf Seite 591.

Wenn Sie eine Zeichnung speichern, können Sie in Corel DESIGNER verweisende Angaben hinzufügen, sodass Sie die Zeichnungen später einfacher finden und verwalten können. Sie können darüber hinaus auch Tags (auch als Eigenschaften bekannt), z. B. Titel, Thema und Bewertung, hinzufügen.

Darüber hinaus können Sie ausgewählte Objekte in einer Zeichnung speichern. Wenn Sie bei umfangreichen Zeichnungen nur die ausgewählten Objekte speichern, wird die Dateigröße verringert und die zum Laden der Zeichnung erforderliche Zeit verkürzt.

Beim Speichern von Dateien können Sie über erweiterte Optionen festlegen, wie **Bitmaps**, **Füllmuster** und Vektoreffekte wie **Überblendungen** und **Extrusionen** mit einer Zeichnung gespeichert werden.

Zeichnungen können auch als Vorlage gespeichert werden, um weitere Zeichnungen mit denselben Eigenschaften zu erstellen. Informationen zum Speichern von Zeichnungen als Vorlage finden Sie unter „Mit Vorlagen arbeiten“ auf Seite 625.

### So speichern Sie Zeichnungen

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Speichern unter**.
- 2 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.

3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.

Um die Datei in einem anderen Vektordateiformat als DES - Corel DESIGNER zu speichern, wählen Sie das gewünschte Dateiformat im Listenfeld **Dateityp** aus.

#### Außerdem können Sie

Nur ausgewählte Objekte speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur markierte Objekte**.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Zeichnung ausgewählte Objekte aufweist.

Schriften einbetten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schriften einbetten**.

Dieses Kontrollkästchen ist nicht verfügbar, wenn Sie die Zeichnung in einer früheren Version von CorelDRAW speichern.

Referenzinformationen hinzufügen

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Geben Sie in das entsprechende Feld einen Titel und ein Thema ein.
- Weisen Sie der Datei eine Bewertung zu.



Wenn Sie eine abgelaufene Testversion von Corel DESIGNER verwenden, können keine Zeichnungen mehr gespeichert werden.

Beim Speichern einer Zeichnung in einer früheren Version von Corel DESIGNER gehen möglicherweise bestimmte Effekte verloren, die in dieser Version noch nicht verfügbar waren.



Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf **Datei ▶ Speichern** klicken.

Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Speichern**  in der **Standardsymbolleiste** klicken.

#### So verwenden Sie erweiterte Optionen beim Speichern

1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Speichern unter**.

2 Klicken Sie auf **Erweitert**.

3 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:

- **Präsentationsaustausch speichern (CMX)**: Speichert eine Zeichnung als CMX-Datei (Corel® Presentations™ Exchange), die Sie in anderen Corel-Anwendungen wie WordPerfect öffnen und bearbeiten können.
- **Bitmap-Komprimierung verwenden**: Verringert die Dateigröße durch Komprimierung der Bitmap-Effekte wie Bitmap-Extrusionen, Transparenzen und hinterlegte Schatten.
- **Grafikobjekt-Komprimierung verwenden**: Verringert die Dateigröße durch Komprimierung von Vektorobjekten wie Polygonen, Rechtecken, Ellipsen und pfiffigen Formen.

Wenn Sie mit Komprimierung arbeiten, erhöht sich die zum Öffnen und Speichern einer Zeichnung erforderliche Zeit.

4 Wenn eine Zeichnung Füllmuster enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **Füllmuster mit Datei speichern**: Speichert benutzerdefinierte Füllmuster mit der Datei.
- **Füllmuster beim Öffnen der Datei neu aufbauen**: Erstellt Füllmuster beim Öffnen einer gespeicherten Zeichnung neu.

5 Wenn eine Zeichnung Überblendungen und Extrusionen enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **Überblendungen und Extrusionen mit der Datei speichern:**Speichert alle Überblendungen und Extrusionen, die in einer Zeichnung enthalten sind.
- **Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen der Datei neu aufbauen:** Erstellt Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen einer gespeicherten Zeichnung neu.



Wenn Sie Füllmuster, Überblendungen und Extrusionen mit einer Datei speichern, erhöht sich die Dateigröße. Die Zeichnung wird jedoch schneller geöffnet und gespeichert. Wenn Sie sich hingegen entscheiden, Füllmuster, Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen einer gespeicherten Datei jeweils neu aufzubauen, erhalten Sie eine kleinere Datei. Es wird jedoch mehr Zeit für das Speichern und Öffnen der Zeichnung benötigt.

## So speichern Sie eine Zeichnung, die mit einer älteren Version von Corel DESIGNER kompatibel ist

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Speichern unter**.
- 2 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Version** eine Version aus.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn die Zeichnung neue Funktionen enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld **In vorheriger Version speichern**:

- **Erscheinungsbild bewahren:** Bewahrt das Erscheinungsbild von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen, wenn die Datei in einer früheren Version von Corel DESIGNER geöffnet wird. Diese Option erschwert jedoch möglicherweise das Bearbeiten.
- **Bearbeitbar halten:** Sorgt dafür, dass die Datei weiterhin bearbeitet werden kann. Bei Auswahl dieser Option werden jedoch möglicherweise die Darstellung von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen geändert, wenn die Datei in einer früheren Version von Corel DESIGNER geöffnet wird

## Außerdem können Sie

Sie können die Speichereinstellungen festlegen.

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Speichern**, und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **Erscheinungsbild bewahren (für Bearbeitungen mit begrenztem Umfang geeignet)**
- **Bearbeitbar halten (Darstellung wird möglicherweise geändert)**

Deaktivieren Sie die Meldung, die beim Speichern in einer früheren Version angezeigt wird.

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Speichern** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vor Speichern fragen**.

## Mit gesperrten Dateien arbeiten

In einem unternehmerischen Umfeld kann es vorkommen, dass Sie eine gesperrte Datei öffnen, die bereits von einem anderen Nutzer bearbeitet wird. Sie können Änderungen, die Sie an einer gesperrten Datei vorgenommen haben, auf eine der folgenden Weisen speichern:

- Wenn der Nutzer Änderungen an der Datei vorgenommen hat oder die Datei noch immer geöffnet hat, müssen Sie die Datei unter einem anderen Namen speichern, indem Sie auf **Datei ▶ Speichern unter** klicken.
- Wenn der Nutzer die Datei geschlossen hat, ohne Änderungen vorgenommen zu haben, können Sie die Änderungen speichern, indem Sie auf **Datei ▶ Speichern** klicken.



## Sicherungskopien erstellen und Dateien wiederherstellen

Corel DESIGNER kann Sicherungskopien der Zeichnungen erstellen und Sie auffordern, diese im Fall eines Systemfehlers wiederherzustellen. Die Sicherungsfunktion erstellt eine Kopie der Zeichnung, wenn Sie eine Zeichnung speichern. Die Änderungen, die Sie vorgenommen haben, seit Sie die Datei zum letzten Mal geöffnet haben, sind in dieser Sicherungskopie nicht enthalten. Die Sicherungskopie erhält den Namen **Sicherungskopie\_von\_Dateiname** und wird standardmäßig im selben Ordner wie die Originalzeichnung gespeichert. Sie können den Speicherort, an dem die Sicherungskopien gespeichert werden, ändern.

Die Funktion zum automatischen Erstellen von Sicherungskopien speichert Zeichnungen, die geöffnet und in Bearbeitung sind. Automatisch erstellte Sicherungsdateien erhalten den Namen **Sicherungskopie\_von\_Dateiname**. Während einer Arbeitssitzung mit Corel DESIGNER können Sie ein Zeitintervall für das automatische Erstellen von Sicherungskopien festlegen und angeben, ob die Dateien im temporären Ordner (Standard) oder in einem Ordner Ihrer Wahl gespeichert werden sollen. Sie können Dateien, von denen Sicherungskopien erstellt wurden, beim Neustart von Corel DESIGNER nach einem Systemfehler im temporären oder dem angegebenen Ordner wiederherstellen. Wenn Sie die Sicherungskopie einer Datei nicht wiederherstellen, wird diese beim Beenden der Anwendung automatisch gelöscht.

### So legen Sie die Einstellungen für die Sicherung und automatische Sicherung fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ► Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorieliste **Arbeitsbereich** auf **Speichern**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Eine Sicherungskopie vor dem Speichern erstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Originaldatei vor dem Speichern sichern**.

Den Speicherort ändern, an dem die Sicherungskopien gespeichert werden

Aktivieren Sie im Bereich **Originaldatei sichern nach** die Option **Bestimmter Ordner**. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner.

Die Einstellungen für die automatische Sicherung festlegen

Um festzulegen, wie oft die Datei automatisch gesichert wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherung alle** und wählen Sie einen Wert im Listenfeld **Minuten**.

Um den Speicherort für die automatischen Sicherungskopien zu wählen, aktivieren Sie im Bereich **Standardordner für Sicherung** eine der folgenden Optionen:

- **Temporärer Benutzerordner**: Speichert die automatisch erstellten Sicherungsdateien im temporären Ordner.
- **Bestimmter Ordner**: Damit können Sie den Ordner für die automatische Sicherungsdatei bestimmen.

Automatisches Erstellen von Sicherungskopien deaktivieren

Wählen Sie im Listenfeld **Minuten** die Option **Nie**.



Alle offenen oder geänderten Dateien, die nicht das Corel DESIGNER (DES)-Dateiformat aufweisen, werden als Corel DESIGNER-Dateien gesichert.



Sie können die automatische Sicherung abbrechen, indem Sie während des Sicherungsvorgangs der Datei **Esc** drücken.

### So stellen Sie Sicherungskopien wieder her

- 1 Starten Sie Corel DESIGNER neu.
- 2 Klicken Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld für die Dateiwiederherstellung auf **OK**.  
Beim Starten nach einem Systemfehler wird das Dialogfeld für die Dateiwiederherstellung angezeigt.
- 3 Speichern Sie die Datei im angegebenen Ordner unter einem anderen Namen.



Wenn Sie auf **Abbrechen** klicken, verwirft Corel DESIGNER die Sicherungskopie und löscht die Datei beim Beenden der Anwendung.

## Zeichnungsangaben hinzufügen und anzeigen

Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen, verweisende Angaben wie Sprache, Titel, Thema, Autor, Thema, Stichwort, Bewertung und andere Anmerkungen zu einer Zeichnung hinzuzufügen. Zwar ist das Hinzufügen von solchen Informationen optional, doch finden Sie dadurch zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Zeichnungen schneller. Und auch die Verwaltung von Zeichnungen wird dadurch erleichtert.

In der Anwendung können Sie auch auf andere wichtige Dokumentangaben zugreifen, z. B. Anzahl der Seiten und Ebenen, Schriftarten, Objekte und Textstatistiken und die in der Zeichnung enthaltenen Objekttypen. Des Weiteren können Sie Farbinformationen wie die zum Definieren der Dokumentfarben verwendeten Farbprofile sowie den primären Farbmodus und die Wiedergabeabsicht anzeigen.

### So fügen Sie Zeichnungsangaben hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Dokumenteigenschaften**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Dokumenteigenschaften** Text in eines der folgenden Felder ein:
  - **Sprache**
  - **Titel**
  - **Thema**
  - **Autor**
  - **Copyright**
  - **Stichwörter**
  - **Hinweise**
- 3 Um eine Bewertung hinzuzufügen, wählen Sie diese im Listenfeld **Bewertung** aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.



Sie können die Zeichnungsinformationen jederzeit ändern.

### So greifen Sie auf Zeichnungsangaben zu

- Klicken Sie auf **Datei** ► **Dokumenteigenschaften**.

## Zeichnungen schließen

Sie können eine oder mehrere geöffnete Zeichnungen jederzeit vor dem Beenden von Corel DESIGNER schließen.

## So schließen Sie Zeichnungen

### Aktion

### Vorgehensweise

Eine Zeichnung schließen

Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Schließen**.

Alle Zeichnungen schließen

Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Alle schließen**.




Wenn Dokumente nicht geschlossen werden können, wird möglicherweise eine Aufgabe wie Drucken oder Speichern ausgeführt bzw. schlägt fehl. Informationen zum Status einer Aufgabe entnehmen Sie der Statusleiste.



Sie können eine Zeichnung auch schließen, indem Sie auf **Fenster** ▶ **Fenster schließen** klicken.

Sie können auch alle Zeichnungen schließen, indem Sie auf **Fenster** ▶ **Alle schließen** klicken.





## Kreative Werkzeuge und Inhalte suchen und verwalten

Über das Dialogfeld „Weitere Werkzeuge“ in Corel DESIGNER können Sie Ihre Sammlung an kreativen Werkzeugen erweitern, indem Sie Anwendungen, Plugins und Erweiterungen kaufen sowie kostenlose Werkzeuge und Inhalte herunterladen.

Im Andockfenster CONNECT können Sie nach Inhalten suchen und diese verwalten. Es ermöglicht Ihnen, auf die Inhalte-Zentrale, eine Online-Sammlung mit Cliparts, Fotos, Schriften, Symbole, Rahmen, Füllungen und Bildlisten, zuzugreifen und diese zu durchsuchen. Außerdem können Sie nach Inhalten suchen, die sich auf Ihrem Computer, im lokalen Netzwerk oder auf der Website eines Online-Inhaltsanbieters befinden. Nachdem Sie den erforderlichen Inhalt gefunden haben, können Sie ihn in Ihr Dokument importieren, in seiner zugeordneten Anwendung öffnen oder in einer Ablage für die spätere Verwendung sammeln.

Corel DESIGNER ist vollständig in die Suchfunktionen von Windows integriert. Standardmäßig werden von der Anwendung alle Speicherorte durchsucht, die laut Konfiguration von Windows Search indiziert werden. Informationen zum Ändern der Indizierungsoptionen in Windows Search finden Sie in der Windows-Hilfe.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Erwerben von Anwendungen, Plugins und Inhalten“ (Seite 99)
- „Inhalte mit dem Andockfenster CONNECT suchen“ (Seite 101)
- „Auf Inhalte zugreifen“ (Seite 103)
- „Inhalt durchsuchen und gezielt nach diesem suchen“ (Seite 105)
- „Inhalt anzeigen“ (Seite 108)
- „Inhalt verwenden“ (Seite 109)
- „Schriften installieren“ (Seite 111)
- „Inhalte verwalten“ (Seite 111)
- „Ablagen mit OneDrive synchronisieren“ (Seite 113)
- „Den Speicherort von Inhalten ändern“ (Seite 115)

### Erwerben von Anwendungen, Plugins und Inhalten

Über das Dialogfeld „Weitere Werkzeuge“ können Sie direkt in Corel DESIGNER Applikationen und Plugins sowie kreative Werkzeuge und Inhalte wie Füllungs- und Schriftpakete herunterladen. Die Auswahl an verfügbaren Angeboten wird laufend aktualisiert. Einige Produkte sind kostenlos verfügbar, andere müssen erworben werden.

Sowohl Anwendungen als auch Plugins müssen installiert werden.



Um eine Anwendung oder ein Plugin zu deinstallieren, öffnen Sie die Systemsteuerung des Betriebssystems.

### AfterShot 3 HDR

Sie können Corel AfterShot 3 HDR kostenlos von CorelDRAWCorel DESIGNER aus herunterladen, um Ihre Fotos schnell professionell zu bearbeiten. Nehmen Sie einfache Korrekturen und Optimierungen an Ihren RAW- oder JPEG-Fotos vor und wenden Sie mit Stapelverarbeitungswerkzeugen Anpassungen auf Tausende von Fotos gleichzeitig an. Zudem können Sie mit dem in AfterShot 3 HDR enthaltenen HDR-Modul HDR-Bilder erzeugen.

Um auf noch leistungsstärkere Funktionen für die Bildverwaltung und -bearbeitung zuzugreifen, können Sie direkt im Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** das Upgrade auf die neueste Version von AfterShot Pro durchführen.

### Gekaufte Produkte wiederherstellen

Wurde ein kreatives Werkzeug gekauft, wird neben dessen Namen ein Häkchen angezeigt. Sie können die gekauften Produkte wiederherstellen, wenn Sie die Suite neu oder auf einem anderen Computer installieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die bereits erworbenen Produkte im Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** angezeigt werden, sodass Sie diese herunterladen und neu installieren können.

### So greifen Sie auf das Dialogfeld „Weitere Werkzeuge“ zu

- Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche **Starten** und dann auf **Weitere Werkzeuge**.

### So laden Sie AfterShot 3 HDR herunter

- Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche **Starten** und danach auf AfterShot 3 HDR.



Nachdem Sie AfterShot 3 HDR heruntergeladen haben, können Sie die Anwendung über die Schaltfläche **Starten** in der Standardsymbolleiste starten.

Um auf detaillierte Informationen zur Nutzung von AfterShot 3 HDR zuzugreifen, starten Sie die Anwendung und rufen Sie die Hilfe auf, indem Sie **F1** drücken.

### So greifen Sie auf eine Anwendung oder ein Plugin zu

- Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche **Starten** und danach auf die Anwendung, das Plugin oder die Erweiterung, die Sie benutzen möchten.


### So stellen Sie gekaufte Produkte wieder her

- 1 Klicken Sie auf **Hilfe** ► **Gekaufte Produkte wiederherstellen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, die E-Mail-Adresse ein, die beim Kauf der Produkte verwendet wurde, und klicken Sie auf **Weiter**.  
Es wird eine Liste der von Ihnen erworbenen Produkte angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Schließen**.  
Die Liste der Angebote im Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** wird aktualisiert, sodass alle Produkte angezeigt werden, die Sie bereits erworben haben.
- 4 Laden Sie die gewünschten erworbenen Produkte herunter.

## Inhalte mit dem Andockfenster CONNECT suchen


Sie können mithilfe vom Andockfenster **CONNECT** Inhalte durchsuchen und gezielt nach bestimmten Inhalten suchen. Im Andockfenster **Ablage** können Sie Inhalte für die spätere Nutzung bereitlegen.

Im Andockfenster **CONNECT** sind zwei Anzeigemodi verfügbar: Einzelfenster und vollständige Ansicht. In der vollständigen Ansicht werden alle Fenster angezeigt. Im Einzelfenster werden entweder das Ansichtsfenster oder die Fenster **Bibliotheken**, **Bevorzugte Ordner** und **Ordner** angezeigt. Sie können die Größe des Andockfensters so ändern, dass alle Fenster angezeigt werden oder dass Sie zwischen dem Ansichtsfenster und den Fenstern **Bibliotheken**, **Bevorzugte Ordner** und **Ordner** wechseln können.



Das Andockfenster **CONNECT** mit ausgeblendetem Ansichtsfenster (links) und ausgeblendetem Navigationsfenster (rechts). Klicken Sie zum Anzeigen bzw. Ausblenden von Fenstern auf den Umschaltpeil (1). Ändern Sie die Größe des Andockfensters, um beide Fenster anzuzeigen.

Sie können die Größe und Anzeige einzelner Fenster anpassen.



Mit dem Ziehbereich (1, 2, 3) können Sie die Größe eines Fensters ändern.

Mit dem Fenster **Bevorzugte Ordner** können Sie Verknüpfungen zu Ordnern erstellen, die Sie häufig verwenden. Zum Fenster **Bevorzugte Ordner** können Sie Speicherorte hinzufügen und daraus entfernen.

So blenden Sie die Andockfenster **CONNECT** und **Ablage** ein oder aus

Aktion

Vorgehensweise

Andockfenster **CONNECT** anzeigen oder ausblenden

Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Andockfenster** ▶ **CONNECT**.

Andockfenster **Ablage** ein- bzw. ausblenden

Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Andockfenster** ▶ **Ablage**.





Sie können auch über die Standardsymbolleiste und den Menübefehl **Datei ▶ Inhalte durchsuchen** auf das Andockfenster **CONNECT** zugreifen.

### So ändern Sie die Größe eines Fensters

- Zeigen Sie auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert.

### So blenden Sie Fenster ein bzw. aus

- Klicken Sie auf den Pfeil, um zwischen Anzeigen und Ausblenden des Fensters umzuschalten.

### So fügen Sie dem Fenster „Bevorzugte Ordner“ einen Speicherort hinzu

- Ziehen Sie einen Ordner vom Fenster **Bibliotheken** oder **Ordner** oder vom Ansichtsfenster in das Fenster **Bevorzugte Ordner**.



Sie können Speicherorte auch zum Fenster **Bevorzugte Ordner** hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ordner im Fenster **Bibliotheken** oder **Ordner** klicken und dann auf **Zu Favoriten hinzufügen** klicken.

### So entfernen Sie einen Speicherort aus dem Fenster „Bevorzugte Ordner“

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster **Bevorzugte Ordner** und klicken Sie dann auf **Aus Favoriten entfernen**.

## Auf Inhalte zugreifen

Sie können auf Inhalte zugreifen, die in der Inhalte-Zentrale oder auf den Webseiten von Online-Inhaltsanbietern verfügbar sind. Sie können auch auf Inhalte aus früheren Versionen der Software zugreifen, die sich auf einer CD, einer DVD oder in einem Ordner befinden.

### Inhalte-Zentrale verwenden

In der Inhalte-Zentrale finden Sie Cliparts, Fotos, Schriften, Symbole, Rahmen, Vektor- und Bitmap-Muster sowie Bilderlisten, auf die Sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Inhalte durchsuchen oder anhand von Suchbegriffen suchen, Ihre Favoriten markieren, für Inhalte stimmen, die Ihnen gefallen, oder Inhalte aus der Inhalte-Zentrale in Ihren persönlichen Ordner kopieren.

Sie müssen sich mit Ihrem Corel.com-Konto anmelden, um Inhalte aus der Inhalte-Zentrale zu verwenden.

### Inhalte von Online-Inhaltsanbietern verwenden

Sie können Inhalte auf Websites von Online-Inhaltsanbietern wie Flickr® suchen. Die Bilder, die Sie im Internet finden, unterliegen häufig Nutzungseinschränkungen und sind möglicherweise mit Wasserzeichen versehen oder nur in niedriger Auflösung verfügbar. Weitere Informationen zum Verwenden solcher Bilder finden Sie unter [„Inhalt verwenden“](#) auf Seite 109.

Beachten Sie, dass Sie an Arbeitsplätzen mit eingeschränktem Internetzugang nicht auf Online-Inhalte zugreifen können.

### Auf CD oder DVD gespeicherte Inhalte verwenden

Um auf Cliparts und andere Inhalte zuzugreifen, die sich auf der CD oder DVD einer früheren Version der Software befinden, müssen Sie die CD oder DVD einlegen oder zum Ordner navigieren, in den Sie die Inhalte kopiert haben.

### So verwenden Sie die Inhalte-Zentrale

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Bibliotheken** auf **Inhalte-Zentrale**.  
Die verfügbaren Ordner werden im Ansichtsfenster angezeigt.

- 3 Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um auf seinen Inhalt zuzugreifen.  
Miniaturansichten der Dateien werden im Ansichtsfenster angezeigt.
- 4 Zeigen Sie auf eine Miniaturansicht, um weitere Informationen zu der Datei anzuzeigen
- 5 Klicken Sie auf eine Miniaturansicht.  
Ein Popupfenster wird angezeigt.
- 6 Führen Sie im Popupfenster eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.

#### Aktion



#### Vorgehensweise

Inhalte nach Stichwort suchen

Klicken Sie auf eines der Stichwörter, die einer Datei zugeordnet sind, um eine Suche anhand dieses Stichworts durchzuführen.

Die Suchergebnisse umfassen alle Arten von Inhalten in der Inhalte-Zentrale, denen dieses Stichwort zugeordnet ist. Um die Suchergebnisse auf bestimmte Arten von Inhalten einzugrenzen (wie Bitmaps, Vektorgrafiken oder Schriftarten), klicken Sie auf der Symbolleiste **Filter** auf die entsprechende Schaltfläche.


Füllungen, Muster, Bildlisten und Bilderrahmen von der Inhalte-Zentrale in Ihren persönlichen Ordner kopieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Optionen**  und dann auf die Schaltfläche **In persönliche Daten kopieren** .



Der Inhalt wird in den entsprechenden Ordner unter **Eigene Dateien\Corel\Corel Content** kopiert.

Als Favoriten markieren



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Favorit** .

Um Inhalte aus Ihren Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nicht mehr Favorit** .



Positive oder negative Stimmen zu Inhalten abgeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Positiv stimmen**  oder **Negativ stimmen** .

Unpassende Inhalte melden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Optionen**  und dann auf die Schaltfläche **Kennzeichen** .

Verhindern, dass eine Datei in zukünftigen Suchen angezeigt wird

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Optionen**  und dann auf die Schaltfläche **Ausblenden** .



Sie müssen sich mit Ihrem Corel.com-Konto anmelden, um Inhalte aus der Inhalte-Zentrale zu verwenden.

#### So greifen Sie auf eine Inhaltsbibliothek auf CD oder DVD zu

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.

2 Legen Sie die CD oder DVD mit dem Inhalt ein.

Die Inhaltsbibliothek wird im Fenster **Bibliotheken** angezeigt.

### So greifen Sie auf eine Inhaltsbibliothek von CD oder DVD zu, die auf Ihren Computer kopiert wurde

1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.

2 Klicken Sie im Fenster **Bibliotheken** auf die Schaltfläche **Inhaltsbibliotheken konfigurieren** .

Ein Warnungssymbol neben einer Inhaltsbibliothek zeigt, dass sie konfiguriert werden muss.

3 Klicken Sie auf eine Inhaltsbibliothek, klicken Sie auf **Suchen** und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die Bibliothek befindet.

Die Inhaltsbibliothek wird im Fenster **Bibliotheken** angezeigt.

## Inhalt durchsuchen und gezielt nach diesem suchen

Mit dem Andockfenster **CONNECT** können Sie Inhalte durchsuchen oder über Suchbegriffe nach Inhalten suchen.

Sie können Inhalte an einem oder mehreren Orten auf Ihrem Computer, einem lokalen Netzwerk oder online durchsuchen. Darüber hinaus können Sie zu zuvor angezeigtem Inhalt blättern.

### Nach Inhalt suchen

Sie können nach Namen, Kategorie (z. B. Clipart, Fotos oder Schriften) oder Referenzinformationen (z. B. Tags oder Hinweisen) suchen, die mit einer Datei verknüpft sind. Wenn Sie einen Begriff in das Feld für **Suche und Adresse** eingegeben und die Suche gestartet haben, werden Ihnen alle Dateien, die der jeweiligen Sucheingabe entsprechen, als Skizzen im Ansichtsfenster angezeigt. Wenn Sie z. B. **Blume** eingeben, werden von der Anwendung automatisch alle Dateien ausgefiltert, die dieser Sucheingabe nicht entsprechen, und es werden nur die Dateien angezeigt, die das Wort **Blume** entweder im Dateinamen, in der Kategorie oder in den Tags enthalten, die der Datei zugewiesen sind. Sie können auch Ausdrücke und mehrere Wörter eingeben, und Sie können zur Feinabstimmung Ihrer Suche Boolesche Operatoren wie **AND**, **NOT** und **OR** verwenden. Beispielsweise können Sie in den Inhalten Bilder finden, die sowohl Blumen als auch die Sonne zeigen, indem Sie **Blumen AND Sonne** eingeben.

Um die Suchgeschwindigkeit für lokale Inhalte zu erhöhen und bessere Ergebnisse zu erhalten, können Sie in den Optionen für **Windows Search** weitere Orte zum Index hinzufügen.

Sie können auch nach allen Bildern auf einer Webseite suchen, indem Sie die Webadresse eingeben. Wenn Sie beispielsweise **www.corel.com** eingeben, werden alle Bilder angezeigt, die auf der Website von Corel sichtbar sind.

### Suche verfeinern

Standardmäßig enthalten die Suchergebnisse alle relevanten Inhalte wie Vektorgrafiken, Bitmaps und Schriften. Sie können die Suchergebnisse einschränken, indem Sie Inhalte ausschließen. Wenn Sie beispielsweise nach Grafiken suchen, können Sie die Ergebnisse auf Vektorgrafiken oder auf Bitmaps beschränken. Wenn Sie eine Schrift für Ihr Projekt auswählen möchten, können Sie die Ergebnisse auf Schriften beschränken.

Sie können den Suchbereich erweitern, und Sie können die Suche jederzeit abbrechen.

### So durchsuchen Sie Inhalt

1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.

2 Klicken Sie auf eines der folgenden Fenster:

- **Bibliotheken**: Ermöglicht das Durchsuchen von online sowie lokal vorhandenen Inhalten.
- **Bevorzugte Ordner**: Ermöglicht das Durchsuchen Ihrer bevorzugten Speicherorte.
- **Ordner**: Ermöglicht das Durchsuchen der Ordnerstruktur auf Ihrem Computer.



Es können jeweils nur die Inhalte eines Ordners durchsucht werden.



Zum Angeben des Speicherorts, den Sie nach Inhalten durchsuchen möchten, geben Sie einen Pfad in das Feld für **Suche und Adresse** ein oder fügen Sie ihn ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. In der Leiste für **Suche und Adresse** werden nur die Speicherorte vermerkt, die Sie manuell eingeben. Um alle Speicherorte zu löschen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und dann auf **Listeninhalt löschen**.


## So suchen Sie nach Inhalt

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Klicken Sie in einem der folgenden Fenster auf einen Speicherort:
  - **Bibliotheken**: Ermöglicht das Suchen nach online oder lokal vorhandenen Inhalten sowie nach Inhalten auf einer CD oder DVD.
  - **Bevorzugte Ordner**: Ermöglicht das Suchen nach Inhalten an Ihren bevorzugten Speicherorten.
  - **Ordner**: Ermöglicht das Suchen nach Inhalt in der Ordnerstruktur auf Ihrem Computer.
- 3 Geben Sie ein oder mehrere Wörter in das Feld für **Suche und Adresse** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**. Dateien, die Ihrer Sucheingabe entsprechen, werden Ihnen im Ansichtsfenster angezeigt.

Wenn Sie nach einem Ausdruck suchen möchten, schließen Sie ihn in Anführungszeichen ein.

## Außerdem können Sie


An mehreren Speicherorten nach Inhalt suchen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu durchsuchenden Bibliotheken und Ordner und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** .

Suchergebnisse für einen Speicherort anzeigen oder ausblenden

Klicken Sie im Ansichtsfenster rechts neben dem Speicherort auf den Pfeil **Ein-/Ausblenden**.

Angeben, wie viele Online-Suchergebnisse angezeigt werden sollen

Klicken Sie im Fenster **Bibliotheken** auf die Schaltfläche **Inhaltsbibliotheken konfigurieren** . Klicken Sie auf einen Online-Inhaltsanbieter und wählen Sie im Listenfeld **Suchergebnisse** eine Zahl aus. Diese Zahl bestimmt die Anzahl der Suchergebnisse, die anfangs im Ansichtsfenster angezeigt werden, sowie die Anzahl zusätzlicher Ergebnisse, die bei jedem Klicken auf **Mehr aus** angezeigt werden.

Suche mithilfe Boolescher Operatoren feinabstimmen


Geben Sie zwischen den Suchbegriffen einen der folgenden Booleschen Operatoren ein:

**AND** – ermöglicht das Suchen nach Inhalten, die alle Suchbegriffe im Feld für **Suche und Adresse** enthalten. Statt **AND** können Sie auch das Pluszeichen (+) verwenden.

**NOT** – ermöglicht das Ausschließen von Inhalten, die den nach **NOT** angegebenen Suchbegriff enthalten. Statt **NOT** können Sie auch das Minuszeichen (-) verwenden.

Außerdem können Sie

OR – ermöglicht das Suchen nach Inhalten, die mindestens einen der Suchbegriffe enthalten.



Durch Klicken auf einen Pfeil für Ein-/Ausblenden (1) können Sie die Suchergebnisse für einen bestimmten Speicherort anzeigen oder ausblenden.



Bei der Suche nach Online-Inhalten werden nur Vektorbilddateien und Bitmaps in die Suche eingeschlossen.








Wenn Sie den Ordner durchsuchen möchten, in dem eine Datei gespeichert ist, oder auf die Quell-Webseite eines Bilds zugreifen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und klicken Sie dann auf **Quellort öffnen**.

### So finden Sie alle Bilder auf einer Webseite

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Geben Sie in das Feld für **Suche und Adresse** eine Webadresse (beispielsweise **www.corel.com**) ein.

### So verfeinern Sie Ihre Suche

- Klicken Sie in der Symbolleiste **Filter** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Ordner** : Ermöglicht das Ausblenden oder Anzeigen von Ordnern in ausgewählten Ordnern.
  - **Vektorzeichendateien** : Ermöglicht das Ausblenden oder Anzeigen von Vektorgrafiken, die von der Suite unterstützt werden.
  - **Bitmap-Dateien** : Ermöglicht das Ausblenden oder Anzeigen von Bitmaps, die von der Suite unterstützt werden.

- **Schriftdateien** : Ermöglicht das Ausblenden oder Anzeigen von TrueType-(TTF-), OpenType-(OTF-) und PostScript-(PFB- und PFM-)Schriften.
- **Andere Dateien** : Ermöglicht das Ausblenden oder Anzeigen von Dateiformaten, die nicht von der Suite unterstützt werden.



Eine Kategorie wird in die Suchergebnisse eingeschlossen, wenn die Schaltfläche gedrückt aussieht.

### So brechen Sie die Suche ab

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suche abbrechen** .

### Inhalt anzeigen

Clipart, Fotos und Schriften werden als Miniaturansicht im Ansichtsfenster angezeigt. Sie können einzelne, mehrere oder alle Miniaturansichten auswählen.

Indem Sie den Mauszeiger über eine Miniaturansicht halten, können Sie eine größere Vorschau anzeigen. Sie können Dateiinformationen, wie Dateiname, Dateigröße, Bildauflösung und Farbmodus, auch für Inhalte anzeigen, die nicht von einem Online-Inhaltsanbieter bereitgestellt wurden. Darüber hinaus können Sie die gefundenen Schriften in der Vorschau anzeigen. Durch das Vergrößern einer Vorlage finden Sie noch schneller und einfacher genau die Datei, die Sie suchen.

### So wählen Sie eine Miniaturansicht aus

- 1 Suchen Sie im Andockfenster **CONNECT** nach Inhalten.
- 2 Klicken Sie auf eine Miniaturansicht.

### Außerdem können Sie

Mehrere Miniaturansichten auswählen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen um die Miniaturansichten, die Sie auswählen möchten.
- Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie im Ansichtsfenster auf die Miniaturansichten, die Sie auswählen möchten.
- Klicken Sie auf eine Miniaturansicht und klicken Sie dann bei gedrückter **Umschalttaste** auf die letzte Miniaturansicht im auszuwählenden Bereich.

Alle Miniaturansichten auswählen

Drücken Sie **Strg+A**.

### So zeigen Sie Dateiinformationen an

- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Miniaturansicht.

### So zeigen Sie eine Vorschau auf eine Schrift an

- Doppelklicken Sie auf die Miniaturansicht für eine Schrift.



Sie können eine Schrift auch in der Vorschau anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht für die Schrift klicken und dann auf **Öffnen** klicken.

### So passen Sie die Größe der Miniaturansichten an

- Ziehen Sie den Regler **Zoom** nach links, um die Miniaturansichten zu verkleinern, oder nach rechts, um sie zu vergrößern.

### Inhalt verwenden

Wenn Sie eine Datei vor der Aufnahme in Ihr Projekt bearbeiten möchten, können Sie die Datei in CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT oder der zu ihr gehörigen Anwendung öffnen.

Sie können Inhalte in Ihr Dokument einfügen und sie dort platzieren. Bilder aus Online-Quellen wie Flickr unterliegen möglicherweise Einschränkungen hinsichtlich Urheberrecht und Nutzung. Solche Bilder, die auch als Layout-Bilder bezeichnet werden, liegen häufig in niedriger Auflösung oder mit Wasserzeichen vor. Bevor Sie Layout-Bilder verwenden, müssen Sie vom Benutzer erfahren, ob Sie die Bilder verwenden dürfen, und sie ggf. erwerben. Dann können Sie die Layout-Bilder in Ihrem Dokument durch die erworbenen Bilder ersetzen. Sie können eine Liste aller Layout-Bilder in einem Dokument anzeigen.

### So öffnen Sie eine Datei



- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Suchen Sie nach Inhalten.
- 3 Wählen Sie eine Miniaturansicht aus und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Eine Datei mit dem Andockfenster **CONNECT** öffnen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie in der vollständigen Ansicht auf die Schaltfläche **Öffnen** .
- Klicken Sie im Einzelfenster auf die Schaltfläche **Dateibefehle**  und klicken Sie dann auf **Öffnen**.

Eine Datei mit dem Andockfenster **Ablage** öffnen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen** .



Sie können eine Datei auch öffnen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und die gewünschte Option wählen.

Sie können außerdem mehrere ausgewählte Dateien öffnen.

### So fügen Sie eine Datei in ein aktives Dokument ein

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Eine Datei mit dem Andockfenster **CONNECT** in ein aktives Dokument einfügen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Ziehen Sie eine Datei aus dem Ansichtsfenster des Andockfensters **CONNECT** in ein aktives Dokument.

## Aktion

Eine Datei mit dem Andockfenster **Ablage** in ein aktives Dokument einfügen

Vektorgrafik in ein Dokument einfügen und platzieren





Sie können eine Datei auch in ein aktives Dokument einfügen, indem Sie die Datei aus dem Ansichtsfenster oder dem Andockfenster **Ablage** in das aktive Dokument ziehen.



Sie können eine Datei außerdem in ein aktives Dokument einfügen, indem Sie im Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und einen Importierbefehl auswählen.

Sie können außerdem mehrere ausgewählte Dateien einfügen.

## Vorgehensweise

- Wählen Sie in der Einzelfensteransicht eine Datei im Ansichtsfenster aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateibefehle** , klicken Sie auf **Importieren** und klicken Sie auf Ihr Dokument.
- Wählen Sie in der vollständigen Ansicht eine Datei im Ansichtsfenster aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**  und klicken Sie auf Ihr Dokument.

Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen im Andockfenster **Ablage**:

- **Importieren** : Ermöglicht das Einfügen einer Datei als eingebettetes Objekt
- **Importieren und verknüpfen** : Ermöglicht das Einfügen einer Datei als verknüpftes Objekt
- **An ursprüngliche Position importieren**: Ermöglicht die Platzierung der Vektorgrafik relativ zur Seite an der ursprünglichen Position ihrer Erstellung

Beachten Sie, dass die Schaltflächen **Importieren** im eigenständigen Dienstprogramm nicht verfügbar sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** oder **Importieren und verknüpfen** und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Ziehen Sie die Grafik an den gewünschten Ort und passen Sie ihre Größe an.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Grafik auf der Seite zu zentrieren.
- Drücken Sie die **Leertaste**, um die Vektorgrafik relativ zur Seite an der ursprünglichen Position ihrer Erstellung zu platzieren.

## So überprüfen, erwerben und ersetzen Sie ein Layout-Bild

- 1 Klicken Sie in Ihrem Dokument zuerst auf ein Layout-Bild und danach in der Symbolleiste, die unter dem Layout-Bild angezeigt wird, auf die Schaltfläche **Quelle des Layout-Bilds öffnen**.
- 2 Lesen Sie auf der Website des Online-Inhaltsanbieters das Copyright und die Nutzungsbeschränkungen für das Bild und erwerben Sie es bei Bedarf.
- 3 Wählen Sie in Ihrem Dokument das Layout-Bild aus und klicken Sie in der Symbolleiste, die unter dem Layout-Bild angezeigt wird, auf die Schaltfläche **Layout-Bild ersetzen**.
- 4 Navigieren Sie zum erworbenen Bild und klicken Sie auf **Importieren**.





Änderungen, wie Skalieren, Drehen und Ändern der Größe, die auf das Layout-Bild angewendet wurden, werden im endgültigen Bild beibehalten.

### So zeigen Sie eine Liste aller Layout-Bilder in einem Dokument an

- Öffnen Sie ein Dokument und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**, klicken Sie auf die Registerkarte **Vorabkontrolle (Probleme)** und klicken Sie auf **Einige Bilder unterliegen möglicherweise Copyright- und Nutzungsbeschränkungen**.
  - Klicken Sie auf **Datei** ► **Dokumenteigenschaften**.



Wenn Sie ein Dokument in das Dateiformat AI (Adobe Illustrator), SVG (Scalable Vector Graphics), HTML oder PDF exportieren, können Sie eine Liste aller Layout-Bilder in den Zusammenfassungen der Vorabkontrolle anzeigen.

## Schriften installieren

Sie können die Schriften, die Sie finden, installieren und Sie können Schriftfamilien installieren.

Informationen zum Suchen nach Schriften finden Sie unter „[So durchsuchen Sie Inhalt](#)“ auf Seite 105 und „[So suchen Sie nach Inhalt](#)“ auf Seite 106.

### So installieren Sie Schriften

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Suchen Sie die Schrift, die Sie installieren möchten.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie im Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht für die Schrift und klicken Sie dann auf **Installieren**.In der rechten unteren Ecke der Miniaturansicht für die Schrift wird ein Häkchen angezeigt, um zu zeigen, dass die Schrift installiert ist.
  - Um eine Schriftfamilie zu installieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht der Schrift und klicken Sie dann auf **Schriftfamilie installieren**.



Um eine Schrift aus der Sammlung der Inhalte-Zentrale zu installieren, müssen Sie sich bei Ihrem Corel.com-Konto anmelden, um Ihr Produkt zu authentifizieren.



Um eine Schrift zu deinstallieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniaturansicht für die Schrift und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.

Sie können auch den Corel Font Manager verwenden, um Online-Schriften zu installieren oder herunterzuladen. Installierte Schriften werden für alle Anwendungen auf Ihrem Computer verfügbar. Heruntergeladene Schriften können nur in CorelDRAW Graphics Suite verwendet werden.

## Inhalte verwalten

Zum Verwalten Ihrer Inhalte können Sie Ablagen verwenden oder die Inhaltsdateien zu bestimmten Ordnern auf Ihrem Computer hinzufügen.

Eine Ablage eignet sich zum Sammeln von Inhalten aus verschiedenen Ordnern. In der Ablage wird ein Verweis auf die Dateien erstellt, sie verbleiben aber am ursprünglichen Speicherort. Sie können Inhalt zur Ablage hinzufügen oder daraus entfernen. Die Ablage wird von CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT und Corel CONNECT gemeinsam genutzt. Außerdem können Sie Dateien aus der Ablage öffnen, um sie leichter in der Vorschau anzuzeigen.

Sie können Ablagen mit aussagekräftigen Namen versehen. Beim Arbeiten mit mehreren Ablagen können Sie einige Ablagen vorübergehend schließen, um weniger abgelenkt zu werden. Sie können eine Ablage bei Bedarf mühelos wieder öffnen. Außerdem können Sie eine Ablagedatei laden, die nicht in der Liste der verfügbaren Ablagen aufgeführt ist. Sie können eine Ablage jederzeit löschen.

### So fügen Sie Inhalt zu einer Ablage hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.
- 2 Suchen Sie nach Inhalten.
- 3 Wählen Sie im Ansichtsfenster eine oder mehrere Miniaturansichten und ziehen Sie sie in die Ablage.

Wenn Sie eine Datei aus der Ablage öffnen möchten, doppelklicken Sie auf ihre Miniaturansicht.



Sie können auch Inhalte aus einem Ordner auf Ihrem Computer in die Ablage ziehen.


### So fügen Sie Inhalt zu einem Ordner hinzu

- Wählen Sie im Ansichtsfenster eine oder mehrere Miniaturansichten aus und ziehen Sie sie in einen Ordner im Fenster **Bevorzugte Ordner** oder **Ordner** oder in einen beliebigen anderen Ordner auf Ihrem Computer.



Sie können Inhalte von der Ablage zu einem Ordner ziehen.

### So entfernen Sie Inhalt aus einer Ablage

- Wählen Sie in der Ablage eine oder mehrere Miniaturansichten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Ablage entfernen** .

### So erstellen Sie eine Ablage

- Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Ablagefensters auf die Schaltfläche **Neue Ablage hinzufügen** .

Standardmäßig werden Ablagen im Ordner **Eigene Dateien\Corel\Corel Content\Trays** gespeichert.



Sie können Ablagen, die nur Online-Inhalte enthalten, per E-Mail versenden.

### So arbeiten Sie mit Ablagen

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Ablage auswählen

Klicken Sie auf die Registerkarte für die Ablage.

Ablage umbenennen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte für die Ablage, klicken Sie auf **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Aktion	Vorgehensweise
Ablage öffnen	Klicken Sie auf den Pfeil <b>Alle Ablagen</b> und dann auf eine Ablage. Neben den Namen geöffneter Ablagen befinden sich Häkchen.
Ablage schließen	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte für die Ablage und klicken Sie auf <b>Schließen</b> .
Ablagedatei laden	Klicken Sie auf den Pfeil <b>Alle Ablagen</b> , klicken Sie auf <b>Ablagedatei öffnen</b> und navigieren Sie zu der Ablagedatei.
Ablage löschen	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte für die Ablage und klicken Sie auf <b>Löschen</b> .




Sie können eine ausgewählte Ablage auch über das Menü **Alle Ablagen** schließen und löschen.

## Ablagen mit OneDrive synchronisieren

Sie können Ihre Ablagen mit OneDrive synchronisieren und von anderen Computern oder mobilen Geräten auf Ihre Inhalte zugreifen. Um diese Funktion zu verwenden, benötigen Sie ein OneDrive-Konto. Nach der Anmeldung können Sie alle Ihre OneDrive-Ordner im Andockfenster CONNECT im Bedienfeld **Bibliotheken** sehen und deren Inhalte im Ansichtsfenster anzeigen.

Wenn Sie Dateien aus den Ablagen löschen, werden die Dateien bei der Synchronisierung der Ablagen auch aus OneDrive gelöscht.



*Nach der Anmeldung werden Ihre OneDrive-Ordner im Bereich Bibliotheken angezeigt.*

Ablagen werden im Ordner **Eigene Dateien\Corel\Corel Content\Trays** gespeichert. Sie können den Standardspeicherort ändern, an dem die Ablagen gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Den Speicherort von Inhalten ändern](#)“ auf Seite 115.

Jede Ablage wird als separater Ordner gespeichert. Wenn die Ablagen noch nicht mit OneDrive synchronisiert wurden, enthält jeder Ablageordner Verknüpfungen mit den Dateien, die der Ablage hinzugefügt wurden, während die eigentlichen Dateien an ihrem ursprünglichen Speicherort verbleiben. Bei der Synchronisierung der Ablagen mit OneDrive werden alle den Ablagen hinzugefügten Dateien von ihrem ursprünglichen Speicherort in den jeweiligen Ablageordner kopiert.

Nach der Synchronisierung der Ablagen mit OneDrive werden die synchronisierten Dateien im folgenden OneDrive-Ordner angezeigt: **OneDrive\Apps\Corel\Trays**.

### So synchronisieren Sie Ablagen mit OneDrive

1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Inhalte durchsuchen**, um das Andockfenster **CONNECT** zu öffnen.

- 2 Klicken Sie im Fenster **Bibliotheken** auf **OneDrive**.
- 3 Melden Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung an.  
Bei der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, Corel Cloud Service Zugriff auf Ihr Konto zu gewähren. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie sich online bei OneDrive anmelden und angeben, welche Anwendungen Zugriff auf Ihr Konto haben.
- 4 Klicken Sie bei der Frage, ob Sie die Ablagensynchronisierung aktivieren möchten, auf **Ja**.
- 5 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Ablagensynchronisierung mit OneDrive auf diesem Computer aktivieren** aktiviert ist, und wählen Sie im Listenfeld **Synchronisierungshäufigkeit** eine Option aus.  
  
Ihre OneDrive-Ordner und -Inhalte werden im Ansichtsfenster angezeigt.

## Außerdem können Sie

### Dateien auf OneDrive hochladen


Ziehen Sie die Dateien vom Ansichtsfenster oder vom Desktop in einen OneDrive-Ordner.

Sie können Dateien auch in eine Ablage ziehen. Wenn die Ablagen synchronisiert werden, werden die Dateien in der Ablage automatisch auf OneDrive hochgeladen.

### Dateien von OneDrive in Ihr Dokument importieren

Wählen Sie die Datei im Ansichtsfenster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren**  oder ziehen Sie die Datei in ein geöffnetes Dokument von CorelDRAW oder Corel PHOTO-PAINT.

### Dateien aus einem synchronisierten OneDrive-Ordner entfernen

Wählen Sie die Datei in der Ablage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus Ablage entfernen** .

Wenn die Ablage synchronisiert wird, wird die Datei aus dem synchronisierten Speicherort in OneDrive entfernt.

Wenn Sie eine Datei aus einem synchronisierten OneDrive-Ordner entfernen, wird die Datei bei der Synchronisierung der Ablagen aus dem lokalen Ablageordner in den Papierkorb verschoben.

### Online auf OneDrive zugreifen

Klicken Sie im Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner von OneDrive und klicken Sie im Kontextmenü auf **Quellort öffnen**.

OneDrive wird in einem Browser geöffnet. Dort können Sie Ihre OneDrive-Dateien und -Ordner verwalten.


### Eigenschaften einer Datei in einem OneDrive-Ordner anzeigen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie dann **Eigenschaften**.

### Eigenschaften eines OneDrive-Ordners anzeigen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Ansichtsfenster und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.

### Von OneDrive abmelden





Klicken Sie im Fenster **Bibliotheken** auf die Schaltfläche **Inhaltsbibliotheken konfigurieren**  und klicken Sie im Bereich **OneDrive** auf **Abmelden**.



Wenn bei der Synchronisierung von Ablagen ein Konflikt zwischen zwei Dateien mit demselben Namen auftritt, werden beide Dateien beibehalten, und an den Namen der zweiten Datei wird eine Zahl angehängt.

Auch wenn Sie die Ablagensynchronisierung nicht aktivieren, können Sie Ihre OneDrive-Ordner in Corel CONNECT weiterhin anzeigen und Dateien hoch- oder herunterladen.



Die Symbole auf der Ablage-Registerkarte zeigen den Synchronisierungsstatus der Ablage an: offline , Fehler , Synchronisierung läuft  oder synchronisiert .

Sie können Tray Sync direkt über das Andockfenster für Ablagen aktivieren und deaktivieren, indem Sie unten links auf den Pfeil **Alle Ablagen** und dann auf **Synchronisieren mit ▶ OneDrive** klicken.

## Den Speicherort von Inhalten ändern

Füllungen, Schriften, Bilderlisten, Bilderrahmen, Vorlagen und Ablagen werden in den Ordnern unter **Dokumente\Coreel\Coreel Content \[Content Type]** gespeichert. Sie können den Speicherort einzelner oder aller dieser Inheldateien ändern, indem Sie ein anderes Verzeichnis angeben. Beispielsweise können Sie Vorlagen und Schriften an einem neuen Speicherort speichern, aber die übrigen Inheldateien im Ordner **Dokumente\Coreel\Coreel Content** belassen

Wenn Sie den Speicherort für Inhalte ändern, können Sie die Inheldateien vom alten Speicherort zum neuen Speicherort verschieben.

Im Dialogfeld **Optionen** können Sie einzelne oder mehrere Inhaltsspeicherorte auf die Standardordner zurücksetzen. Die Inhaltsspeicherorte werden auch zurückgesetzt, wenn Sie die Anwendung auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie während des Startens der Anwendung die Taste **F8** gedrückt halten. Bei dieser Methode werden die an benutzerdefinierten Speicherorten gespeicherten Dateien nicht verschoben. Um Ihre benutzerdefinierten Inhaltsspeicherorte wiederherzustellen, müssen Sie wieder zu den entsprechenden Ordnern navigieren.

### So ändern Sie den Speicherort von Inhalten

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Global** auf die Option **Dateispeicherorte**.
- 3 Klicken Sie auf den Speicherort, den Sie ändern möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen ■■■**, die sich rechts neben dem Dateipfad befindet.
- 4 Navigieren Sie im Dialogfeld **Ordner suchen** zum gewünschten Ordner.  
Wenn Sie die am alten Speicherort gespeicherten Inhaltsdateien in den neuen Ordner verschieben möchten, klicken Sie im Dialogfeld **Inhalte verschieben** auf **Ja**.

### Außerdem können Sie

Den Speicherort für einen einzelnen Inhaltstyp zurücksetzen


Klicken Sie auf den Namen des Inhaltstyps und klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

Den Speicherort für mehrere Inhaltstypen zurücksetzen

Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie zuerst auf die Inhaltstypen, die Sie zurücksetzen möchten, und danach auf **Zurücksetzen**.

## Inhaltstypen

Inhaltstypen sind Schriften, Clipart, Fotos, interaktive Rahmen, Vektormuster, Bitmap-Muster, Bilderrahmen, Bildlisten usw.



## Mit Präzision arbeiten

Präzision ist beim Arbeiten mit technischen Grafiken von zentraler Bedeutung. In Corel DESIGNER können sie präzise Objekte erstellen und diese mithilfe der Funktion Anziehung, mit Beschränkungstasten, dynamischen Hilfslinien und Objektkoordinaten genau positionieren.

Beim Zeichnen oder Bearbeiten von Objekten kann unter Verwendung von **Anziehung** die exakte Position eines Punktes bestimmt werden. Wenn Sie beim Zeichnen ein Objekt auf eine bestimmte Form beschränken oder den Winkel von Linien steuern möchten, verwenden Sie dazu die Beschränkungstasten. Wenn Sie beispielsweise ein Rechteck zeichnen, können Sie mithilfe der Beschränkungstasten bestimmen, dass das Rechteck als Quadrat gezeichnet wird.

Die Funktionen können Sie für alle Zeichen- und Bearbeitungsvorgänge verwenden. Beispiel: Bevor Sie ein Objekt **drehen**, können Sie dessen Mittelpunkt an der Ecke eines anderen Objekts ausrichten und dann das Objekt um diesen Punkt drehen.

Dynamische Hilfslinien, d. h. temporäre Hilfslinien, die Sie von potenziellen Einrastpunkten in Objekten anzeigen können, erleichtern Ihnen das präzise Zeichnen und Positionieren von Objekten. Zudem können Sie Objektkoordinaten festlegen, um Objekte zu zeichnen und zu ändern.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Anziehung verwenden“ (Seite 117)
- „Dynamische Hilfslinien verwenden“ (Seite 120)
- „Ausrichtungshilfslinien verwenden“ (Seite 127)
- „Beschränkungstasten verwenden“ (Seite 131)
- „Objektkoordinaten verwenden“ (Seite 132)

### Anziehung verwenden








Anziehung ist der Vorgang, bei dem der Mauszeiger von einem Einrastpunkt angezogen wird. Einrastpunkte sind präzise mathematische Zeichenkoordinaten. Wenn sich der Mauszeiger einem Einrastpunkt nähert, wird die Anziehungsquelle des Einrastpunkts hervorgehoben. Die Markierung identifiziert den Einrastpunkt als Ziel, auf das sich der Mauszeiger ausrichten wird. Einrastpunkte werden auch Anziehungskandidaten genannt.

Das Anziehungsfeld der einzelnen Einrastpunkte hat einen standardmäßigen Radius von 10 **Bildschirmpixeln** (nicht Dokumentpixeln). Wenn der Mauszeiger in ein Anziehungsfeld gerät, wird um den Punkt herum ein Anziehungsquellindikator angezeigt, und der Name der Anziehungsquelle erscheint auf dem Bildschirm. Die Anziehungsfunktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.



Mithilfe bestimmter Tastaturbefehle für die Anziehung können Sie eine einzelne Anziehungsart aktivieren. Diese Anziehungstasten bestehen gemäß Standard aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Anziehungskandidaten. Wenn Sie eine Anziehungstaste gedrückt halten,

werden alle anderen Anziehungseinrastpunkte deaktiviert. Wenn Sie beispielsweise die Taste **M** gedrückt halten, wird nur der Einrastpunkt für den **Mittelpunkt** aktiviert.


Wenn sich der Mauszeiger in den Anziehungsfeldern von zwei oder mehreren Anziehungskandidaten befindet, hat der dem Mauszeiger näher liegende Anziehungskandidat Priorität. Befinden sich die Anziehungskandidaten im gleichen Abstand vom Mauszeiger, richtet sich der Mauszeiger auf den Anziehungskandidaten mit der höheren Priorität aus, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.

Anziehungskandidat	Beschreibung	Anziehungsquellen-Indikator	Anziehungstaste
Pixel	Punkt auf dem Pixelgitter		S
Knoten	Knotenobjekt		N
Schnittpunkt	Geometrischer Schnittpunkt von Liniensegmenten, Bögen und Hilfslinien		I
Mittelpunkt	Mittelpunkt des Liniensegments		M
Quadrant	Punkte, die auf einem Kreis, einer Ellipse oder einem Bogen in einem Winkel von 0°, 90°, 180° oder 270° liegen		Q
Tangente	Punkt auf der Außenseite eines Bogens, Kreises oder einer Ellipse, an der eine Linie das Objekt berührt, aber nicht schneidet		T
Senkrecht	Punkt an der Außenseite eines Segments, an der eine Linie das Objekt senkrecht berührt		P
Rand	Punkt, der den nächsten senkrechten Rand (kürzeste senkrechte Entfernung vom Mauszeiger zum Rand) berührt		E
Mitte	Mittelpunkt des nächstgelegenen Objekts (Bogen, regelmäßiges Polygon oder Kurvenschwerpunkt)		C
Gitter	Sichtbarer oder unsichtbarer Gitterpunkt		G



Anziehungskandidat	Beschreibung	Anziehungsquellen-Indikator	Anziehungstaste
Textbasislinie	Punkt auf der Basislinie von Grafik- oder Mengentext		B
Absolut	Mauszeigerposition; setzt vorübergehend alle Arten von Anziehung außer Kraft		A

Sie können Anziehungskandidaten aktiv und inaktiv machen und andere Optionen für die Anziehungsfunktion festlegen.



Mit Corel DESIGNER können Sie die Arbeitsweise der Anziehung steuern.

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anziehung

- 1 Klicken Sie auf Extras ► Anziehung.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anziehung aktiviert.



Sie können die Anziehungsfunktion auch über die Tastenkombination Alt + Z aktivieren oder deaktivieren.

### So verwenden Sie die Anziehungsfunktion

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger nahe an das Element, von dem er angezogen werden soll.

2 Wenn die Anziehungsquelle hervorgehoben wird, klicken Sie mit der Maustaste.

Wenn Sie den Mauszeiger ziehen, um eine Linie zu zeichnen oder ein **Objekt** auszuwählen, lassen Sie die Maustaste los.

### Außerdem können Sie

Sie können ein Objekt an einem anderen Objekt ausrichten

Ziehen Sie ein Objekt nahe an das Element, an dem es ausgerichtet werden soll. Wenn die Anziehungsquelle hervorgehoben wird, lassen Sie die Maustaste los.

Sie können den Mauszeiger an Hilfslinien ausrichten

Bewegen Sie den Mauszeiger an den Rand einer Hilfslinie oder an den Schnittpunkt zweier Hilfslinien.

Um das Ausrichten an den Hilfslinien zu deaktivieren, wählen Sie **Extras ▶ Anziehung** und deaktivieren Sie den Modus **Rand** auf der Seite **Anziehung** des Dialogfelds **Optionen**.

### So legen Sie Anziehungsoptionen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anziehung**.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Ausrichten der Objekte an Seitenelementen aktivieren (Ränder, Randmittelpunkte und Mittelpunkt der Seite)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **An Seite ausrichten**.

Einen Anziehungskandidaten aktivieren

Aktivieren Sie im Bereich **Modi** das entsprechende Kontrollkästchen.

Alle Anziehungskandidaten aktivieren

Klicken Sie auf **Alles auswählen**.

Alle Anziehungskandidaten deaktivieren, ohne die Funktion Anziehung zu deaktivieren

Klicken Sie auf **Auswahl aufheben**.

Anziehungsquellindikatoren anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anziehungspunkte anzeigen**.

Name der Anziehungsquelle anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirmtipp**.


Größe des Anziehungsfelds um die Anziehungskandidaten herum ändern

Geben Sie im Feld **Anziehungsradius** einen Wert ein.


## Dynamische Hilfslinien verwenden

Durch Anzeigen dynamischer Hilfslinien erreichen Sie eine hohe Genauigkeit beim Verschieben, Ausrichten und Zeichnen von **Objekten** relativ zu anderen Objekten. Dynamische Hilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die Sie von den folgenden Einrastpunkten in Objekten anzeigen können: Mittelpunkt, **Knoten**, Quadrant und Endknoten der Textbasislinie. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Ausrichtungsmodi finden Sie unter „**Anziehung verwenden**“ auf Seite 117.

Sie können auch dynamische Hilfslinien anzeigen, die Objekte berühren oder senkrecht oder parallel zu Objekten stehen sowie dynamische Hilfslinien, die Verlängerungen von Liniensegmenten sind.




Von links nach rechts: Mit dem Hilfsmittel 2-Punkt-Rechteck können Sie dynamische Hilfslinien von einem Mittel-, Quadranten- und Tangenten-Einrastpunkt aus anzeigen.




Senkrechte dynamische Hilfslinie (links) und parallele dynamische Hilfslinie (rechts)

Wenn Sie ein Objekt entlang einer dynamischen Hilfslinie ziehen, wird der Abstand zwischen dem Objekt und dem Einrastpunkt, der zur Erstellung der dynamischen Hilfslinie verwendet wurde, angezeigt. So können Sie das Objekt exakt positionieren. Dynamische Hilfslinien erleichtern Ihnen auch das Zeichnen paralleler Linien wie auch das Zeichnen von Objekten relativ zu anderen Objekten. Zudem können Sie sich schneidende dynamische Hilfslinien anzeigen und ein Objekt dann am Schnittpunkt platzieren.



Im Bild links wird eine dynamische Hilfslinie von einem Knoten in dem Schraubbolzen angezeigt. Der Bildschirmcipp neben dem Knoten zeigt den Winkel der dynamischen Hilfslinie ( $0^\circ$ ) und den Abstand zwischen Knoten und Mauszeiger an (1,5 Zoll). Der Schraubbolzen rechts wurde entlang der dynamischen Hilfslinie gezogen und exakt im Abstand von 1,5 Zoll zu dem Knoten, der zur Erstellung der dynamischen Hilfslinie verwendet wurde, platziert.


Dynamische Hilfslinien enthalten unsichtbare Unterteilungen (Ausrichtungsmarken), an denen der Mauszeiger einrastet. Mithilfe der Unterteilungen können Sie Objekte mit hoher Genauigkeit entlang einer dynamischen Hilfslinie verschieben. Sie können den Abstand der Unterteilungen ggf. anpassen oder das Einrasten an den Ausrichtungsmarken deaktivieren. Sie können auch noch weitere Optionen für dynamische Hilfslinien festlegen. So können Sie dynamische Hilfslinien entsprechend einem oder mehreren voreingestellten Winkeln anzeigen oder einen benutzerdefinierten Winkel festlegen. Die Winkeleinstellungen lassen sich in einer Vorschau anzeigen. Sie können auch die Farbe und den Liniestil dynamischer Hilfslinien anpassen. Wird eine dynamische Hilfslinie mit einem bestimmten Winkel nicht mehr benötigt, können Sie die Winkeleinstellungen löschen. Sie können auch dynamische Hilfslinien anzeigen, bei denen es sich um Verlängerungen von Liniensegmenten handelt.



Diese dynamische Hilfslinie ist die Verlängerung eines Liniensegments.

Sie können die dynamischen Hilfslinien jederzeit deaktivieren.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie dynamische Hilfslinien

- 1 Klicken Sie zuerst auf Extras ► **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** und dann auf die Schaltfläche **Dynamische Hilfslinien** .
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie im Andockfenster **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke des Bereichs **Dynamische Hilfslinien**.



Mit der Tastenkombination **Umschalt + Alt + D** können Sie dynamische Hilfslinien ein- und ausschalten.

### So zeigen Sie dynamische Hilfslinien an

- 1 Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und klicken Sie dann auf ein Zeichen-Hilfsmittel.
- 2 Halten Sie den Mauszeiger über einen Einrastpunkt (**Knoten**, Mittelpunkt, Quadrant oder Textbasislinie) eines Objekts und bewegen Sie ihn dann vom Einrastpunkt weg.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2 für alle weiteren Objekte, für die ebenfalls dynamische Hilfslinien eingeblendet werden sollen.

Die Einrastpunkte, auf die Sie zeigen, werden in eine Warteschlange aufgenommen und zur Erstellung von dynamischen Hilfslinien verwendet.

#### Außerdem können Sie

#### Vorgehensweise

Dynamische Tangenten-Hilfslinie am Rand eines Objekts anzeigen


Bewegen Sie den Mauszeiger über den Rand eines Objekts. Wenn der Randeinrastpunkt hervorgehoben wird, drücken Sie **H**. Zeigen Sie danach die dynamische Hilfslinie an, indem Sie den Mauszeiger vom Einrastpunkt weg bewegen, so als ob Sie eine Tangente zeichnen wollten.


Dynamische Hilfslinie senkrecht zu einem Objekt anzeigen

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Rand eines Objekts. Wenn der Randeinrastpunkt hervorgehoben wird, drücken Sie **H**. Zeigen Sie danach die dynamische Hilfslinie an, indem Sie den Mauszeiger vom Einrastpunkt weg bewegen, so als ob Sie eine senkrechte Linie zeichnen wollten.

Dynamische Hilfslinie anzeigen, die parallel zum Liniensegment verläuft

Klicken Sie zuerst auf **Extras ▶ Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** und dann auf die Schaltfläche **Dynamische Hilfslinien erstellen** und stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche **Parallele Hilfslinien erstellen** aktiviert ist. Zeichnen Sie zunächst eine gerade Linie und bewegen Sie dann den Mauszeiger über den Rand eines vorhandenen Liniensegments, um den Winkel festzulegen. Zeigen Sie danach die dynamische Hilfslinie an, indem Sie den Mauszeiger parallel zum Liniensegment, auf das Sie soeben gezeigt haben, an die Ausgangsstelle zurückbewegen, so als ob Sie eine parallele Linie zeichnen wollten.

Zum Anzeigen von parallelen dynamischen Hilfslinien können Sie auch das Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** , das Hilfsmittel

**Mehrpunkt-Linie**  oder das Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck**  verwenden.

Dynamische Hilfslinie anzeigen, die eine Verlängerung eines Liniensegments ist

Klicken Sie zuerst auf **Extras ▶ Dynamische und Ausrichtungshilfslinien**, dann auf die Schaltfläche **Dynamische Hilfslinien** und schließlich auf die Schaltfläche **An Segment verlängern**. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Endknoten im Liniensegment, bis der Einrastpunkt hervorgehoben wird. Zeigen

## Außerdem können Sie

## Vorgehensweise

Sie danach die dynamische Hilfslinie an, indem Sie den Mauszeiger so bewegen, als ob Sie das Liniensegment verlängern wollten.



Die Einrastpunkte für Knoten, Mittelpunkt, Quadrant und Textbasislinie werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Anziehungsmodi aktiviert wurden. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Anziehungsmodi finden Sie unter „Anziehung verwenden“ auf Seite 117.



Um die Anzeige zu vieler dynamischer Hilfslinien zu vermeiden, klicken Sie in das Zeichenfenster oder drücken Sie die **Esc-Taste**. Beide dieser Aktionen entfernen die Punkte aus der Warteschlange.

Sie können über die verwendeten Einrastpunkte auch sich schneidende dynamische Hilfslinien anzeigen. Zeigen Sie zunächst eine dynamische Hilfslinie an und bewegen Sie dann den Mauszeiger entlang der Hilfslinie bis zu dem Einrastpunkt, an dem die schneidende dynamische Hilfslinie angezeigt werden soll.

## So positionieren Sie Objekte relativ zu anderen Objekten

- 1 Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und wählen Sie ein [Objekt](#) aus.
- 2 Ziehen Sie das Objekt zu einem Einrastpunkt (**Knoten**, Mittelpunkt, Quadrant- oder Textbasislinie) des Zielobjekts.
- 3 Sobald der Einrastpunkt des Zielobjekts hervorgehoben wird, ziehen Sie das Objekt entlang der dynamischen Hilfslinie, um es zu positionieren.







Die Einrastpunkte (Knoten, Mittelpunkt, Quadrant und Textbasislinie) werden nur angezeigt, wenn die entsprechenden Anziehungsmodi aktiviert wurden. Weitere Informationen zu Einrastpunkten und Anziehungsmodi finden Sie unter „Anziehung verwenden“ auf Seite 117.

## So zeichnen Sie Objekte relativ zu anderen Objekten

- 1 Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und klicken Sie dann auf ein Zeichen-Hilfsmittel.
- 2 Halten Sie den Mauszeiger über einen Einrastpunkt (**Knoten**, Mittelpunkt, Quadrant oder Textbasislinien-Endknoten) eines Objekts.
- 3 Wenn der gewünschte Einrastpunkt hervorgehoben wird, verschieben Sie den Mauszeiger, um eine dynamische Hilfslinie anzuzeigen.
- 4 Ziehen Sie den Mauszeiger an den gewünschten Punkt auf der dynamischen Hilfslinie und ziehen Sie, um ein Objekt zu zeichnen.


## So zeichnen Sie parallele Linien

- 1 Klicken Sie zuerst auf **Extras** ► **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** und dann auf die Schaltfläche **Dynamische Hilfslinien** .
- 2 Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche **Parallele Hilfslinien erstellen** aktiviert ist.
- 3 Zeichnen Sie eine gerade Linie oder ein Objekt, das gerade Liniensegmente enthält.
- 4 Zeichnen Sie mithilfe des Hilfsmittels **2-Punkt-Linie**  oder **Mehrpunkt-Linie**  eine weitere gerade Linie und bewegen Sie daraufhin den Mauszeiger über den Rand eines vorhandenen geraden Liniensegments.
- 5 Bewegen Sie den Mauszeiger zurück an die Stelle, an der Sie die parallele Linie zeichnen möchten.
- 6 Wenn eine parallele dynamische Hilfslinie erscheint, ziehen Sie den Mauszeiger an der Hilfslinie entlang, bis die parallele Linie die gewünschte Länge hat.




Wenn Sie eine parallele Linie zeichnen möchten, zeichnen Sie zunächst eine gerade Linie (links). Bewegen Sie als Nächstes den Mauszeiger über den Rand eines geraden Liniensegments (Mitte). Bewegen Sie nun den Mauszeiger an die Ausgangsstelle zurück, bis eine parallele dynamische Hilfslinie angezeigt wird, und ziehen Sie die Hilfslinie, bis die parallele Linie die gewünschte Länge aufweist (rechts).




Mithilfe der parallelen dynamischen Hilfslinien können Sie auch das Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck**  verwenden, um Rechtecke zu zeichnen, die parallel zu geraden Liniensegmenten verlaufen.

### So positionieren Sie ein Objekt am Schnittpunkt von dynamischen Hilfslinien


- 1 Aktivieren Sie die dynamischen Hilfslinien und wählen Sie ein **Objekt** aus.  
Wenn Sie das Objekt zu einem bestimmten Einrastpunkt verschieben möchten, ziehen Sie den Mauszeiger über den gewünschten Einrastpunkt, bis dieser hervorgehoben wird.
- 2 Ziehen Sie das Objekt auf einen potenziellen Einrastpunkt eines anderen Objekts und ziehen Sie so lange, bis eine dynamische Hilfslinie angezeigt wird.  
Lassen Sie die Maustaste nicht los.



- 3 Ziehen Sie das Objekt auf einen anderen potenziellen Einrastpunkt und halten Sie die Maustaste weiterhin gedrückt.
- 4 Sobald der Einrastpunkt hervorgehoben wird, ziehen Sie, bis an dem Punkt, an dem sich die beiden Hilfslinien schneiden würden, eine weitere Hilfslinie erscheint.
- 5 Sobald der Schnittpunkt angezeigt wird, lassen Sie die Maustaste los.



### So legen Sie Optionen für dynamische Hilfslinien fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** auf die Schaltfläche **Dynamische Hilfslinien** .
- 3 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

Stil der dynamischen Hilfslinien ändern

#### Vorgehensweise

Öffnen Sie die Auswahl **Linienstil** und wählen Sie einen Linienstil aus.


Farbe der dynamischen Hilfslinien ändern

Öffnen Sie die Auswahl **Linienfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus.

Blenden Sie den Winkel und Abstand vom Ausrichtungspunkt ein oder aus, mit dem die dynamische Hilfslinie erstellt wurde.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bildschirmtipps anzeigen** .

An festgelegten unsichtbaren Unterteilungen entlang der dynamischen Hilfslinien ausrichten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **An Abstandsmarken ausrichten**  und geben Sie einen Wert in das Feld **Abstand zwischen Ausrichtungsmarken** ein.

Winkel für die Anzeige der dynamischen Hilfslinien wählen

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Winkelooptionen.


Wenn Sie eine Winkelooption aktivieren, wird im Fenster **Hilfslinienvorschau** eine Vorschau der dynamischen Hilfslinie angezeigt.

Angepassten Winkel für dynamische Hilfslinie hinzufügen

Geben Sie in das Feld **Angepasster Winkel** einen Wert ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Angepassten Winkel hinzufügen**



Angepasster Winkel für dynamische Hilfslinie löschen

Markieren Sie in der Liste eine dynamische Hilfslinie und klicken Sie auf **Angepassten Winkel löschen** .



## Aktion

Dynamische Hilfslinien mit allen verfügbaren Winkeln anzeigen

Dynamische Hilfslinien für alle verfügbaren Winkel deaktivieren


## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle auswählen** .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auswahl aufheben** .

## Ausrichtungshilfslinien verwenden


Mithilfe von **Ausrichtungshilfslinien** können Sie Objekte interaktiv auf der Zeichenseite ausrichten. Ausrichtungshilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die angezeigt werden, wenn Sie Objekte oder Hilfslinien erstellen, ihre Größe ändern oder sie im Verhältnis zu anderen Objekten verschieben. Während dynamische Hilfslinien genaue Maßeinheiten für das Erstellen technischer Zeichnungen zur Verfügung stellen, sind Ausrichtungshilfslinien nützlich, um beim Seitenlayout Texte oder grafische Elemente schnell und präzise auszurichten.



*Beim Verschieben eines Objekts werden Ausrichtungshilfslinien angezeigt.*

Ausrichtungshilfslinien helfen, Ihnen die Mitten und Ränder von Objekten auszurichten. Wenn Sie ein Objekt in einem bestimmten Abstand vom Rand eines anderen Objekts ausrichten möchten, können Sie Ränder für die Ausrichtungshilfslinien festlegen. Sie können die Ausrichtungshilfslinien für Ränder zusammen mit anderen Ausrichtungshilfslinien anzeigen oder alle anderen Ausrichtungshilfslinien deaktivieren und nur die Ausrichtungshilfslinien für Ränder anzeigen.


Mithilfe der Ausrichtungshilfslinien für Ränder können Sie Ränder nach außen, nach innen oder nach außen und innen versetzen. Horizontale und vertikale Ausrichtungshilfslinien für Ränder werden separat gesteuert, sodass Sie die Einstellungen der einen ohne Auswirkungen auf die anderen ändern können.




Ausrichtungshilfslinien für Ränder können nach außen (links) oder innen (rechts) versetzt werden.

Ausrichtungshilfslinien sind standardmäßig deaktiviert. Sie können Ausrichtungshilfslinien leicht aktivieren oder deaktivieren oder ihre Standardeinstellungen wie Farbe und Linienstil ändern. Zudem können Sie wählen, ob Ausrichtungshilfslinien für einzelne Objekte in einer Gruppe oder für den Begrenzungsrahmen der ganzen Gruppe angezeigt werden.

Mit der neuen Funktion „Intelligenter Abstand“ können Sie Objekte präzise im Verhältnis zu anderen Objekten anordnen und positionieren, und mit der neuen Funktion „Intelligente Bemaßung“ können Sie Objekte intuitiv im Verhältnis zu anderen Objekten skalieren und drehen.




Die intelligente Bemaßung zeigt Indikatoren an, wenn ein Objekt um denselben Winkel (oben) gedreht oder auf dieselbe Größe skaliert wird, wie das nächstgelegene Objekt (unten).



Der intelligente Abstand zeigt Indikatoren an, wenn ein Objekt den genau gleichen Abstand zu zwei anderen Objekten aufweist (links) oder denselben Abstand aufweist, wie das nächstgelegene Objekt auf dem Bildschirm (rechts).

### So aktivieren oder deaktivieren Sie Ausrichtungshilfslinien


- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** auf die Schaltfläche **Ausrichtungshilfslinien** .
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke des Bereichs **Ausrichtungshilfslinien**.



Über die Schaltfläche **Ausrichtungshilfslinien** auf der Symbolleiste **Layout** können Sie Ausrichtungshilfslinien auch aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Layout** auf **Layout** ▶ **Layout-Symbolleiste** oder auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Layout**.

Ausrichtungshilfslinien können auch über die Tastenkombination **Umschalt + Alt + A** aktiviert werden.

### So ändern Sie die Einstellungen für Ausrichtungshilfslinien

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** auf die Schaltfläche **Ausrichtungshilfslinien** .
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Farbe der Ausrichtungshilfslinien ändern

Öffnen Sie die Auswahl **Linienfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus.

Stil der Ausrichtungshilfslinien ändern

Öffnen Sie die Auswahl **Linienstil** und wählen Sie einen Linienstil aus.

Hilfslinien festlegen, um den Rand eines Objekts am Rand eines anderen Objekts auszurichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Objektränder** .

Hilfslinien festlegen, um den Rand eines Objekts am Mittelpunkt eines anderen Objekts auszurichten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Objektmittle** .

## Aktion

Hilfslinien festlegen, um einzelne Objekte einer Gruppe auszurichten.


Objekte mit gleichem Abstand verteilen, wie die nächstliegenden Objekte auf dem Bildschirm

Objekt in der Mitte zwischen zwei anderen Objekten positionieren


Objekte auf dieselbe Größe bringen wie andere Objekte auf dem Bildschirm

Objekte um denselben Winkel drehen wie andere gedrehte Objekte auf dem Bildschirm



Auf einige Steuerelemente für Ausrichtungshilfslinien können Sie zugreifen, indem Sie in der Symbolleiste **Layout** auf die Schaltfläche **Layout-Symbolleiste**  klicken.

## So fügen Sie Ausrichtungshilfslinien für Ränder hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Dynamische und Ausrichtungshilfslinien** auf die Schaltfläche **Ausrichtungshilfslinien** .
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

Fügen Sie Ausrichtungshilfslinien hinzu


Linienfarbe der Ränder ändern

Linienstil der Ränder ändern


## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einzelne Objekte einer Gruppe**




Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld **Intelligenter Abstand**  aktiviert ist und ziehen Sie das Objekt, bis der Indikatorpfeil eingeblendet wird.

Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche **Intelligenter Abstand** aktiviert ist und ziehen Sie das Objekt zwischen zwei Objekte, bis der Indikatorpfeil eingeblendet wird.

Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld **Intelligente Bemaßung**  aktiviert ist und ziehen Sie das Objekt, bis Indikatorpfeile eingeblendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche **Intelligente Bemaßung** aktiviert ist und drehen Sie das Objekt, bis Drehindikatoren eingeblendet werden.

## Vorgehensweise

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ränder**. Wenn das Kontrollkästchen **Ränder** nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich **Ausrichtungshilfslinien** auf die Pfeilschaltfläche .

Öffnen Sie die Auswahl **Randlinienfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus.

Öffnen Sie die Auswahl **Randlinienstil** und wählen Sie einen Linienstil aus.

## Aktion

Horizontale Ränder festlegen

Vertikale Ränder festlegen

Verhältnis zwischen vertikalen und horizontalen Rändern sperren

Nur Ausrichtungshilfslinien für Ränder anzeigen

Horizontale Ränder deaktivieren




Vertikale Ränder deaktivieren

## Beschränkungstasten verwenden




Mithilfe der Beschränkungstasten können Sie das Zeichnen und Bearbeiten von **Objekten** nach bestimmten Kriterien einschränken. Beim Zeichnen einer Linie können Sie beispielsweise dafür sorgen, dass sie exakt horizontal bzw. vertikal verläuft. Welche Taste als **Beschränkungstaste** fungieren soll, können Sie selbst bestimmen. Sie können anstelle der **Strg**- auch die **Umschalttaste** (Windows-Standard) als Beschränkungstaste verwenden.

## Vorgehensweise





Geben Sie in das Feld **Horizontaler Rand** einen Wert ein, klicken Sie auf **Horizontaler Rand** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Horizontalversatz außen** : Erstellt im angegebenen Abstand einen Rand um das Objekt herum.
- **Horizontalversatz innen** : Erstellt im angegebenen Abstand einen Rand innerhalb des Objekts.
- **Horizontalversatz außen und innen** : Erstellt im angegebenen Abstand Ränder um das Objekt herum und innerhalb des Objekts.

Geben Sie in das Feld **Vertikaler Rand** einen Wert ein, klicken Sie auf **Vertikaler Rand** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Vertikalversatz außen** : Erstellt im angegebenen Abstand einen Rand um das Objekt herum.
- **Vertikalversatz innen** : Erstellt im angegebenen Abstand einen Rand innerhalb des Objekts.
- **Vertikalversatz außen und innen** : Erstellt im angegebenen Abstand Ränder rings um das Objekt und innerhalb des Objekts.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Seitenverhältnis sperren** .

Deaktivieren Sie die Schaltflächen **Objektträger** , **Objektmitten** , **Intelligenter Abstand**  und **Intelligente Bemaßung** .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Horizontaler Rand** und wählen Sie die Option **Kein horizontaler Rand** .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vertikaler Rand** und wählen Sie die Option **Kein vertikaler Rand** .

## So beschränken Sie ein Objekt beim Zeichnen oder Bearbeiten

- Halten Sie beim Zeichnen oder Bearbeiten die **Strg-Taste** gedrückt.

Beim Zeichnen oder Bearbeiten einer Linie ist die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel eingeschränkt. Wenn Sie ein Objekt zeichnen oder bearbeiten, ist die Form des Objekts eingeschränkt.



Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.



Wenn Sie beim Zeichnen einer Linie die Richtung ändern möchten, lassen Sie die **Strg-Taste** los und bewegen Sie den Mauszeiger in die gewünschte Richtung. Drücken Sie nun die **Strg-Taste** erneut, um die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel zu beschränken.

Um die Winkelschrittweite zu ändern, klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Bearbeiten** und geben Sie einen Wert in das Feld **Winkelschrittweite** ein.

## So ändern Sie die Beschränkungstaste

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Arbeitsbereich**, dann in der Kategorienliste **Hilfsmittelpalette** auf **Auswahl**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Corel DESIGNER traditionell**: Strg-Taste = Beschränkung, Umschalttaste = Von Mitte aus ändern: Die **Strg-Taste** ist die **Beschränkungstaste**
  - **Windows-Standard**: Strg-Taste = Duplizieren/Original beibehalten, Umschalttaste = Beschränkung : Die Umschalttaste ist die **Beschränkungstaste**

## Objektkoordinaten verwenden

Mithilfe des Andockfensters **Objektkoordinaten** können Sie präzise Formen und Linien zeichnen und bearbeiten. Die Livevorschau im Zeichenfenster ermöglicht es Ihnen, den Effekt Ihrer Anpassungen zu überprüfen.


Sie können Koordinatenwerte eingeben, um die genaue Position, die Abmessungen sowie den Drehwinkel eines Objekts festzulegen. Sie können Objektattribute auch interaktiv festlegen, indem Sie sie in das Zeichenfenster ziehen.

### Rechtecke und Quadrate zeichnen

Um ein Rechteck präzise zu zeichnen, können Sie einen Ursprungspunkt angeben – einen der neun Punkte im Rechteck (vier Eckpunkte, vier Mittelpunkte und ein Zentrum). Wenn Sie das Rechteck drehen, dient der Ursprungspunkt als Drehmittelpunkt. Sie können auch den Drehwinkel sowie die Breite und Höhe eines Rechtecks angeben.

Wenn der Drehwinkel 0 beträgt, können Sie die Position der unteren linken und der oberen rechten Ecke des Rechtecks angeben.

Um ein Quadrat zu zeichnen, können Sie den Ursprungspunkt sowie die Seitenlänge und einen Drehwinkel angeben.




*Links: Der Ursprungspunkt eines Rechtecks wird in der Livevorschau als blauer Knoten angezeigt. Sie können das Zentrum oder einen beliebigen Eck- oder Mittelpunkt als Ursprungspunkt auswählen.*

### Ellipsen und Kreise zeichnen

Um eine Ellipse präzise zu zeichnen, können Sie einen Ursprungspunkt angeben – einen der neun Punkte im Begrenzungsrahmen, der um die Ellipse gezeichnet werden kann. Der Ursprungspunkt dient als Drehmittelpunkt.

Sie können auch den Durchmesser der Ellipse angeben, also die Breite und Höhe des Begrenzungsrahmens, sowie den Drehwinkel. Wenn der Drehwinkel  $0^\circ$  beträgt, können Sie die genaue Position der unteren linken und der oberen rechten Ecke des Begrenzungsrahmens um die Ellipse angeben.

Um einen Kreis zu zeichnen, können Sie den Ursprungspunkt, Durchmesser und Drehwinkel angeben.




*Sie können die Breite und Höhe des Begrenzungsrahmens angeben, der um eine Ellipse gezeichnet werden kann.*

### Polygone zeichnen

Um ein Polygon zu zeichnen, können Sie die Anzahl der Seiten, den Drehwinkel oder den Mittelpunkt und den Durchmesser der Begrenzungsellipse angeben, die um das Polygon gezeichnet werden kann. Der Mittelpunkt der Begrenzungsellipse, also der Mittelpunkt des Polygons, dient als Drehmittelpunkt.

Sie können auch regelmäßige Polygone präzise zeichnen. Alle Seiten eines regelmäßigen Polygons weisen dieselbe Länge auf. Sie können die Seitenlänge und den Drehwinkel oder den Mittelpunkt und den Durchmesser des Begrenzungskreises angeben, der um das regelmäßige Polygon gezeichnet werden kann.



*Sie können den Durchmesser der Begrenzungsellipse angeben, die um das Polygon gezeichnet werden kann.*

## Linien zeichnen

Eine gerade Linie können Sie auf zweierlei Weise zeichnen. Entweder geben Sie den Anfangs- und Endpunkt der Linie an, oder Sie geben den Anfangspunkt und die Länge der Linie sowie den Drehwinkel an.

Komplexe Linien erstellen Sie, indem Sie die Koordinaten mehrerer Punkte angeben. Sie können Punkte löschen und Sie können die Koordinaten bestehender Punkte bearbeiten. Nach dem Hinzufügen aller gewünschten Punkte können Sie die gekrümmte Linie schließen, indem Sie den Anfangspunkt mit dem Endpunkt verbinden.



*Gerade Linien und Mehrpunkt-Linien*

## Vorhandene Objekte ändern

Über das Andockfenster **Objektkoordinaten** können Sie vorhandene Objekte präzise ändern. Beachten Sie, dass Sie ein vorhandenes Objekt, das Sie ändern, durch ein neues Objekt ersetzt wird. Entsprechend gehen die folgenden Änderungen und Effekte verloren, die auf das Originalobjekt angewendet wurden: Hülleneffekte, Drehungen und Neigungseffekte. Darüber hinaus gehen auch sämtliche zuvor an den Knoten eines Polygons vorgenommenen Änderungen verloren.

## So zeichnen oder ändern Sie Rechtecke mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie ein vorhandenes Rechteck ändern möchten, wählen Sie das Rechteck aus.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechteck** .

3 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:

- Klicken Sie zum Festlegen des Ursprungspunkts des Rechtecks auf einen Punkt im Bereich **Ursprung**.
- Um die genaue Position des Ursprungspunkts festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder **X** und **Y** ein.
- Um die Breite und die Höhe des Rechtecks festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder für die **Objektgröße** ein.
- Wenn Sie die nur Breite oder die Höhe des Rechtecks angeben möchten, die anderen Abmessungen jedoch automatisch angepasst werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional**.



- Um das Rechteck in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein. Der Ursprungspunkt des Rechtecks dient als Drehmittelpunkt.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Objekt erstellen**: Fügt ein neues Rechteck zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt das ausgewählte Rechteck durch ein neues Rechteck.

### Außerdem können Sie


Sie können ein Rechteck zeichnen, indem Sie die genaue Position der oberen linken und der unteren rechten Ecke festlegen.

Geben Sie im Bereich **Begrenzungsrahmen** Werte in die Felder **X** und **Y** ein.


Mit dem ersten Felderpaar wird die Position der unteren linken Ecke bestimmt. Mit dem zweiten Felderpaar wird die Position der oberen rechten Ecke bestimmt.

Diese Methode kann nur angewendet werden, wenn keine Drehung erfolgt ist.


Sie können die untere linke und die obere rechte Ecke eines Rechtecks direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie im Bereich **Begrenzungsrahmen** auf die Schaltfläche **Linke untere Ecke interaktiv festlegen** oder **Rechte obere Ecke interaktiv festlegen** , und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.


Sie können den Ursprungspunkt direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ursprungspunkt interaktiv festlegen** , und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Sie können die Abmessungen des Rechtecks direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen **Bemaßungen interaktiv festlegen** , und ziehen Sie im Zeichenfenster.

Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen** , und ziehen Sie im Zeichenfenster.

### So zeichnen oder ändern Sie Quadrate mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie ein vorhandenes Quadrat ersetzen möchten, wählen Sie das Quadrat aus.

2 Klicken Sie unten auf der Schaltfläche **Rechteck** auf den Pfeil, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Quadrat** .

3 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:


- Klicken Sie zum Festlegen des Ursprungspunkts des Quadrats auf einen Punkt im Bereich **Ursprung**.
- Um die genaue Position des Ursprungspunkts festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder **X** und **Y** ein.
- Um die Länge einer Seite festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Objektgröße** ein.
- Um das Quadrat in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein. Der Ursprungspunkt des Rechtecks dient als Drehmittelpunkt.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:


- **Objekt erstellen**: Fügt ein neues Quadrat zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt das ausgewählte Quadrat durch ein neues Quadrat.

## Außerdem können Sie


Sie können den Ursprungspunkt direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ursprungspunkt interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Sie können die Seitenlänge des Quadrats direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bemaßungen interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## So zeichnen oder ändern Sie Ellipsen mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie eine vorhandene Ellipse ändern möchten, wählen Sie die Ellipse aus.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ellipse** .

3 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:

- Klicken Sie zum Festlegen des Ursprungspunkts der Ellipse auf einen Punkt im Bereich **Ursprung**.
- Um die genaue Position des Ursprungspunkts festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder **X** und **Y** ein.
- Um die Breite und die Höhe der Ellipse festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder für die **Objektgröße** ein.
- Wenn Sie nur einen Durchmesser angeben möchten, der andere Durchmesser jedoch automatisch angepasst werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional**.
- Um die Ellipse in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein. Der Ursprungspunkt der Ellipse dient als Drehmittelpunkt.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Objekt erstellen**: Fügt eine neue Ellipse zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt die ausgewählte Ellipse durch eine neue Ellipse.

## Außerdem können Sie


Sie können eine Ellipse zeichnen, indem Sie die genaue Position der oberen linken und der unteren rechten Ecke des Begrenzungsrahmens um die Ellipse festlegen.

Geben Sie im Bereich **Begrenzungsrahmen** Werte in die Felder **X** und **Y** ein.

Mit dem ersten Felderpaar wird die Position der unteren linken Ecke des Begrenzungsrahmens bestimmt. Mit dem zweiten Felderpaar wird die Position der oberen rechten Ecke des Begrenzungsrahmens bestimmt.


Diese Methode kann nur angewendet werden, wenn keine Drehung erfolgt ist.

Sie können die untere linke und die obere rechte Ecke des Begrenzungsrahmens für eine Ellipse direkt im Zeichenfenster festlegen.


Klicken Sie im Bereich **Begrenzungsrahmen** auf die Schaltfläche **Linke untere Ecke interaktiv festlegen** oder **Rechte obere Ecke interaktiv festlegen** , und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

## Außerdem können Sie


Sie können den Ursprungspunkt direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ursprungspunkt interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Sie können die Abmessungen der Ellipse direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen **Durchmesser interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## So zeichnen oder ändern Sie Kreise mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie einen vorhandenen Kreis ersetzen möchten, wählen Sie den Kreis aus.

2 Klicken Sie zuerst auf den Pfeil unter der Schaltfläche **Ellipse** und dann auf die Schaltfläche **Kreis** .

3 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:


- Klicken Sie zum Festlegen des Ursprungspunkts des Quadrats auf einen Punkt im Bereich **Ursprung**.
- Um die genaue Position des Ursprungspunkts festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder **X** und **Y** ein.
- Um den Durchmesser eines Kreises festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Objektgröße** ein.
- Um den Kreis in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein. Der Ursprungspunkt des Kreises dient als Drehmittelpunkt.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:


- **Objekt erstellen**: Fügt einen neuen Kreis zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt den ausgewählten Kreis durch einen neuen Kreis.

## Außerdem können Sie


Sie können den Ursprungspunkt direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ursprungspunkt interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Sie können den Durchmesser des Kreises direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf **Durchmesser interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.


Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## So zeichnen oder ändern Sie Polygone mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie ein vorhandenes Polygon ändern möchten, wählen Sie das Polygon aus.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Polygon** .

3 Geben Sie im Bereich **Objektgröße** einen Wert in das Feld **Punkte oder Seiten** ein.

4 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:


- Um das Polygon in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein.
- Um den Mittelpunkt des Polygons festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder X und Y im Bereich **Begrenzungsellipse** ein. Der Mittelpunkt des Polygons ist der Mittelpunkt der Begrenzungsellipse, die um das Polygon gezeichnet werden kann. Der Mittelpunkt des Polygons dient als Drehmittelpunkt.
- Um den Durchmesser der Begrenzungsellipse um das Polygon festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder für die **Objektgröße** im Bereich **Begrenzungsellipse** ein.
- Wenn Sie nur einen Durchmesser angeben möchten, der andere Durchmesser jedoch automatisch angepasst werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional**.

5 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:


- **Objekt erstellen**: Fügt ein neues Polygon zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt das ausgewählte Polygon durch ein neues Polygon.

### Außerdem können Sie


Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

Sie können den Mittelpunkt des Polygons direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mittelpunkt des Polygons interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.


Sie können den Durchmesser der Begrenzungsellipse direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen **Durchmesser interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

### So zeichnen oder ändern Sie regelmäßige Polygone mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie ein vorhandenes Polygon ändern möchten, wählen Sie das Polygon aus.

2 Klicken Sie unten auf der Schaltfläche **Polygon** auf den Pfeil, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Regelmäßiges Polygon** .

3 Geben Sie im Bereich **Objektgröße** einen Wert in das Feld **Punkte oder Seiten** ein.

4 Geben Sie in das Feld **Seitenlänge** einen Wert ein.

5 Sie können folgende Anpassungen vornehmen:


- Um das Polygon in einem bestimmten Winkel zu drehen, geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein.
- Um den Mittelpunkt des Polygons festzulegen, geben Sie die Werte in die Felder X und Y im Bereich **Begrenzungskreis** ein.
- Um den Durchmesser eines Begrenzungskreises um das Polygon festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Objektgröße** ein.

6 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Objekt erstellen**: Fügt ein neues Polygon zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt das ausgewählte Polygon durch ein neues Polygon.


### Außerdem können Sie

Sie können die Seitenlänge direkt im Zeichenfenster festlegen.


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bemaßungen interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## Außerdem können Sie


Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

Sie können den Mittelpunkt des Polygons direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mittelpunkt des Polygons interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.


Sie können den Durchmesser des Begrenzungskreises direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie auf **Durchmesser interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## So zeichnen oder ändern Sie eine gerade Linie mithilfe von Objektkoordinaten

1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie eine vorhandene Linie ändern möchten, wählen Sie die Linie aus.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **2-Punkt-Linie** .

3 Um den Anfangs- und Endpunkt entlang der X- und Y-Achse festzulegen, geben Sie die Felder X und Y im Bereich **Punkt** ein. In der Livevorschau wird der Anfangspunkt hervorgehoben.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:


- **Objekt erstellen**: Fügt eine neue Linie zum Zeichenfenster hinzu.
- **Objekt ersetzen**: Ersetzt die ausgewählte Linie durch eine neue Linie.

## Außerdem können Sie


Sie können eine gerade Linie zeichnen, indem Sie den Anfangspunkt und die Länge der Linie sowie den Drehwinkel angeben.

Geben Sie im Bereich **Punkt** die Werte in die Felder X und Y für den Anfangspunkt ein. Geben Sie im Bereich **Objektgröße** einen Wert in das Feld **Linienlänge** ein. Geben Sie anschließend einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein.

Sie können den Anfangs- und Endpunkt einer Linie direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie im Bereich **Punkt** auf eine der Schaltflächen **Punkt interaktiv festlegen** , und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Sie können die Länge der Linie direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie Bereich für die **Objektgröße** auf die Schaltfläche **Linienlänge interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.



Sie können den Drehwinkel direkt im Zeichenfenster festlegen.

Klicken Sie Bereich für die **Objektgröße** auf die Schaltfläche **Winkel interaktiv festlegen**  und ziehen Sie im Zeichenfenster.

## So zeichnen oder ändern Sie eine Mehrpunkt-Linie mithilfe von Objektkoordinaten


1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.

Wenn Sie eine vorhandene Linie durch eine neue Linie ersetzen möchten, wählen Sie die betreffende Linie aus.


- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehrpunkt-Kurve** .
- 3 Klicken Sie unten im Andockfenster **Objektkoordinaten** auf die Schaltfläche **Punkt hinzufügen**.
- 4 Sie können wahlweise die folgenden Anpassungen vornehmen:
  - Um den Anfangs- und Endpunkt entlang der X- und Y-Lineale festzulegen, geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
  - Klicken Sie zum Hinzufügen eines weiteren Punkts auf die Schaltfläche **Punkt hinzufügen**  und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
- 5 Nachdem Sie alle gewünschten Punkte festgelegt haben, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Objekt erstellen**: Fügt eine neue Linie zum Zeichenfenster hinzu.
  - **Objekt ersetzen**: Ersetzt die ausgewählte Linie durch eine neue Linie.

#### Außerdem können Sie


Sie können die Position eines Punkts direkt im Zeichenfenster eingeben.

Klicken Sie im Andockfenster **Objektkoordinaten** auf einen Punkt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Punkt interaktiv festlegen**  und klicken Sie dann in das Zeichenfenster.

Punkte löschen

Klicken Sie auf im Andockfenster **Objektkoordinaten** auf einen Punkt und anschließend auf die Schaltfläche **Punkt löschen** .


Anfangspunkt mit Endpunkt einer Linie verbinden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kurve autom. schließen/öffnen** .



Mithilfe der folgenden Tastaturbefehle können Sie schnell eine Mehrpunkt-Linie erstellen:

- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Punkts in den Bereich **Punkt** und drücken Sie die Taste **Einfg**.
- Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Punkts die Taste **Entf**.
- Drücken Sie zum Aktivieren des Felds X oder Y eines ausgewählten Punkts die Taste **F2**.
- Wählen Sie zum Navigieren durch die X- und Y-Felder der verfügbaren Punkte ein Feld aus und drücken Sie wiederholt auf die **Tabulatortaste**.
- Wählen Sie zum Rückwärtsnavigieren durch die X- oder Y-Felder der verfügbaren Punkte ein Feld aus, und drücken Sie wiederholt auf die **Umschalttaste + Tabulatortaste**.
- Doppelklicken Sie zum Aktivieren der Schaltfläche **Punkt interaktiv festlegen** auf einen Punkt im Andockfenster.



## Touchfähige Geräte und Geräte mit Wählrad

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- „Toucheingabe“ (Seite 141)
- „Die Verwendung von Geräten mit Wählrad“ (Seite 143)

Weitere Informationen zur Verwendung eines Eingabestifts mit Corel DESIGNER finden Sie unter „Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte“ auf Seite 202.

### Toucheingabe

Corel DESIGNER bietet Unterstützung für Touch-Gesten, verfügt über einen Touch-Arbeitsbereich und ermöglicht das automatische Umschalten des Arbeitsbereichs, damit Sie Ihr Touchscreen-Gerät optimal nutzen können.

#### Gesten

Sie können auf Ihrem Touchscreen-Gerät die üblichen Gesten verwenden, um durch ein Dokument zu scrollen, die Ansicht zu vergrößern, zu verkleinern und zu schwenken und um auf Werkzeuge zuzugreifen, die in Flyouts gruppiert sind. Die folgende Tabelle beschreibt, wie gängige Aufgaben mit Gesten ausgeführt werden können.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

In einem Dokument scrollen

Tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen Sie diese in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

Ansicht vergrößern und verkleinern

Ziehen Sie zwei Finger auseinander, um die Ansicht zu vergrößern, und ziehen Sie diese zueinander, um die Ansicht zu verkleinern.

Ansicht schwenken und gleichzeitig vergrößern oder verkleinern

Ziehen Sie zwei Finger auseinander oder zueinander und verschieben Sie die Finger gleichzeitig in die gewünschte Richtung.

Ein Werkzeug in einem Flyout auswählen


Tippen Sie in der Hilfsmittelpalette auf eine Flyout-Schaltfläche und tippen Sie auf das gewünschte Werkzeug.

## Touch-Arbeitsbereich

Der für Touchscreen-Geräte optimierte Touch-Arbeitsbereich eignet sich ideal für den Außeneinsatz und das Erstellen von Zeichnungen. Er ermöglicht es, Aufgaben per Fingerdruck und mithilfe von Eingabestiften auszuführen, ohne eine Tastatur dafür zu benötigen.

Der Touch-Arbeitsbereich verfügt über eine gestraffte Benutzeroberfläche, die nur die Werkzeuge und Befehle anzeigt, die auf einem Tablet am meisten verwendet werden. Im Vergleich zu anderen verfügbaren Arbeitsbereichen weist der Touch-Arbeitsbereich die folgenden Unterschiede auf:

- Die Schaltflächen und übrigen Elemente auf der Benutzeroberfläche sind größer, damit sie per Fingerdruck bedient werden können.
- Die Hilfsmittelpalette enthält nur diejenigen Hilfsmittel, die wahrscheinlich am meisten benutzt werden.
- Die Hilfsmittelpalette bietet Zugriff auf die Befehle „Rückgängig machen“ und „Wiederherstellen“ und auf „Kopieren“, „Einfügen“ und „Löschen“.
- Die Menüleiste befindet sich nicht mehr oben im Hauptfenster. Sie können auf die Menübefehle zugreifen, indem Sie auf die Menüschaltfläche in der linken unteren Ecke der Statusleiste klicken.
- Auf der Statusleiste können Sie schnell die Zoomstufe ändern sowie auf häufig verwendete Befehle und Andockfenster zugreifen.



Der Touch-Arbeitsbereich in Corel DESIGNER

## Zwischen dem Touch- und dem Desktop-Arbeitsbereich umschalten

Der Tablet-Modus ist eine Windows-Funktion, die die Benutzeroberfläche für Geräte mit einem Touchscreen optimiert. Der Tablet-Modus wird normalerweise aktiviert, wenn ein Tablet von der Basiseinheit getrennt wird. Wird ein Tablet mit der Basiseinheit verbunden, befindet es sich im Desktop-Modus. Unter Windows 10 wechselt Corel DESIGNER automatisch zum Touch-Arbeitsbereich, wenn der Tablet-Modus aktiviert wird. Wird der Tablet-Modus deaktiviert, wechselt die Anwendung zum Desktop-Arbeitsbereich. Sie können wählen, welchen Arbeitsbereich Sie im Desktop-Modus und welchen Sie im Tablet-Modus benutzen möchten. Sie können das automatische Umschalten der Arbeitsbereiche auch deaktivieren.

Sie können die Lineale je nach Arbeitsablauf individuell für den Desktop-Modus und Tablet-Modus ein- und ausschalten. Weitere Informationen finden Sie unter „So blenden Sie die Lineale für den Desktop- und Tablet-Modus ein oder aus“ auf Seite 665.

Ähnlich wie andere Arbeitsbereiche kann der Touch-Arbeitsbereich in der Menüleiste unter **Fenster** ► **Arbeitsbereich** ausgewählt werden.



## So legen Sie die Einstellungen für das Umschalten zwischen dem Tablet- und dem Desktop-Modus fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Tablet-Modus**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise

Das automatische Umschalten des Arbeitsbereichs beim Wechseln zwischen dem Desktop- und Tablet-Modus aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch zwischen Tablet- und Desktop-Arbeitsbereichen umschalten**

Das automatische Umschalten zwischen Arbeitsbereichen ist nicht verfügbar für Windows 7 und Windows 8. Um zum Touch-Arbeitsbereich zu wechseln, müssen Sie diesen manuell wählen (**Fenster** ▶ **Arbeitsbereich**).

Den Arbeitsbereich für den Tablet-Modus festlegen

Wählen Sie im Listenfeld **Tablet-Modus** einen Arbeitsbereich.

Den Arbeitsbereich für den Desktop-Modus festlegen

Wählen Sie im Listenfeld **Desktop-Modus** einen Arbeitsbereich.

## So wählen Sie den Touch-Arbeitsbereich

- Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Arbeitsbereich** ▶ **Touch** ▶ **Touch**.

## Die Verwendung von Geräten mit Wählrad

Mit Corel DESIGNER können Sie das Microsoft Surface Dial und andere Geräte mit Wählrad nutzen, um sich ganz auf Ihre kreative Aufgabe zu konzentrieren. Wählrad-Eingabegeräte eignen sich besonders für den Einsatz mit einem Eingabestift und ermöglichen es Ihnen, auf natürliche und ergonomische Weise zu zeichnen und zu gestalten. Mühelos können Sie damit mit Ihrer nicht dominanten Hand zwischen Werkzeugen und Aufgaben wechseln, während Sie mit Ihrem Eingabestift zeichnen und gestalten.

Ihr Wählrad-Eingabegerät kann auf zwei Arten verwendet werden: offscreen (es wird auf dem Schreibtisch platziert) oder onscreen (es wird auf dem Bildschirm platziert).

Für Informationen zum Einrichten des Wählrad-Gerätes verweisen wir Sie auf die Angaben des Herstellers.

### Offscreen-Modus

Wird das Wählrad-Eingabegerät nicht auf dem Bildschirm platziert, können Sie mithilfe dessen Bildschirm-Benutzeroberfläche die Ansicht vergrößern und verkleinern sowie Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen. Außerdem können Sie durch die Seiten Ihres Dokuments navigieren und die Objektanordnung ändern, indem Sie ausgewählte Objekte vor oder hinter andere Objekte verschieben. Ihr Wählrad-Gerät kann Ihnen darüber hinaus helfen, das LiveSketch-Hilfsmittel effizienter zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Wählrad-Eingabegeräte und das LiveSketch-Hilfsmittel“](#) auf Seite 146.




Die Onscreen-Benutzeroberfläche des Surface Dial bei Nutzung im Offscreen-Modus in Corel DESIGNER.

### Onscreen-Modus

Im Onscreen-Modus (wenn das Wählrad-Eingabegerät auf dem Bildschirm platziert wird) gleicht die Bildschirm-Benutzeroberfläche einer Malpalette, die Ihnen über die Bedienfelder **Hilfsmittel** und **Eigenschaft** schnellen Zugriff auf Werkzeuge und Steuerelemente gibt. Um auf der Bildschirm-Benutzeroberfläche ein Werkzeug oder ein Steuerelement auszuwählen, müssen Sie Ihr Eingabegerät verwenden. Auf Touchscreen-fähigen Geräten können Sie dazu auch einfach tippen.


Im standardmäßigen Bedienfeld **Hilfsmittel** können Sie zwischen den folgenden Hilfsmitteln umschalten: **Auswahl**, **Radierer**, **Rechteck**, **Ellipse**, **Text**, **Stift** und **Bézier**. Sie können auch auf häufig benutzte Befehle wie **Löschen**, **In Kurven konvertieren** und **Verschmelzen** zugreifen.

Im Bedienfeld **Eigenschaft** können Sie die Dokument-, Hilfsmittel- und Objekt-Eigenschaften anpassen. Beispielsweise können Sie die Größe und Ausrichtung des Dokuments sowie die Maßeinheit ändern.




*Das Hilfsmittel-Bedienfeld (1) und das Eigenschaft-Bedienfeld (2) werden angezeigt, wenn Sie das Wählrad-Gerät im Zeichenfenster platzieren.*

Das Bedienfeld **Eigenschaft** ist der Eigenschaftsleiste ähnlich. Es enthält Steuerelemente, die für das ausgewählte Hilfsmittel oder Objekt relevant sind. Jedes Mal, wenn Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** das Werkzeug wechseln, wird das Bedienfeld **Eigenschaft** aktualisiert, damit Sie die Eigenschaften des Hilfsmittels und Objekts sofort anpassen können. Wenn Sie beispielsweise im Zeichenfenster ein Objekt ausgewählt haben, können Sie mithilfe des Bedienfeldes **Eigenschaft** schnell die Breite und Höhe des Objekts sowie die Breite des Umrisses anpassen; Sie können das Objekt auch spiegeln und drehen. Wenn Sie zudem die Eigenschaftswerte anpassen müssen, können Sie diese mithilfe des Wählrad-Eingabegeräts präzise einstellen.



Das Bedienfeld Eigenschaft zeigt Steuerelemente an, mit denen Sie das ausgewählte Objekt, in diesem Fall ein Rechteck, bearbeiten können.


Um das Bedienfeld **Hilfsmittel** auf Ihren Arbeitsablauf abzustimmen und, ohne den Bildschirm zu überladen, über eine vollständige Sammlung an Hilfsmitteln zu verfügen, können Sie Hilfsmittel entfernen, hinzufügen und neu anordnen.



Links: Das Bedienfeld Hilfsmittel. Rechts: Das Bedienfeld Hilfsmittel wurde angepasst. In diesem Fall wurden neue Hilfsmittel hinzugefügt (Bescheiden, Messer und Intelligentes Zeichnen), die Schaltfläche Löschen entfernt und die Hilfsmittel neu angeordnet.

### Wählrad-Eingabegeräte und das LiveSketch-Hilfsmittel

Ihr Wählrad-Eingabegerät kann sich als speziell nützlich erweisen, wenn Sie mit dem LiveSketch-Hilfsmittel zeichnen. Im Offscreen-Modus können Sie das Wählrad-Eingabegerät dazu verwenden, Striche mühelos rückgängig zu machen oder wiederherzustellen. Im Onscreen-Modus können Sie einstellen, wie schnell die Striche angepasst werden, und weitere Hilfsmittel- und Stricheigenschaften festlegen. Darüber hinaus benötigen Sie in keinem der beiden Modi die Tastatur, um den Timer zurückzusetzen, damit die Striche sofort angepasst werden.



Das Bedienfeld Eigenschaft zeigt Steuerelemente für das LiveSketch-Hilfsmittel an.

### So verwenden Sie ein Wählrad-Eingabegerät im Offscreen-Modus

- 1 Drücken Sie das Wählrad-Eingabegerät, um das Bildschirm-Menü anzuzeigen, und lassen Sie es dann los.
- 2 Drehen Sie das Wählrad-Gerät, um im Bildschirm-Menü einen der folgenden Befehle zu wählen, und klicken Sie.
  - **Zoom**: Hiermit können Sie die Anzeige vergrößern und verkleinern
  - **Rückgängig**: Ermöglicht das Rückgängigmachen und Wiederherstellen von Aktionen
  - **LiveSketch**: Ermöglicht es, bei der Benutzung des **LiveSketch**-Hilfsmittels Striche rückgängig zu machen und sofort anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter „So verwenden Sie das LiveSketch-Hilfsmittel mit einem Wählrad-Eingabegerät im Offscreen-Modus“ auf Seite 149.
  - **Objektanordnung**: Ermöglicht es Ihnen, das ausgewählte Objekt in der Stapelfolge nach oben oder nach unten zu verschieben
  - **Seite**: Ermöglicht es, durch die Seiten des Dokuments zu navigieren
- 3 Drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät nach links oder rechts, um Ihre Aktion durchzuführen.

### So wählen Sie mithilfe eines Wählrad-Eingabegeräts im Onscreen-Modus Hilfsmittel aus und passen Sie Eigenschaften an

- 1 Platzieren Sie das Wählrad-Eingabegerät mit Ihrer nicht dominanten Hand auf dem Bildschirm. Neben dem Wählrad-Eingabegerät werden die Bedienfelder **Hilfsmittel** und **Eigenschaft** angezeigt.
- 2 Führen Sie mithilfe eines Eingabestifts oder einer Maus eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Die Dokumenteigenschaften einstellen

Stellen Sie sicher, dass im Zeichenfenster kein Objekt ausgewählt ist. Wählen Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** das Hilfsmittel **Auswahl**.

## Aktion

## Vorgehensweise

Wählen Sie im Fenster **Eigenschaft** ein Steuerelement aus. Um die Werte anzupassen, drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät nach links oder nach rechts.

Ein Hilfsmittel wählen

Wählen Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** ein Hilfsmittel aus.

Hilfsmittel- und Objekteigenschaften anpassen

Wählen Sie im Bedienfeld **Eigenschaft** das gewünschte Steuerelement. Um die Werte anzupassen, drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät nach links oder nach rechts.

## So löschen, konvertieren oder verschmelzen Sie Objekte mithilfe eines Wählrad-Eingabegeräts im Onscreen-Modus

- 1 Platzieren Sie das Wählrad-Eingabegerät auf dem Bildschirm.  
Neben dem Wählrad-Eingabegerät werden die Bedienfelder **Hilfsmittel** und **Eigenschaft** angezeigt.
- 2 Führen Sie mithilfe eines Eingabestifts oder einer Maus eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.

## Aktion

## Vorgehensweise

Ein ausgewähltes Objekt löschen

Wählen Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** die Schaltfläche **Löschen**



Ausgewählte Objekte in Kurven umwandeln

Wählen Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** die Schaltfläche **In Kurven konvertieren**.

Ausgewählte Objekte verschmelzen

Wählen Sie im Bedienfeld **Hilfsmittel** die Schaltfläche **Verschmelzen**.

## So passen Sie das Bedienfeld 'Hilfsmittel' an

- 1 Platzieren Sie das Wählrad-Eingabegerät auf dem Bildschirm.  
Neben dem Wählrad-Eingabegerät werden die Bedienfelder **Hilfsmittel** und **Eigenschaft** angezeigt.
- 2 Wählen Sie mithilfe Ihres Eingabestifts oder der Maus im Bedienfeld **Hilfsmittel** den Befehl **Bearbeiten**.  
Das Bedienfeld **Anpassung** wird geöffnet.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

## Vorgehensweise

Ein Hilfsmittel hinzufügen


Ziehen Sie das Hilfsmittel aus dem Bedienfeld **Anpassung** in das Bedienfeld **Hilfsmittel**.

Ein Hilfsmittel löschen

Ziehen Sie das Hilfsmittel aus dem Bedienfeld **Hilfsmittel**.

Ein Hilfsmittel umpositionieren

Ziehen Sie das Hilfsmittel im Bedienfeld **Hilfsmittel** an eine neue Position.



Das Bedienfeld Hilfsmittel kann angepasst werden, indem Sie Hilfsmittel hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

### So verwenden Sie das LiveSketch-Hilfsmittel mit einem Wählrad-Eingabegerät im Offscreen-Modus

- 1 Tippen Sie in Corel DESIGNER in der Hilfsmittelpalette auf das **LiveSketch**-Hilfsmittel.
- 2 Drücken Sie das Wählrad-Eingabegerät, um das Bildschirm-Menü anzuzeigen, drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät, um die Option **LiveSketch** auszuwählen, und klicken Sie.
- 3 Beginnen Sie zu zeichnen und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Um Striche rückgängig zu machen oder wiederherzustellen, drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät nach links oder nach rechts.
  - Um einen Strich sofort vor Ablauf der Verzögerungszeit anzupassen, klicken Sie.

### So verwenden Sie das LiveSketch-Hilfsmittel mit einem Wählrad-Eingabegerät im Onscreen-Modus

- 1 Tippen Sie in Corel DESIGNER in der Hilfsmittelpalette auf das **LiveSketch**-Hilfsmittel.
- 2 Platzieren Sie das Wählrad-Eingabegerät auf dem Bildschirm, um das Bildschirm-Menü anzuzeigen.
- 3 Führen Sie eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Die Live-Sketch-Einstellungen anpassen

Wählen Sie mithilfe eines Eingabestifts oder der Maus auf dem Bedienfeld **Eigenschaft** das gewünschte Steuerelement aus. Um die Werte anzupassen, drehen Sie das Wählrad-Eingabegerät nach links oder nach rechts.


Den Timer zurücksetzen und die Striche sofort anpassen

Drücken Sie beim Zeichnen mit dem **LiveSketch**-Hilfsmittel auf das Wählrad-Eingabegerät, wenn Sie den Strich vor Ablauf der Verzögerungszeit abschließen möchten.

Ohne Wählrad-Eingabegerät können Sie die **Eingabetaste** drücken, um die Zeit zurückzusetzen und die Striche sofort anzupassen.







## Verwendung eines Dokumentenmanagementsystems mit CorelDRAW Technical Suite

Mit Corel DESIGNER und CorelDRAW haben Sie direkten Zugriff auf das **Dokumentenmanagementsystem (DMS)** Ihres Unternehmens (wie beispielsweise Microsoft SharePoint) und können Dokumente schnell von Corel DESIGNER aus abrufen und speichern.



Die Dokumentenmanagementfunktion steht ausschließlich Kunden zur Verfügung, die über eine Lizenz mit CorelSure-Wartung verfügen. Die Dokumentenmanagement-Menübefehle und die Dokumentenmanagement-Symbolleiste werden in Corel DESIGNER und CorelDRAW nur angezeigt, wenn eine Enterprise-Lizenz oder eine Abonnement-Lizenz (in der CorelSure-Wartung inbegriffen ist) der CorelDRAW Technical Suite erworben wurde.

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:

- „Übersicht zu Dokumentenmanagementsystemen“ (Seite 151)
- „Erste Schritte mit Microsoft SharePoint“ (Seite 152)
- „Dokumente aus einer Dokumentenbibliothek ein- und auschecken“ (Seite 153)
- „Dokumente und Dokumenteigenschaften anzeigen“ (Seite 154)

### Übersicht zu Dokumentenmanagementsystemen

Ein Dokumentenmanagementsystem ist ein Server-basiertes Computersystem, mit dem Unternehmen ihre elektronischen Dokumente speichern und verfolgen können. Mit anderen Worten: Ein Dokumentenmanagementsystem ist ein sicherer zentraler Speicherort oder ein virtueller Aktenschrank für elektronische Dokumente. Sie können damit elektronische Dokumente schnell suchen und abrufen und anderen Benutzern zugänglich machen.

Ein Dokumentenmanagementsystem kann auch Werkzeuge umfassen, die einer Gruppe von Leuten die Zusammenarbeit an denselben Dokumenten erleichtert. So können mit bestimmten Dokumentenmanagementsystemen mehrere Versionen von Dokumenten verfolgt und gespeichert werden, damit sich Änderungen verfolgen und frühere Versionen abrufen lassen.

#### Übersicht zu Dokumentenbibliotheken

In einigen Dokumentenmanagementsystemen wird der Begriff „Dokumentenbibliothek“ zur Bezeichnung der Komponente verwendet, mit der Sie auf Ihre Dokumente zugreifen und die Dokumente speichern und abrufen können. Um auf Dokumente zuzugreifen, müssen Sie wissen, wo auf dem Server die Dokumentenbibliothek gespeichert ist. Sie können diese Information von Ihrem Netzwerk-Administrator

einholen, von dem Sie die Internetadresse (URL) der Dokumentenbibliothek erhalten. Die URL hat folgendes Format: [http://\[Name des Servers\]/\[Site\]/\[Name\]](http://[Name des Servers]/[Site]/[Name]).

## Erste Schritte mit Microsoft SharePoint

Mit Corel DESIGNER und CorelDRAW haben Sie direkten Zugriff auf das Microsoft SharePoint-Dokumentenmanagementsystem (DMS) Ihres Unternehmens.



Die Dokumentenmanagementfunktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Ihr Unternehmen über eine Lizenz mit CorelSure-Wartung verfügt.

Um das DMS Ihres Unternehmens zusammen mit Corel DESIGNER und CorelDRAW zu verwenden, müssen Sie zur Anmeldung bei SharePoint Ihre SharePoint-Anmeldeinformationen (nicht Ihre Corel.com-Kontoanmeldeinformationen) verwenden.

### Speichern von Dokumenten in einer Dokumentenbibliothek

Sie können Corel DESIGNER-Dokumente (DES) und CorelDRAW-Dokumente (CDR) mit anderen Benutzern teilen, indem Sie diese in der Dokumentenbibliothek Ihres Unternehmens speichern. Nachdem Sie ein Dokument in der Dokumentenbibliothek gespeichert haben, können andere Benutzer, die über die erforderliche Berechtigung verfügen, das Dokument anzeigen oder auschecken.

### Verwendung des Arbeitsordners

Standardmäßig wird von Corel DESIGNER ein Ordner mit dem Namen „Arbeitsdateien“ im Ordner **Eigene Dokumente** gespeichert. Der standardmäßige Arbeitsordner befindet sich also an folgendem Speicherort:

**Benutzer\*<Ihr Name>*\Dokumente\Arbeitsdateien**

Die Datei, die Sie auschecken, wird in den Arbeitsordner kopiert und Sie können die Datei in Corel DESIGNER von diesem Speicherort aus bearbeiten. Wenn Sie bereit sind, die Änderungen einzuchecken, wird die Datei vom Arbeitsordner zurück in die SharePoint-Dokumentenbibliothek kopiert. Weitere Informationen zum Auschecken von Dateien finden Sie unter „[Dokumente aus einer Dokumentenbibliothek ein- und auschecken](#)“ auf Seite 153.

Sie können den Arbeitsordner ändern, dies sollte jedoch nie erforderlich sein.



Bevor Sie den Arbeitsordner ändern, müssen Sie alle ausgecheckten Dateien einchecken. Wenn Sie den Arbeitsordner ändern, während Dateien ausgecheckt sind, können Sie diese nicht mehr von Corel DESIGNER aus einchecken.

### So speichern Sie ein Dokument zum ersten Mal in einer Dokumentenbibliothek

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Dokumentenmanagement** ► **Speichern**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Speichern** die URL der Dokumentenbibliothek in das Textfeld **Suchen in** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Die URL muss das korrekte Format aufweisen: [http://\[Name des Servers\]/\[Site\]/\[Name\]](http://[Name des Servers]/[Site]/[Name]). Die Dokumentenbibliothek-Seite wird angezeigt.
- 3 Navigieren Sie zum Speicherort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für das Dokument ein.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.



Sie können nur Corel DESIGNER- (DES) und CorelDRAW-Dokumente (CDR) speichern.



Um das Dokument in einem lokalen Ordner zu speichern, klicken Sie auf **Datei** ► **Speichern unter**.

## So ändern Sie den Arbeitsordner

- 1 Checken Sie alle ausgecheckten Dateien ein.
- 2 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 3 Klicken Sie in der Kategorienliste **Global** auf die Option **Dateispeicherorte**.
- 4 Klicken Sie auf **Dokumente** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen ■■■** rechts neben dem Dateipfad.
- 5 Navigieren Sie im Dialogfeld **Ordner suchen** zum gewünschten Ordner.  
Wenn Sie die am alten Speicherort gespeicherten Dokumente in den neuen Ordner verschieben möchten, klicken Sie im Dialogfeld **Inhalte verschieben** auf **Ja**.

## Außerdem können Sie

Den Speicherort des Arbeitsordners zurücksetzen

Klicken Sie auf **Dokumente** und dann auf **Zurücksetzen**.

## So zeigen Sie die Dokumentenmanagement-Symbolleiste an

- Klicken Sie auf **Ansicht ▶ Symbolleisten ▶ Dokumentenmanagement**.

## Dokumente aus einer Dokumentenbibliothek ein- und auschecken

Das Auschecken ermöglicht es Ihnen, mit anderen Benutzern an denselben Dokumenten zusammenzuarbeiten. Es bietet eine Methode zur Steuerung und Überwachung der Änderungen, die an den Dokumenten vorgenommen werden. Sie können ein Dokument auschecken, falls es noch nicht von einem anderen Benutzer ausgecheckt wurde. Durch das Auschecken eines Dokuments können Sie andere Benutzer vorübergehend daran hindern, Änderungen am Dokument vorzunehmen.

Nachdem Sie es ausgecheckt haben, können Sie Änderungen an einem Dokument vornehmen. Wenn Sie bereit sind, den anderen Benutzern Ihre Änderungen zu zeigen, können Sie Ihre Version des Dokuments in die Dokumentenbibliothek einchecken. Nachdem das Dokument eingekickt wurde, kann Ihre Version des Dokuments durch einen anderen Benutzer ausgecheckt werden.


Wenn Sie ein Dokument auschecken, wird eine Kopie des Dokuments in Ihrem Arbeitsordner gespeichert. Sie können diese Kopie des Dokuments ändern und die Änderungen lokal speichern, ohne sie mit anderen Benutzern zu teilen. Sie können zudem die Kopie des Dokuments auch bearbeiten, wenn Sie offline sind. Sie können die Kopie wiederholt öffnen und schließen, ohne den Auscheck-Status zu ändern, und das Dokument einchecken, sobald Sie wieder online sind.

### Rückgängigmachen des Auscheckens eines Dokuments

Ein Auschecken kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Durch das Rückgängigmachen eines Auscheckens lassen sich alle an einem Dokument seit dem Auschecken vorgenommenen Änderungen verwerfen. Wenn Sie das Dokument nach dem Rückgängigmachen des Auscheckens geöffnet behalten, ist die Arbeitskopie danach schreibgeschützt.

## So checken Sie ein Dokument aus einer Dokumentenbibliothek aus


- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Dokumentenmanagement ▶ Öffnen**.  
Die Dokumentenbibliothek-Webseite wird angezeigt.
- 2 Navigieren Sie zum Speicherort der Datei, die Sie auschecken möchten.
- 3 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.  
Die Datei wird in Corel DESIGNER schreibgeschützt angezeigt.  
Der Auscheck-Status der Datei wird in der **Dokumentenmanagement-Symbolleiste** angezeigt. Die Datei kann ausgecheckt werden, wenn sie als **Eingecheckt** bezeichnet wird.

- 5 Klicken Sie auf der Symbolleiste **Dokumentenmanagement (Ansicht ▶ Symbolleisten ▶ Dokumentenmanagement)** auf die Schaltfläche **Dokument auschecken** .



Wenn Sie ein Dokument auschecken, wird eine Kopie des Dokuments in einem Arbeitsordner auf Ihrem Computer gespeichert.

### So checken Sie ein Dokument in eine Dokumentenbibliothek ein


- 1 Klicken Sie auf der Symbolleiste **Dokumentenmanagement** auf die Schaltfläche **Dokument einchecken** .
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Dokument einchecken** im Textfeld **Beschreibung der Änderungen** eine Beschreibung der am Dokument vorgenommenen Änderungen ein.  
Falls Sie die Änderungen einchecken, jedoch das Dokument weiter bearbeiten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokument nach dem Einchecken dieser Version ausgecheckt behalten**.



Wenn Sie eine Datei an einen anderen Speicherort kopieren und Änderungen an der Datei vornehmen, können Sie die Änderungen nicht von Corel DESIGNER aus einchecken. Sie müssen die Datei stattdessen direkt in SharePoint einchecken oder die Datei in den Arbeitsordner kopieren und dann von Corel DESIGNER aus einchecken.

Die Verfügbarkeit von Haupt- und Nebenversionen hängt von den Einstellungen des Dokumentenmanagementsystems Ihrer Organisation ab.

### So machen Sie das Auschecken eines Dokuments rückgängig

- Klicken Sie auf der Symbolleiste **Dokumentenmanagement** auf die Schaltfläche **Auschecken rückgängig machen** .




Durch das Rückgängigmachen eines Auscheckens werden alle an einem Dokument vorgenommenen Änderungen verworfen. Wenn Sie eine Kopie des Dokuments mit Ihren Änderungen in einem lokalen Ordner speichern möchten, klicken Sie auf **Datei ▶ Speichern unter**.

## Dokumente und Dokumenteigenschaften anzeigen

Sie können ein auf SharePoint gespeichertes Dokument anzeigen, indem Sie es als schreibgeschützte Datei öffnen. Darüber hinaus können Sie Dokumentinformationen wie den Dokumententitel und -namen, das Erstellungsdatum, den Fertigstellungsgrad und eine Versionsbeschreibung anzeigen. Welche Dokumenteigenschaften angezeigt werden, hängt von den Einstellungen der Dokumentenbibliothek ab.


### So können Sie Dokumenteigenschaften anzeigen und bearbeiten

- 1 Öffnen Sie das Dokument, indem Sie auf **Datei ▶ Dokumentenmanagement ▶ Öffnen** klicken.
  - 2 Klicken Sie auf der Symbolleiste **Dokumentenmanagement (Ansicht ▶ Symbolleisten ▶ Dokumentenmanagement)** auf die Schaltfläche **Dokumenteigenschaften** .
- Im Dialogfeld **Dokumenteigenschaften** können Sie alle verfügbaren bearbeitbaren Eigenschaften ändern.

## Linien, Formen und Umrisse

Mit Linien, Umrissen und Pinselstrichen arbeiten.....	157
Formen zeichnen.....	205
Objekte formen.....	217
Symmetrisches Zeichnen.....	275
Projizieren von Objekten.....	287





## Mit Linien, Umrissen und Pinselstrichen arbeiten

In Corel DESIGNER können Sie mithilfe verschiedener Techniken und Hilfsmittel Linien und Pinselstriche zeichnen. Nachdem Sie Linien gezeichnet oder Pinselstriche zugewiesen haben, können Sie sie formatieren. Darüber hinaus können Sie die Umrisse formatieren, die das Objekt umgeben.

Das Programm enthält Objekte, die Sie entlang einer Linie sprühen können.

Darüber hinaus können Sie in Zeichnungen auch Verbindungs- und Bemaßungslinien sowie Beschriftungen erstellen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Standardeigenschaftswerte festlegen“ (Seite 157)
- „Linien zeichnen“ (Seite 158)
- „Paralleles Zeichnen“ (Seite 164)
- „Mehrere Liniensegmente schließen“ (Seite 166)
- „Beschriftungen zeichnen“ (Seite 166)
- „Verbindungslinien zeichnen“ (Seite 171)
- „Bemaßungslinien zeichnen“ (Seite 175)
- „Linien und Umrisse formatieren“ (Seite 180)
- „Pfeilspitzen zu Linien und Kurven hinzufügen“ (Seite 187)
- „Kalligrafische und voreingestellte Linien zeichnen“ (Seite 189)
- „Natürlich zeichnen mit intelligenten Strichanpassungen“ (Seite 194)
- „Lineare Muster-Pinselstriche zuweisen“ (Seite 191)
- „Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren“ (Seite 192)
- „Lineare Muster entlang einer Linie sprühen“ (Seite 199)
- „Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte“ (Seite 202)
- „Unterstützung für Real-Time Stylus (RTS)- Stifttablets und Geräte“ (Seite 203)

### Standardeigenschaftswerte festlegen

Alle von Ihnen erstellten Objekte basieren auf den Standardeigenschaftswerten, zu denen Umrissstil und Füllfarbe zählen. Sie können die Eigenschaften für ein ausgewähltes Objekt ändern, die Standardeigenschaftswerte werden jedoch automatisch angewendet, wenn Sie ein neues Objekt zeichnen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Standardeigenschaftswerte zu ändern.

## So ändern Sie die Standardeigenschaftswerte

### Aktion

Werte des ausgewählten Objekts als Standardeigenschaftswerte festlegen

Standardeigenschaftswerte festlegen, wenn nichts ausgewählt ist


Standardfüllungsfarbe durch Ziehen festlegen



Sie können auch auf **Extras ► Als Standard speichern** klicken, um die aktuellen Einstellungen zu speichern, oder im Dialogfeld **Optionen** spezifische Einstellungen festlegen.

### Vorgehensweise

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche

**Einstellungen beibehalten** 

Ändern Sie eine Eigenschaft in einer Eigenschaftsleiste, Farbpalette, einem Dialogfeld oder Andockfenster. Klicken Sie beispielsweise im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Farbverlauf**, damit auf alle zukünftigen Objekte der von Ihnen erstellte Farbverlauf angewendet wird. Sie können auch in der Farbpalette eine Farbe auswählen, um die Standardfüllungsfarbe zu ändern, oder mit der rechten Maustaste auf eine Farbe klicken und so eine andere Standardumrissfarbe auswählen.

Ziehen Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf einen leeren Bereich im Zeichenfenster.


## Linien zeichnen

Sie können viele verschiedene Linienarten zeichnen, darunter gerade Linien, gebogene Linien, Linien, die gerade und gebogene Segmente enthalten, und gerade Linien, die im rechten Winkel zu anderen Objekten stehen oder diese berühren. Eine weitere Möglichkeit ist, gerade oder gebogene Segmente zu zeichnen und dann nacheinander Knoten hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie gebogene Segmente erstellen, indem Sie Breite und Höhe festlegen.

Durch die Verwendung von Steuerpunkten können Sie ganz einfache gebogene Linien formen und B-Splines zeichnen, bei denen es sich in der Regel um gleichmäßige, kontinuierlich gebogene Linien handelt. B-Splines berühren den ersten und letzten Steuerpunkt und werden mit den dazwischenliegenden Punkten gezogen. Im Gegensatz zu den Knoten von Bézier-Kurven kann mit Steuerpunkten nicht der Punkt angegeben werden, durch den Kurven verlaufen, wenn Sie eine Kurve an anderen Zeichenelementen ausrichten möchten.

Die Steuerpunkte, die die Linie berühren, werden als „arretiert“ bezeichnet. Arretierte Steuerpunkte fungieren als Anker. Die Steuerpunkte, mit denen die Linie gezogen wird, diese jedoch nicht berühren, werden als „verschiebbar“ bezeichnet. Der erste und letzte Steuerpunkt sind bei B-Splines mit offenem Ende immer arretiert. Die dazwischen liegenden Punkte sind standardmäßig verschiebbar. Falls sie jedoch **Spitzen** oder gerade Linien innerhalb von B-Splines erstellen möchten, können Sie Punkte auch arretieren. Fertig gestellte B-Splines können Sie mit den Steuerpunkten bearbeiten.






Der Pfad von B-Spline-Kurven wird von den gesetzten Steuerpunkten bestimmt.

Manche Linien besitzen Knoten und Steuerpunkte, mit denen Sie während des Zeichnens die Linien formen können. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter „Knotentypen“ auf Seite 231.


Corel DESIGNER stellt voreingestellte Linien bereit, mit denen Sie breite Striche in vielen verschiedenen Formen zeichnen können. Nachdem Sie eine voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr eine **Füllung** zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter „Objekten Füllungen zuweisen“ auf Seite 413.

Beim Zeichnen von Linien mit Kurvenhilfsmitteln können Sie den Begrenzungsrahmen ausblenden, der nach dem Zeichnen um Linien herum angezeigt wird. Zu den Kurvenhilfsmitteln zählen: die Hilfsmittel **Lineares Muster**, das Hilfsmittel **Freihand**, das Hilfsmittel **2-Punkt-Linie**, das Hilfsmittel **Bézier-Kurve**, das Hilfsmittel **Stift**, das Hilfsmittel **Mehrpunkt-Linie**, das Hilfsmittel **B-Spline** und das Hilfsmittel **3-Punkt-Kurve**.




Sie können den Begrenzungsrahmen ausblenden, damit schnell aufeinanderfolgende Linien flüssiger gezeichnet werden können.

## So zeichnen Sie gerade Linien

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** .
- 2 Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und zeichnen Sie die Linie durch Ziehen.  
Dabei werden die Länge und der Winkel des Segments in der Statusleiste angezeigt.


## Außerdem können Sie

Linien mit dem Hilfsmittel **Mehr-Punkt-Linie** zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Mehr-Punkt-Linie** . Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und anschließend auf die Stelle, an der das erste Liniensegment enden soll. Klicken Sie, um weitere Segmente hinzuzufügen. Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.

## Außerdem können Sie

Linien mit dem Hilfsmittel **Stift** zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Stift** . Klicken Sie auf die Stelle, an der das Liniensegment beginnen soll, und anschließend auf die Stelle, an der das erste Liniensegment enden soll. Klicken Sie, um weitere Segmente hinzuzufügen. Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.

Liniensegmente zu einer ausgewählten Linie hinzufügen

Zeigen Sie mit dem Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** auf den Endknoten einer ausgewählten Linie, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Linie zu zeichnen.




Um eine Linie beim Zeichnen neu anzuordnen, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie an eine neue Position. Diese Funktion ist für die folgenden Kurven-Hilfsmittel verfügbar: **Freihand**, **Mehrpunkt-Linie** und **2-Punkt**.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit des **Ausrichtens**, um den Anfangs- und Endpunkt von Linien festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter „Mit Präzision arbeiten“ auf Seite 117.

## So zeichnen Sie senkrechte Linien


1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** .

2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Senkrechte 2-Punkt-Linie** .

3 Klicken Sie auf den Rand eines Objekts und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie enden soll.

Wenn Sie eine Linie zeichnen möchten, die zu zwei Objekten senkrecht steht, ziehen Sie mit dem Mauszeiger an den Rand des zweiten Objekts und geben Sie die Maustaste frei, wenn der senkrechte Einrastpunkt angezeigt wird.

Halten Sie die **Strg-Taste** bei Anzeige des senkrechten Einrastpunkts gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie enden soll, wenn Sie die Linie über das zweite Objekt hinaus verlängern möchten.



*Senkrechte Linien zeichnen*





Dieses Verfahren kann nicht zum Zeichnen einer Linie verwendet werden, die senkrecht zur Grundlinie eines Textobjekts steht.




Zum Zeichnen einer senkrechten Linie können Sie auch von einer vorhandenen Kurve aus ziehen.

## So zeichnen Sie tangentielle Linien

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Linie** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Tangentiale 2-Punkt-Linie** .
- 3 Klicken Sie auf den Rand eines gekrümmten Segments in einem Objekt und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die tangentielle Linie enden soll.

Wenn Sie eine Linie zeichnen möchten, die zu zwei Objekten tangential ist, ziehen Sie mit dem Mauszeiger an den Rand des zweiten Objekts und geben Sie die Maustaste frei, wenn der tangentielle Einrastpunkt angezeigt wird. Wenn der Quadranteinrastpunkt mit dem tangentialen Einrastpunkt übereinstimmt, wird der Quadranteinrastpunkt angezeigt.

Halten Sie die **Strg-Taste** beim Anzeigen des senkrechten tangentialen Ausrichtungspunkts gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie enden soll, wenn Sie die Linie über das zweite Objekt hinaus verlängern möchten.




*Tangentiale Linien zeichnen*




Der Modus „Tangentiale 2-Punkt-Linie“ kann zum Zeichnen der Seiten eines Zylinders verwendet werden.

## So zeichnen Sie gebogene Linien


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Freihand** .
- 2 Zeigen Sie auf die Stelle, an der die **Kurve** beginnen soll, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Linie zu zeichnen.

### Außerdem können Sie

Gebogene Linien mit dem Hilfsmittel **Mehr-Punkt-Linie** zeichnen


Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Mehr-Punkt-Linie** . Zeigen Sie auf die Stelle, an der die Kurve beginnen soll, und ziehen Sie den Mauszeiger über die Zeichenseite. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen.

Gebogene Linien mit dem Hilfsmittel **Bézier-Kurve** zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Bézier-Kurve** . Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den ersten Knoten positionieren möchten, und ziehen Sie den Steuerpunkt in die Richtung, in die die Kurve gebogen werden soll. Lassen Sie die Maustaste los. Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Stelle, an der sich der nächste Knoten befinden soll, und ziehen Sie den Steuerpunkt, um die gewünschte Kurve zu erstellen. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen. Die Länge der Linie wird während des Ziehens in der Statusleiste angezeigt.

## Außerdem können Sie

Gebogene Linien mit dem Hilfsmittel **Stift** zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Stift** . Klicken Sie auf die Stelle, an der der erste Knoten platziert werden soll, und ziehen Sie den Steuerpunkt an die Stelle, an der der nächste Knoten platziert werden soll. Lassen Sie die Maustaste los und ziehen Sie den Steuerpunkt, um die gewünschte Kurve zu erstellen. Doppelklicken Sie, um die Kurve abzuschließen.




Sie können einen Teil einer Freihandkurve löschen, indem Sie vor dem Loslassen der Maustaste den Cursor bei gedrückter **Umschalttaste** in umgekehrter Richtung über die Linie ziehen.

Um eine Linie beim Zeichnen neu anzuordnen, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie an eine neue Position. Diese Funktion ist für die folgenden Kurven-Hilfsmittel verfügbar: **Freihand**, **Mehrpunkt-Linie** und **2-Punkt**.

Sie können ein offenes Kurvenobjekt schließen, indem Sie auf **Objekt ▶ Kurven verbinden** klicken. Der Abstand zwischen den Endpunkten der offenen Kurve sollte nicht größer sein als der Wert für die **Spalttoleranz** im Andockfenster **Kurven verbinden**.


## So zeichnen Sie gebogene Linien anhand von Höhen- und Breitenangaben

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **3-Punkt-Kurve** .
- 2 Klicken Sie auf die Stelle, an der die **Kurve** beginnen soll, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der sie enden soll. Die Anfangs- und Endposition wird in der Statusleiste angezeigt.
- 3 Lassen Sie die Maustaste los, und klicken Sie auf die Stelle, an der sich der höchste Punkt der Kurve befinden soll.  
Dabei wird die Länge des Segments in der Statusleiste angezeigt.




Um eine gebogene Linie beim Zeichnen neu anzuordnen, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Linie an eine neue Position.

## So zeichnen Sie B-Splines

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **B-Spline** .
- 2 Klicken Sie auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll.
- 3 Klicken Sie, um so viele Steuerpunkte zu setzen, wie Sie zum Formen der Linie benötigen.  
Steuerpunkte sind standardmäßig verschiebbar. Sie können diese jedoch an der Linie arretieren, indem Sie beim Klicken die Taste **V** drücken.
- 4 Doppelklicken Sie, um die Linie abzuschließen.  
Durch Drücken der **Esc-Taste** wird das Zeichnen der Linie abgebrochen, statt abgeschlossen zu werden.


## Außerdem können Sie

Formänderung der Linie durch Verwendung der Steuerpunkte

Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus und positionieren Sie die Steuerpunkte neu, um die Form der Linie zu ändern.


## Außerdem können Sie

### Verschiebbarmachung von Steuerpunkten

Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus, klicken Sie auf einen arretierten Steuerpunkt und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Steuerpunkt verschieben**




### Arretierung von Steuerpunkten


Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus, klicken Sie auf einen verschiebbaren Steuerpunkt und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Steuerpunkt arretieren**




### Hinzufügung von Steuerpunkten

Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus und doppelklicken Sie entlang einer Steuerlinie.

### Löschung von Steuerpunkten

Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus und doppelklicken Sie auf den Steuerpunkt, den Sie löschen möchten.

### Auswahl mehrerer Steuerpunkte

Wählen Sie die Linie mit dem Hilfsmittel **Form**  aus und halten Sie die **Umschalttaste** beim Klicken auf die Steuerpunkte, die Sie auswählen möchten, gedrückt.



Beim Hinzufügen zu B-Splines durch Auswahl des ersten bzw. letzten Steuerpunkts ändert sich der arretierte Steuerpunkt beim Zeichnen des neuen Teils der Linie automatisch in einen verschiebbaren Steuerpunkt.




Sie können einen verschiebbaren Steuerpunkt arretieren oder einen arretierten Steuerpunkt verschiebbar machen, indem Sie die Taste **V** gedrückt halten und mit dem Hilfsmittel **Form** auf den jeweiligen Steuerpunkt klicken.

Beim Zeichnen von B-Splines können Sie Steuerpunkte auch durch Drücken der **Leertaste** statt durch Klicken hinzufügen.

Durch die Auswahl von Knoten **Objekt** ► **In Kurven konvertieren** können Sie eine B-Spline-Linie in eine Kurve umwandeln und dann mithilfe von Knoten ändern. Nachdem Sie eine Linie konvertiert haben, können Sie sie nicht mehr mit B-Spline-Steuerpunkten bearbeiten.

## So zeichnen Sie voreingestellte Linien


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Voreinstellung für lineares Muster** .
- 2 Wählen Sie aus dem Feld **Voreinstellungsliste 'Striche'** eine voreingestellte Linienform aus.
- 3 Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat.

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Strichbreite** einen Wert ein, wenn Sie die Breite der Linie anpassen möchten.

## So blenden Sie den Begrenzungsrahmen beim Verwenden von Kurven- und Linearen Muster-Hilfsmitteln aus

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf eines der folgenden Hilfsmittel:

- Freihand
- 2-Punkt-Linie
- Bézierkurve
- Stift
- B-Spline
- Mehr-Punkt-Linie
- 3-Punkt-Kurve
- ein Hilfsmittel 'Lineares Muster'

2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Begrenzungsrahmen** .



Beim Ausblenden des Begrenzungsrahmens beim Arbeiten mit einem Kurvenhilfsmittel wird der Begrenzungsrahmen für alle Kurvenhilfsmittel ausgeblendet. Wenn Sie den Begrenzungsrahmen beispielsweise bei Verwendung des Hilfsmittels **Freihand** ausblenden, wird dieser auch beim Wechsel zum Hilfsmittel **Bézier-Kurve** ausgeblendet.



Beim Zeichnen mit Kurvenhilfsmitteln können Sie Begrenzungsrahmen auch ausblenden, indem Sie auf **Extras ▶ Optionen** klicken. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Anzeige** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Begrenzungsrahmen für Kurven-Hilfsmittel ausblenden**.


## Paralleles Zeichnen

Um die Anfertigung technischer Grafiken aller Art – von Schaltplänen bis zu architektonischen Designs – zu beschleunigen – enthält Corel DESIGNER neu den Modus „Paralleles Zeichnen“. Mit diesem Modus lassen sich gleichzeitig mehrere parallele Linien in einem festgelegten Abstand zeichnen. Darüber hinaus können Sie den Abstand zwischen der ursprünglichen Linie und der parallelen Linie festlegen, indem Sie einen Wert eingeben oder im Dokument ziehen.

Mit Corel DESIGNER können einzelne oder mehrere parallele Linien erstellt werden und es kann während des Zeichnens eine Vorschau angezeigt werden. Sie können auch neben bestehenden Linien parallele Linien einfügen.






Von links nach rechts: Paralleles Zeichnen mit Hilfsmittel 2-Punkt-Linie, Hilfsmittel 3-Punkt-Kurve und Hilfsmittel Stift




Sie können gleichzeitig parallele Linien zeichnen.

### So zeichnen Sie parallele Linien

- 1 Klicken Sie auf ein Kurvenhilfsmittel.
- 2 Klicken Sie auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Paralleles Zeichnen** .
- 3 Klicken Sie auf der Symbolleiste **Paralleles Zeichnen** auf die Schaltfläche **Parallele Linien**  .
- 4 Zeichnen Sie eine Linie.

### Außerdem können Sie

Eine parallele Linie links der ursprünglichen Linie einfügen

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Parallele Linien links** .

Eine parallele Linie rechts der ursprünglichen Linie einfügen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Parallele Linien rechts** .

Die Anzahl der parallelen Linien angeben, die hinzugefügt werden sollen

Geben Sie einen Wert in das Feld **Anzahl der Linien** ein.

Den Abstand zwischen der ursprünglichen Linie und der parallelen Linie festlegen

Geben Sie einen Wert in das Feld **Abstand** ein.

Sie können den Abstand auch festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abstand interaktiv festlegen**  klicken und im Zeichenfenster ziehen.

Beim Zeichnen eine Vorschau der parallelen Linie anzeigen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau auf Linien** .



Sie können die Symbolleiste **Paralleles Zeichnen** auch anzeigen, indem Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Paralleles Zeichnen** klicken.

### So fügen Sie einer bestehenden Linie eine parallele Linie hinzu

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auf eine Linie.

- 2 Klicken Sie auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Paralleles Zeichnen**.
- 3 Legen Sie auf der Symbolleiste **Paralleles Zeichnen** die gewünschten Einstellungen fest.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aus bestehender Linie erstellen** .

## Mehrere Liniensegmente schließen








Mit dem Befehl **Objekt ▶ Kurven verbinden** können Sie aus **Liniensegmenten** ein geschlossenes Objekt erstellen, indem Sie die zu verbindenden Linien sowie die Form der Verbindungslinie auswählen.

Die Linien können über die nächstliegenden **Knoten** zwischen den Linien verbunden werden. Die Verbindungslinie kann entweder gerade oder gekrümmt sein. Darüber hinaus können die Linien über den Start- und Endknoten verbunden werden. Der Endknoten der ersten ausgewählten Linie wird hierbei direkt mit dem Anfangsknoten der nächstliegenden ausgewählten Linie verbunden. Die Verbindungslinien verfügen über die Eigenschaften der ersten ausgewählten Linie. Weitere Informationen zum Schließen mehrerer Liniensegmente finden Sie unter „So verbinden Sie Kurven“ auf Seite 229..

## Beschriftungen zeichnen

Beschriftungen sind Linien mit Text, die auf **Objekte** in einer Zeichnung verweisen und diese kennzeichnen. Es steht Ihnen eine Vielzahl von Linienenden einschließlich Pfeilspitzen und anderer Stile zur Verfügung. Beschriftungen können zwischen dem Linienende und dem Text eines, zwei oder drei Liniensegmente aufweisen.

Sie können für den Beschriftungstext in einer Zeichnung mehrere verschiedene Formen verwenden.

Form	Beispiel
Keines	
Feld	
Linie (seitlicher Balken)	
Rechteck und Linie	
Kreis	
Quadrat	
Kreis und Quadrat	



## Form

Dreieck

## Beispiel




Sie können Beschriftungen auf mehrere Weisen verbessern. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, die Linienbreite und -farbe zu ändern und den Abstand zwischen Linie und Text anzupassen.

Die Standardoption für Beschriftungstexte ermöglicht es, nach dem Zeichnen der Beschriftung Text einzugeben. Sie können Text auch aus der [Zwischenablage](#) oder aus Objekteigenschaften einfügen. Sie können auch einen Wert angeben und diesen schrittweise erhöhen, wenn Sie weitere Beschriftungen hinzufügen. Weitere Informationen zu Objekteigenschaften finden Sie unter „[Verwaltung und Überwachung von Projekten](#)“ auf Seite 375.

Beschriftungen können mit dem Quellobjekt verbunden werden, indem die Pfeilspitze der Beschriftung an einem Einrastpunkt eingerastet wird. Verknüpfte Beschriftungen, auch „fixierte Beschriftungen“ genannt, sind ähnlich wie Verbindungslinien mit dem Quellobjekt verbunden. Wenn Sie das Quellobjekt verschieben wird die verknüpfte Beschriftung ebenfalls verschoben. Sie können festlegen, wie verknüpfte Beschriftungen mit dem Objekt verschoben werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Länge der Bezugslinie anzupassen, ohne den Beschriftungstext zu verschieben. Die andere Möglichkeit ist, sowohl Bezugslinie als auch Beschriftungstext zu verschieben und auf diese Weise das Aussehen der Beschriftungsgruppe beizubehalten. Die Verknüpfung zwischen Beschriftung und Quellobjekt kann jederzeit gelöst werden.

Darüber hinaus können Sie die Beschriftung mit einem Lichthof hinterlegen. Ein Lichthof ist eine Maske hinter der Bezugslinie und dem Beschriftungstext, die die Beschriftung besser sichtbar macht, wenn sich zwei Objekte überschneiden. Normalerweise hat der Lichthof dieselbe Farbe wie die Seite, es kann jedoch eine beliebige Farbe gewählt werden.




*Beschriftungen werden weiße Lichthöfe zugewiesen, um diese gegenüber den darunter liegenden Objekten hervorzuheben.*

Beschriftungen werden als verknüpfte Gruppen hinzugefügt. Sie können die Beschriftungskombination jedoch gegebenenfalls aufheben.

Werden Ihre Zeichnungen in einer interaktiven elektronischen technischen Dokumentation (IETM, Interactive Electronic Manual) verwendet, können Sie Ihre Dateien noch informationsreicher gestalten. Mit Corel DESIGNER können Sprechblasen manuell Hotspots hinzugefügt werden, wenn eine Zeichnung als CGM v4-Datei ausgegeben wird, sodass diese reagieren, wenn mit dem Mauszeiger darauf gezeigt oder geklickt wird. Mithilfe des Andockfensters **Objektdaten-Manager** können Sie eine Sprechblase mit einer Webseite verknüpfen, zu einem Abschnitt in einer anderen Sprechblasen-spezifischen Datei springen oder eine QuickInfo anzeigen lassen. So können Sie beispielsweise

ein Bauteil in einer Zeichnung mit einem Online-Ersatzteilkatalog verknüpfen und so den Sofortzugriff auf spezifische, aktualisierte Informationen wie Preis und Verfügbarkeit ermöglichen.




Die standardmäßigen Eigenschaften der Beschriftungen, wie Stil und Abstand der Beschriftung und Ausrichtung des Lichthofs, können im Andockfenster **Objektstile** (**Fenster** ► **Objektstile**) geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „So bearbeiten Sie Standardobjekteigenschaften“ auf Seite 637.



Sie können Sprechblasen Hotspots hinzufügen.

### So zeichnen Sie Beschriftungen

1 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- 1-Segment-Beschriftungslinie 
- 2-Segment-Beschriftungslinie 
- 3-Segment-Beschriftungslinie 

2 Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die Pfeilspitze platzieren möchten, und ziehen Sie anschließend den Mauszeiger an die Stelle, an der das erste Liniensegment enden soll.

3 Klicken Sie, um ein Liniensegment zu beenden.

4 Fügen Sie den Text für die Beschriftung hinzu.

### Außerdem können Sie

Beschriftungsende ändern

Wählen Sie die Beschriftungslinie aus und wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Anfangspfeilspitzen** einen Stil aus.

Linienstil ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Linienstil** in der Eigenschaftsleiste einen Stil aus.



Abstand zwischen Bezugslinie und Beschriftungstext ändern


Geben Sie im Feld **Abstand** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.


### So wählen Sie eine Option für einen Beschriftungstext

1 Klicken Sie auf ein Beschriftungs-Hilfsmittel und wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche **Textquelle** .

2 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

-  **Interaktiv**: Hierbei können Sie den Text am Ende der Beschriftungslinie eingeben.
-  **Zwischenablage**: Text wird aus der **Zwischenablage** in die Beschriftung eingefügt.




-  **Objekteigenschaft:** Eine von Ihnen gewählte **Objekteigenschaft**, beispielsweise der Objektname, wird zur Beschriftung hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter „So zeichnen Sie eine Beschriftung, die Objekteigenschaften anzeigt“ auf Seite 170.
- **1 + Inkrement:** Die Beschriftung wird um einen numerischen Wert ergänzt. Der Wert wird schrittweise erhöht, wenn Sie weitere Beschriftungen hinzufügen. Sie können den Anfangswert und den Wert der Erhöhung festlegen. Die festgelegten Inkrementwerte gelten nur für die aktive Zeichnung.




Wenn mit einem Objekt Eigenschaften verknüpft sind, können Sie diese in Beschriftungen anzeigen.

### So zeichnen Sie verknüpfte Beschriftungen

1 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- 1-Segment-Beschriftungslinie 
- 2-Segment-Beschriftungslinie 
- 3-Segment-Beschriftungslinie 

2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Beschriftung verknüpfen**  und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Bezugslinie ändern:** die Länge der Bezugslinie wird angepasst, der Text der Beschriftung wird nicht verschoben
- **Verknüpfte Beschriftung verschieben:** die Bezugslinie und der Text der Beschriftung werden mit dem Objekt verschoben

3 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, wo Sie die Pfeilspitze am Objekt platzieren möchten, klicken Sie, sobald eine Anziehungsquelle (Einrastpunkt) angezeigt wird, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, wo das erste Liniensegment enden soll.


4 Klicken Sie, um ein Liniensegment zu beenden.

5 Fügen Sie den Text für die Beschriftung hinzu.




Verknüpfungen zwischen Beschriftungen und Objekten werden nicht beibehalten, wenn eine Zeichnung in Corel DESIGNER X5 oder einer früheren Version gespeichert wird.




Um die Verknüpfung zwischen der Beschriftung und dem Objekt aufzuheben, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Beschriftung verknüpfen**  und wählen Sie die Option **Verknüpfung der Beschriftung lösen**. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Beschriftung klicken und im Kontextmenü die Option **Verknüpfung der Beschriftung lösen** wählen.



## So zeichnen Sie eine Beschriftung, die Objekteigenschaften anzeigt

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Beschriftungs-Hilfsmittel und wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche **Textquelle** .
- 2 Aktivieren Sie die Option **Objekteigenschaft**.
- 3 Zeichnen Sie mit einem Beschriftungshilfsmittel eine Beschriftung.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Beschriftungsdaten** eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Feldname einfügen**: fügt den Feldnamen (wie z. B. Namen oder Kosten) in den Beschriftungstext ein
  - **Laufend aktualisieren**: der Beschriftungstext wird automatisch aktualisiert, wenn Objektdaten geändert werden. Diese Option ist nur für verknüpfte Beschriftungen verfügbar.
  - **Als Standard übernehmen**: übernimmt die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld als Standardeinstellungen für neue Beschriftungen. Das Dialogfeld wird nicht angezeigt, wenn Sie weitere Beschriftungen zeichnen, die Objektdaten enthalten.



Sie können die Anzeige der Objektdaten in einer Beschriftung ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Beschriftungs-Objektdaten**  klicken und die Einstellungen ändern.

## So fügen Sie Lichthöfe zu Beschriftungen hinzu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  eine Beschriftung aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Lichthofeigenschaften** .
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lichthofoptionen**.
- 4 Passen Sie je nach Bedarf folgende Einstellungen an:
  - **Breite**: Zur Angabe der Breite des Lichthofs auf beiden Seiten der Linie
  - **Farbe**: Zum Zugriff auf die Farbpalette, um die Farbe des Lichthofs zu ändern oder die Farbe der Seite zu verwenden.
  - **Deckkraft**: Zum Steuern der Transparenz des Lichthofs und der Sichtbarkeit von **Objekten** unter dem Lichthof durch Angabe eines Prozentwerts (wobei Werte unter 100 eine Sichtbarkeit zulassen)
  - **Ausrichtung**: Zur Bestimmung der Position des Lichthofs relativ zur Beschriftungslinie




Zum Entfernen eines Lichthofs von einer Beschriftung markieren Sie die Beschriftung, klicken auf die Schaltfläche **Lichthofeigenschaften** und deaktivieren das Kontrollkästchen **Lichthofoptionen**.

## So heben Sie Beschriftungskombinationen auf

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Beschriftung, und klicken Sie dann auf **Beschriftungskombination aufheben**.

## So fügen Sie einer Beschriftung einen Hotspot hinzu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  eine Beschriftung aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektdaten-Manager**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld die Option **WebCGM** aus.
- 4 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

## Aktion

Einen Link zu einer Website einfügen

Eine QuickInfo hinzufügen

Die X- und Y-Koordinaten einer Beschriftung anzeigen

## Vorgehensweise

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links vom Datenfeld **Linkuri** und geben Sie in die Spalte **Standardwert** eine Internetadresse ein. Weitere Informationen finden Sie unter [linkuri](#)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links vom Datenfeld **QuickInfo** und geben Sie in die Spalte **Standardwert** einen Text für die QuickInfo ein. Weitere Informationen finden Sie unter [screentip](#)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links vom Datenfeld **Region**. Weitere Informationen finden Sie unter [region](#)




Weitere Informationen zum Zuweisen von CGM-Daten zu Objekten finden Sie unter „[Objekten CGM-Daten zuweisen](#)“ auf Seite 378.

## Verbindungslinien zeichnen


Sie können Verbindungslinien (auch „Verlaufslinien“ genannt) in Flussdiagrammen und Schaltplänen zeichnen, um Formen miteinander zu verknüpfen und um zu zeigen, wie verschiedene Zeichnungselemente miteinander verbunden sind. Wenn Sie eine Verbindungslinie mit einem Objekt verknüpfen, bleibt diese Verknüpfung auch dann erhalten, wenn Sie das Objekt verschieben. Darüber hinaus können Sie ein Ende einer Verbindungslinie unverknüpft lassen und Pfeilspitzen zu Verbindungslinien hinzufügen, um die Flussrichtung zu verdeutlichen. Weitere Informationen zum Zeichnen von Flussdiagrammen finden Sie unter „[Vordefinierte Formen zeichnen](#)“ auf Seite 212.

Ihnen stehen verschiedene Arten von Verbindungslinien zur Verfügung. Neben geraden Linien können Sie rechteckige Verbindungslinien zeichnen. Hierbei wird beim Zeichnen automatisch ein rechter Winkel erstellt. Sie haben die Wahl zwischen dem Hilfsmittel **Rechtwinklige Verbindung** (hierbei wird ein rechter Winkel mit einer spitzen Ecke gezeichnet) und dem Hilfsmittel **Rechtwinklige runde Verbindung**. Mit dem Hilfsmittel **B-Spline-Verbindung** oder dem Hilfsmittel **Bézier-Kurven-Verbindung** können Sie auch gebogene Verbindungslinien zeichnen.



Beispiele für Verbindungslinien

Verbindungslinien werden an Ankerpunkten mit Objekten verbunden. Standardmäßig verfügt jedes Objekt über vier Ankerpunkte, die sich oben, unten, links und rechts am Objekt befinden. Jeder Ankerpunkt wird als kleine rote Raute angezeigt. Sie können Ankerpunkte am Rand eines Objekts oder in einen Bereich innerhalb oder außerhalb des Objekts verschieben. Außerdem können Sie Ankerpunkte zu einem Objekt hinzufügen.



Ankerpunkte werden als kleine rote Rauten angezeigt.


Wenn Sie ein Objekt in einer Zeichnung verschieben, rastet die Verbindungslinie am nächstgelegenen verfügbaren Ankerpunkt ein. Wenn Sie einen Ankerpunkt zu einem Objekt hinzufügen, steht dieser nicht als Einrastpunkt für Verbindungslinien zur Verfügung. Sie können jedoch eine Eigenschaft für den Ankerpunkt festlegen, so dass dieser als Einrastpunkt verfügbar gemacht wird.

Sie können ein Objekt so einrichten, dass rechte Winkel, abgerundete rechte Winkel und B-Spline-Verbindungslinien abgelehnt werden. Wenn sich das Objekt auf einer Verbindungslinie befindet, fließt diese um das Objekt herum. Falls die Verbindungslinie keine andere Möglichkeit hat, als das Objekt zu durchschneiden, fließt sie durch das Objekt. Gerade Linien und Bezierkurven-Verbindungslinien können nicht um Objekte herum fließen.

Sie können Verbindungslinien Lichthöfe hinzufügen. Ein Lichthof ist eine Maske hinter der Verbindungslinie, die die Verbindungslinie besser sichtbar macht, wenn sich zwei Objekte überschneiden. Normalerweise hat der Lichthof dieselbe Farbe wie die Seite, es kann jedoch eine beliebige Farbe gewählt werden.



Sie haben auch die Möglichkeit, Verbindungslinien in Kurven umzuwandeln. Hierbei werden zugehörige Textbeschriftungen in Grafiktextobjekte geändert.

## So zeichnen Sie gerade Verbindungslinien



- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Geradlinige Verbindung** .
- 2 Klicken Sie zuerst auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und ziehen Sie dann bis zur Stelle, an der sie enden soll.

## Außerdem können Sie

Verbindungslinien mit rechten Winkeln zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Rechtwinklige Verbindung**  oder das Hilfsmittel **Rechtwinklige runde Verbindung** . Klicken Sie zuerst auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und ziehen Sie dann bis zur Stelle, an der sie enden soll.

Gebogene Verbindungslinien zeichnen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **B-Spline-Verbindung**  oder das Hilfsmittel **Bezierkurven-Verbindung** . Klicken Sie zuerst auf die Stelle, an der die Linie beginnen soll, und ziehen Sie dann



Außerdem können Sie

bis zur Stelle, an der sie enden soll. Positionieren Sie ggf. die Steuerpunkte neu, um die Form der Linie zu ändern.



Wenn Sie eine Verbindungslinie an einem Ankerpunkt eines Objekts einrasten, ist dies dauerhaft, auch wenn Sie das Objekt in der Zeichnung verschieben. Um sicherzustellen, dass die Linie beim Verschieben des Objekts mit dem am nächsten liegenden verfügbaren Ankerpunkt verbunden wird, lassen Sie die Maustaste so los, dass die Verbindungslinie im Objekt endet, wenn Sie die Linie zeichnen.


### So ändern Sie die Richtung einer Verbindungslinie

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Anker bearbeiten** .
- 2 Klicken Sie auf den Ankerpunkt, von dem aus Sie die Richtung der Verbindungslinie ändern möchten.
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Ankerrichtung anpassen** .
- 4 Geben Sie im Feld **Ankerrichtung** einen der folgenden Werte ein:
  - 0: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach rechts.
  - 90: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach oben.
  - 180: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach links.
  - 270: Die Richtung der Verbindungslinie weist nach unten.






Nur die Richtung von rechtwinkligen und Bezierkurven-Verbindungslinien lässt sich ändern.

### So fügen Sie Ankerpunkte zu einem Objekt hinzu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Anker bearbeiten** .
- 2 Klicken Sie an einer beliebigen Stelle im Objekt, um einen Ankerpunkt hinzuzufügen.



Standardmäßig sind Ankerpunkte, die Sie zu einem Objekt hinzufügen, nicht als Einrastpunkte für Verbindungslinien verfügbar, wenn das Objekt in der Zeichnung verschoben wird. Um Ankerpunkte als Einrastpunkte verfügbar zu machen, wählen Sie diese mit dem Hilfsmittel **Anker bearbeiten** aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Autom. Anker** .

Standardmäßig wird die Position eines Ankerpunkts relativ zur Seite berechnet. Sie können die Position eines Ankerpunkts relativ zum Objekt festlegen, mit dem er verbunden ist. Dies ist hilfreich, wenn Sie Ankerpunkte bei mehreren Objekten an der gleichen relativen Position festlegen möchten. Wählen Sie den Ankerpunkt mit dem Hilfsmittel **Anker bearbeiten**  aus, um seine Position relativ zum Objekt festzulegen. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Relativ zu Objekt**  und geben Sie im Feld **Ankerposition** die Koordinaten ein.

### So verschieben oder löschen Sie Ankerpunkte

#### Aktion

Verschieben des Ankerpunktes entlang der äußeren Begrenzung eines Objekts

#### Vorgehensweise

Ziehen Sie den Ankerpunkt an eine andere Stelle der äußeren Begrenzung.


## Aktion

## Vorgehensweise


Verschieben des Ankerpunktes in die Mitte eines Objekts

Ziehen Sie den Ankerpunkt an eine beliebige Stelle im Objekt.

Löschen eines Ankerpunktes

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Anker löschen** .

## Verbindungslinien so einrichten, dass sie um Objekte herum fließen

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  das Objekt aus, mit dem die Verbindungslinie verbunden ist.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Registerkarte **Zusammenfassung**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindungslinie umbrechen**.

## So wandeln Sie Verbindungslinien in Kurven um

- 1 Wählen Sie die Verbindungslinie und das damit verknüpfte Objekt aus.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf **In Kurven konvertieren**.



Sie können auch eine Kurve oder Form wie z. B. ein Rechteck oder eine Ellipse in eine Verbindungslinie konvertieren, indem Sie auf **Objekt** ► **In Verbindung umwandeln** klicken.



## So fügen Sie einer Verbindungslinie eine Textbeschriftung hinzu

- 1 Klicken Sie auf ein Verbindungshilfsmittel.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Verbindungslinie.  
Ein Textcursor wird angezeigt.
- 3 Geben Sie den Text ein.




Beim Verschieben der Verbindungslinie bleibt die Textbeschriftung mit ihr verbunden.

## So fügen Sie Lichthöfe zu Verbindungslinien hinzu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  die Verbindungslinie aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Lichthofeigenschaften** .
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lichthofoptionen**.
- 4 Passen Sie je nach Bedarf folgende Einstellungen an:
  - **Breite**: Zur Angabe der Breite des Lichthofs auf beiden Seiten der Linie
  - **Farbe**: Zum Zugriff auf die Farbpalette, um die Farbe des Lichthofs zu ändern oder die Farbe der Seite zu verwenden.
  - **Deckkraft**: Zum Steuern der Transparenz des Lichthofs und der Sichtbarkeit von Objekten unter dem Lichthof durch Angabe eines Prozentwerts (wobei Werte unter 100 eine Sichtbarkeit zulassen)






Zum Entfernen eines Lichthofs von einer Linie markieren Sie die Linie, klicken auf die Schaltfläche **Lichthofeigenschaften**  und deaktivieren das Kontrollkästchen **Lichthofoptionen**.

## Bemaßungslinien zeichnen

Sie können **Bemaßungslinien** zeichnen, um die Maße von **Objekten** in einer Zeichnung anzugeben, wie beispielsweise Länge, Breite, Höhe, Tiefe und Abstand.




*Bemaßungslinien geben die Maße von Objekten in einer Zeichnung an.*

## Verschiedene Arten von Bemaßungslinien

Sie können verschiedene Arten von Bemaßungslinien hinzufügen:

- Vertikale oder horizontale Bemaßungslinien: Zur Bemaßung des vertikalen (y-Achse) oder horizontalen (x-Achse) Abstands zwischen zwei **Knoten**.
- Parallele Bemaßungslinien: Messen den tatsächlichen Abstand zwischen zwei Knoten.
- Winkelbemaßungslinien: Messen Winkel.
- Segmentbemaßungslinien: Messen den linearen Abstand zwischen den Endknoten eines Segments oder zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten Knoten in mehreren Segmenten. Mit Segmentbemaßungslinien können auch ausgewählte aufeinanderfolgende Segmente bemaßt werden.
- Radius- oder Durchmesserbemaßungslinien: Messen den Radius oder Durchmesser eines Kreises oder Teilkreises.




*Sie können den Abstand zwischen den Endknoten eines Segments (links) oder zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten Knoten in mehreren Segmenten (rechts) messen.*

Bemaßungslinien können nicht zum Messen der Länge von gekrümmten Linien benutzt werden, aber Sie können die Länge einer Kurve im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter „So zeigen Sie Kurveneigenschaften an“ auf Seite 218.


### Die Bearbeitung von Bemaßungslinien

Wenn Sie mit dem Aussehen und der Position der hinzugefügten Bemaßungslinien nicht zufrieden sind, können Sie diese bearbeiten. Sie können festlegen, wie Bemaßungstext und -linien angezeigt werden. Sie können beispielsweise die Maßeinheit auswählen, die Position und die Schrift der Bemaßeinheiten angeben und dem Bemaßungstext ein Präfix oder ein Suffix hinzufügen. Sie können auch die Maßhilfslinien, auf denen sich die Bemaßungslinien befinden, individuell anpassen. Sie können den Abstand zwischen den Maßhilfslinien und dem bemaßten Objekt sowie die Länge des Maßhilfslinien-Überstands angeben. Der Maßhilfslinien-Überstand ist der Teil der Maßhilfslinie, der über die Bemaßungspfeile hinausragt.



Standardmäßig ist Bemaßungstext dynamisch. Wenn Sie Objekte in der Größe ändern, an die Bemaßungslinien angehängt sind, wird der Bemaßungstext automatisch aktualisiert und die neue Größe angezeigt. Sie können den Bemaßungstext jedoch ggf. auch statisch formatieren.



Wenn eine Bemaßungslinie so kurz ist, dass sich die Pfeilspitzen überlappen, werden diese von der Anwendung automatisch außerhalb der Linie positioniert.




*Die Pfeilspitzen werden außen angeordnet, wenn eine Bemaßungslinie sehr kurz ist.*

Die Verknüpfung zwischen einer Bemaßungslinie und dem Objekt, mit dem es verknüpft ist, kann aufgehoben werden. Diese Funktion erweist sich als hilfreich, wenn Sie die Bemaßungslinie unabhängig vom Objekt bearbeiten möchten.


### So zeichnen Sie vertikale, horizontale oder parallele Bemaßungslinien

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Horizontale oder vertikale Bemaßung**  oder das Hilfsmittel **Parallele Bemaßung** .
- 2 Klicken Sie, um den Ausgangspunkt zu platzieren, und ziehen Sie den Cursor an die Stelle, an die Sie den Endpunkt der **Bemaßungslinie** platzieren möchten.
- 3 Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Bemaßungslinie zu positionieren, und klicken Sie, um den Bemaßungstext zu platzieren. Standardmäßig wird der Bemaßungstext auf der Bemaßungslinie zentriert.

### So zeichnen Sie einen Winkelbemaßungslinie


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Winkelbemaßung** .
- 2 Klicken Sie auf die Stelle, an der sich beide Schenkellinien des Winkels treffen sollen, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die erste Linie enden soll.
- 3 Klicken Sie auf die Stelle, an der die zweite Linie enden soll.
- 4 Klicken Sie auf die Stelle, an der die Winkelbeschriftung angezeigt werden soll.

### So zeichnen Sie Segmentbemaßungslinien


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Segmentbemaßung** .
- 2 Klicken Sie auf das Segment, das Sie bemaßen möchten.
- 3 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, an der Sie die **Bemaßungslinie** positionieren möchten, und klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den Bemaßungstext platzieren möchten.


### Außerdem können Sie

Abstand zwischen den zwei am weitesten voneinander entfernten Knoten in mehreren Segmenten bemaßen

Wählen Sie die Segmente unter Verwendung des Hilfsmittels **Segmentbemaßung**  mit einem Markierungsrahmen aus, verschieben Sie den Mauszeiger, um die Bemaßungslinie zu positionieren, und klicken Sie auf die Stelle, an die der Bemaßungstext platziert werden soll.



Aufeinanderfolgende Segmente automatisch bemaßen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Automatische Segmentbemaßung**  und wählen Sie die Segmente mit einem Markierungsrahmen aus, die Sie bemaßen möchten. Verschieben Sie den Mauszeiger, um die Bemaßungslinie zu positionieren, und klicken Sie an der Stelle, wo Sie den Bemaßungstext platzieren möchten.



*Segmentbemaßungslinien können bei ausgewählten, aufeinanderfolgenden Segmenten automatisch angewendet werden.*

### So zeichnen Sie Radius- oder Durchmesserbemaßungslinien


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Radiusbemaßung**  oder **Durchmesserbemaßung** .

- 2 Klicken Sie auf einen Kreis oder Bogen, und ziehen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der die Linie ihre Richtung ändern soll. Sie können die Beschränkungstaste während des Ziehens gedrückt halten, um die Linie auf die aktuelle Winkelschrittweite zu beschränken.
- 3 Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie, um den Bemaßungstext zu platzieren.

Falls Sie ein Symbol zum Bemaßungstext hinzufügen möchten, wählen Sie eines aus dem Listenfeld **Bemaßungssymbol** in der Eigenschaftsleiste aus.



Wenn Sie einen Kreis, nachdem Sie darauf eine Radius- oder Durchmesser-Bemaßungslinie angewendet haben, in eine Ellipse umwandeln, wird die Bemaßung nicht angezeigt. Sobald Sie die Ellipse wieder in einen Kreis konvertieren, werden die korrekten Maße erneut angezeigt.



Beispiele für Radius- und Durchmesserbemaßungslinien

### So bearbeiten Sie Bemaßungslinien

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** eine **Bemaßungslinie** aus.
- 2 Wenn Sie Hilfe bei der Ausführung einer Aufgabe benötigen, klicken in der folgenden Tabelle auf ein Thema.

Aktion	Siehe...
Ändern, wie Bemaßungseinheiten angezeigt werden	„So richten Sie die Anzeige von Maßeinheiten ein “ auf Seite 178
Den Abstand der Maßhilfslinien vom Objekt oder die Länge des Maßhilfslinien-Überstands ändern	„So passen Sie Maßhilfslinien an “ auf Seite 179
Die Farbe der Bemaßungslinien und andere Linieneinstellungen ändern	„So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest “ auf Seite 182

### So richten Sie die Anzeige von Maßeinheiten ein


- 1 Wählen Sie eine **Bemaßungslinie** aus.
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste Optionen aus den folgenden Listenfeldern aus:
  - **Bemaßungsstil**: Sie können Brüche, Dezimalzahlen oder Standardmaßeinheiten auswählen.
  - **Bemaßungspräzision**: Sie können eine Präzisionsstufe für die Bemaßungen festlegen.
  - **Maßeinheiten**: Sie können die gewünschte Maßeinheit wählen.

## Außerdem können Sie


Maßeinheiten ausblenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einheiten anzeigen** .

Position der Bemaßungseinheiten angeben

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Textposition**  und wählen Sie eine Textposition.


Schriftgröße und Schrift für Bemaßungseinheiten ändern

Wählen Sie den Bemaßungstext mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus. Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste eine Schriftart im **Listefeld Schrift** und geben Sie einen Wert in das Feld **Schriftgröße** ein.

Präfix oder Suffix für Bemaßungstext festlegen


Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld **Präfix** oder **Suffix** einen Wert ein.

Führende Null bei Bemaßungswerten ein- oder ausblenden

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Führende Nullen anzeigen** .


Standardmäßig wird die führende Null bei Bemaßungslinien angezeigt.

Bemaßungstext statisch machen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Dynamische Bemaßung** .

Auf die meisten Steuerelemente für Bemaßungslinien in der Eigenschaftsleiste kann nicht mehr zugegriffen werden. Wenn Sie die Größe des Objekts ändern, mit dem die Linie verbunden ist, wird die Bemaßungslinie nicht aktualisiert.

## So passen Sie Maßhilfslinien an

- 1 Wählen Sie eine **Bemaßungslinie** aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Maßhilfslinien-Optionen** .
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abstand zu Objekt** und geben Sie im Feld **Entfernung** einen Wert ein, um die Entfernung zwischen den Verlängerungslinien und dem Objekt anzugeben.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Maßhilfslinien-Überstand**, und geben Sie im Feld **Entfernung** einen Wert ein, um die Länge des Verlängerungsüberstands anzugeben.

## So heben Sie die Verknüpfung zwischen einem Objekt und einer Bemaßungslinie auf

- 1 Wählen Sie eine **Bemaßungslinie** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Kombination aufheben: Bemaßung**.



Nachdem Sie die Verknüpfung zwischen dem Objekt und der Bemaßungslinie aufgehoben haben, wird der Bemaßungstext nicht mehr automatisch aktualisiert, wenn Sie Größe des Objekts ändern.


## Linien und Umrisse formatieren

Linien werden genauso behandelt wie Umrisse geschlossener Formen, beispielsweise Ellipsen und Polygone. In einigen Programmen werden Umrisse als Konturlinien oder breite Linien bezeichnet.

Sie können das Aussehen von Linien und **Umrissen** ändern. So können Sie beispielsweise Farbe, Breite, Stil, Eckenform und Endenstil für sie festlegen. Außerdem können Sie eine Linie oder einen Umriss entfernen und eigene Linien- und Umrisstile erstellen.

### Ecken und Enden

Sie können einen Eckenstil auswählen, um die Eckenform von Linien festzulegen, sowie einen Linienendenstil, um das Aussehen der Endpunkte einer Linie zu ändern.



*Den Dreiecken in der oberen und unteren Zeile wurden verschiedene Eckenstile zugewiesen. Oben rechts wurden unterschiedliche Linienenden zugewiesen. Unten rechts wurden den Linien Pfeilspitzen zugewiesen.*

Bei gestrichelten Linien und Umrissen fügt die Option **Standardstriche** die Striche entlang der Linie und des Umrisses ein, ohne dass Anpassungen an den Ecken und Endpunkten vorgenommen werden. Sie können jedoch mithilfe von zwei zusätzlichen Optionen das Aussehen der Striche in den End- und Eckbereichen steuern. Die Option **Striche ausrichten** richtet die Striche an den Enden und Eckpunkten aus, so dass es in den Ecken und am Anfang und Ende einer Linie oder eines Umrisses keine Leerräume gibt. Die Option **Festgelegte Striche** erzeugt Striche fester Länge an den End- und Eckpunkten.

### Gehrungswinkel

Sie können den Gehrungswinkel festlegen, um die Eckenform in Objekten zu bestimmen, die Linien enthalten, die in einem spitzen Winkel aufeinander treffen. Ecken mit Winkeln, die den Gehrungswinkel überschreiten, sind spitz (geehrt), Ecken mit Winkeln, die unter dem Gehrungswinkel liegen, sind abgeschrägt (stumpf).

### Linienstile

Ihnen steht eine Vielzahl von Linienstilen zur Auswahl. Diese sind in zwei Kategorien unterteilt: Standard und Erweitert.


Standardlinienstile bestehen ausschließlich aus Strichen und Leerzeichen. Diese variieren, um verschiedene Muster zu erzeugen. Sie können ein voreingestelltes Muster verwenden oder ein eigenes erstellen. Jedes Linienstilmuster ist durch Einheiten definiert. Es gibt 50 Einheiten, die jeweils „ein“ (gefüllt) oder „aus“ (leer) sein können. Diese definieren ein Muster, das aus maximal zehn Strichen oder Leerzeichen besteht. Darüber hinaus können Sie die Musterlänge festlegen. Wenn Sie das Muster verlängern oder kürzen, werden die Striche und Leerzeichen länger oder kürzer dargestellt, da Sie die Größe der Einheiten an die angegebene Musterlänge anpassen. Eine Änderung der Musterlänge wirkt sich nicht auf die Breite der Linie aus.



*Im Dialogfeld Linienstil bearbeiten steht jedes Feld für eine Einheit. Diese Einheiten können gefüllt werden, um einen Strich darzustellen, oder leer bleiben, um ein Leerzeichen zu repräsentieren. Wenn Sie den weißen Regler nach rechts schieben, erhöht sich die Anzahl der Einheiten in Ihrem Muster.*

Erweiterte Linienstile bestehen aus Formen, gezackten oder mehreren Linien, um verschiedene Muster zu erzeugen. Erweiterte Linienstile können Sie bearbeiten, indem Sie die Breite der Linien oder des Gesamtmusters ändern.

Wenn Sie einen erweiterten Linienstil auf ein gefülltes Objekt anwenden, befindet sich die Füllung in der Objektstrecke, nicht im Umriss. Bei einem Objekt mit gezacktem Linienstil erstreckt sich die Füllung beispielsweise nicht bis in die Zacken.




*In diesen Hosentaschen-Ziehungen wird ein Standardlinienstil (links), ein erweiterter Linienstil mit schmalen Mustereinstellungen (Mitte) und ein erweiterter Linienstil mit breiteren Mustereinstellungen (rechts) verwendet. Die Füllung befindet sich immer in der Objektstrecke, nicht im Objektumriss.*

### Weitere Einstellungen

Außerdem können Sie die Position des Umrisses angeben, indem Sie ihn außerhalb oder innerhalb des Objekts platzieren oder ihn zentrieren, damit er das Äußere und das Innere des Objekts in gleichem Maße überlappt. Die Auswirkungen der Optionen für die Umrissposition sind bei dicken Umrissen deutlicher zu sehen.

Der durch einen Standard- oder erweiterten Linienstil entstandene Umriss kann vor oder hinter einer Füllung angezeigt werden. Möglicherweise möchten Sie einen Umriss hinter einer Füllung darstellen, um den Umriss am äußeren Rand der Füllung auszurichten. Darüber hinaus können Sie die Umrissbreite mit der Größe eines Objekts verknüpfen, so dass der Umriss größer wird, wenn Sie das Objekt vergrößern, und kleiner, wenn Sie es verkleinern. Außerdem können Sie festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird, ohne dass diese beim Drucken entfernt werden.




*In der linken Zeichnung befindet sich der Umriss vor der Füllung. Da sich die Umrissbreite in der Mitte der Objektstrecke befindet, überdeckt der Umriss einen Teil der Objektfüllung. In der rechten Zeichnung ist die Umrissbreite dieselbe, aber der Umriss befindet sich hinter der Füllung und ist daher am äußeren Rand des Objekts ausgerichtet.*

Das Programm bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbe eines Umrisses in andere **Objekte** zu kopieren sowie Umrisse in Objekte zu konvertieren, um sie füllen zu können. Weitere Informationen zum Füllen von Objekten finden Sie unter „**Objekten Füllungen zuweisen**“ auf Seite 413.

### So ändern Sie die Farbe einer Linie oder eines Umrisses

- 1 Wählen Sie eine Linie oder ein Objekt mit einem Umriss aus.
- 2 Rechtsklicken Sie auf eine Farbe in der Farbpalette.

### So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrisstift** .
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Musterstil** des Dialogfelds **Umrisstift** die Option **Standard** oder **Erweitert**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Muster** einen Linienstil.
- 5 Legen Sie die Einstellungen fest.

#### Aktion

Linien- oder Umrissfarben ändern

Linien- oder Umrissbreiten ändern


Eckenform festlegen

#### Vorgehensweise

Wählen Sie im Bereich **Umriss** über die Farbauswahl eine Farbe aus.

Geben Sie im Bereich **Umriss** einen Wert in das Feld **Breite** ein.

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Gekehrte Ecken** : Erstellt spitze Ecken.
- **Runde Ecken** : Erstellt abgerundete Ecken.
- **Abgeschrägte Ecken** : Erstellt stumpfe Ecken.



## Aktion

Aussehen der Endpunkte von offenen Strecken festlegen




Kontrollieren Sie die Ecken und Endpunkte von gestrichelten Linien und Umrissen.

## Vorgehensweise



Ecken (von links nach rechts): Gekehrt, abgerundet und abgeschrägt.



Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:


- **Quadratische Kappe** : Erstellt quadratische Endformen.
- **Runde Kappe** : Erstellt runde Endformen.
- **Erweiterte quadratische Kappe** : Erstellt quadratische Endformen, die die Linienlänge erweitern.



Linienenden (von links nach rechts): Quadratische Kappe, erweiterte quadratische Kappe und runde Kappe.


Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- Schaltfläche **Striche ausrichten** : Richtet die Striche an den End- und Eckpunkten von Linien und Umrissen aus
- Schaltfläche **Festgelegte Striche** : Erzeugt Striche fester Länge an den Ecken und Enden. Diese Striche sind halb so lang wie die ersten Striche im gestrichelten Linienmuster.

Tipp: Die Schaltfläche **Standardstriche**  , die standardmäßig aktiviert ist, verteilt die Striche gleichmäßig entlang der Linie oder des Umrisses, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden.

**Aktion**

**Vorgehensweise**



Optionen für gestrichelte Linien (von oben nach unten):  
Standardstriche, Striche ausrichten und festgelegte Striche.

Legen Sie den Gehrungswinkel fest für Linien, die in einem spitzen Winkel aufeinandertreffen.




Geben Sie in das Feld **Gehrungswinkel** einen Wert ein.



Linien treffen in demselben spitzen Winkel aufeinander. Links: Der Winkel ist größer als der Gehrungswinkel. Es entsteht eine spitze Ecke. Rechts: Der Winkel ist kleiner als der Gehrungswinkel. Es entsteht eine abgeschrägte Ecke.

Umrissposition angeben

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Umriss außen**  : platziert den Umriss außerhalb des Objekts.
- **Zentrierter Umriss**  : zentriert den Umriss entlang des Objektrands.
- **Umriss innen**  : platziert den Umriss innerhalb des Objekts.

Musterlänge eines Standardmusters ändern

Geben Sie im Bereich **Musterstil** einen Wert in das Feld **Länge** ein.

Breite eines erweiterten Musters ändern

Geben Sie im Bereich **Musterstil** einen Wert in das Feld **Breite** ein. Der Wert für die Musterbreite muss höher sein als der für die Umrissbreite.


Umriss hinter der Füllung eines Objekts platzieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hinter Füllung**.

## Aktion

## Vorgehensweise


Wenn dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich **Umriss** auf die Pfeilschaltfläche.



Das Kontrollkästchen **Hinter Füllung** ist deaktiviert (links) und aktiviert (rechts).

Linien oder Umrisse automatisch skalieren, wenn die Größe eines Objekts geändert wird

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Bild skalieren**.



Von links nach rechts: Originalobjekt; skaliertes Objekt bei deaktivierter Option **Mit Objekt skalieren** – die Breite des Umrisses bleibt gleich; skaliertes Objekt bei aktivierter Option **Mit Objekt skalieren**.

Festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Umriss überdrucken**.



Wenn der Wert im Feld **Musterbreite** zu gering ist, wird das Muster möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Versuchen Sie in diesem Fall, den Wert für die **Musterbreite** zu erhöhen und den Wert für die **Umrissbreite** zu verringern.




Linienereinstellungen können Sie auch über die Eigenschaftsleiste oder den Bereich **Umriss** des Andockfensters **Eigenschafts-Manager** festlegen.


Die Farbe einer Linie oder eines Umrisses lässt sich auch durch Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Farbfeld in der Farbpalette ändern.

## So bearbeiten Sie Standardlinienstile


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.

- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift**  .
- 3 Wählen Sie im Bereich **Musterstil** die Option **Standard**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Muster** einen Linienstil.
- 5 Klicken Sie auf **Stil bearbeiten**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld **Linienstil bearbeiten** zum Bearbeiten des Musters.
- 7 Klicken Sie auf **Ersetzen**.

### So erstellen Sie Standardlinienstile

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift**  .
- 3 Wählen Sie im Bereich **Musterstil** die Option **Standard**.
- 4 Klicken Sie auf **Stil bearbeiten**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld **Linienstil bearbeiten** zum Erstellen eines neuen Musters.
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um das neue Muster im Listenfeld **Muster** zu speichern.

### So kopieren Sie Umriss in andere Objekte

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  das Objekt aus, dessen Umriss Sie kopieren möchten.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und ziehen Sie zum zweiten Objekt.  
Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum zweiten Objekt.
- 3 Lassen Sie die Maustaste über dem zweiten Objekt los und wählen Sie **Umriss hierher kopieren**.



Weitere Informationen zum Kopieren von Objekteigenschaften finden Sie unter „Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren“ auf Seite 301.

### So wandeln Sie Umriss in Objekte um

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Umriss in Objekt umwandeln**.



*Die Zahnradzeichnung auf der linken Seite weist eine graue Füllung und einen blauen Umriss auf. Durch Konvertieren des Umrisses in ein Objekt können Sie das neue Objekt (Mitte) von der alten gefüllten Form (rechts) trennen.*

## So entfernen Sie Umriss aus Objekten


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Umrissbreite** den Eintrag **Keine**.



Sie können den Umriss eines Objekts auch entfernen, indem Sie das Objekt auswählen und mit der rechten Maustaste auf das Feld **Keine Farbe** in der **Farbpalette** klicken.

## Pfeilspitzen zu Linien und Kurven hinzufügen


Mit Pfeilspitzen können Sie die Start- und Endpunkte von Linien und Kurven hervorheben. Die Attribute von Pfeilspitzen können präzise angegeben werden. Sie können z. B. die genaue Größe von Pfeilspitzen definieren und Pfeilspitzen um einen genauen Wert versetzen oder drehen. Pfeilspitzen können auch vertikal und horizontal gewendet werden. Für die spätere Verwendung können Sie die angegebenen Attribute als Voreinstellungen für Pfeilspitzen speichern.



*Pfeilspitze in ursprünglicher Form (1), mit geänderter Größe (2), um 60 % entlang der x-Achse versetzte (3), horizontal gewendet (4) und um 90 Grad gedreht (5).*

Die Voreinstellungen von Pfeilspitzen können geändert werden. Darüber hinaus ist es möglich, Voreinstellungen von Pfeilspitzen basierend auf einer vorhandenen Voreinstellung zu erstellen. Auch das Erstellen von Voreinstellungen von Pfeilspitzen basierend auf Objekten wie Kurven oder geschlossenen Formen ist möglich. Voreinstellungen von Pfeilspitzen, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

## So weisen Sie Pfeilspitzen zu

- 1 Wählen Sie eine Linie oder Kurve aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift** .
- 3 Öffnen Sie im Bereich **Pfeilspitzen** des Dialogfelds die Auswahl **Anfangspfeilspitzen** oder **Endpfeilspitzen**, und klicken Sie auf eine Form.

## Außerdem können Sie

Pfeilspitzen von einem Ende einer Linie oder Kurve zum anderen Ende tauschen

Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie **Austauschen**.



Pfeilspitze von einer Linie oder Kurve entfernen

Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie **Keine**.



Pfeilspitzen können Sie auch über die Auswahl **Anfangspfeilspitzen** oder **Endpfeilspitzen** in der Eigenschaftsleiste hinzufügen.

### So geben Sie die Pfeilspitzenattribute einer Linie oder Kurve an



- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  eine Linie oder Kurve mit einer Pfeilspitze aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift**  .  
Falls Sie möchten, dass Anfangs- und Endpfeilspitzen die gleiche Größe, den gleichen Abstand, den gleichen Drehwinkel und die gleiche Ausrichtung aufweisen, aktivieren Sie im Bereich **Pfeilspitzen** des Dialogfelds **Umrissstift** das Kontrollkästchen **Attribute freigeben**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Pfeilspitzen** des Dialogfelds **Umrissstift** unterhalb der Auswahl **Anfangspfeilspitzen** bzw. **Endpfeilspitzen** auf **Optionen** und klicken Sie dann auf **Attribute**.
- 4 Führen Sie im Dialogfeld **Pfeilspitzen-Eigenschaften** eine der Aufgaben in der folgenden Tabelle durch.

Aktion	Vorgehensweise
Angeben der Pfeilspitzengröße	Geben Sie im Bereich <b>Größe</b> einen Wert im Feld <b>Länge</b> oder <b>Breite</b> ein.  Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Proportional</b> , wenn Sie nicht proportionale Pfeilspitzen erstellen möchten.
Pfeilspitze versetzen	Geben Sie im Bereich <b>Abstand</b> Werte in die Felder <b>X</b> und <b>Y</b> ein.
Pfeilspitze spiegeln	Aktivieren Sie im Bereich <b>Spiegelverkehrt</b> das Kontrollkästchen <b>Horizontal</b> bzw. <b>Vertikal</b> .
Pfeilspitze drehen	Geben Sie im Feld <b>Drehung</b> einen Winkel ein.
Angepasste Pfeilspitzenattribute als Pfeilspitzenvoreinstellung speichern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Als Pfeilspitzen-Voreinstellung speichern</b> .  Sie können auf die neue Pfeilspitzenvoreinstellung über die Auswahl <b>Anfangspfeilspitzen</b> und <b>Endpfeilspitzen</b> in der Eigenschaftsleiste zugreifen.



Das Festlegen der Attribute einer Pfeilspitze ändert die Pfeilspitzen-Voreinstellung, die angewendet wurde, nicht.

### So bearbeiten Sie eine Pfeilspitzenvoreinstellung

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt mit einer Pfeilspitze aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift**  .
- 3 Klicken Sie im Bereich **Pfeilspitzen** des Dialogfelds **Umrissstift** auf **Optionen** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Pfeilspitzen-Eigenschaften** die gewünschten Attribute an.

Informationen zu den Attributen, die Sie angeben können, finden Sie unter „[So geben Sie die Pfeilspitzenattribute einer Linie oder Kurve an](#)“ auf Seite 188.



Sie können Voreinstellungen von Pfeilspitzen basierend auf einer vorhandenen Voreinstellung erstellen. Klicken Sie im Bereich **Pfeilspitzen** des Dialogfelds **Umrissstift** auf **Optionen** und wählen Sie **Neu**. Geben Sie dann die gewünschten Attribute im Dialogfeld **Pfeilspitzen-Eigenschaften** an und geben Sie einen Voreinstellungsnamen im Bereich **Pfeilspitze speichern** ein.

Um eine Pfeilspitzen-Voreinstellung zu löschen, wählen Sie die Voreinstellung in der Auswahl **Start- oder Endpfeilspitzen** des Dialogfelds **Umrissstift** aus, klicken auf **Optionen** und wählen **Löschen**.

### So erstellen Sie Pfeilspitzenvoreinstellungen aus Objekten

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus, das als Pfeilspitze verwendet werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Extras** ► **Erstellen** ► **Pfeilspitzen**.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld **Pfeilspitze erstellen** einen Wert im Feld **Länge** oder **Breite** ein.  
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional**, wenn Sie nicht proportionale Pfeilspitzen erstellen möchten, und geben Sie Werte in den Feldern **Länge** und **Breite** ein.

### Kalligrafische und voreingestellte Linien zeichnen

Corel DESIGNER lässt Sie beim Zeichnen von Linien den Effekt eines kalligrafischen Stiftes simulieren. Bei kalligrafischen Linien ändert sich die Linienbreite entsprechend der Richtung der Linie und dem Winkel der Stiftspitze. Standardmäßig werden kalligrafische Linien als geschlossene, mit einem Bleistift gezeichnete Formen dargestellt. Sie können die Breite kalligrafischer Linien beeinflussen, indem Sie den Winkel der gezeichneten Linien in Bezug zum angegebenen **Kalligrafiewinkel** verändern. Wenn Sie die Linie beispielsweise senkrecht zum Kalligrafiewinkel zeichnen, erhält die Linie die maximale Linienbreite entsprechend der gewählten Stiftbreite. Im Kalligrafiewinkel gezeichnete Linien haben dagegen nur eine geringe oder gar keine Linienbreite.




*Ein Bild, gezeichnet mit zwei verschiedenen Linien für lineare Muster: kalligrafische Linien (links) und flache voreingestellte Linien (rechts).*

Mit voreingestellten Linien können Sie breite Striche in verschiedenen Formen zeichnen. Nachdem Sie eine kalligrafische oder voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr eine **Füllung** zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter [„Objekten Füllungen zuweisen“](#) auf Seite 413.

Mit der Maus oder einem druckempfindlichen Stift und einem Grafiktablett können Sie druckempfindliche Linien und Pinselstriche mit unterschiedlicher Linienbreite erstellen. Mit beiden Methoden lassen sich Linien mit abgerundeten Rändern und veränderlicher Breite entlang einer Strecke erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren“](#) auf Seite 192. Weitere Informationen zur Verwendung von druckempfindlichen Stiften auf einem Grafiktablett finden Sie in den Anleitungen des Herstellers. Weitere Informationen zur Wahl der Stift-Einstellungen finden Sie unter [„Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte“](#) auf Seite 202 und unter [„Unterstützung für Real-Time Stylus \(RTS\)- Stifttablets und Geräte“](#) auf Seite 203.

## So zeichnen Sie kalligrafische Linien

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Kalligrafie** , das sich im Flyout für **Lineare Muster** befindet.
- 2 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Kalligrafie:Winkel** einen Wert ein.
- 3 Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat.

### Außerdem können Sie


Festlegung der Linienbreite

Geben Sie im Feld **Strichbreite** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Glättung der Linienränder

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Freihandglättung** einen Wert ein.

Der Linienstärke beim Skalieren Änderungen zuweisen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Strich mit Objekt skalieren** 

Begrenzungsrahmen für Zeichnungen ausblenden

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Begrenzungsrahmen** 




Bei der Breite, die Sie angeben, handelt es sich um die maximale Linienbreite. Die tatsächliche Breite der gezeichneten Linie hängt vom Verhältnis des Winkels der gezeichneten Linie zum Kalligrafiewinkel ab.



Sie können auch auf kalligrafische Linien zugreifen, indem Sie auf **Effekte** ► **Lineare Muster** klicken und im Andockfenster **Lineare Muster** die gewünschten Einstellungen vornehmen.

## So zeichnen Sie voreingestellte Linien

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Voreinstellung für lineares Muster** , das sich im Flyout für **Lineare Muster** befindet.
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Voreingestellter Strich** eine Linienform aus.
- 3 Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat.

### Außerdem können Sie

Festlegung der Linienbreite

Geben Sie im Feld **Strichbreite** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.


Glättung der Linienränder

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Freihandglättung** einen Wert ein.



## Außerdem können Sie

Der Linienstärke beim Skalieren Änderungen zuweisen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Strich mit Objekt skalieren** 

Begrenzungsrahmen für Zeichnungen ausblenden


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Begrenzungsrahmen** 

## Lineare Muster-Pinselstriche zuweisen

In Corel DESIGNER können Sie mit verschiedenen voreingestellten Pinselstrichen arbeiten, von Pinselstrichen mit Pfeilspitzen bis hin zu mit Mustern gefüllten Pinselstrichen. Wenn Sie einen voreingestellten Pinselstrich zeichnen, können Sie einige seiner Eigenschaften festlegen. So können Sie beispielsweise die Breite und die Glättung des Pinselstrichs bestimmen.

Angepasste Pinselstriche können auch anhand eines **Objekts** oder einer Gruppe von **Vektorobjekten** erstellt werden. Wenn Sie einen Angepassten Pinselstrich erstellen, können Sie diesen als Voreinstellung speichern.

### So weisen Sie voreingestellten Pinselstrich zu

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Pinsel 'Lineares Muster'**  , das sich im Flyout für **Lineare Muster** befindet.
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Kategorie** eine Pinselkategorie aus.
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Pinselstrich** einen Pinselstrich aus.
- 4 Ziehen Sie, bis der Strich die gewünschte Form hat.

## Außerdem können Sie


Festlegung der Strichbreite

Geben Sie im Feld **Strichbreite** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Glättung der Strichränder

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Freihandglättung** einen Wert ein.

Zuweisen von Änderungen für die Strichstärke beim Skalieren

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Strich mit Objekt skalieren** 

Begrenzungsrahmen für Zeichnungen ausblenden



Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Begrenzungsrahmen** 




Wenn Sie einen Pinselstrich zuweisen möchten, der nicht im Listenfeld **Pinselstrich** aufgeführt ist, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Durchsuchen** und suchen Sie nach der Datei, die den Pinselstrich enthält.

### So erstellen Sie angepasste Pinselstriche

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** oder eine Gruppe von Objekten aus.

- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pinsel 'Lineares Muster'** .
- 3 Klicken Sie auf das Objekt bzw. die gruppierten Objekte.
- 4 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Lineare-Muster-Striche speichern** .
- 5 Geben Sie einen Dateinamen für den Pinselstrich ein.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.



*Beispiel eines benutzerdefinierten 'Lineares Muster'-Pinselstrichs*



Sie können zudem benutzerdefinierte Pinselstriche erstellen, indem Sie auf **Fenster ▶ Lineare Muster** klicken und im Andockfenster **Lineare Muster** die gewünschten Einstellungen vornehmen.

## Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren

Sofern Ihr Eingabestift diese Funktionen unterstützt, können Sie Pinselstriche auftragen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Eingabestifts reagieren. Über den Stiftdruck können Sie die Größe der Pinselspitze ändern. Über die Stiftneigung können Sie die Flachheit der Pinselspitze ändern, und über die Stiftorientierung können Sie die Drehung der Pinselspitze ändern.







*Das Ausdruckshilfsmittel ermöglicht es, das Aussehen der Pinselstriche über den Druck, die Neigung und die Orientierung des Eingabestifts zu variieren.*

Sie können Druck, Neigung und Orientierung entweder alle gleichzeitig verwenden oder jeweils nur eine dieser Funktionen. Sie können beispielsweise über den Druck des Eingabestifts die Größe der Pinselspitze ändern, aber die Stiftneigung deaktivieren, sodass die Flachheit

der Pinselspitze sich nicht ändert. Sie können einen festen Wert für die Stiftneigung eingeben, um die Spitze abzuflachen. Durch die Deaktivierung des Stiftdrucks können Sie eine feste Stiftgröße einstellen. Durch die Deaktivierung der Stiftorientierung können Sie eine feste Stiftdrehung einstellen.

### So tragen Sie Pinselstriche auf, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren


- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Ausdruck** , das sich im Flyout für **Lineare Muster** befindet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Schaltflächen auf der Eigenschaftsleiste aktiviert sind:
  - **Stiftdruck** : Ermöglicht es, die Größe der Pinselspitze zu variieren. Wenn Sie die Maus verwenden, können Sie mit der **Nach-oben-Taste** und der **Nach-unten-Taste** eine Änderung des Stiftdrucks simulieren und dadurch die Breite des Strichs verändern.
  - **Stiftneigung** : Ermöglicht es, die Flachheit der Pinselspitze zu variieren.
  - **Stiftorientierung** : Ermöglicht es, die Drehung der Pinselspitze zu variieren.
- 3 Ziehen Sie, bis der Strich die gewünschte Form hat.

#### Außerdem können Sie

Änderung der Strichbreite

Geben Sie im Feld **Strichbreite** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Änderung der Strichbreite beim Skalieren eines Objekts


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Strich mit Objekt skalieren** .



Mit diesem Wert legen Sie die maximale Strichbreite fest. Der ausgeübte Druck bestimmt die tatsächliche Größe der Pinselspitze.

Pinselstriche können nur über die Stiftneigung und die Stiftorientierung geändert werden, wenn der Eingabestift diese Funktionen unterstützt.


### So verwenden Sie eine Pinselspitze mit fester Breite, Flachheit oder Drehung

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Ausdruck** .
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


#### Aktion

#### Vorgehensweise

Die Größe der Pinselspitze festlegen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck** , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie einen Wert in das Feld **Strichbreite** ein.

Flachen Sie die Pinselspitze ab, indem Sie einen festen Wert für die Stiftneigung verwenden.


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftneigung** , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld **Neigungswinkel** den gewünschten Wert ein.

Verwenden Sie einen Wert zwischen 15 und 90 Grad.

## Aktion

Durch die Verwendung eines festen Werts für die Stiftorientierung die Pinselspitze drehen


## Vorgehensweise

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftorientierung** , um diese Option zu deaktivieren. Geben Sie im Feld **Orientierungswinkel** einen Wert ein.

## Natürlich zeichnen mit intelligenten Strichanpassungen


Das Hilfsmittel **LiveSketch** bietet die Einfachheit und Geschwindigkeit des Freihandzeichnens und kombiniert dies mit intelligenter Strichanpassung und vektorbasiertem Zeichnen. Während Sie zeichnen, analysiert Corel DESIGNER die Eigenschaften, zeitliche Reihenfolge und räumlich Nähe der **ingegebenen Striche**, passt diese an und wandelt sie in **Bézierkurven** um

Das Hilfsmittel **LiveSketch**, das sich ideal für schnelle Skizzen und Zeichnungen eignet, beschleunigt Ihren Arbeitsablauf und erlaubt Ihnen, sich auf den Gestaltungsprozess zu konzentrieren. Anstatt sich Gedanken um Knoten und Bearbeitungspunkte zu machen und zwischen verschiedenen Hilfsmitteln zu wechseln, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und auf schnelle und effiziente Weise die gewünschten Resultate erzielen. Das Einscannen und Vektorisieren Ihrer Skizzen entfällt dadurch. Sie können Ihre Designkonzepte und Ideen von Anfang an mit Vektorkurven skizzieren.



*Mit dem Hilfsmittel LiveSketch können Sie Ihre gestalterischen Konzepte mithilfe handgezeichneter Vektorkurven erfassen.*


Corel DESIGNER unterstützt die meisten gängigen Zeichenstile: das Zeichnen separater, sich überlappender Striche; das Auftragen hin und her laufender, sich überdeckender und sich überkreuzender Linien; das schnelle Auftragen kurzer, aufeinanderfolgender Striche zur Erstellung längerer Linien und größerer Formen.



*Striche bevor (oben) und nach (unten) der Strichanpassung: separate, sich überlappende Striche (links), hin und her laufende, sich überdeckende Striche (Mitte), kurze, aufeinanderfolgende Striche (rechts)*

Benutzen Sie einen Eingabestift und passen Sie Corel DESIGNER Ihrem persönlichen Zeichenstil an, um das Hilfsmittel **LiveSketch** optimal zu nutzen.


Sie können die Zeit festlegen, wie schnell die Strichanpassung aktiviert wird, nachdem Sie einen oder mehrere Striche aufgetragen haben. Wenn Sie den Timer auf eine Sekunde setzen und ein paar Striche auftragen, wird die Strichoptimierung eine Sekunde nach dem Zeitpunkt wirksam, da Sie das Zeichnen der Striche beenden. Der Timer erstellt ein Zeitfenster, in dem die von Ihnen aufgetragenen separaten Striche analysiert und in Kurven umgewandelt werden. Experimentieren Sie mit dem Timer, um die Einstellung zu finden, die am besten zu Ihrer Zeichengeschwindigkeit und Ihrem Zeichenstil passt. Wählen Sie eine kurze Verzögerungszeit, um die Striche sofort in Kurven umzuwandeln und einen Zeichenrhythmus zu entwickeln. Oder erhöhen Sie die Verzögerungszeit auf 5 Sekunden und nutzen Sie die Echtzeitvorschau, um die **Eingabestrüche** sehen und darauf aufbauen zu können.




*Ist der Timer auf 0 Millisekunden eingestellt (links), werden aufeinanderfolgende Striche in separate Kurven umgewandelt. Ist der Timer auf 1 Sekunde eingestellt (rechts), werden aufeinanderfolgende Striche zu einer einzigen Kurve verbunden.*

Sie können den Timer zurücksetzen und die Striche anpassen, bevor die angegebene Zeit verstrichen ist. Sie können Striche auch löschen, bevor diese umgewandelt wurden.

Mit Fortschreiten der Zeichnung wollen Sie unter Umständen bestehende Linien neu zeichnen, um deren Position und Form zu verändern oder einfach weiter zu verfeinern. Corel DESIGNER ermöglicht es, bestehende Kurven zu ändern, indem diese der Zeichnung als neue **Eingabestrüche** hinzugefügt werden. Sie können die Breite des bearbeitbaren Bereichs um zuvor gezeichnete Kurven definieren. Wenn Sie innerhalb dieses Bereichs zeichnen, werden die bestehenden Kurven zusammen mit den übrigen Eingabestrichen verarbeitet und neu angepasst; wenn Sie außerhalb des festgelegten Bereichs zeichnen, werden die Eingabestrüche als neue Objekte hinzugefügt.




*Ein bestehender Strich (links); ein neuer Strich (blau) wird in unmittelbarer Nähe des bestehenden Striches erstellt (Mitte); der bestehende Strich wird erweitert und neu angepasst (rechts).*



*Wenn Sie den Mauszeiger in den bearbeitbaren Bereich einer bestehenden Kurve verschieben, wird die Kurve markiert, um anzuzeigen, dass Sie diese bearbeiten können.*

Wenn Sie sehr nahe bei bestehenden Linien oder über Striche zeichnen müssen, um diese zu verstärken, können Sie die annäherungsbasierte Strichanpassung vorübergehend oder permanent ausschalten, damit die Striche als separate Objekte eingefügt werden.




*Deaktivieren Sie die annäherungsbasierte Strichgruppierung, um die Striche als separate Objekte beizubehalten.*

Wenn Sie eine bestehende Kurve in eine Zeichnung einbeziehen, übernimmt die resultierende Kurve die Eigenschaften der bestehenden Kurve.



*Eine mit dem Hilfsmittel „Künstlerische Medien“ erstellte Kurve (links); der neue, mit dem Hilfsmittel „LiveSketch“ gezeichnete Strich befindet sich innerhalb des Annäherungsgrenzwerts des bestehenden Striches (Mitte); der resultierende Strich übernimmt die Eigenschaften der bestehenden Kurve (rechts).*

Manchmal müssen Sie unter Umständen eine ganze Form oder ein ganzes Objekt mit einer einzigen Kurve definieren. Es kann sich jedoch als schwierig erweisen, über eine längere Strecke gleichmäßige Linien aufzutragen, ohne den Eingabestift vom Tablett anzuheben oder die Maustaste loszulassen. Corel DESIGNER kann Ihnen bei der Arbeit mit durchgehenden Linien helfen, indem aus Strichen, die innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls aufgetragen werden, eine kontinuierliche Kurve gebildet wird.




*Ein Beispiel eines Objekts, das aus Strichen erstellt wurde, die zu einer einzigen Kurve verbunden wurden.*

Beachten Sie, dass Corel DESIGNER nur die Eingabestrüche verarbeitet, die innerhalb der festgelegten Verzögerungszeit eingegeben werden. Je nachdem, wie schnell Sie zeichnen, müssen Sie deshalb unter Umständen den Timer anpassen.

Sobald Ihre Zeichnung in den Grundzügen festgelegt ist und Sie damit beginnen, die Präzision und das Aussehen der Linien zu verbessern, müssen Sie unter Umständen bestehende Kurven oder Teile von Kurven löschen. Weitere Informationen zum Radieren von Bézierkurven finden Sie unter „So radieren Sie einen Bildbereich“ auf Seite 254.


Standardmäßig zeigt Corel DESIGNER eine Abbildung des angepassten Strichs, während Sie zeichnen. Falls Sie die Echtzeitvorschau zu sehr ablenkt, können Sie diese ausblenden.




*Im Vorschaumodus zeigt Corel DESIGNER den angepassten Strich (schwarz), bevor die Verzögerungszeit verstrichen ist und die Eingabestrüche (blau) verarbeitet wurden.*

Sie können steuern, wie sehr die Kurven geglättet werden.

### So zeichnen Sie mit dem Hilfsmittel LiveSketch

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **LiveSketch** .
- 2 Passen Sie in der Eigenschaftsleiste die Einstellungen an.
- 3 Zeichnen Sie im Dokumentfenster.



Sie können auch die **S**-Taste auf der Tastatur drücken, um auf das Hilfsmittel **LiveSketch**  zuzugreifen.

### So legen Sie eine Verzögerung fest, bevor die Eingabestrüche angepasst werden

- Verschieben Sie den **Timer**-Regler.



Standardmäßig beträgt die Verzögerung 1000 Millisekunden bzw. 1 Sekunde. Die Mindestverzögerung beträgt 0 Millisekunden und die maximale Verzögerung 5 Sekunden.

Wird vor Ablauf der festgelegten Verzögerungszeit auf ein anderes Hilfsmittel geklickt, wird die Strichanpassung vorgenommen.




Drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Timer zurückzusetzen und die Striche anzupassen, bevor die angegebene Zeit verstrichen ist. Pressen Sie **Esc**, um einen Eingabestrich zu löschen, bevor dieser angepasst wird.

Das Festlegen einer längeren Verzögerungszeit gibt Ihnen mehr Zeit, um Ihre Linien zu ändern.




## So passen Sie eine bestehende Kurve an

- 1 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Umschalter **Kurven einbeziehen** , um die Option zu aktivieren.
- 2 Verschieben Sie den Regler **Abstand von Kurve**, um den Abstand festzulegen, bei dem bestehende Kurven als neue Eingabestrüche in eine Zeichnung einbezogen werden.
- 3 Zeichnen Sie über einem bestehenden Strich, um diese zu ändern.




Um die annäherungsbasierte Strichanpassung vorübergehend zu deaktivieren, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und tragen einen oder mehrere Striche auf.

Um die annäherungsbasierte Strichanpassung dauerhaft zu deaktivieren, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Umschalter **Kurven einbeziehen** .



Standardmäßig beträgt der Grenzwert für den Abstand 5 Pixel. Der Mindestwert beträgt 0 Pixel und der Maximalwert 40 Pixel.


## So erstellen Sie aus Strichen eine einzige Kurve

- 1 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Eine einzige Kurve erzeugen** , damit die **Eingabestrüche** in eine einzige kontinuierliche Linie umgewandelt werden.
- 2 Zeichnen Sie im Dokumentfenster.



Die besten Resultate erhalten Sie mit einer längeren Verzögerungszeit. Corel DESIGNER verarbeitet nur die Striche, die innerhalb der Verzögerungszeit aufgetragen werden.

## So blenden Sie eine Vorschau auf die resultierende Kurve ein oder aus

- Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Vorschaumodus** .

## So steuern Sie die Kurvenglätte

- Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Kurvenglättung** einen Wert ein.




Je höher der Wert, desto glatter die Kurven.

## Lineare Muster entlang einer Linie sprühen

In Corel DESIGNER können Sie **Objekte** entlang einer Linie sprühen. Dabei handelt es sich um Grafiken, Text, importierte **Bitmaps** oder **Symbole**.

Sie können die Darstellungsweise der gesprühten Strecke bestimmen, indem Sie den Abstand zwischen den Objekten vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die Anordnung der Objekte in der Strecke umstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Reihe von Objekten mit einem Stern, einem Dreieck und einem Quadrat sprühen, können Sie die Sprühfolge so ändern, dass zuerst das Quadrat, dann das Dreieck und schließlich der Stern gesprüht wird. Sie können zudem die Position von Objekten in einer Sprühreihe ändern, indem Sie sie entlang der Strecke drehen oder sie entsprechend einer der folgenden vier Möglichkeiten versetzen: abwechselnd, links, zufällig oder rechts. Sie können beispielsweise links als Versatzrichtung wählen, damit die gesprühten Objekte links von der Strecke ausgerichtet werden.

Sie können auch eine neue Sprühdosenliste mit Ihren eigenen Objekten erstellen.




Mit dem Hilfsmittel Sprühdose 'Lineares Muster' können Sie Objekte entlang einer Linie wiederholen.

### So sprühen Sie Linien

1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Sprühdose 'Lineare Muster'** .

2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Kategorie** eine Sprühmuskategorie aus.

3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Sprühmuster** ein Sprühmuster aus.

Wenn die gewünschte Sprühdosenliste nicht aufgeführt ist, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Durchsuchen**  und navigieren Sie zum Ordner, in dem die Datei gespeichert ist.

4 Zeichnen Sie die Linie durch Ziehen.

### Außerdem können Sie

Anzahl der an den Abstandspunkten gesprühten Objekte festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Felds **Bilder pro Tupfer und Bildabstand** eine Zahl ein.

Abstand zwischen Tupfern festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Felds **Bilder pro Tupfer und Bildabstand** eine Zahl ein.

Sprühreihenfolge festlegen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Sprühreihenfolge** eine Sprühreihenfolge aus.


Größe von Sprühobjekten festlegen

Geben Sie eine Zahl im oberen Bereich des Felds **Größe gesprühter Objekte** in der Eigenschaftsleiste ein.

Objekte beim Sprühen entlang der Strecke vergrößern oder verkleinern


Geben Sie eine Zahl im unteren Bereich des Felds **Größe gesprühter Objekte** in der Eigenschaftsleiste ein.

Sprühdosenliste auf die gespeicherten Einstellungen zurücksetzen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Werte zurücksetzen** .

## Außerdem können Sie

Zuweisen von Änderungen für die Strichstärke beim Skalieren

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Strich mit Objekt skalieren** 

Begrenzungsrahmen für Zeichnungen ausblenden


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Begrenzungsrahmen** 




Wenn Sie den Wert für die Größe der zu sprühenden **Objekte** entlang der Strecke erhöhen, werden die Objekte beim Verteilen an der Strecke größer.

Für Sprühdosenlisten mit mehreren komplexen Objekten sind mehr Systemressourcen erforderlich. Linien mit komplexen Objekten zu erstellen, dauert länger, und diese Objekte erhöhen die Dateigröße. Wenn Sie **Symbole** für die einzelnen Gruppen in der Liste verwenden, kann dies die Dateigröße und die Beanspruchung des Systems verringern. Weitere Informationen zum Erstellen von Symbolen finden Sie unter „Mit Symbolen arbeiten“ auf Seite 333.

## So drehen Sie zu sprühende Objekte

- 1 Wählen Sie eine Sprühdosenliste aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Drehung** .
- 3 Geben Sie in das Feld **Drehwinkel** einen Wert zwischen 0 und 360 ein.  
Sollen die einzelnen Sprüh**objekte** schrittweise gedreht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Inkrement** und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
- 4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Relativ zur Strecke** – Dreht Objekte relativ zur Linie.
  - **Relativ zur Seite** – Dreht Objekte relativ zur Seite.
- 5 Drücken Sie die **Eingabetaste**.

## So setzen Sie zu sprühende Objekte ab

- 1 Wählen Sie eine Sprühdosenliste aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Abstand** .
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Offset verwenden**, damit **Objekte** von der Strecke der gesprühten Linie abgesetzt werden.  
Wenn Sie den Versatzabstand ändern möchten, geben Sie in das Feld **Abstand** einen neuen Wert ein.
- 4 Wählen Sie eine Abstandsrichtung im Listenfeld **Richtung**.  
Sollen die Objekte abwechselnd links und rechts der Linie angezeigt werden, wählen Sie die Option **Abwechselnd**.

## So erstellen Sie neue Sprühdosenlisten

- 1 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Lineare Muster**.
- 2 Wählen Sie ein **Objekt**, eine Reihe gruppierter Objekte oder ein **Symbol** aus.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Lineare Muster** auf die Schaltfläche **Speichern**.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Neuen Strich erstellen** die Option **Objektsprühdose**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte


Bei den folgenden Werkzeugen in Corel DESIGNER können Sie den Druck Ihres Gerätes verwenden: **Ausdruck**, **Aufrauen**, **Verwischen**, **Radierer** sowie die Hilfsmittel 'Flüssig'.

Darüber hinaus können Sie mit dem Hilfsmittel **Ausdruck** und den Hilfsmitteln **Radierer**, **Aufrauen** und **Verwischen** die Pinselstriche über die Stiftneigung und Stiftorientierung ändern. Beachten Sie, dass die Stiftneigung und die Stiftorientierung nur genutzt werden können, wenn der Eingabestift diese Funktionen unterstützt.

Sie können Ihre Pinselstriche auch über den Druck und die Neigung Ihres RTS-kompatiblen Stifttablets oder Gerätes steuern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Unterstützung für Real-Time Stylus \(RTS\)- Stifttablets und Geräte](#)“ auf Seite 203.

### Druck- und Stifteinstellungen

Wenn Sie Corel DESIGNER mit einem druckempfindlichen Stift oder Stifttablet verwenden, können Sie über den Druck, den Sie ausüben, die Breite Ihrer Striche steuern. Wir alle üben beim Auftragen von Malstrichen unterschiedliche Druckstärke aus. Sie können deshalb die Anwendung auf Ihre persönliche Strichstärke abstimmen, indem Sie spezifische Stifteinstellungen wählen. Besonders, wenn Sie beim Malen nur leicht aufdrücken, ist es vorteilhaft, wenn die richtigen Stifteinstellungen gewählt werden. Wenn ein leichter Strich keine Spur hinterlässt, kann die Empfindlichkeit spezifischer Werkzeuge durch eine Anpassung der Stifteinstellungen erhöht werden. Abrupte Änderungen der Breite der Malstriche deuten daraufhin, dass Sie auf der Seite **Stifteinstellungen** im Dialogfeld **Optionen** die Stifteinstellungen anpassen müssen. Die Stifteinstellungen können als Voreinstellungen gespeichert werden, um sie später wiederzuverwenden.



*Sie können die die Stifteinstellungen Ihrer Strichstärke anpassen.*

### Neigung und Orientierung

Die Stiftneigung ermöglicht es, die Flachheit der Pinselspitze zu variieren. Falls Sie nicht möchten, dass sich die Flachheit der Pinselspitze ändert, können Sie die Stiftneigung deaktivieren und einen festen Wert für die Stiftneigung eingeben, um die Flachheit der Spitze zu

bestimmen. Die Stiftorientierung ermöglicht es, über die Richtung, in die der Stift geneigt wird, die Drehung der Spitze zu ändern. Sie können die Stiftorientierung deaktivieren und zur Drehung der Spitze einen festen Wert für den Orientierungswinkel eingeben.

### So passen Sie die Stifteinstellungen an

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Global** auf die Option **Stifteinstellungen**.
- 3 Tragen Sie mit Ihrem Stylus oder Digitalstift mindestens drei Striche mit zunehmender Druckstärke auf.

Um die Einstellungen als Voreinstellung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

### Unterstützung für Real-Time Stylus (RTS)- Stifttablets und Geräte

Corel DESIGNER unterstützt die Real-Time Stylus (RTS)-Schnittfläche, die mit Windows 7 eingeführt wurde. Sie können Ihre Pinselstriche über den Druck und die Neigung Ihres RTS-kompatiblen Stifttablets oder Gerätes steuern.

Wenn Sie ein Wacom-kompatibles Grafiktablett oder Gerät haben, können Sie für ein optimales Ergebnis weiterhin die WinTab-Schnittstelle benutzen.




*Sie können nun Ihre Pinselstriche über den Druck und die Neigung Ihres RTS-kompatiblen Stifttablets oder Gerätes steuern.*

### So wählen Sie eine Stifttablett-Schnittstelle

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Global** auf die Option **Stifteinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Tablet-Optionen:
  - **WinTab**: Wird für Wacom-kompatible Stifttablets oder Geräte empfohlen
  - **Real-Time Stylus**: Wird für Stifttablets und Geräte empfohlen, die die RTS-Schnittfläche von Windows 7 oder von neueren Versionen verwenden.





## Formen zeichnen

In Corel DESIGNER können Sie Grundformen zeichnen, die Sie anschließend mit Spezialeffekten und durch Umformen ändern können.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Rechtecke und Quadrate zeichnen“ (Seite 205)
- „Zeichnen von Ellipsen, Kreisen, Bögen und Keilen“ (Seite 208)
- „Polygone und Sterne zeichnen“ (Seite 210)
- „Gitter zeichnen“ (Seite 211)
- „Vordefinierte Formen zeichnen“ (Seite 212)
- „Projizierte Formen zeichnen“ (Seite 213)
- „Mithilfe der Formerkennung zeichnen“ (Seite 215)

### Rechtecke und Quadrate zeichnen

In Corel DESIGNER können Sie Rechtecke und Quadrate zeichnen. Um ein Rechteck oder Quadrat zu zeichnen, ziehen Sie den Mauszeiger bei aktiviertem Hilfsmittel **2-Punkt-Rechteck** diagonal über die Zeichenfläche oder Sie geben über das Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck** Breite und Höhe für das Rechteck an. Mit dem Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck** können Sie Rechtecke schnell anhand eines festgelegten Winkels zeichnen.




*Sie können ein 3-Punkt-Rechteck erstellen, indem Sie zunächst die Grundlinie und dann die Höhe zeichnen. Das sich daraus ergebende Rechteck ist abgewinkelt.*

Des Weiteren können Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken zeichnen. Sie können die Ecken einzeln oder alle zusammen bearbeiten. Darüber hinaus können Sie angeben, dass alle Ecken relativ zum Objekt skaliert werden. Außerdem können Sie die Standardgröße für Ecken beim Zeichnen von Rechtecken und Quadraten angeben.


## Übersicht zu abgerundeten, ausgekehlten und abgefasten Ecken

Beim Abrunden entstehen abgerundete Ecken. Beim Auskehlen wird die Ecke mit einem Rand ersetzt, der eine gekrümmte Aussparung aufweist. Und beim Ausfasen schließlich wird die Ecke mit einem geraden Rand ersetzt, der auch als Abschrägung bezeichnet wird.




Bei den Schranktüren wurden unterschiedliche Stile auf die Ecken angewandt. Von links nach rechts: Standardecken ohne Änderungen, ausgekehlte Ecken, abgerundete Ecken und abgefaste Ecken.

Sie müssen die Größe der Ecken angeben, um Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken zu zeichnen. Beim Abrunden oder Auskehlen von Ecken wird mit der Größe der Ecken der Radius der Ecken bestimmt. Der Radius wird vom Mittelpunkt der Kurve zu seiner äußeren Begrenzung gemessen. Mit höheren Werten für die Größe von Ecken werden stärker abgerundete bzw. tiefer ausgekehlte Ecken erstellt.



Von links nach rechts: Radius einer abgerundeten und einer ausgekehlten Ecke.

Der Wert für die Größe beim Abfasen einer Ecke stellt die Entfernung von der ursprünglichen Ecke zum Anfang der abgefasten Ecke dar. Mit größeren Werten wird eine längere abgefastete Ecke erstellt.




Weitere Informationen zum Ändern der Ecken von Kurvenobjekten wie Linien, Text oder Bitmaps finden Sie unter „Ecken abrunden, auskehlen und abfasen“ auf Seite 261.

## So zeichnen Sie Rechtecke oder Quadrate durch diagonales Ziehen

### Aktion

Rechteck zeichnen

### Vorgehensweise


Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Rechteck** . Ziehen Sie im Zeichenfenster, bis das Rechteck die gewünschte Größe hat.



## Aktion

## Vorgehensweise


Quadrat zeichnen

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Rechteck** . Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und ziehen Sie im Zeichenfenster, bis das Quadrat die gewünschte Größe hat.



Sie können ein Rechteck vom Mittelpunkt nach außen zeichnen, indem Sie beim Ziehen die **Umschalttaste** gedrückt halten. Sie können ein Quadrat vom Mittelpunkt nach außen zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Tasten **Umschalt + Strg** gedrückt halten.

### So zeichnen Sie ein 3-Punkt-Rechteck




- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **3-Punkt-Rechteck** .
- 2 Zeigen Sie im Zeichenfenster mit dem Mauszeiger auf den Punkt, an dem das Rechteck beginnen soll; zeichnen Sie die Breite, indem Sie den Mauszeiger ziehen und dann loslassen.
- 3 Verschieben Sie den Mauszeiger, um die Höhe festzulegen, und klicken Sie mit der Maustaste.

Um die Größe des Rechtecks anzupassen, geben Sie in der **Änderungs-Symbolleiste** in den Feldern für die **Objektgröße** die gewünschten Werte ein. Klicken Sie zum Öffnen der **Änderungs-Symbolleiste** auf **Ansicht ▶ Symbolleisten ▶ Änderung**.



Um den von der Grundlinie ausgehenden Winkel auf vorgegebene Änderungsschritte, die so genannte **Winkelschrittweite**, zu beschränken, halten Sie beim Ziehen die **Strg-Taste** gedrückt. Weitere Informationen zum Ändern der Winkelschrittweite finden Sie unter „So beschränken Sie ein Objekt beim Zeichnen oder Bearbeiten“ auf Seite 132.

### So zeichnen Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken


- 1 Klicken Sie auf ein Rechteck oder Quadrat.
- 2 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen in der Eigenschaftsleiste:
  - **Abgerundete Ecke** : erstellt eine abgerundete Ecke
  - **Ausgekehlte Ecke** : Ersetzt eine Ecke mit einem Rand, der eine gekrümmte Aussparung aufweist.
  - **Abgefastete Ecke** : Ersetzt eine Ecke mit einem geraden Rand.
- 3 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in den Feldern für den **Eckenradius** die gewünschten Werte ein.
- 4 Drücken Sie die **Eingabetaste**.

### Außerdem können Sie

Gleiche Änderungen bei allen Ecken anwenden

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Ecken zusammen bearbeiten** .


Skalieren von Ecken relativ zum Objekt deaktivieren

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Relative Eckenskalierung** .



Wenn Sie die Ecken eines Rechtecks oder Quadrats ändern und mit einer früheren Version von Corel DESIGNER speichern, wird die Form unter Umständen in Kurven konvertiert.




Sie können auch die Ecken eines ausgewählten Rechtecks oder Quadrats ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel **Form**  klicken, auf eine Schaltfläche für die Option einer Ecke in der Eigenschaftsleiste klicken und dann einen Eckknoten zum Mittelpunkt der Form ziehen. Wenn Sie nur eine Ecke ändern möchten, halten Sie beim Ziehen die **Strg**-Taste gedrückt.

## So geben Sie die Standardgröße für Ecken beim Zeichnen von Rechtecken und Quadraten an


- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien **Arbeitsbereich** auf **Hilfsmittelpalette**.
- 3 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Rechteck**.
- 4 Geben Sie im Bereich **Rechteck-Ecken** Werte in den Feldern ein.

Außerdem können Sie

Gleiche Änderungen bei allen Ecken anwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ecken zusammen bearbeiten** .

Skalieren von Ecken relativ zum Objekt deaktivieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Skalieren relativer Ecken** .

## Zeichnen von Ellipsen, Kreisen, Bögen und Keilen

Sie können eine Ellipse durch diagonales Ziehen oder durch Festlegen von drei Punkten zeichnen. Kreise können ebenfalls durch Festlegen von drei Punkten sowie durch Festlegen des Mittelpunkts und eines Punkts auf dem Radius gezeichnet werden.

Außerdem können Sie eine Ellipse durch Konvertieren eines Kurvenobjekts zeichnen. Dafür muss das zu konvertierende Objekt eine erkennbar elliptische Form aufweisen.

Das Zeichnen eines Bogens oder Keils (Kreisform) funktioniert auf ähnliche Weise wie das Zeichnen eines Kreises oder einer Ellipse, abgesehen davon, dass Sie die Linienendpunkte verschieben, um die Form zu erzeugen.


### So zeichnen Sie eine Ellipse oder einen Kreis

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kreis-Hilfsmittel** oder **Ellipsen-Hilfsmittel** und wählen Sie das gewünschte Hilfsmittel aus.

#### Gewünschte Zeichnung

#### Vorgehensweise


3-Punkt-Kreis

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **3-Punkt-Kreis** . Ziehen Sie, um die Mittellinie des Kreises festzulegen, verschieben Sie den Mauszeiger und klicken Sie, um den dritten Punkt festzulegen.


## Gewünschte Zeichnung

Kreis von Mitte


## Vorgehensweise

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Kreis von Mitte** . Klicken Sie an die Stelle, an der sich der Mittelpunkt befinden soll, ziehen Sie den Kreis auf die gewünschte Größe und lassen Sie die Maustaste los.


Kreis von Radius

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Kreis von Radius** . Geben Sie im Feld **Kreis** einen Wert für den Radius ein und klicken Sie an die Stelle, an der sich der Mittelpunkt befinden soll.

2-Punkt-Ellipse

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **2-Punkt-Ellipse** . Ziehen Sie die Ellipse auf die gewünschte Größe und lassen Sie die Maustaste los.

3-Punkt-Ellipse

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **3-Punkt-Ellipse** . Ziehen Sie die Mittellinie der Ellipse und lassen Sie die Maustaste los. Verschieben Sie den Mauszeiger, bis die Ellipse die gewünschte Form erreicht hat, und klicken Sie.



Wenn Sie beim Zeichnen eines Kreises die Taste zum Beschränken gedrückt halten, während Sie ziehen, wird die Form auf die aktuelle Winkelschrittweite beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter „[Beschränkungstasten verwenden](#)“ auf Seite 131. Wenn Sie die Taste zum Beschränken beim Zeichnen einer Ellipse gedrückt halten, ist die Form auf eine Kreisform beschränkt.

Sie können eine Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-Ellipse vom Mittelpunkt nach außen ziehen, indem Sie die **Strg-Taste** beim Ziehen gedrückt halten (sofern die Taste zum Beschränken die **Strg-Taste** ist).

## So konvertieren Sie eine Kurve in eine Ellipse

- 1 Wählen Sie das zu konvertierende [Kurvenobjekt](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **In Ellipse konvertieren**.


## So zeichnen Sie einen Bogen oder Keil

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kreis-Hilfsmittel** oder **Ellipsen-Hilfsmittel** und wählen Sie das gewünschte Hilfsmittel aus.


## Gewünschte Zeichnung

Bogen

## Vorgehensweise

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Bogen** . Ziehen Sie im Zeichenfenster, bis der Bogen die gewünschte Form hat.


Keil

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Kreis** . Ziehen Sie im Zeichenfenster, bis der Keil die gewünschte Form hat.



Wenn Sie einen Bogen zeichnen, muss die Ellipse bzw. der Kreis über einen [Umriss](#) verfügen.



Sie können die Richtung eines ausgewählten Bogens oder Keils ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Geometrische Eigenschaften**  und anschließend im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf **Richtung** klicken.


## Polygone und Sterne zeichnen

In Corel DESIGNER können Sie Polygone und zwei Arten von Sternen zeichnen: pfiffige und komplexe Sterne. Sie können Polygone und Sterne zeichnen und ihre Form verändern. Sie können beispielsweise ein Polygon in einen Stern konvertieren, indem Sie dessen **Knoten** ziehen. Außerdem können Sie die Anzahl der Seiten eines Polygons ändern.

Pfiffige Sterne sind herkömmlich aussehende Sterne, die vollständig mit Farbe gefüllt werden können. Komplexe Sterne verfügen über sich schneidende Seiten und ergeben mit einer Füllung sehr originelle Formen.

Sie können auch eine vordefinierte Sternform zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter „So zeichnen Sie vordefinierte Formen“ auf Seite 212.

### So zeichnen Sie Polygone

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Polygon von Mitte** .
- 2 Zeigen Sie auf die Stelle, an der sich der Mittelpunkt befinden soll, und ziehen Sie im Zeichenfenster, bis das Polygon die gewünschte Größe erreicht hat.



*Beispiel für die Verwendung eines Polygons zum Erstellen einer Schraubenmutter*



Sie können ein Polygon in einen Stern umwandeln, indem Sie das Polygon mit dem Hilfsmittel **Form** auswählen, an einer Seite auf einen **Knoten** klicken und zur Mitte des Polygons hin ziehen.


### So zeichnen Sie Sterne


#### Aktion

Pfiffigen Stern zeichnen

Einen komplexen Stern zeichnen

#### Vorgehensweise

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Stern**  und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.


Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Komplexer Stern**  und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.

## So formen Sie ein Polygon um

### Aktion

Polygone umformen

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form**  und anschließend auf einen Knoten am Polygon. Ziehen Sie den Knoten, um die Form des Polygons zu ändern.

Seitenanzahl eines Polygons ändern

Wählen Sie ein Polygon aus. Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld **Punkte oder Seiten** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

## So ändern Sie Sterne


### Aktion

Anzahl der Zacken eines Sterns ändern

### Vorgehensweise

Wählen Sie einen Stern aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld **Punkte oder Seiten** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Stern umformen

Wählen Sie einen Stern aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form**  und ziehen Sie einen Knoten im Stern.





Wenn Sie einen pfiffigen Stern mit dem Hilfsmittel **Form** umformen, ist die Knotenbewegung beschränkt. Zudem können keine Knoten hinzugefügt oder gelöscht oder Liniensegmente in Kurven umgewandelt werden.

## Gitter zeichnen

Sie können ein Gitter zeichnen und die Anzahl der Zeilen und Spalten darin festlegen. Ein Gitter besteht aus einzelnen, zu einer Gruppe zusammengefassten Rechtecken. Die Gruppierung der Rechtecke kann aufgehoben werden.


### So zeichnen Sie Gitter

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Rechteck-Hilfsmittel** und wählen Sie das Hilfsmittel **Millimeterpapier**  aus.
- 2 Geben Sie die gewünschten Werte in das Feld **Spalten und Zeilen**  in der Eigenschaftsleiste ein.
- 3 Ziehen Sie die Maus diagonal über die Zeichenseite, um das Gitter zu zeichnen.



Wenn Sie das Gitter vom Mittelpunkt nach außen zeichnen möchten, halten Sie beim Ziehen die **Umschalttaste** gedrückt. Wenn Sie ein quadratisches Gitter zeichnen möchten, halten Sie beim Ziehen die **Strg-Taste** gedrückt; wenn das Gitter eine gleiche Anzahl von Spalten und Zeilen aufweist, sind auch die Zellen quadratisch.

## So heben Sie die Gruppierung von Gittern auf

- 1 Wählen Sie das Gitter mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Gruppierung aufheben**.



## Vordefinierte Formen zeichnen

Mit der Sammlung **Pfiffige Formen** können Sie vordefinierte Formen wie z. B. Grundformen, Pfeile und Sterne zeichnen. Grundformen, Pfeilformen und Sternformen verfügen über **Ziehpunkte**, mit denen Sie das Erscheinungsbild verändern können.

Sie können Text innerhalb oder außerhalb der Form hinzufügen. So können Sie beispielsweise in einem Flussdiagrammsymbol eine Beschriftung hinzufügen.

### So zeichnen Sie vordefinierte Formen

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Hilfsmittel **Pfiffige Formen** und wählen Sie eines der folgenden Hilfsmittel aus:

- Grundformen 
- Pfeilformen 
- Flussdiagrammformen 
- Diverse Formen 
- Sprechblasen 

- 2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl **Pfiffige Formen** und klicken Sie auf eine Form.
- 3 Ziehen Sie im Zeichenfenster, bis die Form die gewünschte Größe hat.



Pfiffige Formen können wie alle anderen Formen verändert werden.



### So ändern Sie vordefinierte Formen

- 1 Wählen Sie eine Form mit einem **Ziehpunkt** aus.
- 2 Ziehen Sie den Ziehpunkt, bis die Form das gewünschte Aussehen aufweist.



Rechtwinklige Dreiecks-, Explosions- und Flussdiagrammformen verfügen über keine Ziehpunkte.

### So fügen Sie vordefinierten Formen Text hinzu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** .
- 2 Zeigen Sie auf den Umriss einer Form, bis der Textcursor  angezeigt wird, und klicken Sie.
- 3 Geben Sie Text in die Form ein und formatieren Sie diesen.


## Projizierte Formen zeichnen

Sie können Formen von Gewinden, Formen von Bohrungen, Zylinder und Prismen in Projektionsansicht zeichnen. Diese Formen sind praktisch für die Gestaltung von Illustrationen von Schrauben, Muttern und Blindsteckmuttern.

Sie können die Länge und den Radius der projizierten Formen anpassen, indem Sie Werte festlegen oder im Zeichenfenster an den Steuerpunkten ziehen.

Bei den Formen von Gewinden und Bohrungen können Sie den Abstand vom ersten Gewindegang zum Anfang des Objekts und den Abstand vom letzten Gewindegang zum Ende des Objekts festlegen. Außerdem können Sie die Steigung bestimmen, also den Abstand in der Projektionsansicht von einem Gewindegang zum nächsten, oder die Anzahl der Gewindegänge pro Zoll festlegen.

Bei Prismen können Sie die Anzahl der Seiten der Grundflächen festlegen.



Beispiele für projizierte Formen

### So zeichnen Sie eine projizierte Form

1 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- Gewinde 
- Bohrung 
- Zylinder 
- Prisma 

2 Ziehen Sie mit dem Mauszeiger im Zeichenfenster, um den Radius der Form festzulegen, verschieben Sie dann den Mauszeiger, um die Länge zu bestimmen, und klicken Sie.

### So ändern Sie eine projizierte Form

1 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- Gewinde 
- Bohrung 
- Zylinder 
- Prisma 

2 Klicken Sie auf die projizierte Form und führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

Radius festlegen

Länge festlegen

Steigung eines Gewindes oder einer Bohrung festlegen

Anzahl der Gewindegänge pro Zoll für ein Gewinde oder eine Bohrung festlegen

Den Abstand zwischen dem Anfang der Form einer Bohrung oder eines Gewindes und dem ersten Gewindegang festlegen

Den Abstand zwischen dem Ende der Form einer Bohrung oder eines Gewindes und dem letzten Gewindegang festlegen

Die Anzahl der Seiten der Grundflächen eines Prisma



Die Werte für Radius, Länge und Abstand werden in der Projektionsansicht angewendet.

## So passen Sie eine projizierte Form mithilfe der Steuerpunkte an

- 1 Klicken Sie mit einem Hilfsmittel für projizierte Formen auf die Form.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

Anpassen des Radius einer Form

Anpassen der Länge einer Form

Drehen eines Prismas

## Vorgehensweise

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Feldes **Radius und Länge** einen Wert ein.

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Feldes **Radius und Länge** einen Wert ein.

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Steigung** und geben Sie im Feld **Steigung** einen Wert ein.


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Gewindegänge pro Zoll** und geben Sie im Feld **Gewindegänge pro Zoll** einen Wert ein.

Geben Sie im oberen Bereich des Feldes **Abstand von Start oder Ende** einen Wert ein.

Geben Sie im unteren Bereich des Feldes **Abstand von Start oder Ende** einen Wert ein.

Geben Sie in das Feld **Seiten** einen Wert ein.





*Anpassen des Radius (links) und der Länge (rechts) einer Gewindeform mithilfe der Steuerpunkte*

## Mithilfe der Formerkennung zeichnen

CorelDRAW ermöglicht das Zeichnen von Freihandstrichen, die erkannt und mit dem Hilfsmittel **Formerkennung** in Grundformen umgewandelt werden. Rechtecke und Ellipsen werden in programmeigene Corel DESIGNER-Objekte, Trapeze und Parallelogramme in „Pfiffige Formen“ und Linien, Dreiecke, Quadrate, Rauten, Kreise und Pfeilsymbole in Kurvenobjekte umgewandelt. Objekte, die nicht in eine Form umgewandelt werden, werden geglättet. Die mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichneten Objekte und Kurven können bearbeitet werden. Sie können die Stufe festlegen, ab der Corel DESIGNER Formen erkennt und sie in Objekte umwandelt. Darüber hinaus können Sie angeben, wie stark Kurven geglättet werden.

Sie geben die Zeit vor, die zwischen dem Zeichnen der Form und der Formerkennung verstreichen soll. Wenn Sie diese Zeit z.B. auf eine Sekunde festlegen und einen Kreis zeichnen, startet die Formerkennung eine Sekunde nach dem Zeichnen des Kreises und dem Loslassen der Maus.

Sie können während des Zeichnens auch Korrekturen ausführen. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Stärke und den Stil der Linien einer mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichneten Form zu ändern.



*Formen, die Sie mit dem Hilfsmittel Formerkennung erstellen, werden erkannt und geglättet.*

### So zeichnen Sie eine Form oder Linie mit dem Hilfsmittel Formerkennung

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Formerkennung** .
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Formerkennungsstufe** eine Erkennungsstufe aus.
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Glättungsstufe** eine Glättungsstufe aus.
- 4 Zeichnen Sie im Zeichenfenster eine Form oder Linie.

### So legen Sie eine zeitliche Verzögerung bei der Formerkennung fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorieliste **Arbeitsbereich** auf **Hilfsmittelpalette**.
- 3 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Formerkennung**.
- 4 Ziehen Sie den Regler zum Festlegen der **Verzögerung**.



Der Regler wird in Schritten von 0,25 Sekunden verschoben; die maximale Verzögerung beträgt 2 Sekunden.

### So nehmen Sie beim Zeichnen mit dem Hilfsmittel „Formerkennung“ Korrekturen vor


- Halten Sie vor Ablauf der Verzögerung für die Formerkennung die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie mit der Maus über den zu löschenden Bereich. Lassen Sie die **Umschalttaste** los, um weiterzuzeichnen.

Sie müssen den Löschvorgang stets vom letzten gezeichneten Punkt bzw. der letzten gezeichneten Linie aus beginnen.



Wenn Sie eine Freihandform mit mehreren Kurven zeichnen, können Sie durch Drücken der **Esc-Taste** die zuletzt gezeichnete Kurve löschen.

### So ändern Sie die Stärke des Umrisses eines mit dem Hilfsmittel ‚Formerkennung‘ gezeichneten Objekts


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Formerkennung** .
- 2 Klicken Sie auf die Form.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Umrissbreite** in der Eigenschaftsleiste eine Umrissbreite.



Wenn sich mit dem Hilfsmittel **Formerkennung** gezeichnete Linien überlappen, wird die Umrissstärke anhand des Durchschnittswerts bestimmt.



Sie können zudem den Linienstil einer mit dem Hilfsmittel **Formerkennung** gezeichneten Form ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest“ auf Seite 182.



## Objekte formen

In Corel DESIGNER können Sie Objekte auf verschiedene Weise formen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Kurvenobjekte verwenden“ (Seite 217)
- „Knoten auswählen und verschieben“ (Seite 218)
- „Knoten ausrichten und verteilen“ (Seite 220)
- „Segmente bearbeiten“ (Seite 227)
- „Kurven verbinden“ (Seite 228)
- „Segmente kopieren und ausschneiden“ (Seite 230)
- „Knoten hinzufügen, entfernen und verbinden“ (Seite 230)
- „Knotentypen“ (Seite 231)
- „Knoten ändern“ (Seite 232)
- „Strecken von Kurvenobjekten unterbrechen“ (Seite 233)
- „Änderungen in Kurvenobjekten spiegeln“ (Seite 234)
- „Objekte verschmieren und verwischen“ (Seite 235)
- „Objekte aufrauen“ (Seite 238)
- „Objekte durch Heranziehen der Knoten an den Cursor oder durch Wegdrücken der Knoten vom Cursor umformen“ (Seite 240)
- „Verzerrungseffekte zuweisen“ (Seite 241)
- „Wirbeleffekte hinzufügen“ (Seite 243)
- „Objekte mittels Hüllen formen“ (Seite 244)
- „Objekte beschneiden und radieren“ (Seite 252)
- „Objekte teilen“ (Seite 257)
- „Objekte zuschneiden“ (Seite 259)
- „Ecken abrunden, auskehlen und abfasen“ (Seite 261)
- „Objekte verschmelzen und Schnittmengen bilden“ (Seite 263)
- „PowerClip-Objekte erstellen“ (Seite 264)
- „Optionen für Knoten, Bearbeitungspunkte und die Vorschau festlegen“ (Seite 270)

### Kurvenobjekte verwenden


Auf einem Kurvenobjekt befinden sich Knoten und Steuerpunkte, mit deren Hilfe die Form des Objekts geändert werden kann. Kurvenobjekte können jede Form haben, einschließlich der Form gerader oder gekrümmter Linien. Die Knoten eines Objekts sind die kleinen Formen,

die auf dem Objektumriss angezeigt werden. Die Linie zwischen zwei Knoten wird als Segment bezeichnet. Segmente können gerade oder gekrümmt sein. Jeder Knoten verfügt für jedes gekrümmte Segment, das mit dem Knoten verbunden ist, über einen Steuerpunkt. Steuerpunkte helfen Ihnen beim Anpassen der Krümmung eines Segments.

In Corel DESIGNER erstellte Kurvenobjekte folgen einer **Strecke**, die ihnen ihre Form verleiht. Eine Strecke kann offen (z.B. eine Linie) oder geschlossen (z.B. eine Ellipse) sein und auch Unterstrecken enthalten. Weitere Informationen zu Strecken und Teilstrecken finden Sie unter „[Strecken von Kurvenobjekten unterbrechen](#)“ auf Seite 233.

Die meisten in eine Zeichnung eingefügten Objekte sind keine **Kurvenobjekte**, ausgenommen Spiralen sowie Freihand- und Bézier-Linien. Wenn Sie die Form eines Objekts bzw. Textobjekts anpassen möchten, sollten Sie es daher in ein **Kurvenobjekt** konvertieren.

Die Eigenschaften eines Kurvenobjekts werden im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** angezeigt.



*Im Andockfenster 'Eigenschaften-Manager' werden Kurveneigenschaften wie die Anzahl der Knoten und Unterstrecken, die Länge sowie die Knotenposition angezeigt.*

## So konvertieren Sie Objekte in Kurvenobjekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **In Kurven konvertieren**.



Sie können auch **Grafiktext** in Kurven konvertieren, um einzelne Zeichen zu formen.

Bitmaps können nicht in Kurvenobjekte umgewandelt werden.

## So zeigen Sie Kurveneigenschaften an


- 1 Wählen Sie das Kurvenobjekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie oben im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Kurve**.

## Knoten auswählen und verschieben

Sie können einen einzelnen, mehrere oder alle Knoten eines Objekts auswählen. Durch Auswahl mehrerer Knoten können Sie verschiedene Teile des Objekts gleichzeitig formen. Sie können Knoten auch auswählen, indem Sie die gewünschten Knoten mit einem rechteckigen oder

unregelmäßig geformten Markierungsrahmen umschließen. Die Auswahl mit einem Freihand-Markierungsrahmen ist nützlich, wenn Sie bestimmte Knoten in komplexen Kurven auswählen möchten.

Wenn ein Knoten auf einem Kurvensegment ausgewählt wird, werden Steuerpunkte angezeigt. Passen Sie die Form des Kurvensegments an, indem Sie die Knoten und Steuerpunkte verschieben.




*Im Allgemeinen wird ein Steuerpunkt als blau gefüllte Pfeilspitze dargestellt (links). Wenn ein Steuerpunkt mit einem Knoten überlappt, wird der Steuerpunkt als nicht gefüllte blaue Pfeilspitze neben dem Knoten angezeigt (rechts).*

Sie können einen Knoten durch die Angabe seiner Koordinaten umpositionieren.

Das Hilfsmittel **Form** ist das Standardwerkzeug zum Verschieben von Knoten. Sie können jedoch auch eine Option aktivieren, um die **Auswahl**- bzw. **Bézier**-Tools zu verwenden.

### So wählen Sie Knoten aus

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Wählen Sie ein **Kurvenobjekt** aus.
- 3 Klicken Sie auf einen **Knoten**.

### Außerdem können Sie

Mehrere Knoten mit einem Markierungsrahmen auswählen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Auswahlmodus** die Option **Rechteckig** und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.

Mehrere Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen auswählen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Auswahlmodus** die Option **Freihand** und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.

Mehrere Knoten auswählen

Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie auf die einzelnen Knoten.

Alle Knoten eines ausgewählten Kurvenobjekts auswählen

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Alles auswählen** ► **Knoten**.

Wählen Sie aufeinanderfolgende Knoten aus.

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie zuerst auf den ersten und dann auf den letzten der auszuwählenden Knoten.

Um die Richtung der Knotenauswahl zu ändern, klicken Sie bei gedrückter **Umschalttaste**.

## Außerdem können Sie

Den Knoten auswählen, der auf einen ausgewählten Knoten folgt bzw. diesem voransteht

Drücken Sie die **Tabulatortaste** bzw. die **Umschalttaste** + die **Tabulatortaste**.

Auswahl eines Knotens aufheben

Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie auf einen ausgewählten Knoten.


Auswahl mehrerer Knoten aufheben

Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt und klicken Sie auf jeden ausgewählten Knoten.



Auswahl aller Knoten aufheben

Klicken Sie auf eine leere Stelle im Zeichenfenster.

## So verschieben Sie einen Knoten

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Form**  ein Objekt aus.
- 2 Ziehen Sie den Knoten, bis die gewünschte Form angezeigt wird.


## So geben Sie die Koordinatenwerte eines Knoten an

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Wählen Sie auf einem **Kurvenobjekt** einen Knoten aus.
- 3 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektkoordinaten**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Mehrpunkt-Kurve** .
- 5 Geben Sie in den Feldern **X** und **Y** Werte ein, um die exakte Position des Punktes entlang der x- und y-Lineale anzugeben.
- 6 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Objekt erstellen**: Fügt ein neues Kurvenobjekt ins Zeichenfenster ein.
  - **Objekt ersetzen**: Ersetzt das ausgewählte Kurvenobjekt durch ein neues Kurvenobjekt.

## Knoten ausrichten und verteilen


Mit Corel DESIGNER können Sie schnell Knoten einer oder mehrerer Kurven ausrichten und verteilen.

Als Erstes müssen Sie einen Bezugspunkt auswählen. Der Bezugspunkt kann der Begrenzungsrahmen einer Auswahl, der Rand oder die Mitte einer Seite, die nächstgelegene Gitterlinie oder ein angegebener Punkt sein.



Die Knoten auf Kurve (1) sind links relativ zum Begrenzungsrahmen aller aktiven Knoten (2), zum Seitenrand (3), zur nächstgelegenen Gitterlinie (5) oder zu einem angegebenen Punkt (6) ausgerichtet.


Nachdem Sie einen Bezugspunkt festgelegt haben, können Sie eine Ausrichtungsoption auswählen. Sie können Knoten links, rechts, oben oder unten ausrichten oder entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse.



Die aktiven Knoten einer Kurve (oben links) werden links (1), rechts (3), oben (4), unten (6) und entlang einer vertikalen (2) und einer horizontalen (5) Achse relativ zum Begrenzungsrahmen der Auswahl ausgerichtet.

Sie können Knoten von verschiedenen Kurven ausrichten.









*Die ausgewählten Knoten von zwei Kurven werden relativ zu einem angegebenen Punkt ausgerichtet.*


Wenn Sie Knoten in einer Auswahl ausrichten, beruht die Ausrichtung auf dem Durchschnitt des Begrenzungsrahmens der aktiven Knoten. Corel DESIGNER richtet Knoten aufgrund der Reihenfolge aus, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden, und nicht in der Reihenfolge, in der Sie diese auswählen, da es sehr zeitaufwändig sein kann, in komplexen Objekten mit Hunderten von Knoten jeden einzelnen Knoten auszuwählen. Sie können die Reihenfolge der Knoten ändern, indem Sie die Richtung des Kurvenobjekts umkehren.

Bei der Verteilung der Knoten werden horizontal und vertikal gleichmäßige Abstände zwischen den Knoten eingefügt. Sie können die Knoten innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilen, in dem diese enthalten sind, oder über die Zeichenseite.



*Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens, der diese umgibt, (1 und 2) bzw. über die gesamte Seite (3 und 4) horizontal (1 und 3) und vertikal (2 und 4) verteilt.*

Corel DESIGNER verteilt Knoten aufgrund der Reihenfolge, in der diese entlang einer Kurve angezeigt werden.



Von oben nach unten: Die Knoten auf einer Kurve (oben links und oben rechts) werden horizontal (Mitte) oder vertikal (unten) aufgrund der Reihenfolge, in der die Knoten entlang der Kurve angezeigt werden, verteilt.


### So richten Sie Knoten aus

- 1 Wählen Sie die Knoten mit dem Hilfsmittel **Form**  aus.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Ausrichten und verteilen** (Fenster ► Andockfenster ► Ausrichten und verteilen) einen Bezugspunkt, indem Sie eine Aktion aus folgender Tabelle ausführen:

#### Aktion

Knoten relativ zum Begrenzungsrahmen der aktiven Knoten ausrichten

#### Vorgehensweise

Klicken Sie im Bereich **Knoten ausrichten an** auf die Schaltfläche **Aktive Knoten** .

**Hinweis:** Wenn Sie Knoten entlang einer Kurve auswählen, werden die Knoten aufgrund der Reihenfolge ausgerichtet, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden. Um die Richtung einer Kurve zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Richtung umkehren**


 in der Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels **Form**.


## Aktion



Knoten am Seitenrand ausrichten

Knoten an der Seitenmitte ausrichten







## Vorgehensweise

Klicken Sie im Bereich **Knoten ausrichten an** auf die Schaltfläche **Seitenrand** .

Klicken Sie im Bereich **Knoten ausrichten an** auf die Schaltfläche **Seitenmitte** .


**Tip:** Um Knoten an der Seitenmitte auszurichten, stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche **Horizontal ausrichten**  und die Schaltfläche **Vertikal ausrichten**  im Bereich **Ausrichten** aktiviert sind.

3 Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden Schaltflächen:


- **Links ausrichten** : um Knoten links auszurichten
- **Horizontal ausrichten** : um Knoten entlang einer vertikalen Achse auszurichten
- **Rechts ausrichten** : um Knoten rechts auszurichten
- **Oben ausrichten** : um Knoten oben auszurichten
- **Vertikal ausrichten** : um Knoten entlang einer horizontalen Achse auszurichten
- **Unten ausrichten** : um Knoten unten auszurichten


Außerdem können Sie

Einen Knoten an der nächstgelegenen Gitterlinie ausrichten

Klicken Sie im Bereich **Knoten ausrichten an** auf die Schaltfläche **Gitter** .




Einen Knoten an einem angegebenen Punkt ausrichten

Klicken Sie im Bereich **Knoten ausrichten an** auf die Schaltfläche **Angebener Punkt**  und geben Sie in die Felder **Koordinaten festlegen** Werte ein.


**Tip:** Sie können einen Punkt auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Punkt festlegen**  und danach in das Dokumentfenster klicken.

Eine Ausrichtungsoption für Textknoten festlegen




Wählen Sie im Bereich **Text** eine der folgenden Optionen aus:

- **Erste Linie** : Richtet Text an der Grundlinie der ersten Zeile aus.
- **Letzte Linie** : Richtet Text an der Grundlinie der letzten Zeile aus.
- **Begrenzungsrahmen** : Richtet den Text an seinem Begrenzungsrahmen aus.



Sie können Knoten vertikal und horizontal innerhalb der aktiven Auswahl ausrichten, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Knoten ausrichten**  klicken und eine oder mehrere Ausrichtungsoptionen im Dialogfeld **Knotenausrichtung** aktivieren.

## So verteilen Sie Knoten

- 1 Wählen Sie die Knoten mit dem Hilfsmittel **Form**  aus.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Ausrichten und verteilen** (**Fenster** ▶ **Andockfenster** ▶ **Ausrichten und verteilen**) auf eine der folgenden Schaltflächen im Bereich **Knoten verteilen auf**, um den Bereich zu wählen, über den die Knoten verteilt werden:
  - **Umfang der Auswahl** : Die Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt, in dem diese enthalten sind
  - **Umfang der Seite** : Die Knoten werden über die gesamte Zeichenseite verteilt
- 3 Um Knoten horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden horizontalen Verteilungsschaltflächen:
- 4 Um Knoten vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden vertikalen Verteilungsschaltflächen:



Da Knoten keine wirkliche Breite oder Höhe besitzen, wird ein gleichmäßiger Abstand zwischen die Knoten entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse eingefügt, wenn auf eine der horizontalen bzw. vertikalen Verteilungsschaltflächen geklickt wird.

## Segmente bearbeiten


Sie können Kurvensegmente verschieben, um die Form eines Objekts zu ändern. Darüber hinaus können Sie die Glättung von Kurvensegmenten steuern.

Sie können die Richtung eines Kurvensegments ändern, indem Sie die Position seiner Anfangs- und Endknoten umkehren. Der Effekt ist nur sichtbar, wenn die Enden des Kurvensegments verschieden sind. Wenn dem Endknoten eines Kurvenobjekts beispielsweise eine Pfeilspitze zugewiesen ist, wird die Pfeilspitze beim Umkehren des Anfangs- und Endknotens an den Anfangsknoten verschoben.



*Richtung einer Kurve ändern*

## So ändern Sie den Inhalt von Segmenten eines Kurvenobjekts

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Klicken Sie auf ein **Kurvenobjekt**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

Segment durch Verwendung der Steuerpunkte ohne Auswirkungen auf die Platzierung des Knotens formen

Segment durch Verwendung der Steuerpunkte mit Verschiebung eines Knotens formen


## Vorgehensweise

Klicken Sie auf einen Knoten und ziehen Sie dann einen der Steuerpunkte.


Klicken Sie auf einen Knoten. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und ziehen Sie einen der Steuerpunkte.

## Außerdem können Sie

Kurvensegment begradigen

Klicken Sie auf ein Kurvensegment und wählen Sie die Schaltfläche **In Linie konvertieren**  in der Eigenschaftsleiste.


Gerades Segment krümmen

Klicken Sie auf ein gerades Segment und wählen Sie die Schaltfläche **In Kurve konvertieren**  in der Eigenschaftsleiste.

Segment glätten

Klicken Sie auf einen Knoten und verschieben Sie den Regler **Kurvenglättung** in der Eigenschaftsleiste. Wenn Sie alle Segmente in einem Kurvenobjekt glätten möchten, wählen Sie alle **Knoten** des Objekts aus, bevor Sie den Regler **Kurvenglättung** verschieben.

Richtung eines Kurvenobjekts ändern

Klicken Sie auf ein Segment und wählen Sie die Schaltfläche **Richtung umkehren**  in der Eigenschaftsleiste.

## Kurven verbinden


Sie können Kurven und Liniensegmente verbinden, um komplexere Kurven und geschlossene Objekte zu bilden. Die Form der Verbindungslinien wird durch den von Ihnen gewählten Modus bestimmt: **Erweitern**, **Abfasen**, **Abrunden** oder **Bézierkurve**.



Die Linien in der linken oberen Ecke werden mithilfe verschiedener Modi miteinander verbunden. Modi (von links nach rechts): **Erweitern**, **Abfasen**, **Abrunden** und **Bézierkurve**.


Sie können auch die Abstandstoleranz festlegen. Das ist der Maximalabstand zwischen Endpunkten, die verbunden werden können. Wenn die Endpunkte weiter auseinander liegen, als die Abstandstoleranz vorschreibt, dann können diese nicht verbunden werden.

Wenn Sie Kurven verbinden, übernimmt die resultierende Kurve die Eigenschaften des zuletzt ausgewählten Objekts.



Das Verbinden von Kurven und Liniensegmenten kann als Ausgangspunkt für eine komplexere Zeichnung dienen.

### So verbinden Sie Kurven

- 1 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf jedes einzelne Objekt.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Kurven verbinden**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Kurven verbinden** einen der folgenden Modi aus dem Listenfeld aus:
  - **Erweitern**
  - **Abfasen**
  - **Abrunden**
  - **Bézierkurve**
- 4 Klicken Sie auf **Zuweisen**.  
Wenn die Kurven nicht verbunden werden, müssen Sie die Abstandstoleranz erhöhen.

### Außerdem können Sie

Abstandstoleranz festlegen

Geben Sie im Feld **Spalttoleranz** einen Wert ein.

Radius angeben

Geben Sie im Feld **Radius** einen Wert ein.

Dieses Steuerelement ist nur für den Modus **Abrunden** verfügbar.



Es können nur Endpunkte verbunden werden, keine inneren Punkte.

Wenn die zu verbindenden Endpunkte nicht über dieselben Koordinaten verfügen, werden die Endpunkte bis zu ihrem Schnittpunkt erweitert.




Darüber hinaus können Sie in Objektgruppen **Unterstrecken** verbinden.

Linien können auch mit einem **Markierungsrahmen** ausgewählt werden. Wenn Sie die Linien mit einem Markierungsrahmen auswählen, werden die Eigenschaften des obersten Objekts in der Ebene übernommen. Um herauszufinden, welches das unterste Objekt ist, öffnen Sie das Andockfenster **Objekt-Manager**, indem Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager** klicken.


## Segmente kopieren und ausschneiden

Sie können Kurvensegmente kopieren und ausschneiden und dann als Objekte einfügen. Dies vereinfacht das Extrahieren von Teilstrecken oder das Erstellen nebeneinander liegender Formen mit ähnlichem Umriss.



Ein Kurvensegment wurde kopiert (links) und dann als Objekt eingefügt (rechts).

### So kopieren Sie ein Kurvensegment oder schneiden es aus

- 1 Wählen Sie das Kurvenobjekt aus.
- 2 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Form**  die Knoten auf einem Kurvensegment aus und drücken Sie dann eine der folgenden Tastenkombinationen:
  - **Strg + C**, um das Kurvensegment zu kopieren
  - **Strg + X**, um das Kurvensegment auszuschneiden
  - **Strg + D**, um ein leicht versetztes Duplikat des Kurvensegments zu erstellenUm das Kurvensegment einzufügen, drücken Sie **Strg + V**.

## Knoten hinzufügen, entfernen und verbinden

Durch das Hinzufügen von Knoten erhöhen Sie die Anzahl an Segmenten, wodurch Sie eine bessere Kontrolle über die Form eines Objekts gewinnen. Darüber hinaus können Sie ausgewählte Knoten entfernen, um die Form eines Objekts zu vereinfachen.


Kurvenobjekte, die zu viele Knoten enthalten, sind nicht einfach zu bearbeiten und lassen sich schwer auf Geräten wie Vinyl-Schneidern, Plottern und drehbaren Gravurgeräten ausgeben. Es ist möglich, die Anzahl der Knoten in einem Kurvenobjekt automatisch zu verringern. Beim Reduzieren der Knotenanzahl werden überlappende Knoten entfernt und das Kurvenobjekt geglättet. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie die Anzahl der Knoten in Objekten, die aus anderen Anwendungen importiert wurden, verringern möchten.

### So können Sie Knoten hinzufügen oder entfernen

#### Aktion

Knoten hinzufügen

#### Vorgehensweise

Wählen Sie in der Hilfsmittelpalette das Hilfsmittel **Form**  aus, selektieren Sie ein Kurvenobjekt und doppelklicken Sie auf die Stelle, an der Sie einen Knoten hinzufügen möchten.





## Aktion

## Vorgehensweise



Knoten löschen

Wählen Sie in der Hilfsmittelpalette das Hilfsmittel **Form** aus, selektieren Sie ein Kurvenobjekt und doppelklicken Sie auf einen Knoten.

### So verringern Sie die Knotenanzahl in einem Kurvenobjekt

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Klicken Sie auf ein Kurvenobjekt und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Soll die Anzahl der Knoten im gesamten Objekt verringert werden, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Alle Knoten auswählen** .
  - Um die Knotenanzahl in einem Teil eines Kurvenobjekts zu verringern, wählen Sie den betreffenden Bereich mit einem Markierungsrahmen aus.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Knoten reduzieren**, damit überlappende und redundante Knoten automatisch entfernt werden.
  - Verschieben Sie den Regler **Kurvenglättung**, um die zu entfernende Anzahl von Knoten festzulegen. Wenn Sie zu viele Knoten entfernen, ändert sich unter Umständen die Form des Kurvenobjekts.



### So verbinden Sie die Endknoten einer einzelnen Unterstrecke

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Klicken Sie auf eine [Unterstrecke](#).
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Kurve schließen** .



Sie können mehrere Unterstrecken in einem Objekt schließen, indem Sie auf **Objekt ▶ Kurven verbinden** klicken und die gewünschten Einstellungen im Andockfenster **Kurven verbinden** auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Kurven verbinden](#)“ auf [Seite 228](#).

### So verbinden Sie die Knoten mehrerer Unterstrecken

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie in jeder [Unterstrecke](#) auf einen [Knoten](#).
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Kurve zum Schließen verlängern** .



Um Knoten in unterschiedlichen Unterstrecken zu verbinden, müssen Sie diese zunächst zu einem einzelnen [Kurvenobjekt](#) kombinieren. Anschließend können Sie die Endknoten der neuen Unterstrecken verbinden. Weitere Informationen zum Kombinieren von Objekten finden Sie unter „[Objekte kombinieren](#)“ auf [Seite 322](#).


## Knotentypen

Sie können einen von drei Knotentypen für die Knoten auf einem Kurvenobjekt festlegen: spitz, glatt und symmetrisch. Die Steuerpunkte verhalten sich bei den einzelnen Knotentypen unterschiedlich.

Mit spitzen Knoten können Sie scharfe Übergänge in einem Kurvenobjekt erzeugen, beispielsweise Ecken und spitze Winkel. Sie können die Steuerpunkte eines spitzen Knotens unabhängig voneinander verschieben, um z. B. nur die Linie auf der einen Seite des Knotens zu ändern.

Bei glatten Knoten nehmen die Linien, die durch den Knoten verlaufen, die Form einer Kurve an und erzeugen so weiche Übergänge zwischen den Liniensegmenten. Die Steuerpunkte eines glatten Knotens liegen stets direkt gegenüber voneinander, sie können jedoch unterschiedlich weit vom Knoten entfernt sein.

Symmetrische Knoten verhalten sich ähnlich wie glatte Knoten. Sie sorgen für einen weichen Übergang zwischen Liniensegmenten und geben den Linien beiderseits eines Knotens die gleiche Krümmung. Die Steuerpunkte symmetrischer Knoten befinden sich direkt gegenüber voneinander und in gleicher Entfernung vom Knoten.



*Jeder Knotentyp wird in einer unterschiedlichen Form angezeigt: glatte Knoten als Kreise, spitze Knoten als Quadrate und symmetrische Knoten als Rauten.*

## So formen Sie ein Kurvenobjekt mit spitzen, glatten oder symmetrischen Knoten

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Klicken Sie auf einen **Knoten**.
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - Spitzer Knoten 
  - Glatter Knoten 
  - Symmetrischer Knoten 
- 4 Ziehen Sie die Steuerpunkte des Knotens.






Sie können einem Knoten auch über Tastaturbefehle einen anderen Typ zuweisen: Um einen glatten Knoten in einen spitzen Knoten oder einen spitzen in einen glatten Knoten zu konvertieren, klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Form** auf den Knoten und drücken die Taste **C**. Um einen symmetrischen Knoten in einen glatten Knoten oder einen glatten in einen symmetrischen Knoten zu konvertieren, klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Form** auf den Knoten und drücken die Taste **S**.

## Knoten ändern

Objekte können durch Dehnen, Skalieren, Drehen und Neigen der Knoten geformt werden. So lassen sich z. B. die Eckknoten eines Kurvenobjekts so skalieren, dass das Kurvenobjekt proportional vergrößert wird. Kurvenobjekte oder Teile davon können zudem links- bzw. rechtsläufig gedreht werden.

## So dehnen, skalieren, drehen bzw. neigen Sie Knoten

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Wählen Sie ein **Kurvenobjekt** aus.
- 3 Wählen Sie die **Knoten** entlang der Kurve aus, die geändert werden sollen.
- 4 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Knoten dehnen oder skalieren** 
  - **Knoten drehen oder neigen** 
- 5 Ziehen Sie einen Satz Bearbeitungspunkte, um die Knoten zu ändern.

## Strecken von Kurvenobjekten unterbrechen


Sie können den Pfad eines Kurvenobjekts unterbrechen.

### Strecken

Strecken zeigen den Umriss der Form eines **Objekts** und sind häufig als ein oder mehrere Linien- bzw. Kurvensegmente sichtbar. Sie können Liniensegmente voneinander trennen und so Unterstrecken bilden. Unterstrecken sind zwar nicht verbunden, bleiben jedoch Bestandteil der definierenden Strecke des Ausgangsobjekts. Sie können eine Unterstrecke jedoch herauslösen und so zwei separate Objekte erzeugen, nämlich die herausgelöste Unterstrecke und das Objekt, aus dem sie gelöst wurde.

### Unterstrecken

Unterstrecken sind die grundlegenden Kurven und Formen, aus denen ein einzelnes **Kurvenobjekt** erstellt wird. So wird häufig ein einzelnes Kurvenobjekt mit Unterstrecken erstellt, wenn Text in Kurven konvertiert wird. Der Buchstabe „O“ ist beispielsweise aus zwei Ellipsen aufgebaut: Die äußere Ellipse entspricht der äußeren Form des Buchstabens und die innere Ellipse des „Lochs“ in der Mitte. Die Ellipsen sind Unterstrecken, die das Kurvenobjekt „O“ bilden. Sie erstellen beispielsweise Objekte mit Unterstrecken, damit Sie Objekte mit Löchern erzeugen können. In dem folgenden Beispiel können Objekte unter dem Buchstaben „O“ durchscheinen.





1) Der Buchstabe „O“ wird in Kurven konvertiert. 2) Als Unterstrecken entstehen hierbei die äußere Ellipse, die die Form des Buchstabens definiert, und die innere Ellipse (grau) als Definition für das Loch. 3) Zum Vergleich: Die schwarze Ellipse besteht aus einem einzelnen Pfad, kann also kein „Loch“ aufweisen.

## So unterbrechen Sie Pfade


## Aktion

Strecke unterbrechen

## Vorgehensweise

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .  
Wählen Sie einen Knoten auf der Strecke aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Kurve unterbrechen** .

Unterbrochene Strecke aus einem Objekt herausnehmen

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form**.  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Strecke und klicken Sie dann auf **Kurve unterbrechen**. Wählen Sie ein Segment, einen Knoten bzw. eine Knotengruppe aus (d. h. den Teil der Strecke, der herausgenommen werden soll) und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Unterstrecke herausnehmen** .




Wenn Sie eine Strecke in einem Kurvenobjekt unterbrechen, bleiben die verbleibenden Unterstrecken dennoch bei dem Objekt. Wenn Sie eine Strecke aus einem Objekt herausnehmen, erstellen Sie zwei separate Objekte.

## Änderungen in Kurvenobjekten spiegeln




Wenn Sie Änderungen in Kurvenobjekten mithilfe des Knoten-spiegeln-Modus spiegeln, bearbeiten Sie **Knoten** und wenden diese Änderungen in gespiegelter Form auf andere Knoten an. Sie können einen Knoten beispielsweise nach rechts verschieben: Der zugehörige andere Knoten wird dann um den gleichen Abstand nach links verschoben. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie ein Kurvenobjekt bilden und die Änderungen auf der linken, rechten, oberen oder unteren Seite des Objekts spiegeln möchten.

Um Änderungen zu spiegeln, müssen Sie zwei Kurvenobjekte auswählen, von denen eines durch Spiegelung des anderen erstellt wurde. Oder Sie wählen ein symmetrisches Objekt aus. Weitere Informationen zum Spiegeln von Objekten finden Sie unter „**Objekte spiegeln**“ auf Seite 309. Als Nächstes bestimmen Sie, ob die Änderungen horizontal (entlang einer vertikalen Symmetrielinie) bzw. vertikal (entlang einer horizontalen Symmetrielinie) gespiegelt werden. Abschließend müssen Sie die Gegenknoten auswählen, damit die Änderungen an den ausgewählten Objekten gespiegelt werden können.



*Links: Zwei zusammengehörige Knoten wurden in gespiegelten Kurvenobjekten ausgewählt. Rechts: Wenn Sie die blauen Steuerpunkte bewegen, werden die Änderungen auch an den zugehörigen Steuerpunkten (rot) übernommen.*

## So spiegeln Sie Änderungen in Kurvenobjekten

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** gespiegelte Kurvenobjekte oder ein symmetrisches Kurvenobjekt aus.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form** .
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
  - **Knoten horizontal spiegeln** : Zum Bearbeiten von Gegenknoten in Objekten, die horizontal gespiegelt wurden.
  - **Knoten vertikal spiegeln** : Zum Bearbeiten von Gegenknoten in Objekten, die vertikal gespiegelt wurden.
- 4 Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und wählen Sie die gewünschten **Gegenknoten** links und rechts bzw. oben und unten aus.
- 5 Bearbeiten Sie die Knoten auf der einen Seite.

Die Änderungen werden in gespiegelter Form für die Gegenknoten auf der anderen Seite übernommen.



Um mehrere **Objekte** mit dem Modus 'Knoten spiegeln' zu formen, klicken Sie auf das erste Objekt und ziehen Sie, um Knoten auszuwählen; oder halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken im ersten Objekt auf jeden Knoten. Halten Sie dann die **Umschalttaste** gedrückt, klicken Sie auf das zweite Objekt und ziehen Sie, um Knoten auszuwählen, oder halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie auf jeden Knoten auf dem zweiten Objekt.

## Objekte verschmieren und verwischen


Durch Verwischen und Verschmieren können Sie **Objekte** umformen, indem Sie Verlängerungen ziehen oder Einbuchtungen entlang des Umrisses einfügen. Die beim Ziehen mit dem Hilfsmittel **Verwischen** erstellten Verlängerungen und Einbuchtungen ähneln Strichen, die sich etwas in der Breite unterscheiden. Beim Verschmieren haben die mit dem Hilfsmittel **Verschmieren** gezogenen Verlängerungen und Einbuchtungen eher fließende Formen, die beim Ziehen immer schmaler werden.

### Objekte verwischen

Dabei können Sie den Bereich und die Form der Verzerrung wahlweise mit dem Grafiktablettstift oder mit der Maus steuern.

Der Verwischungseffekt reagiert sowohl auf den Drehwinkel als auch auf den Neigungswinkel des Grafiktablettstifts. Wenn Sie den Stift drehen, ändert sich der Winkel des Verwischungseffekts; wenn Sie den Stift neigen, wird die Pinselspitze abgeflacht und die Form der Verwischung ändert sich. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie den Drehwinkel und die Neigung des Stiftes simulieren, indem Sie entsprechende Werte eingeben. Der Drehwinkel beträgt standardmäßig 0°; durch höhere Werte bis 359° können Sie den Winkel des Pinselstrichs anpassen. Der Neigungswinkel beträgt standardmäßig 90°; durch niedrigere Werte bis 15° können Sie die Pinselspitze abflachen und dadurch die Verwischungsform ändern.

Wenn Sie mit einem Grafiktablett arbeiten, reagiert der Verwischungseffekt auch auf Druckänderungen. Wenn Sie den Stift fester aufdrücken, wird die Verwischung allmählich breiter, wenn Sie den Stift weniger fest aufdrücken, wird die Verwischung allmählich schmaler. Wenn Sie mit der Maus arbeiten oder die Breite der Verwischung nicht direkt durch den Stiftdruck beeinflussen möchten, können Sie die gewünschten Werte eingeben und so den Aufdruck durch den Grafiktablettstift simulieren. Wenn Sie einen negativen Wert bis -10 eingeben, wird die Verzerrung allmählich schmaler. Wenn Sie den Wert 0 eingeben, bleibt die Strichbreite gleich. Wenn Sie einen positiven Wert bis 10 eingeben, wird die Verzerrung allmählich breiter.




*Objekte verwischen*

Die Spitzengröße kann auf jeden Fall angegeben werden, unabhängig davon, ob Sie mit der Maus oder mit dem Grafiktablett arbeiten. Die Spitzengröße bestimmt die Breite der Verwischung, die dem Objekt zugewiesen wird.



### Objekte verschmieren

Zum Steuern des Verschmiereffekts können Sie die Größe der Pinselspitze und den Umfang des anzuwendenden Effekts festlegen. Außerdem können Sie Druckintensität des digitalen Stifts variieren. Beim Verschmieren von Objekten können Sie geglättete Kurven und Kurven mit scharfen Ecken verwenden.





*Objekt verschmieren*

### So verwischen Sie Objekte


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** ein **Objekt** aus .
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Verwischen** .
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Zum Verwischen der Innenseite eines Objekts klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen.
  - Zum Verwischen der Außenseite eines Objekts klicken Sie auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen.

## Außerdem können Sie


Größe der Pinselspitze ändern

Geben Sie im Feld **Größe**  **1.27 mm**  in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Größe der Pinselspitze ändern, wenn Sie mit dem Grafiktablett arbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stiftdruck**  in der Eigenschaftsleiste und steuern Sie die Spitzengröße über den Stiftdruck.


Allmählich breiter oder schmaler werdende Verwischung erzeugen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Austrocknen**  einen Wert zwischen -10 und 10 ein.

Form der Verwischung festlegen

Geben Sie in das Feld **Stiftneigung** einen Wert zwischen 15 und 90 Grad ein.


Form der Verwischung bei Verwendung des Grafiktablets ändern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftneigung** .



Winkel der Spitzenform für die Verwischung festlegen

Geben Sie in das Feld **Stiftwinkel** einen Wert zwischen 0 und 359 Grad ein.

Winkel der Spitzenform für die Verwischung bei Verwendung des Grafiktablets ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stiftwinkel**  in der Eigenschaftsleiste.

## So verschmieren Sie ein Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Verschmieren** .
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Um die Außenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie nahe am Rand außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen.
  - Um die Innenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie in der Nähe des Objektrands auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen.

## Außerdem können Sie


Größe der Pinselspitze ändern

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Spitzengröße** ein.

Menge des Verschmiereffekts festlegen

Geben Sie im Feld **Druck** einen Wert ein.

Menge des Verschmiereffekts durch den Druck eines digitalen Stifts steuern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck** .

## Außerdem können Sie

Beim Verschmieren geglättete Kurven verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verschmieren: Glatt** .

Beim Verschmieren Kurven mit scharfen Ecken verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verschmieren: Spitz** .



Der Unterschied zwischen der glatten und der spitzen Einstellung ist nur bei höheren Druckeinstellungen sichtbar.


## Objekte aufrauen

Mit dem Aufrauungseffekt können Sie **Objekten** (u. a. Linien, Kurven und Text) gezackte oder spitzige Ränder zuweisen. Sie können die Größe, den Winkel, die Richtung und die Anzahl der Einbuchtungen entweder mit dem Grafiktablettstift oder mit der Maus steuern.

Die Aufrauung wird erreicht, indem Sie den Grafiktablettstift bewegen, bestimmte Werte eingeben oder einer Linie rechtwinklige Spitzen zuweisen. Wenn Sie den Stift zur Tablettfläche hin oder von dieser weg neigen, vergrößert bzw. verringert sich die Größe der Spitzen. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie für den Neigungswinkel Werte im Bereich von 1° bis 90° eingeben. Die Richtung der Spitzen können Sie steuern, indem Sie den Drehwinkel des Stiftes verändern, während Sie einem Objekt den Aufrauungseffekt zuweisen. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie für den Drehwinkel Werte im Bereich von 0° bis 359° eingeben. Außerdem können Sie beim Ziehen die Anzahl der zugewiesenen Spitzen ändern.



Der Aufrauungseffekt reagiert auch auf den Druck, den Sie mit dem Stift auf das Tablett ausüben. Je höher der Druck, desto mehr Spitzen entstehen im aufgerauten Bereich. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie den Stiftdruck simulieren, indem Sie die gewünschten Werte eingeben.

Sie können auch die Größe der Pinselspitze ändern.



*Durch Aufrauen können Sie einem Teil eines Umrisses oder einer Strecke Zacken oder Spitzen zuweisen.*

## So rauhen Sie Objekte auf

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** ein **Objekt** aus .
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Aufrauen** .
- 3 Zeigen Sie auf den Bereich des Umrisses, den Sie aufrauen möchten, und ziehen Sie den Umriss, um ihn zu verzerren.



## Außerdem können Sie

Größe der Aufrauungsspitzen festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Spitzengröße**



einen Wert zwischen 0,254 mm und

50,8 mm ein.

Anzahl der Spitzen in einem aufgerauten Bereich ändern

Geben Sie im Feld **Spitzendichte**    in der

Eigenschaftsleiste einen Wert im Bereich von 1 bis 10 ein.

Anzahl der Spitzen in einem aufgerauten Bereich bei Verwendung des Grafiktablets ändern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck**



Höhe der Aufrauungsspitzen festlegen


Geben Sie in das Feld **Stiftneigung** einen Wert zwischen 0 und 90 Grad ein.

Anzahl der Aufrauungsspitzen beim Ziehen festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Austrocknen** einen Wert zwischen -10 und 10 ein.

Höhe der Aufrauungsspitzen bei Verwendung des Grafiktablets festlegen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche

**Stiftneigung** .

Richtung der Aufrauungsspitzen festlegen

Wählen Sie **Feste Richtung** im Listenfeld **Spitzenrichtung**. Geben Sie in das Feld **Drehwinkel** einen Wert zwischen 0 und 359 ein.

Richtung der Aufrauungsspitzen bei Verwendung des Grafiktablets festlegen

Wählen Sie **Stifteinstellungen** im Listenfeld **Spitzenrichtung** in der Eigenschaftsleiste.

Aufrauungsspitzen rechteckig zur Strecke oder zum Umriss erstellen

Wählen Sie **Automatisch** im Listenfeld **Spitzenrichtung** in der Eigenschaftsleiste.



Objekte, denen eine Verzerrung, Hülle oder Perspektive zugewiesen wurde, werden vor dem Zuweisen des Aufrauungseffekts in [Kurvenobjekte](#) konvertiert.




Wenn Neigungswinkel und Drehwinkel auf den Grafiktablettstift reagieren sollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das aufgeraute Objekt und anschließend auf den entsprechenden Befehl im Untermenü.


Sie können die Minimal- und Maximalwerte für die Aufrau-Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der Eigenschaftsleiste auf das entsprechende Steuerelement klicken und anschließend **Einstellungen** wählen.

## Objekte durch Heranziehen der Knoten an den Cursor oder durch Wegdrücken der Knoten vom Cursor umformen

Mit den Hilfsmitteln **Heranziehen** und **Zurückweisen** können Sie Objekte umformen, indem Knoten an den Cursor herangezogen oder vom Cursor weggedrückt werden. Zum Steuern des Umformungseffekts können Sie die Größe der Pinselspitze und die Geschwindigkeit, mit der die Knoten herangezogen oder zurückgewiesen werden, ändern. Außerdem können Sie die Druckintensität des digitalen Stifts variieren.





*Ein Objekt mit dem Hilfsmittel Heranziehen umformen*



*Ein Objekt mit dem Hilfsmittel Zurückweisen umformen*

### So verändern Sie die Form eines Objekts durch das Heranziehen von Knoten an den Cursor

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Heranziehen** .
- 3 Klicken Sie in der Nähe des Rands auf eine Stelle innerhalb oder außerhalb des Objekts und formen Sie den Rand bei gedrückter Maustaste um. Ein deutlicheres Ergebnis lässt sich erzielen, indem Sie bei gedrückter Maustaste ziehen.

### Außerdem können Sie

Die Größe der Pinselspitze festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Spitzengröße** ein.

Zum Ändern der Größe der Pinselspitze können Sie auch bei gedrückter Umschalttaste im Dokumentfenster ziehen. Ziehen Sie

## Außerdem können Sie

zur Mitte der Pinselspitze, um den Radius zu verringern, und von der Mitte der Pinselspitze weg, um den Radius zu vergrößern.

Geschwindigkeit des Heranziehens erhöhen



Geben Sie den gewünschten Wert im Feld **Rate** ein.

Effekt durch den Druck eines digitalen Stifts steuern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck**



## So verändern Sie die Form von Objekten durch das Wegdrücken von Knoten vom Cursor

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Zurückweisen** .
- 3 Klicken Sie in der Nähe des Rands auf eine Stelle innerhalb oder außerhalb des Objekts und formen Sie den Rand bei gedrückter Maustaste um. Ein deutlicheres Ergebnis lässt sich erzielen, indem Sie bei gedrückter Maustaste ziehen.

## Außerdem können Sie

Radius der Pinselspitze festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Spitzengröße** ein.

Zum Ändern des Radius der Pinselspitze können Sie auch bei gedrückter **Umschalttaste** im Dokumentfenster ziehen. Ziehen Sie zur Mitte der Pinselspitze, um den Radius zu verringern, und von der Mitte der Pinselspitze weg, um den Radius zu vergrößern.

Geschwindigkeit des Zurückweisens erhöhen

Geben Sie den gewünschten Wert im Feld **Rate** ein.

Effekt durch den Druck eines digitalen Stifts steuern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck**



## Verzerrungseffekte zuweisen

Sie können drei verschiedene Arten von Verzerrungseffekten zuweisen, um **Objekte** zu formen:

### Verzerrungseffekt

### Beschreibung

Ein- und Ausbuchtung

Hiermit können Sie die Ränder des Objekts eindrücken bzw. herausziehen.

Zackenschnitt

Hiermit können Sie den Rändern des Objekts einen gezackten Sägeschnitt zuweisen. Sie können die Amplitude und Frequenz des Effekts variieren.

## Verzerrungseffekt

## Beschreibung


Wirbel

Hiermit können Sie Objekte drehen, um einen Wirbeleffekt zu erzielen. Außer der Richtung des Wirbels können Sie auch seinen Winkel und Drehungsgrad wählen.

Nach dem Verzerren eines Objekts können Sie den Effekt ändern, indem Sie den Mittelpunkt der Verzerrung verschieben. Dieser Punkt wird durch einen rautenförmigen Bearbeitungspunkt gekennzeichnet, um den die Verzerrung angezeigt wird. Vergleichbar wäre ein Zirkel, bei dem sich der Stift um einen statischen Punkt bewegt. Sie können den Mittelpunkt der Verzerrung überall im Zeichenfenster oder in die Mitte eines Objekts setzen, so dass die Verzerrung gleichmäßig verteilt wird und sich die Form des Objekts relativ zu seinem Mittelpunkt ändert.

Ein noch drastischerer Effekt lässt sich dadurch erzielen, dass einem schon verzerrten Objekt eine weitere Verzerrung zugewiesen wird. Die Wirkung der ursprünglichen Verzerrung geht nicht verloren, wenn Sie z. B. eine Zackenschnittverzerrung über eine Wirbelverzerrung legen. In Corel DESIGNER können Sie Verzerrungseffekte auch entfernen und kopieren.

### So verzerren Sie Objekte

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Verzerrung** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen und geben Sie die gewünschten Einstellungen an:
  - **Ein- und Ausbuchtungs-Verzerrung**
  - **Zackenschnitt**
  - **Wirbelverzerrung**
- 3 Klicken Sie auf den gewünschten Mittelpunkt der Verzerrung und ziehen Sie, bis das **Objekt** die gewünschte Form hat.

### Außerdem können Sie

Mittelpunkt der Verzerrung ändern

Ziehen Sie den rautenförmigen Positionierungsbearbeitungspunkt an die gewünschte Position.

Anzahl der Punkte in einer Zackenschnitt-Verzerrung anpassen

Verschieben Sie den Regler in der Mitte des Verzerrungsbearbeitungspunkts.

Voreingestellte Verzerrung zuweisen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Voreinstellungen** eine der dort verfügbaren Voreinstellungen für Verzerrungen aus.

Einem Objekt mehrere Verzerrungen zuweisen


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen anderen Verzerrungstyp, klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie.



Sie können schon verzerrten Objekten die Verzerrungseffekte erneut zuweisen.



Sie können Verzerrungen mittig anordnen, indem Sie auf die Schaltfläche **Verzerrung zentrieren**  in der Eigenschaftsleiste klicken.



Mit den interaktiven Vektorsteuerelementen können Sie Verzerrungseffekte bearbeiten. Links: Auf einen Kreis angewendeter Zackenschnitteffekt. Rechts: Zackenschnitteffekt mit höherer Dichte (mehr Spitzen).


## So entfernen Sie Verzerrungen

- 1 Wählen Sie ein verzerrtes **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Verzerrung entfernen**.



Wenn Sie eine Verzerrung auf diese Weise entfernen, wird der zuletzt zugewiesene Verzerrungseffekt aufgehoben.



Sie können die Verzerrung eines ausgewählten Objekts auch aufheben, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Verzerrung entfernen**  klicken.

## So kopieren Sie Verzerrungen


- 1 Wählen Sie das **Objekt** aus, auf das Sie die Verzerrung kopieren möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Effekt kopieren** ▶ **Verzerrung aus**.
- 3 Klicken Sie auf ein verzerrtes Objekt.



Sie können den Effekt auch mit dem Hilfsmittel **Pipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes“ auf Seite 302.



## Wirbeleffekte hinzufügen

Sie können Objekten Wirbeleffekte hinzufügen. Dabei können Sie den Radius, die Geschwindigkeit und die Richtung der Wirbeleffekte festlegen. Außerdem können Sie die Intensität des Wirbeleffekts durch den Druck des digitalen Stifts variieren.



Wirbeleffekte hinzufügen

### So fügen Sie Objekten einen Wirbeleffekt hinzu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Wirbel** .
- 3 Klicken Sie auf den Rand des Objekts und halten Sie die Maustaste so lange gedrückt, bis der Wirbel die gewünschte Größe erreicht hat. Zum Positionieren und Umformen des Wirbels können Sie bei gedrückter Maustaste ziehen.

### Außerdem können Sie



Radius des Wirbeleffekts festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Spitzengröße** ein.


Geschwindigkeit des Wirbeleffekts festlegen

Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 100 im Feld **Rate** in der Eigenschaftsleiste ein.

Richtung des Wirbeleffekts festlegen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Linksläufiger Wirbel**  oder **Rechtsläufiger Wirbel** .

Intensität des Wirbeleffekts durch den Druck eines digitalen Stifts steuern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck** .

### Objekte mittels Hüllen formen


In Corel DESIGNER können Sie **Objekte** einschließlich Linien, **Grafiktext**, **Mengentextrahmen** und Bitmaps formen, indem Sie diesen **Hüllen** zuweisen. Hüllen bestehen aus mehreren **Knoten**, mit denen die Hülle geformt und somit auch die Form des Objekts geändert werden kann.



*Die Hülle wird nicht destruktiv angewendet, damit Sie diese bearbeiten oder jederzeit wieder entfernen und das Originalbild wiederherstellen können.*

Sie können eine Basishülle, die der Form eines Objekts entspricht, oder eine voreingestellte Hülle zuweisen.

Falls keine der Voreinstellungen Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie eine benutzerdefinierte Hülle erstellen und für die spätere Verwendung speichern. Hüllenvoreinstellungen werden als **Voreinstellungs**-Dateien (.PST) im Ordner \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Technical Suite 2018\Designer\Presets\Envelope gespeichert.




Aus der Form eines Vektorobjekts (1) wird eine benutzerdefinierte Hülle erstellt (3) und auf eine Bitmap angewendet (2).

In Corel DESIGNER können Sie Hüllen auch kopieren und entfernen.

Nach der Anwendung einer Hülle können Sie die vorhandene Hülle bearbeiten oder eine neue Hülle hinzufügen, um die Form des Objekts noch weiter zu verändern. Sie bearbeiten eine Hülle, indem Sie die Knoten anordnen oder neue Knoten hinzufügen. Das Hinzufügen von Knoten gibt Ihnen bessere Kontrolle über die Form des Objekts in der Hülle. Darüber hinaus können Sie in Corel DESIGNER Knoten löschen, mehrere Knoten gleichzeitig verschieben, den Knotentyp ändern und ein Segment einer Hülle in eine Linie oder Kurve konvertieren. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter „Kurvenobjekte verwenden“ auf Seite 217.





Sie können auch den Zuordnungsmodus einer Hülle ändern, um festzulegen, wie das Objekt in die Hülle passt. So können Sie z. B. ein Objekt entsprechend den Grundabmessungen der Hülle strecken und es dann mit dem horizontalen Zuordnungsmodus horizontal stauchen, sodass es der Form der Hülle entspricht.

### So weisen Sie Hüllen zu

- 1 Wählen Sie ein [Objekt](#) aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hülle** .



3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Geraden-Modus** : Erstellt **Hüllen** auf der Grundlage von Geraden, sodass Objekte perspektivisch erscheinen.
- **Einzelbogen-Modus** : Erstellt Hüllen mit einer Bogenform auf einer Seite, sodass Objekte konkav bzw. konvex erscheinen.
- **Doppelbogen-Modus** : Erstellt Hüllen mit einer S-Form auf einer oder mehreren Seiten.
- **Uneingeschränkter Modus** : Erstellt formfreie Hüllen, bei denen Sie die Eigenschaften der Knoten ändern sowie Knoten hinzufügen und löschen können.

4 Klicken Sie auf das Objekt.

5 Ziehen Sie die **Knoten**, um die Hülle zu verformen.


Wenn Sie die Hülle zurücksetzen möchten, drücken Sie die **Esc-Taste**, bevor Sie die Maustaste loslassen.

### Außerdem können Sie

Vordefinierte Hülle zuweisen

Klicken Sie auf das Listenfeld **Voreinstellungsliste** in der Eigenschaftsleiste und anschließend auf eine Hüllenform.

Einem Objekt mit Hülle eine Hülle zuweisen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Neue Hülle hinzufügen**  und ziehen Sie die Knoten, um die Form der Hülle zu ändern.

Hülle entfernen

Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Hülle entfernen**.




Wenn Sie ein Hülle auf einen Mengentext anwenden, können Sie nur die Form des Textrahmens verändern. Um den Text innerhalb des Rahmens umzuformen, könnten Sie den Rahmen in eine Kurve umwandeln, nachdem Sie den Inhalt bearbeitet und formatiert haben. Weitere Informationen zum Umwandeln von Objekten in Kurven finden Sie unter „[So konvertieren Sie Objekte in Kurvenobjekte](#)“ auf Seite 218. Beachten Sie, dass Sie den Text nicht mehr bearbeiten können, nachdem Sie den Rahmen in eine Kurve umgewandelt haben. Um einzelnen Zeichen mit einer Hülle Form zu geben, verwenden Sie Grafiktext.

Sie können einer Bitmap mit einer Hülle keine Hülle zuweisen.




Sie können Hüllen auch über das Andockfenster **Hülle** zuweisen (**Effekte** ▶ **Hülle**).

Sie können verhindern, dass die Geraden eines Vektorobjekts in Kurven konvertiert werden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche **Linien beibehalten**  aktivieren.

### So erstellen Sie eine Hülle anhand der Form eines anderen Objekts


1 Wählen Sie ein **Objekt** aus, auf das Sie eine **Hülle** anwenden möchten.

2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hülle** .

3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Hüllenform erstellen** .

4 Klicken Sie auf das Objekt, aus dem Sie eine Hülle erstellen möchten.

Die Hülle wird auf das Objekt angewendet, das Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

Um die Hülle für die spätere Verwendung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Voreinstellung hinzufügen**  in der Eigenschaftsleiste, geben Sie einen Dateinamen in das Listenfeld **Dateiname** ein und klicken Sie auf **Speichern**.




Sie können nur aus einer geschlossenen Kurve eine Hülle erstellen.

### So kopieren Sie Hüllen


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus, auf das Sie eine **Hülle** anwenden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Effekt kopieren** ▶ **Hülle von**.
- 3 Wählen Sie das Objekt aus, dessen Hülle Sie kopieren möchten.



Sie können eine Hülle auch kopieren, indem Sie ein Objekt auswählen, auf die Schaltfläche **Hülleneigenschaften kopieren** in der Eigenschaftsleiste klicken und das Objekt mit der zu kopierenden Hülle auswählen.


Sie können auch das Hilfsmittel **Pipette**  verwenden, um eine Hülle zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes“ auf Seite 302.

### So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hülle** .
- 2 Wählen Sie ein **Objekt** mit einer **Hülle** aus.
- 3 Doppelklicken Sie zum Hinzufügen eines Knotens auf die Hülle bzw. doppelklicken Sie auf einen **Knoten**, um ihn zu löschen.

#### Außerdem können Sie

Mehrere Hüllenknoten zugleich verschieben

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Uneingeschränkter Modus** , wählen Sie die zu verschiebenden Knoten mit einem Markierungsrahmen aus und ziehen Sie die Knoten an eine neue Position.




Mehrere Knoten mit einem Markierungsrahmen auswählen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Auswahlmodus** die Option **Rechteckig** und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.


Mehrere Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen auswählen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Auswahlmodus** die Option **Freihand** und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.


Zwei gegenüberliegende Knoten um dieselbe Distanz in dieselbe Richtung verschieben

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geraden-Modus** , **Einzelbogen-Modus**  bzw. **Doppelbogen-Modus**  in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die **Strg**-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.

Außerdem können Sie



Werden die Eckknoten verschoben, wird die Hülle geneigt.





*Verschieben der mittleren Knoten*


**Hinweis:** Diese Funktion gilt nur für einige voreingestellte Hüllen mit symmetrischen Knoten.

Zwei gegenüberliegende Knoten um dieselbe Distanz in entgegengesetzte Richtung verschieben


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geraden-Modus** 

**Einzelbogen-Modus**  bzw. **Doppelbogen-Modus**  in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.

Außerdem können Sie



*Verschieben der Eckknoten*





*Verschieben der mittleren Knoten*


**Hinweis:** Diese Funktion gilt nur für einige voreingestellte Hüllen mit symmetrischen Knoten.

Alle gegenüberliegenden Knoten symmetrisch zu einem zentralen Punkt hin bewegen oder von einem zentralen Punkt entfernen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Geraden-Modus** 

**Einzelbogen-Modus**  bzw. **Doppelbogen-Modus**  in der Eigenschaftsleiste, damit sie erhöht angezeigt wird. Halten Sie die **Strg- und Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie einen der Knoten an die neue Position.

Außerdem können Sie






Werden alle Eckknoten verschoben, wird die Hülle horizontal oder vertikal gedehnt.





Werden alle mittleren Knoten verschoben, können Sie die Ränder der Hülle eindrücken bzw. herausziehen.

**Hinweis:** Diese Funktion gilt nur für einige voreingestellte Hüllen mit symmetrischen Knoten.



Hüllenknotentyp ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Uneingeschränkter Modus** in der Eigenschaftsleiste (sodass sie gedrückt erscheint) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Spitzer Knoten** , **Glatte Knoten**  oder **Symmetrischer Knoten** .

Hüllensegment in eine Gerade oder Kurve umwandeln

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Uneingeschränkter Modus** (sodass sie gedrückt erscheint), klicken Sie auf ein Liniensegment und dann auf die Schaltfläche **In Linie konvertieren**  bzw. **In Kurve konvertieren** .

Außerdem können Sie


Hinweis: Die Schaltflächen **In Linie konvertieren**  und **In Kurve konvertieren**  werden deaktiviert, wenn Sie eine Hülle auf eine Bitmap anwenden.



Wenn Sie Teile eines Objekts mit einer Hülle teilen, beschneiden oder radieren, können Sie die Hülle nicht mehr bearbeiten.

Wenn Sie eine Bitmap mit einer Hülle in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten oder wenn Sie eine Bitmap mit einer Hülle kopieren und in Corel PHOTO-PAINT oder einer früheren Version von Corel DESIGNER einfügen, ist die Hülle nicht mehr bearbeitbar.

## So ändern Sie den Zuordnungsmodus

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hülle** .
- 2 Klicken Sie auf ein **Objekt** mit einer **Hülle**.
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zuordnungsmodus** einen der folgenden Modi:
  - **Horizontal** – Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Horizontalrichtung an die Hüllenform angepasst.
  - **Original** – Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den **Eckknoten** der Hülle zugeordnet. Die übrigen Knoten werden linear am Rand des Objektmarkierungsrahmens zugeordnet.
  - **Elastisch** – Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den Eckknoten der Hülle zugeordnet.
  - **Vertikal** – Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Vertikalrichtung an die Hüllenform angepasst.
- 4 Ziehen Sie die Knoten oder die Steuerpunkte.




Der Zuordnungsmodus von **Mengentextrahmen** kann nach dem Zuweisen einer Hülle nicht mehr geändert werden.

## Objekte beschneiden und radieren

Sie können Teile von Objekten beschneiden und radieren.

### Objekte beschneiden

Durch Beschneiden können Sie nicht erwünschte Bereiche von Objekten und importierten Fotos schnell entfernen, ohne vorher die Gruppierung von Objekten oder verknüpften Gruppen aufheben bzw. Objekte in Kurven umwandeln zu müssen. Es können Vektorobjekte und Bitmaps beschnitten werden.



Beim Beschneiden von Objekten definieren Sie einen rechteckigen Bereich – den Beschneidebereich –, der erhalten bleiben soll. Die Objektteile außerhalb des Beschneidebereichs werden entfernt. Sie können die genaue Position und Größe des Beschneidebereichs festlegen, ihn drehen und seine Größe ändern. Sie können den Beschneidebereich auch wieder entfernen.

Es ist möglich, nur ausgewählte Objekte in einer Zeichnung ohne Auswirkung auf die anderen Objekte oder alle Objekte auf der Zeichenseite zu beschneiden. In beiden Fällen werden die betroffenen Text- und Formobjekte automatisch in Kurven umgewandelt.

#### Bildbereiche löschen

In Corel DESIGNER können Sie unerwünschte Teile von Bitmaps und Vektorobjekten radieren. Das Hilfsmittel **Radierer** funktioniert wie ein Radiergummi, mit dem jene Teile des Bilds entfernt werden, bei denen Sie klicken und ziehen. Wenn Sie nur Teile eines bestimmten Objekts löschen möchten, müssen Sie dieses selektieren. Wenn kein Objekt ausgewählt ist, entfernt das Hilfsmittel **Radierer** alle Teile der Zeichnung, über die Sie den Mauszeiger ziehen. Weitere Informationen zum Selektieren von Objekten finden Sie unter „Objekte auswählen“ auf Seite 295. Beim Radieren werden alle betroffenen Strecken automatisch geschlossen und das Objekt wird in Kurven konvertiert. Wenn Sie Verbindungslinien radieren, erstellt Corel DESIGNER Unterstrecken anstelle einzelner Objekte. Objekte mit Konturen, Überblendungen, hinterlegten Schatten, Blockschatten und Extrusionen können nicht radiert werden.

Wenn Sie mit einem Eingabestift arbeiten, können Sie die Größe der Radiererspitze über den Druck ändern. Sofern Ihr Eingabestift Neigung und Orientierung unterstützt, können Sie diese Funktionen verwenden, um die Flachheit und Drehung der Radiererspitze zu ändern. Sie können auch feste Werte für den Neigungswinkel und Orientierungswinkel eingeben, sodass Flachheit und Drehung der Spitze sich nicht verändern.




*Sie können Ihren Eingabestift verwenden, um die Größe und Flachheit der Radiererspitze zu ändern.*

#### Virtuelle Liniensegmente löschen

Sie können auch virtuelle Liniensegmente (Teile von Objekten) löschen, die sich überlappen. So können Sie eine Schleife in einer sich selbst schneidenden Linie oder Schleifen in Liniensegmenten, bei denen sich zwei oder mehr Objekte überlappen, löschen.

## So beschneiden Sie ein Objekt oder importiertes Foto

- 1 Wählen Sie das Objekt oder importierte Foto aus, das Sie beschneiden möchten.  
Sie können mehr als ein Objekt auswählen. Wenn keine Objekte auf der Zeichenseite ausgewählt sind, werden alle Objekte in der Zeichnung beschnitten.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Überblendung** .
- 3 Ziehen Sie mit der Maus, um einen Beschneidebereich zu definieren.
- 4 Doppelklicken Sie im Beschneidebereich.

### Außerdem können Sie

Genauere Position des Beschneidebereichs festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder **Zuschnittposition** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Genauere Größe des Beschneidebereichs festlegen

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder **Zuschnittgröße** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Beschneidebereich drehen

Geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein.

Beschneidebereich entfernen


Klicken Sie auf **Zuschneide-Markierungsrahmen löschen**.



Objekte auf gesperrten und ausgeblendeten Ebenen oder auf Gitter- sowie Hilfslinienebenen können nicht beschnitten werden. Auch OLE- und Internet-Objekte, **Rollover** und der Inhalt von PowerClip-Objekten stehen für das Beschneiden nicht zur Verfügung.

Beim Beschneiden wird die Gruppierung von betroffenen verknüpften Gruppen wie **Konturen**, **Überblendungen** und **Extrusionen** automatisch aufgehoben.



Sie können den Beschneidebereich wie alle anderen Objekte interaktiv verschieben, drehen und in der Größe ändern. Um den Beschneidebereich zu verschieben, ziehen Sie ihn an eine neue Stelle. Wenn Sie die Größe des Beschneidebereichs ändern möchten, ziehen Sie einen der Bearbeitungspunkte. Um den Beschneidebereich zu drehen, klicken Sie im Bereich und ziehen einen Drehbearbeitungspunkt .

Der Beschneidebereich lässt sich durch Drücken der **Esc-Taste** entfernen.

## So radieren Sie einen Bildbereich

- 1 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise


Einen Bereich in einer Zeichnung radieren

Auswahl aller Objekte aufheben

Teile eines Objekts ausradieren

Wählen Sie das Objekt aus.

- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie eine Maus verwenden, klicken Sie auf das Hilfsmittel **Radierer**  in der Hilfsmittelpalette.



- Wenn Sie einen Eingabestift verwenden, drehen Sie diesen um, um automatisch in den Radiermodus zu wechseln.

3 Ziehen Sie den Cursor über den Bereich, der ausradiert werden soll.

## Außerdem können Sie


Die Größe der Radiererspitze ändern

Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Radiererdicke** ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Form der Radiererspitze ändern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Runde Spitze** oder **Viereckige Spitze**.


Die Breite der Radiererspitze ändern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftdruck** , um diese Option zu aktivieren.


Die Maximalbreite der Spitze wird durch den im Feld **Radierer-Dicke** festgelegten Wert bestimmt.

Wenn Sie die Maus verwenden, können Sie mit der Nach-oben-Taste und der Nach-unten-Taste eine Änderung des Stiftdrucks simulieren und dadurch die Breite der Radiererspitze verändern.

Die Flachheit der Radiererspitze ändern


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftneigung** , um diese Option zu aktivieren.

Die Radiererspitze abflachen, indem ein fester Wert für die Stiftneigung festgelegt wird


Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftneigung** , um diese zu deaktivieren, und geben Sie einen Wert in das Feld **Neigungswinkel** ein.

Geben Sie einen Wert zwischen 15 und 90 ein. Je niedriger der Wert, desto flacher die Spitze.

Drehung der Radiererspitze ändern

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftorientierung** , um diese Option zu aktivieren.

Die Radiererspitze drehen, indem ein fester Wert für die Stiftorientierung festgelegt wird

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Stiftorientierung** , um diese zu deaktivieren, und geben Sie einen Wert in das Feld **Orientierungswinkel** ein.

Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 359 ein.

Alle Knoten des radierten Bereichs beibehalten

Deaktivieren Sie die Schaltfläche **Knoten reduzieren** in der Eigenschaftsleiste.




Wenn Sie Teile von Objekten radieren, werden alle betroffenen **Strecken** automatisch geschlossen.



Sie können gerade Linien radieren, indem Sie auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkt für das Radieren klicken. Drücken Sie die **Strg-Taste**, wenn Sie den Winkel der Linie beschränken möchten.

Sie können auch einen Bereich eines ausgewählten Objekts radieren, indem Sie mit dem Hilfsmittel **Radierer** auf den Bereich doppelklicken.

### So löschen Sie virtuelle Liniensegmente

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Virtuelles Segment löschen** .
- 2 Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf das Liniensegment, das Sie löschen möchten.  
Das Hilfsmittel **Virtuelles Segment löschen** wird aufrecht gestellt, sobald es richtig positioniert ist.
- 3 Klicken Sie auf das Liniensegment.

Wenn Sie mehrere Liniensegmente gleichzeitig löschen möchten, klicken Sie mit dem Mauszeiger, um einen Markierungsrahmen um die zu löschenden Liniensegmente zu ziehen.

### Außerdem können Sie

Mehrere Liniensegmente gleichzeitig löschen

Ziehen Sie den Mauszeiger, um alle Zielsegmente einzuschließen oder eine Schnittmenge aller Zielsegmente zu bilden.

Virtuelles Liniensegment löschen, das eine Kurve schneidet


Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und zeichnen Sie eine Kurve durch Ziehen mit der Maus.

Liniensegmente verschmelzen

Klicken Sie bei gedrückter **Umschalttaste** auf die beiden sich überlappenden Endpunkte. Sie können die sich überlappenden Knoten auch bei gedrückter **Alt-Taste + Umschalttaste** mit dem Markierungsrahmen auswählen.




Sie können das Hilfsmittel **Virtuelle Liniensegmente löschen** nicht bei verknüpften Gruppen wie hinterlegten Schatten, Text oder Bildern einsetzen.



*Virtuelle Liniensegmente löschen*


## Objekte teilen


Sie können Vektorobjekte, Text und Bitmaps teilen. Es können einzelne Objekte oder Objektgruppen entlang von geraden, Freihand- oder Bézier-Linien geteilt werden.



*(Von oben nach unten) Für das Teilen von Objekten sind drei Modi verfügbar: Bézier, 2-Punkt-Linie und Freihand.*


Sie können darüber hinaus zwischen den beiden durch die Teilung entstandenen Objekte ein Abstand einfügen oder aber die neuen Objekte auch überlappen lassen.

Wenn Sie ein Objekt mithilfe des Hilfsmittels **Messer**  teilen, können Sie in Corel DESIGNER wählen, ob Sie die Umrisse in Kurvenobjekte umwandeln oder als Umrisse beibehalten möchten. Standardmäßig wird automatisch diejenige Option gewählt, mit der das Aussehen des Umrisses am besten erhalten bleibt.



*Sie können in der Eigenschaftsleiste Umrissoptionen auswählen.*




Wird ein Objekt mit gestrichelten Linien, Pfeilspitzen oder Linienenden geteilt, behält die Option **In Objekte konvertieren** das Aussehen des Umrisses am besten bei. Wenn Sie für solche Objekte die Option **Automatisch** wählen, werden die Umrisse von Corel DESIGNER in Objekte umgewandelt.



Oben: Der Umriss (in diesem Beispiel eine gestrichelte Linie mit Pfeilspitzen) wurde nach der Teilung in Objekte umgewandelt, um das Aussehen zu erhalten. Unten: Die Option 'Umriss beibehalten' wurde verwendet, was zu zwei Linien mit Start- und Endpfeilspitzen führt.


Mit dem Befehl **Objekt** ▶ **Formen** ▶ **Gleichmäßig teilen** können Sie ein Objekt in gleichgroße Segmente teilen.

### So teilen Sie Objekte

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Messer** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **2-Punkt-Linien-Modus** : Das Objekt wird entlang einer geraden Linie geteilt. Um die Richtungsänderung der Linie auf Winkel von jeweils 15° zu beschränken, halten Sie gleichzeitig die **Umschalt-** + **Strg**-Tasten gedrückt.
  - **Freihand-Modus** : Das Objekt wird eine Freihandlinie entlang geteilt.
- 3 Ziehen Sie mit der Maus über das Objekt oder die Objektgruppe, die Sie teilen möchten.

### Außerdem können Sie

Ein Objekt entlang einer Bézier-Linie teilen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Bézier-Modus** . Klicken auf die Stelle, an der der erste Knoten platziert werden soll. Ziehen Sie dann den Steuerpunkt an die Stelle, an der der nächste Knoten platziert werden soll, und klicken Sie erneut. Fahren Sie mit dem Klicken fort, um der Linie weitere gerade Segmente hinzuzufügen. Um ein gekrümmtes Segment hinzuzufügen, klicken Sie auf die Stelle, wo Sie den Knoten platzieren wollen, und ziehen Sie, um die Kurve zu formen. Um die Richtungsänderung der Linie auf Winkel von jeweils 15° zu beschränken, halten Sie gleichzeitig die **Umschalt-** + **Strg**-Tasten gedrückt.

Einen Abstand oder eine Überlappung zwischen den neuen Objekten erzeugen

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Schnittbreite** die Option **Abstand** oder **Überlappung** aus. Geben Sie in das Feld **Breite** einen Wert ein.

Umrissoptionen festlegen

Wählen Sie im Listenfeld **Umrissoptionen** eine Option.



Wenn Sie ein Objekt mithilfe des Hilfsmittels **Messer** teilen, werden die neuen Objekte in **Kurvenobjekte** umgewandelt.

### So teilen Sie ein Objekt in gleiche Segmente auf

- 1 Wählen Sie das **Objekt** aus, das Sie teilen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Formen** ▶ **Gleichmäßig teilen**.
- 3 Geben Sie im Andockfenster **Formen** Folgendes an:
  - **Teile**: Anzahl der Segmente, in die das Objekt unterteilt wird
  - **Abstand**: Raum zwischen den Segmenten

Wenn Sie die Segmente nach dem Teilen gruppieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Teile gruppieren**.

Wenn Sie die Segmente als ein Objekt zusammenfassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Teile kombinieren**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Segmente einzelne Objekte bleiben sollen.

Wenn Sie das ursprüngliche Objekt nicht löschen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausgewähltes Objekt löschen**.

- 4 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Diese Funktion erstellt eine Kopie des Objekts und wendet die Teilungen auf das neue Objekt an. Wenn Sie das ursprüngliche Objekt nicht löschen, erhalten Sie zwei Objekte, wobei eines auf dem anderen liegt, und das Objekt scheint nicht verändert worden zu sein. Das sich ergebende Objekt erbt die Rand- und **Füllungseigenschaften** des ursprünglichen Objekts.

Sie können Kurven, Bögen, Rechtecke und Polygone teilen. Um andere Objekte teilen zu können, müssen Sie sie erst in Kurven konvertieren. Sie können keine Bilder teilen.



Sie können mehrere Objekte auswählen, die gleichzeitig geteilt werden. Wenn Sie zudem das Kontrollkästchen **Teile gruppieren** aktivieren, werden die Objekte, die Sie teilen, in einer einzigen Gruppe gruppiert.


## Objekte zuschneiden

Beim Zuschneiden entstehen unregelmäßig geformte **Objekte** durch Entfernen der überlappenden Objektbereiche. Sie können fast jedes Objekt zuschneiden, unter anderem auch Klone, Objekte auf unterschiedlichen Ebenen sowie einzelne Objekte mit sich schneidenden Linien. Lediglich **Mengentext**, Bemaßungslinien und Originale von Klonen können nicht zugeschnitten werden.

Bevor Sie Objekte zuschneiden, müssen Sie entscheiden, welches Objekt Sie zuschneiden möchten (Zielobjekt) und mit welchem Objekt das Zuschneiden erfolgen soll (Quellobjekt). Wenn Sie z. B. einen sternförmigen Ausschnitt aus einem quadratischen Objekt erstellen möchten, ist der Stern das Quellobjekt, da Sie ihn zum Zuschneiden des Quadrats verwenden. Das Quadrat ist das Zielobjekt, d. h. das Objekt, das zugeschnitten werden soll. Das Quellobjekt schneidet den Bereich zu, der das Zielobjekt überlappt.

Das Zielobjekt behält seine Füllungs- und Umrissattribute. Wenn Sie beispielsweise ein Rechteck zuschneiden, das von einem Kreis überlappt wird, wird der vom Kreis überdeckte Bereich des Rechtecks gelöscht, so dass eine unregelmäßige Form entsteht.

In Corel DESIGNER haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Objekte zuzuschneiden. Sie können ein Objekt im Vordergrund als Quellobjekt verwenden, um ein dahinter liegendes Objekt zuzuschneiden, oder umgekehrt. Sie können auch nicht sichtbare Bereiche einander überschneidender Objekte entfernen, so dass nur noch die sichtbaren Bereiche in der Zeichnung verbleiben. Auf diese Weise können Sie die Dateigröße beim Konvertieren von Vektorgrafiken in Bitmaps verringern.



*Der Kreis wird dazu verwendet, das Rechteck zuzuschneiden.*

### So schneiden Sie Objekte zu

- 1 Wählen Sie die **Quell- und Zielobjekte** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Formen ▶ Zuschneiden**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Formen** auf **Ziel anzeigen**.
- 4 Klicken Sie auf das zuzuschneidende Objekt.



Wenn Sie Objekte während des Zuschneidens löschen möchten, aktivieren Sie im Andockfenster **Formen** das Kontrollkästchen **Ausgewähltes Objekt löschen** oder **Zielobjekte löschen**.

### So schneiden Sie vordere und hintere Objekte zu

- 1 Wählen Sie das **Quell- und Zielobjekt** mit einem Markierungsrahmen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Formen** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Vorderes ohne Hinteres**: Entfernt das hintere Objekt aus dem vorderen Objekt.
  - **Hinteres ohne Vorderes**: Entfernt das vordere Objekt aus dem hinteren Objekt.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Formen** auf **Zuweisen**.



Sie können das Steuerobjekt eines PowerClip-Objekts zuschneiden, so dass das Objekt innerhalb des PowerClip-Objekts die neue Form des PowerClip-Behälters annimmt. Weitere Informationen zu PowerClip-Objekten finden Sie unter „[PowerClip-Objekte erstellen](#)“ auf [Seite 264](#).

Verknüpfte Objekte wie hinterlegte Schatten, **Streckentext**, Überblendungen, Konturen und Extrusionen werden vor dem Zuschneiden in **Kurvenobjekte** umgewandelt.

### So schneiden Sie überlappende Bereiche von Objekten zu

- 1 Wählen Sie mit einem Markierungsrahmen die **Objekte** aus, die Sie zuschneiden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Formen ▶ Vereinfachen**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Formen** auf **Zuweisen**.




Sie können das Steuerobjekt eines PowerClip-Objekts zuschneiden, so dass das Objekt innerhalb des PowerClip-Objekts die neue Form annimmt.

Verknüpfte Objekte wie hinterlegte Schatten, **Streckentext**, Überblendungen, Konturen und Extrusionen werden vor dem Zuschneiden in **Kurvenobjekte** umgewandelt.

## Ecken abrunden, auskehlen und abfasen


Sie können die Ecken aller Kurvenobjekte auskehlen, abrunden oder abfasen, unabhängig davon, ob sie aus einer Form, Linie, Text oder Bitmap entstanden sind. Beim Abrunden entsteht eine abgerundete Ecke, das Auskehlen erzeugt eine abgerundete und nach innen gewölbte Ecke (Hohlkehle) und nach dem Abfasen ist die Ecke abgeschrägt. Mit Corel DESIGNER können Sie die Ecken in einer Vorschau anzeigen, bevor Sie die Änderungen anwenden. Informationen zum Ändern der Ecken von Quadraten und Rechtecken finden Sie unter „**Rechtecke und Quadrate zeichnen**“ auf Seite 205.



*Bei den Schranktüren wurden unterschiedliche Stile auf die Ecken angewandt. Von links nach rechts: Standardecken, abgerundete Ecken, ausgekehrte Ecken und abgefaste Ecken.*

Wenn Sie die Ecken von Formen ohne Kurven ändern, wird die Form automatisch in Kurven konvertiert. Änderungen werden allen Ecken zugewiesen, sofern nicht einzelne Knoten ausgewählt werden. Bevor einzelne Knoten ausgewählt werden können, müssen Sie Objekte jedoch mit dem Befehl **In Kurven konvertieren** manuell in Kurven konvertieren. Die betreffende Ecke muss aus zwei geraden Linien oder gekrümmten Segmenten entstanden sein, die sich in einem Winkel von weniger als 180 Grad schneiden.

Der Vorgang wird nicht ausgeführt, wenn der Wert für das Auskehlen, Abrunden oder Abfasen zu hoch ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Liniensegmente nicht lang genug sind, um den Radius oder Fasenabstand zuzuweisen. Beim Festlegen der Werte für diese Vorgänge sollten Sie berücksichtigen, dass die Liniensegmente anfangs oft lang genug erscheinen, dass sie sich jedoch verkürzen, wenn der Radius bzw. Fasenabstand auf das Objekt angewendet wird.





*In unserem Beispiel stellen die Kreise die Einstellungen für den Radius der Abrundung dar. In der oberen Zeile sehen Sie links die vorgeschlagenen Abrundungen und rechts die Ergebnisse der Abrundung. In der unteren Zeile sehen Sie links die vorgeschlagenen Abrundungen; rechts bei den Ergebnissen der Abrundung fällt jedoch auf, dass nicht*

alle Ecken abgerundet wurden. Nach dem Abrunden der ersten Ecke kann die folgende Ecke nicht abgerundet werden, da das Liniensegment nicht lang genug ist. Die Ecke wird übersprungen und die nächste Ecke abgerundet.

## So runden Sie Ecken ab

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Kurvenobjekt aus.
- Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Formen**  einzelne Knoten auf einem Kurvenobjekt aus.

2 Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Abrunden/Auskehlen/Abfasen**.

3 Aktivieren Sie im Andockfenster **Kehle/Bogen/Fase** die Option **Kehle**.

4 Geben Sie im Feld **Radius** einen Wert ein.

Der Radius wird verwendet, um einen kreisförmigen Bogen zu erzeugen, dessen Mittelpunkt von beiden Seiten der Ecke gleich weit entfernt ist. Höhere Werte erzeugen stärker abgerundete Ecken.



5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.





Die Schaltfläche **Zuweisen** ist nur verfügbar, wenn gültige Objekte oder Knoten ausgewählt sind.



Wenn Sie ein Quadrat oder Rechteck haben, können Sie auch alle Ecken auf einmal abrunden, indem Sie bei aktiviertem Hilfsmittel **Form** einen Eckknoten zur Mitte des Objekts ziehen. Die Form wird nicht in Kurven umgewandelt, wenn Sie diese Methode verwenden.

## So kehlen Sie Objektecken aus

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Kurvenobjekt aus.
- Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Formen**  einzelne Knoten auf einem Kurvenobjekt aus.

2 Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Abrunden/Auskehlen/Abfasen**.

3 Aktivieren Sie im Andockfenster **Kehle/Bogen/Fase** die Option **Bogen**.

4 Geben Sie im Feld **Radius** einen Wert ein.

Der Radius wird vom ursprünglichen Eckpunkt aus gemessen, um eine Bogenkante zu erzeugen.




5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.





Die Schaltfläche **Zuweisen** ist nur verfügbar, wenn gültige Objekte oder Knoten ausgewählt sind.



## So schrägen Sie Ecken durch Abfasen ab


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Andockfenster** ▶ **Abrunden/Auskehlen/Abfasen**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Abrunden/Auskehlen/Abfasen** im Listenfeld **Vorgang** die Option **Abfasen**.
- 4 Geben Sie im Bereich **Fasenabstand** einen Wert ins Feld **A** ein, um festzulegen, wo die Abfasung relativ zur ursprünglichen Ecke beginnen soll.

Wenn die Abfasung nicht denselben Abstand zur ursprünglichen Ecke haben soll, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sperren**  und geben Sie einen anderen Wert in das Feld **B** ein. Die Werte **A** und **B** werden entsprechend der Richtung angewendet, in der die Linie gezeichnet wird.



- 5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Um mit dem Hilfsmittel **Form**  einzelne Knoten auszuwählen, müssen Sie das Objekt zunächst mit dem Befehl **In Kurven konvertieren** manuell in Kurven konvertieren.

## Objekte verschmelzen und Schnittmengen bilden

Sie können unregelmäßige Formen erstellen, indem Sie **Objekte** verschmelzen oder Schnittmengen aus Objekten bilden. Sie können praktisch alle Objekte verschmelzen oder daraus Schnittmengen bilden, unter anderem auch Klone, Objekte auf unterschiedlichen Ebenen sowie einzelne Objekte mit sich schneidenden Linien. Lediglich bei **Mengentext**, Bemaßungslinien und Originalen von Klonen ist dies nicht möglich.

Sie können Objekte verschmelzen, um ein Objekt mit einem einzelnen Umriss zu erstellen. Die äußere Begrenzung der verschmolzenen Objekte wird zum Umriss des neuen Objekts. Das neue Objekt erhält die Füllungs- und Umrisseigenschaften des Zielobjekts. Alle sich schneidenden Linien werden gelöscht.

Objekte müssen sich für die Verschmelzung nicht überlappen. Wenn Sie nicht überlappende Objekte verschmelzen, bilden diese eine Verschmelzungsgruppe, die sich wie ein Einzelobjekt verhält. In beiden Fällen nimmt das verschmolzene Objekt die Füllungs- und Umrissattribute des Zielobjekts an.

Beim Verschmelzen von Einzelobjekten mit sich schneidenden Linien wird das Objekt in mehrere **Unterstrecken** unterteilt; das Aussehen des Objekts bleibt jedoch unverändert.

Beim Bilden von Schnittmengen wird ein Objekt aus dem Bereich erstellt, in dem sich zwei oder mehr Objekte überlappen. Die Form des neuen Objekts kann abhängig von der Form der Schnittmenge einfach oder komplex sein. Die Füllungs- und Umrissattribute des neuen Objekts richten sich nach dem als Zielobjekt definierten Objekt.

### So verschmelzen Sie Objekte

- 1 Wählen Sie das **Quellobjekt** bzw. die Quellobjekte aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Formen** ▶ **Verschmelzen**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Formen** auf **Ziel anzeigen**.
- 4 Klicken Sie auf das zu **verschmelzende** Objekt.



Das neue Objekt übernimmt die Füllungs- und Umrissseigenschaften des Zielobjekts.



Wenn Sie Objekte während des Verschmelzens löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausgewähltes Objekt löschen** oder **Zielobjekt löschen**.

### So bilden Sie Schnittmengen aus Objekten

- 1 Wählen Sie das **Quellobjekt** bzw. die Quellobjekte aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Formen** ▶ **Schnittmenge**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Formen** auf **Ziel anzeigen**.
- 4 Klicken Sie auf das **Objekt**, mit dem eine Schnittmenge gebildet werden soll.



Das neue Objekt, das anhand der überlappenden Teile des Quell- bzw. Zielobjekts erstellt wird, verfügt über die Eigenschaften bzw. die Füllung und den Umriss des Zielobjektes.



Wenn Sie Objekte löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ausgewähltes Objekt löschen** oder **Zielobjekt löschen**.

Um Schnittmengen mit mehreren Objekten zu bilden, wählen Sie die Quellobjekte mit einem **Markierungsrahmen** aus.

### PowerClip-Objekte erstellen

In Corel DESIGNER können Sie **Vektorobjekte** und Bitmaps wie z. B. Fotos in andere Objekte oder Rahmen einfügen. Als Rahmen können alle Objekte wie beispielsweise **Grafiktext** oder Rechtecke fungieren. Wenn das Objekt größer ist als der Rahmen, wird das auch als Inhalt bezeichnete Objekt entsprechend der Form des Rahmens zugeschnitten. Dadurch entsteht ein PowerClip-Objekt.




*Das Rechteck wird als Rahmen verwendet und der Baum wird innerhalb des Rechtecks platziert, um ein PowerClip-Objekt zu erstellen.*

Sie können komplexere PowerClip-Objekte erstellen, indem Sie ein PowerClip-Objekt in ein anderes PowerClip-Objekt setzen und so ein verschachteltes PowerClip-Objekt bilden. Sie können den Inhalt eines PowerClip-Objekts durch Kopieren auf andere PowerClip-Objekte übertragen.

Sie können einen leeren PowerClip-Rahmen aus einem Objekt erstellen oder einen PowerClip-Rahmen wieder in ein Objekt konvertieren. Das Erstellen leerer PowerClip-Rahmen oder Textrahmen ist nützlich, wenn Sie das Layout Ihres Dokuments festlegen möchten, bevor Sie den Text hinzufügen. Weitere Informationen zu Textrahmen finden Sie unter **„Mengentext hinzufügen“** auf Seite 528. Nachdem Sie einen leeren

PowerClip-Rahmen erstellt haben, können Sie dem Rahmen Inhalt hinzufügen. Sie können auch einem PowerClip-Rahmen, der bereits ein anderes Objekt enthält, Inhalt hinzufügen.



Das Erstellen leerer PowerClip-Rahmen und Textrahmen ist nützlich, wenn Sie das Seitenlayout visualisieren möchten, bevor Sie den Inhalt hinzufügen.

Nachdem Sie ein PowerClip-Objekt erstellt haben, können Sie den Inhalt des Objekts auswählen oder bearbeiten oder innerhalb des Rahmens neu positionieren. Immer wenn ein PowerClip-Objekt ausgewählt wird, wird eine frei verschiebbare Symbolleiste angezeigt.



Über die PowerClip-Symbolleiste können Sie den Inhalt bearbeiten, auswählen, extrahieren, sperren oder neu im Rahmen positionieren. Die Symbolleiste wird immer dann angezeigt, wenn ein PowerClip-Objekt ausgewählt wird.

Sie können den PowerClip-Inhalt sperren, sodass der Inhalt beim Verschieben des Rahmens ebenfalls verschoben wird. Wenn Sie den Inhalt eines PowerClip-Objekts löschen oder den Inhalt ohne Auswirkung auf den Rahmen ändern möchten, können Sie den Inhalt extrahieren.

Sie können das Standardverhalten beim Ziehen von Inhalt in PowerClip-Rahmen, beim Zentrieren von neuem Inhalt sowie beim Kennzeichnen von PowerClip-Rahmen als leere Rahmen an einem zentralen Ort.

### So erstellen Sie PowerClip-Objekte

- 1 Wählen Sie das **Objekt** aus, das Sie als PowerClip-Inhalt verwenden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **PowerClip** ► **In Rahmen platzieren**.
- 3 Klicken Sie auf das Objekt, das Sie als Rahmen verwenden möchten.

Wenn Sie ein verschachteltes PowerClip-Objekt erstellen möchten, ziehen Sie das PowerClip-Objekt in ein anderes PowerClip-Objekt. Lassen Sie dann bei gedrückter Taste **W** die Maustaste los, um das Objekt im Rahmen zu platzieren.



Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Objekt oder eine Objektgruppe klicken, auf **PowerClip innen** klicken und dann auf das Objekt, das als Behälter verwendet werden soll.

Wenn der Inhalt so platziert ist, dass er über den Rahmen hinausragt, wird er automatisch im Rahmen zentriert, um ihn sichtbar zu machen. Klicken Sie zum Ändern dieser Einstellung auf **Extras** ► **Optionen**, wählen Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** den Eintrag **Bearbeiten** aus und legen Sie die gewünschten Optionen im Bereich **PowerClip-Rahmen** fest.

### So erstellen Sie einen leeren PowerClip-Rahmen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus, das Sie als Rahmen verwenden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **PowerClip** ► **Leeren PowerClip-Rahmen erstellen**.



Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken, die Option **Rahmentyp** auswählen und auf **Leeren PowerClip-Rahmen erstellen** klicken.

Sie können auch auf die Schaltfläche **PowerClip-Rahmen** in der Symbolleiste **Layout** klicken. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Layout** auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Layout**.

### So fügen Sie Inhalt in einem PowerClip-Rahmen hinzu

- 1 Ziehen Sie ein Objekt in den PowerClip-Rahmen.  
Sobald das Objekt im Rahmen enthalten ist, wird der Rahmen hervorgehoben.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Lassen Sie die Maustaste los, um das Objekt in einem leeren PowerClip-Rahmen hinzuzufügen.
  - Lassen Sie die Maustaste los, während Sie die Taste **W** gedrückt halten, um das Objekt in einem vollen PowerClip-Rahmen hinzuzufügen.



Sie können Inhalte auch direkt aus Corel CONNECT oder dem Andockfenster **Weitere Werkzeuge** in den PowerClip-Rahmen ziehen.

Wenn der Inhalt so platziert ist, dass er über den Rahmen hinausragt, wird er automatisch im Rahmen zentriert, um ihn sichtbar zu machen. Klicken Sie zum Ändern dieser Einstellung auf **Extras** ► **Optionen**, wählen Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** den Eintrag **PowerClip-Rahmen** aus und legen Sie im Bereich **Neuen Inhalt automatisch zentrieren** die gewünschte Option fest.

### So konvertieren Sie einen PowerClip-Rahmen wieder in ein Objekt

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den PowerClip-Rahmen, wählen Sie **Rahmentyp** aus und klicken Sie auf **Kein**.



Falls der Rahmen Inhalt enthält, wird dieser gelöscht, wenn der Rahmen wieder in ein reguläres Objekt umgewandelt wird. Sie können den Rahmen zunächst aus dem PowerClip-Objekt extrahieren, um den Verlust von Inhalt zu verhindern.



Sie können auch auf die Schaltfläche **Kein Rahmen** in der Symbolleiste **Layout** klicken. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Layout** auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Layout**.

### So wählen Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten aus

- 1 Wählen Sie das PowerClip-Objekt aus.  
Die PowerClip-Symbolleiste wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Inhalte auswählen**.

### So positionieren Sie den Inhalt in einem PowerClip-Rahmen

- 1 Wählen Sie ein PowerClip-Objekt aus.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Inhalt im PowerClip-Rahmen positionieren

#### Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Objekt** ► **PowerClip** ► **Inhalt zentrieren**.

## Aktion

Inhalt proportional in den PowerClip-Rahmen einpassen

PowerClip-Rahmen proportional füllen

PowerClip-Rahmen füllen, indem Inhalt auf Rahmengröße gestreckt wird

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **PowerClip** ▶ **Inhalt proportional einpassen**.

Die Größe des Inhalts wird so angepasst, dass die längste Seite in den Rahmen passt. Der Inhalt wird nicht verzerrt und das Seitenverhältnis wird beibehalten. Der gesamte Inhalt ist sichtbar. Der Rahmen kann jedoch auch leere Bereiche aufweisen.

Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **PowerClip** ▶ **Rahmen proportional füllen**.

Die Größe des Inhalts wird so angepasst, dass er den Rahmen ausfüllt, ohne dass er verzerrt wird. Das Seitenverhältnis des Rahmens wird beibehalten. Der Rahmen ist ausgefüllt. Möglicherweise ragen jedoch Teile des Inhalts über den Rahmen hinaus und sind nicht sichtbar.

Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **PowerClip** ▶ **Inhalt auf Rahmengröße strecken**.


Die Größe des Inhalts wird so angepasst und verzerrt, dass er den Rahmen ausfüllt. Das Seitenverhältnis des Rahmens wird nicht beibehalten. Der Rahmen ist ausgefüllt und der gesamte Inhalt ist sichtbar.



Mit den Befehlen **Inhalt proportional einpassen**, **Rahmen proportional füllen** und **Inhalt auf Rahmengröße strecken** wird der PowerClip-Inhalt geändert. Die Änderungen bleiben erhalten, auch wenn Sie den Inhalt aus dem Rahmen extrahieren.



Sie können die Position des Inhalts auch festlegen, indem Sie in der PowerClip-Symbolleiste zuerst auf die Pfeilschaltfläche und danach auf einen Befehl klicken.



*Beispiele für PowerClip-Inhalt, dessen Position mit den folgenden Befehlen festgelegt wurde: Inhalt zentrieren (oben links), Inhalt proportional einpassen (oben rechts), Rahmen proportional füllen (unten links) und Inhalt auf Rahmengröße strecken (unten rechts).*

### So kopieren Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ PowerClip ▶ PowerClip von**.
- 3 Klicken Sie auf ein PowerClip-Objekt.

### So bearbeiten Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten

- 1 Wählen Sie ein PowerClip-Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ PowerClip ▶ Inhalt bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie den Inhalt des PowerClip-Objekts.
- 4 Klicken Sie auf **Objekt ▶ PowerClip ▶ PowerClip-Bearbeitung beenden**.



Während der Bearbeitung des Inhalts wird der Rahmen im Umrissmodus angezeigt und kann nicht ausgewählt oder bearbeitet werden.



Sie können auch auf das PowerClip-Objekt doppelklicken, um die Bearbeitung des Objekts zu ermöglichen, oder das PowerClip-Objekt auswählen und in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Inhalt bearbeiten** klicken. Nachdem Sie die Bearbeitung des Inhalts abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **PowerClip-Bearbeitung beenden**.

### So können Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten sperren und die Sperre wieder aufheben

- 1 Wählen Sie ein PowerClip-Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ PowerClip ▶ Inhalt in PowerClip sperren**.



Wenn Sie einen Rahmen verschieben, dessen Inhalt nicht gesperrt ist, bleibt der Inhalt an der alten Position und wird erst wieder sichtbar, wenn Sie den Rahmen über ihn setzen.



Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein PowerClip-Objekt klicken und dann auf **Inhalt in PowerClip sperren** klicken oder Sie wählen das PowerClip-Objekt aus und klicken in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Inhalt in PowerClip sperren**.

## So extrahieren Sie den Inhalt von PowerClip-Objekten

- 1 Wählen Sie ein PowerClip-Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ PowerClip ▶ Inhalt extrahieren**.

Der Inhalt bleibt an derselben Position, wird aber vom Rahmen getrennt. Der PowerClip-Rahmen verbleibt als leerer PowerClip-Rahmen.



Sie müssen den Inhalt jeder Ebene eines verschachtelten PowerClip-Objekts einzeln herausnehmen.



Sie können auch das PowerClip-Objekt auswählen und in der PowerClip-Symbolleiste auf die Schaltfläche **Inhalt extrahieren** klicken.

## So legen Sie Standardoptionen für PowerClip-Rahmen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorie **Arbeitsbereich** auf **PowerClip-Rahmen**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise

Festlegen des Standardverhaltens beim Ziehen von Inhalt in einen PowerClip-Rahmen

Wählen Sie im Bereich **Inhalt in PowerClip ziehen** im Listenfeld **PowerClip mit Inhalt** oder **Leerer PowerClip** und anschließend eine der folgenden Optionen aus:

- **PowerClip-Rahmen ignorieren**: Der Inhalt wird auf dem PowerClip-Rahmen statt im PowerClip-Rahmen platziert.
- **Inhalt zum PowerClip-Rahmen hinzufügen**
- **Vorhandenen Inhalt ersetzen** (nur bei PowerClip-Rahmen mit Inhalt verfügbar)

Festlegen des Standardverhaltens beim Zentrieren von neuem Inhalt in einem PowerClip-Rahmen

Wählen Sie im Bereich **Neuen Inhalt automatisch zentrieren** eine der folgenden Optionen aus:

- **Wenn sich Inhalt vollständig außerhalb des Rahmens befindet**: Der Inhalt wird nur zentriert, wenn er außerhalb der Grenzen des PowerClip-Rahmens liegt und andernfalls nicht sichtbar ist.
- **Immer**: Neuer Inhalt wird immer zentriert.
- **Nie**: Die automatische Zentrierung wird deaktiviert.

Kennzeichnen von PowerClip-Rahmen als leere Rahmen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Linien in leeren PowerClip-Rahmen anzeigen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

## Aktion

## Vorgehensweise

- **Immer:** Linien in leeren PowerClip-Rahmen werden auf dem Bildschirm und in gedruckten oder exportierten Dokumenten angezeigt.
- **Nur auf dem Bildschirm:** Linien in leeren PowerClip-Rahmen werden nur auf dem Bildschirm angezeigt.


## Optionen für Knoten, Bearbeitungspunkte und die Vorschau festlegen

Auf der Seite **Knoten und Ziehpunkte** im Dialogfeld **Optionen (Extras ▶ Optionen)** können Sie das Aussehen der Knoten, Bearbeitungspunkte und der Vektorvorschau Ihren Vorlieben anpassen; dies vereinfacht die Bearbeitung der Knoten und das Anwenden von Vektoreffekten und -transformationen.





### Allgemeine Einstellungen

Sie können die Größe und Form der Knoten ändern, und Sie können bei der Bearbeitung die Kurvenrichtung ein- oder ausblenden. Für die Knoten und Ziehpunkte stehen drei voreingestellte Größen zur Wahl: Klein, Mittel und Groß.

Standardmäßig verfügt jeder der drei Knotentypen über eine andere Form. Spitze Knoten werden als Quadrate angezeigt, glatte Knoten als Kreise und symmetrische Knoten als Rauten. Sie können die Form der Knotentypen ändern und dazu aus Formen wie Dreiecken, Rauten, Kreisen und Polygonen auswählen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter „Knotentypen“ auf Seite 231.




*Standardmäßig wird jeder Knotentyp in einer unterschiedlichen Form angezeigt: Kreis, Quadrat oder Raute. Die Kurvenrichtung wird durch die Ausrichtung der Endknoten angezeigt.*

Normalerweise werden Knoten mit dem Hilfsmittel **Form**  ausgewählt und verschoben. Sie können auch die Knotenverfolgung aktivieren, um Knoten mit den Hilfsmitteln **Auswahl** , **Freihand**  oder **Bézier**  auszuwählen und zu verschieben.

### Farbeinstellungen


Das standardmäßige Farbschema verwendet Blau als Hauptfarbe und Rot als Nebenfarbe für die Anzeige der Knoten, Steuerpunkte und der Vorschau während der Bearbeitung. Die Hauptfarbe wird für die erste ausgewählte Kurve benutzt. Wenn Sie mit dem Hilfsmittel **Form** zusätzliche Kurven auswählen, werden diese in der Nebenfarbe Rot angezeigt. Das standardmäßige Farbschema wendet darüber hinaus eine weiße Hervorhebung an, um die Elemente besser sichtbar zu machen. Die weiße Hervorhebungsfarbe wird auch benutzt, um nicht ausgewählte Knoten zu füllen und um Vektorvorschauen hervorzuheben. Sie können nicht ausgewählte Knoten auch ohne Füllung anzeigen.





Blau ist die Hauptfarbe des standardmäßigen Farbschemas für Knoten, Ziehpunkte und Vorschauen (rechts). Die Nebenfärb Rot wird für die zusätzliche, mit dem Hilfsmittel 'Form' ausgewählte Kurve verwendet (links). Nicht ausgewählte Knoten werden mit der weißen Hervorhebungsfarbe gefüllt.

Wenn Knoten und Bearbeitungspunkte vor komplexen Hintergründen schwer zu erkennen sind, können Sie die Hauptfarbe mithilfe von einem Tastaturbefehl (**Strg+Umschalt+I**) durch die Nebenfärb ersetzen und umgekehrt. Ebenfalls mit einem Tastaturbefehl können Sie zwischen der Anzeige von nicht ausgewählten Knoten mit einer Füllung und ohne eine Füllung hin- und herschalten (**Strg+Umschalt+G**).



Nicht ausgewählte Knoten werden mit einer Füllung (links) und ohne eine Füllung (rechts) angezeigt.

Sie können ein eigenes Farbschema erstellen, indem Sie die Haupt- und Nebenfärb ändern. Darüber hinaus können Sie die Hervorhebung in der Vorschau ausblenden. Um die Knotentypen leichter zu unterscheiden, können Sie die Anwendung so einstellen, dass jeder Knotentyp in einer anderen Farbe angezeigt wird.

### GPU für Vektorvorschauen

Standardmäßig wird der Hauptprozessor (die CPU) Ihres Rechners zur Erzeugung von Vektorvorschauen verwendet. Sie können die Anwendung aber auch so einstellen, dass stattdessen der Grafikprozessor (GPU) verwendet wird. Auf einigen Computern kann die Benutzung der GPU für Vektorvorschauen zu Leistungsverbesserungen führen.

### So legen Sie die allgemeinen Optionen für Knoten, Ziehpunkte und die Vorschau fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Knoten und Ziehpunkte**.
- 3 Führen Sie im Bereich **Allgemeine Einstellungen** eine der Aufgaben in der folgenden Tabelle durch.




## Aktion

Knotengröße ändern

Form der Knoten ändern

Knotenformen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen

Die Richtung der ausgewählten Kurven ein- oder ausblenden

Knoten mit den Hilfsmitteln **Auswahl** , **Freihand**  oder **Bézier**  auswählen oder verschieben

Nicht ausgewählte Knoten ohne Füllung anzeigen

## Vorgehensweise

Wählen Sie im Listenfeld **Knotengröße** eine Größe aus.

Wählen Sie im Listenfeld **Knotenform** eine Form für jeden Knotentyp aus: spitz, glatt und symmetrisch.

Klicken Sie neben den Listenfeldern **Knotenformen** auf **Zurücksetzen**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kurvenrichtung beim Bearbeiten anzeigen**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Knotenverfolgung aktivieren**.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nicht ausgewählte Knoten mit Füllung anzeigen**.

## So ändern Sie die Farbeinstellungen für Knoten, Bearbeitungspunkte und Vorschauen mithilfe von Tastaturbefehlen

- 1 Wählen Sie die gewünschten Knoten mit dem Hilfsmittel **Form** aus.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

Die Hauptfarbe durch die Nebenfärbefersetzen und umgekehrt

Zwischen der Anzeige von nicht ausgewählten Knoten mit einer Füllung und ohne eine Füllung hin- und herwechseln

## Vorgehensweise

Drücken Sie **Strg+Umschalt+I**.

Drücken Sie **Strg+Umschalt+G**.

## So wählen Sie ein Farbschema

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Knoten und Ziehpunkte**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Farben** im Listenfeld **Farbschema** eines der folgenden Farbschemen:
  - **Standard**
  - **Benutzerdefiniert**



- Die Steuerelemente unter dem Listenfeld **Farbschema** werden erst verfügbar, wenn Sie im Listenfeld **Farbschema** die Option **Benutzerdefiniert** auswählen.

## So erstellen Sie ein eigenes Farbschema für Knoten, Ziehpunkte und die Vorschau

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Knoten und Ziehpunkte**.

- 3 Wählen Sie im Bereich **Farben** im Listenfeld **Farbschema** die Option **Benutzerdefiniert**.
- 4 Öffnen Sie die folgenden Farbauswahlfelder und wählen Sie eine Farbe aus:
  - **Hauptfarbe:** Wird für Knoten und Bearbeitungspunkte verwendet, wenn ein Objekt zur Bearbeitung ausgewählt wird. Wenn Sie mehrere Objekte zur Bearbeitung auswählen, wird die Hauptfarbe für die Knoten und Bearbeitungspunkte des zuerst ausgewählten Objekts verwendet.
  - **Nebenfärb:** Wird für Knoten und Bearbeitungspunkte verwendet, wenn mit dem Hilfsmittel **Form** zusätzliche Objekte zur Bearbeitung ausgewählt werden oder wenn Sie Vektoreffekte wie z. B. Extrusionen bearbeiten.

#### Außerdem können Sie

Die Hervorhebungsfärb in der Vektorvorschau ausblenden

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Markierung anzeigen**.

Jeden Knotentyp in einer anderen Farbe anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Knotentypen in verschiedenen Farben anzeigen**.

Die Haupt- und Nebenfärb auf die Standardeinstellungen zurücksetzen


Klicken Sie neben den Farbfeldern **Hauptfarbe** und **Nebenfärb** auf **Zurücksetzen**.

Die Schaltfläche **Zurücksetzen** ist nur für benutzerdefinierte Farbschemen verfügbar.

#### So verwenden Sie die GPU für Vektorvorschauen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Global**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPU für Vektorvorschauen verwenden**.






## Symmetrisches Zeichnen

Mit Corel DESIGNER können in Echtzeit symmetrische Objekte und Designs erstellt werden. Durch die Automatisierung dieses sonst sehr zeitaufwändigen Arbeitsablaufs können Sie produktiver arbeiten. Ob Sie nun einfache symmetrische Objekte oder ein komplexes kaleidoskopisches Design erstellen möchten, der Symmetriezeichenmodus stellt Ihnen die Steuerelemente bereit, die Sie dafür benötigen.

Sie können sowohl Vektor- als auch Bitmap-Objekte in Ihre symmetrischen Designs aufnehmen.



*Beispiele eines einfachen und eines komplexeren symmetrischen Designs mit Vektorobjekten.*


Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Symmetriegruppen erstellen“ (Seite 275)
- „Symmetriegruppen bearbeiten“ (Seite 278)
- „Kurven verbinden in Symmetriegruppen“ (Seite 283)
- „Symmetrien entfernen und symmetrische Beziehungen auflösen“ (Seite 284)

### Symmetriegruppen erstellen


Um eine Symmetriegruppe zu erstellen, können Sie ein bestehendes Objekt in eine Symmetriegruppe verwandeln oder Objekte im Symmetriemodus zeichnen. Die Objekte, die Sie konvertieren oder zeichnen, werden Primärobjekte genannt; die Objekte, die durch die Symmetrie erzeugt werden, werden Objektkopien genannt.

Mit der Spiegelsymmetrie von Corel DESIGNER können Sie identische Formen und Kurven erstellen, die auf mehreren Ebenen gespiegelt oder reflektiert werden. Im Standardsymmetriemodus werden die Primärobjekte entlang einer einzelnen Symmetrielinie gespiegelt. Wenn Sie ein komplexeres Design erstellen möchten, können Sie mehr Symmetrielinien einfügen.



Eine einzelne Symmetrielinie (links); mehrere Symmetrielinien (rechts)

Wenn Sie eine Symmetriegruppe von Grund auf neu erstellen, können Sie damit beginnen, die Symmetrieebenen einzurichten. Sie können zusätzliche Symmetrielinien einfügen, um mehr Objektkopien zu erstellen. Darüber hinaus können Sie die Symmetrielinien umpositionieren und drehen, indem Sie diese im Zeichenfenster ziehen oder indem Sie in der Eigenschaftsleiste entsprechende Werte eingeben. Jede Symmetriegruppe verfügt über einen Symmetriemittelpunkt, der durch einen kreisförmigen Cursor gekennzeichnet wird, wenn die Symmetrielinien selektiert werden. Bei Symmetrien mit mehreren Linien bildet der Schnittpunkt der Symmetrielinien den Symmetriemittelpunkt. Symmetrielinien werden um den Symmetriemittelpunkt gedreht. Sie können den Symmetriemittelpunkt verschieben, indem Sie diesen mit dem Mauszeiger ziehen, oder Sie können dessen exakte Position mithilfe von x- und y-Koordinaten angeben.



Von links nach rechts: Standardsymmetrielinie, Hinzufügen einer Symmetrielinie, Drehen der Symmetrielinien.


Weitere Informationen zur Bearbeitung von Symmetriegruppen finden Sie unter „Symmetriegruppen bearbeiten“ auf Seite 278.

### So erstellen Sie Symmetriegruppen aus Objekten

- 1 Wählen oder zeichnen Sie eine Kurve oder eine Form.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Symmetrie** ► **Neue Symmetrie erstellen**.  
Im Zeichenfenster wird eine Symmetrielinie angezeigt und das Primärobjekt wird dupliziert und gespiegelt. Bearbeiten Sie das Primärobjekt oder fügen Sie mehr Objekte hinzu.

3 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Symmetrie ▶ Symmetriebearbeitung beenden**.



Um ein Objekt, das über einen kalligrafischen Umriss verfügt, exakt zu spiegeln, müssen Sie zuerst die Umrissbreite mit der Objektgröße verknüpfen. Wählen Sie dazu das Objekt aus, doppelklicken Sie auf das Symbol **Umriss**  in der unteren rechten Ecke des Anwendungsfensters und aktivieren Sie im Dialogfeld **Umrissstift** das Kontrollkästchen **Mit Objekt skalieren**.



Sie können zudem eine Symmetriegruppe aus einem Objekt erstellen, indem Sie auf das Objekt rechtsklicken und dann auf **Neue Symmetrie erstellen** klicken.

Sie können eine Symmetriegruppe aus mehreren Formen und Kurven erstellen.

### So erstellen Sie eine Spiegelsymmetriegruppe von Grund auf neu

1 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Symmetrie ▶ Neue Symmetrie erstellen**.

Um weitere Symmetrielinien für eine komplexere Symmetriegruppe hinzuzufügen, geben Sie in der Eigenschaftsleiste eine Zahl in das Feld **Spiegellinien** ein. Sie können bis zu 12 Symmetrielinien verwenden.

Sie können die Symmetrielinien auch anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „So richten Sie die Symmetrieebenen ein“ auf [Seite 277](#).

2 Zeichnen Sie eine Kurve oder eine Form.

### So richten Sie die Symmetrieebenen ein

1 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Symmetrie ▶ Neue Symmetrie erstellen**.

Wenn Sie die Symmetrieebenen in einer bestehenden Symmetriegruppe ändern möchten, klicken Sie auf **Objekt ▶ Symmetrie ▶ Symmetrie bearbeiten**.

2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion


#### Vorgehensweise

Die Anzahl der Symmetrielinien festlegen


Geben Sie im Feld **Spiegellinien** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Sie können bis zu 12 Symmetrielinien hinzufügen.

Eine Symmetrielinie neu positionieren

Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  die Symmetrielinie im Zeichenfenster an die neue Position.

Eine Symmetrielinie drehen

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  zweimal auf die Symmetrielinie und ziehen Sie an den Drehbearbeitungspunkten.

Tipp: Sie können eine Symmetrielinie auch drehen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld **Drehwinkel** eingeben.

Den Symmetriemittelpunkt festlegen


Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **X** und **Y** ein.

Bei dieser Aktion werden die Symmetrielinien umpositioniert.



## Symmetriegruppen bearbeiten

Sie können Symmetriegruppen auf eine der folgenden Arten bearbeiten: indem Sie die Objekte in der Symmetriegruppe bearbeiten; indem Sie Symmetrielinien hinzufügen, drehen oder umpositionieren; und indem Sie die Symmetriegruppe als Ganzes bearbeiten.


Um das Rendern zu beschleunigen, ist es bei der Bearbeitung einer Symmetriegruppe möglich, eine Vorschau anzuzeigen, bei der nur die Umriss der Objektkopien zu sehen sind. Die Primärobjekte können in dieser Ansicht mühelos erkannt werden. Sie können auch eine Vorschau anzeigen, bei der die Objektkopien als vollständige Objekte zu sehen sind. D. h. sie werden mit den gleichen Füllungen, Umrissen und Effekten angezeigt, die auf die Primärobjekte angewendet werden. Sie können schnell zwischen den beiden Vorschau Modi umschalten. Um die Resultate einfacher zu bewerten, können Sie auch die Symmetrielinien ausblenden.



Vorschau auf die Objektkopien als Umriss (links) und vollständige Objekte (rechts)


Die Objekte in einer Symmetriegruppe können mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  und dem Hilfsmittel **Form**  geändert werden. Wenn Sie die Primärobjekte mit dem Hilfsmittel **Form** umformen, werden die Vektorvorschauen in der standardmäßigen Hauptfarbe und die Objektkopieumrisse in der standardmäßigen Nebenfärbung angezeigt. Weitere Informationen zu diesen Vorschaufarben und wie Sie diese ändern, erhalten Sie unter „Optionen für Knoten, Bearbeitungspunkte und die Vorschau festlegen“ auf Seite 270.






Die Vektorvorschauen auf die Primärobjekte werden in der standardmäßigen Hauptfarbe angezeigt, wenn Sie Objekte mit dem Hilfsmittel ‚Form‘ umformen.

Sie können den Primärobjekten Füllungen, Effekte und Transparenzen zuweisen. Änderungen an den Primärobjekten werden automatisch auf die Objektkopien übertragen. Sie können der Symmetriegruppe Objekte hinzufügen, und Sie können Objekte löschen, die Sie nicht länger benötigen. Darüber hinaus können Sie Objekte in eine Symmetriegruppe ziehen, auch wenn die Gruppe sich nicht im Symmetriebearbeitungsmodus befindet.




Bearbeitung einer Symmetriegruppe

Eine Veränderung der Symmetrielinien hat einen Einfluss darauf, wie die Elemente in der Symmetriegruppe positioniert und ausgerichtet werden. Sie können mehr Symmetrielinien einfügen, um mehr Objektkopien zu erzeugen. Außerdem können Sie die Symmetrielinien verschieben, um den Abstand zwischen den Primärobjekten und den Objektkopien zu erhöhen oder zu verringern; und Sie können die Symmetrielinien drehen. Weitere Informationen finden Sie unter „So richten Sie die Symmetrieebenen ein“ auf Seite 277.




Verschieben Sie die Symmetrielinie, um den Abstand zwischen Primärobjekten und Objektkopien zu ändern.



Drehen der Symmetrielinie





Wie bei jeder anderen Objektgruppe können Sie die Symmetrie als Ganzes verschieben, drehen und skalieren, ohne die räumliche Beziehung unter deren Elementen zu verändern. Sie können auch Füllungen und Transparenzen auf die gesamte Symmetriegruppe anwenden und Sie können die Umriseigenschaften ändern.



Die Symmetriegruppe links wird skaliert (Mitte) und dann mit dem Hilfsmittel ‚Auswahl‘ gedreht (rechts).


Bei der Bearbeitung einer Symmetriegruppe lassen sich mühelos Objekte an der Symmetrielinie ausrichten, denn der Befehl **Ansicht ► Ausrichten an ► Symmetrielinien** ist standardmäßig aktiviert. Diese Funktion hilft Ihnen, offene Kurven zu verbinden und geschlossene Formen in Ihrem symmetrischen Design zu erstellen. Wenn die bearbeiteten Objekte nicht an der Symmetrielinie ausgerichtet werden sollen, können Sie das Ausrichten an der Symmetrielinie deaktivieren.

## So bearbeiten Sie die Objekte einer Symmetriegruppe


- 1 Wählen Sie eine Symmetriegruppe aus.  
Die frei verschiebbare Symmetriesymbolleiste wird unterhalb der Symmetriegruppe eingeblendet.
- 2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Symmetrie bearbeiten** .
- 3 Bearbeiten Sie die Primärobjekte in der Gruppe mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  und dem Hilfsmittel **Form** . Außerdem können Sie Füllungen und Transparenzen sowie Effekte wie Konturen, Hüllen, Überblendungen und Verzerrungen anwenden.
- 4 Sie können je nach Bedarf Objekt hinzufügen und löschen.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symmetriebearbeitung beenden**  unter der Symmetriegruppe.

## Außerdem können Sie

Objektkopien als Umrisse oder vollständige Objekte anzeigen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Gesamtvorschau anzeigen** , um diese Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Symmetrielinien ein- bzw. ausblenden

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Symmetrielinien anzeigen** , um diese Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Sie können die Bearbeitung einer Symmetriegruppe mit einem Doppelklick auf die Gruppe starten oder indem Sie auf **Objekt** ▶ **Symmetrie** ▶ **Symmetrie bearbeiten** klicken.

Sie können den Modus **Symmetrie bearbeiten** auch aktivieren, indem Sie bei gedrückter **Strg**-Taste auf eine ausgewählte Symmetriegruppe klicken.

Sie können die Bearbeitung einer Symmetriegruppe auch beenden, indem Sie auf **Objekt** ▶ **Symmetrie** ▶ **Symmetriebearbeitung beenden** klicken.


## So ziehen Sie ein Objekt in eine Symmetriegruppe, die Objekte enthält

- Ziehen Sie das Objekt über die Symmetriegruppe, halten Sie die **W**-Taste gedrückt und lassen Sie die Maustaste los.

## So ziehen Sie ein Objekt in eine leere Symmetriegruppe

- Ziehen Sie das Objekt über die Symmetriegruppe und lassen Sie die Maustaste los.

## So bearbeiten Sie eine Symmetriegruppe als Ganzes

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf die Symmetriegruppe.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise

Die Symmetriegruppe verschieben

Ziehen Sie sie im Zeichenfenster an eine neue Position.

## Aktion

Die Symmetriegruppe skalieren


Die Symmetriegruppe drehen

Eine Füllung auf die Symmetriegruppe anwenden

## Vorgehensweise

Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.

Klicken Sie erneut auf die Symmetriegruppe, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen, und ziehen Sie an einem der Drehbearbeitungspunkte.


Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung** , und ziehen Sie den Mauszeiger über die Symmetriegruppe. Weitere Informationen zu Füllungen finden Sie unter „[Objekten Füllungen zuweisen](#)“ auf Seite 413.


Wenn Sie eine Füllung auf eine Symmetriegruppe anwenden, werden die Füllungen aller Objekte in der Symmetriegruppe geändert. Bitmap- und Vollfarben-Musterfüllungen werden nicht gespiegelt.



*Anwendung einer Füllung auf eine Symmetriegruppe*

Eine Transparenz auf eine Symmetriegruppe anwenden

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Transparenz**  und wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Transparenzeinstellungen. Weitere Informationen zu Transparenzen erhalten Sie unter „[Transparenz von Objekten ändern](#)“ auf Seite 489.



*Anwendung einer gleichmäßigen Transparenz auf eine Symmetriegruppe*

Die Transparenz ersetzt alle Transparenzen, die zuvor auf einzelne Objekte in der Gruppe angewendet wurden.


Bitmap- und Vollfarben-Mustertransparenzen werden nicht gespiegelt.

## Aktion

Einer Symmetriegruppe einen Umriss hinzufügen

## Vorgehensweise

Doppelklicken Sie auf der Statusleiste auf das Symbol **Umriss**

 und legen Sie im Dialogfeld **Umrisstift** die gewünschten Umriseigenschaften fest. Weitere Informationen zu Umrissen erhalten Sie unter „[Linien und Umrisse formatieren](#)“ auf Seite 180.

Wenn Sie einer Symmetriegruppe einen Umriss hinzufügen, werden die Umrise aller Objekte in der Symmetriegruppe geändert.



Damit die Symmetrie erhalten bleibt, ist es nicht möglich, eine Symmetriegruppe zu neigen oder zu dehnen.



Mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste können Sie eine Symmetriegruppe präzise verschieben, skalieren und drehen.

## So deaktivieren Sie das Ausrichten an Symmetrielinien


- Klicken Sie im Symmetriebearbeitungsmodus auf **Ansicht** ▶ **Ausrichten an** ▶ **Symmetrielinien**.



Die Deaktivierung der Ausrichtung an den Symmetrielinien erschwert das Verbinden von Kurven in Symmetriegruppen.

## Kurven verbinden in Symmetriegruppen


Wenn Sie eine Füllung auf eine offene Kurve und ihre gespiegelte Kopie anwenden möchten, müssen Sie diese zu einer einzigen Kurve verbinden. Damit die Kurven erfolgreich verbunden werden können, müssen die Endpunkte der Kurven an den Symmetrielinien ausgerichtet werden.



Von links nach rechts: Erstellen einer offenen Kurve; Ausrichten der Endpunkte an der Symmetrielinie; Füllen der verbundenen Kurve.

Wenn zwei Kurven verbunden werden, wird die Füllung der Primärkurve auf die gespiegelte Kurve angewendet. Es werden jedoch nur an der Primärkurve des verbundenen Objekts Knoten angezeigt. Sie können die Form des verbundenen Objekts anpassen, indem Sie die Knoten der Primärkurve bearbeiten.

### So verbinden Sie offene Kurven in einer Symmetriegruppe


- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symmetrie** ▶ **Symmetrie bearbeiten**.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Offene Kurven vereinigen** .
- 3 Klicken Sie auf die offene Kurve, die Sie mit ihrer gespiegelten Kopie verbinden möchten.

Wenn die Endpunkte der Kurven sich auf der Symmetrielinie nicht berühren, ziehen Sie diese mit dem Hilfsmittel **Form**, bis sie an der Symmetrielinie einrasten. Falls es schwierig sein sollte, die Endpunkte der Primärkurve an der Symmetrielinie einzurasten, stellen Sie sicher, dass der Befehl **An Symmetrielinien ausrichten** aktiviert ist (**Ansicht** ▶ **Ausrichten an** ▶ **Symmetrielinien**).



Nur die ausgewählte Kurvengruppe wird zu einem einzigen Objekt vereinigt. Nicht ausgewählte offene Kurven bleiben unverändert.



Sie können die Vereinigung rückgängig machen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Offene Kurven vereinigen**  klicken, um diese zu deaktivieren.


### Symmetrien entfernen und symmetrische Beziehungen auflösen

Wenn Sie alle Objektkopien aus einer Symmetriegruppe löschen und nur die Primärobjekte beibehalten möchten, können Sie die Symmetrie entfernen.




Von links nach rechts: Symmetriegruppe im Bearbeitungsmodus; die Symmetriegruppe im normalen Zustand; die Symmetriegruppe wurde entfernt, nur die Primärobjekte wurden beibehalten.

Nachdem Sie eine Symmetriegruppe erstellt haben, möchten Sie unter Umständen die Symmetrie bei einigen Elementen der Gruppe entfernen. Dazu müssen Sie die symmetrische Beziehung der Symmetriegruppe auflösen, um diese in eine normale Gruppe von Objekten umzuwandeln. Dann können Sie die einzelnen Objekte in der Gruppe bearbeiten.



In der Symmetriegruppe links wurde die symmetrische Beziehung aufgelöst. Danach wurde die Größe einzelner Objekte geändert und andere Objekte wurden gelöscht (rechts).

### So entfernen Sie die Symmetrie aus einer Symmetriegruppe


- 1 Wählen Sie eine Symmetriegruppe aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symmetrie entfernen** , die über oder unter der Symmetriegruppe eingeblendet wird. Alle Objektkopien werden gelöscht.



Sie können die Symmetrie einer Symmetriegruppe auch entfernen, indem Sie auf **Objekt** ▶ **Symmetrie** ▶ **Symmetrie entfernen** klicken.

Sie können auch auf eine Symmetriegruppe rechtsklicken und dann auf **Symmetrie entfernen** klicken.

## So lösen Sie die symmetrische Beziehung einer Symmetriegruppe auf

- 1 Wählen Sie eine Symmetriegruppe aus.
- 2 Klicken Sie auf der unverankerten Symbolleiste, die über oder unter der Symmetriegruppe angezeigt wird, auf die Schaltfläche **Symmetriebeziehung auflösen** .


Nach der Auflösung der symmetrischen Beziehung wird aus der Symmetriegruppe eine normale Objektgruppe.



Sie können die Symmetriebeziehung einer Symmetriegruppe auch auflösen, indem Sie auf **Objekt ▶ Symmetrie ▶ Symmetriebeziehung auflösen** klicken.

Sie können auch auf eine Symmetriegruppe rechtsklicken und dann auf **Symmetriebeziehung auflösen** klicken.





## Projizieren von Objekten

Mit der Anwendung Corel DESIGNER können Sie in projizierten Zeichenmodi arbeiten. Sie können **Zeichnungsprofile** zur Projektierung von Objekten auf **Zeichenflächen** verwenden, um einen räumlichen Eindruck im Bild entstehen zu lassen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Übersicht zu projizierten Zeichenmodi“ (Seite 287)
- „Verwenden von projizierten Zeichenmodi“ (Seite 288)
- „Anpassen von Zeichnungsprofilen“ (Seite 290)

### Übersicht zu projizierten Zeichenmodi

Corel DESIGNER enthält voreingestellte **Zeichnungsprofile** zum Arbeiten mit projizierten Zeichenmodi. Nachdem Sie ein Zeichnungsprofil ausgewählt haben, zeichnen oder projizieren Sie Objekte auf die drei **Zeichenflächen** (oben, vorn und rechtsbündig), um dem Bild ein räumliches Aussehen zu verleihen. Beim Schließen Ihrer Zeichnung wird das zuletzt verwendete Zeichnungsprofil zusammen mit der Zeichnung gespeichert; dieses Zeichnungsprofil wird beim nächsten Öffnen der Datei automatisch aktiviert.


Corel DESIGNER enthält elf voreingestellte Zeichnungsprofile:

- ein **isometrisches** (Standard)
- vier **dimetrische**
- vier **trimetrische**
- eine **Kavalierperspektive**
- eine **Kabinettperspektive**

Sie können jederzeit ein anderes Zeichnungsprofil wählen, die Geometrie der bestehenden Objekte ändert sich jedoch nicht, wenn Sie die Zeichnungsprofile ändern, nachdem Sie ein Projekt begonnen haben.

Entsprechen die voreingestellten Zeichnungsprofile nicht Ihren Bedürfnissen, können Sie neue erstellen oder bestehende bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter „**Anpassen von Zeichnungsprofilen**“ auf Seite 290.

Jedes Standard-Zeichnungsprofil ist mit je drei Ziffern verknüpft, die der X-, Y- bzw. Z-Achse entsprechen. Die x-Achse wird im Uhrzeigersinn von einer Linie senkrecht zur y-Achse in Grad angegeben. Die Y-Achse wird gegen den Uhrzeigersinn von der wahren Horizontalen, die 0° Ost beträgt, in Grad angegeben. Die z-Achse wird gegen den Uhrzeigersinn von einer Linie senkrecht zur y-Achse in Grad angegeben. Das isometrische Zeichnungsprofil umfasst zum Beispiel die Angaben (30,90,30), das Zeichnungsprofil Kavalierperspektive hingegen (0,90,45).




Das Bild stellt einen Würfel mit acht verschiedenen Zeichnungsprofilen dar.  
 Obere Reihe, von links nach rechts: Dimetrisch (37,90,37); Dimetrisch (16,90,37); Dimetrisch (7,90,42); Dimetrisch (15,90,15).  
 Untere Reihe, von links nach rechts: Trimetrisch (12,90,23); Trimetrisch (5,90,30); Trimetrisch (45,90,7); Trimetrisch (54,90,17).

Zum Arbeiten können Sie eine von vier Zeichenflächen wählen:

- orthographisch: zeichnet eine ebene Fläche wie die obere, vordere oder rechtsbündige Zeichenfläche
- oben: zeichnet auf eine projizierte Fläche, die durch die X- und Z-Achse, wie im Zeichnungsprofil definiert, begrenzt wird
- vorn: zeichnet auf eine projizierte Fläche, die durch die X- und Y-Achse, wie im Zeichnungsprofil definiert, begrenzt wird
- rechts: zeichnet auf eine projizierte Fläche, die durch die Y- und Z-Achse, wie im Zeichnungsprofil definiert, begrenzt wird

Die Standard-Zeichenfläche ist orthographisch. Obwohl die Zeichenflächen jederzeit geändert werden können, kann jeweils nur eine Zeichenfläche aktiv sein.



In diesem Beispiel wird ein Zeichnungsprofil dargestellt. Die X-Achse befindet sich 37° im Uhrzeigersinn von einer Linie senkrecht zur Y-Achse. Die Y-Achse befindet sich 105° gegen den Uhrzeigersinn von der wahren Horizontalen. Die Z-Achse befindet sich 37° gegen den Uhrzeigersinn von einer Linie senkrecht zur Y-Achse. Daher hat das Zeichnungsprofil einen Wert von (37,105,37).

## Verwenden von projizierten Zeichenmodi

Durch Auswahl der **Zeichnungsprofile** und **Zeichenflächen** aus der Symbolleiste **Zeichenfläche** können Sie einen projizierten Zeichenmodus angeben. Es kann jedoch jeweils nur ein Zeichnungsprofil und eine Zeichenfläche aktiv sein.

Sie können ein **Objekt** in einem projizierten Zeichenmodus zeichnen oder ein Objekt auf eine Zeichenfläche projizieren. Sie können auch eine Projektion eines Objekts von einer Zeichenfläche löschen; dadurch wird das Objekt wieder in den Zustand versetzt, wie es in einer orthographischen Ansicht angezeigt würde.

### So blenden Sie die Symbolleiste Zeichenfläche ein und aus




- Wählen Sie **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Zeichenfläche**.

Ein Häkchen neben dem Befehl **Zeichenfläche** gibt an, dass die Symbolleiste **Zeichenfläche** angezeigt wird.

### So wählen Sie ein voreingestelltes Zeichnungsprofil aus

- Wählen Sie aus dem Listenfeld **Zeichnungsprofile** in der Symbolleiste **Zeichenfläche** eines der folgenden voreingestellten **Zeichnungsprofile**:
  - Kabinettperspektive (0,90,60)
  - Kavalierperspektive (0,90,45)
  - Dimetrisch (37,90,37)
  - Dimetrisch (16,90,37)
  - Dimetrisch (7,90,42)
  - Dimetrisch (15,90,15)
  - Isometrisch (30,90,30)
  - Trimetrisch (12,90,23)
  - Trimetrisch (5,90,30)
  - Trimetrisch (45,90,7)
  - Trimetrisch (54,90,17)

### So wählen Sie eine Zeichenfläche aus



- Wählen Sie in der Symbolleiste **Zeichenfläche** eine der folgenden **Zeichenflächen**:
  - Orthographisch
  - Oben 
  - Vorn 
  - Rechts 

### So zeichnen Sie ein Objekt in einem projizierten Zeichenmodus

- 1 Wählen Sie aus dem Listenfeld **Zeichnungsprofile** in der Symbolleiste **Zeichenfläche** ein **Zeichnungsprofil** aus.
- 2 Wählen Sie in der Symbolleiste **Zeichenfläche** die **obere**, **vordere** oder **rechtsbündige** **Zeichenfläche** aus.
- 3 Zeichnen Sie ein **Objekt**.

### So projizieren Sie ein Objekt auf eine Zeichenfläche



- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Änderungen** ▶ **Projekt**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Änderungen** aus dem Listenfeld die Option **Projizieren**.
- 4 Klicken Sie im Bereich **Ebene** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Oben** – projiziert das Objekt auf die obere Fläche
  - **Vorn** – projiziert das Objekt auf die vordere Fläche
  - **Rechts** – projiziert das Objekt auf die rechte Fläche

- 5 Zur Bestimmung eines Ausgangspunktes in der Zeichnung, um den das ausgewählte Objekt projiziert werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie in die **x-** und **y-**Felder Werte ein, um die Koordinaten entlang der horizontalen und vertikalen Achsen festzulegen.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Punkt festlegen**  neben den **x-** und **y-**Feldern und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relativer Ursprung** und klicken Sie auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem Sie das Objekt projizieren möchten.
- Wenn Sie das ursprüngliche Objekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden möchten, geben Sie im Feld **Kopien** den Wert **1** ein. Die Anzahl der Kopien darf maximal eine betragen.
- 6 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Das Zuweisen einer Kontur zu einem projizierten Objekt erzielt möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Es wird empfohlen, die Kontur dem Objekt im nicht projizierten Zustand zuzuweisen und erst anschließend das Objekt zu projizieren. Die Verknüpfungen von Konturgruppen können durch Klicken auf **Anordnen** ► **Kombination aufheben: Konturgruppe** aufgehoben werden.

## So löschen Sie die Projizierung eines Objekts von einer Zeichenfläche

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Änderungen** ► **Projekt**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Änderungen** aus dem Listenfeld die Option **Projizierung löschen**.
- 4 Klicken Sie im Bereich **Ebene** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Oben** – löscht die Projizierung des Objekts von der oberen Fläche
  - **Vorn** – löscht die Projizierung des Objekts von der vorderen Fläche
  - **Rechts** – löscht die Projizierung des Objekts von der rechten Fläche
- 5 Zur Bestimmung eines Ausgangspunktes in der Zeichnung, um den die Projizierung des ausgewählten Objekts gelöscht werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
  - Geben Sie in die **x-** und **y-**Felder Werte ein, um die Koordinaten entlang der horizontalen und vertikalen Achsen festzulegen.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Punkt festlegen**  neben den **x-** und **y-**Feldern und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Relativer Ursprung** und klicken Sie auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem Sie die Projizierung des Objekts löschen möchten.

Wenn Sie das ursprüngliche Objekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden möchten, geben Sie im Feld **Kopien** den Wert **1** ein. Die Anzahl der Kopien darf maximal eine betragen.
- 6 Klicken Sie auf **Zuweisen**.

## Anpassen von Zeichnungsprofilen

Zur Erstellung und Bearbeitung von **Zeichnungsprofilen** können Sie das Andockfenster **Projizierte Achsen** verwenden. Das Andockfenster **Projizierte Achsen** liefert eine Echtzeit-Ansicht eines Würfels, die die projizierten Achsen und Skalierungen des gewählten Zeichnungsprofils darstellt. Bei Änderung des Zeichnungsprofils oder der Bearbeitung der projizierten Achsen oder Skalierungen wird die Vorschau automatisch aktualisiert.

Im Andockfenster **Projizierte Achsen** können Sie die Gradabstände für die X-, Y- und Z-Achse einstellen. Informationen zur Berechnung der Abstände finden Sie unter „Übersicht zu projizierten Zeichenmodi“ auf Seite 287. Im Andockfenster **Projizierte Achsen** können Sie für jede Achse einen Skalierungsfaktor einstellen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Zeichnungsprofil mit einer Skalierung von 50 % auf der x-Achse, werden die projizierten Objekte entlang der y-Achse nur halb so groß wie ursprünglich angezeigt.



Sie können ein angepasstes Zeichnungsprofil aus einem bestehenden erstellen. Sie können auch voreingestellte und angepasste Zeichnungsprofile bearbeiten oder alle löschen.

## So blenden Sie das Andockfenster „Projizierte Achsen“ ein bzw. aus

- Klicken Sie auf **Fenster** ► **Projizierte Achsen**.

Ein Häkchen neben dem Befehl **Projizierte Achsen** gibt an, dass die Symbolleiste **Projizierte Achsen** angezeigt wird.

## So erstellen und bearbeiten Sie ein Zeichnungsprofil

- 1 Ist das Andockfenster **Projizierte Achsen** ausgeblendet, klicken Sie auf **Fenster** ► **Projizierte Achsen**, um es anzuzeigen. Wenn Sie ein **Zeichnungsprofil** bearbeiten möchten, wählen Sie ein Profil aus der Liste.
- 2 Gehen Sie im Andockfenster **Projizierte Achsen** wie folgt vor:
  - Geben Sie im Feld **Winkel der X-Achse** einen Wert zwischen **-360** und **360** ein. Wiederholen Sie den Schritt für die Y- und Z-Achse.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzerdefinierter Winkel**  neben dem Feld **Winkel** und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster.
- 3 Geben Sie im Feld **Skalierung X-Achse** einen Wert zwischen **10** und **500** ein. Wiederholen Sie den Schritt für die Y- und Z-Achse.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** .
- 5 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie im Feld **Dateiname** einen Dateinamen ein.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.



Sie können ein angepasstes **axonometrisches** Zeichnungsprofil erstellen, indem Sie die Skalierungswerte von der Anwendung berechnen lassen. Dazu geben Sie die Werte in die Felder **Winkel der X-Achse**, **Winkel der Y-Achse** und **Winkel der Z-Achse** ein und aktivieren das Kontrollkästchen **Automatische Axonometrie**. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen **Automatische Axonometrie** möglicherweise für einige Winkelwerte deaktiviert ist. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Winkelwerte so anpassen, dass die Option verfügbar ist.

## So löschen Sie ein Zeichnungsprofil

- 1 Wählen Sie im Andockfenster **Projizierte Achsen** ein **Zeichnungsprofil** aus dem Listenfeld.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** .




## Objekte, Symbole und Ebenen

Mit Objekten arbeiten.....	295
QR-Codes einfügen und bearbeiten.....	327
Mit Symbolen arbeiten.....	333
Objekte für das Web erstellen.....	345
Mit Ebenen arbeiten.....	361
Objekte verknüpfen und einbetten.....	371
Verwaltung und Überwachung von Projekten.....	375







## Mit Objekten arbeiten


Die Arbeit mit **Objekten** ist einer der zentralen Bestandteile bei der Erstellung von Zeichnungen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:


- „Objekte auswählen“ (Seite 295)
- „Objekteigenschaften ändern“ (Seite 298)
- „Objekte kopieren, duplizieren und löschen“ (Seite 298)
- „Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren“ (Seite 301)
- „Neue Objekte aus Begrenzungslinien erstellen“ (Seite 302)
- „Objekte klonen“ (Seite 303)
- „Objekte verschieben“ (Seite 304)
- „Objekte in der Größe ändern und skalieren“ (Seite 305)
- „Objekte drehen“ (Seite 308)
- „Objekte spiegeln“ (Seite 309)
- „Objekte neigen“ (Seite 309)
- „Objekte ausrichten und verteilen“ (Seite 310)
- „Objekthinweise zuweisen“ (Seite 313)
- „Anordnung von Objekten ändern“ (Seite 313)
- „Objekte an einer Strecke ausrichten“ (Seite 315)
- „Objekte gruppieren“ (Seite 320)
- „Objekte kombinieren“ (Seite 322)
- „Objekte sperren“ (Seite 323)
- „Objekte suchen und ersetzen“ (Seite 324)
- „Objekte ein- und ausblenden“ (Seite 324)
- „Geometrische Eigenschaften zu Objekten anzeigen und darauf zugreifen“ (Seite 325)
- „Barcodes einfügen“ (Seite 326)

### Objekte auswählen

Ein **Objekt** muss ausgewählt werden, damit es verändert werden kann. Sie können sichtbare Objekte, ausgeblendete Objekte, ein einzelnes Objekt in einer Gruppe oder einer **verschachtelten Gruppe** und jedes Objekt in seiner Erstellungsreihenfolge anzeigen. Sie können auch alle Objekte gleichzeitig auswählen und die Auswahl von Objekten aufheben.



Das ausgewählte Objekt wird mit einem Auswahlrahmen und einem X in der Mitte angezeigt.



Sie können ein einzelnes Objekt in einer Gruppe von Objekten auswählen.

Sie können mit dem Hilfsmittel **Auswahl** alle Objekte auswählen. Bei einigen Hilfsmitteln können Sie jedoch nur zum aktiven Hilfsmittel passende Objekte auswählen. Wenn es sich beim aktiven Hilfsmittel beispielsweise um ein Kurven-Hilfsmittel handelt, können Sie also ein beliebiges **Kurvenobjekt**, jedoch keine anderen Objekttypen auswählen.

Nach dem Auswählen eines Objekts werden entweder ein **Auswahlrahmen**, Dreh- und Neigungsbearbeitungspunkte oder die **Knoten** des Objekts angezeigt. Durch Klicken auf ein ausgewähltes Objekt wird dessen Auswahlmodus geändert. Zu den Auswahlmodi gehören:

- **Ziehen und Skalieren:** Um das Objekt herum wird ein Auswahlrahmen angezeigt.
- **Drehen und Neigen:** Um das Objekt herum werden Dreh- und Neigungsbearbeitungspunkte angezeigt.
- **Formen/Bearbeiten:** Die Knoten des Objekts werden angezeigt.

Je nach aktivem Auswahlmodus können Sie das Objekt an den **Ausrichtungspunkten** ziehen, drehen oder formen. Unter „**Anziehung verwenden**“ auf Seite 117 finden Sie eine Liste aller Ausrichtungspunkte.

## So wählen Sie Objekte aus

### Auszuwählendes Element

Einzelnes Objekt

### Vorgehensweise

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf das Objekt.

## Auszuwählendes Element

Mehrere Objekte

Mehrere Objekte unter Verwendung eines unregelmäßig geformten Auswahlbereichs mit Markierungsrahmen auswählen

Ein Objekt, ausgehend vom ersten erstellten Objekt bis hin zum letzten erstellten Objekt

Ein Objekt, ausgehend vom letzten erstellten Objekt bis hin zum ersten erstellten Objekt

Alle Objekte

Ein Objekt in einer Gruppe

Ein Objekt in einer verschachtelten Gruppe


Ein ausgeblendetes Objekt

Mehrere ausgeblendete Objekte

Ein ausgeblendetes Objekt in einer Gruppe

## Vorgehensweise

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, während Sie auf die einzelnen Objekte klicken.

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Freihandauswahl**  und ziehen Sie einen Markierungsrahmen um die Objekte, die Sie auswählen möchten.

Objekte, die nur teilweise vom Auswahlbereich umschlossen sind, werden nicht ausgewählt.

Halten Sie beim Ziehen die **Alt-Taste** gedrückt, um Objekte auszuwählen, die nur teilweise vom Auswahlbereich umschlossen sind.

Halten Sie beim Ziehen die **Strg-Taste** gedrückt, um einen rechteckigen Auswahlbereich zu erstellen.

Drücken Sie **Umschalttaste** + **Tabulatortaste**, bis um das auszuwählende Objekt ein Auswahlfeld angezeigt wird.

Drücken Sie die **Tabulatortaste**, bis um das auszuwählende Objekt ein Auswahlfeld angezeigt wird.

Drücken Sie **Strg** + **A**.

Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Alles auswählen** ► **Objekte**.

Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie auf ein Objekt in der Gruppe.

Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie auf das auszuwählende Objekt, bis um dieses ein Auswahlrahmen angezeigt wird.

Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und klicken Sie auf das oberste Objekt, bis um das auszuwählende ausgeblendete Objekt ein Auswahlrahmen angezeigt wird.

Halten Sie **Umschalttaste** und die **Alt-Taste** gedrückt und klicken Sie auf das oberste Objekt, bis um die auszuwählenden ausgeblendeten Objekte ein Auswahlrahmen angezeigt wird.

Halten Sie **Strg-Taste** und die **Alt-Taste** gedrückt und klicken Sie auf das oberste Objekt, bis um das auszuwählende ausgeblendete Objekt ein Auswahlrahmen angezeigt wird.



In der Statusleiste werden bei der Auswahl Beschreibungen der einzelnen **Objekte** angezeigt.



Sie können einzelne oder mehrere Objekte auch auswählen, indem Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** einen Rahmen um die Objekte ziehen. In diesem Fall arbeiten Sie mit einem so genannten Markierungsrahmen.

Durch Halten der **Alt-Taste** beim Ziehen werden alle Objekte in der Schnittmenge ebenfalls ausgewählt.


## So heben Sie die Auswahl von Objekten auf

Element, dessen Auswahl aufgehoben werden soll

Vorgehensweise

Alle Objekte

Drücken Sie die **Esc-Taste**.

Sie können auch auf das das Hilfsmittel **Auswahl**  und anschließend auf eine leere Stelle im Zeichenfenster klicken.

Ein einzelnes Objekt unter mehreren ausgewählten Objekten

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auf das Objekt.

## Objekteigenschaften ändern

Nachdem Sie ein **Objekt** erstellt haben, können Sie dessen Eigenschaften ändern. Dazu können Sie die Eigenschaftsleiste, die **Farbpalette** und die Dialogfelder verwenden. Weitere Informationen zum Ändern der standardmäßigen Eigenschaften für neue Objekte finden Sie unter „**Standardwertwerte festlegen**“ auf Seite 157.

Darüber hinaus können Sie Objekteigenschaften wie Umriss-, Füllungs- und Texteeigenschaften von einem Objekt auf ein anderes kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „**Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren**“ auf Seite 301.

## Objekte kopieren, duplizieren und löschen


Corel DESIGNER bietet mehrere Möglichkeiten zum Kopieren von Objekten. Objekte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.

### Ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können ein Objekt ausschneiden bzw. kopieren, um es dann über die Zwischenablage in eine Zeichnung oder in eine andere Anwendung einzufügen. Durch Ausschneiden entfernen Sie ein Objekt aus der Zeichnung und verschieben es in die Zwischenablage. Durch Kopieren wird ein Objekt in der Zwischenablage abgelegt, das Original bleibt jedoch in der Zeichnung erhalten.

### Duplizieren

Beim Duplizieren eines Objekts wird eine Kopie des Objekts direkt in die Zeichnung eingefügt. Dies geschieht ohne Umweg über die Zwischenablage. Das Duplizieren nimmt weniger Zeit in Anspruch als das Kopieren und Einfügen. Beim Duplizieren eines Objekts können Sie zudem die Entfernung zwischen dem Duplikat und dem Originalobjekt auf der X- und Y-Achse angeben. Dieser Wert wird häufig als Abstand bezeichnet.



*Abstand duplizieren*

### Objekte an eine bestimmte Position kopieren

Sie können mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig erstellen und dabei die jeweilige Position angeben, ohne die Zwischenablage verwenden zu müssen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Objektkopien horizontal (links oder rechts des Ausgangsobjekts) oder vertikal (über oder unter dem Ausgangsobjekt) zu verteilen. Sie können den Abstand zwischen den Objektkopien angeben oder den Versatz festlegen, mit dem die Objektkopien relativ zueinander erstellt werden.

### So schneiden Sie Objekte aus oder kopieren sie

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Ausschneiden**
  - **Kopieren**



Sie können Objekte auch ausschneiden oder kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und anschließend **Ausschneiden** oder **Kopieren** wählen.

### So fügen Sie Objekte in Zeichnungen ein

- Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Einfügen**.

### So duplizieren Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Duplizieren**.


Das Duplikat wird in einem gewissen Abstand vom ursprünglichen Objekt platziert.

Beim ersten Duplizieren von Objekten wird das Dialogfeld **Abstand duplizieren** angezeigt. Um den Abstand zwischen dem Duplikat und dem Ausgangsobjekt anhand der X- und Y-Koordinaten festzulegen, geben Sie Werte in die Felder **Horizontaler Abstand** und **Vertikaler Abstand** ein.

- Ein Abstand von 0 platziert das Duplikat über dem Original.
- Positive Abstände platzieren das Duplikat über dem bzw. rechts vom Original.
- Negative Abstände platzieren das Duplikat unter dem bzw. links vom Original.



Wenn die **Strg**- und **Umschalt**taste auf den Windows-Standard eingestellt sind (**Strg-Taste** = **Duplizieren/Original beibehalten**, **Umschalttaste** = **Beschränkung**) können Sie ein Objekt duplizieren, indem Sie das Duplikat an der gewünschten Stelle im

Zeichenfenster platzieren. Wählen Sie dazu zuerst mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  das Objekt aus. Ziehen Sie das Objekt bei gedrückter **Strg-Taste** an die Stelle, wo Sie ein Duplikat erstellen möchten, und lassen Sie die Maustaste los. Informationen zum Einstellen der **Strg-** und **Umschalttaste** auf den Windows-Standard finden Sie unter „So ändern Sie die Beschränkungstaste“ auf Seite 132.

Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie die Tastenkombination **Strg+D** drücken.

Sie können den Abstand zwischen Duplikaten ändern. Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Dokument** auf **Allgemein** und geben Sie im Bereich **Abstand duplizieren** Werte in die Felder **Horizontal** und **Vertikal** ein.

## So löschen Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Löschen**.



Sie können ein Objekt auch löschen, indem Sie auf das Objekt klicken und dann die Taste **Entf** drücken.

## So erstellen Sie Kopien von Objekten an einer bestimmten Position

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Vielfach duplizieren**.
- 3 Geben Sie im Andockfenster **Vielfach duplizieren** einen Wert in das Feld **Anzahl der Kopien** ein. Aktion

### Aktion

### Vorgehensweise

Objektkopien horizontal verteilen


Wählen Sie im Bereich **Vertikale Einstellungen** im Listenfeld **Modus** den Eintrag **Kein Abstand**. Wählen Sie im Bereich **Horizontaler Abstand** im Listenfeld **Modus** den Eintrag **Abstand zwischen Objekten**. Um den Abstand zwischen den Objektkopien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Entfernung** ein. Um die Objektkopien rechts oder links des Originals zu platzieren, wählen Sie **Rechts** bzw. **Links** im Listenfeld **Richtung**.

Objektkopien vertikal verteilen

Wählen Sie im Bereich **Horizontale Einstellungen** im Listenfeld **Modus** den Eintrag **Kein Abstand**. Wählen Sie im Bereich **Vertikaler Abstand** im Listenfeld **Modus** den Eintrag **Abstand zwischen Objekten**. Um den Abstand zwischen den Objektkopien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Entfernung** ein. Um die Objektkopien ober- oder unterhalb des Originals zu platzieren, wählen Sie im Listenfeld **Richtung** die Option **Oben** bzw. **Unten** aus.

Alle Kopien eines Objekts um eine bestimmte Entfernung versetzen

Wählen Sie in den Bereichen **Horizontaler Abstand** und **Vertikaler Abstand** im jeweiligen Listenfeld **Modus** die Option **Abstand** und geben Sie Werte in die Felder **Entfernung** ein.




Mehrere Kopien eines Objekts werden um eine bestimmte Entfernung versetzt.

## Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren

Sie können **Objekteigenschaften** wie **Umriss-**, **Füllungs-** und **Texteigenschaften** von einem Objekt auf ein anderes kopieren. Sie können **Objektänderungen** wie die **Größe**, **Drehung** und **Position** sowie die auf ein Objekt angewendeten **Effekte** kopieren.


### So kopieren Sie Objekteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipetten-Hilfsmittel** und anschließend auf das Hilfsmittel **Attributpipette** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Eigenschaften** und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Umriss**
  - **Füllung**
  - **Text**
- 3 Klicken Sie auf den Rand des Objekts, dessen Eigenschaften Sie kopieren möchten.  
Das Hilfsmittel **Attributpipette** wechselt automatisch in den Modus **Objektattribute zuweisen**.
- 4 Markieren Sie den Rand des Objekts, dem Sie die kopierten Eigenschaften zuweisen möchten.




Die in den Flyout-Menüs **Änderungen** und **Effekte** der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.



Sie können Füllungs- und/oder Umrisseigenschaften auch kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf ein Objekt klicken, dieses Objekt auf ein anderes Objekt ziehen und anschließend **Füllung hierher kopieren**, **Umriss hierher kopieren** oder **Alle Eigenschaften kopieren** wählen.

Sie können Objekteigenschaften auch auf ein ausgewähltes Objekt kopieren, indem Sie zuerst auf **Bearbeiten**  **Eigenschaften kopieren aus** und anschließend auf das Objekt klicken, dessen Eigenschaften Sie kopieren möchten.

### So kopieren Sie Größe, Position und Drehung von einem Objekt auf ein anderes

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipetten-Hilfsmittel** und anschließend auf das Hilfsmittel **Attributpipette** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Änderungen** und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Größe**
  - **Drehung**


- **Position**

- 3 Klicken Sie auf den Rand des Objekts, dessen Änderungen Sie kopieren möchten.  
Das Hilfsmittel **Attributpipette** wechselt automatisch in den Modus **Objektattribute zuweisen**.
- 4 Markieren Sie den Rand des Objekts, dem Sie die kopierten Änderungen zuweisen möchten.



Die in den Flyout-Menüs **Eigenschaften** und **Effekte** der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.

## So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipetten-Hilfsmittel** und anschließend auf das Hilfsmittel **Attributpipette** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Effekte** und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Perspektive**
  - **Briefumschlag**
  - **Überblendung**
  - **Extrudieren**
  - **Kontur**
  - **Linse**
  - **PowerClip**
  - **Hinterlegter Schatten**
  - **Verzerrung**
- 3 Klicken Sie auf den Rand des Objekts, dessen Effekte Sie kopieren möchten.  
Das Hilfsmittel **Attributpipette** wechselt automatisch in den Modus **Objektattribute zuweisen**.
- 4 Markieren Sie den Rand des Objekts, dem Sie die kopierten Effekte zuweisen möchten.



Die in den Flyout-Menüs **Eigenschaften** und **Änderungen** der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.

## Neue Objekte aus Begrenzungslinien erstellen

Sie können eine Begrenzungslinie um den äußeren oder inneren Rand komplexer Formen zeichnen, um ein neues geschlossenes **Kurvenobjekt** mit den aktuellen Eigenschaften (Linienstärke, Füllfarbe usw.) zu erstellen.

Wenn Sie während dieses Vorgangs einen Punkt außerhalb der ausgewählten Objekte angeben, wird um den äußeren Rand ein **Umriss** gezogen. Wenn Sie einen Punkt innerhalb der ausgewählten Objekte angeben, wird um die inneren Ränder ein Umriss gezogen. Wenn sich die Objekte nicht überlappen, wird jedes Objekt separat umrissen. Es werden Fehlermeldungen angezeigt, wenn Sie direkt auf eine Linie klicken oder wenn nicht genügend Raum vorhanden ist, um die Begrenzungslinie zu erstellen.

Es können keine Begrenzungslinien um Text, **Bitmaps** oder offene Linien gezogen werden. Sie können jedoch eine Abstandstoleranz für offene Linien festlegen. Endpunkte, die innerhalb der festgelegten Abstandstoleranz liegen, werden vorübergehend neu positioniert, sodass der Abstand geschlossen wird und eine Begrenzungslinie erstellt werden kann.

### So erstellen Sie ein neues Objekt aus einer Begrenzungslinie

- 1 Wählen Sie die **Objekte** für die Begrenzungslinie aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Formen** ▶ **Begrenzung**.



Wenn das Begrenzungslinienobjekt hinter den aktuellen Objekten platziert werden soll, aktivieren Sie im Andockfenster **Formen** die Option **Hinter ausgewähltes Objekt**.

Um eine Abstandstoleranz für offene Linien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Abstandstoleranz** ein. Befinden Sie die Endpunkte der Linien innerhalb des angegebenen Abstands, wird eine Begrenzungslinie erstellt.

- 3 Klicken Sie auf **Ziel anzeigen**.
- 4 Klicken Sie an eine Stelle außerhalb oder innerhalb der ausgewählten Objekte.



Wenn Sie die ursprünglichen Objekte löschen möchten, aktivieren Sie **Ausgewähltes Objekt löschen**.

## Objekte klonen

Wenn Sie ein Objekt klonen, erstellen Sie eine Kopie des Objekts, die mit dem Original verknüpft ist. Änderungen am Original werden automatisch auf den Klon übertragen. Änderungen, die Sie am Klon vornehmen, werden hingegen nicht automatisch in das Original übernommen. Sie können Änderungen am Klon löschen, indem Sie dieses Objekt auf das Original zurücksetzen.

Durch Klonen können Sie mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig ändern, indem Sie das Original bearbeiten. Diese Änderung ist vor allem dann nützlich, wenn Klon und Original sich durch bestimmte Eigenschaften unterscheiden sollen (beispielsweise Füllungs- und Umrissfarbe), das Original jedoch die anderen Eigenschaften (beispielsweise die Form) vorgeben soll.

Wenn Sie das gleiche Objekt mehrmals in einer Zeichnung verwenden möchten, sollten Sie an Stelle von Klonen Symbole in Betracht ziehen, damit die Datei nicht zu groß wird. Weitere Informationen zu Symbolen finden Sie unter „[Mit Symbolen arbeiten](#)“ auf Seite 333.

### So klonen Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Klonen**.

### Außerdem können Sie

Original eines Klons auswählen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Klon und wählen Sie **Original auswählen**.

Klone eines Originals auswählen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Original und wählen Sie **Klone auswählen**.



Originale können mehrfach geklont werden. Klone können jedoch nicht geklont werden.

### So stellen Sie das Original eines Klons wieder her

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen bearbeiteten Klon und wählen Sie **Original wiederherstellen**.
- 2 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Füllung klonen**:
  - Weist dem Klon die Füllungsattribute des Originals wieder zu. **Umriss klonen**:
  - Weist dem Klon die Umrissattribute des Originals wieder zu. **Streckenform klonen**:
  - Weist dem Klon die Formattribute des Originals wieder zu. **Änderungen klonen**:
  - **Bitmap-Farbmaske klonen**: Weist dem Klon wieder die Farbeinstellungen des Originals zu.




Weist dem Klon die Farbeinstellungen des Originals wieder zu. Im Dialogfeld **Original wiederherstellen** sind nur die Eigenschaften verfügbar, die den Klon vom Original unterscheiden.

## Objekte verschieben

Sie können **Objekte** verschieben, indem Sie sie ziehen, eine Entfernung und Richtung angeben oder indem Sie die Objekte **schrittweise verschieben**. Sie können ein Objekt auch während des Zeichenvorgangs verschieben.

Mit **Größere Schrittweite** und **Kleinere Schrittweite** können Sie Objekte Schritt für Schritt in die gewünschte Position rücken. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,0254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden.

### So verschieben Sie Objekte


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
  - 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Änderungen** ► **Position**.  
Das Andockfenster **Änderungen** wird angezeigt.
  - 3 Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
    - **Horizontal und vertikal**: Geben Sie die Werte ein, um die das Objekt horizontal und vertikal verschoben werden soll.
    - **Länge und Winkel**: Geben Sie den Abstand und den Winkel für die Verschiebung des Objekts ein.
    - **Abstand interaktiv festlegen**: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Position interaktiv festlegen**  um den Mauszeiger im Zeichenfenster zu ziehen und so den Abstand und den Winkel für die Verschiebung des Objekts festzulegen.
    - **Abstand und Richtung**: Aktivieren Sie die zweite Option im Andockfenster, geben Sie einen Wert für den Abstand ein und wählen Sie die Richtung aus, in die das Objekt verschoben werden soll. Durch diese Option wird das Objekt in der ausgewählten Richtung und in einem Abstand verschoben, welcher der Höhe und Breite seines Begrenzungsrahmens zusätzlich eines festgelegten Abstands entspricht.
- Wenn Sie die Originalobjekte unverändert belassen und die Änderungen auf Kopien anwenden möchten, die erstellt werden, geben Sie im Feld **Kopien** eine Zahl ein.
- 4 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Standardmäßig liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der Zeichenseite. Wenn Sie im Andockfenster **Änderungen** das Kontrollkästchen **Relative Position** aktivieren, wird in den Feldern **H** und **V** die Position des Mittelankerpunktes des Objekts, und nicht der Ursprungspunkt der Zeichenseite, als 0,0 angegeben. Wenn Sie in den Feldern **H** und **V** eine andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.




Sie können ein ausgewähltes Objekt auch verschieben, indem Sie es an eine andere Position in der Zeichnung verschieben.

Sie können eine genaue Position für das Objekt festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Geometrische Eigenschaften**  in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** eingeben.

Mithilfe der **Ausrichtung** können Sie ein Objekt präzise verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter „**Mit Präzision arbeiten**“ auf Seite 117.

### So verschieben Sie Objekte beim Zeichnen

- 1 Beginnen Sie mit dem Zeichnen des Objekts.
- 2 Halten Sie dann gleichzeitig die linke und die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie das begonnene Objekt an eine neue Position.
- 3 Lassen Sie die rechte Maustaste los und zeichnen Sie weiter.



Verschieben eines Objekts beim Zeichnen

## So verschieben Sie Objekte schrittweise

### Aktion

Ausgewähltes Objekt um die Schrittweite verschieben

Ein ausgewähltes Objekt um einen Bruchteil der Schrittweite verschieben (kleinere Schrittweite)

Ausgewähltes Objekt um ein Vielfaches der Schrittweite verschieben (größere Schrittweite)

### Vorgehensweise

Drücken Sie eine **Pfeiltaste**.

Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und drücken Sie eine **Pfeiltaste**.

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und drücken Sie eine **Pfeiltaste**.

## So legen Sie Schrittweiten fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Lineale**.
- 3 Geben Sie einen Wert in das Feld **Schrittweite** ein.
- 4 Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
  - **Größere Schrittweite**
  - **Kleinere Schrittweite**



Sie können den Wert der Schrittweite auch festlegen, indem Sie die Auswahl aller Objekte aufheben und in das Feld **Schrittweite für Verschieben** in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.

Wenn die neuen Schrittweiten für weitere Zeichnungen gespeichert werden sollen, klicken Sie auf **Extras** ► **Als Standard speichern**.

## Objekte in der Größe ändern und skalieren

In Corel DESIGNER können Sie **Objekte in der Größe verändern** und **skalieren**. In beiden Fällen können Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des **Seitenverhältnisses** ändern. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.

Die Größenänderung und Skalierung von Objekten geht vom Objektsprung aus. Sie können den Objektsprung von seinem Mittelpunkt auf einen seiner acht Auswahlbearbeitungspunkte verlagern.


Sie können auch einen rechteckigen Bereich festlegen, in den ausgewählte Objekte skaliert werden sollen.

### So bestimmen Sie die Größe eines Objekts

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Ansicht ▶ Symbolleiste ▶ Ändern**.
- 3 Geben Sie in der Symbolleiste **Änderung** in den Feldern **Objektgröße** Werte ein.

### Außerdem können Sie

Die Größenänderung gemäß der Position des Objekts statt der x- und y-Koordinaten anwenden

Klicken Sie in der Symbolleiste **Änderung** auf die Schaltfläche **Relativ zu Objekt** .


Ändern Sie mithilfe des Andockfensters **Änderungen** die Größe eines Objekts.

Klicken Sie auf **Objekt ▶ Änderungen ▶ Größe** und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein, um Breite und Höhe des Objekts festzulegen.

Behalten Sie beim Ändern des Objekts das ursprüngliche Verhältnis der Höhe zur Breite bei.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional** im Andockfenster **Änderungen**.

Größe von einem Punkt auf dem ausgewählten Objekt aus ändern

Klicken Sie im Andockfenster **Änderungen** auf den Punkt in der Ursprungsauswahl  der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt vergrößern möchten.

Das ursprüngliche Objekt unverändert lassen und die Änderung auf erstellte Kopien anwenden

Geben Sie im Andockfenster **Änderungen** im Feld **Kopien** eine Zahl ein.

### So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Größe eines ausgewählten Objekts ändern

Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an einer der Ecken.

Größe eines ausgewählten Objekts von seinem Mittelpunkt aus ändern

Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.


Ausgewähltes Objekt auf ein Mehrfaches seiner Ursprungsgröße vergrößern

Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.





Ausgewähltes Objekt beim Ändern der Größe dehnen

Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte.




Sie können eine genaue Größe für das **Objekt** festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Geometrische Eigenschaften**  in der Eigenschaftsliste klicken und die gewünschten Werte im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** eingeben.

### So skalieren Sie ein Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Hilfsmittel 'Form'** und anschließend auf das Hilfsmittel **Freie Änderung** .
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Freie Skalierung** .  
Wenn Sie den bei der Skalierung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol **Objektursprung**  auf das Kästchen, das Ihrem Bezugspunkt entspricht.
- 4 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder für den **Skalierungsfaktor** ein. So wird der Prozentwert angegeben, um den das Objekt horizontal oder vertikal skaliert werden soll.  
Wenn Sie das **Seitenverhältnis** beibehalten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Verhältnis sperren** .

### Außerdem können Sie

Die Skalierung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden

Klicken Sie in der Symbolleiste **Änderung** auf die Schaltfläche **Relativ zu Objekt** .

Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Änderung** auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Änderung**.

Skalieren Sie ein Objekt mithilfe des Andockfensters **Änderungen**.

Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Änderungen** ▶ **Skalieren und spiegeln** und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein, um das Objekt horizontal oder vertikal zu skalieren.


Einen rechteckigen Bereich festlegen, in den das Objekt skaliert werden soll

Aktivieren Sie im Andockfenster **Änderungen** die Option **In Feld einpassen**.

Behalten Sie beim Ändern des Objekts das ursprüngliche Verhältnis der Höhe zur Breite bei.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proportional** im Andockfenster **Änderungen**.

Von einem Punkt auf dem ausgewählten Objekt aus skalieren

Klicken Sie im Andockfenster **Änderungen** auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt skalieren möchten.

Das ursprüngliche Objekt unverändert lassen und die Änderung auf erstellte Kopien anwenden

Geben Sie im Andockfenster **Änderungen** im Feld **Kopien** eine Zahl ein.






Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der **Auswahlbearbeitungspunkte** ziehen.

Zum Skalieren eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste **Änderung** Werte in die Felder **Skalierungsfaktor** eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste **Änderung** auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Änderung**.

## Objekte drehen


Sie können ein **Objekt** in einer Zeichnung drehen, indem Sie den Winkel der **Drehung** festlegen. Sie können auch einen Punkt auf der Zeichnung festlegen, um den gedreht werden soll, oder eine Drehung um einen Punkt auf dem ausgewählten Objekt festlegen.

### So drehen Sie ein Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Hilfsmittel 'Form'** und anschließend auf das Hilfsmittel **Freie Änderung** .
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Freie Drehung** .  
Wenn Sie den bei der Drehung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol **Objektursprung**  auf das Kästchen, das Ihrem Bezugspunkt entspricht.
- 4 Geben Sie im Feld **Drehwinkel** in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein.  
Um in der Zeichnung einen Punkt, um den **rotiert** werden soll, festzulegen, geben Sie in der Eigenschaftsleiste in den Feldern **Drehpunkt** Koordinaten ein.

### Außerdem können Sie

Die Drehung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden

Klicken Sie in der Symbolleiste **Ändern** auf die Schaltfläche **Relativ zu Objekt** .

Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Änderung** auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Änderung**.


Objekte mithilfe des Andockfensters **Änderungen** drehen

Klicken Sie auf **Objekt** ► **Änderungen** ► **Drehen**.


Durch Ziehen zwei Punkte für den Winkel angeben

Klicken Sie im Andockfenster **Änderungen** neben dem Feld **Drehwinkel** auf die Schaltfläche **Drehwinkel** und ziehen Sie im Zeichenfenster.


Durch Klicken einen Punkt auf der Zeichnung festlegen, um den gedreht werden soll

Klicken Sie im Andockfenster **Änderungen** auf die Schaltfläche **Punkt festlegen**  neben den Feldern **X** und **Y** und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung.


Um einen Punkt auf dem ausgewählten Objekt drehen

Aktivieren Sie im Bereich **Mitte** des Andockfensters **Änderungen** das Kontrollkästchen **Relative Mitte** und klicken Sie auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der der gewünschten Drehmitte entspricht.

Objektausrichtung beim Drehen anpassen

Aktivieren Sie im Andockfenster **Änderungen** die Option **Richtung drehen** .

Objektausrichtung beim Drehen beibehalten

Aktivieren Sie im Andockfenster **Änderungen** die Option **Richtung beibehalten** .

## Außerdem können Sie

Das Originalobjekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden

Geben Sie im Andockfenster **Änderungen** im Feld **Kopien** eine Zahl ein.






Sie können ein ausgewähltes Objekt auch drehen, indem Sie einen Drehbearbeitungspunkt  rechtsläufig oder linksläufig ziehen.

Zum Drehen eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste **Änderung** einen Wert in das Feld **Drehwinkel** eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste **Änderung** auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Änderung**.

## Objekte spiegeln

Mit Corel DESIGNER können Sie Spiegelbilder von **Objekten** erstellen. Bei der Spiegelung wird ein Objekt von links nach rechts bzw. von oben nach unten gewendet. Standardmäßig entspricht der **Ankerpunkt** dem Mittelpunkt des Objekts.

### So spiegeln Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Änderungen** ▶ **Skalieren und spiegeln**.
- 3 Aktivieren Sie im Andockfenster **Änderungen** die Option **Horizontal spiegeln**  oder die Option **Vertikal spiegeln** .
- 4 Klicken Sie im Andockfenster **Änderungen** auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, an dem Sie das Objekt spiegeln möchten.  
Um das ursprüngliche Objekt unverändert zu lassen und die Änderung auf eine Kopie anzuwenden, geben Sie im Andockfenster **Änderungen** im Feld **Kopien** den Wert 1 ein.
- 5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.






Sie können ein ausgewähltes Objekt auch spiegeln, indem Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.

## Objekte neigen


Wenn Sie ein Objekt neigen, stellen Sie es horizontal, vertikal oder in beide dieser Richtungen hin. Sie können den Winkel festlegen, in dem Sie das Objekt neigen möchten. Sie können auch den **Ankerpunkt** für die Neigung und Größenänderung eines Objekts von seiner standardmäßigen Position im Mittelpunkt ändern.

### So neigen Sie ein Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Hilfsmittel 'Form'** und anschließend auf das Hilfsmittel **Freie Änderung** .
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Freies Neigen**   
Wenn Sie den beim Neigen verwendeten Bezugspunkt des Objekts ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol **Objektursprung**  auf das Kästchen, das Ihrem Bezugspunkt entspricht.
- 4 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder **Neigungswinkel** Werte ein.

## Außerdem können Sie


Die Neigung gemäß der Position des Objekts statt der x- und y-Koordinaten anwenden

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Relativ zu Objekt** .

Ein Objekt mithilfe des Andockfensters **Änderungen** neigen

Klicken Sie auf **Objekt ▶ Änderungen ▶ Neigen** und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein, um das Objekt horizontal oder vertikal zu neigen.

Von einem Punkt auf dem ausgewählten Objekt aus neigen

Aktivieren Sie im Andockfenster **Änderungen** das Kontrollkästchen **Ankerpunkt verwenden** und klicken Sie auf den Punkt in der Ursprungsauswahl , der dem Punkt auf dem Objekt entspricht, von dem aus Sie das Objekt neigen möchten.

Das Originalobjekt unverändert lassen und die Änderung auf eine Kopie anwenden

Geben Sie im Andockfenster **Änderungen** im Feld **Kopien** eine Zahl ein.



Wenn Sie den Neigungsankerpunkt verschoben haben, können Sie ihn wieder auf den Mittelpunkt zurücksetzen, indem Sie auf **Objekt ▶ Änderungen zurücknehmen** klicken.



Sie können ein Objekt auch interaktiv neigen, indem Sie einen seiner Neigungsbearbeitungspunkte ziehen.

Zum Neigen eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste **Änderung** Werte in die Felder **Neigungswinkel** eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen der Symbolleiste **Änderung** auf **Ansicht ▶ Symbolleisten ▶ Änderung**.

## Objekte ausrichten und verteilen


In Corel **DESIGNER** können Sie **Objekte** in einer Zeichnung exakt ausrichten und verteilen. Sie sehen die Auswirkungen von Änderungen sofort beim Anpassen der Optionen im Andockfenster **Ausrichten und verteilen**. Standardmäßig werden Objekte basierend auf ihren Pfaden ausgerichtet und verteilt. Sie können Objekte auch mithilfe der Umrisskante ausrichten und verteilen.

Sie können Objekte aneinander und an Teilen der Zeichenseite, z.B. dem Mittelpunkt, den Rändern und dem **Gitter**, ausrichten. Wenn Sie Objekte aneinander ausrichten, können Sie sie an ihrem Mittelpunkt oder ihren Rändern ausrichten. Sie können Objekte auch mit einem Bezugspunkt ausrichten, indem Sie die exakten X- und Y-Koordinaten angeben.

In Corel **DESIGNER** besteht die Möglichkeit, mehrere Objekte horizontal oder vertikal am Mittelpunkt der Zeichenseite auszurichten.

Sie können Objekte in regelmäßigen Abständen zueinander in einem festgelegten Bereich verteilen.












Beispiele für die Ausrichtung von Objekten am Mittelpunkt des jeweiligen Objekts

### So richten Sie Objekte aus

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Ausrichten und verteilen** ▶ **Ausrichten und verteilen**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Ausrichten** des Andockfensters auf eine der folgenden Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten zu verwenden.

- **Links ausrichten** : Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
- **Mitte horizontal ausrichten** : Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang der vertikalen Achse
- **Rechts ausrichten** : Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten
- **Oben ausrichten** : Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
- **Mitte vertikal ausrichten** : Zum Ausrichten von Objektmitten entlang einer horizontalen Achse
- **Unten ausrichten** : Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten

Um Objekte mithilfe ihrer Umrisse auszurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Umriss** .

- 4 Führen Sie im Bereich **Objekte ausrichten** an eine der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

Ausrichten eines Objekts an einem bestimmten Objekt

#### Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktive Objekte** .

Wenn Sie die Objekte einzeln auswählen, wird das zuletzt ausgewählte Objekt zum Bezugspunkt für die Ausrichtung der anderen Objekte. Wenn Sie die Objekte mit einem Markierungsrahmen auswählen, wird das Objekt in der oberen linken Ecke der Auswahl als Bezugspunkt verwendet.

Ausrichten von Objekten am Seitenrand

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Seitenkante** .



Ausrichten von Objekten an der Seitenmitte

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Seitenmitte** .

## Aktion


## Vorgehensweise

Ausrichten eines Objekts an der nächsten Gitterlinie

Um die Mitte des Objekts an der Seitenmitte auszurichten, aktivieren Sie die Schaltfläche **Mitte horizontal ausrichten**  und die Schaltfläche **Mitte vertikal ausrichten**  im Bereich **Ausrichten**.

Ausrichten eines Objekts an einem angegebenen Punkt

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gitter** .

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Angegebener Punkt**  und geben Sie in die Felder für **Koordinaten festlegen** Werte ein.

Sie können einen Punkt auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Punkt festlegen** und in das Dokumentfenster klicken.

Festlegen einer Ausrichtungsoption für Textobjekte

Wählen Sie im Bereich **Text** eine der folgenden Optionen aus:

- **Erste Linie** : Richtet Text anhand der Grundlinie der ersten Zeile aus.
- **Letzte Linie** : Richtet Text anhand der Grundlinie der letzten Zeile aus.
- **Begrenzungsrahmen** : Richtet den Text an seinem Begrenzungsrahmen aus.



Sie können Objekte auch an anderen Objekten ausrichten, ohne das Andockfenster **Ausrichten und verteilen** zu verwenden. Klicken Sie hierfür auf **Objekt** ► **Ausrichten und verteilen** und anschließend auf eine der ersten sechs Ausrichtungsoptionen. Der Buchstabe neben den Optionen ist der zugehörige Tastaturbefehl für die entsprechende Ausrichtung. Der Buchstabe **L** neben der Option **Linksbündig ausrichten** bedeutet beispielsweise, dass die Objekte an dem Punkt des als Referenz ausgewählten Objekts ausgerichtet werden, der am weitesten links liegt, wenn Sie die Taste **L** auf der Tastatur drücken.





Sie können die Ausrichtungsfunktion verwenden, um den Ausrichtungspunkt präzise festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit Präzision arbeiten](#)“ auf Seite 117.

## So verteilen Sie Objekte



1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.





2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Ausrichten und verteilen** ► **Ausrichten und verteilen**.

3 Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Links verteilen** : Die linken Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
- **Mitte horizontal verteilen** : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt.
- **Rechts verteilen** : Die rechten Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
- **Abstand horizontal verteilen** : Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer horizontalen Achse platziert.


4 Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Verteilen: nach oben** : Die oberen Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
- **Mitte vertikal verteilen** : Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig entlang einer vertikalen Achse verteilt.

- **Unten verteilen** : Die unteren Kanten der Objekte werden gleichmäßig verteilt.
  - **Abstand vertikal verteilen** : Die ausgewählten Objekte werden in gleichmäßigem Abstand entlang einer vertikalen Achse platziert.
- 5 Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im Bereich **Objekte verteilen auf** auf eine der folgenden Schaltflächen:
- **Auswahlumfang** : Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt.
  - **Umfang der Seite** : Die Objekte werden über die gesamte Zeichenseite verteilt.

## Objekthinweise zuweisen

Mithilfe von Objekthinweisen können Sie die Objektwiedergabe verbessern, indem Sie ein Objekt am Pixelgitter ausrichten. Wenn Sie beispielsweise eine Schaltfläche für das Web erstellen, können Sie die Objekthinweise aktivieren, um sicherzustellen, dass das Objekt beim Export als Bitmap klar und scharf angezeigt wird.




*Die Pixelansicht eines Quadrats (linke Seite) mit einer Linienstärke von 1 Pixel wurde ohne Objekthinweise erstellt. Bei einer Kopie des Objekts (rechte Seite) wurden Objekthinweise zugewiesen.*

### So weisen Sie Objekthinweise zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Objekthinweise**.

## Anordnung von Objekten ändern

Sie können die Stapelfolge von **Objekten** in einer Ebene ändern, indem Sie die Objekte ganz nach vorne oder hinten oder vor oder hinter andere Objekte verschieben. Sie können Objekte auch präzise in der Stapelfolge positionieren und die Stapelfolge mehrerer Objekte umkehren.



*Durch Ändern der Stapelfolge wird das Erscheinungsbild der Grafik korrigiert, indem das Objekt in den Vordergrund gerückt wird. (Tipp: Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger, um ein zu schneidendes Objekt auszuwählen.)*

## So ändern Sie die Anordnung von Objekten

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Anordnung** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Nach vorn auf der Seite**: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen Objekte auf der Seite.
  - **Nach hinten auf der Seite**: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle anderen Objekte auf der Seite.
  - **Nach vorn auf der Ebene**: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor alle anderen Objekte auf der Ebene.
  - **Nach hinten auf der Ebene**: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter alle anderen Objekte auf der Ebene.
  - **Eins nach vorn**: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach vorne. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits vor allen anderen Objekten auf der aktiven Ebene, wird es eine Ebene nach oben verschoben.
  - **Eins nach hinten**: Verschiebt das ausgewählte Objekt um eine Position nach hinten. Befindet sich das ausgewählte Objekt bereits hinter allen anderen Objekten auf der ausgewählten Ebene, wird es eine Ebene nach unten verschoben.
  - **Vor**: Verschiebt das ausgewählte Objekt vor das Objekt, auf das Sie im Zeichenfenster klicken.
  - **Hinter**: Verschiebt das ausgewählte Objekt hinter das Objekt, auf das Sie im Zeichenfenster klicken.



Objekte können nicht auf eine gesperrte (nicht bearbeitbare) Ebene verschoben werden. Sie werden stattdessen auf die nächstliegende bearbeitbare Ebene verschoben. Wenn Sie beispielsweise den Befehl **Nach vorn auf der Seite** anwenden und die oberste Ebene ist gesperrt, wird das Objekt auf die oberste bearbeitbare Ebene verschoben. Die Objekte auf der gesperrten Ebene befinden sich also weiterhin vor dem betreffenden Objekt.

Alle Objekte auf der Master-Seite werden standardmäßig über den auf anderen Seiten befindlichen Objekten angezeigt. Weitere Informationen zur Neuordnung von Inhalten auf den Ebenen der Master-Seite finden Sie unter „[So verschieben Sie Ebenen](#)“ auf Seite 369.

Ein bestimmter Befehl zur **Anordnung** ist nicht verfügbar, wenn das ausgewählte Objekt sich bereits an dieser Stelle in der Stapelfolge befindet. Der Befehl **Nach vorn auf der Seite** ist beispielsweise nicht verfügbar, wenn das Objekt sich bereits vor allen anderen Objekten auf der Seite befindet.


## So kehren Sie die Anordnung mehrerer Objekte um

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Anordnung** ► **Umgekehrte Anordnung**.

## Objekte an einer Strecke ausrichten

Mit der Funktion **Objekte an Strecke ausrichten** können Sie eine beliebige Anzahl jeglicher Arten von Objekten an einer Strecke Ihrer Wahl ausrichten. Intelligente Verteilungs- und Dreheinstellungen helfen Ihnen, die Platzierung der Objekte entlang der Strecke anzupassen.

Sie können die Objekte entlang einer Strecke verteilen, indem Sie gleichmäßige Abstände zwischen den Objekten einfügen oder indem Sie die Bezugspunkte der Objekte (z. B. den Drehmittelpunkt oder den Objektsprung) gleichmäßig verteilen. Die Objekte können entlang der Strecke gedreht werden. Darüber hinaus können Sie zusätzliche Einstellungen wie z. B. verschiedene Drehstile und Drehwinkel verwenden, um einzigartige Effekte zu erzeugen.



*Objekte werden an einer Strecke ausgerichtet*

### So richten Sie Objekte an einer Strecke aus

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** die Objekte aus, die Sie an einer Strecke ausrichten möchten.
- 2 Klicken Sie bei gedrückter **Umschalttaste** auf die Strecke.  
Wenn Sie keine Strecke auswählen, wird das letzte in Schritt 1 selektierte Objekt als Strecke verwendet.
- 3 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Objekte an Strecke ausrichten**.
- 4 Wählen Sie im Andockfenster **Objekte an Strecke ausrichten** die gewünschten Einstellungen aus.
- 5 Klicken Sie auf Zuweisen.



Als Strecke können Objekte wie Kurven, Rechtecke, Ellipsen, Polygone, Grafiktexte und Gruppen von Objekten benutzt werden. Enthält eine Gruppe ein Objekt, das nicht als Strecke verwendet werden kann, wird dieses ungültige Objekt ausgeschlossen; die selektierten Objekte werden an der Strecke ausgerichtet, die durch die in der Gruppe verbleibenden Objekte gebildet wird.

Die Stapelfolge der Objekte und der Strecke richtet sich nach der Reihenfolge deren Erstellung. Wenn Sie zuerst die Strecke zeichnen, wird diese hinter den Objekten angezeigt. Wenn Sie die Strecke zuletzt zeichnen, wird sie vor den Objekten angezeigt.

Werden verknüpfte Gruppen wie z. B. Hinterlegte Schatten, Künstlerische Medien oder Überblendungen an einer Strecke ausgerichtet, kann dies zu unerwarteten Resultaten führen.

Um B-Splines und Verbindungslinien als Strecken benutzen zu können, müssen Sie diese zuerst in Kurven konvertieren.



Sie können auch in der Menüleiste über **Fenster ▶ Andockfenster** auf das Andockfenster **Objekte an Strecke ausrichten** zugreifen. Oder Sie können in einem beliebigen Andockfenster auf die Schaltfläche **Schnelles Anpassen** klicken und das Kontrollkästchen **Objekte an Strecke ausrichten** aktivieren.

Um eine Überblendung an einer Strecke auszurichten, empfehlen wir Ihnen, ein anderes Verfahren zu verwenden. Aktivieren Sie das Hilfsmittel **Überblendung**, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Streckeneigenschaften**, wählen Sie die Option **Neue Strecke** und klicken Sie dann auf eine Strecke.

## So wählen Sie die Einstellungen für die Funktion „Objekte an Strecke ausrichten“


Verwenden Sie die Steuerelemente im Andockfenster **Objekte an Strecke ausrichten** (**Objekt ▶ Objekte an Strecke ausrichten**), um festzulegen, wie die Objekte entlang der Strecke platziert werden, und einzigartige Effekte zu erzeugen.

### Objekte

**Originale beibehalten:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kopien der Objekte an der ausgewählten Strecke auszurichten, ohne die Originalobjekte zu verschieben.

**Duplikate:** Die Funktion „Objekte an Strecke ausrichten“ kann automatisch zusätzliche Kopien der ausgewählten Objekte erstellen und diese auf der Strecke platzieren. Geben Sie im Feld **Duplikate** an, wie viele zusätzliche Kopien an der Strecke ausgerichtet werden sollen.

**Alle Objekte gruppieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Objekte nach der Ausrichtung an der Strecke gruppiert werden. Die Strecke wird nicht in die Gruppe einbezogen, damit Sie diese mühelos verschieben oder löschen können.




*Um diesen Effekt zu erzeugen, wurden ein Rechteck und 350 Kopien des Rechtecks an der Strecke eines Textobjekts ausgerichtet*

### Strecke

**Als fortlaufend behandeln:** Diese Option zeigt Wirkung, wenn Sie Objekte an geschlossenen Strecken ausrichten möchten oder an Strecken, die aus offenen Teilstrecken bestehen.


## Objektpositionierung

**Reihenfolge:** In diesem Listenfeld können Sie die Reihenfolge auswählen, in der die ausgewählten Objekte auf der Strecke erscheinen. Die Objekte können in der Reihenfolge platziert werden, in der sie ausgewählt wurden, oder in umgekehrter Reihenfolge. Sie können auch aufgrund ihrer Größe, Breite oder Höhe platziert werden.




*Optionen für die Reihenfolge, von links nach rechts: Auswahl: entsprechend der Auswahlreihenfolge, Auswahl: umgekehrte Reihenfolge, und Fläche: von klein nach groß.*

**Verteilung:** In diesem Listenfeld können Sie ein Verteilungsverfahren auswählen. Sie können die Objekte verteilen, indem Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Objekten einfügen (Gleichmäßiger Objektabstand). Sie können die Objekte auch verteilen, indem Sie die von Ihnen gewählten Bezugspunkte gleichmäßig verteilen.



*Das Verfahren „Gleichmäßiger Objektabstand“ fügt gleichmäßige Abstände zwischen den Objekten entlang der Strecke ein.*


**Bezugspunkte:** Ein Objekt wird durch seinen Bezugspunkt mit der Strecke verankert (an der Strecke ausgerichtet). Im Listenfeld **Bezugspunkt** können Sie entweder den Drehmittelpunkt der Objekte oder den Objektursprung als Referenzpunkt wählen. Der auch als „Ankerpunkt“ bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der acht anderen Punkte auf dem Begrenzungsrahmen des Objekts sein. Um den Ursprungspunkt zu ändern, klicken Sie einfach auf dem Steuerelement **Ursprung** auf einen anderen Punkt.



*Abstandverfahren „Objektursprung“. Der Objektursprungspunkt wird geändert, um den Effekt von Blättern, die an einem Ast hängen, zu erzeugen.*

#### Drehooptionen:


**Strecke folgen:** Wird dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die Objekte so gedreht, dass sie der Krümmung der Strecke folgen. Technischer formuliert stimmt der Drehwinkel jedes einzelnen Objektes mit dem Tangentialwinkel der Stelle auf der Kurve überein, an der das Objekt platziert wird.



*Die Objekte werden gedreht, damit sie der Krümmung der Strecke folgen (oben); die Objekte werden entlang der Strecke platziert, ohne sie zu drehen (unten).*

**Ursprüngliche Drehung ignorieren:** Mit diesem Steuerelement können alle Drehungen gelöscht werden, die auf die Objekte angewendet wurden, bevor diese entlang der Strecke platziert wurden.






Oben: Die ursprünglichen Objekte wurden gedreht. Mitte: Sie werden entlang einer Strecke angeordnet, die angewendete Drehung wird ignoriert. Unten: Die Objekte werden entlang der Strecke angeordnet und die Drehung wird beibehalten.

Mit den folgenden Steuerelementen können Sie die Objektdrehung entlang der Strecke optimieren.

**Stil:** Wählen Sie aus mehreren Drehstilen, um verschiedene Dreheffekte zu erzeugen. Mit dem Stil **Gleichmäßig** können Sie jedem Objekt entlang der Strecke die gleiche Drehung zuweisen, indem Sie im Feld **Startwinkel** einen Wert festlegen. Der Stil **Progressiv** fügt in Verbindung mit den Feldern **Startwinkel** und **Drehwinkel** eine Drehung hinzu, die sich entlang der Strecke ändert. Wenn Sie einen natürlicheren Dreheffekt mit sich zufällig ändernden Drehwinkeln erzeugen möchten, können Sie die Optionen **Verstreung** oder **Progressive Verstreung** wählen. Sie können den **Bereich** der zufälligen Drehungen festlegen.




Links: Mit dem Stil „Gleichmäßig“ wird jedem Objekt entlang der Strecke derselbe Drehwinkel zugewiesen. Rechts: Mit dem Stil „Progressiv“ ändert sich der hinzugefügte Drehwinkel bei jedem Objekt.

**Richtung:** Standardmäßig wird die zusätzliche Drehung linksläufig angewendet. Um die Richtung zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rechtsläufig**.

**Startwinkel:** Fügen Sie jedem Objekt einen Drehwinkel hinzu.


**Drehwinkel:** Dieses Steuerelement wird zusammen mit den Stilen **Progressiv** und **Progressive Verstreung** verwendet. Sie können damit jedem Objekt einen Drehwinkel zwischen  $0^\circ$  und dem angegebenen Wert hinzufügen. Nehmen wir an, Sie möchten ein Objekt und drei Duplikate an einer Strecke ausrichten und legen für den Drehwinkel einen Wert von  $180^\circ$  fest. Dieser Drehwinkel weist dem ersten Objekt eine zusätzliche Drehung von  $0^\circ$ , dem zweiten Objekt von  $60^\circ$ , dem dritten Objekt von  $120^\circ$  und dem letzten Objekt von  $180^\circ$  zu.



*Progressiver Drehstil mit einem Startwinkel von 5° und einem Drehwinkel von 180°*

**Umdrehungen:** Dies ist eine alternative Möglichkeit, die Objekte entlang der Strecke schrittweise zu drehen. Eine Umdrehung entspricht 360°.


**Bereich:** Dieses Steuerelement ist verfügbar, wenn die Stile **Verstreung** und **Progressive Verstreung** gewählt werden. Geben Sie einen Wertebereich für die zufälligen, zur Erzeugung eines Verstreungseffekts verwendeten Drehungen an. Bei einem Wert von 15° variieren die Drehwinkel beispielsweise zwischen 15° und -15°.



*Beispiele für die Drehstile „Verstreung“ (oben) und „Progressive Verstreung“ (unten) und einem Bereichswert von 30°*

## Objekte gruppieren

Wenn Sie mehrere **Objekte** gruppieren, werden diese zu einer Einheit. Durch diese Funktion können Sie allen Objekten in der Gruppe gleichzeitig dieselben Formatierungen und andere Eigenschaften zuweisen. Außerdem werden durch das Gruppieren unbeabsichtigte Positionsänderungen von Objekten in Bezug auf andere Objekte vermieden. Durch das Gruppieren von bereits bestehenden Gruppen können Sie zudem verschachtelte Gruppen erstellen.



Die einzelnen Objekte behalten ihre Attribute, wenn sie gruppiert werden.

Darüber hinaus können Sie Objekte zu einer Gruppe hinzufügen und aus dieser entfernen sowie zu einer Gruppe gehörige Objekte löschen. Sie können auch ein einzelnes Objekt in einer Gruppe bearbeiten, ohne die Gruppierung der Objekte aufzuheben. Wenn Sie mehrere Objekte in einer Gruppe gleichzeitig bearbeiten möchten, müssen Sie die Gruppierung der Objekte zuerst aufheben. Enthält eine Gruppe verschachtelte Gruppen, können Sie die Gruppierung aller Objekte in den verschachtelten Gruppen gleichzeitig aufheben.

### So gruppieren Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Gruppe ▶ Objekte gruppieren**.

Sie können eine **verschachtelte Gruppe** erstellen, indem Sie mehrere Gruppen von Objekten auswählen und auf **Objekt ▶ Gruppe ▶ Objekte gruppieren** klicken.



In der Statusleiste wird angezeigt, dass eine Gruppe von Objekten ausgewählt ist.

Sie können Objekte auf unterschiedlichen Ebenen auswählen und gruppieren. Nach der Gruppierung befinden sich die Objekte jedoch auf derselben Ebene, und zwar auf der des zuletzt ausgewählten Objekts.



Objekte können auch gruppiert werden, indem Sie den Namen eines Objekts im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Namen eines anderen Objekts ziehen.

### So fügen Sie Objekte zu einer Gruppe hinzu

- Ziehen Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** den Namen des **Objekts** auf den Namen der Gruppe, der Sie das Objekt hinzufügen möchten.

Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.

### So entfernen Sie Objekte aus einer Gruppe


- Doppelklicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Namen der Gruppe und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  - Um ein **Objekt** aus einer Gruppe zu entfernen, ziehen Sie es in der Objektliste aus der Gruppe.
  - Um ein zu einer Gruppe gehöriges Objekt zu löschen, wählen Sie das Objekt in der Objektliste aus und klicken auf **Bearbeiten ▶ Löschen**.

Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.



Sie können ein Objekt in einer Gruppe auswählen, indem Sie bei gedrückter **Strg-Taste** auf das Objekt klicken. Danach können Sie die Taste **Entf** drücken, um das Objekt aus der Zeichnung zu löschen.

### So bearbeiten Sie ein einzelnes Objekt in einer Gruppe

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl** .
- 2 Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie auf ein Objekt in der Gruppe.
- 3 Bearbeiten Sie das Objekt.




Sie können ein einzelnes Objekt in einer Gruppe auch auswählen, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Namen des Objekts klicken. Um das Andockfenster **Objekt-Manager** zu öffnen, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.

### So heben Sie die Gruppierung von Objekten auf

- 1 Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt ▶ Gruppe** und danach auf einen der folgenden Befehle:
  - **Gruppierung aufheben**: Hebt die Gruppierung einzelner Objekte auf, behält jedoch verschachtelte Gruppen bei.
  - **Gruppierung aller Objekte aufheben**: Hebt die Gruppierung aller Objekte auf, einschließlich der Objekte in verschachtelten Gruppen.

## Objekte kombinieren

Durch die Kombination von mehreren Objekten wird ein einzelnes Objekt mit gemeinsamen Füllungs- und Umrissattributen erzeugt. Diese Funktion wird oft zum Erstellen von Objekten mit Löchern verwendet.



*Objekte kombinieren*

Sie können Rechtecke, Ellipsen, Polygone, Sterne, Spiralen, Diagramme und Text kombinieren, sodass diese Objekte in ein einzelnes Kurvenobjekt konvertiert werden. Wenn Sie die Attribute eines Objekts verändern möchten, das aus separaten Objekten kombiniert wurde, können Sie die Kombination aufheben. Sie können Unterstrecken aus kombinierten Objekten herausnehmen und so zwei separate Objekte erstellen. Sie können auch mehrere Objekte verschmelzen und so ein einzelnes Objekt erstellen. Weitere Informationen zum Verschmelzen von Objekten finden Sie unter „[Objekte verschmelzen und Schnittmengen bilden](#)“ auf Seite 263.

## So kombinieren Sie Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Kombinieren**.



Kombinierte Textobjekte werden zu größeren Textblöcken.



## So heben Sie die Kombination von Objekten auf

- 1 Wählen Sie ein **kombiniertes Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Kombination aufheben**.



Wenn Sie die Kombination eines Objekts mit **Grafiktext** aufheben, wird der Text zuerst in Zeilen und dann in Wörter zerlegt. **Mengentext** wird in einzelne Absätze aufgeteilt.

## So extrahieren Sie Unterstrecken aus kombinierten Objekten

- 1 Wählen Sie auf einem kombinierten Objekt mit dem Hilfsmittel **Form**  ein Segment, einen **Knoten** oder eine Gruppe von Knoten aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Unterstrecke herausnehmen** .

Die Schaltfläche **Unterstrecke herausnehmen** ist nur verfügbar, wenn Sie die Knoten aus einer einzelnen Unterstrecke auswählen. Wenn Sie Knoten aus mehr als einer Unterstrecke auswählen, ist diese Option deaktiviert.



Nachdem Sie die **Unterstrecke** herausgenommen haben, werden die **Füllungs-** und **Umrissseigenschaften** der Strecke aus dem kombinierten Objekt entfernt.

## Objekte sperren

Durch das Sperren eines Objekts wird verhindert, dass es versehentlich verschoben, bearbeitet, gefüllt, vergrößert oder verkleinert oder auf andere Weise geändert wird. Sie können einzelne, mehrere und gruppierte Objekte sperren. Um ein gesperrtes Objekt zu bearbeiten, muss es zuerst freigegeben werden. Sie können entweder nur jeweils ein Objekt freigeben oder die Sperrung aller Objekte gleichzeitig aufheben.

### So sperren Sie Objekte

- Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Sperren** ▶ **Objekt sperren**.



Text in gesperrten Textobjekten wird nicht erfasst, wenn die Zeichnung zur Übersetzung exportiert wird.



Sie können ein Objekt auch sperren, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann im Kontextmenü **Objekt sperren** wählen.

### So geben Sie ein Objekt frei

- 1 Wählen Sie ein oder mehrere gesperrte Objekte aus.

- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Sperren** und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
  - **Objekt freigeben**
  - **Alle Objekte entsperren**



Sie können die Sperrung eines Objekts auch aufheben, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann im Kontextmenü **Objekt freigeben** wählen.

## Objekte suchen und ersetzen

Mithilfe des **Suchassistenten** und des **Assistenten zum Ersetzen** können Sie Objekte in großen Zeichnungen suchen und bearbeiten.

Der **Suchassistent** gibt Ihnen entsprechend der angegebenen Suchkriterien schrittweise Anweisungen zum Suchen und Auswählen von Objekten in einer Zeichnung. Die Suchkriterien können den Objekttyp und objektbezogene Eigenschaften, Füllungs- und Umriseigenschaften, auf die Objekte angewendete Vektoreffekte und den Namen eines Objekts oder Stils umfassen. Sie können beispielsweise nach allen Rechtecken mit abgerundeten Ecken und ohne Füllung oder nach Text auf einer Strecke suchen und diese(n) auswählen. Oder Sie suchen nach Objekten, die die gleichen Eigenschaften wie das ausgewählte Objekt haben. Die Suchkriterien können auch während einer Suche geändert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sie zur späteren Wiederverwendung zu speichern.

Der **Assistent zum Ersetzen** leitet Sie durch die Suche von Objekten, die die angegebenen Eigenschaften aufweisen, und ersetzt diese Eigenschaften durch andere. Sie können beispielsweise alle Objektfüllungen einer bestimmten Farbe durch Füllungen in einer anderen Farbe ersetzen. Sie können auch Farbmodelle und -paletten, Umriseigenschaften und Textattribute wie Schrift und Schriftgröße ersetzen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Wörtern zu suchen und diese durch andere zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Text suchen, bearbeiten und konvertieren](#)“ auf Seite 538.

### So suchen Sie Objekte und wählen sie aus

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Suchen und ersetzen** ▶ **Objekte suchen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des **Suchassistenten**.



Wenn Sie eine Objektsuche speichern, können Sie die zuletzt ausgeführte Suche reaktivieren, indem Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Suchen und ersetzen** ▶ **Vorherige Suche** klicken.


Sie können eine ältere Suche auch wieder aktivieren, wenn diese abgespeichert wurde. Klicken Sie hierfür auf **Bearbeiten** ▶ **Suchen und ersetzen** ▶ **Objekte suchen** und aktivieren Sie dabei im **Suchassistenten** die Option **Suche von Datenträger laden** und folgen Sie den Anweisungen des **Assistenten**.

### So ersetzen Sie Objekteigenschaften

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Suchen und ersetzen** ▶ **Objekte ersetzen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des **Assistenten zum Ersetzen**.

## Objekte ein- und ausblenden

In Corel DESIGNER können Objekte und Objektgruppen ausgeblendet werden, was die Bearbeitung komplexer Projekte und das Experimentieren mit Designs vereinfacht.



Objekte können ein- und ausgeblendet werden.

## So blenden Sie ein Objekt aus

- 1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie ausblenden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Ausblenden** ▶ **Objekt ausblenden**.



Wenn ein Objekt ausgeblendet ist, wird der Name des Objekts im Andockfenster **Objekt-Manager** ausgegraut dargestellt und neben dem Namen ein Symbol angezeigt.

Text in gesperrten Textobjekten wird nicht erfasst, wenn die Zeichnung zur Übersetzung exportiert wird.



Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken, um auf den Befehl **Objekt ausblenden** zuzugreifen.

## So zeigen Sie ausgeblendete Objekte an

- Klicken Sie zuerst auf **Objekt** ▶ **Ausblenden** und danach auf einen der folgenden Befehle:
  - **Objekt anzeigen**
  - **Alle Objekte anzeigen**

## Geometrische Eigenschaften zu Objekten anzeigen und darauf zugreifen

Sie können auf geometrische Eigenschaften von **Objekten**, wie Länge, Umfang und Fläche, zugreifen. Sie können zudem das Volumen eines Objekts berechnen, indem Sie die gewünschte Tiefe angeben. Die geometrischen Eigenschaften eines Objekts können in die **Zwischenablage** kopiert und im Zeichenfenster angezeigt werden.

## So greifen Sie auf geometrische Eigenschaften zu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.

- 2 Klicken Sie auf **Extras** ► **Geometrische Eigenschaften**.
- 3 Um das Volumen des ausgewählten Objekts zu berechnen, geben Sie im Feld **Tiefe** einen Wert ein.

Um auf die geometrischen Eigenschaften eines anderen Objekts zuzugreifen, wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie im Dialogfenster **Geometrische Eigenschaften** auf **Aktualisieren**.

### So zeigen Sie geometrische Eigenschaften im Zeichenfenster an

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Extras** ► **Geometrische Eigenschaften**.
- 3 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Geometrische Eigenschaften** eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Äußere Begrenzung**
  - **Bereich**
- 4 Klicken Sie auf **Text erstellen**, um den kopierten Wert im Zeichenfenster unter dem ausgewählten Objekt anzuzeigen.

### Außerdem können Sie

Volumeninformationen anzeigen

Geben Sie im Bereich **Volumen** in das Feld **Tiefe** einen Wert ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Volumen** und klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Text erstellen**.

Tiefenwerte auf Null zurücksetzen

Klicken Sie im Bereich **Volumen** auf **Zurücksetzen**.

Maßeinheiten der Werte ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Einheiten** eine Maßeinheit aus.

Die Anzahl der Dezimalstellen für einen Wert ändern

Geben Sie im Feld **Präzision** die Anzahl der Dezimalstellen ein (Mindestwert: 0, Höchstwert: 5).

## Barcodes einfügen

Mit dem Barcode-Assistenten von Corel DESIGNER können Sie den Zeichnungen Barcodes hinzufügen. Ein Barcode besteht aus einer Reihe Balken, Leerzeichen und teilweise auch Zahlen und kann eingescannt und in einen Computerspeicher eingelesen werden. Barcodes werden häufig verwendet, um Waren, Lagerbestände und Dokumente zu kennzeichnen.

Der Barcode-Assistent unterstützt Sie beim Einfügen von Barcodes. Weitere Informationen zu den einzelnen Schritten finden Sie in der Hilfe des Barcode-Assistenten.


### So fügen Sie einen Barcode ein

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Barcode einfügen**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Barcode-Assistenten.



Ein Barcode wird als Objekt in eine Zeichnung eingefügt.





## QR-Codes einfügen und bearbeiten

Ein Quick Response-Code (QR) ist ein Barcode, der Informationen auf zwei Ebenen beinhaltet. Normalerweise bestehen QR-Codes aus Punkten bzw. Pixeln, die in quadratischer Form angeordnet und vor einem kontrastierenden Hintergrund angezeigt werden. QR-Codes lassen sich schnell auslesen und können Informationen wie Webadressen, Telefonnummern und Nachrichten beinhalten.

Angesichts der Verbreitung von Smartphones werden QR-Codes immer häufiger im Bereich der Verbraucherwerbung und auf Verpackungen eingesetzt. Durch das Scannen eines QR-Codes mithilfe Ihres Smartphones gelangen Sie unmittelbar zur Website des betreffenden Unternehmens, um beispielsweise mehr über ein Produkt zu erfahren.

Um QR-Codes einzufügen, zu bearbeiten und zu validieren, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „QR-Codes einfügen“ (Seite 327)
- „QR-Codes bearbeiten“ (Seite 328)
- „QR-Codes validieren“ (Seite 331)

### QR-Codes einfügen

Mit Corel DESIGNER können Sie QR-Codes mit eingebetteten Informationen wie Webadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Textnachrichten, Geotargeting-Daten oder unformatierten Text einfügen. Nachdem Sie einen QR-Code eingefügt haben, können Sie diesen bearbeiten und überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter „QR-Codes bearbeiten“ auf Seite 328 und „QR-Codes validieren“ auf Seite 331.



*Ein Beispiel für einen QR-Code*

## So fügen Sie QR-Code ein

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **QR-Code einfügen**.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Listenfeld **QR-Code** eine der folgenden Optionen:
  - **URL**: Ermöglicht es, eine URL für eine Website anzugeben.
  - **E-Mail-Adresse**: Ermöglicht es, eine E-Mail-Adresse anzugeben, wenn Sie den QR-Code verwenden möchten, um eine leere E-Mail zu erstellen.
  - **Telefonnummer**: Ermöglicht es, eine Telefonnummer für den QR-Code anzugeben. Abhängig vom verwendeten QR-Reader kann durch das Scannen des Codes mit entsprechender Zustimmung der Wählvorgang auf Smartphones initiiert werden.
  - **SMS**: Ermöglicht das Senden einer SMS durch Eingabe einer Telefonnummer und eines Nachrichtentexts. Wenn Sie dazu die nötige Berechtigung erteilen, kann der QR-Reader das Senden der SMS-Nachricht an eine bestimmte Telefonnummer einleiten.
  - **Kontakt**: Ermöglicht das Angeben von Kontaktdaten im vCard- oder meCard-Format. Wählen Sie im Listenfeld **Kontaktkartentyp** die Option **vCard** oder **meCard** aus und geben Sie die Kontaktinformationen in die entsprechenden Felder ein. Mit entsprechender Zustimmung können diese Informationen automatisch zum Adressbuch des Telefons hinzugefügt werden.
  - **Kalenderereignis**: Ermöglicht die Planung eines Ereignisses, indem ein Name, ein Ort sowie ein Start- und Enddatum für das Ereignis angegeben werden. Mit entsprechender Zustimmung kann das Ereignis zum Kalender hinzugefügt werden.
  - **Geotargeting**: Ermöglicht die Anzeige eines geografischen Standorts, indem Werte für den Längen- und Breitengrad für einen Standort angegeben werden.
  - **Nur Text**: Ermöglicht das Einfügen von unformatiertem Text.



Um QR-Codes einzufügen, zu bearbeiten und zu validieren, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein.

## QR-Codes bearbeiten

Nach dem Einfügen eines QR-Codes können Sie über das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** die Pixelfüllung, die Hintergrundfüllung, den Pixelumriss sowie die Pixelform und die Eckenrundung anpassen. Wenn Sie die Form der Pixel anpassen, bleiben die Marker (die drei größeren Quadrate in den Ecken sowie ein oder mehrere kleine Quadrate im Inneren des Codemusters) unverändert, um die Lesbarkeit des Codes sicherzustellen. Sie können auch den Rand um den QR-Code festlegen oder die Pixel miteinander verschmelzen.



*Ein QR-Code mit angepassten Pixelformen und hinzugefügtem Text. Die Marker bleiben unverändert.*



Von links nach rechts: Benutzerdefinierte Pixelfüllfarbe, benutzerdefinierte Pixelfüllfarbe und Hintergrundfarbe, benutzerdefinierte Pixelfüllung und Umrissfarbe sowie benutzerdefinierte Pixelumrissbreite



Von links nach rechts: QR-Codes mit kreisförmigen, rautenförmigen und sternförmigen Pixelformen

## Fehlerkorrektur

Wenn Sie Ihren QR-Code mit visuellen Effekte, Logos oder Text versehen, erzielen Sie eine beeindruckende Gestaltung, laufen aber auch Gefahr, dass die Scanner den Code nicht mehr lesen können. Mithilfe der Einstellungen zur Fehlerkorrektur können Sie die Fehler minimieren, die beim Scannen des QR-Codes auftreten. Wird beispielsweise ein Teil des Pixelmusters von Grafiken oder Text überlagert, dupliziert die Fehlerkorrektur einige der versteckten Daten und stellt sie wieder her. Es sind vier Fehlerkorrekturstufen verfügbar.

Sie können den QR-Code – wie andere Objekte auch – verschieben, skalieren, ausrichten und seine Größe ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Mit Objekten arbeiten“ auf Seite 295.

Bei QR-Codes können Sie die Stile verwenden, um die Darstellung der Füllung, des Umrisses sowie weiterer Eigenschaften zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter „Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten“ auf Seite 631. Sie können auch die Standarddarstellung von QR-Codes ändern, indem Sie die standardmäßigen Objekteigenschaften ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Standardobjekteigenschaften verwalten“ auf Seite 636.

## So bearbeiten Sie QR-Code

- 1 Doppelklicken Sie auf den QR-Code.
- 2 Führen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** eine der folgenden Aufgaben durch.

### Aktion

Den Pixeln von QR-Codes Füllungen zuweisen

### Vorgehensweise

Wählen Sie aus dem Listenfeld **Fülltyp für Pixel** einen Fülltyp und dann in der Auswahl **Füllfarbe für Pixel** eine Füllung.

Wenn Sie die Füllung anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllungseinstellungen für Pixel** ■■■ neben der Auswahl für die Pixelfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.

## Aktion

Füllungen zum Hintergrund zuweisen

## Vorgehensweise

Wählen Sie aus dem Listenfeld **Fülltyp für Hintergrund** einen Fülltyp und dann in der Auswahl **Füllfarbe für Hintergrund** eine Füllung.

Wenn Sie die Füllung anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllungseinstellungen für Hintergrund** ■■■ neben der Auswahl für die Hintergrundfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.

Umrissbreite und Farbe für Pixel festlegen

Geben Sie einen Wert in das Feld **Umrissbreite für Pixel** ein und wählen Sie dann eine Farbe in der Auswahl **Umrissfarbe für Pixel**.

Wenn Sie den Umriss anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Umrisseinstellungen für Pixel** ■■■ neben der Auswahl für die Umrissfarbe und legen Sie die Einstellungen für die Füllung fest.

Ränder um QR-Codes festlegen

Geben Sie den gewünschten Wert im Feld **Rand für QR-Code** ein.

Pixelformen auswählen

Wählen Sie in der Auswahl **Pixelform** eine Form.

Um den Prozentsatz für die Füllung festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Pixel-Füllfaktor** ein.

Pixel verschmelzen

Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche ▼ unten im Bereich **QR-Code**, um ihn zu erweitern, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Pixel verschmelzen**.

Eckenrundungen von Pixeln festlegen

Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche ▼ unten im Bereich **QR-Code**, um ihn zu erweitern, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Pixelrundung**.



Achten Sie beim Bearbeiten der Füllung darauf, dass ein hoher Kontrast zwischen den Pixeln und dem Hintergrund besteht, um Fehler beim Scannen des Codes zu vermeiden.

Um QR-Codes einzufügen, zu bearbeiten und zu validieren, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein.

## So fügen Sie einem QR-Code ein Text- oder Grafikobjekt hinzu

- 1 Wählen Sie das Text- oder Grafikobjekt aus, das Sie hinzufügen möchten.
- 2 Verschieben Sie das Objekt und platzieren Sie es im QR-Code.

Befindet sich das Objekt hinter dem QR-Code, ändern Sie die Stapelreihenfolge mithilfe des Befehls **Objekt ▶ Anordnung**.

## So legen Sie Fehlerkorrekturstufen fest

- 1 Doppelklicken Sie auf einen QR-Code.

- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche ▼ unten im Bereich **QR-Code**, um ihn zu erweitern, und wählen Sie im Listenfeld **Fehlerkorrekturstufe** eine Option.

Mithilfe der Fehlerkorrekturstufen wird festgelegt, wie viel Prozent der in QR-Codes enthaltenen Informationen wiederhergestellt werden können, falls diese nicht mehr verfügbar sein sollten.

- **Niedrig**: Stellt 7 % der Informationen wieder her.
- **Mittel**: Stellt 15 % der Informationen wieder her.
- **Quartil**: Stellt 25 % der Informationen wieder her.
- **Hoch**: Stellt 30 % der Informationen wieder her.



Bei höheren Korrekturstufen wird ein höherer Prozentsatz an Informationen dupliziert. Dadurch wird unter Umständen die Menge an neuen Informationen begrenzt, die ein QR-Code speichern kann. Entsprechend kann es bei QR-Codes zu Problemen kommen, die bereits vor dem Anwenden einer hohen Korrekturstufe fast oder tatsächlich die Höchstmenge an Informationen enthalten. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, entweder die Korrekturstufe herabzusetzen oder die Datenmenge im QR-Code zu verringern.

## QR-Codes validieren

Nach dem Einfügen und Formatieren eines QR-Codes können Sie ihn validieren, um sicherzustellen, dass er von QR-Readern und -Scannern gelesen werden kann.

### So validieren Sie QR-Code

- 1 Doppelklicken Sie auf den QR-Code.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf **Validieren**.




Um QR-Codes einzufügen, zu bearbeiten und zu validieren, müssen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit dem Internet verbunden sein.



Um einen QR-Code zu validieren, der nicht in Corel DESIGNER erstellt wurde, klicken Sie auf **Objekt** ► **Barcode validieren** und wählen Sie den QR-Code mit einem Markierungsrahmen aus.





## Mit Symbolen arbeiten

**Symbole** sind Grafiken, die einmal definiert werden und auf die dann in einer Zeichnung mehrmals verwiesen werden kann. Durch die Verwendung von Symbolen für **Objekte**, die häufig in einer Zeichnung vorhanden sind, wird die Dateigröße verringert.

Mit dieser Anwendung können Sie Verknüpfungen zu schon erstellten Symbolen erstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Objekte zu erstellen und sie als lokale Symbole in einem Dokument zu speichern. Symbole, für die eine Verknüpfung besteht, werden in **Bibliotheksdateien** abgelegt, welche die Dateinamenerweiterung **.csl** besitzen.

Jedes Mal, wenn Sie ein Symbol in eine Zeichnung einfügen, erstellen Sie eine Instanz des Symbols. Es können mehrere Instanzen eines Symbols in einer Zeichnung vorkommen, ohne dass dies wesentliche Auswirkungen auf die Dateigröße hat. Die Bearbeitung einer Zeichnung wird beschleunigt und vereinfacht, da an einem Symbol vorgenommene Änderungen automatisch von allen Instanzen übernommen werden. Symboldefinitionen sowie Informationen über Instanzen werden in der Corel DESIGNER-Datei (DES) abgelegt.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Symbole in Zeichnungen verwenden“ (Seite 333)
- „Sammlungen und Bibliotheken verwalten“ (Seite 336)
- „Symbole erstellen, bearbeiten und löschen“ (Seite 337)
- „Symbole in Zeichnungen gemeinsam verwenden“ (Seite 341)

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Symbolinstanzen und zu nicht unterstützten Objekttypen finden Sie unter „Referenz: Mit Symbolen arbeiten“ auf Seite 342.

### Symbole in Zeichnungen verwenden


Sie können ein **Symbol** in eine Zeichnung einfügen, wodurch eine Symbolinstanz erstellt wird. Es können Änderungen an Symbolinstanzen vorgenommen werden, die sich nicht auf die Symboldefinition in der **Bibliothek** auswirken. Sie können zum Beispiel die Größe und Position einer Symbolinstanz ändern, ohne dass sich dies auf die Symboldefinition auswirkt. Sie können die Symbolinstanz automatisch **skalieren**, damit sie der aktuellen Zeichenskala entspricht.

Eine Liste mit Objekteigenschaften, die in einer Symbolinstanz geändert werden können, finden Sie unter „Symbolinstanzen ändern“ auf Seite 342.

Wenn ein in einer Bibliothek abgelegtes Symbol geändert wird, können Sie die Verknüpfung für die Symbolinstanz aktualisieren.

Sie können eine Symbolinstanz wieder in ein **Objekt** bzw. Objekte umwandeln, ohne dabei ihre Eigenschaften zu ändern. Sie können eine Symbolinstanz und nicht verwendete Symboldefinitionen auch löschen. Hierdurch werden alle Symboldefinitionen entfernt, für die in einer Zeichnung keine Instanz vorhanden ist.

Zum Arbeiten mit Symbolen verwenden Sie das Andockfenster **Symbol-Manager**.



*Andockfenster Symbol-Manager*

Im Vorschaubereich werden ein Symbol und Informationen darüber angezeigt, zum Beispiel:

- Name
- Anzahl der Instanzen im aktiven Dokument
- Art der Verknüpfung:


**verknüpft:** Die Symboldefinition wird aus einer Bibliotheksdatei hinzugefügt.

**lokal:** (auch „intern“ genannt) Das Symbol wurde im aktiven Dokument oder durch das Aufheben einer Verknüpfung lokal erstellt.

- Art des Symbols: verschachtelt oder nicht verschachtelt

Unterhalb des Vorschaubereichs wird in einer Baumstruktur eine Übersicht aller verknüpften und lokalen Symboldefinitionen im aktiven Dokument sowie aller Symbole, für die keine Instanz vorhanden ist, angezeigt. Sie können auch zu Symbolbibliotheken navigieren.






Beispiele für Symbole




### So suchen Sie ein Symbol

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Symbol-Manager**.
- 2 Klicken Sie im aktuellen Dokument zur Ansicht der **Symbole** auf das aktive Dokument an der Spitze der Baumstruktur.



Klicken Sie zum Auswählen einer Sammlung auf einen Ordner und anschließend zur Ansicht der Symbole in einer Datei auf eine Symbolbibliothek .

### So fügen Sie Symbolinstanzen ein

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Symbol-Manager**.
- 2 Wählen Sie in der Baumstruktur eine **Symbol bibliothek**  aus.
- 3 Wählen Sie ein Symbol in der Liste der **Symbole**.  
Wenn das Symbol automatisch auf die aktuelle Zeichenskala **skaliert** werden soll, muss die Schaltfläche **Zeichenmaßstab**  aktiviert sein.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbol einfügen** .



Sie können eine Symbolinstanz auch einfügen, indem Sie das gewünschte Symbol aus dem Andockfenster **Symbol-Manager** in das Zeichenfenster ziehen.

### So ändern Sie Symbolinstanzen

- 1 Wählen Sie im Zeichenfenster ein **Symbol** aus.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.



Wenn ein Symbol mehrere **Objekte** enthält, werden alle Objekte in der Symbolinstanz als Gruppe behandelt. Einzelne Objekte in einer Symbolinstanz können nicht geändert werden.

Nicht alle Eigenschaften einer Symbolinstanz können geändert werden. Eine Liste der änderbaren Eigenschaften finden Sie unter „[Symbolinstanzen ändern](#)“ auf Seite 342.

## So aktualisieren Sie eine Verknüpfung

- 1 Wählen Sie im aktiven Dokument ein [Symbol](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Aus Verknüpfung aktualisieren**.



Sie können auch das Andockfenster **Verknüpfungen und Lesezeichen** verwenden, um die Verknüpfungen zu den Symbolen zu aktualisieren, indem Sie auf **Fenster** ▶ **Verknüpfungen und Lesezeichen** klicken. Neben den zu aktualisierenden [Objekten](#) wird ein Ausrufezeichen angezeigt.

## So stellen Sie die Objekte von Symbolinstanzen wieder her

- 1 Wählen Sie eine [Symbolinstanz](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Objekte wiederherstellen**.



Die Symboldefinition verbleibt im aktiven Dokument.

Enthält die externe Definition der Symbolinstanz Stile, werden diese Stile dem Dokument hinzugefügt. Falls die Stile in der Symbolinstanz sich von denen in ihrer externen Definition unterscheiden, werden Sie aufgefordert, den Stil umzubenennen oder die beiden Stile zusammenzuführen. Im Andockfenster **Verknüpfungen und Lesezeichen** können Sie überprüfen, ob Stile miteinander in Konflikt stehen. Neben den zu aktualisierenden [Objekten](#) wird ein Ausrufezeichen angezeigt.



Sie können eine Symbolinstanz auch wieder in ein [Objekt](#) umwandeln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolinstanz klicken und dann **Objekte wiederherstellen** wählen.


## So löschen Sie Symbolinstanzen

- 1 Wählen Sie eine [Symbolinstanz](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Löschen**.



Die Symboldefinition verbleibt im aktiven Dokument.

## So löschen Sie nicht benutzte Symboldefinitionen


- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nicht benutzte Definitionen löschen** .

## Sammlungen und Bibliotheken verwalten

Die meisten der von Ihnen verwendeten [Symbole](#) existieren bereits und sind in [Bibliotheksdateien](#) abgelegt, die in [Sammlungen](#) zusammengefasst sind.

Im Andockfenster **Symbol-Manager** werden die Bibliotheken und Sammlungen angezeigt, die im Ordner **Lokale Symbole** gespeichert sind. Sie können dem Ordner für **Symbole** Sammlungen und Bibliotheken aus anderen Speicherorten auf dem Netzwerk hinzufügen. Wenn Sie ein lokal oder extern gespeichertes Symbol in eine Zeichnung einfügen, wird eine Kopie der Symboldefinition in das Dokument eingefügt, die mit dem Quellsymbol verknüpft ist.

## So fügen Sie Sammlungen und Bibliotheken hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Symbol-Manager**.
- 2 Klicken Sie in der Baumübersicht auf **Lokale Symbole** bzw. auf **Netzwerk-Symbole**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek hinzufügen** .
- 4 Wählen Sie eine **Sammlung** oder **Bibliothek** aus.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.



Standardmäßig werden Bibliotheksdateien von ihrem ursprünglichen Speicherort aus referenziert. Wenn Sie eine Bibliothek in den Ordner **Benutzersymbole** (unter **Anwendungsdaten** für den Benutzernamen) kopieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bibliotheken lokal kopieren**.

Beim Hinzufügen einer Sammlung können Sie das Kontrollkästchen **Rekursiv** aktivieren, um Unterordner mit einzuschließen.

## So löschen Sie Sammlungen und Bibliotheken


- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf eine **Sammlung** oder **Bibliothek**.
- 2 Klicken Sie auf **Löschen**.



Die Sammlung bzw. Bibliothek wird aus der Baumstruktur im Andockfenster **Symbol-Manager** entfernt, die Dateien werden jedoch nicht gelöscht.


## Symbole erstellen, bearbeiten und löschen

Lokale **Symbole** können erstellt werden, indem ein bestehendes **Objekts** oder bestehende Objekte in ein Symbol konvertiert werden oder indem ein verknüpftes Symbol durch Unterbrechen der Verknüpfung in ein lokales Symbol umgewandelt wird. Die neuen Symbole werden im Symbol-Manager in einer separaten Kategorie angezeigt und sind leicht zugänglich, wenn sie benötigt werden.



Sie können auf ein neues Symbol zugreifen, indem Sie im Andockfenster Symbol-Manager die Kategorie Unbenannt-1 wählen.

Darüber hinaus können Sie ein lokales Symbol auch bearbeiten; die vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle Instanzen in einer Zeichnung aus. Es ist auch möglich, lokale Symbole umzubenennen und ihnen eine Beschreibung hinzuzufügen. Verknüpfte Symbole können nicht in der Zeichnung bearbeitet werden, aber direkt in der Bibliotheksdatei, in der sie abgelegt sind. Ob ein Symbol lokal oder verknüpft ist, wird im Vorschaubereich des Andockfensters **Symbol-Manager** und in der **Symbolliste** angezeigt.



Im Vorschaubereich ist ersichtlich, ob es sich um ein lokales oder verknüpftes Symbol handelt.

Wenn ein **verschachteltes Symbol** eine lokale Definition enthält, können Sie das lokale Symbol in der Zeichnung bearbeiten. Externe Symbole in verschachtelten Symbolen können ebenfalls bearbeitet werden, dazu müssen jedoch zuerst die externen Symbole in lokale Symbole konvertiert werden. Weitere Informationen zum Konvertieren von externen Symbolen in lokale Symbole finden Sie unter „So wandeln Sie verknüpfte Symbole in lokale Symbole um“ auf Seite 339.

Sie können ein Symbol auch aus einer Zeichnung löschen und alle Instanzen entfernen.

### So erstellen Sie einen Stil aus einem Objekt

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Ziehen Sie den Mauszeiger und wählen Sie das Objekt oder die Objekte aus, die das Symbol beinhalten soll.
  - Wählen Sie ein **Objekt** oder mehrere aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Neues Symbol**.
- 3 Geben Sie einen Namen für das **Symbol** ein.



Symbole können sich nicht über mehrere Ebenen erstrecken. Wenn Sie Objekte auf verschiedenen Ebenen in ein Symbol umwandeln, werden die Objekte auf der Ebene des obersten Objekts kombiniert. Weitere Informationen zu Ebenen finden Sie unter „Mit Ebenen arbeiten“ auf Seite 361.



Sie können auch bereits vorhandene Objekte in ein Symbol umwandeln, indem Sie die Objekte in das Andockfenster **Symbol-Manager** ziehen. Der Symbolname wird automatisch hinzugefügt.

### So wandeln Sie verknüpfte Symbole in lokale Symbole um

- 1 Wählen Sie ein **Symbol** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Symbol** ▶ **Verknüpfung unterbrechen**.





Wenn sich noch weitere Instanzen des Symbols in der Zeichnung befinden, sind die Verknüpfungen zu allen Instanzen aufgehoben.



Enthält die externe Definition der Symbolinstanz Stile, werden diese Stile dem Dokument hinzugefügt. Falls die Stile in der Symbolinstanz sich von denen in ihrer externen Definition unterscheiden, werden Sie aufgefordert, den Stil umzubenennen oder die beiden Stile zusammenzuführen. Im Andockfenster **Verknüpfungen und Lesezeichen** können Sie überprüfen, ob Stile miteinander im Konflikt stehen. Neben den zu aktualisierenden **Objekten** wird ein Ausrufezeichen angezeigt.



Sie können ein verknüpftes Symbol auch in ein lokales Symbol umwandeln, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Symbol klicken und dann **Verknüpfung unterbrechen** wählen.

		Name	Typ	Beschreibung
		ELH5	Symbol	Diskontinuität, induk
		Symbol_1	Symbol	Lorem ipsum dolor s

*In der Symbolliste werden lokale Symbole mit einem geöffneten Schlosssymbol angezeigt. Das heißt, sie können in der Zeichnung bearbeitet und umbenannt werden.*

### So bearbeiten Sie lokale Symbole

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument und wählen Sie ein **Symbol** aus der Liste **Symbole**.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbol bearbeiten** .

- 3 Bearbeiten Sie die **Objekte** auf der **Zeichenseite**.
- 4 Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Zeichenfensters auf die Registerkarte **Objektbearbeitung beenden**.

#### Außerdem können Sie

Ein lokales Symbol umbenennen

Doppelklicken Sie auf das Namensfeld des Symbols und geben Sie einen Namen ein.

Eine Beschreibung hinzufügen

Doppelklicken Sie auf das Feld **Beschreibung** des Symbols und geben Sie eine Beschreibung ein.




An einem Symbol vorgenommene Änderungen werden automatisch auf alle Instanzen in der aktiven Zeichnung übertragen.

Im Symbolbearbeitungsmodus können Sie keine Ebenen hinzufügen.



Bei der Bearbeitung eines Symbols können Sie eine Instanz eines anderen Symbols einfügen, wodurch ein **verschachteltes Symbol** entsteht. Sie können jedoch keine Instanz desselben Symbols einfügen.

#### So bearbeiten Sie verknüpfte Symbole

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Öffnen**.
- 2 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem die Bibliothek abgelegt ist.
- 3 Klicken Sie auf den Namen einer Bibliothek.  
Bibliotheksdateien haben die Dateinamenerweiterung **CSL**.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument und wählen Sie ein **Symbol** aus der Liste **Symbole**.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbol bearbeiten** .
- 7 Bearbeiten Sie die **Objekte** auf der **Zeichenseite**.
- 8 Klicken Sie in der unteren linken Ecke des **Zeichenfensters** auf die Registerkarte **Objektbearbeitung beenden**.
- 9 Klicken Sie auf **Datei** ► **Speichern**.

#### Außerdem können Sie

Ein verknüpftes Symbol umbenennen

Doppelklicken Sie auf das Namensfeld des Symbols und geben Sie einen Namen ein.


Eine Beschreibung hinzufügen

Doppelklicken Sie auf das Feld **Beschreibung** des Symbols und geben Sie eine Beschreibung ein.



Unter Umständen benötigen Sie entsprechende Rechte, um Dateien auf dem Netzwerk zu ändern.

## So bearbeiten Sie verschachtelte Symbole

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument und wählen Sie ein **verschachteltes Symbol** aus der Liste **Symbole** aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbol bearbeiten** .
- 3 Bearbeiten Sie die bearbeitbaren **Objekte** auf der **Zeichenseite**.
- 4 Klicken Sie in der unteren linken Ecke des **Zeichenfensters** auf die Registerkarte **Objektbearbeitung beenden**.



Während der Bearbeitung eines **verschachtelten Symbols** können verknüpfte Symbole nicht bearbeitet werden.

## So löschen Sie ein Symbol aus einem Dokument

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument und wählen Sie ein **Symbol** aus der Liste **Symbole**.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbol löschen** .



Wenn Sie ein Symbol löschen, wird es aus der aktiven Zeichnung entfernt und alle Instanzen des Symbols werden aus der Zeichnung gelöscht.

Wenn das Symbol verknüpft ist, wird die Symboldefinition aus dem aktiven Dokument entfernt, sie verbleibt aber in der **Bibliotheksdatei**.

## Symbole in Zeichnungen gemeinsam verwenden

**Symbole** können in einer Zeichnung oder in **Bibliotheksdateien** abgelegt werden. Durch Kopieren und Einfügen können Sie Symbole in mehreren Zeichnungen verwenden. Beim Kopieren von Symbolen in die **Zwischenablage** verbleiben die Originale in der Zeichnung oder Bibliotheksdatei.

Sie können auch Instanzen eines Symbols in die Zwischenablage kopieren bzw. aus dieser einfügen. Beim Einfügen einer Symbolinstanz wird das Symbol in das aktive Dokument eingefügt. Die Instanz des Symbols wird zudem in die Zeichnung eingefügt. Durch jedes weitere Einfügen wird eine weitere Instanz des Symbols in der Zeichnung platziert. Das Symbol selbst wird jedoch nicht erneut zum Dokument hinzugefügt. Symbolinstanzen werden genauso kopiert, ausgeschnitten und eingefügt wie andere Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter „**Objekte kopieren, duplizieren und löschen**“ auf Seite 298.

Sie können Symbole aus einem Dokument exportieren und eine neue Bibliotheksdatei erstellen oder eine Symbolbibliothek aus einer beliebigen Zeichendatei erstellen. Durch Exportieren der Symbolbibliothek aus einem Dokument oder durch Speichern der Symbole einer Zeichnung als neue Bibliothek können Sie eine neue Bibliothek erstellen. Wenn Sie die neue Datei in einen freigegebenen Ordner legen, können auch andere Benutzer die Symbole verwenden.

## So kopieren, duplizieren und fügen Sie Symbole ein

### Aktion

Symbole in die Zwischenablage kopieren

### Vorgehensweise

Wählen Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** die gewünschten Symbole aus der Liste **Symbole** aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option **Kopieren**.

## Aktion

## Vorgehensweise


Symbole aus der Zwischenablage einfügen

Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option **Einfügen**.

Symbole duplizieren

Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option **Duplizieren**.

## So exportieren Sie Symbolbibliotheken

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** auf das aktive Dokument.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek exportieren** .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Laufwerk und Ordner) für die **Bibliotheksdatei**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## So erstellen Sie eine neue Bibliothek

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Speichern**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Laufwerk und Ordner) für die **Bibliothek**.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Wählen Sie **CSL - Corel Symbolbibliothek** aus dem Listenfeld **Dateityp** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

## So fügen Sie einer vorhandenen Bibliothek Symbole hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Öffnen**.
- 2 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem die **Bibliothek** abgelegt ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** den Eintrag **CSL - Corel Symbolbibliothek**.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Wählen Sie im Andockfenster **Symbol-Manager** die Bibliotheksdatei, der Sie ein Symbol hinzufügen möchten.
- 6 Fügen Sie ein Symbol in das Dokument ein.
- 7 Speichern Sie die Bibliotheksdatei.

## Referenz: Mit Symbolen arbeiten

Dieser Referenzabschnitt enthält weiterführende Informationen über das Arbeiten mit Symbolen.

### Symbolinstanzen ändern

Folgende **Objekteigenschaften** können bei **Symbolinstanzen** geändert werden. Enthält ein Symbol mehrere Objekte, werden alle Objekte in der Symbolinstanz als Gruppe, d.h. als einzelnes Objekt, behandelt.



## Eigenschaft

## Hinweise

Position

Geben Sie in der Symbolleiste **Ändern** in den Feldern **Objektposition** Werte ein. Weitere Informationen finden Sie unter „Objekte verschieben“ auf Seite 304.

Größe

Geben Sie in der Symbolleiste **Ändern** in den Feldern **Objektposition** Werte für Breite und Höhe ein. Weitere Informationen finden Sie unter „Objekte in der Größe ändern und skalieren“ auf Seite 305.

Neigen

Siehe „Objekte neigen“ auf Seite 309.

Drehwinkel

Geben Sie im Feld **Drehwinkel** in der Symbolleiste **Ändern** den gewünschten Wert ein. Weitere Informationen finden Sie unter „Objekte drehen“ auf Seite 308.

Transparenz

Nur gleichmäßige Transparenzen. Verschieben Sie im Bereich **Symbol** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** den Regler **Transparenz**. Weitere Informationen finden Sie unter „Transparenz von Objekten ändern“ auf Seite 489.

Der Transparenzregler ist deaktiviert, wenn das Symbol ein Objekt enthält, auf das bereits Transparenz angewendet wurde.

Spiegeln

Siehe „Objekte spiegeln“ auf Seite 309.

Mengentextumbruch

Wählen Sie im Bereich **Zusammenfassung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Listenfeld **Mengentextumbruch** eine Option aus. Siehe „Text umfließen lassen“ auf Seite 542.

Anordnung

Siehe „Anordnung von Objekten ändern“ auf Seite 313.

Name

Der Name einer Instanz wird im Andockfenster **Objekt-Manager** angezeigt. Klicken Sie zweimal darauf, wenn Sie den Namen ändern möchten.

## Nicht unterstützte Objekttypen

Die meisten **Objekte** in Corel DESIGNER können in **Symbole** umgewandelt werden. Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

### Nicht unterstützter Objekttyp

### Hinweise

Verknüpfte oder eingebettete Objekte

Beschriftungen

## Nicht unterstützter Objekttyp

Steuerobjekte in verknüpften Gruppen

Verknüpfte Bitmaps

Platzierte PDF- bzw. EPS-Dateien

Gesperrtes Objekt

Mengentext

Verbindungs- und Bemaßungslinien

Hilfslinien

Rollover-Objekte


## Hinweise

Alle verwandten Objekte in der verknüpften Gruppe müssen in dem Symbol enthalten sein. Verfügt ein Objekt z. B. über einen hinterlegten Schatten, können Sie das Objekt nicht ohne den hinterlegten Schatten umwandeln.

Objekt muss freigegeben werden.

Müssen entweder unterbrochen oder mit dem verknüpften Objekt bzw. den Objekten zusammengefasst werden.

Ein Rollover kann nicht in ein Symbol umgewandelt werden. Sie können jedoch eine Symbolinstanz im Rollover-Status hinzufügen.



## Objekte für das Web erstellen

Mit Corel DESIGNER können Sie **Objekte** exportieren, die für die Anzeige in einem Webbrowser optimiert wurden. Sie können auch interaktive **Rollover** aus Corel DESIGNER-Objekten erstellen. Darüber hinaus können Sie einer Zeichnung auch Hyperlinks und Lesezeichen zuweisen.

Nach dem Erstellen eines webkompatiblen Objekts in Corel DESIGNER, können Sie das Objekt mit einem Webauthoring-Tool zu einem Design hinzufügen.


Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Bitmaps für das Web exportieren“ (Seite 345)
- „Bitmaps nach WordPress exportieren und hochladen“ (Seite 352)
- „Webvoreinstellungen speichern und anwenden“ (Seite 353)
- „Objekte mit transparenten Farben und Hintergründen exportieren“ (Seite 353)
- „Webkompatiblen Text erstellen“ (Seite 354)
- „Rollover erstellen“ (Seite 355)
- „Lesezeichen und Hyperlinks zu Dokumenten hinzufügen“ (Seite 357)
- „Hotspots und alternativen Text zu Objekten hinzufügen“ (Seite 358)

### Bitmaps für das Web exportieren

Mit Corel DESIGNER können Sie die folgenden webkompatiblen Dateiformate exportieren: **GIF**, **PNG** und **JPEG**.

Beim Festlegen der Exportoptionen können Sie im Vorschaumodus ein Bild mit bis zu vier unterschiedlichen Einstellungskonfigurationen anzeigen. Auf diese Weise können die Dateiformate, die Voreinstellungen, die Download-Geschwindigkeit, die Komprimierung, die Dateigröße, die Bildqualität und der Farbumfang verglichen werden. Die einzelnen Vorschaufenster verfügen außerdem über **Zoom-** und **Schwenkfunktionen**, mit deren Hilfe Sie das Bild genauer betrachten können, bevor Sie es exportieren.



## Komponente

1. Vorschauenfenster

2. Vorschau modi

3. Hilfsmittel „Zoomen“ und „Schwenken“

4. Die Hilfsmittel „Pipette“ und Farbfeld für abgetastete Farben

5. Listenfeld „Voreinstellung“

6. Exporteinstellungen

## Beschreibung

Zeigt eine Vorschau des Dokuments an.

Ermöglicht Ihnen das Anzeigen einer Vorschau der Änderungen in einem einzelnen oder geteilten Rahmen.

Mit diesen Hilfsmitteln können Sie das im Vorschauenfenster angezeigte Dokument vergrößern bzw. verkleinern, das ausgewählte Bild mit einem Vergrößerungsfaktor von mehr als 100 % schwenken sowie die Größe eines Bildes dem Vorschauenfenster anpassen.

Hiermit können Sie eine Farbe abtasten und diese dann anzeigen.

In diesem Listenfeld können Sie die Voreinstellungen für ein Dateiformat auswählen.

Mithilfe dieser Option können Sie Exporteinstellungen, wie die Farbe, Anzeigeoptionen und die Größe, anpassen.

## Komponente

## Beschreibung

7. Formatinformationen

Mithilfe dieser Option können Sie Dateiformatinformationen anzeigen, die für die einzelnen Vorschaurahmen verfügbar sind.

8. Farbinformationen

Zeigt die Farbwerte für eine ausgewählte Farbe an.

9. Listenfeld „Geschwindigkeit“

Ermöglicht Ihnen das Auswählen einer Internetverbindungsgeschwindigkeit für das Speichern der Datei.

Sie können webkompatible Dateien mithilfe von Voreinstellungen exportieren. Dadurch können Sie die Datei optimieren, ohne einzelne Einstellungen bearbeiten zu müssen. Sie können auch die Einstellungen anpassen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Sie können z. B. Farbe, Anzeigequalität oder Dateigröße anpassen.

### Webkompatibles Dateiformat wählen

Diese Tabelle dient als Kurzreferenz für die Auswahl eines webkompatiblen Dateiformats.

#### Dateiformat

#### Ideal geeignet für

GIF

Wird für Strichzeichnungen, Text und Bilder mit wenigen Farben oder Bilder mit scharfen Rändern (z. B. eingescannte Schwarzweißbilder oder Logos) verwendet.

GIF bietet einige erweiterte Grafikoptionen, darunter transparenten Hintergrund, Bild-Verflechtung und Animation. Hierdurch können Sie außerdem benutzerdefinierte Paletten für das Bild zusammenstellen.

PNG

Verschiedene Bildtypen, einschließlich Fotos und Strichzeichnungen.

Das PNG-Dateiformat (anders als die Formate GIF und JPEG) unterstützt den Alpha-Kanal. Dadurch können Sie transparente Bilder mit erstklassigem Ergebnis speichern.

JPEG

Fotos und gescannte Bilder.

JPEG-Dateien verwenden die Dateikomprimierung für das Speichern einer angenäherten Version des Bildes, was zum Verlust einiger Bilddaten führt, jedoch die Qualität der meisten Fotos nicht herabsetzt. Beim Speichern von Bildern können Sie die Bildqualität auswählen: Je höher die Bildqualität, desto größer die Datei.

### Palettenbasierte Dokumente exportieren

Palettenbasierte Dokumente, wie GIF- und 8-Bit-JPEG im Palettenmodus ermöglichen, dass einzelne Pixel ihren exakten Farbwert beibehalten. Dadurch können Sie beim Export die Anzeige der Farben in der Datei kontrollieren. Palettenbasierte Dokumente ermöglichen außerdem das Anwenden von Transparenzoptionen auf eine Datei. Hierfür muss eine Farbe im Bild ausgewählt und anschließend transparent gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Objekte mit transparenten Farben und Hintergründen exportieren“](#) auf Seite 353.

### So passen Sie die Vorschau für den Objektexport an


1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Für das Web exportieren**.

2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.


### Aktion

Bitmap in einem einzelnen Vorschaurahmen anzeigen


### Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gesamtvorschau**  in der Symbolleiste **Ansicht**.


Zwei Versionen der Bitmap in nebeneinander angeordneten Rahmen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zwei vertikale Vorschaubilder** .

Zwei Versionen der Bitmap in zwei übereinander angeordneten Rahmen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zwei horizontale Vorschaubilder** .

Vier Versionen der Bitmap jeweils in einem Rahmen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vier Vorschaubilder** .


Bitmap in das Vorschaufenster einpassen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Arbeitsfläche zoomen** .


Jedes Pixel in den Bilddaten als ein Pixel auf dem Bildschirm anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zoom 1:1 Pixel** .



Bitmap in ihrer tatsächlichen Größe anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zoom auf tatsächliche Größe** .

Zu anderem Bitmap-Bereich schwenken

Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel **Schwenken** , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.

Ansicht vergrößern und verkleinern

Verwenden Sie die Hilfsmittel **Vergrößern**  oder **Verkleinern**  und klicken Sie in das Vorschaufenster.

Anzeigeoptionen für das Objekt in einem Vorschaurahmen ändern

Klicken Sie auf einen Rahmen und wählen Sie dann verschiedene Exporteinstellungen aus dem entsprechenden Bereich aus.

### So exportieren Sie eine webkompatible Bitmap

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Für das Web exportieren**.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld **Für das Web exportieren** die Voreinstellungen aus dem Listenfeld **Voreinstellung** rechts oben im Dialogfeld aus.  
Wenn Sie die Voreinstellungen bearbeiten möchten, können Sie die Exportoptionen im Dialogfeld ändern.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern unter**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Laufwerk und Ordner) für die Datei.
- 5 Geben Sie in das Feld **Dateiname** einen Namen ein.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Außerdem können Sie

Farbmodus auswählen

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** im Listenfeld **Farbmodus** einen Farbmodus aus.

Diese Option steht nicht für das GIF-Dateiformat zur Verfügung.

Farbprofil einbetten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbprofil einbetten** im Bereich **Erweitert**.



Sie können auch einen Export in ein webkompatibles Format durchführen, indem Sie auf die **Datei ▶ Export** klicken und ein Dateiformat aus dem Listenfeld **Dateityp** auswählen.

Sie können aus dem Listenfeld **Geschwindigkeit** unten im Dialogfeld eine Geschwindigkeit für die Internetverbindung auswählen.

## So ändern Sie die Größe beim Exportieren einer webkompatiblen Bitmap

- Führen Sie über das Dialogfeld **Für das Web exportieren** eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus.

### Aktion

### Vorgehensweise

Eine Maßeinheit für die Bitmap auswählen

Wählen Sie im Bereich **Änderung** die gewünschte Maßeinheit im Listenfeld **Einheiten** aus.

Bitmap-Größe angeben

Geben Sie im Bereich **Änderung** in den Feldern **Breite** und **Höhe** Werte ein.

Die Größe der Bitmap auf einen Prozentsatz ihrer ursprünglichen Größe ändern

Geben Sie im Bereich **Änderung** in den Feldern **Breite %** und **Höhe %** Werte ein.

Verzerrung durch Beibehalten des Seitenverhältnisses von Breite zu Höhe vermeiden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten** im Bereich **Änderung**.

Bitmap-Auflösung angeben

Geben Sie im Bereich **Änderung** einen Wert in das Feld **Auflösung** ein.

Die Dateigröße auf der Festplatte beibehalten, wenn die Auflösung der Bitmap geändert wird

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe beibehalten** im Bereich **Änderung**.

## So passen Sie die Optionen zum Exportieren einer JPEG-Bitmap an

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld **Für das Web exportieren** im Listenfeld **Format** das Format **JPEG** aus.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

## Aktion

Dokumentqualität kontrollieren

Verschlüsselungseinstellung auswählen

Übergänge zwischen benachbarten Pixeln unterschiedlicher Farbe unscharf machen

Die JPEG-Datei in bestimmten Webbrowsern stufenweise laden, um nur Teile des Bildes anzuzeigen, bevor das Laden abgeschlossen ist

Mit der Methode für die optimale Verschlüsselung die Größe der JPEG-Datei so gering wie möglich halten

## Außerdem können Sie

Dokumentfarbeeinstellungen verwenden

Farbprüfeeinstellungen auf das Dokument anwenden

Überdrucken von Schwarz beim Exportieren in CMYK aktivieren

Randpixel auf den Hintergrund eines Objekts anwenden, um die Ränder von Anti-Alias-Objekten stufenlos ineinander übergehen zu lassen

## So geben Sie die Optionen für die Anzeigequalität zum Exportieren webkompatibler Bitmaps an

- Führen Sie über das Dialogfeld **Für das Web exportieren** eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus.

## Aktion

Randpixel auf den Hintergrund eines Objekts anwenden, um die Ränder von Anti-Alias-Objekten stufenlos ineinander übergehen zu lassen

Ränder des Objekts glätten

Die Datei in bestimmten Webbrowsern stufenweise laden, um nur Teile des Bildes anzuzeigen, bevor das Laden abgeschlossen ist

## Vorgehensweise

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** eine Qualitätsoption aus dem Listenfeld **Qualität** aus oder geben Sie einen Prozentwert ein.

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** eine Option aus dem Listenfeld **Unterformat** aus.

Geben Sie im Bereich **Einstellungen** einen Wert in das Feld **Unschärfe** ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Progressiv** im Bereich **Erweitert**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Optimieren** im Bereich **Erweitert**.

Aktivieren Sie im Bereich **Erweitert** die Option **Farbeeinstellungen des Dokuments verwenden**.

Aktivieren Sie im Bereich **Erweitert** die Option **Farbprüfeeinstellungen verwenden**.

Aktivieren Sie im Bereich **Einstellungen** das Kontrollkästchen **Schwarz überdrucken**.

Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Farbauswahl **Randpixel** und klicken Sie auf eine Farbe.

## Vorgehensweise

Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Farbauswahl **Randpixel** und klicken Sie auf eine Farbe.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Durch Anti-Aliasing geglättet** im Bereich **Erweitert**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Interlaced** im Bereich **Erweitert**.



## Aktion

## Vorgehensweise

Diese Option steht nicht für das GIF-Dateiformat zur Verfügung.

## So geben Sie die Farbeinstellungen für das Exportieren palettenbasierter webkompatibler Bitmaps an

- Führen Sie über das Dialogfeld **Für das Web exportieren** eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Aufgaben aus.

## Aktion

## Vorgehensweise

Farbmodus auswählen

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** im Listenfeld **Farbmodus** einen Farbmodus aus.

Diese Option steht nicht für das GIF-Dateiformat zur Verfügung.

Farbpalette auswählen

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** eine Palette aus dem Listenfeld **Farbpalette** aus.

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Eine Rasterungseinstellung und einen Wert eingeben

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** eine Rasteroption aus dem Listenfeld **Rastern** aus oder geben Sie einen Wert in das entsprechende Feld ein.

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Farbprofil einbetten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbprofil einbetten** im Bereich **Erweitert**.


## Außerdem können Sie

Farbpalette laden

Klicken Sie im Bereich **Einstellungen** auf den Pfeil neben dem Listenfeld **Farbpalette** und klicken Sie auf **Palette laden**.

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Eine Farbe abtasten und sie zu einer Farbpalette hinzufügen

Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Pipette** und klicken Sie dann in das Zeichenfenster, um eine Farbe auszuwählen. Klicken Sie im Bereich **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Gesampelte Farbe zur Palette hinzufügen** .

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Farben hinzufügen und bearbeiten

Doppelklicken Sie in der Farbpalette auf ein Farbfeld.

## Außerdem können Sie

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Die Anzahl der anzuzeigenden Farben auswählen

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** einen Wert aus dem Listenfeld **Anzahl der Farben** aus.

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.

Eine Farbe aus der Farbpalette löschen

Klicken Sie im Bereich **Einstellungen** auf eine Farbe in der Farbpalette und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Ausgewählte Farbe löschen**.

Diese Option steht im Farbmodus Palette (8 Bit) nur für das PNG-Dateiformat zur Verfügung.



Sie können auch ein palettenbasiertes Dokument transparent machen, indem Sie eine Farbe im Bild auswählen und sie anschließend transparent machen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Objekte mit transparenten Farben und Hintergründen exportieren](#)“ auf [Seite 353](#).

## Bitmaps nach WordPress exportieren und hochladen

Mit Corel DESIGNER können Sie Ihre Projekte in Bitmap-Bilder exportieren, die sich für WordPress eignen, und dann auf Ihr WordPress-Konto hochladen, ohne die Anwendung zu verlassen.

Sie können Ihr gesamtes Projekt oder nur einzelne, ausgewählte Objekte in eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei exportieren. Nachdem Sie das gewünschte Dateiformat und die gewünschten Optionen gewählt haben, können Sie das Bild auf Ihr WordPress-Konto hochladen. Wenn Sie mehrere WordPress-Sites besitzen, können Sie wählen, auf welche Site Sie die Bitmap hochladen möchten. Die exportierte Bitmap wird der Medienbibliothek der ausgewählten Site hinzugefügt.

Wenn Sie zum ersten Mal Bitmaps auf WordPress hochladen, müssen Sie Ihr WordPress-Konto authentifizieren und sich anmelden. Wenn Sie mehr als ein WordPress-Konto haben, können Sie jederzeit das Konto wechseln.

### So können Sie Bitmaps nach WordPress exportieren und hochladen

- 1 Wählen Sie die Objekte aus, die Sie exportieren möchten, oder deselektieren Sie alle Objekte, um das gesamte Projekt zu exportieren.
- 2 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren für** ► **WordPress**
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Für WordPress exportieren** im Listenfeld **Format** das gewünschte Dateiformat und passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.  
Im Dialogfeld **Für WordPress exportieren** können Sie auf die gleichen Exportoptionen zugreifen wie im Dialogfeld **Für das Web exportieren**. Weitere Informationen zu den Exportoptionen finden Sie unter „[Bitmaps für das Web exportieren](#)“ auf [Seite 345](#).
- 4 Klicken Sie auf **Hochladen**.
- 5 Führen Sie im Dialogfeld **Auf WordPress hochladen** Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

WordPress-Konto authentifizieren und sich anmelden

Klicken Sie auf **Authentifizieren Sie Ihr WordPress-Konto**.

## Aktion

## Vorgehensweise

Eine WordPress-Site wählen

Wählen Sie im Feld **Site** eine Site aus.

Die Bitmap hochladen

Klicken Sie auf **Hochladen**.

Sich bei einem anderen WordPress-Konto anmelden

Klicken Sie auf **Abmelden oder Konto wechseln**.



Die exportierte Bitmap wird in einer temporären Datei gespeichert, die gelöscht wird, nachdem das Bild auf WordPress hochgeladen wurde.

## Webvoreinstellungen speichern und anwenden

Webvoreinstellungen ermöglichen Ihnen das Speichern benutzerdefinierter Einstellungen für das Exportieren webkompatibler Dateiformate.

### So speichern Sie eine Webvoreinstellung für das Exportieren webkompatibler Bilder

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld **Für das Web exportieren** im Listenfeld **Format** ein Dateiformat aus.
- 2 Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie als Voreinstellung speichern möchten.
- 3 Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Listenfeld **Voreinstellung** und klicken Sie auf **Voreinstellung speichern**.
- 4 Geben Sie den Namen der Voreinstellung in das Feld **Dateiname** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.



Sie können eine gespeicherte Voreinstellung löschen, indem Sie eine Voreinstellung aus dem Listenfeld **Voreinstellung** auswählen und auf den Pfeil neben dem Listenfeld **Voreinstellung** und anschließend auf **Voreinstellung entfernen** klicken.


### So weisen Sie eine Voreinstellung für den Export webkompatibler Bilder zu

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld **Für das Web exportieren** auf den Pfeil neben dem Listenfeld **Voreinstellung** und klicken Sie auf **Voreinstellung laden**.
- 2 Klicken Sie auf den Namen der Datei.
- 3 Klicken Sie auf **Öffnen**.

## Objekte mit transparenten Farben und Hintergründen exportieren

Mit Corel DESIGNER können Sie palettenbasierte Bitmaps, wie eine in den Paletten-Farbmodus konvertierte GIF- oder 8-Bit-PNG-Datei, mit **transparenten** Farben und Hintergründen exportieren. Diese Bitmaps können Objekte enthalten, wie z. B. Schaltflächen oder Logos, die häufig auf Webseiten mit farbigem oder gemustertem Hintergrund verwendet werden.

Wenn Sie einer Webseite ein Objekt mit einem **deckenden** Hintergrund hinzufügen, wird die Hintergrundfarbe des Objekts auf der Seite als Rechteck angezeigt. Wenn Sie den Hintergrund des Objekts transparent gestalten, wird der Objekthintergrund in die Seite integriert und ist damit nicht mehr als Rechteck sichtbar. Mit einem transparenten Hintergrund können Sie auch die Farbe bzw. das Muster eines Webseitenhintergrunds ändern, ohne den Hintergrund der Objekte entsprechend ändern zu müssen.



Für Webseiten können Sie GIF-Bilder mit transparentem Hintergrund erstellen.

## So speichern Sie eine Bitmap mit einem transparenten Hintergrund

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld **Für das Web exportieren** im Listenfeld **Format** ein in den Paletten-Farbmodus konvertiertes Dateiformat aus, beispielsweise GIF oder 8-Bit-PNG.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.


### Aktion

### Vorgehensweise

Den Hintergrund des Objekts transparent gestalten

Aktivieren Sie im Bereich **Einstellungen** das Kontrollkästchen **Transparenz**.

Ausgewählte Farbe transparent machen

Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Pipette** und klicken Sie dann auf das Bild, um eine Farbe auszuwählen. Klicken Sie im Bereich **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Ausgewählte Farbe transparent machen** .

Randpixel auf den Hintergrund eines Objekts anwenden, um die Ränder von Anti-Alias-Objekten stufenlos ineinander übergehen zu lassen

Öffnen Sie im Bereich **Einstellungen** die Farbauswahl **Randpixel** und klicken Sie auf eine Farbe.



Für optimale Ergebnisse wählen Sie im Bereich **Einstellungen** im Listenfeld **Rasterfarben** die Option **Keine** aus.

## Webkompatiblen Text erstellen


Wenn Sie Mengentext in webkompatiblen Text konvertieren, können Sie den Text des freigegebenen Dokuments in einem HTML-Editor bearbeiten. Es wird automatisch die standardmäßige Webschriftart verwendet, sofern sie keine andere Schrift angeben. Wenn Sie eine andere Schrift festlegen, wird die Standardschrift nur verwendet, wenn Besucher der Website nicht über die angegebene Schrift verfügen. Die gängigen Textstile (fett, kursiv und unterstrichen) sind ebenfalls verfügbar. Sie können webkompatiblen Text [gleichmäßige Füllungen](#), jedoch keine [Umrisse](#) zuweisen.

## So machen Sie Text webkompatibel

### Aktion

### Vorgehensweise

[Mengentext](#) in webkompatiblen Text konvertieren

Wählen Sie den Mengentextrahmen mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus. Klicken Sie auf **Text** ► **Text webkompatibel machen**.

Neuen Text webkompatibel machen

Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**. Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Arbeitsbereich** und dann auf **Text** und

## Aktion

## Vorgehensweise

wählen Sie dann **Mengentext**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle neuen Mengentextrahmen Web-kompatibel**.



Webkompatibler Text darf andere **Objekte** nicht überschneiden oder überlappen und nicht über die Begrenzungen der Zeichenseite hinausgehen. Andernfalls wird er in eine **Bitmap** konvertiert und verliert seine Internetereigenschaften.

**Grafiktext** kann nicht in webkompatiblen Text konvertiert werden und wird immer als Bitmap behandelt. Sie können Grafiktext jedoch in Mengentext konvertieren und dann webkompatibel machen. Weitere Informationen zum Konvertieren von Text finden Sie unter „Text suchen, bearbeiten und konvertieren“ auf Seite 538.


## Rollover erstellen

Ein **Rollover** ist ein interaktives **Objekt**, das sein Aussehen ändert, wenn Sie darauf klicken oder mit der Maus darauf zeigen. Sie können Rollover aus Objekten erstellen.

Um ein Rollover zu erstellen, können Sie die folgenden Rollover-Statuseigenschaften hinzufügen:

- **Normal** ist der Standardstatus der Schaltfläche, wenn keine Mausaktivität durchgeführt wurde.
- **Darüber** ist der Status der Schaltfläche, wenn der Cursor über sie gezogen wird.
- **Angeklickt** ist der Status der Schaltfläche, wenn auf sie geklickt wurde.

Sie können verschiedene Objekteigenschaften auf die einzelnen Rollover-Status anwenden. Sie können auch eine Vorschau der Rollover-Status anzeigen.



*Rollover mit dem Status Normal (links), Darüber (Mitte) und Angeklickt (rechts).*



Um ein Rollover-Objekt einem Webdesign hinzuzufügen, müssen Sie das Rollover zunächst im Macromedia® Flash® -(SWF-)Format speichern. Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Objekten wie Rollover-Objekten finden Sie unter „Mit Objekten arbeiten“ auf Seite 295..

### So erstellen Sie Rollover-Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Rollover** ▶ **Rollover erstellen**.


### So bearbeiten Sie den Rollover-Status eines Objekts

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht** ▶ **Symbolleiste** ▶ **Internet**.  
Die Symbolleiste **Internet** wird angezeigt.


- 2 Wählen Sie das Rollover-Objekt durch Anklicken aus.
- 3 Klicken Sie in der Symbolleiste **Internet** auf die Schaltfläche **Rollover bearbeiten** .
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Aktiver Rollover-Status** einen Status aus:
  - **Normal**
  - **Darüber**
  - **Angeklickt**
- 5 Bearbeiten Sie die Objekteigenschaften, wie z. B. die Farbe.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rollover-Bearbeitung beenden** .

### Außerdem können Sie


Einen Rollover-Status löschen

Klicken Sie in der Symbolleiste **Internet** auf die Schaltfläche **Löscht den Rollover-Status** .

Einen Rollover-Status duplizieren

Klicken Sie in der Symbolleiste **Internet** auf die Schaltfläche **Löscht den Rollover-Status** .

Rollover rückgängig machen

Klicken Sie in der Symbolleiste **Internet** auf die Schaltfläche **Rollover-Objekte extrahieren** .

Rahmen angeben, der beim Klicken auf das Rollover angezeigt wird

Wählen Sie in der Symbolleiste **Internet** im Listenfeld **Zielrahmen** einen Zielrahmen aus.





Sie können eine Zeichnung, in der Sie gerade ein **Rollover** bearbeiten, nicht schließen. Sie müssen zunächst die Bearbeitung abschließen.

### So zeigen Sie Rollover-Eigenschaften an

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf die Seite und Ebene, auf der sich das **Rollover** befindet.
- 3 Klicken Sie auf den Rollover-Namen und blenden Sie die Statusoptionen **Normal**, **Darüber** und **Angeklickt** ein.



Sie können eine Vorschau des Status eines **Rollover**-Objekts auf der Zeichenseite anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche **Live-Vorschau für Rollover**  in der Symbolleiste **Internet** klicken. Klicken Sie zum Beenden der Vorschau auf die Schaltfläche **Live-Vorschau für Rollover** , damit Sie das Rollover-Objekt bearbeiten können. Während der Vorschau auf ein Rollover können Sie keine Aktionen rückgängig machen.

## Lesezeichen und Hyperlinks zu Dokumenten hinzufügen

In Corel DESIGNER können Sie [Lesezeichen](#) und [Hyperlinks](#) zu Ihrem Dokument hinzufügen. Sie können diese auf Objekte, einschließlich Textobjekte, Rollover und [Bitmaps](#) anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen in PDF-Dateien einschließen](#)“ auf Seite 850.

### Lesezeichen


Zum Erstellen einer internen Verknüpfung in einer Datei können Sie einem Textobjekt oder einem anderen Objekt ein Lesezeichen zuweisen. Sie können dann eine Verknüpfung zu einem Objekt zuweisen, sodass beim Klicken darauf das Lesezeichen geöffnet wird.

### Hyperlinks


Sie können auch einen [Hyperlink](#) zu einem Objekt zuweisen. Sie können auf eine Webadresse, einen FTP-Server, E-Mail-Adresse, ein Lesezeichen oder eine Datei verweisen. Wenn auf das Objekt geklickt wird, wird der zugewiesene Speicherort in der entsprechenden Anwendung geöffnet. Nachdem Sie [Hyperlinks](#) erstellt haben, können Sie sie anzeigen und überprüfen. Sie können Verknüpfungen und Lesezeichen auch löschen. Beim Arbeiten mit Text können Sie sowohl [Grafiktext](#) als auch [Mengentext](#) Hyperlinks zuweisen.

Hyperlinks bleiben erhalten, wenn Sie Dateien in CGM Version 4-Profilen exportieren. Weitere Informationen zum Exportieren von CGM-Dateien finden Sie unter „[Computer Graphics-Metadatei \(CGM\)](#)“ auf Seite 869.

### So weisen Sie Lesezeichen zu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das **Objekt**, das Sie mit einem Lesezeichen versehen möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Lesezeichen** .
- 4 Geben Sie den Namen des [Lesezeichens](#) in das Namensfeld ein.

### So weisen Sie einem Objekt einen Hyperlink zu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das **Objekt**, das Sie mit einem Hyperlink versehen möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Verknüpfung** .
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Verknüpfungstyp** einen der folgenden Verknüpfungstypen:

### Verknüpfungstypen

http:// oder https://

Geben Sie die Webadresse oder [URL](#) der Webseite an, die sich öffnen soll, wenn auf die [Verknüpfung](#) geklickt wird.

ftp://

Geben Sie die Webadresse oder [URL](#) des FTP-Servers an, der sich öffnen soll, wenn auf die Verknüpfung geklickt wird.

mailto:

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

file://



Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen und navigieren Sie zu der Datei, die sich durch Klicken auf die Verknüpfung öffnen soll.

## Verknüpfungstypen

Lesezeichen

Wählen Sie ein zuvor erstelltes Lesezeichen aus der Liste.


### So weisen Sie Text Hyperlinks zu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  die Textzeichen aus, denen Sie einen Hyperlink zuweisen möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Verknüpfung** .
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Verknüpfungstyp** einen der folgenden Verknüpfungstypen:




Sie können auch einen Hyperlink aus der Symbolleiste **Internet** zuweisen, indem Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Internet** klicken, um die Symbolleiste anzuzeigen.

### So überprüfen Sie eine Verknüpfung

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Wählen Sie die zu öffnende Verknüpfung aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Link öffnen** .

### So löschen Sie ein Lesezeichen oder eine Verknüpfung

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Wählen Sie die Verknüpfung oder das Lesezeichen, die bzw. das Sie löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** .

## Hotspots und alternativen Text zu Objekten hinzufügen

Sie können einem Objekt einen Hotspot zuweisen. Corel DESIGNER ordnet einem Objekt mit einer Verknüpfung ein Schraffurmuster zu. Darüber hinaus können Sie alternativen Text zu Objekten für reine Textbrowser oder Bildschirmlesegeräte hinzufügen.

### So legen Sie einen Hotspot fest

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Internet**.
- 2 Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das **Objekt**, dem Sie einen Hotspot hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie auf der Symbolleiste aus dem Listenfeld **Verhalten** die Option **Verknüpfung** und geben Sie eine Webadresse in das Feld **URL** ein.




Sie können auch einer Beschriftung oder einem Teil einer Beschriftung einen Hotspot hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter „So fügen Sie einer Beschriftung einen Hotspot hinzu“ auf Seite 170.



### So fügen Sie alternativen Text zu Objekten hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleiste** ► **Internet**.
- 2 Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das verknüpfte **Objekt**, dem Sie einen alternativen Text hinzufügen möchten.
- 3 Klicken Sie in der **Internet**-Symbolleiste auf die Schaltfläche **ALT-Kommentare** und geben Sie den alternativen Text in das Textfeld **ALT-Kommentare** ein.





## Mit Ebenen arbeiten


Ebenen helfen Ihnen, Objekte in komplexen Bildern zu organisieren und anzuordnen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Ebenen erstellen“ (Seite 361)
- „Ebeneneigenschaften ändern“ (Seite 365)
- „Ebenen und Objekte verschieben und kopieren“ (Seite 368)

### Ebenen erstellen

Alle Corel DESIGNER-Zeichnungen bestehen aus gestapelten Objekten. Die vertikale Reihenfolge dieser Objekte, die so genannte Stapelfolge, bestimmt das Aussehen der Zeichnung. Eine effektive Möglichkeit ist die Anordnung der Objekte in unsichtbaren Schichten, die als Ebenen bezeichnet werden.




*Zeichnungen können zusammengestellt werden, indem Sie Objekte auf verschiedenen Ebenen platzieren.*

Ebenen geben Ihnen mehr Flexibilität beim Anordnen und Bearbeiten von Objekten in komplexen Zeichnungen. Sie können Ihre Zeichnungen in einzelne Ebenen unterteilen, die jeweils einen Teil der Zeichenelemente enthalten. Sie können so z.B. Ebenen verwenden, um einen Bauplan für ein Gebäude zu untergliedern. Der Bauplan wird übersichtlicher, wenn Sie die unterschiedlichen Bestandteile des Gebäudes (Rohrleitungen, Elektroinstallation, tragende Teile usw.) auf unterschiedliche Ebenen verteilen.

## Lokale Ebenen und Masterebenen (Hauptebenen)

Alle Inhalte werden auf eine Ebene gelegt. Inhalte, die sich auf eine bestimmte Seite beziehen, werden auf eine lokale Ebene gelegt. Inhalte, die sich auf alle Seiten beziehen, können auf eine globale Ebene, die Hauptebene, gelegt werden. Masterebenen werden auf einer virtuellen Seite, der Master-Seite, gespeichert.



Das Andockfenster Objektverwaltung wird mit der Anzeige der Standardebenenstruktur geöffnet. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird oben angezeigt.

Sie können Masterebenen für alle Seiten, gerade Seiten oder ungerade Seiten erstellen. Wenn Sie beispielsweise Inhalte auf eine gerade Masterebene legen, wird der Inhalt auf allen geraden Seiten, jedoch nicht auf den ungeraden Seiten angezeigt.

Jede neue Datei wird mit einer Standardseite (Seite 1) und einer Hauptseite angelegt. Die Standardseite enthält die folgenden Ebenen:

- **Hilfslinien:** Auf dieser Ebene werden die seitenspezifischen (lokalen) **Hilfslinien** gespeichert. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als Umrisse angezeigt und die Umrisse dienen als Hilfslinien.
- **Ebene 1:** Die lokale Standardebene. Wenn Sie Objekte auf die Seite ziehen, werden die Objekte dieser Ebene hinzugefügt, es sei denn, Sie wählen eine andere Ebene.

Die Master-Seite ist eine virtuelle Seite, die alle Informationen enthält, welche auf alle Seiten in einem Dokument angewendet werden. Der Master-Seite können eine oder mehrere Ebenen hinzugefügt werden, die Inhalte wie Kopfzeilen, Fußzeilen oder einen statischen Hintergrund enthalten. Standardmäßig enthält eine Master-Seite folgende Ebenen:

- **Hilfslinien (alle Seiten)** – enthält die für alle Seiten des Dokuments verwendeten Hilfslinien. Alle auf die Hilfslinienebene gestellten Objekte werden nur als Umrisse angezeigt und die Umrisse dienen als Hilfslinien.

- **Desktop** – enthält Objekte, die sich außerhalb der Ränder der Zeichenseite befinden. Auf dieser Ebene können Sie Objekte speichern, die Sie möglicherweise später in die Zeichnung einfügen wollen.
- **Dokumentgitter**: Enthält das **Dokumentgitter**, das für alle Seiten des Dokuments verwendet wird. Das Dokumentgitter ist immer die unterste Ebene.

Die Standardebenen auf der Master-Seite können nicht gelöscht oder kopiert werden.

Um einer Ebene Inhalte hinzuzufügen, müssen Sie die Ebene zuerst auswählen, damit sie zur aktiven Ebene wird.

### So zeigen Sie Ebenen, Seiten und Objekte an

Sie können verschiedene Ansichten wählen, in denen Seiten, Ebenen oder alle Objekte in Ihrem Dokument angezeigt werden können. Die Ansicht, die Sie wählen, hängt von der Komplexität Ihres Dokuments und der anstehenden Aufgabe ab. In einem langen Dokument mit vielen Seiten können Sie z. B. die Ansicht auf die Seiten beschränken, sodass Sie leichter im Dokument navigieren können und immer nur jeweils eine Seite angezeigt wird. In der Ansicht **Aktuelle Seite, nur Ebenen** können Sie alle die aktuelle Seite betreffenden Ebenen, einschließlich der Hauptebenen, anzeigen und neu ordnen.


### So erstellen Sie Ebenen

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


#### Aktion

#### Vorgehensweise


Lokale Ebene erstellen

Klicken Sie oben rechts im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Neue Ebene**.

Masterebene für alle Seiten erstellen


Klicken Sie oben rechts im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Neue Masterebene (alle Seiten)**.

Masterebene für ungerade Seiten erstellen

Klicken Sie oben rechts im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Neue Masterebene (ungerade Seiten)**.

Dieser Befehl ist nur dann verfügbar, wenn die aktive Seite eine ungerade Seite ist.

Masterebene für gerade Seiten erstellen

Klicken Sie oben rechts im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Neue Masterebene (gerade Seiten)**.

Dieser Befehl ist nur dann verfügbar, wenn die aktive Seite eine gerade Seite ist.







Damit Sie eine Ebene in der Zeichnung verwenden können, müssen Sie die Ebene aktivieren, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Ebenennamen klicken. Der Ebenenname erscheint in roten, fetten Buchstaben, um anzuzeigen, dass es sich um die aktive Ebene handelt. Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, ist die Standardebene (Ebene 1) die aktive Ebene.

Masterebenen werden immer zur Master-Seite hinzugefügt. Auf diesen Ebenen hinzugefügte Inhalte sind auf allen Seiten des Dokuments, allen ungeraden Seiten oder allen geraden Seiten sichtbar, je nachdem, welchen Typ von Hauptebene Sie gewählt haben.

Masterebenen für gerade und ungerade Seiten können nicht in der Doppelseiten-Ansicht erstellt werden. Wenn Sie vor dem Wechsel zur Doppelseiten-Ansicht ungerade und gerade Master-Seiten erstellt haben, werden die ungeraden und gerade Masterebenen in Masterebenen für alle Seiten konvertiert. Weitere Informationen zu Doppelseiten finden Sie unter „So zeigen Sie Doppelseiten an“ auf Seite 91.



Sie können eine Ebene auch hinzufügen, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Schaltfläche **Neue Ebene**  klicken.

Sie können auch eine neue Masterebene erstellen, indem Sie das Flyout unten im Andockfenster **Objekt-Manager** öffnen und auf die entsprechende Schaltfläche klicken: **Neue Masterebene (alle Seiten)** , **Neue Masterebene (ungerade Seiten)**  oder **Neue Masterebene (gerade Seiten)** .

Sie können jede Ebene zu einer Masterebene machen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ebene klicken und dann auf **Master (alle Seiten)**, **Master (ungerade Seiten)** oder **Master (gerade Seiten)** klicken.

## So aktivieren Sie eine Ebene

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Ebenennamen.

Der Ebenenname erscheint in roten, fetten Buchstaben, um anzuzeigen, dass es sich um die aktive Ebene handelt.



Als Standard ist Ebene 1 die aktive Ebene.

Der Name der aktiven Ebene wird zusammen mit dem Typ des aktuell ausgewählten Objekts in der Statusleiste unten im Anwendungsfenster angezeigt. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird ebenfalls oben im Andockfenster **Objekt-Manager** angezeigt.


## So zeigen Sie Seiten, Ebenen und Objekte im Andockfenster „Objekt-Manager“ an

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


### Aktion

### Vorgehensweise

Seiten anzeigen

Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und danach auf **Seiten anzeigen**.


Alle Ebenen für die aktuelle Seite anzeigen

Klicken Sie auf den Namen einer Seite, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ebenen-Manager-Ansicht**  und klicken Sie dann auf **Aktuelle Seite, nur Ebenen**.


## Aktion

## Vorgehensweise

Alle Ebenen und Objekte für alle Seiten anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ebenen-Manager-Ansicht**  und klicken Sie dann auf **Alle Seiten, Ebenen und Objekte**.


Ausgewählte Objekte im Andockfenster **Objekt-Manager** anzeigen

Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und dann auf **Erweitern und Auswahl anzeigen**.



Der Name der aktiven Ebene wird zusammen mit dem Typ des aktuell ausgewählten Objekts in der Statusleiste unten im Anwendungsfenster angezeigt. Der Name der aktiven Seite und Ebene wird ebenfalls oben im Andockfenster **Objekt-Manager** angezeigt.

## So löschen Sie Ebenen

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf den Namen der Ebene.
- 3 Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und dann auf **Ebene löschen**.



Wenn Sie eine Ebene löschen, werden alle Objekte gelöscht, die sich auf dieser Ebene befinden. Soll ein **Objekt** erhalten bleiben, muss es vor dem Löschen der aktuellen Ebene auf eine andere Ebene verschoben werden.


Sie können alle freigegebenen Ebenen löschen außer den folgenden Standardebenen: **Dokumentgitter**, **Desktop**, **Hilfslinien** und **Hilfslinien (alle Seiten)**. Weitere Informationen zum Sperren und Freigeben von Ebenen finden Sie unter „[So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest](#)“ auf Seite 367.



Sie können eine Ebene auch löschen, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken und **Löschen** wählen.

## Ebeneneigenschaften ändern

Bei jeder neuen Ebene, die Sie anlegen, sind die Eigenschaften für die Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit sowie zum Drucken und Exportieren standardmäßig aktiviert. Sie können diese Eigenschaften jederzeit ändern. Sie können eine lokale Ebene auch in eine Masterebene umwandeln oder eine Masterebene in eine lokale Ebene. Weitere Informationen zu Masterebenen (Hauptebenen) finden Sie unter „[Ebenen erstellen](#)“ auf Seite 361.



Mit den Symbolen links neben dem Namen einer Ebene können Sie deren Eigenschaften bearbeiten.

### Ebenen einblenden und ausblenden

Sie haben die Möglichkeit, Ebenen in einer Zeichnung ein- oder auszublenden. Durch Ausblenden von Ebenen können Sie Objekte auf anderen Ebenen erkennen und bearbeiten. Zudem verringert sich die Zeit, die nach der Bearbeitung zum Neuaufbau der Zeichnung benötigt wird.

### Ebenen drucken und exportieren

Sie können die Druck- und Exporteigenschaften für eine Ebene festlegen und bestimmen, ob eine Ebene in der gedruckten oder exportierten Zeichnung angezeigt wird. Beachten Sie, dass ausgeblendete Ebenen in der endgültigen Ausgabe angezeigt werden, wenn die Druck- und Exporteigenschaften aktiviert sind. Die Ebene **Dokumentgitter** kann weder gedruckt noch exportiert werden.

### So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest

Sie können die Bearbeitung der Objekte auf allen Ebenen freigeben oder sie so einschränken, dass Sie nur Objekte auf der aktiven Ebene bearbeiten können. Darüber hinaus können Sie Ebenen sperren, um versehentliche Änderungen an den enthaltenen Objekten zu verhindern. Wenn Sie eine Ebene sperren, können Objekte auf dieser Ebene nicht ausgewählt oder bearbeitet werden.

### Ebenen umbenennen

Sie können Ebenen umbenennen, um auf ihren Inhalt, ihre Position in der Stapelfolge oder ihre Beziehung zu anderen Ebenen zu verweisen.

### Ebenenfarbe zur Anzeige von Objekten verwenden


Sie können die Ebenenfarbe ändern, so dass Objekte auf der Ebene bei Verwendung der Umrissansicht mit der Ebenenfarbe dargestellt werden. Wenn Sie z.B. verschiedene Komponenten eines Architekturplans (Rohre, Leitungen, Wände) auf verschiedenen Ebenen platzieren, können Sie Ebenenfarben verwenden, um schnell zu sehen, zu welcher Komponente die Objekte gehören.



## So ändern Sie Ebeneneigenschaften

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wählen Sie dann **Eigenschaften**.
- 3 Legen Sie die Einstellungen fest.

## So blenden Sie Ebenen ein bzw. aus

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie neben dem Ebenennamen auf das Symbol zum **Ein- bzw. Ausblenden** .

Die Ebene ist ausgeblendet, wenn das Symbol zum **Ein- bzw. Ausblenden** abgeblendet dargestellt wird.




Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der gedruckten oder exportierten Zeichnung angezeigt, wenn die Druck- und Exporteigenschaften der Ebene aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter „[So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen](#)“ auf Seite 367.



Sie können eine Ebene auch anzeigen oder ausblenden, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und **Sichtbar** wählen.

## So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Drucken und Exportieren aktivieren bzw. deaktivieren**  neben dem Ebenennamen.



Wenn Sie das Drucken und Exportieren für eine Ebene deaktivieren, wird ihr Inhalt in der gedruckten oder exportierten Zeichnung bzw. in der Ganzseitenvorschau nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zur Ganzseitenvorschau finden Sie unter „[Zeichnungen in der Vorschau anzeigen](#)“ auf Seite 87.



Sie können den Druck und Export einer Ebene auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und dann **Druckbar** wählen.


## So legen Sie die Bearbeitungseigenschaften von Ebenen fest

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf den Namen der Ebene, die Sie bearbeiten wollen.  
Der Ebenenname erscheint in roten, fetten Buchstaben, um anzuzeigen, dass die Ebene aktiv ist.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

Ebenen sperren bzw. freigeben


### Vorgehensweise

Klicken Sie neben dem Ebenennamen auf das Symbol zum **Sperren bzw. freigeben** .


## Aktion

## Vorgehensweise

Bearbeitung aller Ebenen zulassen

Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und danach auf **Ebenenübergreifend bearbeiten**.

Bearbeitung nur der aktiven Ebene zulassen


Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und deaktivieren Sie **Ebenenübergreifend bearbeiten**.



Wenn Sie die ebenenübergreifende Bearbeitung deaktivieren, können Sie nur auf der aktiven Ebene und der Ebene **Desktop** arbeiten. **Objekte** auf nicht aktivierten Ebenen können weder ausgewählt noch bearbeitet werden. Wenn Sie z. B. das Hilfsmittel **Objektauswahl** verwenden, um mehrere Objekte auf der Zeichenseite mit dem Markierungsrahmen auszuwählen, werden nur die Objekte auf der aktiven Ebene ausgewählt.

Die Ebene **Dokumentgitter** kann nicht gesperrt oder freigegeben werden.



Sie können die Bearbeitung aller Ebenen auch zulassen, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Schaltfläche **Ebenenübergreifend bearbeiten**  klicken. Die Funktion ist aktiviert, wenn die Schaltfläche gedrückt erscheint. Durch nochmaliges Klicken auf die Schaltfläche wird die Bearbeitung wieder auf die aktive Ebene beschränkt.

Sie können Ebenen auch sperren oder freigeben, indem Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und **Bearbeitbar** wählen.

## So benennen Sie Ebenen um

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ebene und wählen Sie dann **Umbenennen**.



Sie können eine Ebene auch umbenennen, indem Sie zweimal auf den Ebenennamen klicken und den neuen Namen eingeben.

## So ändern Sie eine Ebenenfarbe

- Doppelklicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf das Farbfeld, das links neben dem Ebenennamen angezeigt wird, und wählen Sie eine Farbe.

Objekte auf der Ebene werden bei Verwendung der Umrissansicht (**Ansicht** ► **Umriss**) mit der Ebenenfarbe angezeigt.



In der Umrissansicht haben Sie die Möglichkeit, nur die Objekte auf einer bestimmten Ebene anzuzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen klicken, den Befehl **Eigenschaften** wählen und im Dialogfeld Ebeneneigenschaften das Kontrollkästchen **Vollfarbenansicht außer Kraft setzen** aktivieren.

## Ebenen und Objekte verschieben und kopieren


Sie können Ebenen auf einer einzelnen Seite oder zwischen verschiedenen Seiten verschieben und kopieren. Sie können ausgewählte **Objekte** auf neue Ebenen (Ebenen der Master-Seite eingenommen) verschieben oder kopieren.

Beim Verschieben und Kopieren von Ebenen wird die Stapelfolge verändert. Wenn Sie ein Objekt auf eine Ebene unter seiner bisherigen Ebene kopieren oder verschieben, wird es zum obersten Objekt der neuen Ebene. Entsprechend bewirkt das Verschieben oder Kopieren eines Objekts auf eine Ebene über seiner derzeitigen Ebene, dass das Objekt die unterste Position in der neuen Ebene erhält.

### So verschieben Sie Ebenen

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Ziehen Sie die gewünschte Ebene in der Ebenenliste an eine neue Position.




Sie können die Reihenfolge der Masterebenen in Bezug auf die lokalen Ebenen ändern, indem Sie die Liste aller Ebenen für die aktuelle Seite anzeigen und einen Ebenennamen auf eine neue Position in der Ebenenliste ziehen. Klicken Sie zum Anzeigen aller Ebenen für eine Seite auf einen Seitennamen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ebenen-Manager-Ansicht**  am oberen Rand des Andockfensters **Objekt-Manager**, und wählen Sie **Aktuelle Seite, nur Ebenen** aus.

### So kopieren Sie Ebenen

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie in der Ebenenliste mit der rechten Maustaste auf die Ebene, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene, über die Sie die kopierte Ebene stellen möchten, und klicken Sie auf **Einfügen**.  
Die Ebene und die darin enthaltenen Objekte werden über der ausgewählten Ebene eingefügt.

### So verschieben bzw. kopieren Sie Objekte auf eine andere Ebene

- 1 Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf ein **Objekt** im Andockfenster **Objekt-Manager**.
- 3 Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und anschließend auf einen der folgenden Befehle:
  - **Auf andere Ebene verschieben**
  - **Auf andere Ebene kopieren**
- 4 Klicken Sie auf die Zielebene.




Wenn Sie Objekte zwischen Ebenen verschieben, müssen die Ebenen freigegeben sein.



Sie können ein Objekt auch auf eine andere Ebene verschieben, indem Sie das Objekt im Andockfenster **Objekt-Manager** auf eine neue Ebene ziehen.





## Objekte verknüpfen und einbetten

Mit OLE (Object Linking and Embedding; Verknüpfen und Einbetten von Objekten) können Sie Daten zwischen Anwendungen austauschen. Mit OLE können Sie ausgewählte **Objekte** und sogar ganze Dateien aus einer Quellanwendung in eine andere Anwendung, die so genannte Zielanwendung, einfügen. Objekte, die in einer Anwendung mit OLE abgelegt werden, nennt man OLE-Objekte. Sie können Objekte und Dateien beliebig zwischen Anwendungen austauschen, solange die Anwendungen OLE unterstützen.

Mit Corel DESIGNER können Sie OLE-Objekte erstellen und bearbeiten sowie Objekte und Dateien aus anderen Anwendungen einfügen.

Das Verknüpfen von Objekten führt zu kleineren Dateien und ist von Vorteil, wenn ein Objekt oder eine Datei in mehreren Dateien verwendet werden soll. Wenn Sie das Objekt in der Quellanwendung bearbeiten, werden alle Instanzen des Objekts oder der Datei gleichzeitig geändert. Das Verknüpfen von Dateien eignet sich außerdem in Fällen, in denen die Zielanwendung die in der Quellanwendung erstellten Dateien nicht direkt unterstützt. Beim Einbetten werden alle Objekte in eine einzige Datei aufgenommen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Verknüpfte oder eingebettete Objekte einfügen“ (Seite 371)
- „Verknüpfte oder eingebettete Objekte bearbeiten“ (Seite 372)

### Verknüpfte oder eingebettete Objekte einfügen

Sie können ein verknüpftes bzw. eingebettetes Objekt einfügen. Verknüpfte Objekte bleiben weiterhin mit der Quelldatei verbunden. Eingebettete Objekte dagegen werden in die neue Datei integriert und sind unabhängig von der Quelldatei. Sie können ein eingebettetes Objekt einfügen oder erstellen. Sie können verknüpfte oder eingebettete Objekte auch einfügen, indem Sie sie aus der Quellanwendung kopieren und in die Zielanwendung einfügen.

#### So fügen Sie verknüpfte Objekte ein

- 1 Wählen Sie in der Quellanwendung ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Kopieren**.
- 3 Klicken Sie in Corel DESIGNER auf **Bearbeiten** ► **Inhalte einfügen**.
- 4 Aktivieren Sie die Option **Verknüpfung einfügen**.



Die Datei, aus der Sie das Objekt in der Quellanwendung kopieren, muss vor dem Einfügen des Objekts in Corel DESIGNER gespeichert werden.

## So fügen Sie eingebettete Objekte ein

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Neues Objekt einfügen**.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Aus Datei erstellen**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**.
- 4 Klicken Sie auf einen Dateinamen.



Sie können ein eingebettetes Objekt auch erstellen, indem Sie die Option **Neu erstellen** im Dialogfeld **Neues Objekt einfügen** aktivieren und dann im Listenfeld **Objekttyp** die Anwendung wählen, in der Sie das Objekt erstellen möchten.

Sie können ein eingebettetes Objekt auch einfügen, indem Sie das Objekt in der Quellanwendung auswählen und in das Anwendungsfenster von Corel DESIGNER ziehen.

## Verknüpfte oder eingebettete Objekte bearbeiten

Sie können ein verknüpftes bzw. eingebettetes Objekt bearbeiten. Sie können ein verknüpftes Objekt bearbeiten, indem Sie die Quelldatei bearbeiten. Alle Änderungen an der Quelldatei werden automatisch im verknüpften Objekt übernommen. Darüber hinaus können Sie verknüpfte Objekte auch aktualisieren, die Quelldatei eines verknüpften Objekts durch eine andere Datei ersetzen oder die Verknüpfung zwischen dem Objekt und seiner Quelldatei aufheben.

### So bearbeiten Sie verknüpfte oder eingebettete Objekte

- 1 Doppelklicken Sie auf das verknüpfte bzw. eingebettete Objekt, um es in der Quellanwendung zu öffnen.
- 2 Bearbeiten Sie das Objekt in der Quellanwendung.
- 3 Speichern Sie die Änderungen in der Quellanwendung.
- 4 Schließen Sie die Quellanwendung.
- 5 Wechseln Sie zur aktiven Anwendung, um die Änderungen anzuzeigen.




Im Allgemeinen können Sie OLE-Objekte nur in der Quellanwendung bearbeiten. Wenn Sie ein OLE-Objekt in Corel DESIGNER ändern möchten, müssen Sie die folgenden Einschränkungen beachten. Je nachdem, woher die OLE-Objekte stammen, können diese nicht gedreht, geneigt, geklont, zugeschnitten, verschmolzen, in Schnittmengen unterteilt, als Symbole verwendet oder kombiniert werden. Mit Ausnahme von PowerClip-Objekten können Sie unter Umständen auch keinen der Effekte aus dem Menü **Effekte** auf OLE-Objekte anwenden. Sie können lediglich die Größe der OLE-Objekte ändern, die Objekte verschieben und kopieren und sie in PowerClip-Behältern platzieren.



Sie können verknüpfte bzw. eingebettete Objekte auch bearbeiten, indem Sie die Quellanwendung aufrufen und die Datei direkt in der Anwendung öffnen.


### So ändern Sie verknüpfte Objekte

- 1 Wählen Sie ein verknüpftes Objekt mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Verknüpfungen**.
- 3 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Jetzt aktualisieren**: Aktualisiert das verknüpfte Objekt mit den Änderungen in der Quelldatei.
  - **Quelle öffnen**: Öffnet das Objekt in der Quellanwendung.

- **Quelle ändern:**Stellt eine Verknüpfung zu einer anderen Datei her.
- **Verknüpfung lösen:**Löst die Verknüpfung, sodass das Objekt in die Datei eingebettet wird.







## Verwaltung und Überwachung von Projekten

Der Objektdaten-Manager ist eine erweiterte [Hotspot](#)-Funktion, die vor allem beim Erstellen oder Überwachen von großen Projekten als Verwaltungstool von Nutzen ist. Sie haben die Möglichkeit, diverse Arten von Projektdaten zu einzelnen [Objekten](#) bzw. Objektgruppen einzugeben.

Der Projekt-Timer bietet eine schnelle, automatisierte und unaufdringliche Methode, die Zeit zu messen, die für ein Projekt aufgewendet wird.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „[Projektdatenbanken einrichten](#)“ (Seite 375)
- „[Objektdaten verwalten](#)“ (Seite 377)
- „[Objekten CGM-Daten zuweisen](#)“ (Seite 378)
- „[Projektzeiterfassung](#)“ (Seite 383)

### Projektdatenbanken einrichten

Bevor Sie [Objekten](#) in einer Zeichnung Projektdaten zuweisen, müssen Sie sich Gedanken darüber machen, welche Informationen Sie anzeigen möchten. Standardmäßig erstellt Corel DESIGNER mehrere Datenfelder, einschließlich: **Name**, **Kosten** und **Kommentare**. Diese Felder können bei Bedarf bearbeitet oder gelöscht werden.

Corel DESIGNER bietet außerdem häufige ActiveCGM<sup>®</sup>-, WebCGM- und WebCGM S1000D-Felder. Beim Import bzw. Export von CGM-Dateien werden die Objektdaten beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von CGM-Dateien finden Sie unter „[Computer Graphics-Metadatei \(CGM\)](#)“ auf Seite 869..

Die Objektdaten werden auch beim Import bzw. Export von SVG-Dateien beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von SVG-Dateien finden Sie unter „[Skalierbare Vektorgrafiken \(SVG\)](#)“ auf Seite 896.

Sie können beliebig viele Datenfelder erstellen und zuweisen, so lange diese Variablen in zugelassenem Format verwenden. Weitere Informationen zum Zuweisen von Datenfeldern finden Sie unter „[Objektdaten verwalten](#)“ auf Seite 377. Außerdem können Sie für eine hierarchische Struktur einem vorhandenen Feld ein untergeordnetes Feld hinzufügen. Das ausgewählte Feld muss jedoch das Erstellen eines untergeordneten Feldes unterstützen.


Einstellungen wie Name oder Format eines Datenfeldes können jederzeit geändert werden.

Wenn Sie mit benutzerdefinierten Feldern arbeiten möchten, können Sie auf Grundlage der vier folgenden Feldformate eigene Formate definieren: **Allgemein**, **Datum/Uhrzeit**, **Linear/Winkel** und **Numerisch**. Für jedes dieser Formate steht eine Reihe von allgemeinen Einstellungen zur Verfügung. Wenn die in Corel DESIGNER voreingestellten Formate nicht die Informationen bieten, die Sie in Ihrer

Datenzusammenfassung angeben möchten, können Sie anhand der verfügbaren Variablen benutzerdefinierte Formate für die verwendeten Formattypen erstellen. Das gewählte Feldformat wird für alle Objekte in der aktiven Zeichnung verwendet.

Wenn Sie ein Feld löschen, löschen Sie gleichzeitig alle Daten, die in diesem Feld im aktiven Dokument eingegeben sind, sowie alle diesem Feld untergeordneten Felder.

## So fügen Sie Datenfelder hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektdaten-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektdaten** auf die Schaltfläche **Feld-Editor öffnen** .
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Objektdatenfeld-Editor** auf **Neues Feld**.
- 4 Doppelklicken Sie im neuen Feld auf die Zelle **Elementname**. Wählen Sie im Listenfeld einen Elementtyp und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 5 Doppelklicken Sie im neuen Feld auf die Zelle **Name**. Geben Sie einen Namen für das Feld ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.  
Wenn Sie den Wert des Feldes ändern möchten, doppelklicken Sie auf die Zelle **Standardwert**, geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.  
Wenn Sie die Beschränkung für das Feld ändern möchten, doppelklicken Sie auf die Zelle **Beschränkung**, geben Sie eine neue Beschränkung ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 6 Doppelklicken Sie im neuen Feld auf die Zelle **Typ** und wählen Sie eine der folgenden Formattypen aus dem Listenfeld:
  - **Zeichenfolge**
  - **Anzahl**
  - **Ereignis**
  - **Vorgang**
- 7 Doppelklicken Sie im neuen Feld auf die Zelle **Ziel** und wählen Sie eines der folgenden Ziele aus dem Listenfeld:
  - **Allgemein**
  - **ActiveCGM**
  - **WebCGM**
- 8 Aktivieren Sie im Bereich **Feld hinzufügen** eines oder beide der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Anwendungs-Standard Einstellungen**: speichert das neue Feld in der Anwendung.
  - **Dokument-Standard Einstellungen**: speichert das neue Feld im aktuellen Dokument.



Diese Vorgehensweise können Sie auch verwenden, um die Einstellungen eines bereits vorhandenen Datenfeldes zu ändern.

## Außerdem können Sie

Einem vorhandenen Feld ein untergeordnetes Datenfeld hinzufügen Wählen Sie das Datenfeld aus, für das ein untergeordnetes Feld hinzugefügt werden soll und klicken Sie auf **Neues untergeordnetes Feld**.

Das ausgewählte übergeordnete Feld muss das Erstellen eines untergeordneten Feldes unterstützen.

Format eines Datenfeldes ändern

Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich **Format** auf **Ändern**.

Aktivieren Sie im Dialogfeld **Formatdefinition** das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp und wählen Sie in der Liste **Formattyp** ein Format aus.

## Außerdem können Sie

Benutzerdefinierte Formate für Datenfelder erstellen

Wählen Sie das Datenfeld aus und klicken Sie im Bereich **Format** auf **Ändern**.

Aktivieren Sie im Dialogfeld **Formatdefinition** das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Formattyp.

Geben Sie im Feld **Erstellen** das Format ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Datenfelder löschen

Wählen Sie den Namen des Datenfelds in der Liste aus. Wenn Sie mehrere Felder auswählen möchten, halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Namen in der Liste. Klicken Sie auf **Feld(er) löschen**.

## Objektdaten verwalten

Nach der Erstellung aller gewünschten Datenfelder für eine Zeichnung können Sie eine Datenbank aus einer [Vorlage](#) erstellen. In der Datenbank werden alle Daten gespeichert, die Sie den [Objekten](#) in Ihrer Zeichnung zuweisen. Sie können eine von drei verschiedenen Vorlagen wählen. Da jede Vorlage in einer externen, mit Tags versehenen XML-Datei gespeichert wird, können Sie die Daten für verschiedene Arbeitsabläufe gleichzeitig speichern.

Der Objektdaten-Manager bietet alle benötigten Befehle und Funktionen zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Objektdaten – sogar Verhalten, die mit der Symbolleiste **Internet** zugewiesen wurden.

Sie können Objektdateneinträge mithilfe anderer Objektdateneinträge aktualisieren. Hierbei werden die Objektdateneinträge nicht ersetzt, sondern es werden bei Bedarf Felder und Daten angehängt.

Corel DESIGNER bietet außerdem häufige ActiveCGM- und WebCGM- und WebCGM S1000D-Felder. Beim Import bzw. Export von CGM-Dateien werden die Objektdaten beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von CGM-Dateien finden Sie unter „[Computer Graphics-Metadatei \(CGM\)](#)“ auf Seite 869.

Die Objektdaten werden auch beim Import bzw. Export von SVG-Dateien beibehalten. Weitere Informationen zum Import und Export von SVG-Dateien finden Sie unter „[Skalierbare Vektorgrafiken \(SVG\)](#)“ auf Seite 896.

### So wählen Sie eine Datenbank-Vorlage

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektdaten-Manager**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld [Vorlagen](#) eine der folgenden Optionen:
  - **Allgemein**
  - **ActiveCGM**
  - **S1000D Issue 4.0**
  - **WebCGM**



Durch Wählen von **Alle** im Listenfeld können Sie sich alle bestehenden Datenbankeinträge ansehen.

### So fügen Sie Objekten Daten hinzu bzw. bearbeiten diese

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein [Objekt](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektdaten-Manager**.

3 Wählen Sie ein Datenfeld aus.

Ein Häkchen gibt an, ob dieses Feld dem ausgewählten Objekt zugewiesen ist.

Ein Symbol gibt den Feldtyp an:

- Text 
- Anzahl 
- Vorgang 
- Ereignis 

4 Geben Sie in der Spalte **Wert** für das Feld Text ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

5 Doppelklicken Sie für das Feld auf die Spalte **Beschränkung** und legen Sie im Dialogfeld **Objektdatenfeld-Editor** einen Beschränkungswert fest.

6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um Daten zu anderen Feldern hinzuzufügen.

### Außerdem können Sie


Verhalten ein- bzw. ausblenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verhalten ein-/ausblenden** .


Daten ein- bzw. ausblenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Daten ein-/ausblenden** .

Nur aktive Felder anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nur aktive Felder anzeigen** .

Daten von einem anderen Objekt in das ausgewählte Objekt kopieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Daten kopieren aus**  und anschließend auf das Objekt, dessen Daten Sie kopieren möchten.

Alle Felder löschen

Klicken Sie auf **Alle Felder löschen** .

## Objekten CGM-Daten zuweisen

Dieser Abschnitt enthält Beispiele zu den CGM-Daten, die Sie **Objekten** zuweisen können. Er besteht aus drei Teilen:

- „Beispiel für WebCGM-Befehle“ (Seite 379)
- „Beispiel für ActiveCGM-Befehle“ (Seite 381)
- „Beispiel für WebCGM S1000D-Befehle“ (Seite 382)



Bei der Wahl eines Ereignisses als Typ gibt es für den Wert nur einen oder mehrere ActiveCGM-Befehle.

Bei der Wahl einer Aktion als Typ gibt es für den Wert folgende Optionen:

- einer oder mehrere ActiveCGM-Befehle
- BasicScript® Unterroutinen-Name
- Betriebssystembefehl
- externe Anwendung

## Beispiel für WebCGM-Befehle

### **buttonpress**

- **Typ:** Ereignis
- **Beschreibung:** Wird ausgelöst, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied der Gruppe klicken.
- **Wert:** **WebCGM\_buttonpress** oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang
- **Beschränkung:** Keine

### **Inhalt**

- **Typ:** text
- **Beschreibung:** Ermöglicht die Festlegung der ersten Priorität, wenn Sie den Textinhalt des APS-Gruppentyps „Para“ durchsuchen.
- **Wert:** Keine
- **Beschränkung:** Keine

### **cursorenter**

- **Typ:** Ereignis
- **Beschreibung:** Wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger sich innerhalb von zwei **Pixel** eines beliebigen Mitglieds der Gruppe bewegt.
- **Wert:** **WebCGM\_cursorenter** oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang
- **Beschränkung:** Keine

### **cursorexit**

- **Typ:** Ereignis
- **Beschreibung:** Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger von allen Mitgliedern der Gruppe weg bewegt.
- **Wert:** **WebCGM\_cursorexit** oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang.
- **Beschränkung:** Keine

### **hover**

- **Typ:** Ereignis
- **Beschreibung:** Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger über ein beliebiges Mitglied der Gruppe bewegt.
- **Wert:** ein beliebiger WebCGM-Vorgang
- **Beschränkung:** Keine

### **linkuri**

- **Typ:** Vorgang
- **Beschreibung:** Lädt eine Datei in das Zielfenster wie durch den URI angegeben.
- **Wert:** entweder eine oder drei Zeichenfolgen, die vom Benutzer eingegeben wurden
  - Ist es nur eine Zeichenfolge, wird der URI dargestellt.  
**Beispiel:** „**http://www.corel.com**“
  - Sind es drei Zeichenfolgen, ist die erste der URI, die zweite die leere Zeichenfolge und die dritte ist der Zielrahmen.  
**Beispiel:** "**http://www.corel.com**" "" "**\_blank**"  
Nachfolgend sind die Zielrahmen aufgelistet:
    - **\_blank** – Ansicht lädt den Inhalt in einem neuen Fenster
    - **\_self** – Ansicht lädt den Inhalt im selben Fenster
    - **\_parent** – Ansicht lädt den Inhalt im unmittelbaren Frameset, das dem aktiven Fenster übergeordnet ist
    - **\_top** – Ansicht lädt den Inhalt als ganze Seite des ursprünglichen Fensters
- **Beschränkung:** Keine

### **Name**

- **Typ:** text
- **Beschreibung:** Benennt die Gruppe.
- **Wert:** vom Benutzer eingegeben

Beispiel: „Corel Designer Group“

- Beschränkung: Keine

#### **region**

- **Typ:**
- **Beschreibung:** Bietet einen optionalen räumlichen Bereich, der mit einem Grafikobjekt verknüpft ist, damit der Benutzer für das Objekt Vorgänge wählen kann. Einfache Bereiche des Typs Rechteck, Ellipse, Polygon und fortlaufende Polybézier-Kurve können definiert werden.
  - Für ein Rechteck gibt es zwei Punkte des Viewports wie beispielsweise (x1,y1) (x2,y2).  
Beispiel: **-820084 215104 342822 867138**
  - Für eine Ellipse gibt es drei Punkte. Der erste Punkt gibt den Mittelpunkt der Ellipse an, während die übrigen zwei Punkte die CDP-Punkte angeben, wie in (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3).  
Beispiel: **-275602 514233 -786474 514233 -275602 282324**
  - Bei einem Polygon gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der Eckpunkte im Polygon steht, die mit der Formel  $n*(x,y)$  berechnet werden.
  - Bei einer Polybézierkurve gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der angrenzenden kubischen Segmente steht, die mit der Formel  $3n+1(x,y)$  berechnet werden.  
Beispiel (Polybézierkurve mit drei Eckpunkten): **235270 712532 -235270 712532 342822 87386 342822 87386 342822 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 712532 -235270 712532**
- Wert: Keine
- Beschränkung: Keine

#### **screentip**

- **Typ:** text
- **Beschreibung:** Der Wert als Bildschirmtipp angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Gruppe steht.
- **Wert:** vom Benutzer als einzelne Zeichenfolge angegeben, die mit einem Grafikobjekt oder einer Gruppe verknüpft ist  
Beispiel: **"This is a screentip"**
- Beschränkung: Keine

#### **viewcontext**

- **Typ:** Zahlwort
- **Beschreibung:** Sie können die erste Ansicht eines Objekts angeben, wenn Sie den Mauszeiger auf dem Grafikobjekt positionieren, das dieses Attribut enthält.

Der Wert des Ansichtskontextes gibt die beiden Eckpunkte des Viewport-Rechtecks als (x1,y1) (x2,y2) an, wobei x1, y1 der rechte obere Punkt am Viewport-Rechteck und x2,y2 der linke untere Punkt am Viewport-Rechteck ist.

Beispiel: **-925688030 586990613 -799207691 509452731**

- Wert: vom Benutzer eingegeben
- Beschränkung: Keine

#### **WebCGM\_buttonlpress**

- **Typ:** Vorgang
- **Beschreibung:** Löscht alle Nachrichtfelder des Benutzertipps im Zielfenster.  
Beispiel: **'eraseusertip;execute -extension "linkuri"'**
- **Wert:** **eraseusertip;execute -ext**
- Beschränkung: Keine

#### **WebCGM\_cursorenter**

- **Typ:** Vorgang
- **Beschreibung:** Der angegebene Benutzertipp wird angezeigt.  
Beispiel: **'displayusertip -tip "<This is a screentip>"'**
- **Wert:** **displayusertip -tip**
- Beschränkung: Keine

#### **WebCGM\_cursorexit**

- **Typ:** Vorgang
- **Beschreibung:** Löscht alle Nachrichtfelder des Benutzertipps im Zielfenster.

- Wert: **eraseusertip**
- Beschränkung: Keine

Beispiel für ActiveCGM-Befehle

**@ML\_button1press**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Die Gruppe wird sichtbar.
- Wert: **@ML\_ToVisible**
- Beschränkung: Keine

**@ML\_button1release**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Die Gruppe wird unsichtbar.
- Wert: **@ML\_ToInvisible**
- Beschränkung: Keine

**@ML\_cursorenter**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in rot.
- Wert: **@ML\_ToRed**
- Beschränkung: Keine

**@ML\_cursorexit**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in die ursprüngliche Farbe.
- Wert: **@ML\_ToNative**
- Beschränkung: Keine

**@ML\_ToInvisible**

- Typ: Vorgang
- Beschreibung: Die Gruppe wird unsichtbar.
- Wert: **changegroup -vis off**
- Beschränkung: festgelegt

**@ML\_ToNative**

- Typ: Vorgang
- Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in die ursprüngliche Farbe.
- Wert: **changegroup -co native**
- Beschränkung: festgelegt

**@ML\_ToRed**

- Typ: Vorgang
- Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in rot.
- Wert: **changegroup -co red**
- Beschränkung: festgelegt

**@ML\_ToVisible**

- Typ: Vorgang
- Beschreibung: Die Gruppe wird sichtbar.
- Wert: **changegroup -vis on**
- Beschränkung: festgelegt

**button1press**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied der Gruppe klicken.

- Wert: **PressButton1** oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
- Beschränkung: Keine

#### **button1release**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie die linke Maustaste loslassen, während sich der Mauszeiger über einem beliebigen Mitglied der Gruppe befindet.
- Wert: **ReleaseButton1** oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
- Beschränkung: Keine

#### **cursorenter**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger sich innerhalb von zwei Pixel eines beliebigen Mitglieds der Gruppe bewegt.
- Wert: **ToRed** oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
- Beschränkung: Keine

#### **cursorexit**

- Typ: Ereignis
- Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger von allen Mitgliedern der Gruppe weg bewegt.
- Wert: **ToNative** oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
- Beschränkung: Keine

#### **Beschreibung**

- Typ: text
- Beschreibung: Dieses Verhalten ist undefiniert.
- Wert: vom Benutzer eingegeben  
Beispiel: „**product description**“
- Beschränkung: festgelegt

#### Beispiel für WebCGM S1000D-Befehle

##### **desc**

- Typ: text
- Beschreibung: Dieses Verhalten ist undefiniert.
- Wert: vom Benutzer eingegeben  
Beispiel: „**product description**“
- Beschränkung: festgelegt

##### **linkuri**

- Typ: Vorgang
- Beschreibung: Lädt eine Datei in das Zielfenster wie durch den URI angegeben.
- Wert: entweder eine oder drei Zeichenfolgen, die vom Benutzer eingegeben wurden
  - Ist es nur eine Zeichenfolge, wird der URI dargestellt.  
Beispiel: „**http://www.corel.com**“
  - Sind es drei Zeichenfolgen, ist die erste der URI, die zweite die leere Zeichenfolge und die dritte ist der Zielrahmen.  
Beispiel: „**http://www.corel.com**“ “ ” “**\_blank**“  
Nachfolgend sind die Zielrahmen aufgelistet:
    - **\_blank** – Ansicht lädt den Inhalt in einem neuen Fenster
    - **\_self** – Ansicht lädt den Inhalt im selben Fenster
    - **\_parent** – Ansicht lädt den Inhalt im unmittelbaren Frameset, das dem aktiven Fenster übergeordnet ist
    - **\_top** – Ansicht lädt den Inhalt als ganze Seite des ursprünglichen Fensters
- Beschränkung: Keine



## region

- **Typ:**
- **Beschreibung:** Bietet einen optionalen räumlichen Bereich, der mit einem Grafikobjekt verknüpft ist, damit der Benutzer für das Objekt Vorgänge wählen kann. Einfache Bereiche des Typs Rechteck, Ellipse, Polygon und fortlaufende Polybézierkurve können definiert werden.
  - Für ein Rechteck gibt es zwei Punkte des Viewports wie beispielsweise (x1,y1) (x2,y2).  
**Beispiel: -820084 215104 342822 867138**
  - Für eine Ellipse gibt es drei Punkte. Der erste Punkt gibt den Mittelpunkt der Ellipse an, während die übrigen zwei Punkte die CDP-Punkte angeben, wie in (x1,y1) (x2,y2) (x3,y3).  
**Beispiel: -275602 514233 -786474 514233 -275602 282324**
  - Bei einem Polygon gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der Eckpunkte im Polygon steht, die mit der Formel  $n*(x,y)$  berechnet werden.
  - Bei einer Polybézierkurve gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der angrenzenden kubischen Segmente steht, die mit der Formel  $3n+1(x,y)$  berechnet werden.  
**Beispiel (Polybézierkurve mit drei Eckpunkten): 235270 712532 -235270 712532 342822 87386 342822 87386 342822 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270 712532 -235270 712532**

## screentip

- **Typ:** text
- **Beschreibung:** Der Wert als Bildschirmtipp angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Gruppe steht.
- **Wert:** vom Benutzer als einzelne Zeichenfolge angegeben, die mit einem Grafikobjekt oder einer Gruppe verknüpft ist  
**Beispiel: "This is a screentip"**
- **Beschränkung:** Keine

## viewcontext


- **Typ:** Zahlwort
- **Beschreibung:** Sie können die erste Ansicht eines Objekts angeben, wenn Sie den Mauszeiger auf dem Grafikobjekt positionieren, das dieses Attribut enthält.  
  
Der Wert des Ansichtskontextes gibt die beiden Eckpunkte des Viewport-Rechtecks als (x1,y1) (x2,y2) an, wobei x1, y1 der rechte obere Punkt am Viewport-Rechteck und x2,y2 der linke untere Punkt am Viewport-Rechteck ist.  
**Beispiel: -925688030 586990613 -799207691 509452731**
- **Wert:** vom Benutzer eingegeben
- **Beschränkung:** Keine

## Projektzeiterfassung


Mit dem Projekt-Timer (**Ansicht** ► **Symbolleiste** ► **Projekt-Timer**) können Sie schnell und einfach den Zeitaufwand für ein Projekt erfassen. Um die Aufzeichnungen zu verfeinern, können Sie Aufgaben hinzufügen sowie den Zeitaufwand für jede einzelne Aufgaben erfassen. Sie können den Aufgaben aussagekräftige Namen geben sowie ein Aufgabenprotokoll bearbeiten, indem Sie den Zähler zurücksetzen oder die Dauer der Aufgabe und einen Anfangs- und Endtermin angeben.

Die erfassten Informationen werden mit dem Dokument abgespeichert und sind einfach zugänglich. Darüber hinaus können Sie die erfassten Datensätze als CSV- oder TXT-Datei speichern, die zur Erstellung von Arbeitszeittabellen in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und formatiert werden kann.

Es stehen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie den Projekt-Timer Ihrem Arbeitsablauf anpassen können. Sie können Automatisierungseinstellungen vornehmen, festlegen, ob und wie Inaktivität erfasst wird, und durch das Ausblenden von Elementen der Benutzeroberfläche die Symbolleiste des Projekt-Timer weiter vereinfachen.




Die Projekt-Timer-Symbolleiste wird neben der Standardsymbolleiste angezeigt.



Mit dem Pfeil auf der Projekt-Timer-Symbolleiste können Sie das Projekt-Timer-Bedienfeld ein- und ausblenden, auf dem Sie Aufgaben hinzufügen und bearbeiten sowie auf verschiedene Einstellungen zugreifen können.

## So erfassen Sie den Zeitaufwand für ein Projekt




- 1 Öffnen oder beginnen Sie das Projekt, das Sie nachverfolgen möchten.

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erfassen/Pause/Aus**  auf der **Projekt-Timer**-Symbolleiste.

Wenn die Symbolleiste des **Projekt-Timer** nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Projekt-Timer**.

3 Beginnen Sie mit der Arbeit am Projekt.

Die Schaltfläche **Erfassen/Pause/Aus** auf der Symbolleiste zeigt an, ob eine Aufgabe erfasst wird. Sie zeigt folgende Status an:

-  — die Nachverfolgung ist ausgeschaltet
-  — die aktive Aufgabe wird nachverfolgt
-  — die Nachverfolgung der aktiven Aufgabe wurde vorübergehend ausgesetzt und der Projekt-Timer zeichnet im Augenblick keine Zeit auf. Je nach den Einstellungen des Projekt-Timer tritt dies ein, wenn das Projekt-Timer-Bedienfeld geöffnet oder ein anderes Dokument aktiviert ist. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie unter „[So passen Sie die Einstellungen des Projekt-Timer an](#)“ auf Seite 387.

### So können Sie eine Aufgabe hinzufügen, aktivieren, löschen oder verschieben

- Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der **Projekt-Timer**-Symbolleiste und führen Sie im **Projekt-Timer**-Bedienfeld eine der Tätigkeiten aus der nachfolgenden Tabelle aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie außerhalb des **Projekt-Timer**-Bedienfeldes, um dieses zu schließen.

Aktion	Vorgehensweise
Eine Aufgabe hinzufügen	Klicken Sie auf <b>Neu</b> .
Eine andere Aufgabe nachverfolgen	<p>Wählen Sie in der Aufgabenliste die Aufgabe aus, die Sie nachverfolgen möchten, und klicken Sie auf <b>Aktivieren</b>.</p> <p>In der Aufgabenliste wird die Aufgabe als <b>Aktiv</b> angezeigt, um zu signalisieren, dass dies nun die Aufgabe ist, die nachverfolgt wird.</p> <p>Sie können auch auf eine Aufgabe doppelklicken, um sie zu aktivieren.</p>
Eine Aufgabe löschen	<p>Wählen Sie die Aufgabe aus und klicken Sie auf <b>Löschen</b>.</p> <p>Sie können die ausgewählte Aufgabe auch durch Drücken der <b>Löschen</b>-Taste löschen.</p>
Eine Aufgabe umbenennen	Klicken Sie in der Aufgabenliste zweimal auf den Namen der Aufgabe und geben Sie einen neuen Namen ein.
Die Aufgabendauer ändern	<p>Klicken Sie zweimal auf das Feld <b>Aufgezeichnete Zeit</b> und geben Sie die gewünschte Zeit ein.</p> <p>Hinweise: Sie können in der Aufgabenliste nur die Dauer einer Aufgabe ändern, die nicht aktiv ist (nicht nachverfolgt wird). Um die aktive Aufgabe zu ändern, müssen Sie das Dialogfeld <b>Aktive Aufgabe bearbeiten</b> benutzen. Weitere Informationen finden Sie unter „<a href="#">So bearbeiten Sie die aktive Aufgabe</a>“ auf Seite 386.</p> <p>Die Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum werden nicht aktualisiert, wenn Sie die Aufgabendauer ändern.</p>

## Aktion

Die Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum ändern

## Vorgehensweise

Klicken Sie zwei Mal auf das Feld **Daten** der Aufgabe und geben Sie die gewünschte Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum ein.

Hinweise: Sie können in der Aufgabenliste nur die Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum einer Aufgabe ändern, die nicht aktiv ist. Um die aktive Aufgabe zu ändern, müssen Sie das Dialogfeld **Aktive Aufgabe bearbeiten** benutzen.


Die Aufgabendauer wird nicht geändert, wenn Sie die Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum ändern.

Die ausgewählte Aufgabe in der Liste nach oben oder nach unten verschieben

Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Nach oben** ▲ bzw. **Nach unten** ▼ .

## So bearbeiten Sie die aktive Aufgabe

Sie können den Timer für die aktive Aufgabe zurücksetzen. Sie können auch die Start- oder Endzeit und das Start- und Enddatum der Aufgabe oder die Aufgabendauer ändern.



- 1 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der **Projekt-Timer**-Symbolleiste.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** und führen Sie eine der Tätigkeiten in nachfolgender Tabelle durch.

## Aktion

Den Timer für die aktive Aufgabe auf 0 zurücksetzen

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Zähler zurücksetzen**.

Die Aufgabeninformationen ändern


Klicken Sie auf **Aufgabe bearbeiten** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie im Feld **Name** einen neuen Namen für die Aufgabe ein.
- Geben Sie in den Feldern **Aufgezeichnete Zeit** Werte ein, um den Gesamtzeitaufwand für die Aufgabe festzulegen. Das erste Feld zeigt die Stunden an, das zweite die Minuten, das dritte die Sekunden.
- Legen Sie in den Feldern **Start** und **Ende** die Start- und Endzeit und das Start- und Enddatum der Aufgabe fest.

Die aufgezeichnete Zeit für die Aufgabendauer ist nicht mit der Start- und Endzeit und dem Start- und Enddatum verknüpft. Die Felder **Start** und **Ende** werden nicht aktualisiert, wenn der Wert im Feld **Aufgezeichnete Zeit** geändert wird, und umgekehrt.


## So erstellen Sie Arbeitszeitberichte

Sie können die erfassten Informationen als CSV- oder TXT-Datei speichern, die sich in Microsoft Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm öffnen und formatieren lässt.

- 1 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der **Projekt-Timer**-Symbolleiste.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportoptionen**  und danach auf einen der folgenden Befehle:
  - **Als CSV exportieren**, um die Arbeitszeittabelle als CSV-Datei zu speichern. CSV-Dateien bewahren die Informationen auf ähnliche Weise wie Kalkulationstabellen in einem tabellarischen Format auf. Im Unterschied zu Kalkulationstabellen können diese jedoch nur ein Blatt enthalten und unterstützen keine Formatierungsoptionen oder Formeln. In den vom Projekt-Timer exportierten CSV-Dateien werden Kommas als Feldtrennzeichen verwendet.
  - **Als TXT exportieren (kommagetrennt)**, um die Arbeitszeittabelle als TXT-Datei zu speichern, die Kommas als Feldtrennzeichen verwendet.
- 3 Suchen Sie im Dialogfeld **Speichern unter** den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen ein.
- 4 Öffnen und formatieren Sie die Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm.

## So passen Sie die Einstellungen des Projekt-Timer an

Im Dialogfeld **Projekt-Timer-Einstellungen** können Sie den Projekt-Timer so einrichten, dass die Nachverfolgung bei bestimmten Aktionen bzw. Änderungen automatisch gestartet oder unterbrochen wird. Außerdem können Sie mithilfe von Inaktivitätseinstellungen festlegen, wie mit Zeitabschnitten zu verfahren ist, in denen das Projekt zwar geöffnet ist, jedoch keine Dokumentänderungen erfasst werden. Sie können den Projekt-Timer beispielsweise so einrichten, dass nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität eine Eingabeaufforderung angezeigt wird oder die Nachverfolgung unterbrochen wird. Darüber hinaus können Sie die Projekt-Timer-Symbolleiste anpassen, indem Sie Steuerelemente ein- bzw. ausblenden.

- 1 Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der **Projekt-Timer**-Symbolleiste, um das **Projekt-Timer**-Bedienfeld anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche **Projekt-Timer-Optionen**  und danach auf **Einstellungen**. Das Dialogfeld **Projekt-Timer-Einstellungen** wird angezeigt.
- 3 Führen Sie im Dialogfeld **Projekt-Timer-Einstellungen** eine der Tätigkeiten aus der nachfolgenden Tabelle aus.

### Aktion

### Vorgehensweise

Projekt-Timer so einrichten, dass die Nachverfolgung bei Ausführung einer bestimmten Aktion automatisch gestartet wird

Aktivieren Sie im Bereich **Automatisierung** eines oder mehrere der Kontrollkästchen unter **Aufzeichnung starten, wenn**:

- **Dokument geöffnet wird**
- **Neues Dokument erstellt wird**
- **Aufgabe aktiviert wird**

Inaktivitätseinstellungen festlegen

Wählen Sie im Bereich **Inaktivitätserkennung** eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld **Bei Inaktivität**:

- **Eingabeaufforderung**, um nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität eine Eingabeaufforderung anzuzeigen
- **Timer anhalten**, um die Aufzeichnung nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität zu unterbrechen und wieder aufzunehmen, sobald Sie die Arbeit am Projekt fortführen
- **Immer erfassen**, um Inaktivität zu ignorieren und die gesamte Zeit als Arbeit zu erfassen

Die Zeit der Inaktivität festlegen, nach der der Timer angehalten oder eine Aufforderung angezeigt wird

Geben Sie im Feld **Inaktivitätstoleranz** einen Wert ein.

## Aktion

Die Nachverfolgung unter bestimmten Umständen automatisch anhalten

## Vorgehensweise

Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen unter **Aufzeichnung unterbrechen**, wenn:

- **CorelDRAW minimiert wird und nicht im Fokus steht**
- **Ein anderes Dokument im Fokus steht**
- **Das Projekt-Timer-Bedienfeld geöffnet wird**

Die Aufzeichnung wird fortgesetzt, sobald Sie mit der Arbeit am Dokument fortfahren.

Die Projekt-Timer-Symboleiste anpassen

Aktivieren oder deaktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen im Bereich **Aussehen der Symboleiste**:

- **Erfassen/Pause/Aus-Schaltfläche**, um die Schaltfläche **Erfassen/Pause/Aus** ein- oder auszublenden
- **Aufgabenname**, um den Namen der Aufgabe, die nachverfolgt wird, ein- oder auszublenden
- **Timer**, um den Timer, der die aktuelle Dauer der Aufgabe anzeigt, ein- oder auszublenden

## So reagieren Sie auf die Eingabeaufforderung bei Inaktivität

Werden für eine Weile keine Änderungen am Dokument vorgenommen, fragt Sie der Projekt-Timer standardmäßig, wie diese Zeit der Inaktivität erfasst werden soll. Diese Eingabeaufforderung wird nach Ablauf der Inaktivitätstoleranzzeit angezeigt.

- Klicken Sie im Dialogfeld **Inaktivität erkannt** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Streichen**, um die gesamte Inaktivitätsphase aus dem erfassten Datensatz zu streichen
  - **Als Arbeit erfassen**, um die Inaktivitätsphase als Arbeitszeit zu erfassen. Diese Option eignet sich, um den Zeitaufwand für Aufgaben im Rahmen eines Projekts zu erfassen, die nicht mithilfe von Corel DESIGNER ausgeführt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Recherchen zum Projekt handeln oder um telefonische Besprechungen mit dem Kunden. Dies ist Zeit, die Sie erfassen wollen, auch wenn Sie keine Änderungen am Projekt vorgenommen haben.
  - **Benutzerdefiniert**, um einen benutzerdefinierten Zeitraum zu erfassen. Legen Sie im Dialogfeld **Benutzerdefiniertes Aktivitätsprotokoll** die Zeit fest, die Sie als Arbeit erfassen möchten (in Minuten). Wenn Sie beispielsweise eine Stunde nicht am Schreibtisch saßen, aber in dieser Stunde 20 Minuten für projektbezogene Aufgaben aufgewendet haben, dann können Sie nur diese 20 Minuten erfassen und die restlichen 40 Minuten löschen.

Falls der Projekt-Timer Ihre Wahl speichern und auf alle künftigen Inaktivitäten anwenden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Speichern und nicht mehr nachfragen**, bevor Sie im Dialogfeld auf eine Schaltfläche klicken. Diese Aktion unterdrückt alle Eingabeaufforderungen bei Inaktivität. Damit die Eingabeaufforderungen wieder angezeigt werden, müssen Sie die Inaktivitätseinstellungen im Dialogfeld **Projekt-Timer-Einstellungen** ändern. Wählen Sie im Bereich **Inaktivitätserkennung** im Listenfeld **Bei Inaktivität** die Option **Eingabeaufforderung**.

Benutzerdefinierte Aktivitätserfassung X

**Wie viel Zeit möchten Sie erfassen?**

Die letzten 1 Minute wurden keine Dokumentänderungen aufgezeichnet.  
Geben Sie eine benutzerdefinierte Zeitspanne an.

Erfassen:    Minuten

---

*Das Dialogfeld „Benutzerdefiniertes Aktivitätsprotokoll*






## Farbe und Füllungen

Mit Farben arbeiten.....	393
Objekten Füllungen zuweisen.....	413
Füllungen und Transparenzen suchen, verwalten und speichern.....	437
Die Verwendung der Farbverwaltung.....	445





## Mit Farben arbeiten

Corel DESIGNER ermöglicht die Auswahl und Erstellung von Farben, die auf einer Vielzahl von standardmäßigen Paletten, Farbmischern und Farbmodellen basieren. Sie können häufig verwendete Farben für die spätere Nutzung mithilfe der Dokumentpalette speichern oder Farben mithilfe der Farbpaletten erstellen und bearbeiten.

Sie können die Darstellung der Farbpaletten auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie die Größe der Farbfelder, die Anzahl der Reihen und andere Eigenschaften ändern.

Sie können auch Farbstile erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Mit Farbstilen arbeiten“ auf Seite 641.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Übersicht zu Farbmodellen“ (Seite 393)
- „Erklärung der Farbtiefe“ (Seite 395)
- „Farben auswählen“ (Seite 396)
- „Dokumentpalette verwenden“ (Seite 402)
- „Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten“ (Seite 405)
- „Farbpaletten anzeigen und verwalten“ (Seite 408)
- „Farbpaletten in den Palettenbibliotheken ein- und ausblenden“ (Seite 409)


## Übersicht zu Farbmodellen

Farbmodelle stellen eine präzise Methode zur Farbdefinition zur Verfügung, wobei jedes Modell Farben anhand bestimmter Farbkomponenten definiert. Beim Erstellen Ihrer Grafiken können Sie aus einer ganzen Reihe von Farbmodellen wählen.

### CMYK-Farbmodell

Das CMYK-Farbmodell wird für den Druck verwendet und verwendet die Komponenten Zyan (Cyan – C), Magenta (M), Gelb (Yellow – Y) und Schwarz (Key – K) zum Definieren von Farbe. Der Wertebereich für diese Komponenten reicht von 0 bis 100 und wird in Prozent ausgedrückt.

In subtraktiven Farbmodellen (wie CMYK) wird Farbe (d. h. Druckfarbe) auf eine Oberfläche wie beispielsweise weißes Papier aufgetragen. Die Farbe „subtrahiert“ dann die Helligkeit von der Oberfläche. Wenn jede Farbkomponente (C, M, Y) den Wert 100 hat, resultiert daraus die Farbe Schwarz. Wenn jede Komponente den Wert 0 hat, wird keine Farbe auf die Oberfläche aufgetragen, sodass die Oberfläche selbst sichtbar ist – in diesem Fall das weiße Papier. Schwarz (K) ist in dem Farbmodell zu Druckzwecken enthalten, da schwarze Druckfarbe neutraler und dunkler ist als die Mischung gleicher Anteile von Zyan, M und Y. Schwarze Druckfarbe erzeugt schärfere Ergebnisse, insbesondere bei gedrucktem Text. Darüber hinaus ist die Verwendung von schwarzer Druckfarbe in der Regel preiswerter als die Verwendung von farbiger Druckfarbe.




*Schwarz ist das Ergebnis der Kombination der drei CMY-Farben bei maximaler Intensität.*

### RGB-Farbmodell

Das **RGB**-Farbmodell verwendet die Komponenten Rot (R), Grün (G) und Blau (B), um den Anteil von rotem, grünem und blauem Licht in einer Farbe zu definieren. In einem 24-Bit-Bild wird jede Komponente als Zahl zwischen 0 und 255 ausgedrückt. In Bildern mit höherer Bitrate (z. B. 48-Bit-Bilder) ist der Bereich größer. Die Kombination dieser Komponenten definiert eine einzelne Farbe.

In additiven Farbmodellen, wie RGB, werden Farben anhand ausgesendeten Lichts erzeugt. RGB wird daher für Monitore verwendet: Rotes, blaues und grünes Licht vermischt sich auf verschiedene Weise, um einen großen Farbbereich wiederzugeben. Wenn sich rotes, blaues und grünes Licht bei maximaler Intensität vermischt, nimmt das Auge die daraus resultierende Farbe als weiß wahr. Theoretisch sind die Farben nach wie vor Rot, Grün und Blau, doch für das menschliche Auge liegen die Pixel im Monitor zu nah beieinander, um die drei Farben auseinanderhalten zu können. Wenn jede Komponente den Wert 0 hat, d. h. bei Abwesenheit von Licht, nimmt das Auge die Farbe als Schwarz wahr.



*Weiß ist das Ergebnis der Kombination der drei RGB-Farben bei maximaler Intensität.*

RGB ist das am häufigsten verwendete Farbmodell, da sich mit diesem Farbmodell ein großer Farbbereich speichern und anzeigen lässt.

### HSB-Farbmodell

Das **HSB**-Farbmodell verwendet die Komponenten **Farbton** (Hue - H), **Sättigung** (S) und **Helligkeit** (Brightness - B) zum Definieren von Farbe. HSB wird auch als HSV bezeichnet (mit den Komponenten Farbton (Hue - H), Sättigung (S) und Dunkelstufe (Value - V)). Der Farbton beschreibt die Pigmente einer Farbe und wird in Grad ausgedrückt, um seine Position im Standardfarbkreis wiederzugeben. Beispiele: 0 Grad bedeutet Rot, 60 Grad Gelb, 120 Grad Grün, 180 Grad Cyan, 240 Grad Blau und 300 Grad Magenta.


Die Sättigung beschreibt die Farbkraft bzw. die Trübheit einer Farbe. Sättigungswerte reichen von 0 bis 100 und werden in Prozent angegeben (je höher der Wert, desto kräftiger die Farbe). Helligkeit beschreibt den Weiß-Anteil der Farbe. Wie die Sättigungswerte reichen auch die Helligkeitswerte von 0 bis 100 und werden in Prozent angegeben (je höher der Wert, desto heller die Farbe).



HSB-Farbmodell

### Graustufen-Farbmodell

Das **Graustufen**-Farbmodell definiert Farbe durch die Verwendung von nur einer Komponente, der Helligkeit. Dieser Helligkeitswert wird in Werten von 0 bis 255 gemessen. Jede Graustufenfarbe hat dieselben Werte für die Rot-, Grün- und Blau-Anteile des RGB-Farbmodells. Durch Ändern eines Farbfotos in Graustufen entsteht ein Schwarzweißfoto.



Graustufen-Farbmodell

### Erklärung der Farbtiefe

Die Farbtiefe bezieht sich auf die maximale Anzahl von Farben, die ein Bild enthalten kann. Die Farbtiefe ist festgelegt durch die **Bit-Tiefe** eines Bilds (Anzahl der binären Bits, die die Form bzw. die Farbe der einzelnen Pixel in einer Bitmap bestimmen). Ein Pixel mit einer Bittiefe von 1 beispielsweise kann zwei Werte haben: Schwarz und Weiß. Je größer die Bit-Tiefe, desto mehr Farben kann ein Bild enthalten, und desto genauer ist die Darstellung der Farben. Beispiel: Ein 8-Bit-GIF-Bild kann bis zu 256 Farben enthalten, aber ein 24-Bit-JPEG-Bild kann ca. 16 Millionen Farben enthalten.

Normalerweise enthalten RGB-, Graustufen- und CMYK-Bilder 8 Bit Daten pro Farbkanal. Aus diesem Grund wird ein RGB-Bild oft als 24-Bit-RGB-Bild bezeichnet (8 Bit x 3 Kanäle), ein Graustufenbild als 8-Bit-Graustufen-Bild (8 Bit x Kanal) und ein CMYK-Bild als 32-Bit-CMYK (8 Bit x 4 Kanäle).

Unabhängig von der Anzahl der Farben, die ein Bild enthält, wird die Anzeige des Bildes auf die größte Anzahl von Farben beschränkt, die von dem verwendeten Bildschirm unterstützt wird. Beispiel: Ein 8-Bit-Bildschirm kann nur bis zu 256 Farben in einem 24-Bit-Bild anzeigen.

## Farben auswählen

Sie können Füll- und Umrissfarben aus der Dokumentpalette, aus angepassten [Farbpaletten](#), Paletten aus den Palettenbibliotheken, Farbansichten oder Farbüberblendungen wählen. Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einem [Objekt](#) oder Dokument vorhanden ist, können Sie die Farbe mit dem Hilfsmittel [Farbpipette](#) abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen.

Weitere Informationen, wie Sie die ausgewählten Farben anwenden, finden Sie unter [„Gleichmäßige Füllungen zuweisen“](#) auf Seite 414 und [„Linien und Umrisse formatieren“](#) auf Seite 180. Weitere Informationen, wie Sie Farben für die spätere Nutzung speichern, finden Sie unter [„Mit Farbstilen arbeiten“](#) auf Seite 641.

### Standardfarbpalette

Eine [Farbpalette](#) ist eine Sammlung von Farbfeldern. In einigen Programmen werden Farbpaletten als Farbfeldpaletten bezeichnet.

In Corel DESIGNER basiert die Standardfarbpalette auf dem Primärfarbenmodus des Dokuments. Wenn das Dokument im Primärfarbenmodell RGB erstellt wurde, ist die Standardfarbpalette ebenfalls RGB. Weitere Informationen finden Sie unter [„Übersicht zu Farbmodellen“](#) auf Seite 393.. Das Standardfarbmodell wird beim Erstellen eines neuen Bilds ausgewählt. Sie können jederzeit weitere Farbpaletten öffnen und verwenden.

Aus der Standard-RGB-Farbpalette können Sie sowohl Füllungs- als auch Umrissfarben auswählen. Die ausgewählten Füllungs- und Umrissfarben werden in den Farbfeldern der Statusleiste angezeigt.

### Dokumentpalette

Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, wird automatisch eine leere Palette erzeugt, die so genannte Dokumentpalette. Mit dieser Palette behalten Sie den Überblick über die verwendeten Farben, und die Farben werden zusammen mit dem Dokument für eine zukünftige Verwendung gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [„Dokumentpalette verwenden“](#) auf Seite 402.

### Palettenbibliotheken und angepasste Farbpaletten

Die in den Palettenbibliotheken enthaltenen Farbpaletten können nicht direkt bearbeitet werden. Einige Paletten stammen von Drittherstellern, z.B. von [PANTONE](#), HKS-Farben und TRUMATCH. Ein Farbmusterbuch des jeweiligen Herstellers kann hilfreich sein. Diese Sammlung von Farbmustern zeigt die einzelnen Farben, wie sie gedruckt aussehen.



*Die Palette PANTONE Solid Coated ist ein Beispiel für eine Farbpalette in den Palettenbibliotheken.*

Bei einigen Paletten in den Palettenbibliotheken, beispielsweise PANTONE, HKS-Farben, TOYO, DIC, Focoltone und SpectraMaster, handelt es sich um Sammlungen von [Schmuckfarben](#). Wenn Sie beim Drucken dieser Farben [Farbauszüge](#) erstellen, benötigen Sie für jede Schmuckfarbe eine eigene Druckplatte, was sich erheblich auf die Kosten Ihres Druckauftrags auswirken kann. Wenn Sie Farbauszüge

verwenden, die Verwendung von Schmuckfarben jedoch vermeiden möchten, können Sie die Schmuckfarben beim Druck in [Skalenfarben](#) konvertieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Farbauszüge drucken](#)“ auf Seite 821.


Angepasste Farbpaletten können Farben aus allen [Farbmodellen](#) enthalten, einschließlich der Paletten in den Palettenbibliotheken, z. B. eine Schmuckfarbenpalette. Sie können angepasste Farbpaletten speichern, um sie später erneut zu verwenden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit angepassten Farbpaletten finden Sie unter „[Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten](#)“ auf Seite 405 und unter „[Farbpaletten anzeigen und verwalten](#)“ auf Seite 408.

### Farben abtasten

Wenn Sie eine Farbe verwenden möchten, die bereits in einer Zeichnung, Palette oder auf Ihrem Desktop vorhanden ist, können Sie die Farbe abtasten, um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen. Standardmäßig werden im Zeichnungsfenster einzelne Pixel abgetastet.

### Farbansichten


Farbansichten bieten Ihnen eine Darstellung eines Farbbereichs anhand von ein- oder dreidimensionalen Formen. Die Standardfarbansicht basiert auf dem [HSB-Farbmodell](#). Sie können jedoch auch [CMYK](#)- oder [CMY](#) oder [RGB](#)-Farben in der Farbansicht auswählen. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter „[Übersicht zu Farbmodellen](#)“ auf Seite 393.



*Ein Beispiel für eine Farbansicht*

### Farbüberblendungen

Wenn Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen wählen, mischen Sie Grundfarben, um die gewünschte Farbe zu erhalten. In der Farbüberblendung wird aus den vier von Ihnen gewählten Grundfarben ein Farbgitter erstellt.



*Ein Beispiel für eine Farbüberblendung*

## Web-Farben auswählen

Sie können Web-Farben verwenden, wenn Sie Dokumente für die Veröffentlichung im Web entwerfen. In Corel DESIGNER können Sie Web-Farben mit RGB-Hexadezimalwerten (z. B. #aa003f) definieren.

## So wählen Sie Farben in der Standardfarbpalette aus

### Aktion

Füllfarbe für ein ausgewähltes Objekt auswählen

Umrissfarbe für ein ausgewähltes Objekt auswählen

Neue Farbschattierung auswählen

Zusätzliche Farben in der Standardfarbpalette anzeigen

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf ein Farbfeld.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Farbfeld.


Klicken Sie auf ein Farbfeld und halten Sie die Maustaste gedrückt, um eine Popup-Farbauswahl einzublenden, und wählen Sie dann eine Farbe.

Klicken Sie auf die Pfeile oben und unten in der Farbpalette.





Sie können die Werte einer Farbe einblenden, indem Sie mit der Maus auf das entsprechende **Farbfeld** zeigen.

Um Farbnamen statt Farbwerten anzuzeigen, klicken Sie oben in der Standardpalette auf die Flyout-Schaltfläche **Optionen** ► und klicken Sie dann auf **Farbnamen anzeigen**. Mit dieser Aktion wird die Standardfarbpalette abgedockt, und die Farbnamen werden angezeigt.



Ein Beispiel für eine Popup-Farbpalette

## So wählen Sie Farben aus einer Farbpalette aus

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche **Füllung** .
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung** .
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Paletten** .
- 5 Wählen Sie eine **Farbpalette** im Listenfeld **Palette**.
- 6 Verschieben Sie den Farbegler, um den im Farbauswahlbereich angezeigten Farbbereich zu ändern.
- 7 Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe.








Jedes **Farbfeld** auf einer Farbpalette ist mit einem kleinen weißen Kästchen gekennzeichnet.

Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe **Farbmodell**. Auf diese Weise erhalten Sie konsistente Farben und können gleichzeitig die Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Weitere Informationen zum Reproduzieren von Farben finden Sie unter „Die Verwendung der Farbverwaltung“ auf Seite 445.




Sie können Farbpaletten auch über das Andockfenster **Farbe** aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche **Farbpalette anzeigen**  klicken und anschließend im Listenfeld eine Palette auswählen. Falls das Andockfenster **Farbe** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbe**.

### So wählen Sie Farben aus der Farbansicht aus

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche **Füllung** .
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung** .
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Modelle** .
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Modell** ein **Farbmodell** aus.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Farbansichten** eine Farbansicht.
- 7 Ziehen Sie den Farbreger.
- 8 Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe.

### Außerdem können Sie

Farbe in einer Zeichnung oder auf dem Desktop abtasten

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pipette**  und anschließend auf die Zeichnung oder den Desktop.


Referenzfarbe (ursprüngliche Farbe des ausgewählten Objekts) mit der neuen Farbe vertauschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farben austauschen**.



Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des **Gamuts** des Druckers befindet, kann diese Farbe in Corel DESIGNER durch eine ähnliche Farbe ersetzt werden, die sich innerhalb des Gamuts des Druckers befindet. Um die Farbe zu ersetzen, klicken Sie links neben dem Feld **Neue Farbe** auf die Schaltfläche **Farbe in Gamut bringen** . Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter „Die Verwendung der Farbverwaltung“ auf Seite 445.

Verwenden Sie für alle Farben in einer Zeichnung dasselbe Farbmodell. Auf diese Weise können Sie konsistente Farben erzielen und gleichzeitig die Farben der endgültigen Ausgabe präziser vorhersehen. Es empfiehlt sich, in der Zeichnung dasselbe Farbmodell zu verwenden, das auch für die endgültige Ausgabe verwendet wird.



Wenn Sie eine Farbe auswählen, die sich außerhalb des Gamuts des Druckers befindet, wird unter der Schaltfläche Pipette die Schaltfläche Farbe in Gamut bringen angezeigt.



Sie können Farbmodelle auch über das Andockfenster **Farbe** aufrufen, indem Sie auf die Schaltfläche **Farbansichten anzeigen** klicken und anschließend im Listenfeld ein Farbmodell auswählen. Falls das Andockfenster **Farbe** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbe**.

### So wählen Sie Farben mithilfe von Farbüberblendungen aus

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf die Schaltfläche **Füllung**.
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Mischbereiche**.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Mischbereiche** die Option **Farbüberblendung** aus.
- 6 Öffnen Sie jede Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
- 7 Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe.

### Außerdem können Sie

Farbe in einer Zeichnung oder auf dem Desktop abtasten

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pipette** und anschließend auf die Zeichnung oder den Desktop.







Es können nur Farben überblendet werden, die in der Standardfarbpalette enthalten sind. Wenn Sie andere Farben überblenden möchten, müssen Sie zuerst die Standardfarbpalette ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „So zeigen Sie eine angepasste Farbpalette an oder blenden sie aus“ auf Seite 408.



Sie können den Umfang des Farbgitters mit dem Regler **Größe** anpassen.

### So tasten Sie eine Farbe ab

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Farbpipette** .
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **1×1** : Ermöglicht die Auswahl der Farbe des Pixels, auf das Sie klicken.
  - **2×2** : Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 2 × 2 Pixel großen Bereich. Das Pixel, auf das Sie klicken, befindet sich in der Mitte des Abtastbereichs.
  - **5×5** : Ermöglicht die Auswahl der Durchschnittsfarbe in einem 5 × 5 Pixel großen Bereich.


Wenn Sie eine Farbe außerhalb des Zeichenfensters abtasten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Von Desktop auswählen** und anschließend auf eine Farbe auf dem Desktop.

- 3 Klicken Sie auf die Farbe, die Sie abtasten möchten.  
Das Hilfsmittel **Farbpipette** schaltet automatisch in den Modus **Farbe zuweisen** um.
- 4 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


#### Aktion

#### Vorgehensweise

Objekte mit abgetasteter Farbe füllen

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt. Wenn sich der Mauszeiger Farbe zuweisen in ein gefülltes Farbfeld  ändert, klicken Sie, um die abgetastete Farbe anzuwenden.


Umrissfarbe von Objekten mit abgetasteter Farbe füllen

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Umriss eines Objekts. Wenn sich der Mauszeiger Farbe zuweisen in eine Umrissform  ändert, klicken Sie, um die abgetastete Farbe anzuwenden.

Abgetastete Farben zur Dokumentpalette hinzufügen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf den Pfeil neben **Der Palette hinzufügen** und wählen Sie **Dokumentpalette**.

Zusätzliche Farben abtasten

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Farbe auswählen**  und anschließend auf die Farbe, die Sie abtasten möchten.

#### Außerdem können Sie

Abgetastete Farben von einem Objekt zu einem anderen ziehen

Ziehen Sie die Farbe auf ein anderes Objekt.

Weisen Sie eine abgetastete Farbe aus dem Farbfeld **Ausgewählte Farbe** in der Eigenschaftsleiste zu.

Ziehen Sie die abgetastete Farbe aus dem Feld **Ausgewählte Farbe** auf das Objekt.

Weisen Sie eine abgetastete Farbe aus dem Farbfeld **Gleichmäßige Füllung** in der unteren rechten Ecke des Zeichenfensters zu.

Ziehen Sie eine Farbe aus dem Farbfeld **Gleichmäßige Füllung** auf das Objekt.

## Außerdem können Sie

Abgetastete Farben zur Dokumentpalette hinzufügen

Ziehen Sie die abgetastete Farbe aus dem Farbfeld **Ausgewählte Farbe** oder dem Farbfeld **Gleichmäßige Füllung** auf die Dokumentpalette.



In manchen Fällen kann die abgetastete Farbe eine RGB- oder CMYK-Farbe sein, die der Originalfarbe am ehesten entspricht, jedoch nicht exakt mit ihr übereinstimmt.

## So wählen Sie eine Web-Farbe

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 ►Klicken Sie auf **Fenster ► Farbe**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Farbe** im Listenfeld den Eintrag **RGB** aus.
- 4 Geben Sie in das Feld **Hex-Wert** ein Wert ein bzw. fügen Sie ihn aus der Zwischenablage ein.  
Unabhängig davon, ob Sie einen 3-stelligen (#fff) oder einen 6-stelligen (#ffffff) Wert eingeben, der endgültige Wert wird im 6-stelligen Format ausgedrückt.
- 5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Füllung**. Füllt das ausgewählte Objekt mit einer neuen Farbe.
  - **Umriss**. Wendet die Farbe auf den Umriss des Objekts an.



Hexadezimal-Farbwerte können nur im RGB-Modus angegeben werden.

Wenn Sie einen ungültigen Hexadezimalwert eingeben, ändert sich die Farbe nicht.

Hexadezimal-Farbwerte werden der Statusleiste angezeigt.




Sie können Web-Farben auch in den Dialogfeldern **Farbe auswählen** (in der Statusleiste auf die Schaltfläche **Umrissstift** doppelklicken, im Dialogfeld **Umrissstift** die Auswahl **Farbe** öffnen und auf **Mehr** klicken) und **Füllung bearbeiten** (in der Statusleiste auf die Schaltfläche **Füllung** doppelklicken und dann auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung** klicken) auswählen. In diesen Dialogfeldern können Sie außerdem die entsprechenden Hexadezimalwerte von Nicht-Hexadezimal-Farben anzeigen und kopieren.

## Dokumentpalette verwenden

Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, wird unten links im Zeichenfenster eine angedockte leere Farbpalette angezeigt, die so genannte Dokumentpalette. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Farbe in Ihrer Zeichnung verwenden, wird die Farbe automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt. Wenn Sie selber steuern möchten, welche Farben zur Dokumentpalette hinzugefügt werden, können Sie die automatischen Aktualisierungen deaktivieren und Farben manuell hinzufügen.

Sie können Farben aus einer Farbpalette, einem externen Bild, einer Farbauswahl oder einem farbspezifischen Dialogfeld (z. B. dem Dialogfeld **Gleichmäßige Füllung**) hinzufügen. Darüber hinaus können Farben aus einem importierten Bild oder Objekt hinzugefügt werden.



*Bitmap auf die Dokumentpalette ziehen, um Farben hinzuzufügen.*

Beim Öffnen eines Dokuments, das mit einer Vorgängerversion von Corel DESIGNER erstellt wurde, werden der Dokumentpalette nur Farbstile und Schmuckfarben hinzugefügt. Sie können der Dokumentpalette jedoch sämtliche Farben in einer vorhandenen Zeichnung hinzufügen.

Um unerwünschte oder nicht verwendete Farben aus der Dokumentpalette zu löschen, entfernen Sie die Farben einzeln oder setzen Sie die Palette zurück, um alle nicht verwendeten Farben auf einmal zu entfernen.

### So deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Farben zur Dokumentpalette

- Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Automatisch aktualisieren**.

Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste angedockt.



Sie können das automatische Hinzufügen von Farben auch deaktivieren, indem Sie auf **Extras ► Anpassung** klicken, in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Farbpalette** klicken und das Kontrollkästchen **Dokumentpalette automatisch aktualisieren** deaktivieren.

### So fügen Sie der Dokumentpalette Farben manuell hinzu

#### Aktion

#### Vorgehensweise


Eine Farbe aus einer anderen Farbpalette hinzufügen

Ziehen Sie eine Farbe aus einer geöffneten Farbpalette in die Dokumentpalette.

Eine Farbe aus einem Bitmap-Bild hinzufügen

Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Schaltfläche **Pipette** und dann auf eine Farbe in dem Bild.

Mehrere Farben aus einem Bild hinzufügen

Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Schaltfläche **Pipette**  und dann bei gedrückter **Strg-Taste** auf das Bild, bis Sie alle gewünschten Farben hinzugefügt haben.

## Aktion

Mehrere Farben aus einem Bild oder Objekt durch Ziehen hinzufügen


Farben aus einer Auswahl hinzufügen

Eine Farbe über ein farbspezifisches Dialogfeld hinzufügen

Farbfeld bewegen

## Vorgehensweise

Ziehen Sie ein Bild oder Objekt aus dem Zeichenfenster auf die Dokumentpalette.

Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Aus Auswahl hinzufügen**.

Klicken Sie im Dialogfeld auf ein Farbfeld, klicken Sie auf den Pfeil neben **Der Palette hinz.**, wählen Sie **Dokumentpalette** und klicken Sie dann auf **Der Palette hinz.**

Ziehen Sie ein Farbfeld an eine neue Position auf der Dokumentpalette.



Beim Ziehen der meisten Vektorobjekte auf die Palette fügen Sie der Palette alle Objektfarben hinzu. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen. Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.

Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste ange dockt.

## So fügen Sie der Dokumentpalette Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzu

- 1 Öffnen Sie eine Zeichnung.
- 2 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Aus Auswahl hinzufügen**.

Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste ange dockt.




Wenn die Zeichnung mit einer Vorgängerversion von Corel DESIGNER erstellt wurde, werden in der Zeichnung verwendete angepasste Schmuckfarben in der Dokumentpalette angezeigt.




Wenn ein Dokument sowohl Vektor- als auch Bitmap-Bilder enthält und Sie der Dokumentpalette nur die Farben aus dem Vektorbildern hinzufügen möchten, geben Sie im Dialogfeld **Farben aus Bitmap hinzufügen** den Wert 0 (null) an.

## So entfernen Sie eine Farbe aus der Dokumentpalette


- 1 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf ein Farbfeld.
- 2 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Farbe löschen**.

Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste ange dockt.



Sie können auch alle nicht mehr verwendeten Farben aus der Dokumentpalette entfernen, indem Sie auf die Flyout-Schaltfläche  klicken, dann auf **Palette** und dann auf **Palette zurücksetzen**.

### So setzen Sie die Dokumentpalette zurück

- Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche , klicken Sie auf **Palette** und klicken Sie dann auf **Palette zurücksetzen**.

Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste angedockt.

### So blenden Sie die Dokumentpalette aus

- Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbpaletten** ► **Dokumentpalette**.



Das Ausblenden der Dokumentpalette deaktiviert nicht das automatische Hinzufügen von Farben.

## Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten



Eine angepasste **Farbpalette** ist eine Sammlung aus von Ihnen gespeicherten Farben oder Farbstilen. Die Sammlung kann Farben oder Farbstile aus allen Farbmodellen, einschließlich Schmuckfarben, oder jeglichen Farbpaletten in den Palettenbibliotheken enthalten. Sie können eine angepasste Palette erstellen, um alle für ein laufendes oder zukünftiges Projekt benötigten Farben oder Farbstile zu speichern.

Die gemeinsame Nutzung von Farbpaletten mit anderen Benutzern ist einfach. Die angepassten Paletten sind im Farbpaletten-Manager im Ordner **Meine Paletten** verfügbar.

Sie können eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie einzelne Farben oder Farbstile auswählen oder die Farben in einem ausgewählten **Objekt** oder alle Farben aus einem Dokument verwenden. Sie können angepasste Farbpaletten bearbeiten, umbenennen und löschen.

Angepasste Farbpaletten werden im XML-Format im Ordner **Eigene Dateien\Meine Paletten** gespeichert.

### So erstellen Sie eine angepasste Farbpalette von Grund auf neu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbpaletten-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellt eine neue, leere Farbpalette** .
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Wählen Sie im **Farbpaletten-Manager** die von Ihnen erstellte angepasste Palette aus.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnet den Paletteneditor** .
- 7 Klicken Sie im **Paletten-Editor** auf **Farbe hinzufügen**.
- 8 Wählen Sie im Dialogfeld **Farbe auswählen** eine Farbe und klicken Sie auf **Der Palette hinzufügen**.

Außerdem können Sie

Farbe als Schmuckfarbe behandeln

Wählen Sie im Dialogfeld **Paletten-Editor** im Bereich **Ausgewählte Farbe** in der Liste **Behandeln als** den Eintrag **Schmuck**.

## Außerdem können Sie

Farbe als Skalenfarbe behandeln

Wählen Sie im Dialogfeld **Paletten-Editor** im Bereich **Ausgewählte Farbe** in der Liste **Behandeln als** den Eintrag **Skalenfarben**.

Farbe umbenennen

Klicken Sie im Dialogfeld **Paletten-Editor** im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie anschließend einen Dateinamen in das Feld **Name** ein.

## So fügen Sie einer angepassten Farbpalette eine Farbe hinzu

- 1 Öffnen Sie eine angepasste Farbpalette.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


### Aktion

### Vorgehensweise


Eine Farbe aus einer anderen Farbpalette hinzufügen

Ziehen Sie eine Farbe aus einer geöffneten Farbpalette in die angepasste Palette.

Eine Farbe aus einem Bild hinzufügen

Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Schaltfläche **Pipette**  und anschließend auf die Farbe, die Sie hinzufügen möchten.

Mehrere Farben aus einem Bild hinzufügen

Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Schaltfläche **Pipette**  und dann bei gedrückter **Strg-Taste** auf das Bild, bis Sie alle gewünschten Farben hinzugefügt haben.


Mehrere Farben aus einem Bild oder Objekt hinzufügen

Ziehen Sie ein Bild oder Objekt aus dem Zeichenfenster auf die angepasste Palette.

Eine Farbe über ein farbspezifisches Dialogfeld hinzufügen

Klicken Sie im Dialogfeld auf ein Farbfeld, klicken Sie auf den Pfeil neben **Der Palette hinz.**, wählen Sie in der Liste den Namen Ihrer angepassten Palette und klicken Sie dann auf **Der Palette hinz.**

Farben aus einer Auswahl hinzufügen

Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Flyout-Schaltfläche  und klicken Sie auf **Aus Auswahl hinzufügen**.

Farbfeld bewegen

Ziehen Sie ein Farbfeld an eine neue Position auf der Palette.



Beim Ziehen der meisten Vektorobjekte auf die Palette fügen Sie der Palette alle Objektfarben hinzu. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen. Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.



### So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster ► Farbpaletten ► Palette aus Auswahl erstellen**.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

### So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Dokument

- 1 Klicken Sie auf **Fenster Farbpaletten Palette aus Dokument erstellen**.
- 2 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

### So bearbeiten Sie angepasste Farbpaletten

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ► Farbpaletten ► Paletten-Editor**.
- 2 Wählen Sie eine **Palette** aus dem Listenfeld aus.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Farbe hinzufügen

Klicken Sie auf Farbe **hinzufügen**. Klicken Sie im Dialogfeld **Farbe auswählen** auf die Registerkarte **Modelle**, klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und klicken Sie dann auf **Der Palette hinz.**

Farbe als Schmuckfarbe behandeln

Wählen Sie im Dialogfeld **Paletten-Editor** im Bereich **Ausgewählte Farbe** in der Liste **Behandeln als** den Eintrag **Schmuck**.

Farbe als Skalenfarbe behandeln

Wählen Sie im Dialogfeld **Paletten-Editor** im Bereich **Ausgewählte Farbe** in der Liste **Behandeln als** den Eintrag **Skalenfarben**.

Farbe ändern

Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf **Farbe bearbeiten**. Klicken Sie im Dialogfeld **Farbe auswählen** auf die Registerkarte **Modelle** und klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine neue Farbe.

Farbe löschen

Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf **Farbe löschen**.

Farben sortieren

Klicken Sie auf **Farben sortieren** und wählen Sie ein Sortierverfahren.

Eine Farbe bewegen

Ziehen Sie das Farbfeld auf eine neue Position.

Farbe umbenennen

Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie einen Namen für die Farbe in das Feld **Name** ein.



Sie können mehrere Farben gleichzeitig löschen, indem Sie bei gedrückter **Umschalttaste** oder **Strg-Taste** auf die Farben klicken, die gelöscht werden sollen, und dann auf **Farbe löschen** klicken.



Wenn Sie einer Palette eine Skalenfarbe hinzufügen, diese jedoch als Schmuckfarbe behandeln, wird die Farbe in eine Schmuckfarbe geändert und der Farbname beibehalten. Wenn Sie jedoch eine Schmuckfarbe mit einem geschützten Namen wählen (z. B. eine PANTONE-Farbe) und diese Farbe in eine Skalenfarbe konvertieren, wird der geschützte Name durch die Farbkomponenten der Farbe ersetzt.

### So benennen Sie eine angepasste Farbpalette um

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbpaletten-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Ordner **Meine Paletten** mit der rechten Maustaste auf eine angepasste **Palette** und wählen Sie **Umbenennen** aus.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

### So löschen Sie eine angepasste Farbpalette

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbpaletten-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Ordner **Meine Paletten** mit der rechten Maustaste auf eine angepasste **Palette** und wählen Sie **Löschen** aus.

## Farbpaletten anzeigen und verwalten

Der Farbpaletten-Manager ist ein Andockfenster, in dem Sie schnell auf die verfügbaren Farbpaletten zugreifen können, einschließlich der Dokumentpalette und Farbstilpalette, sowie angepasste Farbpaletten erstellen können. Die Farbpaletten im Farbpaletten-Manager sind in zwei Ordner aufgeteilt: **Meine Paletten** und **Palettenbibliotheken**.

Sie können den Ordner **Meine Paletten** zum Speichern der von Ihnen erstellten angepassten Farbpaletten verwenden. Sie können Ordner hinzufügen, um die Farbpaletten für verschiedene Projekte zu speichern und zu verwalten. Das Kopieren einer Farbpalette und das Verschieben von Paletten in einen anderen Ordner ist ebenfalls möglich. Sie können sämtliche Farbpaletten anzeigen und deren Anzeige verwalten.

Der Ordner **Palettenbibliotheken** im Farbpaletten-Manager enthält Sammlungen voreingestellter Farbpaletten, aus denen Sie Farben auswählen können. Die Farbpaletten in den Palettenbibliotheken können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie eine Farbpalette aus dem Ordner **Palettenbibliotheken** kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farbpaletten in den Palettenbibliotheken ein- und ausblenden“](#) auf Seite 409.

### So öffnen Sie den Farbpaletten-Manager


- Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbpaletten-Manager**.

### So zeigen Sie eine angepasste Farbpalette an oder blenden sie aus

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Klicken Sie im Ordner **Meine Paletten** neben dem Namen der angepassten Palette auf das Symbol **Ein- bzw. Ausblenden**

Wenn Sie eine angepasste Farbpalette als Standardpalette festlegen möchten, klicken Sie auf das Flyout-Symbol der angepassten Palette und dann auf **Als Standard übernehmen**.

## So öffnen Sie angepasste Farbpaletten

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnet eine Palette** .
- 3 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner aus, in dem die angepasste Farbpalette gespeichert ist.  
Um eine Farbpalette (.cpl-Datei) zu öffnen, die mit einer Vorgängerversion von Corel DESIGNER erstellt wurde, wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** den Eintrag **Frühere angepasste Palette (\*.cpl)**.
- 4 Klicken Sie auf die angepasste Palette.
- 5 Klicken Sie auf **Öffnen**.




Wenn Sie eine frühere angepasste Palette (CPL-Datei) öffnen, wird diese automatisch in das XML-Format (\*.xml) konvertiert. Die XML-Version ist im Ordner **X:\Dokumente und Einstellungen\Ihr Name\Eigene Dateien** gespeichert und wird außerdem im Ordner **Meine Paletten** im Farbpaletten-Manager angezeigt.



Wenn die angepasste Farbpalette (.xml) im Ordner **Meine Paletten** gespeichert wurde, können Sie die Palette öffnen, indem Sie auf **Fenster ▶ Farbpaletten** klicken und die angepasste Palette in der Liste auswählen.

## So erstellen Sie einen Ordner zum Speichern von angepassten Farbpaletten

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Ordner erstellen** .
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Um eine angepasste Farbpalette zu verschieben, ziehen Sie die Farbpalette in den gewünschten Ordner.

## So kopieren bzw. schneiden Sie eine angepasste Farbpalette aus

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Klicken Sie im Ordner **Meine Paletten** mit der rechten Maustaste auf eine angepasste **Palette** und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Ausschneiden**
  - **Kopieren**

Wenn Sie eine angepasste Palette in einen anderen Ordner einfügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie **Einfügen**.

## So kopieren Sie eine Palette zum Bearbeiten aus den Palettenbibliotheken


- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Ziehen Sie eine Palette aus dem Ordner **Palettenbibliotheken** in den Ordner **Meine Paletten**.

Eine bearbeitbare Kopie der Farbpalette wird im Ordner **Meine Paletten** angezeigt.

## Farbpaletten in den Palettenbibliotheken ein- und ausblenden


Die Palettenbibliotheken enthalten eine Sammlung von Farbpaletten. Sie können die Anzeige der Standardfarbpaletten, wie beispielsweise Standard-RGB und Standard-CMYK, verwalten. Die wichtigsten enthaltenen Palettenbibliotheken sind die für Skalenfarben und Schmuckfarben.

Die Skalenfarbenbibliothek enthält die Farbpaletten Standard-RGB, Standard-CMYK und Graustufen. Zusätzlich sind voreingestellte Farbpaletten enthalten, die einem bestimmten Thema zugeordnet sind (z. B. Natur). Die Schmuckfarbenbibliothek enthält Farbpaletten, die von Drittherstellern angeboten werden, z. B. HKS-Farben, PANTONE, Focoltone und TOYO. Diese Farbpaletten sind besonders hilfreich, wenn Sie bestimmte von Unternehmen genehmigte Farben für Druckprojekte benötigen. Die Farbpalettenbibliotheken sind gesperrt, d. h., sie können nicht bearbeitet werden.




Palettenbibliotheken

So zeigen Sie eine Farbpalette in den Palettenbibliotheken an

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.
- 2 Klicken Sie im Ordner **Palettenbibliotheken** neben dem Namen der Farbpalette auf das Symbol Ein- bzw. Ausblenden .

So zeigen Sie Schmuck- bzw. Skalenfarbenpaletten an

- 1 Öffnen Sie den Farbpaletten-Manager.

- 2 Doppelklicken Sie im Ordner **Palettenbibliotheken** auf einen der folgenden Ordner:
  - **Schmuck**
  - **Skalenfarben**
- 3 Klicken Sie neben dem Namen der Farbpalette auf das Symbol **Ein- bzw. Ausblenden** .

## Eigenschaften von Farbpaletten festlegen

Sie können **Farbpaletten** anpassen.

Farbpaletten können angedockt oder frei beweglich sein. Durch das Andocken wird eine Farbpalette mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Farbpalette frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.

Bei **Farbfeldern** können Sie das Verhalten beim Klicken mit der rechten Maustaste so festlegen, dass ein Kontextmenü angezeigt oder die Umrissfarbe eingestellt wird. Sie können auch den Rand und die Größe von Farbfeldern anpassen und das Farbkästchen für **Keine Farbe** ein- oder ausblenden.

### So verankern und lösen Sie Farbpaletten

#### Aktion

#### Vorgehensweise


Farbpalette verankern

Klicken Sie auf den oberen Rand der Farbpalette und ziehen Sie die Farbpalette an einen beliebigen Rand des Anwendungsfensters, bis ein dünner, schwarzer Symbolleistenumriss eingeblendet wird.

Farbpalette aus der Verankerung lösen

Klicken Sie auf den gepunkteten Rand der Farbpalette und ziehen Sie sie vom Rand des Anwendungsfensters nach innen.

Anzahl der Zeilen in verankerten Farbpaletten ändern

Klicken Sie in der Palette auf die Flyout-Schaltfläche , klicken Sie auf **Zeilen** und wählen Sie in der Liste eine Option aus.



Sie können die Anzahl der Reihen in einer verankerten Farbpalette auch ändern, indem Sie auf **Hilfsmittel** ► **Anpassung** klicken, dann in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Farbpalette** klicken und den Wert in das Feld **Höchstzahl der Palettenzeilen im angedockten Zustand** eingeben. Sie können maximal sieben Zeilen in einer Farbpalette anzeigen.

### So legen Sie die Aktion der rechten Maustaste für Farbfelder fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Farbpalette**.
- 3 Aktivieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Kontextmenü**
  - **Umrissfarbe einstellen**





Wenn Sie die Option **Umrissfarbe einstellen** wählen, können Sie das Kontextmenü weiterhin einblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle am Rand der **Farbpalette** klicken.

## So passen Sie Farbfelder an

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Farbpalette**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Breite Ränder**
  - **Große Muster**
  - **Farbkästchen für 'Keine Farbe' anzeigen**




Sie können in den Farbfeldern auch die Namen der Farben anzeigen, indem Sie in einer Farbpalette auf die Flyout-Schaltfläche  klicken und dann **Farbnamen anzeigen** auswählen.



## Objekten Füllungen zuweisen

Sie können das Innere von **Objekten** mit Farbfüllungen, Musterfüllungen, Füllmustern und anderen Füllungen versehen. Sie können eine Füllung anpassen und als Vorgabe festlegen, damit jedes von Ihnen gezeichnete Objekt dieselbe Füllung erhält.



*Beispiele für Füllungen*

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Gleichmäßige Füllungen zuweisen“ (Seite 414)
- „Farbverlaufsfüllungen zuweisen“ (Seite 414)
- „Schraffurfüllungen zuweisen“ (Seite 419)
- „Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen anwenden“ (Seite 423)
- „Zweifarbige Musterfüllungen anwenden“ (Seite 427)
- „Füllmuster zuweisen“ (Seite 429)
- „PostScript-Füllungen zuweisen“ (Seite 430)
- „Maschenfüllungen zuweisen“ (Seite 431)
- „Bereichen Füllungen zuweisen“ (Seite 433)
- „Mit Füllungen arbeiten“ (Seite 435)

## Gleichmäßige Füllungen zuweisen

Sie können **Objekten gleichmäßige Füllungen** zuweisen. Bei diesen Füllungen handelt es sich um Volltonfarben, die aus **Farbmodellen** und **Farbpaletten** ausgewählt bzw. aus diesen erstellt werden können. Weitere Informationen zum Erstellen von Farben finden Sie unter „**Mit Farben arbeiten**“ auf Seite 393.

### So weisen Sie gleichmäßige Füllungen zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf eine Farbe in der Farbpalette.

Drücken Sie die **Strg-Taste** und klicken Sie in der Farbpalette auf eine andere Farbe, wenn Sie Farben in einer gleichmäßigen Füllung mischen möchten.



Sie können eine gleichmäßige Füllung auch zuweisen, indem Sie auf

- Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung**  im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager**
- in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  und dann auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Füllung** klicken.

## Farbverlaufsfillungen zuweisen

Eine Farbverlaufsfillung ist ein kontinuierlicher Übergang von zwei oder mehr Farben, durch den das Objekt Tiefe erhält. Farbverlaufsfillungen werden auch als Gradientenfüllungen bezeichnet.

Es gibt vier Arten von Farbverläufen: lineare, elliptische, konische und rechteckige. Lineare Farbverläufe durchlaufen das gesamte Objekt in gerader Linie. Bei konischen Farbverläufen wird der Eindruck erweckt, dass Licht auf einen Kegel trifft. Elliptische Farbverläufe sind in konzentrischen Ellipsen um das Zentrum des Objekts herum angeordnet. Rechteckige Farbverläufe sind in konzentrischen Rechtecken um das Zentrum des Objekts herum angeordnet.




*Es gibt vier Arten von Farbverläufen (von links nach rechts): lineare, elliptische, konische und rechteckige.*

Die Anwendung stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverläufen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Farbverläufe durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen, Füllungen als Favoriten markieren und Füllungen sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter „**Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen**“ auf Seite 437.

Sie können jede Farbverlaufsfillung an Ihre Anforderungen anpassen sowie von Grund auf eigene Füllungen erstellen. Farbverlaufsfillungen können zwei oder mehr Farben enthalten. Diese können an einer beliebigen Stelle im Verlauf der Füllung positioniert werden. Sie können Eigenschaften für die Füllung festlegen, wie die Richtung der Farbüberblendung sowie den Winkel, das Symmetriezentrum und den



Mittelpunkt der Füllung. Sie können auch die Breite und Höhe der Füllung als Prozentsatz der Breite und Höhe des Objekts festlegen. Und Sie können eine Füllung glätten, neigen, drehen, wiederholen und spiegeln.




*Von links nach rechts: Auf ein Objekt wurde ein linearer Farbverlauf angewendet. Der Füllung wird eine weitere Farbe hinzugefügt. Die Füllung wird auf 50 % der Objektbreite und -höhe verkleinert und danach wiederholt und gespiegelt. Zuletzt wird die Füllung um 45 Grad gedreht.*

Nach der Erstellung eines Farbverlaufs können Sie diesen zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „Füllungen und Transparenzen speichern“ auf Seite 442.

Über die Anzahl der Farbverlaufsstreifen können Sie die Druck- und Anzeigequalität der Farbverlaufsfüllung bestimmen. Die Einstellung für die Farbverlaufsstreifen ist standardmäßig gesperrt, so dass die Druckqualität der Farbverlaufsfüllung über die für die Druckeinstellungen vorgenommenen Werte festgelegt wird. Die Anzeigequalität wird über den von Ihnen angegebenen Standardwert bestimmt. Die Einstellung für die Farbverlaufsstreifen kann jedoch aufgehoben und ein Wert sowohl für die Druck- als auch für die Anzeigequalität der Füllung festgelegt werden. Weitere Informationen zum Festlegen der Farbverlaufsstreifen für den Druck finden Sie unter „Druckaufträge fein abstimmen“ auf Seite 803.

### So weisen Sie Farbverlaufsfüllungen zu


- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Farbverlauf** , um Optionen für den Farbverlauf anzuzeigen.
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Füllung** und doppelklicken Sie auf die Miniaturansicht einer Füllung.



Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl **Füllungen** Füllungen suchen, erhalten Sie unter „So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen“ auf Seite 438.









Sie können eine Füllung auch anwenden, indem Sie in der Auswahl **Füllung** auf die Miniaturansicht einer Füllung klicken. Auf diese Weise wird die Füllung angewendet, ohne dass die Auswahl **Füllung** geschlossen wird.

Sie können einem Farbverlauf eine Farbe hinzufügen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  klicken, auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Farbverlauf** klicken und eine Farbe von der Farbpalette auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte eines Objekts ziehen.


### So erstellen Sie Farbverlaufsfüllungen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.


- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Farbverlauf** , um Optionen für den Farbverlauf anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Typ von Farbverlaufsfüllung auszuwählen:
  - **Linearer Farbverlauf** 
  - **Elliptischer Farbverlauf** 
  - **Konischer Farbverlauf** 
  - **Rechteckiger Farbverlauf** 
- 5 Klicken Sie über dem Farbstreifen auf den Startknoten, öffnen Sie die Auswahl **Knotenfarbe** unterhalb des Farbstreifens und wählen Sie eine Farbe aus.




- 6 Klicken Sie über dem Farbstreifen auf den Endknoten, öffnen Sie die Auswahl **Knotenfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus.



- 7 Bewegen Sie den Regler für den Mittelpunkt unter dem Farbstreifen, um den Mittelpunkt zwischen den beiden Farben festzulegen.




- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neu speichern** , um die Füllung zu speichern, oder setzen Sie die Bearbeitung der Füllung fort, indem Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle durchführen.

Aktion	Vorgehensweise
Transparenz von Farben ändern	Wählen Sie den entsprechenden Knoten aus und geben Sie in das Feld <b>Knotentransparenz</b> einen Wert ein.
Zwischenfarben hinzufügen	Doppelklicken Sie auf den Farbstreifen, dem Sie einen Knoten hinzufügen möchten. Wählen Sie den neuen Knoten aus, öffnen Sie die Auswahl <b>Knotenfarbe</b> und wählen Sie eine Farbe.
Position von Zwischenfarben ändern	Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Farbstreifen oder geben Sie im Feld <b>Knotenposition</b> einen Wert ein.
Zwischenfarbe löschen	Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Knoten.
Art des Farbübergangs zwischen zwei Knoten angeben	Wählen Sie die beiden Knoten oder den Mittelpunkt zwischen ihnen aus, klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Überblendungsrichtung</b> und wählen Sie eine Option in der Liste.

## Aktion

## Vorgehensweise




- **Lineare Farbüberblendung** – Die Farben werden entsprechend der Farbfolge im Farbkreis von der Anfangsfarbe bis zur Endfarbe geradlinig überblendet.
- **Rechtsläufige Farbüberblendung** – Die Farben werden im Uhrzeigersinn entsprechend der Farbfolge im Farbkreis überblendet.
- **Linksläufige Farbüberblendung** – Die Farben werden gegen den Uhrzeigersinn entsprechend der Farbfolge im Farbkreis überblendet.





Unten sind die folgenden Farbüberblendungsoptionen abgebildet (von links nach rechts): lineare Farbüberblendung, rechtsläufige Farbüberblendung, linksläufige Farbüberblendung.

## Füllung spiegeln, wiederholen oder umkehren

Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** unten im Abschnitt **Füllung** auf die Pfeilschaltfläche ▼, um weitere Füllungsoptionen anzuzeigen, und klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Wiederholen und spiegeln** 
- **Wiederholen** 
- **Füllung umkehren** 

Tipp: Um die Füllung in den Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf **Standardmäßige Farbverlaufs-füllung** .



Der Wiederholungs- und Spiegeleffekt ist nur sichtbar, wenn die Füllung kleiner als das Objekt ist. Die folgende Abbildung zeigt eine Standardfüllung (1), dieselbe Füllung, nachdem sie in der Größe geändert und dann wiederholt und gespiegelt wurde (2), die Füllung, nachdem sie in der Größe geändert und wiederholt wurde (3) und die Füllung, nachdem sie umgekehrt wurde (4).

Angeben, wie schnell die Farbverlaufs-füllung von einer Farbe zur anderen übergeht

Verschieben Sie den Regler **Beschleunigung**.

## Aktion

Glattere Farbübergänge zwischen den Knoten eines Farbverlaufs erstellen

Breite und Höhe der Füllung als Prozentsatz der Breite und Höhe des Objekts festlegen

Die Mitte der Füllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben

Die Füllung um einen bestimmten Winkel neigen


Den Farbverlauf rechts- oder linksläufig drehen

Zulassen, dass die Füllung überproportional geneigt oder gedehnt wird


Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden

Drucken Sie die Füllung über darunter liegenden Farben.



Sie können eine angepasste Farbverlaufsfüllung auch zuweisen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Interaktive Füllung**  klicken und aus der Farbpalette Farben auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte des Objekts im Dokumentfenster ziehen. Sie können Farben mischen, indem Sie einen der interaktiven Vektorbearbeitungspunkte auswählen, die **Strg-Taste** drücken und auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.

## So ändern Sie die Druck- und Anzeigequalität von Farbverlaufsfüllungen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus, auf das ein Farbverlauf angewendet wurde.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** unten im Abschnitt **Füllung** auf die Pfeilschaltfläche , um weitere Füllungsoptionen anzuzeigen.


## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Glätten** .

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Füllungsbreite** und **Füllungshöhe** ein.

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **X** und **Y** ein.

Geben Sie einen Wert im Feld **Neigung** ein.



*In diesem Beispiel ist die Füllung um 15 Grad geneigt.*

Geben Sie einen Wert im Feld **Drehen** ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Frei skalieren und neigen**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Füllungsübertrag**.

Weitere Informationen finden Sie unter „[Objekte kombinieren](#)“ auf Seite 322.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Füllung überdrucken**.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Standard festlegen** , um die Farbverlaufsstreifen freizugeben, und geben Sie in das Feld **Farbverlaufsstreifen** einen Wert ein.

Höhere Werte erzeugen einen glatteren Übergang zwischen den Farben.




Wenn das Feld **Farbverlaufsstreifen** gesperrt ist, richtet sich die Anzahl der Streifen des Farbverlaufs im Druckbild nach dem im Dialogfeld **Drucken** angegebenen Wert. Weitere Informationen zum Festlegen der Farbverlaufsstreifen für den Druck finden Sie unter „Druckaufträge fein abstimmen“ auf Seite 803.

### So legen Sie die Anzeigequalität für Farbverlaufsfüllungen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf **Arbeitsbereich** und klicken Sie auf **Anzeige**.
- 3 Geben Sie im Feld **Farbverlaufsstreifen in Vorschau** einen Wert ein.

### Schraffurfüllungen zuweisen

Sie können Objekte mit Schraffurmustern füllen, um Materialien oder Objektbeziehungen in einer Zeichnung deutlich zu unterscheiden. So können Sie beispielsweise im Grundriss eines Stockwerks mit Schraffuren arbeiten, um verschiedene Fußbodenbelag-Materialien zu kennzeichnen, oder um deutlich zu machen, wo sich zwei Stockwerke überlappen.



*Mit Schraffurfüllungen lassen sich verschiedene Materialien kennzeichnen.*


Schraffurfüllungen bestehen aus vektorbasierten Linien. Sie können Schraffurfüllungen voreinstellen oder Füllungen bearbeiten, indem Sie verschiedene Linienmuster und Farben für den Vordergrund festlegen oder indem Sie die Farbe des Hintergrunds ändern. Wenn Sie Schraffurfüllungen im Dialogfeld **Schraffurfüllung** bearbeiten, gelten die Änderungen nur für das aktuell ausgewählte Objekt. Sie können auch neue Schraffurfüllungen erstellen und zu einer Bibliothek hinzufügen.

Wenn Sie neue Schraffurfüllungen erstellen, wird die aktuell ausgewählte Füllung als Ausgangspunkt verwendet. Wenn keine Füllung ausgewählt ist, wird die Standardfüllung verwendet. Sie können neue Linien hinzufügen, Linienstilattribute angeben, Position und Winkel der Linien festlegen und den Abstand jeder Linieninstanz steuern.

Sie können Schraffurfüllungen für projizierte Objekte verwenden, um die Illusion eines dreidimensionalen Bildes zu erzeugen. Schraffurfüllungen verwenden die aktive **Zeichenfläche**.

### Schraffurfüllungen ändern und skalieren


Schraffurfüllungen können ihre Eigenschaften unabhängig von den am Objekt vorgenommenen Änderungen behalten oder sie können mit dem Objekt geändert und skaliert werden. Wenn Sie die Schraffurfüllung mit dem Objekt ändern, werden nur die ab diesem Punkt zugewiesenen Änderungen angewendet – vorherige Objektänderungen werden nicht auf die Schraffurfüllung angewendet.



*Die ursprüngliche Schraffurfüllung (links) wird nicht mit dem Objekt im ersten Beispiel (Mitte) skaliert; sie wird mit dem Objekt im zweiten Beispiel (rechts) skaliert.*



### Schraffurfüllungen ausrichten

Wenn Sie dieselbe Schraffurfüllung mehreren Objekten zuweisen, können Sie die Ausrichtung der Füllungen für die einzelnen Objekte beibehalten oder die Füllungen ausrichten.



*Die Schraffurfüllungen sind in der Zeichnung auf der rechten Seite ausgerichtet.*

### So weisen Sie Schraffurfüllungen zu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt**, dem Sie eine Schraffurfüllung zuweisen oder dessen Schraffurfüllung Sie bearbeiten möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Schraffurfüllung** , um Optionen für Schraffurfüllungen anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schraffurfüllungseigenschaften** .
- 5 Wählen Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** eine Schraffur-Bibliothek aus dem Listenfeld **Bibliothek** aus.
- 6 Wählen Sie eine Schraffurfüllung aus der **Füllungsauswahl** unter dem Listenfeld **Bibliothek** aus.

Wenn eine Schraffurfüllung dem ausgewählten Objekt bereits zugewiesen wurde, erscheint sie in der **Füllungsauswahl**.


7 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Aktion	Vorgehensweise
Linienfarbe ändern	Wählen Sie in der Farbauswahl <b>Vorn</b> eine Farbe aus.
Hintergrundfarbe ändern	Wählen Sie in der Farbauswahl <b>Hinten</b> eine Farbe aus.
Linienabstand ändern	Geben Sie im Bereich <b>Füllung</b> einen Wert in das Feld <b>Abstand</b> ein. Höhere Zahlen vergrößern den Abstand zwischen den Zeilen; kleinere Zahlen verringern ihn.
Linienstärke ändern	Geben Sie im Bereich <b>Füllung</b> einen Wert in das Feld <b>Stärke</b> ein. Größere Zahlen erhöhen die Linienstärke; kleinere Zahlen verringern die Linienstärke.
Linien neigen	Geben Sie einen Wert in das Feld <b>Neigen</b> ein, um den Grad festzulegen, um den die Linien geneigt werden.
Linien drehen	Geben Sie einen Wert in das Feld <b>Drehen</b> ein, um den Grad festzulegen, um den die Linien gedreht werden.





Wenn Sie eine Schraffurfüllung im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** bearbeiten, gelten die Änderungen nur für das im Zeichenfenster ausgewählte Objekt. Nur angepasste Schraffurfüllungen, die im Dialogfeld **Neue Schraffur aus Auswahl** erstellt wurden, können zur Bibliothek hinzugefügt werden.



Eine Schraffurfüllung können Sie des Weiteren zuweisen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  klicken und dann im Listenfeld **Füllungstyp** der Eigenschaftsleiste **Schraffurfüllung** auswählen und die gewünschten Eigenschaften festlegen.


### So erstellen Sie angepasste Schraffurfüllungen

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Schraffurfüllung**  um Optionen für Schraffurfüllungen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schraffurfüllungseigenschaften** .
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** auf **Neue Schraffur**.  
Die neue Schraffur basiert auf der aktuellen Füllung.
- 5 Klicken Sie im Dialogfeld **Neue Schraffur aus Auswahl** auf eine zu bearbeitende Linie aus der Liste **Schraffurlinien**.  
Die ausgewählte Linie wird im Fenster **Schraffur-Vorschau** rot angezeigt. Nicht ausgewählte Linien werden in der ihnen zugewiesenen Farbe angezeigt.
- 6 Legen Sie im Bereich **Linienstile** die gewünschten Attribute fest.


- 7 Geben Sie im Bereich **Linienursprung** Folgendes an:
  - **y-Ursprung**: Lässt Sie den y-Ursprung der Linie festlegen. Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie mehrere Linien in der Schraffurfüllung haben. Der **y-Ursprung** kann verwendet werden, um den Abstand zwischen den verschiedenen Linien festzulegen. Um beispielsweise sicherzustellen, dass eine neue Linie nicht direkt über einer vorhandenen Linie positioniert ist, geben Sie einen neuen Wert in das Feld **y-Ursprung** ein.
  - **x-Ursprung**: Lässt Sie den x-Ursprung der Linie festlegen. Diese Einstellung ist dann praktisch, wenn Sie mehrere gestrichelte Linien haben und die Muster der verschiedenen Linien voneinander absetzen möchten. Sie hat keinen sichtbaren Einfluss auf standardmäßige durchgezogene Linien.
- 8 Geben Sie im Feld **Linienwinkel** einen Wert ein, um den Winkel der Linie festzulegen.
- 9 Geben Sie einen Wert in das Feld **Verschiebung** ein, um jede Instanz der Linie abzusetzen.  
Diese Einstellung ist dann praktisch, wenn Sie eine gestrichelte Linie haben und das Muster versetzt anordnen möchten. Sie hat keinen sichtbaren Einfluss auf standardmäßige durchgezogene Linien.
- 10 Geben Sie einen Wert in das Feld **Abstand** ein, um den Abstand zwischen zwei Instanzen der Linien festzulegen.  
Der Linienabstand wird von der Strecke der Linie, nicht vom Rand des Umrisses aus, festgelegt. Wenn der Wert **Umrissbreite** hoch und der Wert **Abstand** niedrig ist, könnten sich die Linien überschneiden.
- 11 Wiederholen Sie Schritt 5 bis 10 für jede zu bearbeitende Linie.
- 12 Klicken Sie auf **OK**, um zum Dialogfeld **Schraffurfüllung** zurückzukehren, wählen Sie eine Bibliothek aus dem Listenfeld **Bibliothek** aus und klicken Sie auf **Zur Bibliothek hinzufügen**.

#### Außerdem können Sie


Linien hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen** . Wenn Sie eine neue Linie hinzufügen, wird sie direkt über der vorherigen Linie erstellt. Ändern Sie den Wert **y-Ursprung**, um die neue Linie anzuzeigen.



Linien löschen

Wählen Sie in der Liste **Schraffurlinien** eine Linie aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** .

Linien im Fenster **Schraffur-Vorschau** ausblenden oder anzeigen


Klicken Sie in der Liste **Schraffurlinien** auf das **Augensymbol**  links vom Liniennamen. Wenn das Auge geschlossen erscheint, ist die Linie ausgeblendet. Wenn das Auge offen erscheint, wird die Linie angezeigt.

#### So skalieren oder ändern Sie eine Schraffurfüllung mit einem Objekt

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Schraffurfüllung**  um Optionen für Schraffurfüllungen anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schraffurfüllungseigenschaften** .
- 5 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** die folgenden Optionen:
  - **Mit Objekt ändern**: Ändert die Schraffurfüllung automatisch, um alle künftig dem Objekt zugewiesenen Änderungen zu reflektieren.
  - **Linienbreite mit Objekt skalieren**: Skaliert Schraffurlinien automatisch, wenn die Größe des Objekts geändert wird.




## So richten Sie Schraffurfüllungen über mehrere Objekte hinweg aus

- 1 Wählen Sie zwei oder mehrere Objekte aus, die über dieselbe Schraffurfüllung verfügen.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Füllung**  und wählen Sie **Dialogfeld 'Schraffurfüllung'**.
- 3 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** die Option **Weltkoordinaten verwenden**.

## Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen anwenden

Sie können Objekte mit Vollfarben-, Bitmap- oder Zweifarben-Musterfüllungen füllen. Bei einer Vollfarben-Musterfüllung handelt es sich um eine komplexere [Vektorgrafik](#), die sich aus Linien und Füllungen zusammensetzt. Der Hintergrund einer Vollfarben-Musterfüllung kann transparent oder farbig sein. Eine Bitmap-Musterfüllung ist ein Bitmap-Bild, dessen Komplexität durch die Größe, die [Bildauflösung](#) und die [Bit-Tiefe](#) bestimmt wird. Weitere Informationen zu Zweifarben-Füllungen finden Sie unter [„Zweifarbene-Musterfüllungen anwenden“](#) auf Seite 427.



*Füllungen von links nach rechts: Vektor-Muster, Bitmap-Muster, Zweifarben.*

Corel DESIGNER stellt eine Sammlung von Vollfarben- und Bitmap-Mustern bereit, auf die Sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Musterfüllungen durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen, Füllungen als Favoriten markieren und Füllungen sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen“](#) auf Seite 437.

### Ändern von Musterfüllungen

Sie können Musterfüllungen gemäß Ihren Anforderungen ändern. Sie können beispielsweise die Größe der Musterfüllung ändern oder die Mitte der Musterfüllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben. In Corel DESIGNER können Sie den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen.

Die Füllung kann gespiegelt werden, sodass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist. Wenn Sie möchten, dass eine Musterfüllung automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das Objekt vergrößern, wird das Muster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.



Die Helligkeit und der Kontrast des Bitmap-Musters kann angepasst werden. Sie können auch eine radiale oder lineare nahtlose Überblendungen zwischen den Bitmap-Musterkacheln erstellen und Sie können den Farbübergang zwischen den Kacheln glätten, indem Sie deren Ränder angleichen. Zudem können Sie Muster-Parameter wie die Helligkeit, die Luminanz und den Farbkontrast des Musters anpassen.

### Musterfüllungen erstellen

Zudem können Sie eigene Muster erstellen. Vollfarben- und Bitmap-Muster bestehen aus kleineren Einheiten, die als Kacheln bezeichnet werden. Je nach Größe des Objekts besteht die Musterfüllung aus einer oder mehreren Kacheln. Das Muster wird erstellt, indem die Kachel wiederholt wird, um das Objekt auszufüllen. Sie können ein neues Muster erstellen, indem Sie einen Bereich des Arbeitsbereichs auswählen, der als Kachel verwendet werden soll, oder indem Sie ein importiertes Bild als Kachelquelle verwenden.

Nach der Erstellung eines neuen Musters können Sie dieses zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter [„Füllungen und Transparenzen speichern“](#) auf Seite 442.

## So weisen Sie Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen zu


- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Musterfüllung** 
  - **Bitmap-Musterfüllung** 
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Füllung** und doppelklicken Sie auf die Miniaturansicht eines Musters.







Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl **Füllungen** Füllungen suchen, erhalten Sie unter „So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen“ auf Seite 438.



Sie können eine Füllung auch anwenden, indem Sie in der Auswahl **Füllung** auf die Miniaturansicht einer Füllung klicken. Auf diese Weise wird die Füllung angewendet, ohne dass die Auswahl **Füllung** geschlossen wird.

Sie können auch eine Vollfarben- oder Bitmap-Musterfüllung zuweisen. Klicken Sie dazu in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung** , klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Vollfarben-Musterfüllung** oder **Bitmap-Musterfüllung** und wählen Sie in der Auswahl **Füllung** eine Füllung aus.

## So erstellen Sie ein Vollfarben- oder Bitmap-Muster aus dem Arbeitsbereich


- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Musterfüllung** 
  - **Bitmap-Musterfüllung** 
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu aus Dokument** .
- 5 Wählen Sie einen Bereich im Arbeitsbereich aus, den Sie als Muster verwenden möchten.  
Der Bereich kann beliebige Objekte oder Teile von Objekten enthalten, die Sie gezeichnet haben.
- 6 Klicken Sie unter der Auswahl auf die Schaltfläche **Akzeptieren**  und danach im angezeigten Dialogfeld auf **OK**.

Um das Muster zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neu speichern** .






Der Hintergrund eines Vollfarben-Musters kann transparent oder farbig sein.





Sie können auch auf die Schaltfläche **Neue Quelle aus Arbeitsbereich**  klicken und einen Bereich des Dokuments auswählen, der als Kachelquelle verwendet werden soll. In diesem Fall werden die aktuellen Einstellungen im Bereich **Änderungen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf das neue Muster angewendet.

## So erstellen Sie ein Vollfarben- oder Bitmap-Muster aus einem importierten Bild

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Musterfüllung** 
  - **Bitmap-Musterfüllung** 
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Quelle aus Datei** .
- 5 Doppelklicken Sie im Dialogfeld **Importieren** auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten.



## So ändern Sie Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Musterfüllung** 
  - **Bitmap-Musterfüllung** 
- 4 Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche am unteren Rand des Bereichs **Füllung**, um weitere Optionen für Musterfüllungen anzuzeigen.
- 5 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kacheln horizontal spiegeln**   
oder **Kacheln vertikal spiegeln** .



*Diese Abbildung zeigt eine Musterfüllung (links), die horizontal (Mitte) und dann gespiegelt wurde (rechts).*

Legen Sie die Breite und Höhe der Musterkacheln fest.

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Füllungsbreite** und **Füllungshöhe** ein.



## Aktion

Die Mitte der Musterfüllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben

Muster schräg in einem angegebenen Winkel positionieren oder drehen

Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben

Objektänderungen auf die Musterfüllung anwenden

Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden

Zusätzliche Eigenschaften einer Bitmap-Musterfüllung anpassen

## Vorgehensweise



*Diese Abbildung zeigt, welchen Effekt die Verkleinerung einer Musterkachel hat.*

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **X** und **Y** ein.

Geben Sie in das Feld **Neigen** bzw. **Drehen** einen Wert ein.



*Die Musterfüllung auf dieser Abbildung wurde um 15 Grad geneigt (Mitte) und um 15 Grad gedreht (rechts).*

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeilenabstand**  oder die Schaltfläche **Spaltenabstand**  und geben einen Wert in das Feld **% der Kachelseite**.



*Diese Abbildung zeigt einen Spaltenabstand von 50 % (Mitte) und einen Zeilenabstand von 50 % (rechts).*

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Objekt ändern**.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Füllungsübertrag**.

Weitere Informationen finden Sie unter „Objekte kombinieren“ auf Seite 322.


Siehe „So passen Sie die Farbübergänge, die Helligkeit und den Kontrast einer Bitmap-Musterfüllung an“ auf Seite 427.



Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung** klicken und die Steuerelemente auf der Eigenschaftsleiste verwenden.

Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  klicken, ein Objekt auswählen und die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, um das Aussehen des Musters zu ändern.



### So passen Sie die Farbübergänge, die Helligkeit und den Kontrast einer Bitmap-Musterfüllung an

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Bitmap-Musterfüllung** .
- 4 Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche am unteren Rand des Bereichs **Füllung**, um weitere Optionen für Musterfüllungen anzuzeigen.
- 5 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Radiale oder lineare nahtlose Überblendungen erstellen

Klicken Sie im Bereich **Nahtlos** auf die Schaltfläche **Radiale Überblendung**  bzw. **Lineare Überblendung**  und verschieben Sie dann den Regler.

Den Farbübergang der Musterkachelränder zum jeweils gegenüberliegenden Rand glätten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randangleichung** und verschieben Sie den Regler.

Die Helligkeit des Musters verringern oder erhöhen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helligkeit** und verschieben Sie den Regler.

Graustufenkontrast des Musters erhöhen oder verringern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helligkeit (Luminanz)** und verschieben Sie den Regler.

Den Farbkontrast des Musters verringern oder erhöhen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbe** und verschieben Sie den Regler.

### Zweifarbigen-Musterfüllungen anwenden


Ein Zweifarbigenmuster besteht aus lediglich zwei von Ihnen gewählten Farben. Sie können nicht nur die Farben festlegen, sondern auch die Füllkacheln vertikal oder horizontal spiegeln und die Größe der Füllkacheln bestimmen. Sie können die Füllung auch neigen und drehen und das Zentrum der Füllung verschieben.



Eine auf ein Objekt angewendete Zweifarben-Füllung (links). Die Füllung wird dann in der Größe geändert (Mitte) und gedreht (rechts).

Mit dem Befehl **Extras ▶ Erstellen ▶ Musterfüllung** können Sie aus Objekten im Zeichenfenster eigene Musterfüllungen erstellen.

### So weisen Sie Zweifarben-Musterfüllungen zu



- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 **Klicken Sie auf Bearbeiten ▶ Eigenschaften-Manager.**
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zweifarben-Musterfüllung** .
- 4 Wählen Sie in der Auswahl **Füllung** eine Füllung aus.
- 5 Öffnen Sie die Farbauswahl **Farbe für Vorderseite** und klicken Sie auf eine Farbe.
- 6 Öffnen Sie die Farbauswahl **Farbe für Hinterseite** und klicken Sie auf eine Farbe.

Wenn Sie die Attribute einer Zweifarben-Füllung bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche im unteren Bereich des Abschnitts **Füllung** und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kacheln horizontal spiegeln**  oder **Kacheln vertikal spiegeln** .

Legen Sie die Breite und Höhe der Musterkacheln fest.

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Füllungsbreite** und **Füllungshöhe** ein.

Die Mitte der Musterfüllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **X** und **Y** ein.



Das Muster um einen bestimmten Winkel drehen

Geben Sie einen Wert im Feld **Drehen** ein.

Muster schräg in einem angegebenen Winkel positionieren

Geben Sie einen Wert im Feld **Neigung** ein.

Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeilenabstand**  oder die Schaltfläche **Spaltenabstand**  und geben einen Wert in das Feld **% der Kachelseite**.

Objektänderungen auf die Musterfüllung anwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Objekt ändern**.

## Aktion

## Vorgehensweise

Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen (z. B. Drehungen oder Größenänderungen) werden auch auf die Füllung angewendet.


Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Füllungsübertrag**.


Weitere Informationen finden Sie unter „[Objekte kombinieren](#)“ auf Seite 322.



Sie können die Farben in einer Zweifarben-Musterfüllung auch mischen, indem Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten und auf eine Farbe in der Farbpalette klicken.

Sie können auch eine Füllung zuweisen, indem Sie zuerst in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  und danach auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Zweifارben-Musterfüllung** klicken. Sie können Farben aus der Farbpalette auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen, um die Farben der Füllung zu ändern. Sie können Farben mischen, indem Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten, während Sie eine Farbe auf die interaktiven Bearbeitungspunkte ziehen.

## So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Erstellen** ► **Musterfüllung**.
- 2 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Muster entwerfen** die Option **Zweifarben** und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie im Zeichenfenster das Muster oder den Bereich, den Sie für die Füllung verwenden möchten.
- 4 Klicken Sie unter der Auswahl auf die Schaltfläche **Akzeptieren**  und danach im angezeigten Dialogfeld auf **OK**.
- 5 Starten Sie Corel DESIGNER neu.
- 6 Auf die neue Zweifarben-Musterfüllung kann über die Auswahl **Füllung** im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** zugegriffen werden.

## Füllmuster zuweisen

Ein Füllmuster ist eine zufällig erzeugte Füllung, mit der Sie Ihren Objekten ein natürliches Erscheinungsbild verleihen können. Sie können bestehende Füllmuster wie Wasser, Mineralien oder Wolken verwenden. Sie können die Farbe einer Musterfüllung ändern. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten. Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter „[Übersicht zu Farbmodellen](#)“ auf Seite 393.

Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. In Corel DESIGNER können Sie den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.



Drehen oder Neigen der Füllung sowie Ändern der Kachelgröße und des Mittelpunkts des Füllmusters sind ebenfalls möglich.


Wenn Sie möchten, dass ein Füllmuster automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das gefüllte Objekt vergrößern, wird das Füllmuster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.





Füllmuster können eine Zeichnung aufwerten. Sie führen jedoch auch zu deutlich größeren Dateien und verlangsamen den Druckvorgang und sollten daher in Maßen verwendet werden.

## So weisen Sie Füllmuster zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.

- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf den Flyout-Pfeil der Schaltfläche **Zweifarbener Musterfüllung**  und klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllmuster** , um Optionen für Füllmuster anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie aus dem Listenfeld **Füllmusterbibliothek** eine Füllmusterbibliothek.
- 5 Wählen Sie in der Auswahl **Füllung** ein Füllmuster aus.

Wenn Sie das Füllmuster bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung bearbeiten** . Führen Sie im Dialogfeld **Füllung bearbeiten** eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.

Aktion	Vorgehensweise
Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und anschließend auf die Schaltfläche <b>Kacheln horizontal spiegeln</b>  oder <b>Kacheln vertikal spiegeln</b>  .
Größe der Füllung ändern	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und geben Sie in den Feldern <b>Füllungsbreite</b> und <b>Füllungshöhe</b> Werte ein.
Die Mitte der Füllung nach oben, unten, links oder rechts verschieben	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und geben Sie in den Feldern <b>X</b> und <b>Y</b> Werte ein.
Die Füllung um einen bestimmten Winkel drehen	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und geben Sie einen Wert im Feld <b>Drehen</b> ein.
Die Füllung um einen bestimmten Winkel neigen	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und geben Sie einen Wert im Feld <b>Neigung</b> ein.
Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und anschließend auf die Schaltfläche <b>Zeilenabstand</b>  oder <b>Spaltenabstand</b>  . Geben Sie im Feld <b>% von Kachel</b> einen Wert ein.
Objektänderungen auf das Füllmuster anwenden	Klicken Sie auf <b>Änderungen</b> und aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Mit Objekt ändern</b> .
Bitmap-Auflösung des Füllmusters angeben	Klicken Sie auf <b>Optionen</b> und geben Sie einen Wert im Feld für die <b>Bitmap-Auflösung</b> ein.
Ausgewählte Füllung auf den Schnittbereich kombinierter Objekte anwenden	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Füllungsübertrag</b> . Weitere Informationen finden Sie unter „ <a href="#">Objekte kombinieren</a> “ auf Seite 322.

## PostScript-Füllungen zuweisen



Sie können Objekten PostScript-Füllmuster zuweisen. Ein **PostScript**-Füllmuster wird in der PostScript-Sprache erstellt. Da einige Füllmuster sehr komplex sind, kann bei umfangreichen Objekten mit PostScript-Füllmustern der Druckvorgang oder der Bildschirmneuaufbau einige




Zeit in Anspruch nehmen. Je nach verwendetem Anzeigemodus wird eventuell statt der Füllung die Zeichenfolge PS angezeigt. Weitere Informationen zum Anzeigen von PostScript-Füllungen finden Sie unter „Mit Ansichten arbeiten“ auf Seite 90.


Beim Zuweisen eines PostScript-Füllmusters können verschiedene Eigenschaften geändert werden, beispielsweise seine Größe, seine Linienbreite sowie die Helligkeit des im Vorder- und Hintergrund des Füllmusters erscheinenden Grautons.

### So weisen Sie PostScript-Füllungen zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf Bearbeiten ► Eigenschaften-Manager.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf den Flyout-Pfeil der Schaltfläche **Zweifarbige-Musterfüllung**  und klicken Sie auf die Schaltfläche **PostScript-Füllung** , um Optionen für PostScript-Füllungen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **PostScript-Füllmuster** eine Füllung aus.


Wenn Sie die Füllungseigenschaften ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung bearbeiten**  und geben Sie die gewünschten Einstellungen an.



Sie können eine PostScript-Füllung auch zuweisen, indem Sie auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **PostScript-Füllung** klicken und im Listenfeld **PostScript-Füllmuster** eine Füllung auswählen.

### Maschenfüllungen zuweisen

Sie erzielen einzigartige Effekte, wenn Sie ein Objekt mit einer **Maschenfüllung** füllen. So können Sie beispielsweise kontinuierliche Farbübergänge in eine beliebige Richtung erstellen, ohne **Überblendungen** oder **Konturen** verwenden zu müssen. Beim Zuweisen einer Maschenfüllung legen Sie die Anzahl der Reihen und Spalten im Maschengitter sowie die Schnittpunkte des Gitters fest. Nachdem Sie ein Maschenobjekt erstellt haben, können Sie das Gitter der Maschenfüllung durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten und Schnittpunkten bearbeiten. Sie können die Maschen auch wieder entfernen.




Ein Beispiel für eine Maschenfüllung

Maschenfüllungen können nur geschlossenen Objekten und einzelnen Strecken zugewiesen werden. Wenn Sie eine Maschenfüllung einem komplexen Objekt zuweisen möchten, müssen Sie zuerst ein Objekt mit Maschenfüllung erstellen und dieses dann mit dem komplexen Objekt kombinieren, um ein PowerClip-Objekt zu bilden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit PowerClip-Objekten finden Sie unter „PowerClip-Objekte erstellen“ auf Seite 264.

Sie können den einzelnen Feldern einer Maschenfüllung und den einzelnen Schnittpunktknoten Farben hinzufügen. Dabei können Sie auch Farben mischen und so gleichmäßigere Übergänge bewirken.


Darüber hinaus können Sie die Farbe in einer Maschenfüllung weicher gestalten, indem Sie die Darstellung von harten Rändern weniger deutlich gestalten. Indem Sie der Maschenfüllung Transparenz zuweisen, können Sie des Weiteren Objekte unter einem ausgewählten Bereich sichtbar machen.

### So weisen Sie Objekten Maschen zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Maschenfüllung** .
- 3 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Feldes **Gittergröße** die Anzahl der Spalten ein.
- 4 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Feldes **Gittergröße** die Anzahl der Zeilen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 5 Richten Sie die Gitterknoten am Objekt aus.


### Außerdem können Sie

Schnittpunkte oder Knoten hinzufügen

Klicken Sie einmal innerhalb eines Gitters und klicken Sie dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Schnittpunkt hinzufügen** .

Sie können einen Knoten oder einen Schnittpunkt auch hinzufügen, indem Sie in einem Gitter doppelklicken.


Schnittpunkte oder Knoten entfernen

Klicken Sie auf einen Knoten und anschließend in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Knoten löschen** .

Maschenfüllungen umformen

Ziehen Sie einen Knoten an eine neue Position.

Maschenfüllungen entfernen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Maschen löschen** .



Wenn das Maschenobjekt Farben enthält, verändern sich beim Anpassen der Schnittpunktknoten innerhalb der Maschenfüllung die Übergänge zwischen diesen Farben.




Sie können auch einen ganzen Maschenbereich umformen, indem Sie Knoten mit einem **Markierungsrahmen** oder einem **Freihand-Markierungsrahmen** auswählen. Um Knoten mit einem Markierungsrahmen auszuwählen, wählen Sie im Listenfeld **Auswahlmodus** in der Eigenschaftsleiste die Option **Rechteckig** und ziehen einen Rahmen um die gewünschten Knoten. Um Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen auszuwählen, wählen Sie im Listenfeld **Auswahlmodus** die Option **Freihand** und ziehen einen Rahmen um die gewünschten Knoten. Wenn Sie die **Alt-Taste** beim Ziehen gedrückt halten, können Sie zwischen diesen beiden Auswahlmodi wechseln.

Sie können einen Schnittpunkt oder Knoten hinzufügen, indem Sie in einem Leerraum doppelklicken, und Sie können eine einzelne Linie hinzufügen, indem Sie auf eine Linie doppelklicken.

### So füllen Sie Maschen mit Farbe

- 1 Wählen Sie ein Objekt mit Maschenfüllung aus.

- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Maschenfüllung** .
- 3 Ziehen Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf ein Feld des Maschenobjekts.

### Außerdem können Sie

Knoten innerhalb einer Maschenfüllung eine Farbe zuweisen

Klicken Sie auf einen Knoten und anschließend auf eine Farbe in der Farbpalette.

Sie können auch Farben aus der Farbpalette auf Knoten ziehen.



Farbe in einer Maschenfüllung mischen

Wählen Sie einen Teil der Masche aus, drücken Sie die **Strg-Taste** und klicken Sie auf eine Farbe in der Farbpalette.




Sie können auch einem ganzen Maschenbereich eine Farbe zuweisen, indem Sie Knoten mit einem **Markierungsrahmen** oder einem **Freihand-Markierungsrahmen** auswählen. Um Knoten mit einem Markierungsrahmen auszuwählen, wählen Sie im Listenfeld **Auswahlmodus** in der Eigenschaftsleiste die Option **Rechteckig** und ziehen einen Rahmen um die gewünschten Knoten. Um Knoten mit einem Freihand-Markierungsrahmen auszuwählen, wählen Sie im Listenfeld **Auswahlmodus** in der Eigenschaftsleiste die Option **Freihand** und ziehen einen Rahmen um die gewünschten Knoten. Wenn Sie die **Alt-Taste** beim Ziehen gedrückt halten, können Sie zwischen diesen beiden Auswahlmodi wechseln.

### So glätten Sie Farbübergänge in einer Maschenfüllung

- 1 Wählen Sie ein Objekt mit Maschenfüllung aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Maschenfüllung** .
- 3 Stellen Sie sicher, dass in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche **Maschenfarbe glätten**  aktiviert ist.

### So weisen Sie Maschenfüllungen Transparenz zu

- 1 Wählen Sie ein Objekt mit Maschenfüllung aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Maschenfüllung** .
- 3 Klicken Sie auf einen Knoten, um einen Teil der Masche auszuwählen.
- 4 Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler **Transparenz** nach rechts, um die Transparenz des ausgewählten Bereichs zu erhöhen.


### Bereichen Füllungen zuweisen

Mit dem Hilfsmittel **Intelligente Füllung** können Sie allen geschlossenen Bereichen Füllungen zuweisen. Im Gegensatz zu anderen Füllwerkzeugen, die nur **Objekte** füllen, erkennt das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** die Ränder eines Bereichs und erstellt eine **geschlossene Strecke**, so dass der Bereich gefüllt werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine Freihandlinie zeichnen, die sich selbst schneidet und dadurch Schleifen bildet, kann das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** die Ränder der Schleifen erkennen und die Schleifen füllen.



*Im Beispiel oben wurde das ursprüngliche Spiralenobjekt dupliziert und versetzt, so dass eingeschlossene Bereiche entstehen, die mithilfe des Hilfsmittels Intelligente Füllung gefüllt werden können.*

Da das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** eine Strecke um den Bereich herum erstellt, entsteht im Prinzip ein neues Objekt, das gefüllt, verschoben, kopiert oder bearbeitet werden kann. Dies bedeutet, dass das Hilfsmittel auf zweierlei Weise eingesetzt werden kann: Zum Füllen eines Bereichs oder zum Erstellen eines neuen Objekts aus einem Bereich.




*Auch wenn das Hilfsmittel Intelligente Füllung hauptsächlich zum Füllen von Bereichen eingesetzt wird, kann es zusätzlich zum Erstellen neuer Objekte verwendet werden. Im Beispiel oben wurden die ursprünglichen Objekte, die zwei Spiralen (links), gelöscht (rechts); die Füllung bleibt jedoch erhalten, da jeder gefüllte Bereich selbst ein Objekt darstellt.*

Sie können dem Bereich die Standardfüllung und den Standardumriss zuweisen, über die Eigenschaftsleiste eine bestimmte Füllungsfarbe und einen Umriss auswählen oder einen Umriss ohne Füllung erstellen.

Wenn Sie das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** bei Bereichen einsetzen, die bereits eine Füllung aufweisen, sollten Sie Folgendes beachten:

- Ein Objekt mit einer Transparenz wird als vollständig transparent betrachtet; Strecken, die hinter einem Bereich des Objekts verlaufen, werden erkannt, unabhängig davon, ob der bestimmte Bereich deckend erscheint.
- PostScript-Füllungen werden als transparent betrachtet; Strecken, die hinter einer PostScript-Füllung verlaufen, werden erkannt.
- Alle Füllungen mit Ausnahme von PostScript-Füllungen werden als deckend betrachtet; Strecken hinter diesen Füllungen werden nicht erkannt.

## So wenden Sie eine Füllung auf einen eingeschlossenen Bereich an

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** .
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Füllung** eine der folgenden Optionen:
  - **Standard verwenden** – Ermöglicht das Zuweisen der Standardeinstellungen für Füllungen.
  - **Angeben**: Ermöglicht das Füllen des Bereichs mit einer Volltonfarbe durch Auswählen einer Farbe in der Auswahl **Füllungsfarbe** in der Eigenschaftsleiste.
  - **Keine Füllung**: Weist dem Bereich keine Füllung zu.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Listenfeld **Umriss**:
  - **Standard verwenden** – Ermöglicht das Zuweisen der Standardumrissereinstellungen.
  - **Angeben**: Ermöglicht das Auswählen einer Linienbreite im Feld **Umrissbreite** und einer Linienfarbe in der Farbauswahl **Umrissfarbe**.
  - **Kein Umriss**: Weist dem Bereich keinen Umriss zu.
- 4 Klicken Sie in den eingeschlossenen Bereich, der gefüllt werden soll.

Aus dem eingeschlossenen Bereich wird ein neues Objekt erstellt, dem die ausgewählte Füllung sowie die Umrissoptionen in der Eigenschaftsleiste zugewiesen werden. Das neue Objekt wird über den vorhandenen Objekten in der Ebene angezeigt.



Wenn Sie auf eine Stelle außerhalb eines eingeschlossenen Bereichs klicken, wird aus allen Objekten auf der Seite ein neues Objekt erstellt und die in der Eigenschaftsleiste ausgewählten Füllungs- und Umrissseigenschaften werden dem neuen Objekt zugewiesen.



Die Umrissbreite wird an der Mitte der Strecke des Objekts ausgerichtet. Da das Hilfsmittel **Intelligente Füllung** statt Umrissen Strecken erkennt, werden breite Umrisse teilweise von dem neuen Objekt verdeckt. Sie können die ursprünglichen Umrisse freilegen, indem Sie die Stapelfolge der Objekte ändern. Weitere Informationen zum Ändern der Stapelfolge von Objekten finden Sie unter „[So ändern Sie die Anordnung von Objekten](#)“ auf Seite 314.

## Mit Füllungen arbeiten

Es gibt einige Aufgaben, die allen Typen von Füllungen gemein sind. Sie können eine Standardfüllungsfarbe wählen, damit jedes Objekt, das Sie einer Zeichnung hinzufügen, dieselbe Füllung erhält. Darüber hinaus können Sie eine Füllung entfernen, in ein anderes Objekt kopieren oder sie zum Füllen eines Bereichs verwenden, der von einer offenen Kurve umschlossen ist.

Wenn Sie die gleiche Füllung auf andere Objekte anwenden oder die Füllungseigenschaften mehrerer Objekte in einer Zeichnung gleichzeitig ändern möchten, können Sie die Füllungseinstellungen als Stil speichern. Weitere Informationen zu Stilen finden Sie unter „[Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten](#)“ auf Seite 631.


### So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus

- 1 Klicken Sie auf der [Zeichenseite](#) auf einen leeren Bereich, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Rechteck oder Kreis.
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Füllung**  und wählen Sie Dialogfeld 'Füllfarbe' .
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Gleichmäßige Füllung** die gewünschten Füllungseinstellungen an.





Sie können die Standardfüllfarbe auch ändern, indem Sie die Standardstilgruppen im Andockfenster **Objektstile** bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Standardobjekteigenschaften verwalten](#)“ auf Seite 636.

### So entfernen Sie Füllungen


- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Keine Füllung** .




Mit diesem Verfahren können Sie keine Maschenfüllungen entfernen. Um eine Maschenfüllung von einem Objekt zu entfernen, wählen Sie das Objekt mit dem Hilfsmittel **Maschenfüllung**  aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche

**Maschen löschen** .

### So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  das Objekt aus, dessen Füllung Sie kopieren möchten.
- 2 Ziehen Sie bei gedrückter rechter Maustaste das Objekt auf das Zielobjekt, dem Sie die Füllung zuweisen möchten.

Ein blauer Umriss des ersten Objekts folgt dabei dem Mauszeiger zum Zielobjekt.

- 3 Wenn sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz  verwandelt, lassen Sie die Maustaste los und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Füllung hierher kopieren**.




Sie können auch auf das Hilfsmittel **Interaktive Füllung**  klicken, das Objekt auswählen, zu dem Sie eine Füllung kopieren möchten, in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Füllung kopieren** klicken und dann auf das Objekt klicken, aus dem Sie die Füllung kopieren möchten.

Eine Füllung kann auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[So kopieren Sie Objekteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes](#)“ auf Seite 301.

Sie können auch die Farbe eines bestehenden Objekts abtasten und diese dann als gleichmäßige Füllung auf ein anderes Objekt übertragen.

### So zeigen Sie Füllungen in offenen Kurven an

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Dokument** und klicken Sie dann auf **Allgemein**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Offene Kurven füllen**.



## Füllungen und Transparenzen suchen, verwalten und speichern

Bei der Arbeit mit Vollfarbmustern, Bitmap-Mustern oder Farbverläufen und Transparenzen können Sie sowohl auf Ihre eigene persönliche lokale Bibliothek als auch auf gemeinsam genutzte und lokale Ordner zugreifen, um Füllungen und Transparenzmuster zu suchen und zu speichern.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen“ (Seite 437)
- „Füllungen und Transparenzen verwalten“ (Seite 440)
- „Füllungen und Transparenzen speichern“ (Seite 442)

### Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen

Corel DESIGNER ermöglicht es, Vollfarbmuster, Bitmap-Muster und Farbverläufe zu suchen und zu verwenden, die lokal auf dem Computer, auf tragbaren Mediengeräten und in Netzwerkordnern verfügbar sind. Jede dieser Füllungen kann auch als Transparenzmuster verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Transparenz von Objekten ändern](#)“ auf Seite 489.

Damit Sie sofort beginnen können, stellt Ihnen Corel lokal verfügbare Füllungen bereit. Sie finden diese in der Auswahl **Füllung** und der Auswahl **Transparenz** unter **Benutzerinhalte**. Diese Füllungen werden im Ordner **Eigene Dateien\Corel\Corel Content\Fills** gespeichert. Wenn Sie Ihre Füllungssammlung erweitern möchten, können Sie über das Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** zusätzliche Füllungspakete herunterladen.


Um auf Füllungen und Muster zuzugreifen, die in lokalen Ordnern außerhalb des Ordners **Eigene Dateien\Corel\Corel Content\Fills** gespeichert sind, können Sie in der **Füllungsauswahl** und der **Transparenzauswahl** Verknüpfungen zu diesen Ordnern erstellen. Solche Verknüpfungen werden Aliase genannt. Aliase können auch dazu verwendet werden, um auf Füllungen zuzugreifen, die auf gemeinsam benutzten Netzwerkspeicherorten oder sekundären Speichergeräten wie USB-Flashlaufwerken und tragbaren Festplatten gespeichert sind.

Sie können zudem eine Liste Ihrer bevorzugten oder zuletzt verwendeten Füllungen und Transparenzen anzeigen.

Sie können jeweils ein Paket, einen Ordner oder eine Liste durchsuchen. Indem Sie die Option **Rekursiv durchsuchen** aktivieren, können Sie auch Ihre gesamte **Benutzerinhalte**-Bibliothek durchsuchen.

Wenn Sie einen Ordner auf Ihren Computer kopieren, der viele Füllungen enthält, dauert es unter Umständen eine Weile, bis Windows den Ordner indiziert hat. Um die Füllungen in einem solchen Ordner sofort anzeigen und durchsuchen zu können, müssen Sie den Ordner unter Umständen neu indizieren.

Um Füllungen und Transparenzen einfacher zu finden, können Sie diese anhand von Kategorien wie Abstrakt, Geometrisch, Metall, Natur usw. filtern. Sie können lokale Füllungen und Transparenzen auch nach Name und Erstellungs- oder Änderungsdatum sortieren.









Die Auswahl „Füllung“ ermöglicht es Ihnen, lokale und gemeinsam benutzte Füllungen zu durchsuchen und zu verwalten.

Füllungen und Transparenzen werden als Miniaturansichten angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Miniaturansicht halten, wird der Dateiname und der Speicherort eingeblendet. Sie können die Größe der Miniaturansichten anpassen, um schneller und einfacher eine Vorschau auf die Füllungen und Transparenzen anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie die Größe der Auswahl **Füllung** und der Auswahl **Transparenz** anpassen, um mehr Miniaturansichten zu sehen.

Weitere Informationen zu Füllungen finden Sie unter „Objekten Füllungen zuweisen“ auf Seite 413.

### So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Abschnitt **Füllung** oder **Transparenz** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Farbverlauf**  oder **Farbverlaufstransparenz** 
  - **Vollfarben-Musterfüllung**  oder **Vollfarben-Mustertransparenz** 
  - **Bitmap-Musterfüllung**  oder **Bitmap-Mustertransparenz** 
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Füllung** oder **Transparenz**.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** das lokale Paket, den Ordner, den Netzwerkspeicherort oder die Liste, die Sie durchsuchen möchten. Die Elemente unter **Benutzerinhalte** zeigen die von Corel bereitgestellten Füllungspakete und alle von Ihnen hinzugefügten Pakete und Füllungen an.  
Um die Suche zu starten, geben Sie im Feld **Suche** einen Suchbegriff ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



## Außerdem können Sie

Alle Elemente in Ihrer **Benutzerinhalte**-Bibliothek durchsuchen

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** die Option **Benutzerinhalte**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten ■■■** und danach auf **Rekursiv durchsuchen**.

Einen Ordner neu indizieren

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** die Option **Benutzerinhalte** oder einen Alias. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten ■■■** und danach auf **Ordner neu indizieren**.

Die 25 zuletzt verwendeten Füllungen und Muster anzeigen

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** die Option **Zuletzt verwendet**.

Ihre bevorzugten Füllungen und Transparenzen anzeigen

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** die Option **Favoriten**. Weitere Informationen, wie Sie Füllungen als Favoriten markieren, finden Sie unter „[So verwalten Sie Füllungen und Transparenzen](#)“ auf Seite 441.

Füllungen und Transparenzen filtern

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** ein Paket unter **Benutzerinhalte** oder einen Alias. Wählen Sie im Listenfeld **Filter** eine Kategorie aus.

Füllungen und Transparenzen sortieren

Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** ein Paket unter **Benutzerinhalte** oder einen Alias. Öffnen Sie das Listenfeld **Sortieren nach** neben dem Listenfeld **Filter** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Name** sortiert die Füllungen und Transparenzen in alphabetischer Reihenfolge nach ihrem Namen.
- **Erstellungsdatum** sortiert die Füllungen und Transparenzen, mit der zuletzt erstellten Füllung beginnend, nach ihrem Erstellungsdatum.
- **Zuletzt geändert** sortiert die Füllungen und Transparenzen, mit der zuletzt geänderten Füllung beginnend, nach dem Datum, an dem diese geändert wurden.

Die Füllungen und Transparenzen in Ihrer **Favoriten**-Liste werden automatisch nach dem Datum sortiert, an dem Sie diese als Favorit markiert haben. Ganz zuoberst in der Liste steht die Füllung bzw. Transparenz, die Sie den **Favoriten** zuletzt hinzugefügt haben.

Die Füllungen und Transparenzen in der Liste **Zuletzt verwendet** werden automatisch, mit der zuletzt verwendeten Füllung oder Transparenz beginnend, nach dem Datum sortiert, an dem diese verwendet wurden.



Dieses Verfahren gilt nur für Vollfarben-Muster (Vektormuster), Bitmap-Muster sowie Farbverlaufsfüllungen und Transparenzen.

### So laden Sie neue Füllungs- oder Transparenzpakete hinunter und fügen diese hinzu

- 1 Öffnen Sie die **Füllungsauswahl** oder die **Transparenzauswahl** im Bereich **Füllung** bzw. **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Öffnen Sie das Listenfeld **Inhalte-Quelle** wählen und klicken Sie auf **Neu hinzufügen**.
- 3 Klicken Sie auf **Weitere Werkzeuge**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** auf das gewünschte Füllungspaket.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Kaufen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Produkt zu kaufen.
  - Klicken Sie auf **Herunterladen**, wenn das Produkt bereits in Ihrem Produkt oder Abonnement inbegriffen ist.

### So fügen Sie einem Speicherort, der Füllungen und Transparenzen enthält, einen Alias hinzu

- 1 Öffnen Sie die **Füllungsauswahl** oder die **Transparenzauswahl** im Bereich **Füllung** bzw. **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Öffnen Sie das Listenfeld **Inhalte-Quelle** wählen und klicken Sie auf **Neu hinzufügen**.
- 3 Klicken Sie auf **Alias erstellen**.
- 4 Navigieren Sie im Dialogfeld **Füllungen-Bibliothek suchen** zum gewünschten Ordner oder Speicherort.
- 5 Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.

### So zeigen Sie Dateiname und Speicherort einer Füllung oder Transparenz an


- Zeigen Sie in der Auswahl **Füllung** oder **Transparenz** mit dem Mauszeiger auf eine Miniaturansicht.



Der Speicherort einer Füllung oder Transparenz wird auch im unteren Bereich der Auswahl **Füllung** bzw. **Transparenz** angezeigt.

### So passen Sie die Größe der Miniaturansichten von Füllungen und Transparenzen an

- Verschieben Sie in der Auswahl **Füllung** oder **Transparenz** den Regler **Skizzengröße**.  
Sie können die Größe der Miniaturansichten auch schrittweise anpassen, indem Sie auf die Schaltfläche **Kleinere Skizzen** oder die Schaltfläche **Größere Skizzen** klicken.



### So passen Sie die Größe der Auswahl „Füllung“ oder „Transparenz“ an

- Ziehen Sie an der unteren rechten Ecke der Auswahl **Füllung** oder der Auswahl **Transparenz**.  
Sie können die Breite der Auswahl erhöhen, indem Sie an deren rechten Seitenrand ziehen, und Sie können die Höhe der Auswahl ändern, indem Sie am unteren Seitenrand ziehen.

## Füllungen und Transparenzen verwalten

Mit der Auswahl **Füllung** und der Auswahl **Transparenz** können Sie die Liste Ihrer lokalen Pakete und Aliase (Verknüpfungen zu lokalen Ordnern, Netzwerkspeicherorten und sekundären Speichergeräten) verwalten. Sie können beispielsweise die lokalen Pakete oder Aliase umbenennen und Sie können Aliase aus der Liste entfernen. Wenn ein Alias nicht mehr funktioniert, weil der Füllungsordner verschoben wurde, können Sie zum neuen Speicherort navigieren und die Verknüpfung wiederherstellen.

Um die bevorzugten Füllungen und Transparenzen schneller zu finden, können Sie diese als Favoriten kennzeichnen. Darüber hinaus können Sie die Eigenschaften einer Füllung oder Transparenz anzeigen und ändern. Sie können beispielsweise deren Name und Sprache ändern; und Sie können neue Tags (Suchbegriffe) hinzufügen und bestehende Tags löschen. Wenn Sie eine Füllung oder Transparenz nicht mehr benötigen, können Sie diese löschen.

### So aktualisieren Sie die Liste der Füllungspakete in der Auswahl „Füllung“ und der Auswahl „Transparenz“

- 1 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste oder im Abschnitt **Füllung** bzw. **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** die Auswahl **Füllung** oder die Auswahl **Transparenz**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** unter **Benutzerinhalte** ein Füllungspaket.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** ■■■ und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.

Aktion	Vorgehensweise
Ein Füllungspaket umbenennen	Klicken Sie auf <b>Umbenennen</b> und geben Sie im Dialogfeld <b>Paket oder Alias umbenennen</b> einen Namen in das Feld <b>Name</b> ein.
Öffnen Sie das Füllungspaket im Windows Explorer.	Klicken Sie auf <b>Speicherort des Ordners öffnen</b> .
Ein Füllungspaket löschen	Klicken Sie auf <b>Speicherort des Ordners öffnen</b> . Wählen Sie im Windows Explorer den Ordner aus, der das Paket enthält, rechtsklicken Sie darauf und klicken Sie auf <b>Löschen</b> .  Mit dieser Aktion wird das Füllungspaket gelöscht und aus der Liste in der Auswahl <b>Füllung</b> und der Auswahl <b>Transparenz</b> entfernt.







### So aktualisieren Sie die Liste der Aliase in der Auswahl „Füllung“ und der Auswahl „Transparenz“

- 1 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste oder im Abschnitt **Füllung** bzw. **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** die Auswahl **Füllung** oder die Auswahl **Transparenz**.
- 2 Wählen Sie einen Alias im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** ■■■ und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.

Aktion	Vorgehensweise
Zu einem Ordner navigieren, der verschoben oder umbenannt wurde	Klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> und navigieren Sie zu dem Ordner, der die Füllungen enthält.
Den Alias umbenennen	Klicken Sie auf <b>Umbenennen</b> und geben Sie im Dialogfeld <b>Paket oder Alias umbenennen</b> einen Namen in das Feld <b>Name</b> ein.
Den Alias aus der Liste entfernen	Klicken Sie auf <b>Entfernen</b> .
Den Ordner im Windows Explorer öffnen	Klicken Sie auf <b>Speicherort des Ordners öffnen</b> .

### So verwalten Sie Füllungen und Transparenzen

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.

- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Abschnitt **Füllung** oder **Transparenz** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Farbverlauf**  oder **Farbverlaufstransparenz** 
  - **Vollfarben-Musterfüllung**  oder **Vollfarben-Mustertransparenz** 
  - **Bitmap-Musterfüllung**  oder **Bitmap-Mustertransparenz** 
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Füllung** oder **Transparenz**.
- 5 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Eine Füllung oder ein Muster als Favoriten markieren

Rechtsklicken Sie auf eine Miniaturansicht und klicken Sie dann auf **Favorit**.

Den Namen oder die zugeordneten Tags einer Füllung oder eines Musters in Ihrer lokalen Bibliothek ändern

Rechtsklicken Sie auf eine Miniaturansicht und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. Führen Sie im Dialogfeld **Eigenschaften** eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie im Listenfeld **Sprache** eine Sprache.
- Geben Sie im Feld **Name** einen neuen Namen ein.
- Wählen Sie im Listenfeld **Kategorie** eine Kategorie aus, um die Füllung oder Transparenz zu kategorisieren.
- Fügen Sie im Listenfeld **Tags** Tags hinzu oder löschen Sie Tags.

Eine Füllung oder ein Muster aus Ihrer lokalen Bibliothek löschen

Rechtsklicken Sie auf eine Miniaturansicht und klicken Sie dann auf **Löschen**.




Dieses Verfahren gilt nur für Vollfarben-Muster (Vektormuster), Bitmap-Muster sowie Farbverlaufsfüllungen und Transparenzen.

## Füllungen und Transparenzen speichern

Nachdem Sie ein Füllungs- oder Transparenzmuster erstellt oder verändert haben, können Sie es speichern und Metadaten wie ein Name oder Tags (Suchbegriffe) in der Sprache Ihrer Wahl hinzufügen. Füllungen und Muster werden in einem besonderen Dateiformat mit der Erweiterung **.fill** gespeichert, in dem Informationen zu den Transformationen beibehalten werden, die auf die Füllung oder das Muster angewendet wurden.

### So speichern Sie eine benutzerdefinierte Füllung oder Transparenz

- 1 Klicken Sie im Abschnitt **Füllung** oder **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Als neu speichern** .


Diese Schaltfläche ist für Farbverläufe, Vollfarben-Muster und Bitmap-Musterfüllungen und -Transparenzen verfügbar, jedoch nicht für Zwei-Farben-Muster, Füllmuster und Postscript-Füllungen und -transparenzen. Weitere Informationen zum Speichern von Zweifarben-Musterfüllungen finden Sie unter „[So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen](#)“ auf Seite 429.

- 2 Wählen Sie im Dialogfeld **Benutzerdefinierte [Füllungstyp] erstellen** im Listenfeld eine Sprache aus, geben Sie einen Namen für die Füllung oder das Muster ein und geben Sie alle Tags (Suchbegriffe) ein, die Sie zuordnen möchten.




Füllungen und Muster in Ihrer persönlichen Bibliothek werden standardmäßig im Ordner **Eigene Dateien\Coreel\Coreel Content\Fills** gespeichert. Sie können den Standardspeicherort ändern, an dem Füllungen und Transparenzen gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Den Speicherort von Inhalten ändern“ auf Seite 115.



Sie können eine Füllung oder Transparenz auch speichern, indem Sie in der Auswahl **Füllung** oder der Auswahl **Transparenz** auf die Schaltfläche **Benutzerdefinierte Füllung speichern**  klicken. Die Füllung oder Transparenz wird am Speicherort gespeichert, der in der Auswahl **Füllung** oder der Auswahl **Transparenz** im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** angegeben wurde. Wenn Sie im Listenfeld **Inhalte-Quelle wählen** die Option **Zuletzt verwendet** gewählt haben, wird die Füllung oder Transparenz in Ihrem Ordner **Eigene Dateien\Coreel\Coreel Content\Fills** gespeichert.





## Die Verwendung der Farbverwaltung

Mithilfe der Farbverwaltung können Sie sicherstellen, dass Farben einheitlich angezeigt werden, wenn Sie mit Dateien aus verschiedenen Quellen arbeiten und diese Dateien an verschiedenen Geräten ausgeben.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Farbverwaltung“ (Seite 445)
- „Erste Schritte mit der Farbverwaltung in Corel DESIGNER“ (Seite 449)
- „Farbprofile installieren und laden und einbetten“ (Seite 452)
- „Farbprofile zuweisen“ (Seite 454)
- „Farben in andere Farbprofile konvertieren“ (Seite 454)
- „Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen“ (Seite 455)
- „Softproofing“ (Seite 455)
- „Mit Farbverwaltungs-Voreinstellungen arbeiten“ (Seite 457)
- „Mit Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten“ (Seite 458)
- „Farben beim Öffnen von Dokumenten verwalten“ (Seite 459)
- „Farben beim Importieren und Einfügen von Dateien verwalten“ (Seite 460)
- „Farben für den Druck verwalten“ (Seite 461)
- „Sicheren CMYK-Arbeitsablauf verwenden“ (Seite 461)
- „Farben für die Online-Anzeige verwalten“ (Seite 461)

### Farbverwaltung

Dieser Abschnitt gibt Antworten auf folgende häufig gestellte Fragen zur Farbverwaltung:

- „Warum stimmen Farben manchmal nicht überein?“ (Seite 446)
- „Was ist Farbverwaltung?“ (Seite 446)
- „Warum benötige ich Farbverwaltung?“ (Seite 446)
- „Wie kann ich mit der Farbverwaltung beginnen?“ (Seite 447)
- „Zeigt mein Monitor die richtigen Farben an?“ (Seite 447)
- „Sollte ich ein Farbprofil zuweisen oder Farben in ein Farbprofil konvertieren?“ (Seite 447)
- „Was ist eine Wiedergabeabsicht?“ (Seite 448)


## Warum stimmen Farben manchmal nicht überein?

Bei der Erstellung und Freigabe eines Dokuments werden verschiedene Hilfsmittel verwendet. Beispielsweise können Sie mit einer Datei beginnen, die in einer anderen Anwendung erstellt wurde, oder Sie können ein Bild importieren, das mit einer Digitalkamera oder über einem Scanner erfasst wurde. Nach der Fertigstellung des Dokuments können Sie es drucken oder zur Überprüfung per E-Mail an einen Kollegen senden. Die einzelnen während eines solchen Arbeitsablaufs verwendeten Hilfsmittel interpretieren Farbe auf unterschiedliche Weise. Außerdem besitzt jedes Hilfsmittel seinen eigenen Bereich verfügbarer Farben, den so genannten Farbraum. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Zahlen, die festlegen, wie die jeweiligen Farben dargestellt werden.



Beispiel eines Arbeitsablaufs für ein Dokument

Anders ausgedrückt: Bei der Definition und Interpretation von Farben spricht jedes Hilfsmittel eine eigene Sprache. Betrachten wir eine Farbe im Farbraum Ihrer Digitalkamera: eine kräftige blaue RGB-Farbe mit den Werten Rot = 0, Grün = 0 und Blau = 255. Diese Farbe wird im Farbraum Ihres Monitors möglicherweise als eine andere Farbe angezeigt. Außerdem kann es sein, dass der Farbraum Ihres Druckers keine Entsprechung für diese Farbe besitzt. Wenn das Dokument den Arbeitsablauf durchläuft, geht somit diese kräftige blaue Farbe bei der Übersetzung verloren und wird nicht exakt wiedergegeben. Das Farbverwaltungssystem soll die Farbkommunikation im Arbeitsablauf verbessern, sodass die Farbe der Ausgabe mit der beabsichtigten Farbe übereinstimmt.



Farben werden durch ihren Farbraum definiert. 1. Lab-Farbraum. 2. sRGB-Farbraum, dargestellt im Vergleich zum Lab-Farbraum. 3. Farbraum U.S. Web Coated (SWOP) v2. 4. ProPhoto-RGB-Farbraum.

## Was ist Farbverwaltung?

Farbverwaltung ist ein Vorgang, mit dem Sie die Farbproduktion vorhersagen und steuern können, und zwar unabhängig von Quelle bzw. Ziel des Dokuments. Sie gewährleistet eine genauere Farbdarstellung, wenn ein Dokument angezeigt, bearbeitet, freigegeben, in ein anderes Format exportiert oder gedruckt wird.

Ein Farbverwaltungssystem, auch als Farb-Engine bezeichnet, verwendet Farbprofile, um die Farbwerte aus einer Quelle in eine andere zu übersetzen. Beispielsweise übersetzt es die auf dem Bildschirm angezeigten Farben in die Farben, die ein Drucker reproduzieren kann. Farbprofile definieren den Farbraum von Monitoren, Scannern, Digitalkameras, Druckern und den Anwendungen, mit denen Sie Dokumente erstellen bzw. bearbeiten.

## Warum benötige ich Farbverwaltung?

Wenn für Ihr Dokument eine genaue Farbdarstellung erforderlich ist, sollten Sie sich mit der Farbverwaltung vertraut machen. Die Komplexität Ihres Arbeitsablaufs und das Endziel für Ihre Dokumente sind ebenfalls wichtige Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Wenn Ihre Dokumente nur zur Online-Anzeige gedacht sind, ist die Farbverwaltung möglicherweise von geringerer Bedeutung. Wenn Sie jedoch vorhaben, Dokumente in einer anderen Anwendung zu öffnen, oder wenn Sie Dokumente für den Druck oder mehrere Ausgabeformen erstellen, ist die ordnungsgemäße Farbverwaltung entscheidend.



Die Farbverwaltung bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Konsistente Farbproduktion im gesamten Arbeitsablauf, insbesondere beim Öffnen von Dokumenten, die in anderen Anwendungen erstellt wurden
- Konsistente Farbproduktion bei der Weitergabe von Dateien an andere Personen
- Vorschau (bzw. „Softproof“) von Farben, bevor sie an ihr endgültiges Ziel gesendet werden, wie beispielsweise eine Druckerpresse, einen Desktop-Drucker oder das Internet
- Verringerung des Anpassungs- und Korrekturbedarfs, wenn Dokumente an verschiedene Ziele gesendet werden sollen

Farbverwaltungssysteme bieten keinen vollständig identischen Farbabgleich, verbessern die Farbgenauigkeit jedoch enorm.

### Wie kann ich mit der Farbverwaltung beginnen?

Im Folgenden finden Sie einige Empfehlungen für die Integration der Farbverwaltung in Ihren Arbeitsablauf:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Monitor die richtigen Farben anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [„Zeigt mein Monitor die richtigen Farben an?“](#) auf Seite 447.
- Installieren Sie Farbprofile für alle Ein- und Ausgabegeräte, deren Verwendung Sie planen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farbprofile installieren und laden und einbetten“](#) auf Seite 452.
- Machen Sie sich mit den Farbverwaltungsfunktionen von Corel DESIGNER vertraut. Die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung führen zu guten Farbergebnissen, Sie können diese Standardeinstellungen ändern und auf Ihre konkreten Arbeitsabläufe zuschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Erste Schritte mit der Farbverwaltung in Corel DESIGNER“](#) auf Seite 449.
- Führen Sie einen Softproof der Dokumente durch, um eine Vorschau der Endergebnisse auf dem Bildschirm anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Softproofing“](#) auf Seite 455.
- Betten Sie beim Speichern und Exportieren von Dateien Farbprofile ein. Auf diese Weise tragen Sie zur Farbkonsistenz bei der Anzeige, Bearbeitung oder Reproduktion der Dateien bei. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farbprofile installieren und laden und einbetten“](#) auf Seite 452.

### Zeigt mein Monitor die richtigen Farben an?

Kalibrierung und Profilerstellung beim Monitor sind wichtige Schritte für die Gewährleistung der Farbgenauigkeit. Bei der Kalibrierung eines Monitors richten Sie ihn so ein, dass er die Farben entsprechend einem festgelegten Genauigkeitsstandard anzeigt. Nach der Kalibrierung können Sie ein Monitor-Farbprofil erstellen, das beschreibt, wie der Monitor Farben interpretiert. Das angepasste Farbprofil wird normalerweise von der Profilerstellungssoftware im Betriebssystem installiert, sodass es von mehreren Geräten und Anwendungen gemeinsam verwendet werden kann. Kalibrierung und Profilerstellung gehen bei der Gewährleistung der Farbgenauigkeit Hand in Hand: Wenn ein Monitor nicht richtig kalibriert ist, ist sein Farbprofil unbrauchbar.

Kalibrierung und Profilerstellung sind komplexe Vorgänge, für die normalerweise Kalibrierungsgeräte von Drittanbietern erforderlich sind, beispielsweise Kolorimeter und Spezialsoftware. Darüber hinaus kann eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Kalibrierung mehr Schaden als Nutzen anrichten. Weitere Informationen zur Monitorkalibrierung und zu angepassten Farbprofilen finden Sie unter den Farbverwaltungsverfahren und den einzelnen Produkten. Außerdem können Sie die zu Ihrem Betriebssystem bzw. Monitor gehörende Dokumentation zurate ziehen.

Wie Sie die von Ihrem Monitor angezeigte Farbe wahrnehmen, ist ebenfalls wichtig für die Verwaltung der Farbkonsistenz. Ihre Wahrnehmung wird durch die Umgebung beeinflusst, in der Sie die Dokumente betrachten. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie eine geeignete Anzeigenumgebung schaffen können:

- Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Raum ein konsistenter Lichtfluss herrscht. Wenn der Raum beispielsweise von Sonnenlicht durchflutet ist, sollten Sie einen Lichtschutz verwenden oder, falls möglich, in einem Raum ohne Fenster arbeiten.
- Setzen Sie den Monitorhintergrund auf eine neutrale Farbe, beispielsweise Grau, oder weisen Sie ein Graustufenbild als Hintergrund zu. Vermeiden Sie die Verwendung farbiger Hintergrundbilder und Bildschirmschoner.
- Tragen Sie keine helle Kleidung, die die Anzeige der Farben auf dem Monitor beeinträchtigen könnte. Ein weißes Hemd beispielsweise wird auf dem Monitor reflektiert und ändert dadurch Ihre Farbwahrnehmung.


### Sollte ich ein Farbprofil zuweisen oder Farben in ein Farbprofil konvertieren?

Wenn Sie ein Farbprofil zuweisen, ändern sich die Farbwerte, also die Zahlen, im Dokument nicht. Stattdessen verwendet die Anwendung das Farbprofil, um die Dokumentfarben zu interpretieren. Wenn Sie jedoch Farben in ein anderes Farbprofil konvertieren, ändern sich die Farbwerte im Dokument.

Die beste Vorgehensweise besteht darin, beim Erstellen des Dokuments einen geeigneten Farbraum auszuwählen und im gesamten Arbeitsablauf dasselbe Farbprofil zu verwenden. Während der Arbeit an einem Dokument sollte die Zuweisung von Farbprofilen und die Konvertierung in andere Farbprofile vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Farbprofile zuweisen](#)“ auf Seite 454 und „[Farben in andere Farbprofile konvertieren](#)“ auf Seite 454.

### Was ist eine Wiedergabeabsicht?

Ein Farbverwaltungssystem kann eine effektive Übersetzung von Dokumentfarben für verschiedene Geräte durchführen. Bei der Konvertierung von einem Farbraum in einen anderen kann es jedoch vorkommen, dass ein Farbverwaltungssystem bestimmte Farben nicht zuordnen kann. Dieser Übersetzungsfehler tritt auf, da einige Farben in der Quelle möglicherweise nicht in den Bereich (bzw. Gamut) des Zielfarbraums passen. Beispielsweise liegen die hellen Rot- und Blautöne, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden, häufig außerhalb des Farbgamuts, den Ihr Drucker erzeugen kann. Diese außerhalb des Gamuts liegenden Farben können das Erscheinungsbild des Dokuments erheblich ändern, je nachdem wie sie vom Farbverwaltungssystem interpretiert werden. Jedes Farbverwaltungssystem verfügt über vier Methoden zur Interpretation von außerhalb des Gamuts liegenden Farben und ihrer Zuordnung innerhalb des Gamuts des Zielfarbraums. Diese Methoden werden als „Wiedergabeabsichten“ bezeichnet. Welche Wiedergabeabsicht ausgewählt werden sollte, hängt vom Grafikinhalt des Dokuments ab.



*Bei sRGB-Dokumenten liegen häufig viele Farben außerhalb des Gamuts für den Farbraum U.S. Web Coated (SWOP) v2. Die außerhalb des Gamuts liegenden Farben werden gemäß der Wiedergabeabsicht Farben innerhalb des Gamuts zugeordnet.*

Die folgenden Wiedergabeabsichten sind verfügbar:

- Die Wiedergabeabsicht **Relative Farbmatrik** eignet sich für Logos oder andere Grafiken, die nur wenige außerhalb des Gamuts liegende Farben enthalten. Dabei werden die außerhalb des Gamuts liegenden Ausgangsfarben den nächstgelegenen Farben zugeordnet, die sich im Gamut befinden. Diese Wiedergabeabsicht führt zu einer Verschiebung des Weißpunktes. Beim Druck auf weißem Papier wird die Weiße des Papiers zur Wiedergabe der weißen Bereiche des Dokuments verwendet. Daher ist diese Wiedergabeabsicht eine gute Wahl, wenn das Dokument gedruckt werden soll.
- Die Wiedergabeabsicht **Absolute Farbmatrik** eignet sich für Logos und andere Grafiken, bei denen sehr präzise Farben erforderlich sind. Wenn keine Übereinstimmung für die Ausgangsfarben gefunden wird, wird die nächstmögliche Entsprechung verwendet. Die Wiedergabeabsichten **Absolute Farbmatrik** und **Relative Farbmatrik** sind ähnlich, allerdings wird bei der Wiedergabeabsicht **Absolute Farbmatrik** der Weißpunkt bei der Konvertierung beibehalten und nicht für die Weiße des Papiers angepasst. Diese Wiedergabeabsicht wird hauptsächlich für das Proofing verwendet.
- Die Wiedergabeabsicht **Farbmatrik** eignet sich für Fotos und Bitmaps, bei denen zahlreiche Farben außerhalb des Gamuts liegen. Das Gesamterscheinungsbild wird beibehalten, indem alle Farben einschließlich der im Gamut liegenden Farben so geändert werden, dass alle Farben in den Farbbereich des Ziels passen. Bei dieser Wiedergabeabsicht werden die Beziehungen zwischen den Farben beibehalten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
- Die Wiedergabeabsicht **Sättigung** führt zu konzentrierteren Volltonfarben in Geschäftsgrafiken, wie beispielsweise Diagrammen und Graphen. Die Farben sind möglicherweise weniger genau als bei anderen Wiedergabeabsichten.



*Die Anzahl der außerhalb des Gamuts liegenden Farben (durch die grüne Überlagerung angezeigt) kann die Auswahl der zu verwendenden Wiedergabeabsicht beeinflussen. Links: Die Wiedergabeabsicht Relative Farbmatrik ist für dieses Foto geeignet, das nur wenige außerhalb des Gamuts liegende Farben enthält. Rechts: Die Wiedergabeabsicht Farbmatrik ist eine gute Wahl für dieses Foto, bei dem zahlreiche Farben außerhalb des Gamuts liegen.*

## Erste Schritte mit der Farbverwaltung in Corel DESIGNER


In Corel DESIGNER gibt es zwei Arten von Farbverwaltungseinstellungen: die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung und die Farbeinstellungen des Dokuments. Die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung steuern die Farben neuer Dokumente und von Dokumenten, die kein Farbprofil enthalten (auch als „ungetaggte Dokumente“ bezeichnet). Dokumente, die in früheren Versionen von Corel DESIGNER erstellt wurden, gelten als „ungetaggt“. Die Farbeinstellungen des Dokuments wirken sich nur auf die Farben des aktiven Dokuments aus.

### Standardeinstellungen für die Farbverwaltung

Die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung sind für die Erstellung konsistenter Farben von entscheidender Bedeutung.

- **Voreinstellungen:** Wenn Sie die Farbverwaltung zum ersten Mal verwenden und Entwürfe für eine bestimmte Ausgabeart erstellen, können Sie eine Voreinstellung auswählen, die Ihnen den Einstieg mit den richtigen Farbverwaltungseinstellungen (z. B. für Standardfarbprofile und Farbkonvertierung) erleichtert. Beispiele sind die Voreinstellung **Nordamerika - Druckvorstufe**, die sich für Projekte eignet, die von nordamerikanischen Druckdienstleistern gedruckt werden sollen, und die Voreinstellung **Europa - Web**, die für in Europa erstellte Webprojekte geeignet ist. Weitere Informationen zu den Voreinstellungen für die Farbverwaltung finden Sie unter „[Mit Farbverwaltungs-Voreinstellungen arbeiten](#)“ auf Seite 457.
- **Standardfarbprofile:** Definieren die RGB-, CMYK- und Graustufenfarben in neuen und ungetagkten Dokumenten. Sie können diese Einstellungen ändern, sodass für alle neuen Dokumente die von Ihnen angegebenen Farbprofile verwendet werden. In einigen Anwendungen werden Standardfarbprofile als Arbeitsbereichsprofile bezeichnet.

- **Primärer Farbmodus:** Legt die Dokumentfarbpalette fest, die angezeigt wird, wenn Sie ein Dokument öffnen oder beginnen, sowie den Standardfarbmodus eines Dokuments, das als Bitmap exportiert wird. Der primäre Farbmodus wird für alle neuen und ungetaggtten Dokumente festgelegt, Sie können diese Einstellung jedoch im Dialogfeld **Farbeinstellungen des Dokuments** für das aktive Dokument ändern. Beachten Sie, dass der primäre Farbmodus die Farben in einem Corel DESIGNER-Dokument nicht auf einen einzelnen Farbmodus beschränkt.
- **Wiedergabeabsicht:** Hier können Sie eine Methode zur Zuordnung von außerhalb des Gamuts liegenden Farben in neuen und ungetaggtten Dokumenten auswählen. Wenn die standardmäßige Wiedergabeabsicht für das aktive Dokument nicht geeignet ist, können Sie sie im Dialogfeld **Farbeinstellungen des Dokuments** ändern. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Wiedergabeabsicht für Ihre Projekte erhalten Sie unter [„Was ist eine Wiedergabeabsicht?“](#) auf Seite 448.
- **Einstellungen für die Farbkonvertierung:** Hiermit legen Sie fest, wie die Farben abgeglichen werden, wenn Sie Farben aus einem Farbprofil in ein anderes konvertieren. Sie können beispielsweise die Farb-Engine ändern oder Optionen zur Konvertierung von reinem Schwarz in RGB-, CMYK-, Lab- bzw. Graustufendokumenten angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [„Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen“](#) auf Seite 455.
- **Schmuckfarbendefinition:** Mit diesem Steuerelement können Sie Schmuckfarben anhand ihrer Lab-, CMYK- bzw. RGB-Farbwerte anzeigen. Diese alternativen Farbwerte werden auch bei der Umwandlung von Schmuckfarben in Skalenfarben verwendet.
- **Farbverwaltungsrichtlinien:** Dienen zur Verwaltung von Farben in Dateien, die Sie öffnen oder in ein aktives Dokument importieren oder einfügen. Weitere Informationen zu den Farbverwaltungsrichtlinien finden Sie unter [„Mit Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten“](#) auf Seite 458.




Dialogfeld Standardeinstellungen für die Farbverwaltung

## Farbeinstellungen des Dokuments

Sie können die Farbeinstellungen des aktiven Dokuments anzeigen und bearbeiten, ohne dass dies Einfluss auf neue und ungetaggtte Dokumente hat. Es kann angezeigt werden, welche Farbprofile dem Dokument zugewiesen werden und welche Standardfarbprofile die Anwendung anbietet. Die Farbprofile, die einem aktiven Dokument zugewiesen werden, bestimmen den Farbraum des Dokuments für RGB-, CMYK- und Graustufenfarben.

Sie können dem aktiven Dokument auch verschiedene Farbprofile zuweisen oder seine Farben in bestimmte Farbprofile umwandeln. Informationen zum Zuweisen von Farbprofilen finden Sie unter [„Farbprofile zuweisen“](#) auf Seite 454. Informationen zum Umwandeln von Dokumentfarben in andere Farbprofile finden Sie unter [„Farben in andere Farbprofile konvertieren“](#) auf Seite 454.



Dialogfeld Farbeinstellungen des Dokuments

Zudem können Sie den primären Farbmodus und die Wiedergabeabsicht für das aktive Dokument anzeigen.

#### Hilfe erhalten

Informationen zu den einzelnen in den Dialogfeldern **Standardfarbeinstellungen** und **Farbeinstellungen des Dokuments** verfügbaren Steuerelementen erhalten Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das entsprechende Steuerelement zeigen und die Erklärung im Bereich **Beschreibung** anzeigen.

So greifen Sie auf die Standardeinstellungen für die Farbverwaltung zu

- Klicken Sie auf Extras ► Farbverwaltung ► Standardeinstellungen.

So ändern Sie die Standardfarbprofile

- 1 Klicken Sie auf Extras ► Farbverwaltung ► Standardeinstellungen.

2 Wählen Sie im Bereich **Standardfarbprofile** ein Farbprofil in den folgenden Listenfeldern aus:

- **RGB**: Beschreibt die RGB-Farben in neuen und ungetaggten Dokumenten.
- **CMYK** : Beschreibt die CMYK-Farben in neuen und ungetaggten Dokumenten.
- **Graustufen**: Beschreibt die Graustufenfarben in neuen und ungetaggten Dokumenten.

Außerdem können Sie

Primären Farbmodus ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Primärer Farbmodus** einen Farbmodus.

Das Ändern des primären Farbmodus im Dialogfeld **Standardeinstellungen für die Farbverwaltung** wirkt sich nicht auf das aktive Dokument aus.


Wiedergabeabsicht ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeabsicht** die gewünschte Wiedergabeabsicht aus.

So greifen Sie auf die Farbeinstellungen des Dokuments zu

- Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Farbverwaltung** ▶ **Dokumenteinstellungen**.



Um die im aktiven Dokument verwendeten Farbprofile auf der Statusleiste anzuzeigen, klicken Sie auf der Statusleiste auf die Flyout-Schaltfläche  und wählen **Farbinformationen**.

Sie können die Farbeinstellungen des Dokuments auch im Dialogfeld **Dokumenteigenschaften** anzeigen. Klicken Sie hierfür auf **Datei** ▶ **Dokumenteigenschaften**.

## Farbprofile installieren und laden und einbetten

Zur Sicherstellung der Farbgenauigkeit benötigt ein Farbverwaltungssystem ICC-kompatible Profile für Monitore, Eingabegeräte, externe Monitore, Ausgabegeräte und Dokumente.

- **Monitorfarbprofile**: Definieren den Farbraum, den Ihr Monitor verwendet, um Dokumentfarben anzuzeigen. Corel DESIGNER verwendet das primäre Monitorprofil, das vom Betriebssystem zugewiesen wird. Das Monitorprofil ist für die Farbgenauigkeit äußerst wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter „[Zeigt mein Monitor die richtigen Farben an?](#)“ auf Seite 447.
- **Eingabegerät-Farbprofile**: Werden von Eingabegeräten, wie beispielsweise Scanner und Digitalkameras, verwendet. Diese Farbprofile legen fest, welche Farben von bestimmten Eingabegeräten erfasst werden können.
- **Anzeigefarbprofile**: Beinhalten Monitorprofile, die nicht im Betriebssystem mit Ihrem Monitor verknüpft sind. Diese Farbprofile sind besonders nützlich für das Softproofing von Dokumenten für Monitore, die nicht mit Ihrem Computer verbunden sind.
- **Ausgabegerät-Farbprofile**: Definieren den Farbraum von Ausgabegeräten, wie beispielsweise Desktop-Druckern und Druckmaschinen. Das Farbverwaltungssystem verwendet diese Profile, um die Dokumentfarben den Farben des Ausgabegeräts genau zuzuordnen.
- **Dokumentfarbprofile**: Definieren die RGB-, CMYK- und Graustufenfarben eines Dokuments. Dokumente, die Farbprofile enthalten, werden als getaggte Dokumente bezeichnet.

### Farbprofile suchen

Zahlreiche Farbprofile werden zusammen mit Ihrer Anwendung installiert oder können mithilfe von Profilerstellungssoftware generiert werden. Hersteller von Monitoren, Scannern, Digitalkameras und Druckern stellen ebenfalls Farbprofile bereit. Zudem können Sie beispielsweise über folgende Websites auf Farbprofile zugreifen:

- <http://www.color.org/findprofile.xalter>: Mithilfe dieser Website des International Color Consortium (ICC) können Sie häufig verwendete Standardfarbprofile finden.

- <http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads>: Diese Website der European Color Initiative (ECI) bietet standardmäßige ISO-Profile sowie speziell auf Europa ausgerichtete Profile an.
- [http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc\\_profiles.htm](http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm): Diese Website bietet ICC-Profile für verschiedene LCD-Monitore (Liquid Crystal Display) an, mit deren Hilfe Sie einheitliche Farben anzeigen können. Wenn die Farbgenauigkeit für Ihren Arbeitsablauf jedoch unerlässlich ist, sollten Sie Ihren Monitor kalibrieren und über ein Profil definieren und sich nicht auf bereits erstellte und frei verfügbare Monitorprofile verlassen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Zeigt mein Monitor die richtigen Farben an?](#)“ auf Seite 447.

### Farbprofile installieren und laden

Wenn Sie nicht über das erforderliche Farbprofil verfügen, können Sie es installieren oder in der Anwendung laden. Bei der Installation eines Farbprofils wird dieses zum Ordner **Color** des Betriebssystems hinzugefügt; beim Laden eines Farbprofils wird es zum Ordner **Color** der Anwendung hinzugefügt. CorelDRAW Graphics Suite kann auf Profile in beiden **Color**-Ordern zugreifen.

### Farbprofile einbetten

Wenn Sie ein Dokument in einem Dateiformat speichern oder exportieren, das Farbprofile unterstützt, werden die Farbprofile standardmäßig in die Datei eingebettet. Beim Einbetten eines Farbprofils wird das Farbprofil mit dem Dokument verknüpft, um sicherzustellen, dass die von Ihnen verwendeten Farben für jeden freigegeben werden, der das Dokument anzeigt oder druckt.

### So installieren Sie ein Farbprofil

- Klicken Sie in Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf ein Farbprofil und klicken Sie auf **Profil installieren**.

### So laden Sie ein Farbprofil

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im Bereich **Standardfarbeinstellungen** die Option **Farbprofile laden** in den Listenfeldern **RGB**, **CMYK** oder **Graustufen**.
- 3 Navigieren Sie im Dialogfeld **Öffnen** zum gewünschten Farbprofil.



Nachdem Sie ein Farbprofil geladen haben, können Sie über das Andockfenster **Farbprüfeinstellungen**, das Dialogfeld **Drucken** sowie das Dialogfeld **Farbeinstellungen des Dokuments** darauf zugreifen.

Beachten Sie, dass Sie Farbprofile aus einem beliebigen Farbmodus aus einem beliebigen Listenfeld laden können: **RGB**, **CMYK** oder **Graustufen**. Nachdem Sie das Profil geladen haben, ist der Zugriff jedoch nur noch über das Listenfeld des entsprechenden Farbmodus möglich. Sie können beispielsweise ein RGB-Farbprofil über das Listenfeld **CMYK** laden, aber nur über das Listenfeld **RGB** darauf zugreifen.



Sie können ein Farbprofil auch über das Dialogfeld **Farbeinstellungen des Dokuments** laden.

### So betten Sie ein Farbprofil ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei** und anschließend auf eine der folgenden Befehle:
  - **Speichern unter**
  - **Exportieren für** ► **Web**
- 2 Aktivieren Sie im nun angezeigten Dialogfeld das Kontrollkästchen **Farbprofile einbetten**.



Wenn Sie eine Datei in die Dateiformate Corel DESIGNER (DES) oder Adobe Portable Document Format (PDF) speichern oder exportieren, können Sie maximal drei Farbprofile einbetten.

Durch das Einbetten eines Farbprofils nimmt die Dateigröße eines Dokuments zu. Um einen unnötigen Anstieg der Dateigröße zu vermeiden, werden bei Corel DESIGNER nur Farbprofile für Farben eingebettet, die auch in dem Dokument verwendet werden. Wenn Ihr Dokument beispielsweise nur RGB-Objekte enthält, wird nur das RGB-Farbprofil eingebettet.

## Farbprofile zuweisen

Wenn Sie ein Dokument öffnen oder importieren, das über kein Farbprofil verfügt, weist die Anwendung dem Dokument automatisch ein Farbprofil hinzu. Wenn das Dokument ein Farbprofil aufweist, das nicht für das gewünschte Ziel geeignet ist, können Sie dem Dokument ein anderes Farbprofil zuweisen. Wenn das Dokument beispielsweise im Internet angezeigt oder auf einem Desktop-Drucker gedruckt werden soll, sollten Sie sicherstellen, dass sRGB als RGB-Profil des Dokuments verwendet wird. Wenn das Dokument für die Drucklegung vorgesehen ist, ist das Profil Adobe RGB (1998) eine bessere Wahl, da es einen größeren Gamut aufweist und bei der Konvertierung von RGB-Farben in den GMYK-Farbraum gute Ergebnisse liefert.

Wenn Sie einem Dokument einen anderen Farbraum zuweisen, wirken die Farben möglicherweise anders, obwohl sich die Farbwerte nicht ändern.



*Links: Das Farbprofil SWOP 2006\_Coated3v2.icc ist dem aktiven Dokument zugewiesen. Rechts: Wenn dem Dokument das Farbprofil „Japan Color 2002 Newspaper“ zugewiesen wird, wirken die Farben deutlich weniger gesättigt.*

### So weisen Sie einem Dokument Farbprofile zu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Dokumenteinstellungen**.
- 2 Aktivieren Sie im Bereich **Farbeinstellungen des Dokuments bearbeiten** die Option **Unterschiedliche Farbprofile zuweisen**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Farbprofile in den Listenfeldern **RGB**, **CMYK** und **Graustufen**.

### Farben in andere Farbprofile konvertieren

Wenn Sie Dokumentfarben von einem Farbprofil in ein anderes konvertieren, werden die Farbwerte im Dokument gemäß der Wiedergabeabsicht geändert, das Erscheinungsbild der Farben bleibt jedoch erhalten. Der Hauptzweck der Farbkonvertierung besteht darin, das Erscheinungsbild der Farben im Ausgangsfarbraum so eng wie möglich mit den Farben im Zielfarbraum abzugleichen.

Da mehrfache Farbkonvertierungen die Genauigkeit verschlechtern, wird empfohlen, Farben nur ein einziges Mal zu konvertieren. Warten Sie, bis das Dokument so weit ist und Sie sich sicher sind, welches Farbprofil für die Endausgabe verwendet werden soll. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument im Farbraum Adobe RGB (1998) erstellt haben und das Dokument ins Web gestellt wird, können Sie die Dokumentfarben in den sRGB-Farbraum konvertieren.

Sie können das für die Konvertierung von Farben vorgesehene Farbverwaltungsmodul auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen“](#) auf Seite 455.

### So konvertieren Sie Farben in andere Farbprofile

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Dokumenteinstellungen**.
- 2 Aktivieren Sie im Bereich **Farbeinstellungen des Dokuments bearbeiten** die Option **Dokumentfarben in neue Farbprofile konvertieren**.



- 3 Wählen Sie ein Farbprofil in den Listenfeldern **RGB**, **CMYK** und **Graustufen**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeabsicht** eine geeignete Wiedergabeabsicht aus. Weitere Informationen zu den verfügbaren Wiedergabeabsichten erhalten Sie unter „Was ist eine Wiedergabeabsicht?“ auf Seite 448.

## Einstellungen für die Farbkonvertierung auswählen

Wenn Sie **Farbprofile** wählen, werden die Farben zwischen den Geräten so weit wie möglich auf das Farbverwaltungsmodul (CMM) des Microsoft Image Color Management (ICM) angepasst, das als Standard-CMM verwendet wird. Farbverwaltungsmodule sind auch unter der Bezeichnung „Farb-Engine“ bekannt.

Zudem können Sie das Adobe CMM verwenden, sofern es auf Ihrem Computer installiert ist.

### Reines Schwarz und Graustufenfarben

Bei der Farbkonvertierung können Sie reines Schwarz im Zielfarbraum beibehalten. Wenn Sie beispielsweise ein RGB-Dokument in einen CMYK-Farbraum konvertieren, kann reines RGB-Schwarz (R=0, G=0, B=0) in reines CMYK-Schwarz (K=100) umgewandelt werden. Diese Option empfiehlt sich für Graustufendokumente oder für Dokumente, die hauptsächlich Text enthalten. Beachten Sie, dass durch das Beibehalten von reinem Schwarz bei der Farbkonvertierung scharf abgegrenzte schwarze Ränder in Effekten und Gradientenfüllungen, die Schwarz enthalten, entstehen können.

Standardmäßig werden Graustufenfarben in den CMYK-Kanal für Schwarz (K für Black) konvertiert. Durch diesen Vorgang wird gewährleistet, dass alle Graustufenfarben als Schattierungen von Schwarz gedruckt werden, um eine Verschwendung der Tintenfarben Zyan, Magenta und Gelb zu vermeiden.

### So wählen Sie Einstellungen für die Farbkonvertierung aus

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im Bereich **Einstellungen für die Farbkonvertierung** eine Farb-Engine im Listenfeld **Farb-Engine**.

#### Außerdem können Sie

#### Vorgehensweise

Reines Schwarz im Ausgangsfarbraum als reines Schwarz im Zielfarbraum beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reines Schwarz beibehalten**.

Graustufenfarben bei der Konvertierung zu CMYK-Schwarz zuordnen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Grau CMYK-Schwarz zuordnen**.

## Softproofing

Beim Softproofing wird auf dem Bildschirm eine Vorschau erzeugt, die das Dokument so zeigt, wie es aussieht, wenn es auf einem bestimmten Drucker reproduziert oder auf einem bestimmten Monitor angezeigt wird. Im Gegensatz zum „Hardproofing“, das beim traditionellen Arbeitsablauf im Druckbereich verwendet wird, können Sie beim Softproofing das Endergebnis betrachten, ohne dass Druckfarbe aufs Papier gebracht werden muss. Sie können überprüfen, ob das Farbprofil des Dokuments für einen bestimmten Drucker oder Monitor geeignet ist, und so unerwünschte Ergebnisse vermeiden.



*Oben links: Dem Dokument ist ein RGB-Farbprofil zugewiesen. Mitte und rechts: Die Zuweisung eines speziellen CMYK-Profiles ermöglicht eine Simulation der gedruckten Ausgabe auf dem Bildschirm.*

Um die Ausgabefarben zu simulieren, die von einem bestimmten Gerät erzeugt werden, müssen Sie das Farbprofil des entsprechenden Geräts auswählen. Da sich die Farbräume von Dokument und Gerät unterscheiden, gibt es für einige Dokumentfarben möglicherweise keine Entsprechungen im Gamut des Gerätefarbraums. Sie können die Gamut-Warnung aktivieren, mit der eine Vorschau der Bildschirmfarben angezeigt werden kann, die nicht genau vom Gerät reproduziert werden können. Wenn die Gamut-Warnung aktiviert ist, werden alle Farben, die sich bei dem simulierten Gerät außerhalb des Gamuts befinden, durch eine Überlagerung hervorgehoben. Sie können die durch die Überlagerung hervorgehobene Farbe (außerhalb des Gamuts) ändern und ihr mehr Transparenz verleihen, um die darunterliegenden Farben zu sehen.



*Die Gamut-Warnung hebt Farben hervor, die von einem Drucker oder Monitor nicht genau wiedergegeben werden können.*

Sie können die Art und Weise ändern, auf die Farben, die sich außerhalb des Gamuts befinden, in das Gamut des Nachweisprofils befördert werden können, indem Sie die Wiedergabeabsicht ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Was ist eine Wiedergabeabsicht?](#)“ auf [Seite 448](#).

Der Softproof wird standardmäßig deaktiviert, wenn Sie ein neues Dokument beginnen oder ein Dokument öffnen. Sie können jedoch sicherstellen, dass das Softproofing immer standardmäßig aktiviert wird.

### So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Softproofing


- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Farben überprüfen**.



Wenn Sie das Softproofing aktivieren, werden die Farben im Dokumentfenster, Farbpaletten und Vorschaufenster für Dialogfelder anders angezeigt.

Durch das Simulieren der Druckerausgabe erscheinen die Farben auf dem Bildschirm möglicherweise trüb, da alle Farben in einen CMYK-Farbraum gebracht werden, der einen kleineren Gamut aufweist als der RGB-Farbraum.



Sie können das Softproofing auch aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Farben überprüfen**  in der Statusleiste klicken.

### So aktivieren Sie das Softproofing standardmäßig

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Anzeige**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farben standardmäßig überprüfen**.

### Mit Farbverwaltungs-Voreinstellungen arbeiten

Die Anwendung bietet Farbverwaltungs-Voreinstellungen, d. h. standardmäßige Farbeinstellungen, die neuen und ungetageten Dokumenten zugewiesen werden. Sie können eine Farbverwaltungs-Voreinstellung auswählen, die sich für die Weltregion, in der die Dokumente erstellt werden, oder für den Ort der Endausgabe geeignet ist.


Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Voreinstellungen zu erstellen. Hierbei können Sie Ihre Einstellungen im Dialogfeld **Standardeinstellungen für die Farbverwaltung** speichern und in anderen Dokumenten wieder verwenden. Wenn eine Voreinstellung nicht mehr benötigt wird, kann sie entfernt werden.

### So wählen Sie Farbverwaltungs-Voreinstellungen für neue Dokumente aus


- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Voreinstellungen** eine der folgenden Farbverwaltungs-Voreinstellungen aus:
  - **Nordamerika – Allgemein**: Geeignet für Dokumente, die für verschiedene Ausgabetypen in Nordamerika verwendet werden.
  - **Europa – Allgemein**: Geeignet für Dokumente, die für verschiedene Ausgabetypen in Europa verwendet werden.
  - **Europa – Druckvorstufe**: Geeignet für Dokumente, die von Druckdienstleistern in Europa gedruckt werden.
  - **Europa – Web**: Geeignet für Webdesigns, die in Europa erstellt werden.
  - **Japan – Allgemein**: Geeignet für Dokumente, die für verschiedene Ausgabetypen in Japan verwendet werden.
  - **Japan – Druckvorstufe**: Geeignet für Dokumente, die von Druckdienstleistern in Japan gedruckt werden.
  - **Japan – Web**: Geeignet für Webdesigns, die in Japan erstellt werden.
  - **Minimale Farbverwaltung**: Beim Öffnen, Importieren oder Einfügen von Dokumenten werden die ursprünglichen RGB-, CMYK- und Graustufen-Farbwerte beibehalten.
  - **Nordamerika – Druckvorstufe**: Geeignet für Dokumente, die von Druckdienstleistern in Nordamerika gedruckt werden.
  - **Nordamerika – Web**: Geeignet für Webdesigns, die in Nordamerika erstellt werden.
  - **Simulation: Farbverwaltung aus**: Hiermit wird das Farbkonvertierungsergebnis der Voreinstellung **Farbverwaltung aus** erstellt. Diese Voreinstellung steht in Vorgängerversionen von Corel DESIGNER zur Verfügung.
  - **Simulation Corel DESIGNER Technical Suite X4**: Zeigt die Farben so an wie diese in **Corel DESIGNER Technical Suite X4** angezeigt werden

### So fügen Sie Farbverwaltungs-Voreinstellungen hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.

- 2 Ändern Sie die standardmäßigen Farbeinstellungen nach Bedarf.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**  neben dem Listenfeld **Voreinstellungen**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Farbverwaltungsstil speichern** einen Namen in das Feld **Stil speichern unter** ein.

### So löschen Sie Farbverwaltungs-Voreinstellungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Voreinstellungen** eine Voreinstellung aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** .

## Mit Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten

Farbverwaltungsrichtlinien legen fest, wie Farben in Dokumenten verwaltet werden, die Sie in einer Anwendung öffnen und bearbeiten. In Corel DESIGNER können Sie eine Farbverwaltungsrichtlinie für das Öffnen von Dokumenten und eine weitere für das Importieren und Einfügen von Dateien und Objekten in das aktive Dokument festlegen.

Die Farbverwaltungsrichtlinie für das Öffnen von Dateien bestimmt, welche RGB-, CMYK- und Graustufen-Farbprofile in den jeweiligen Dateien, die Sie öffnen möchten, verwendet werden sollen. Standardmäßig verwendet die Anwendung die in der Datei eingebetteten Farbprofile. Sie können auch auswählen, dass der Datei die Standardfarbprofile zugewiesen werden bzw. die Farben in der Datei in die Standardfarbprofile konvertiert werden.

Standardmäßig konvertiert die Farbverwaltungsrichtlinie für das Importieren und Einfügen von Dateien die RGB- und Graustufen-Farben der Dateien in die Farbprofile des Dokuments und weist das CMYK-Farbprofil des Dokuments den Dateien im CMYK-Modus zu. Sie können auch auswählen, dass der Datei die Farbprofile des Dokuments zugewiesen werden oder dass die Farben des aktiven Dokuments in die in der Datei eingebetteten Farbprofile konvertiert werden.

Es kann vorkommen, dass die Dateien, die Sie öffnen oder importieren möchten, keine Farbprofile enthalten, oder Farbprofile, die nicht mit den Standardfarbprofilen übereinstimmen. Standardmäßig gibt die Anwendung keine Warnungen zu fehlenden oder nicht übereinstimmenden Farbprofilen aus, sondern nimmt automatisch eine Farbverwaltung vor, die zu guten Ergebnissen führt. Sie können jedoch Warnmeldungen aktivieren, wenn Sie die uneingeschränkte Kontrolle über die Farben in Ihren Dokumenten haben möchten.

### So legen Sie eine Farbverwaltungsrichtlinie für das Öffnen von Dokumenten fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt **Öffnen** des Bereichs **Farbverwaltungsrichtlinien** eine der folgenden Optionen aus, die im Listenfeld **RGB** angezeigt werden:
  - **Eingebettetes Farbprofil verwenden**: Bei Auswahl dieser Option wird das in der Datei eingebettete Farbprofil verwendet. Diese Option wird empfohlen, da bei ihr die ursprüngliche RGB-Farbwiedergabe (Erscheinungsbild) und die ursprünglichen RGB-Farbwerte des Dokuments erhalten bleiben.
  - **Standardfarbprofil zuweisen**: Hiermit werden die RGB-Standardfarbprofile zur Definition der Dokumentfarben verwendet. Die RGB-Farbwerte bleiben erhalten, das Erscheinungsbild der RGB-Farben kann sich jedoch ändern.
  - **In Standardfarbprofil konvertieren**: Bei Auswahl dieser Option werden Dokumentfarben in das RGB-Standardfarbprofil konvertiert. Das Erscheinungsbild der RGB-Farben in Dokumenten bleibt erhalten, die Farbwerte können sich jedoch ändern.
- 3 Wählen Sie in dem im Bereich **Öffnen** angezeigten Listenfeld **CMYK** eine Option für die Verwaltung der CMYK-Farben in Dokumenten. Die Optionen stimmen mit den für RGB-Farben verfügbaren Optionen überein.
- 4 Wählen Sie in dem im Bereich **Öffnen** angezeigten Listenfeld **Graustufen** eine Option für die Verwaltung der Graustufen-Farben in Dokumenten. Die Optionen stimmen mit den für RGB-Farben verfügbaren Optionen überein.

### So legen Sie eine Farbverwaltungsrichtlinie für das Importieren und Einfügen von Dateien fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.

- 2 Wählen Sie im Abschnitt **Importieren und einfügen** des Bereichs **Farbverwaltungsrichtlinien** eine der folgenden Optionen aus, die im Listenfeld **RGB** angezeigt werden:
  - **In Dokumentfarbprofil konvertieren:** Hiermit werden die RGB-Farben der importierten bzw. eingefügten Datei in das RGB-Farbprofil des aktiven Dokuments konvertiert. Diese Option wird verwendet, wenn die importierte Datei ein Farbprofil enthält, das nicht mit dem Farbprofil des Dokuments übereinstimmt.
  - **Dokumentfarbprofil zuweisen:** Mit dieser Option wird der importierten bzw. eingefügten Datei das RGB-Farbprofil des Dokuments zugewiesen. Die RGB-Farbwerte der Datei bleiben erhalten, das Erscheinungsbild der Farben (Farbwiedergabe) kann sich jedoch ändern.
  - **Eingebettetes Farbprofil verwenden:** Bei Auswahl dieser Option wird das in die Datei eingebettete RGB-Farbprofil verwendet und die Farbwerte sowie das farbliche Erscheinungsbild der importierten bzw. eingefügten Datei bleiben erhalten. Bei dieser Option werden die Dokumentfarben in das Farbprofil konvertiert, das in die importierte oder eingefügte Datei eingebettet ist.
- 3 Wählen Sie in dem im Bereich **Importieren und einfügen** angezeigten Listenfeld **CMYK** eine Option für die Verwaltung der CMYK-Farben in importierten und eingefügten Dateien. Die Optionen stimmen mit den für RGB-Farben verfügbaren Optionen überein.
- 4 Wählen Sie in dem im Bereich **Importieren und einfügen** angezeigten Listenfeld **Graustufen** eine Option für die Verwaltung der Graustufen-Farben in importierten und eingefügten Dateien. Die Optionen stimmen mit den für RGB-Farben verfügbaren Optionen überein.

### So aktivieren Sie Warnmeldungen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Farbverwaltung** ► **Standardeinstellungen**.
- 2 Aktivieren Sie im Bereich **Farbverwaltungsrichtlinien** eines oder mehrere der Kontrollkästchen in den Bereichen **Öffnen** und **Importieren und einfügen**:
  - **Warnung bei fehlender Übereinstimmung bei Farbprofil ausgeben**
  - **Warnung bei fehlendem Farbprofil ausgeben**

## Farben beim Öffnen von Dokumenten verwalten

Bei der standardmäßigen Farbverwaltungsrichtlinie für das Öffnen von Dokumenten bleiben die Farben in allen getaggtten Dokumenten, die Sie öffnen, erhalten und ungetaggtten Dokumenten werden die Standardfarbprofile zugewiesen.

Falls für ein Dokument, das Sie öffnen, kein Farbprofil vorliegt oder das Dokument Farbprofile aufweist, die nicht mit den Standardfarbprofilen der Anwendung übereinstimmen, trifft Corel DESIGNER die Auswahl für die Farbverwaltung basierend auf der Farbverwaltungsrichtlinie. Wenn Sie bezüglich der Farbverwaltung schon etwas Sicherheit gewonnen haben, können Sie Warnungen zu fehlenden und nicht übereinstimmenden Farbprofilen anzeigen und sich für andere Farbverwaltungsoptionen entscheiden.

Weitere Informationen zum Aktivieren von Warnungen erhalten Sie unter [„So aktivieren Sie Warnmeldungen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile“](#) auf Seite 459.

### Dokumente mit fehlenden Farbprofilen öffnen

Das Dokument, das Sie öffnen, unterstützt möglicherweise einen oder mehrere Farbmodi, sodass eines oder mehrere Farbprofile fehlen können. So kann beispielsweise ein Corel DESIGNER- (DES) oder PDF-Dokument drei Objekttypen enthalten: RGB, CMYK und Graustufen. Es können also bis zu drei Profile in einem solchen Dokument fehlen.

Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie ein Dokument mit einem fehlenden Farbprofil öffnen und Warnungen für fehlende Farbprofile aktiviert haben.

- **Farbprofil zuweisen:** Hiermit können Sie dem Dokument ein Farbprofil zuweisen. Bei dieser Option bleiben die Farbwerte erhalten, das Erscheinungsbild der Farben kann sich jedoch ändern. Wenn beispielsweise das RGB-Farbprofil im Dokument fehlt, wird das RGB-Standardfarbprofil der Anwendung standardmäßig zugewiesen. Die RGB-Farbwerte bleiben erhalten, die RGB-Farben erscheinen jedoch möglicherweise nicht wie ursprünglich erstellt. Sie können auch auswählen, dass ein Farbprofil zugewiesen wird, das vom Standardfarbprofil der Anwendung abweicht. Diese Option wird nur empfohlen, wenn Ihnen der ursprüngliche Farbraum des Dokuments bekannt und das zugehörige Farbprofil installiert ist.
- **In Standardfarbprofil konvertieren:** Wird diese Option in Verbindung mit dem Steuerelement **Farbprofil zuweisen** verwendet, so werden die Farben aus dem zugewiesenen Farbprofil in das Standardfarbprofil konvertiert. Die Farben werden so angezeigt, wie sie im zugewiesenen Farbraum erscheinen würden, die Farbwerte können sich jedoch ändern.

## Dokumente mit nicht übereinstimmenden Farbprofilen öffnen

Wenn ein Dokument ein Farbprofil enthält, das nicht mit dem Standardfarbprofil übereinstimmt, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- **Eingebettetes Farbprofil verwenden:** Mit dieser Option wird sichergestellt, dass die Farbwerte beibehalten werden und die Farben wie ursprünglich beabsichtigt angezeigt werden.
- **Eingebettetes Farbprofil ignorieren und das Standardfarbprofil zuweisen:** Durch das Zuweisen des Standardfarbprofils werden die Farbwerte zwar beibehalten, das Erscheinungsbild der Farben kann sich jedoch ändern.
- **Aus eingebettetem Farbprofil in Standardfarbprofil konvertieren:** Mit dieser Option werden die Farben aus dem eingebetteten Farbprofil in das Standardfarbprofil umgewandelt. Das Erscheinungsbild der Farben bleibt erhalten, die Farbwerte können sich jedoch ändern. Diese Option empfiehlt sich, wenn Sie bereits die für Ihren Arbeitsablauf geeigneten Optionen für die Farbverwaltung festgelegt haben. Wenn Sie z.B. Grafiken für das Web erstellen und sRGB als Standardfarbraum der Anwendung ausgewählt haben. Durch das Aktivieren dieser Option wird gewährleistet, dass vom Dokument der sRGB-Farbraum verwendet wird und die Dokumentfarben einheitlich und für das Web geeignet sind.

## Dokumente mit fehlenden und nicht übereinstimmenden Farbprofilen öffnen

Dokumente, die mehrere Farbmodi verwenden, können fehlende Farbprofile aufweisen und gleichzeitig nicht übereinstimmende Farbprofile enthalten. So kann es vorkommen, dass in einem Dokument mit RGB-, Graustufen- und CMYK-Objekten ein RGB-Profil fehlt und zugleich ein nicht übereinstimmendes CMYK-Farbprofil enthalten ist. In solchen Fällen werden Warndialogfelder angezeigt, die Optionen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile anbieten.

## Farben beim Importieren und Einfügen von Dateien verwalten

Gemäß der Standardfarbrichtlinie für das Importieren und Einfügen von Dateien werden die Farben importierter und eingefügter Dateien in das Farbprofil des aktiven Dokuments konvertiert. Wenn das Farbprofil der importierten bzw. eingefügten Datei mit dem Farbprofil des aktiven Dokuments übereinstimmt, wird keine Farbkonvertierung durchgeführt. Weitere Informationen zu den Farbverwaltungsrichtlinien finden Sie unter [„Mit Farbverwaltungsrichtlinien arbeiten“ auf Seite 458](#).

Sie können jedoch auswählen, dass Warnungen in Bezug auf fehlende und nicht übereinstimmende Profile angezeigt werden, und andere Farbverwaltungsoptionen festlegen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Warnungen erhalten Sie unter [„So aktivieren Sie Warnmeldungen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile“ auf Seite 459](#).

### Dateien mit fehlenden Farbprofilen importieren und einfügen

Falls in einer Datei Farbprofile fehlen, können Sie auswählen, dass der Datei bestimmte Farbprofile zugewiesen und die Farben in der Datei anschließend in die Farbprofile des Dokuments konvertiert werden. Die Farbwerte der Datei ändern sich in diesem Fall.

### Dateien mit nicht übereinstimmenden Farbprofilen importieren und einfügen

Falls eine Datei Farbprofile enthält, die nicht mit dem Farbprofil des Dokuments übereinstimmen, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Eingebettetes Farbprofil ignorieren und das Dokumentfarbprofil zuweisen:** Die Farbwerte bleiben erhalten, aber das Erscheinungsbild der Farben ändert sich möglicherweise.
- **Aus eingebettetem Farbprofil in Dokumentfarbprofil konvertieren (Standardoption):** Die Farben der importierten Datei werden aus dem eingebetteten Farbraum in den Farbraum des Dokuments konvertiert. Das Erscheinungsbild der Farben bleibt erhalten, die Farbwerte können sich jedoch ändern.
- **Dokumentfarben in eingebettete Farbprofile konvertieren:** Die Dokumentfarben werden in das in der importierten Datei eingebettete Farbprofil konvertiert. Das Erscheinungsbild und die Farbwerte der importierten oder eingefügten Datei bleiben erhalten.

### Dateien mit fehlenden und nicht übereinstimmenden Farbprofilen importieren und einfügen

Einige Dateien weisen fehlende Farbprofile auf und enthalten zugleich nicht übereinstimmende Farbprofile. In solchen Fällen werden Dialogfelder angezeigt, die Optionen für fehlende und nicht übereinstimmende Farbprofile anbieten.

## Farben für den Druck verwalten

Standardmäßig führt Corel DESIGNER keine Farbkonvertierungen durch, wenn ein Dokument an den Drucker gesendet wird. Der Drucker empfängt die Farbwerte und interpretiert die Farben. Wenn dem Drucker jedoch im Betriebssystem ein Farbprofil zugeordnet ist, erkennt Corel DESIGNER dieses Farbprofil und verwendet es, um die Dokumentfarben in den Farbraum des Druckers zu konvertieren.

Falls Sie mit einem PostScript-Drucker arbeiten, können Sie etwaige erforderliche Farbkonvertierungen von Corel DESIGNER oder vom PostScript-Drucker vornehmen lassen. Wenn die Farbkonvertierung von Corel DESIGNER verwaltet wird, werden Dokumentfarben aus dem zugewiesenen Farbraum in den Farbraum des PostScript-Druckers konvertiert. Beachten Sie, dass Sie die Farbverwaltung im Druckertreiber deaktivieren müssen. Anderenfalls verwalten sowohl die Anwendung als auch der Drucker die Farben beim Drucken und die Dokumentfarben werden zweimal korrigiert, was zu unerwünschten Farbverschiebungen führt.

Wenn der PostScript-Drucker Dokumentfarben konvertiert, muss die Farbverwaltungsfunktion beim Druckertreiber aktiviert sein. Nur PostScript-Drucker und RIP-Engines, die Druckerfarbkonvertierungen unterstützen, können bei dieser erweiterten Methode eingesetzt werden. Bei dieser Methode wird zwar die Dateigröße erhöht, sie hat jedoch den Vorteil, dass sie konsistente Farben gewährleistet, wenn Sie denselben Druckauftrag an verschiedene Druckdienstleister senden.

Weitere Informationen zum Reproduzieren von Farben für den Druck finden Sie unter [„Farben exakt drucken“ auf Seite 804](#).

Sie können auch die Farben in PDF-Dateien verwalten, die Sie für den kommerziellen Druck erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien angeben“ auf Seite 854](#).

## Sicheren CMYK-Arbeitsablauf verwenden

Sie verwenden vielleicht häufig bestimmte CMYK-Farbwerte in Ihren Projekten. Um eine zuverlässige Farbreproduktion zu gewährleisten, können Sie diese CMYK-Farbwerte einer Farbpalette entnehmen. Indem Sie diese CMYK-Farbwerte während des gesamten Druckvorgangs beibehalten, können Sie unerwünschte Farbkonvertierungen vermeiden helfen und sicherstellen, dass die Farben so reproduziert werden, wie sie im ursprünglichen Design zu sehen waren. Arbeitsabläufe, bei denen die CMYK-Farbwerte erhalten bleiben, werden als sichere CMYK-Arbeitsabläufe bezeichnet.

Corel DESIGNER unterstützt einen sicheren CMYK-Arbeitsablauf. Standardmäßig bleiben die CMYK-Farbwerte in jedem Dokument erhalten, das Sie öffnen, importieren oder einfügen. Die CMYK-Farbwerte bleiben ebenfalls standardmäßig erhalten, wenn Sie Dokumente drucken.

Es kann Fälle geben, in denen es sinnvoll ist, den sicheren CMYK-Arbeitsablauf zu umgehen und beim Öffnen, Importieren bzw. Einfügen von Dokumenten das Erscheinungsbild der CMYK-Farben beizubehalten. Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie die ursprünglichen Farben eines Designs auf dem Bildschirm sehen oder eine Kopie betrachten möchten, die auf einem Desktop-Drucker gedruckt wird. Um das Erscheinungsbild der CMYK-Farben beizubehalten, können Sie Farbverwaltungsrichtlinien festlegen, die beim Öffnen, Importieren oder Einfügen von Dokumenten die CMYK-Farben in den Dokumenten konvertieren. Außerdem können Sie beim Drucken auf einem PostScript-Drucker CMYK-Farben in das Druckerfarbprofil konvertieren, indem Sie das Kontrollkästchen **CMYK-Zahlen beibehalten** auf der Seite **Farbe** des Dialogfelds **Drucken** deaktivieren.

## Farben für die Online-Anzeige verwalten

Die Farbverwaltung für die Online-Anzeige kann sogar noch komplexer sein als die Farbverwaltung für den Druck. Dokumente und Bilder im Web werden auf einer großen Vielzahl von Monitoren angezeigt, die häufig nicht kalibriert sind. Hinzu kommt, dass die meisten Webbrowser keine Farbverwaltung unterstützen und die in Dateien eingebetteten Farbprofile ignorieren.

Wenn Sie Dokumente für die ausschließliche Verwendung im Web entwerfen, wird empfohlen, das sRGB-Farbprofil als RGB-Farbprofil des Dokuments zu verwenden und RGB-Farben auszuwählen. Wenn ein Dokument ein anderes Farbprofil enthält, sollten Sie die Dokumentfarben in sRGB konvertieren, bevor Sie das Dokument für die Verwendung im Web speichern.

Wenn Sie eine PDF-Datei für die Online-Anzeige erstellen, können Sie Farbprofile in der Datei einbetten, damit die Farben in Adobe Reader und Adobe Acrobat konsistent wiedergegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„So geben Sie Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien an“ auf Seite 854](#).


Wenn Sie ein neues Dokument beginnen, das für die Online-Anzeige gedacht ist, können Sie eine Voreinstellung auswählen, mit der Sie leichter gute Farbergebnisse erzielen können. Zudem bietet Corel DESIGNER Farbverwaltungs-Voreinstellungen in Webdokumenten. Informationen zum Auswählen einer Farbverwaltungs-Voreinstellung erhalten Sie unter „[So wählen Sie Farbverwaltungs-Voreinstellungen für neue Dokumente aus](#)“ auf Seite 457.



## Spezialeffekte

3D-Effekte zu Objekten hinzufügen.....	465
Transparenz von Objekten ändern.....	489
Linsen auf Objekte anwenden.....	503
Erstellen von Mosaiken.....	507
Erzeugen von Bewegung und Fokus.....	515





## 3D-Effekte zu Objekten hinzufügen

Durch das Hinzufügen von **Konturen**, **Perspektiven**, **Extrusionen**, **Abschrägungen** und **hinterlegten Schatten** können Sie Ihren Objekten ein räumliches Aussehen (3D) verleihen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Objekte mit Konturen versehen“ (Seite 465)
- „Perspektive zuweisen“ (Seite 468)
- „Extrusionen erstellen“ (Seite 470)
- „Abschrägungseffekte erstellen“ (Seite 474)
- „Hinterlegte Schatten erstellen“ (Seite 476)
- „Blockschatten hinzufügen“ (Seite 479)
- „Objekte überblenden“ (Seite 483)

### Objekte mit Konturen versehen


Indem Sie ein Objekt mit einer **Kontur** versehen, können Sie aufeinander folgende konzentrische Linien erstellen, die zum Inneren oder Äußeren des Objekts hin verlaufen. Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen darüber hinaus, die Anzahl und den Abstand der Konturlinien festzulegen.

Abgesehen von der Erstellung interessanter 3D-Effekte können Sie Konturen verwenden, um ausschneidbare Umrisslinien für Ausgabegeräte wie Plotter, Gravurmaschinen und Vinyl-Schneider zu erhalten.


Nachdem Sie ein Objekt mit einer Kontur versehen haben, können Sie seine Kontureinstellungen in ein anderes Objekt kopieren oder **klonen**. Beim Klonen werden alle Änderungen am **Original** automatisch auf dessen Klone übertragen. Sie können zudem die Farben der Füllung zwischen den Konturlinien und den Konturumrissen selbst ändern. Sie können den Kontureffekt mit einem Farbübergang versehen, in dem eine Farbe in eine andere übergeht. Der Farbübergang kann entlang einer geraden, rechtsläufigen oder linksläufigen Strecke durch das Farbspektrum verlaufen.

Sie können auch auswählen, wie die Konturecken aussehen sollen. Beispielsweise können Sie gekehrte oder abgerundete Ecken verwenden oder spitze Konturecken abschrägen (Senkrechtschnitt).

Objekte können von ihren Konturlinien getrennt werden.




Dem Schrank auf der rechten Seite wurde eine Kontur zur Mitte hin zugewiesen.  
Die Anzahl und der Abstand der Konturlinien kann geändert werden.



Diesem Objekt wurde eine Außenkontur zugewiesen. Beachten Sie, dass bei einer Außenkontur die Konturlinien von der Außenkante des Objekts projiziert werden.

## So versehen Sie ein Objekt mit einer Kontur



- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Kontur** .
- 2 Klicken Sie auf ein Objekt oder eine Objektgruppe und ziehen Sie den Anfangsbearbeitungspunkt zum Mittelpunkt, um eine Kontur an der Innenseite zu erstellen, oder weg vom Mittelpunkt, um eine Kontur zur Außenseite zu erstellen.
- 3 Legen Sie über den Regler die Anzahl der Konturschritte fest.

## Außerdem können Sie

Konturlinien dem Mittelpunkt des ausgewählten Objekts hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Mitte** .

Legen Sie die Anzahl der Konturlinien fest.


In der Eigenschaftsleiste klicken Sie auf die Schaltfläche **Innenkontur**  oder **Außenkontur**  und tippen einen Wert in das Feld **Konturschritte** ein.

## Außerdem können Sie

Geben Sie die Distanz zwischen den Konturlinien an.

Geben Sie im Feld **Konturabstand** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.

Konturlinienübergang beschleunigen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Objekt- und Farbbeschleunigung**  und stellen Sie den Objektregler ein.

Spitze Konturecken verwenden


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gekehrte Ecken** .

Abgerundete Konturecken verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Runde Ecken** .

Der Effekt dieses Steuerelements ist bei Außenkonturen deutlicher.

Abgeschrägte Konturecken verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abgeschrägte Ecken** .



Sie können Konturen erstellen, indem Sie auf **Effekte** ▶ **Kontur** klicken und die gewünschten Einstellungen im **Kontur**-Andockfenster angeben.


## So kopieren oder klonen Sie eine Kontur

- 1 Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie den Kontureffekt zuweisen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Effekt kopieren** ▶ **Kontur von**
  - **Effekt klonen** ▶ **Kontur von**
- 3 Klicken Sie auf das Objekt, dessen Kontureffekt Sie kopieren oder klonen möchten.




Sie können eine Kontur auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes](#)“ auf Seite 302.

## So legen Sie Füllfarben für Konturobjekte fest


- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Kontur** .
- 2 Wählen Sie ein Konturobjekt aus.
- 3 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl **Füllfarbe** und klicken Sie auf eine Farbe.  
Wenn Sie die Füllfarbe nicht zuweisen können, stellen Sie sicher, dass auf der Statusleiste die Option **Füllfarbe** aktiviert ist.  
Wenn das Ausgangsobjekt einen Farbverlauf aufweist, wird eine zweite Farbauswahl angezeigt.







Sie können den Farbübergang der Füllfarbe beschleunigen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Objekt- und Farbbeschleunigung**  klicken.

Sie können die Farbe im Mittelpunkt der Kontur ändern, indem Sie eine Farbe aus der **Farbpalette** zum Endbearbeitungspunkt ziehen.


### So legen Sie Umrissfarben für Konturobjekte fest

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Kontur** .
- 2 Wählen Sie ein Konturobjekt aus.
- 3 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl **Umrissfarbe** und klicken Sie auf eine Farbe.

### So legen Sie Farbübergänge für Füllungen fest


- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Kontur** .
- 2 Wählen Sie ein Konturobjekt aus.
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Konturfarben**, und klicken Sie dann auf eine der folgende Schaltflächen:
  - **Lineare Konturfarben** 
  - **Rechtsläufige Konturfarbe** 
  - **Linksläufige Konturfarben** 

### So trennen Sie Objekte von ihren Konturlinien

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein konturiertes Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Kombination aufheben: Konturgruppe**.

### Perspektive zuweisen

Indem Objekten Perspektive hinzugefügt wird, kann der Eindruck von Abstand und Tiefe erzeugt werden. Sie können einen Perspektiveneffekt erzeugen, indem Sie eine oder zwei Seiten eines Objekts verkürzen. Durch diesen Effekt entsteht der Eindruck, dass das Objekt in ein oder zwei Richtungen zurückweicht, wodurch eine **Einpunkt-** bzw. eine **Zweipunktperspektive** entsteht.



Die ursprüngliche Grafik (links) mit Einpunktperspektive (Mitte) und Zweipunktperspektive (rechts).

In Corel DESIGNER kann sowohl Vektor- als auch Bitmap-Objekten Perspektive zugewiesen werden. Einer Bitmap wird Perspektive interaktiv im Zeichenfenster hinzugefügt.

Der Perspektiveffekte wird nicht destruktiv angewendet, damit Sie diesen bearbeiten oder jederzeit wieder entfernen und das Originalbild wiederherstellen können. Nachdem Sie Bitmaps eine Perspektive hinzugefügt haben, können Sie diese wie alle anderen Vektorobjekte umwandeln und bearbeiten. Weitere Informationen zum Ändern von Objekten finden Sie unter „Mit Objekten arbeiten“ auf Seite 295.

Perspektiveeffekte können einzelnen oder gruppierten Objekten hinzugefügt werden.

Sie können einen Perspektiveffekt auch verknüpften Gruppen, wie **Konturen**, **Überblendungen** und **Extrusionen** hinzufügen. **Mengentexten** oder **Symbolen** können jedoch keine Perspektiveffekte hinzugefügt werden.

Sie können die Perspektive anpassen, indem Sie die Knoten auf dem Perspektivraster oder die Fluchtpunkte verschieben. Durch das Verschieben eines Knoten können Sie eine Zweipunktperspektive bearbeiten; durch das Verschieben eines Fluchtpunkts können Sie eine Einpunktperspektive bearbeiten.

Nachdem Sie einen Perspektiveffekt hinzugefügt haben, können Sie ihn auf andere Objekte in Ihrer Zeichnung kopieren, anpassen oder wieder aus dem Objekt entfernen.

## So weisen Sie Perspektiven zu

### Aktion

### Vorgehensweise

Einpunktperspektive zuweisen

Klicken Sie auf **Effekte** ► **Perspektive hinzufügen**. Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und ziehen Sie einen Knoten.

Zweipunktperspektive zuweisen

Klicken Sie auf **Effekte** ► **Perspektive hinzufügen**. Ziehen Sie die Knoten außerhalb des Gitters, um den gewünschten Effekt zuzuweisen.



Wenn Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten, beschränken Sie den Bewegungsspielraum des Knotens auf die horizontale oder vertikale Achse, wodurch eine Einpunktperspektive entsteht.



Drücken Sie beim Ziehen die **Strg- + Umschalt**-Tasten, um zwei nebeneinander liegende Knoten symmetrisch zu einem zentralen Punkt hin zu bewegen oder von einem zentralen Punkt zu entfernen. Das ist praktisch, um ein Bild symmetrisch zu verzerren.


## So kopieren Sie Perspektiveffekte von Objekten

- 1 Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie einen Perspektiveffekt zuweisen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Effekt kopieren** ► **Perspektive aus**.
- 3 Wählen Sie ein Objekt mit einer Perspektive, die Sie kopieren möchten.



Sie können einen Perspektiveffekt auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes“ auf Seite 302.

## So passen Sie die Perspektive an

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Wählen Sie ein Objekt mit einem Perspektiveffekt aus.
- 3 Ziehen Sie einen Knoten an eine neue Position.



Wenn Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten, beschränken Sie den Bewegungsspielraum eines Knotens auf die horizontale oder vertikale Achse, wodurch eine Einpunktperspektive entsteht.

Werden Teile eines Objekts mit Perspektive geteilt, beschnitten oder gelöscht, wird der Perspektiveffekt abgeflacht und kann deshalb nicht mehr bearbeitet werden.



Sie können eine Einpunktperspektive auch anpassen, indem Sie einen **Fluchtpunkt** ziehen.

Drücken Sie beim Ziehen die **Strg- + Umschalt**-Tasten, um nebeneinander liegende Knoten entlang einer horizontalen oder vertikalen Linie näher zueinander oder weiter voneinander weg zu bewegen. Dies ist praktisch, wenn Sie einen symmetrischen Perspektiveffekt erzeugen möchten.

## So entfernen Sie Perspektiveffekte von Objekten

- 1 Wählen Sie ein Objekt mit einem Perspektiveffekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Perspektive aufheben**.

## Extrusionen erstellen

Mit Vektorextrusionen können Sie Objekten ein räumliches Aussehen verleihen. Extrusionen werden erzeugt, indem das Objekt mit vorstehenden Spitzen versehen wird und diese so zusammengeführt werden, dass ein räumlicher Eindruck entsteht. In Corel DESIGNER können Sie auch Objekten in einer Gruppe eine Vektorextrusion zuweisen.

Nachdem Sie eine Extrusion erstellt haben, können Sie deren Einstellungen durch Kopieren oder **Klonen** auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Durch Klonen und Kopieren werden die Extrusionsattribute eines extrudierten Objekts auf ein anderes Objekt übertragen. Die geklonten Extrusionseinstellungen können jedoch nicht unabhängig vom **Original** bearbeitet werden.

Sie können die Form der Extrusion durch Drehen, Ändern der Richtung oder der Tiefe sowie durch Abrunden der Ecken verändern.

In Corel DESIGNER können Vektorextrusionen auch wieder entfernt werden.

### Abschrägungen


Das Zuweisen eines abgeschrägten Randes ist eine weitere Möglichkeit, einem Objekt ein räumliches Aussehen zu geben. Durch eine Abschrägung entsteht der Eindruck, dass die Ränder des Objekts in einem Winkel geschnitten wurden. Sie können Werte für den Winkel und die Tiefe der Abschrägung festlegen und dadurch den Effekt beeinflussen.

Sie können einen Abschrägungseffekt erzeugen, ohne das Objekt zu extrudieren. Weitere Informationen finden Sie unter [„Abschrägungseffekte erstellen“](#) auf Seite 474.

### Extrudierte Füllungen

Sie können Extrusionen im Ganzen oder auch den extrudierten Flächen Füllungen zuweisen. Sie können jede Fläche einzeln mit der Füllung bedecken oder die Füllung so drapieren, dass sie das gesamte Objekt ohne Unterbrechung des Musters oder der Struktur bedeckt.





Von links nach rechts: eine einfache Form, die Form mit einer extrudierten Vollfarbfüllung, die Form mit einer extrudierten Gradientenfüllung, gedreht.

### Beleuchtung

Sie können Extrusionen durch Zuweisen von Lichtquellen optisch aufwerten. Sie können bis zu drei Lichtquellen mit beliebiger Intensität auf das extrudierte Objekt richten. Wenn die Lichtquellen nicht mehr benötigt werden, können Sie sie wieder entfernen.

### Fluchtpunkte



Sie können Vektorextrusionen erstellen, bei denen die Linien der Extrusion am **Fluchtpunkt** zusammenlaufen. Der Fluchtpunkt einer Vektorextrusion kann auf ein anderes Objekt kopiert werden, wodurch beide Objekte auf denselben Punkt zuzulaufen scheinen.

Sie können auch Extrusionen unterschiedliche Fluchtpunkte zuweisen.



Extrusionen mit unterschiedlichen Fluchtpunkten

### So erstellen Sie Extrusionen

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Extrusion** .
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Voreinstellungen** eine der dort verfügbaren Voreinstellungen aus.
- 4 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Extrusionstyp** einen Extrusionstyp aus.

Wenn Sie die Extrusion zurücksetzen möchten, drücken Sie vor dem Loslassen der Maustaste die **Esc-Taste**.



Sie können eine Extrusion auch mithilfe des Andockfensters **Extrusion** erstellen (**Effekte** ► **Extrusion**).

## So kopieren oder klonen Sie eine Extrusion

- 1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie extrudieren möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Effekt kopieren** ▶ **Extrusion von**
  - **Effekt klonen** ▶ **Extrusion von**
- 3 Klicken auf ein Objekt, dessen Extrusionseigenschaften Sie kopieren möchten.




Sie können eine Extrusion auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes“ auf Seite 302.

## So ändern Sie die Form einer Vektorextrusion


### Aktion

### Vorgehensweise


Extrusion drehen

Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Extrusion drehen** .  
Ziehen Sie die Extrusion in die gewünschte Richtung.


Richtung einer Extrusion ändern

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Extrusion**  auf eine Extrusion.  
Klicken Sie auf den Fluchtpunkt und ziehen Sie ihn in die gewünschte Richtung.

Tiefe einer Extrusion ändern

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Extrusion**  auf eine Extrusion. Ziehen Sie den Regler zwischen den interaktiven Vektorbearbeitungspunkten.

Ecken eines Rechtecks oder Quadrats abrunden

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Form** .  
Ziehen Sie einen Eckknoten entlang dem Umriss der Form.


## So entfernen Sie Vektorextrusionen

- 1 Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Extrusion aufheben**.






Sie können eine Vektorextrusion auch mit der Schaltfläche **Extrusion löschen**  in der Eigenschaftsleiste entfernen.

## So weisen Sie Extrusionen Füllungen zu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Extrusion**  ein extrudiertes Objekt aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Extrusionsfarbe**.



3 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Mit Objektfüllung** : Weist der Extrusion die Füllung des Objekts zu.
- **Volltonfarbe verwenden** : Weist der Extrusion eine Volltonfarbe zu.
- **Farbschattierung verwenden** : Weist der Extrusion eine Gradientenfüllung zu.




Sie können einem Objekt ein ununterbrochenes Muster oder ein Füllmuster zuweisen, indem Sie das Kontrollkästchen **Gewebefüllungen** aktivieren, bevor Sie auf die Schaltfläche **Mit Objektfüllung** klicken.

### So weisen Sie Extrusionen abgeschrägte Ränder zu



- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Extrusion** .
- 2 Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Extrusionsabschrägung** .
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abschrägung verwenden**.
- 5 Geben Sie im Feld für die **Abschrägungstiefe** den gewünschten Wert ein.
- 6 Geben Sie im Feld für den **Abschrägungswinkel** den gewünschten Wert ein.



Sie können die Abschrägungstiefe und den Abschrägungswinkel auch über das Feld **Abschrägung: Interaktive Anzeige**  unterhalb des Kontrollkästchens **Abschrägung verwenden** festlegen.

Sie können die Extrusion ausblenden, so dass nur die Abschrägung angezeigt wird, indem Sie das Kontrollkästchen **Nur Abschrägung zeigen** aktivieren.

### So beleuchten Sie Extrusionen

- 1 Wählen Sie ein extrudiertes Objekt aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Extrusionsbeleuchtung** .
- 3 Klicken Sie auf eine der drei Schaltflächen **Licht** .
- Die Lichtquellen werden im Vorschaufenster als nummerierte Kreise angezeigt.
- 4 Positionieren Sie die Lichter durch Ziehen der nummerierten Kreise im kleinen Fenster **Vorschau:Lichtintensität**.  
Eine realistischere Darstellung der Schatten erreichen Sie, indem Sie das Kontrollkästchen **Voller Farbbereich** aktivieren.

### Außerdem können Sie

Intensität einer Lichtquelle anpassen

Wählen Sie im kleinen Fenster **Vorschau:Lichtintensität** ein Licht aus und verschieben Sie den **Intensitätsregler**.

Lichtquelle entfernen

Klicken Sie auf eine aktive Schaltfläche **Licht**.

### So ändern Sie den Fluchtpunkt von Extrusionen

## Aktion

## Vorgehensweise

Fluchtpunkt sperren

Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt. Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Fluchtpunkteigenschaften** die Option **FP zu Objekt gesperrt** oder **FP zu Seite gesperrt**.

Fluchtpunkt kopieren

Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt, dessen Fluchtpunkt Sie ändern möchten. Aus dem Listenfeld **Fluchtpunkteigenschaften** in der Eigenschaftsleiste wählen Sie **FP kopieren von**. Wählen Sie das extrudierte Objekt aus, dessen Fluchtpunkt Sie kopieren möchten.

Einen gemeinsamen Fluchtpunkt für zwei Extrusionen zuweisen

Doppelklicken Sie auf ein extrudiertes Objekt. Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Fluchtpunkteigenschaften** die Option **Gemeinsamer Fluchtpunkt**. Wählen Sie das extrudierte Objekt aus, dessen Fluchtpunkt für ein zweites Objekt verwendet werden soll.

## Abschrägungseffekte erstellen

Abschrägungseffekte verleihen Grafik- oder Textobjekten ein räumliches Aussehen, indem sie die Kanten des Objekts abgeschrägt (in einem Winkel abgeschnitten) erscheinen lassen. Abschrägungseffekte können sowohl Schmuck- als auch Skalenfarben (CMYK) aufweisen, wodurch sie sich ideal für das Drucken eignen.

Sie können Abschrägungseffekte jederzeit wieder entfernen.

Abschrägungseffekte können nur Vektorobjekten und Grafiktext, jedoch keinen Bitmaps zugewiesen werden.

### Abschrägungsstile

Sie können unter den folgenden Abschrägungsstilen wählen:

- **Weicher Rand**: Erstellt abgeschrägte Flächen, die an manchen Stellen schattiert erscheinen.
- **Relief**: Lässt ein Objekt als Relief erscheinen.



*Von links nach rechts: Objekt ohne Abschrägungseffekt, mit Abschrägungseffekt Weicher Rand und mit Abschrägungseffekt Relief*

### Abgeschrägte Flächen

Sie können die Intensität des Abschrägungseffekts steuern, indem Sie die Breite der abgeschrägten Fläche festlegen.

## Licht und Farbe

Der Abschrägungseffekt lässt ein Objekt wie mit weißem Umgebungs- und Scheinwerferlicht beleuchtet erscheinen. Das Umgebungslicht ist von geringer Intensität und kann nicht geändert werden. Das Scheinwerferlicht ist standardmäßig ebenfalls weiß, Sie können jedoch die Farbe, Intensität und Position ändern. Eine Änderung der Farbe des Scheinwerferlichts wirkt sich auch auf die Farbe der abgeschrägten Flächen aus. Durch eine Änderung der Scheinwerferlichtintensität werden die abgeschrägten Flächen heller oder dunkler. Durch eine Änderung der Position bestimmen Sie, welche abgeschrägten Flächen beleuchtet erscheinen.

Sie können die Position des Scheinwerferlichts ändern, indem Sie seine Richtung und Höhe festlegen. Die Richtung bestimmt, wo sich die Lichtquelle in der Objektebene befindet (beispielsweise links oder rechts vom Objekt). Die Höhe bestimmt, in welcher Höhe sich das Scheinwerferlicht relativ zur Objektebene befindet. So können Sie das Scheinwerferlicht am Horizont (Höhe 0°) oder direkt über dem Objekt (Höhe 90°) positionieren.

Darüber hinaus können Sie die Farbe der abgeschrägten Flächen, die im Schatten liegen, durch Angabe einer Schattenfarbe ändern.

### So erstellen Sie einen Abschrägungseffekt mit weichem Rand

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus, das **geschlossen** ist und dem eine Füllung zugewiesen wurde.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Abschrägung**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Stil** des Andockfensters **Abschrägung** die Option **Weicher Rand**.
- 4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen für den **Abschrägungsabstand**:
  - **Zur Mitte**: Ermöglicht das Erstellen von abgeschrägten Flächen, die sich in der Mitte des Objekts treffen.
  - **Entfernung**: Ermöglicht das Festlegen der Breite der abgeschrägten Flächen. Geben Sie einen Wert in das Feld **Abstand** ein.

### Außerdem können Sie

Farbe der im Schatten liegenden abgeschrägten Flächen ändern

Wählen Sie in der Farbauswahl **Schattenfarbe** eine Farbe aus.

Abgeschrägte Flächen erhalten eine Schattierung in der angegebenen Schattenfarbe.

Scheinwerferlichtfarbe auswählen

Wählen Sie in der Farbauswahl **Lichtfarbe** eine Farbe aus.

Intensität des Scheinwerferlichts ändern

Ziehen Sie den Regler **Intensität**.

Position des Scheinwerferlichts festlegen

Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die folgenden Regler:

- **Richtung**
- **Höhe**

Die Richtungswerte können zwischen 0° und 360°, die Höhenwerte zwischen 0° und 90° liegen.



Abschrägungseffekte können nur auf Grafiktext angewendet werden. Sie können Mengentext in Grafiktext konvertieren, indem Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auswählen und dann auf **Text** ► **In Grafiktext konvertieren** klicken.

Der niedrigste Wert für die Höhe (0°) platziert das Scheinwerferlicht in der Objektebene und der höchste Wert (90°) platziert es direkt über dem Objekt.

Die Wirkung der Schattenfarbe ist am stärksten, wenn sich das Scheinwerferlicht nahe der Objektebene befindet (niedriger Höhenwert).

Nachdem Sie einen Höhenwert festgelegt haben, können Sie die Position des Scheinwerferlichts durch Anpassung des Richtungswerts ändern. Bei einer Höhe von beispielsweise 45° ändern die folgenden Richtungswerte die Position des Scheinwerferlichts wie folgt:

- 45° positioniert das Scheinwerferlicht rechts oben.
- 135° positioniert das Scheinwerferlicht links oben.
- 225° positioniert das Scheinwerferlicht links unten.
- 315° positioniert das Scheinwerferlicht rechts unten.

## So erstellen Sie Relieffeffekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus, das **geschlossen** ist und dem eine Füllung zugewiesen wurde.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Abschrägung**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Stil** des Andockfensters **Abschrägung** die Option **Relief**.
- 4 Geben Sie im Feld **Entfernung** einen niedrigen Wert ein.
- 5 Verschieben Sie den Regler **Intensität**, um die Intensität des Scheinwerferlichts zu ändern.
- 6 Verschieben Sie den Regler **Richtung**, um die Richtung des Scheinwerferlichts anzugeben.
- 7 Klicken Sie auf **Zuweisen**.

Wenn Sie einen deutlicheren Abschrägungseffekt erstellen möchten, geben Sie im Feld **Entfernung** einen höheren Wert ein und weisen dann den Effekt neu zu.

## Außerdem können Sie

Schattenfarbe auswählen

Wählen Sie in der Farbauswahl **Schattenfarbe** eine Farbe aus.

Scheinwerferlichtfarbe auswählen

Wählen Sie in der Farbauswahl **Lichtfarbe** eine Farbe aus.



Der Relief-Abschrägungseffekt wird durch das Erstellen von zwei Duplikaten des Objekts erzielt. Die Duplikate werden in entgegengesetzter Richtung versetzt: das eine in Richtung der Lichtquelle und das andere weg von der Lichtquelle. Die Farbe des Duplikats, das in Richtung des Scheinwerferlichts geschoben wird, ist eine Mischung der Scheinwerferlicht- und der Objektfarbe und hängt von der Intensität des Lichtes ab. Die Farbe des Duplikats, das vom Scheinwerferlicht weg platziert wird, ist eine 50 %-ige Überblendung der Schattenfarbe und der Objektfarbe.

Der Regler **Höhe** ist beim Relief-Abschrägungsstil deaktiviert.

## So entfernen Sie Abschrägungseffekte


- 1 Wählen Sie ein Objekt mit einem Abschrägungseffekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Effekt löschen**.

## Hinterlegte Schatten erstellen


Durch hinterlegte Schatten können Sie das Objekt so aussehen lassen, als wäre es beleuchtet. Dabei können Sie zwischen fünf verschiedenen Perspektiven wählen: flach, rechts, links, unten und oben. Hinterlegte Schatten können den meisten Objekten bzw. Objektgruppen zugewiesen werden, darunter **Grafiktext**, **Mengentext** und **Bitmaps**. Sie können auch Extrusionen verwenden, um Schatten zu erstellen.

In Corel DESIGNER erstellte hinterlegte Schatten und Extrusionen sind ideal für Druckausgaben geeignet, jedoch nicht für die Ausgabe an Geräte wie z. B. Schneideplotter und Plotter. Bei solchen Projekten werden ausschneidbare Schatten benötigt. Um einem Objekt einen ausschneidbaren Schatten hinzuzufügen, müssen Sie einen Blockschatten verwenden. Weitere Informationen zu Blockschatten erhalten Sie unter „**Blockschatten hinzufügen**“ auf Seite 479. Sie können auch einen ausschneidbaren Schatten erzeugen, indem Sie das Objekt duplizieren, das Duplikat mit einer dunklen Farbe füllen und es dann hinter dem Originalobjekt platzieren.

Beim Zuweisen eines hinterlegten Schattens können Sie dessen Perspektive ändern sowie Eigenschaften wie beispielsweise die Farbe, die **Deckkraft**, den Grad der Abblendung, den Winkel und den **Verlauf** festlegen.




*Auf ein Objekt angewandter hinterlegter Schatten.*



*Der Verlaufseffekt glättet die Kanten von hinterlegten Schatten.*

Hinterlegte Schatten wirken realistischer, wenn ein Gaußscher Unschärfeverlauf verwendet wird, welches die Standardoption ist. Sie können den Verlauf von hinterlegten Schatten über die Schaltfläche **Verlaufsrichtung** in der Eigenschaftsleiste ändern.



*Verlaufsoptionen für hinterlegte Schatten*


Nachdem Sie einen hinterlegten Schatten erstellt haben, können Sie diesen durch Kopieren oder **Klonen** auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Wenn Sie einen hinterlegten Schatten kopieren, bleiben die beiden Objekte unverbunden und können weiterhin unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beim Klonen werden die Eigenschaften des Originals automatisch auf den Klon übertragen.

Wenn Sie den hinterlegten Schatten vom Objekt trennen, erhalten Sie eine bessere Kontrolle über den Schatten. Dann können Sie den hinterlegten Schatten zum Beispiel wie eine Transparenz bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Transparenzen finden Sie unter „**Transparenz von Objekten ändern**“ auf Seite 489.


Wie bei Transparenzen können Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zuweisen, um zu steuern, wie die Farbe des hinterlegten Schattens mit der Farbe des darunter liegenden Objekts überblendet wird.

Hinterlegte Schatten können auch wieder entfernt werden.

### So fügen Sie hinterlegte Schatten hinzu

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hinterlegter Schatten** .
- 2 Klicken Sie auf ein Objekt.
- 3 Ziehen Sie vom Mittelpunkt oder von der Seite des Objekts, bis der hinterlegte Schatten die gewünschte Größe erreicht hat.
- 4 Legen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Eigenschaften fest.



Verknüpften Gruppen wie überblendeten, konturierten, abgeschrägten und extrudierten Objekten, mit dem Hilfsmittel **Pinsel 'Lineares Muster'**  erstellten Objekten sowie anderen hinterlegten Schatten können keine hinterlegten Schatten zugewiesen werden.

### So fügen Sie ausschneidbare Schatten hinzu

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Duplizieren**.
- 3 Klicken Sie auf eine dunkle Farbe in der Farbpalette.
- 4 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Reihenfolge** ▶ **Dahinter**, und klicken Sie auf das Original, um das Duplikat dahinter zu platzieren.
- 5 Passen Sie die Position des Duplikats an.



Sie können ausschneidbare Schatten auch mit dem Hilfsmittel **Blockschatten**  erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [„So fügen Sie Blockschatten hinzu“](#) auf Seite 480.

### So kopieren oder klonen Sie einen hinterlegten Schatten

- 1 Wählen Sie ein Objekt aus, auf das Sie einen hinterlegten Schatten kopieren oder klonen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Effekt kopieren** ▶ **Hinterlegter Schatten aus**
  - **Effekt klonen** ▶ **Hinterlegter Schatten aus**
- 3 Klicken Sie auf den hinterlegten Schatten eines Objekts.




Sie können einen hinterlegten Schatten auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter [„So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes“](#) auf Seite 302.

### So trennen Sie hinterlegte Schatten von Objekten

- 1 Wählen Sie den hinterlegten Schatten eines Objekts aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Kombination Hinterlegter-Schatten-Gruppe aufheben**.
- 3 Ziehen Sie den Schatten.



## So weisen Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zu

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Hinterlegter Schatten** .
- 2 Wählen Sie zuerst ein Objekt mit einem hinterlegten Schatten aus und dann im Listenfeld **Zusammenführungsmodus** in der Eigenschaftsleiste einen Zusammenführungsmodus.




Der Standard-Zusammenführungsmodus **Multiplizieren** erzeugt natürlich wirkende hinterlegte Schatten.

## So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten

- 1 Wählen Sie den hinterlegten Schatten eines Objekts aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Hinterlegten Schatten entfernen**.



Sie können hinterlegte Schatten auch mit der Schaltfläche **Hinterlegten Schatten löschen**  in der Eigenschaftsleiste vom Objekt entfernen.

## Blockschatten hinzufügen

Mit dem Hilfsmittel **Blockschatten** in Corel DESIGNER können Sie Objekten und Texten kompakte Schatten zuweisen. Im Gegensatz zu hinterlegten Schatten und Extrusionen bestehen Blockschatten aus einfachen Linien, wodurch sie sich ideal für den Siebdruck und die Herstellung von Schildern eignen.

**Sed lectus**

**Sed lectus**

*Text mit einem Blockschatten*



Das Hilfsmittel *Blockschatten* befindet sich im *Flyout Interaktive Hilfsmittel*.

Sie können Tiefe und Richtung der *Blockschatten* anpassen und die Farbe ändern. Ein *Blockschatten* weist unter Umständen Lücken auf. Sie können diese jedoch entfernen, um ein ununterbrochenes Kurvenobjekt zu erstellen.

Standardmäßig wird ein *Blockschatten* aus dem Objektumriss erzeugt. Es ist aber auch möglich, den Umriss nicht zu berücksichtigen und den *Blockschatten* am Objektrand zu beginnen. Der Effekt dieser Option ist deutlicher erkennbar, wenn ein Objekt über einen breiten Umriss verfügt. Darüber hinaus können Sie einen *Blockschatten* erweitern, der aus dem Objektumriss erzeugt wurde.




*Oben: Originaltext. In der unteren Zeile werden dem Text verschiedene *Blockschatten* hinzugefügt.  
Unten links: Der *Blockschatten* erstreckt sich vom Objektumriss aus. Mitte: Der *Blockschatten* berücksichtigt den Objektumriss nicht. Unten rechts: Der *Blockschatten* wird erweitert.*


Falls Sie beabsichtigen, Ihr Dokument zu drucken oder zu exportieren, können Sie entsprechende *Blockschatten*-Einstellungen festlegen. Beispielsweise können Sie *Blockschatten* so einstellen, dass diese überdruckt werden, also über darunter liegende Objekte gedruckt werden. Außerdem können Sie überlappende Bereiche zwischen dem Objekt und seinem *Blockschatten* entfernen, wenn das Dokument exportiert oder gedruckt wird.

*Blockschatten* können jederzeit von einem Objekt entfernt werden.

## So fügen Sie *Blockschatten* hinzu

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Blockschatten** .
- 2 Klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie in die gewünschte Richtung, bis der *Blockschatten* über die gewünschte Größe verfügt.

## So bearbeiten Sie Blockschatten

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Blockschatten**  auf das Objekt.
- 2 Führen Sie eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

### Aktion

Die Tiefe eines Blockschattens anpassen

### Vorgehensweise

Geben Sie im Feld **Tiefe** einen Wert ein.

Tipp: Sie können die Tiefe auch anpassen, indem Sie im Zeichenfenster am Vektorbearbeitungspunkt ziehen.



*Anpassen der Tiefe eines Blockschattens*

Die Richtung eines Blockschattens bestimmen

Geben Sie im Feld **Richtung** einen Wert ein.

Dieser Wert legt den Winkel des Blockschattens in Beziehung zum Objekt fest.


Tipp: Sie können die Richtung eines Blockschattens auch ändern, indem Sie im Zeichenfenster am dreieckigen Bearbeitungspunkt ziehen.

Die Farbe des Blockschattens ändern

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste eine Farbe aus der Farbauswahl für die **Blockschattenfarbe** aus.

Tipp: Sie können die Farbe auch ändern, indem Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf den Vektorverarbeitungspunkt im Zeichenfenster ziehen.

Die Lücken in einem Blockschatten entfernen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Lücken entfernen** , um diese Option zu aktivieren.




*Oben: Ein Blockschatten mit Lücken. Unten: Derselbe Blockschatten, bei dem die Lücken entfernt wurden.*

## Aktion

Einen Blockschatten erweitern, der aus dem Objektumriss erzeugt wurde


## Vorgehensweise

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Aus Objektumriss erzeugen** , um diese zu aktivieren. Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Blockschatten erweitern** einen Wert ein.




Der Blockschatten rechts wurde erweitert.

Den Umriss bei der Erzeugung eines Blockschattens nicht berücksichtigen

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Aus Objektumriss erzeugen** , um diese zu deaktivieren.

## So legen Sie die Druck- und Exportoptionen für Blockschatten fest

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Blockschatten**  auf das Objekt.
- 2 Führen Sie eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

## Aktion

Festlegen, dass ein Blockschatten über die darunter liegenden Objekte gedruckt wird

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Blockschatten überdrucken** .


Die überlappenden Bereiche zwischen dem Objekt und seinem Blockschatten zurechtschneiden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vereinfachen** .




Die untere Zeile zeigt einen Blockschatten, der zurechtgeschnitten wurde, um den Bereich zu entfernen, in dem sich der Text und der Blockschatten überschneiden.

## So entfernen Sie einen Blockschatten

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Blockschatten** auf den Blockschatten.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Blockschatten löschen** .

## Objekte überblenden


Corel DESIGNER ermöglicht es, Überblendungen wie Geradenüberblendungen, Überblendungen entlang einer Strecke und zusammengesetzte Überblendungen zu erstellen. Überblendungen werden gerne benutzt, um realistische Schatten und Glanzlichter bei Objekten zu erzeugen.



*Die Glanzlichter und Schatten im Objekt rechts wurden unter Verwendung von Überblendungen erstellt.*


Eine Geradenüberblendung führt zu einem allmählichen Übergang in Form und Größe von einem Objekt zu einem anderen. Die Umriss- und Füllungsfarben der Zwischenobjekte durchlaufen eine gerade Strecke durch das Farbspektrum. Die Umrisse der Zwischenobjekte weisen einen allmählichen Übergang zwischen unterschiedlichen Stärken und Formen auf.

Nach dem Erstellen einer Überblendung können Sie deren Einstellungen auf andere Objekte kopieren bzw. klonen. Beim Kopieren der Überblendung übernimmt das Objekt alle zur Überblendung gehörigen Einstellungen außer den Umriss- und Füllungsattributen. Nach dem Klonen einer Überblendung werden alle an der ursprünglichen Überblendung (dem Original) vorgenommenen Änderungen dem Klon zugewiesen.



*Mit Geradenüberblendungen können Grafiken mit einem glasartigen Aussehen erstellt werden. Die Rollover-Schaltfläche (links) enthält überblendete Objekte, die einander eng überlappen.*

Objekte können entlang einer Unterstrecke oder der gesamten Form einer Strecke angeordnet werden und es können ein oder mehrere Objekte in eine vorhandene Überblendung aufgenommen werden, so dass eine zusammengesetzte Überblendung entsteht.



Die Geradenüberblendung (oben) wird an einer Kurve ausgerichtet (unten).

Sie können das Erscheinungsbild der Überblendung ändern, indem Sie Anzahl und Abstand der Zwischenobjekte, den Farbverlauf, die Knoten, denen die Überblendung zugeordnet wird, die Überblendungsstrecke sowie die Anfangs- und Endpunkte von Objekten anpassen. Sie können die Komponenten einer geteilten oder zusammengesetzten Überblendung zu einem einzigen Objekt zusammenlegen.

Sie können Überblendungen auch teilen oder entfernen.




Durch Zuordnen von Knoten können Sie das Aussehen einer Überblendung steuern.

## So überblenden Sie Objekte


### Aktion

Objekte entlang einer geraden Linie überblenden


### Vorgehensweise

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Überblendung** . Wählen Sie das erste Objekt aus und ziehen Sie zum zweiten Objekt. Wenn Sie die Überblendung zurücksetzen möchten, drücken Sie die **Esc-Taste**, während Sie die Maus ziehen.

Objekt entlang einer Freihandstrecke überblenden

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Überblendung** . Wählen Sie das erste Objekt aus. Halten Sie die **Alt-Taste** gedrückt und ziehen Sie eine Linie zum zweiten Objekt.


Überblendung an einer Strecke ausrichten

Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Überblendung** . Klicken Sie auf die Schaltfläche


## Aktion

## Vorgehensweise

Überblendung über eine ganze Strecke dehnen

**Streckeneigenschaften**  in der Eigenschaftsleiste. Klicken Sie auf **Neue Strecke**. Klicken Sie mit dem gekrümmten Pfeil auf die Strecke, an der Sie die Überblendung ausrichten möchten.

Zusammengesetzte Überblendung erstellen

Wählen Sie eine Überblendung aus, die bereits an einer Strecke ausgerichtet ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Überblendoptionen**  in der Eigenschaftsleiste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Entlang gesamter Strecke überblenden**.

Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel **Überblendung** von einem Objekt zum Start- bzw. Endobjekt einer anderen Überblendung.



Objekte können auch mithilfe des Andockfensters **Überblendung** überblendet werden (**Effekte** ▶ **Überblendung**).

## So kopieren oder klonen Sie Überblendungen

- 1 Wählen Sie die beiden **Objekte** für die Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Effekt kopieren** ▶ **Überblendung von**
  - **Effekt klonen** ▶ **Überblendung von**
- 3 Wählen Sie die Überblendung aus, deren Attribute Sie kopieren oder klonen möchten.



Eine zusammengesetzte Überblendung kann nicht kopiert oder geklont werden.




Sie können eine Überblendung auch mit dem Hilfsmittel **Attributpipette**  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter „So kopieren Sie Objekteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes“ auf Seite 301.


## So legen Sie den Anzahl von Zwischenobjekten in Überblendungen fest

- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Geben Sie im Feld **Objekte überblenden** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste**.



Sie können die **Objekt-** und **Farbbeschleunigung** festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Objekt- und Farbbeschleunigung**  in der Eigenschaftsleiste klicken und die entsprechenden Regler einstellen.

## So stellen Sie den Abstand zwischen Objekten in einer Überblendung ein, die an einer Strecke ausgerichtet ist


- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus, die an einer Strecke ausgerichtet ist.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abstand der Überblendungen**  in der Eigenschaftsleiste.

- 3 Geben Sie im Feld **Objekte überblenden** in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
- 4 Drücken Sie die **Eingabetaste**.






Wenn Sie den Befehl **Entlang der ganzen Strecke überblenden** verwendet haben, ist die Schaltfläche **Abstand der Überblendungen** nicht verfügbar.



Sie können die **Objekt-** und **Farbbeschleunigung** festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Objekt- und Farbbeschleunigung**  in der Eigenschaftsleiste klicken und die entsprechenden Regler einstellen.


### So legen Sie den Farbübergang in Überblendungen fest

- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen:
  - **Direkte Überblendung** 
  - **Rechtsläufige Überblendung** 
  - **Linksläufige Überblendung** 



Farbverläufe können nicht bei überblendeten **Objekten** erstellt werden, die mit Bitmaps, Füllmustern, Mustern oder PostScript-Füllungen gefüllt sind.



Sie können die **Farbbeschleunigung** (Geschwindigkeit, mit der sich die Farben des Objekts zwischen erstem und letztem Objekt ändern) festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche **Objekt- und Farbbeschleunigung**  in der Eigenschaftsleiste klicken und die entsprechenden Regler einstellen.

### So ordnen Sie die Knoten von Überblendungen zu


- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Weitere Überblendoptionen**  und klicken Sie auf **Steuerknoten**.
- 3 Klicken Sie auf je einen Knoten im **Start-** und im **Endobjekt**.

### So arbeiten Sie mit dem Start- und Endobjekt in Überblendungen

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Start- oder Endobjekt auswählen

Wählen Sie eine Überblendung aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start- und Endeigenschaften**  in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie **Anfang anzeigen** bzw. **Ende anzeigen**.

Start- oder Endobjekt von Überblendungen ändern

Wählen Sie eine Überblendung aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start- und Endeigenschaften** in der Eigenschaftsleiste und wählen






## Aktion

## Vorgehensweise

Start- oder Endobjekte in einer geteilten oder zusammengesetzten Überblendung zusammenlegen


Sie **Neuer Anfang** bzw. **Neues Ende**. Klicken Sie auf ein Objekt außerhalb der Überblendung, das am Anfang oder Ende der Überblendung verwendet werden soll.

Drücken Sie die **Strg-Taste** und klicken Sie auf ein Objekt in der Mitte einer Überblendung und anschließend auf ein Objekt am Anfang oder am Ende. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Weitere Überblendoptionen** . Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zusammenlegen Anfang** , wenn Sie das Startobjekt ausgewählt haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zusammenlegen Ende** , wenn Sie das Endobjekt ausgewählt haben.




Die Richtung der Überblendung lässt sich durch Klicken auf **Objekt** ▶ **Anordnung** ▶ **Umgekehrte Anordnung** umkehren.

## So ändern Sie Überblendungsstrecken


- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Streckeneigenschaften**  und wählen Sie **Neue Strecke**.
- 3 Klicken Sie auf die **Strecke**, die Sie für die Überblendung verwenden möchten.

## Außerdem können Sie

Überblendung von einer Strecke lösen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Streckeneigenschaften**  in der Eigenschaftsleiste und klicken Sie auf **Von Strecke lösen**.



Strecke einer ausgewählten Freihandüberblendung ändern

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Form**  auf die Überblendungsstrecke und ziehen Sie einen der Knoten der Strecke.



Klicken Sie zum Auswählen der Überblendungsstrecke auf die Schaltfläche **Streckeneigenschaften**  und klicken Sie auf **Strecke anzeigen**.

## So teilen Sie Überblendungen

- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Überblendoptionen**  in der Eigenschaftsleiste.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Teilen** .
- 4 Klicken Sie an dem Punkt, an dem Sie die Überblendung teilen möchten, auf das **Zwischenobjekt**.





Eine Überblendung kann nicht an dem Zwischenobjekt, das unmittelbar neben dem Start- oder Endobjekt liegt, geteilt werden.

### So entfernen Sie Überblendungen

- 1 Wählen Sie eine Überblendung aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Überblendung löschen**.




Sie können eine ausgewählte Überblendung auch über die Schaltfläche **Überblendung löschen**  in der Eigenschaftsleiste entfernen.



## Transparenz von Objekten ändern

Wenn Sie einem **Objekt** eine Transparenz zuweisen, werden die darunter liegenden Objekte teilweise sichtbar. Sie können Transparenzen zuweisen, indem Sie dieselben Arten von **Füllungen** verwenden wie die, die Sie für Objekte verwenden; d. h. **gleichmäßige Füllungen**, **Farbverläufe**, **Schraffuren**, **Füllmuster** und **Musterfüllungen**. Weitere Informationen zu diesen Füllungen finden Sie unter „**Objekten Füllungen zuweisen**“ auf Seite 413..



*Beispiele für verschiedene Transparenzarten, darunter gleichmäßige Transparenz, Farbverlauf und Muster.*


In Corel DESIGNER können Sie mithilfe der Zusammenführungsmodi auch festlegen, wie die Farbe des transparenten Objekts mit der Farbe des darunter liegenden Objekts kombiniert wird.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Gleichmäßige Transparenzen zuweisen“ (Seite 490)
- „Farbverlaufstransparenzen zuweisen“ (Seite 490)
- „Mustertransparenzen zuweisen“ (Seite 494)
- „Füllmustertransparenzen zuweisen“ (Seite 497)
- „Transparenzen kopieren, einfrieren und entfernen“ (Seite 498)
- „Zusammenführungsmodi zuweisen“ (Seite 499)


## Gleichmäßige Transparenzen zuweisen

Durch das Zuweisen gleichmäßiger Transparenzen ändern sich die Transparenzwerte aller Pixel im Objekt oder bearbeitbaren Bereich um den gleichen Betrag.





*Dem Objekt wird eine gleichmäßige Transparenz zugewiesen.*

### So weisen Sie gleichmäßige Transparenzen zu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Transparenz** .
- 4 Verschieben Sie den Regler **Transparenz**, um die Transparenz zu verstärken oder zu verringern.



Wenn Sie auf eine Farbe in der **Farbpalette** klicken, wird der Transparenz diese Farbe zugewiesen.

Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung**  bzw. auf **Umriss** .

Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.

## Farbverlaufstransparenzen zuweisen

Wenn Sie Farbverlaufstransparenzen auf Objekte anwenden, wird ein Übergang zwischen zwei Transparenzwerten erzeugt. Farbverlaufstransparenzen können linear, elliptisch, konisch oder rechteckig sein.




Von links nach rechts: Das ursprüngliche Objekt, auf das eine lineare, elliptische, konische und rechteckige Transparenz angewendet wurde.

Die Anwendung stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverlaufstransparenzen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Transparenzen durchsuchen, eine Stichwortsuche nach Transparenzen durchführen und Transparenzen als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzen verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen](#)“ auf Seite 437.

Sie können Farbverlaufstransparenzen durch Hinzufügen und Entfernen von **Knoten** sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten erstellen. Darüber hinaus können Sie Farbverlaufstransparenzen umkehren, spiegeln, vergrößern/verkleinern oder neigen bzw. andere Änderungen vornehmen.



Nach der Erstellung einer Farbverlaufstransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Füllungen und Transparenzen speichern](#)“ auf Seite 442.

### So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf die Schaltfläche **Farbverlaufstransparenz** , um die Optionen für die Farbverlaufstransparenz anzuzeigen.
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Transparenz** und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht.  
Die Transparenz wird dann angewendet und die Auswahl **Transparenz** geschlossen. Um die Transparenz anzuwenden, ohne die Auswahl **Transparenz** zu schließen, klicken Sie auf die Skizze der Transparenz.

### Außerdem können Sie


Die Transparenz nur auf die Füllung oder den Umriss des Objekts anwenden

Klicken Sie im Bereich **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Füllung**  oder die Schaltfläche **Umriss** .

Die Transparenz ändern






Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten**  im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.



Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden, um eine Farbverlaufstransparenz anzuwenden.

Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl **Transparenz** Transparenzen suchen, erhalten Sie unter „So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen“ auf Seite 438.

## So erstellen Sie Farbverlaufstransparenzen

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf die Schaltfläche **Farbverlaufstransparenz** , um die Optionen für die Farbverlaufstransparenz anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Farbverlaufstransparenztyp zu wählen:
  - **Lineare Farbverlaufstransparenz** 
  - **Elliptische Farbverlaufstransparenz** 
  - **Konische Farbverlaufstransparenz** 
  - **Rechteckige Farbverlaufstransparenz** 
- 5 Klicken Sie auf den ersten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld **Knotentransparenz** ein.
- 6 Klicken Sie auf den letzten Knoten oberhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld **Knotentransparenz** ein.
- 7 Verschieben Sie den Regler für den Mittelpunkt unterhalb des Graustufenstreifens, um den Mittelpunkt der Transparenz festzulegen.

## Außerdem können Sie

Transparenz des Mittelpunkts ändern

Wählen Sie den Mittelpunktknoten aus und geben Sie einen Wert in das Feld **Knotentransparenz** ein.

Zwischentransparenzen hinzufügen

Doppelklicken Sie an der Stelle auf den Graustufenstreifen, an der Sie einen Knoten hinzufügen möchten. Geben Sie, nachdem Sie den neuen Mittelpunktknoten ausgewählt haben, einen Wert in das Feld **Knotentransparenz** ein.

Position von Zwischentransparenzen ändern

Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position über dem Graustufenstreifen oder geben Sie im Feld **Knotenposition** einen Wert ein.


Zwischentransparenzen löschen


Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Knoten.

Füllungen überproportional neigen oder dehnen



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Frei skalieren und neigen** 

Transparenzen spiegeln, wiederholen oder umkehren


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten**  und anschließend auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Wiederholen und spiegeln** 

Außerdem können Sie

- Wiederholen 
- Umkehren 


Anzahl der Schritte für das Anzeigen oder Drucken der Farbverlaufstransparenz angeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** und dann auf die Schaltfläche **Auf Standardeinstellung festlegen** , um die Farbverlaufsstreifen freizugeben, und geben Sie einen Wert in das Feld **Farbverlaufsstreifen** ein.

Angaben, wie schnell die Farbverlaufstransparenz von einer Deckkraftstufe zur nächsten überblendet

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** und passen Sie den Regler **Beschleunigung** an.

Glattere Farbübergänge zwischen den Knoten eines Farbverlaufs erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** und verschieben Sie den Regler **Glätten** .

Breite und Höhe der Transparenz als Prozentwert der Breite und Höhe des Objekts festlegen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** und geben Sie Werte in die Felder **Transparenzbreite** und **Transparenzhöhe** ein.

Mitte der Transparenz nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts verschieben


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** und geben Sie Werte in die Felder **X** und **Y** ein.

Transparenzen schräg in einem angegebenen Winkel positionieren



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz ändern** und geben Sie einen Wert im Feld **Neigung** ein.


Transparenzen in einem angegebenen Winkel drehen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz ändern** und geben Sie einen Wert im Feld **Drehen** ein.


8 Um die Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neu speichern**  im Bereich **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager**.



Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung**  bzw. auf **Umriss** .

Sie können auch auf das Hilfsmittel **Transparenz**  in der Hilfsmittelpalette klicken. Verwenden Sie zum Anpassen der Transparenz die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste oder die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte, die auf dem Objekt angezeigt werden.

Sie können Farben, die in **Graustufen** umgewandelt werden, von der **Farbpalette** auf die Transparenzknoten ziehen. Wenn das Hilfsmittel **Transparenz** ausgewählt ist, können Sie die Farben auch auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte des Objekts ziehen



## Mustertransparenzen zuweisen

Es stehen drei Arten von Mustertransparenzen zur Verfügung: Vollfarbmuster, Bitmap-Muster und Zwei-Farben-Muster.

**Vollfarben-Mustertransparenzen** sind Bilder, die sich im Gegensatz zu einer **Bitmap** aus Linien und **Füllungen** zusammensetzt. Solche **Vektorgrafiken** sind gleichmäßiger und komplexer als Bitmap-Bilder und leichter zu bearbeiten.

**Bitmap-Mustertransparenzen** sind Farbbilder, die aus Mustern heller und dunkler bzw. unterschiedlich gefärbter Pixel in einer rechteckigen Matrix bestehen.

**Zweifarbigen-Mustertransparenzen** sind einfache Bilder aus „aktiven“ und „inaktiven“ **Pixeln**. Nur die beiden von Ihnen zugewiesenen Farben werden im Bild verwendet.



*Von links nach rechts: Das ursprüngliche Objekt, auf das eine Vollfarbmuster-, eine Bitmap-Muster- und eine Zwei-Farben-Mustertransparenz angewendet wurde.*



Sie können Mustertransparenzen aus einer persönlichen oder gemeinsam genutzten Bibliothek auswählen. Sie können die verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzmuster verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen](#)“ auf Seite 437.

Sie können Mustertransparenzen ändern, um Sie auf Ihre Anforderungen abzustimmen.

Zudem können Sie eigene Muster erstellen. So können Sie beispielsweise Muster aus Bereichen des Arbeitsbereichs oder aus importierten Bildern erstellen. Vollfarben- und Bitmap-Muster bestehen aus kleineren Einheiten, die als Kacheln bezeichnet werden. Je nach Größe des Objekts besteht die Transparenz aus einer oder mehreren Kacheln. Das Muster wird erstellt, indem die Kachel wiederholt wird, um das Objekt auszufüllen.

Nachdem Sie eine Mustertransparenz erstellt oder geändert haben, können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Füllungen und Transparenzen speichern](#)“ auf Seite 442.

### So weisen Sie Vollfarben- oder Bitmap-Mustertransparenzen zu



- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Mustertransparenz** 
  - **Bitmap-Mustertransparenz** 
- 4 Öffnen Sie die Auswahl **Transparenz** und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht.  
Die Transparenz wird dann angewendet und die Auswahl **Transparenz** geschlossen. Um die Transparenz anzuwenden, ohne die Auswahl **Transparenz** zu schließen, klicken Sie auf die Skizze der Transparenz.








Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl **Transparenz** Transparenzen suchen, erhalten Sie unter „So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen“ auf Seite 438.



Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung**  bzw. auf **Umriss** .

Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.

### So ändern oder erstellen Sie Vollfarben- und Bitmap-Transparenzen

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Transparenz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Vollfarben-Mustertransparenz** 
  - **Bitmap-Mustertransparenz** 
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten** .
- 5 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion



Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist



Radiale oder lineare nahtlose Überblendungen erstellen

Den Farbübergang der Musterkachelränder zum jeweils gegenüberliegenden Rand glätten

Die Helligkeit des Musters verringern oder erhöhen

#### Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kacheln horizontal spiegeln**  oder **Kacheln vertikal spiegeln** .

Klicken Sie im Bereich **Nahtlos** auf die Schaltfläche **Radiale Überblendung**  bzw. **Lineare Überblendung**  und verschieben Sie dann den Regler.

Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randangleichung** und verschieben Sie den Regler.

Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helligkeit** und verschieben Sie den Regler.

Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.

## Aktion

Den Graustufenkontrast von Mustern verringern oder erhöhen

Den Farbkontrast des Musters verringern oder erhöhen

Breite und Höhe der Transparenz als Prozentwert der Breite und Höhe des Objekts festlegen

Die Mitte der Transparenz nach oben, unten, links oder rechts verschieben

Transparenzen in einem angegebenen Winkel drehen

Transparenzen schräg in einem angegebenen Winkel positionieren

Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben

Objektänderungen auf Transparenzen anwenden

Ein Transparenzmuster aus dem Arbeitsbereich erstellen

Ein Transparenzmuster aus einem Bild erstellen

## Vorgehensweise

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helligkeit (Luminanz)** und verschieben Sie den Regler.

Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbe** und verschieben Sie den Regler.



Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Transparenzbreite** und **Transparenzhöhe** ein.


Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.


Geben Sie einen Wert im Feld **Drehen** ein.

Geben Sie einen Wert im Feld **Neigung** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zeilenabstand**  oder die Schaltfläche **Spaltenabstand**  und geben einen Wert in das Feld **% der Kachelseite**.


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Objekt ändern**.


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Quelle aus Arbeitsbereich**  und danach auf **OK**. Wählen Sie dann den Bereich des Dokuments aus, der als Kachelquelle verwendet werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Quelle aus Datei** . Doppelklicken Sie im Dialogfeld **Importieren** auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten.




Um die bearbeitete Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neu speichern** .



Sie können die Größe der Musterkacheln auch ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken, ein Objekt wählen und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste benutzen.


Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken, ein Objekt auswählen und die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, um das Aussehen des Musters zu ändern.

### So weisen Sie Zweifarben-Mustertransparenzen zu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf die Schaltfläche **Gleichmäßige Transparenz** .
- 4 Wählen Sie in der Auswahl **Transparenz** ein Muster aus.
- 5 Geben Sie die Werte in die Felder **Vordergrundtransparenz** und **Hintergrundtransparenz** ein.



Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung**  bzw. auf **Umriss** .

Klicken Sie zum Ändern des Musters auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten**  und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.

### Füllmustertransparenzen zuweisen



Sie können Füllmuster verwenden, um Transparenzeffekte zu erstellen. Sie können vorhandene Füllmuster verwenden (beispielsweise Wasser, Mineralien und Wolken) oder ein Füllmuster bearbeiten, um eigene Füllmustertransparenzen zu erstellen.





*Eine Füllmustertransparenz wird auf das hellgrün gefüllte Objekt angewendet.*


Wenn Sie ein Füllmuster bearbeiten, können Sie seine Eigenschaften wie beispielsweise Weichheit, Dichte, Helligkeit oder Farbe ändern. Diese Eigenschaften hängen vom jeweiligen Füllmuster ab. Sie können auch andere Änderungen vornehmen, beispielsweise spiegeln, vergrößern/verkleinern oder Füllmusterkacheln einen Versatz zuweisen. Nachdem Sie Änderungen an Füllmustern vorgenommen haben, können Sie diese zur künftigen Verwendung speichern.

## So weisen Sie Füllmustertransparenzen zu

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf den Flyout-Pfeil auf der Schaltfläche **Zweifarbener Mustertransparenz**  und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Füllmustertransparenz** , um die Optionen für die Füllmustertransparenz anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie in der Liste **Füllmusterbibliothek** eine Füllmustersammlung aus.
- 5 Wählen Sie in der Auswahl **Transparenz** ein Füllmuster aus.



Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Füllung**  bzw. auf **Umriss** .

Klicken Sie zum Ändern des Füllmusters auf die Schaltfläche **Transparenz bearbeiten**  und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.


Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.

## Transparenzen kopieren, einfrieren und entfernen

Sie können eine Transparenz von einem Objekt auf ein anderes kopieren. Wenn Sie dieselbe Transparenz anderen Objekten zuweisen oder gleichzeitig die Transparenzattribute mehrerer Objekte in einer Zeichnung ändern möchten, können Sie die Transparenzeinstellungen als Stil speichern. Weitere Informationen zu Stilen finden Sie unter „[Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten](#)“ auf Seite 631.


Wenn Sie eine Transparenz über einem Objekt „einfrieren“, wird die Objektansicht zusammen mit der Transparenz verschoben.


Sie können Transparenzen auch wieder von Objekten entfernen.





*Wenn die Transparenz eingefroren ist, wird die Objektansicht zusammen mit der Transparenz verschoben.*

## So kopieren Sie Transparenzen von anderen Objekten

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz** .
- 2 Wählen Sie das **Objekt** aus, auf das Sie die Transparenz kopieren möchten.

- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Transparenz kopieren** .
- 4 Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie die Transparenz kopieren möchten.


### So frieren Sie den Inhalt einer Transparenz ein

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz** .
- 2 Wählen Sie ein **Objekt** aus, dem eine Transparenz zugewiesen wurde.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Transparenz einfrieren**  in der Eigenschaftsleiste.



Die Ansicht des Objekts unter der Transparenz wird zusammen mit der Transparenz verschoben; das Objekt selbst bleibt jedoch unverändert.

### So entfernen Sie Transparenzen

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus, dem eine Transparenz zugewiesen wurde.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** auf die Schaltfläche **Keine Transparenz** .

## Zusammenführungsmodi zuweisen

Sie können einer Transparenz einen Zusammenführungsmodus zuweisen und damit festlegen, wie die Farbe der Transparenz mit der Farbe des dahinter liegenden Objekts kombiniert wird. Die folgenden, auf Transparenzen anwendbaren Zusammenführungsmodi können auch hinterlegten Schatten zugewiesen werden:

Zusammenführungsmodus	Beschreibung
Normal	Setzt die Transparenzfarbe über die Grundfarbe.
Hinzufügen	Addiert die Werte der Transparenzfarbe und der Grundfarbe.
Subtrahieren	Addiert die Werte der Transparenzfarbe und der Grundfarbe und subtrahiert 255 von der Summe.
Differenz	Subtrahiert die Transparenzfarbe von der Grundfarbe und multipliziert mit 255. Wenn der Wert der Transparenzfarbe 0 ist, ist das Ergebnis immer 255.
Multiplizieren	Multipliziert die Basisfarbe mit der Transparenzfarbe und dividiert das Ergebnis durch 255. Dies bedeutet, dass die Farbe dunkler wird, sofern nicht Farbe auf Weiß aufgetragen wird. Die Multiplikation von Schwarz mit einer anderen Farbe ergibt stets Schwarz. Wenn Weiß mit einer anderen Farbe multipliziert wird, bleibt die Farbe unverändert.

## Zusammenführungsmodus

## Beschreibung

Dividieren

Dividiert die Grundfarbe durch die Transparenzfarbe bzw. die Transparenzfarbe durch die Grundfarbe, je nachdem, welche Farbe den höheren Wert hat.

Wenn heller

Die Transparenzfarbe tritt an die Stelle von dunkleren Grundpixeln. Grundpixel, die heller sind als die Transparenzfarbe, bleiben unverändert.

Wenn dunkler

Die Transparenzfarbe tritt an die Stelle von helleren Grundpixeln. Grundpixel, die dunkler sind als die Transparenzfarbe, bleiben unverändert.

Füllmuster hinzufügen

Konvertiert die Transparenzfarbe in Graustufen und multipliziert dann den Graustufenwert mit dem Wert der Grundfarbe.

Farbe

Die resultierende Farbe wird aus dem Farbton- und Sättigungswert der Ausgangsfarbe und dem Helligkeitswert der Basisfarbe berechnet. Dieser Modus ist das Gegenteil zum Modus Helligkeit.

Farbton

Übernimmt den Farbton der Transparenzfarbe sowie Sättigung und Helligkeit der Grundfarbe. Wenn Sie die Farbe auf ein Graustufenbild auftragen, ergibt sich keine Veränderung, da die Farben ungesättigt sind.

Sättigung

Übernimmt Helligkeit und Farbton der Grundfarbe sowie die Sättigung der Transparenzfarbe.

Helligkeit

Übernimmt Farbton und Sättigung der Grundfarbe und die Helligkeit der Transparenzfarbe.

Invertieren

Nimmt die Komplementärfarbe der Transparenzfarbe an. Falls der Wert der Transparenzfarbe 127 beträgt, ergibt sich keine Veränderung, weil der Farbwert genau in der Mitte des Farbkreises liegt.

Logisches AND

Wandelt die Transparenz- und die Grundfarbe in binäre Werte um und verbindet diese dann mit dem logischen AND (Boolesche Algebra).

Logisches OR

Wandelt die Transparenz- und die Grundfarbe in binäre Werte um und verbindet diese dann mit dem logischen OR (Boolesche Algebra).

Logisches XOR

Wandelt die Transparenz- und die Grundfarbe in binäre Werte um und verbindet diese dann mit dem logischen XOR (Boolesche Algebra).

## Zusammenführungsmodus


## Beschreibung

Hinter	Die Ausgangsfarbe wird transparenten Bildbereichen zugewiesen. Dadurch entsteht ein Effekt wie beim Blick durch durchsichtige, unbeschichtete Bereiche auf einem 35-mm-Negativ.
Bildschirm	Die invertierten Werte von Ausgangs- und Basisfarbe werden multipliziert; das Ergebnis wird wiederum invertiert. Die resultierende Farbe ist stets heller als die Basisfarbe.
Bild überlagern	Die Ausgangsfarbe wird entsprechend dem Wert der Basisfarbe multipliziert (gerastert).
Weiches Licht	Weist der Basisfarbe ein weiches Streulicht zu.
Hartes Licht	Weist der Basisfarbe ein hartes, direktes Scheinwerferlicht zu.
Farbe 'Ausweichen'	Simuliert eine Technik aus der Fotografie, die man „Ausweichen“ nennt. Hierbei werden bestimmte Bildbereiche durch geringere Belichtung aufgehellert.
Farbe 'Abbrennen'	Simuliert eine Technik aus der Fotografie, die man „Abbrennen“ nennt. Hierbei werden bestimmte Bildbereiche durch stärkere Belichtung abgedunkelt.
Ausschluss	Die Transparenzfarbe wird von der Basisfarbe ausgeschlossen. Dieser Modus ähnelt dem Modus „Differenz“.
Rot	Weist dem roten Kanal von RGB-Objekten die Transparenzfarbe zu.
Grün	Weist dem grünen Kanal von RGB-Objekten die Transparenzfarbe zu.
Blau	Weist dem blauen Kanal von RGB-Objekten die Transparenzfarbe zu.

### So weisen Sie Transparenzen einen Zusammenführungsmodus zu


- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Transparenz** im Listenfeld **Zusammenführungsmodus** einen Zusammenführungsmodus aus.



Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Transparenz**  klicken, um in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zusammenführungsmodus** einen Zusammenführungsmodus zu wählen.







## Linsen auf Objekte anwenden

Mit Linsen können Sie [Objekten](#) kreative Effekte zuweisen, ohne dabei die Objekte selbst verändern zu müssen.


Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Linsen zuweisen“ (Seite 503)
- „Linsen bearbeiten“ (Seite 506)

### Linsen zuweisen

Linsen verändern das Aussehen des darunter liegenden Objektbereichs, nicht die eigentlichen Eigenschaften und Attribute der Objekte. Sie können allen [Vektorobjekten](#) wie Rechtecken, Ellipsen, geschlossenen Strecken und Polygonen Linsen zuweisen. Sie können auch das Aussehen von Grafiktext und Bitmaps verändern. Wenn Sie eine Linse über ein Vektorobjekt setzen, wird die Linse selbst zu einem Vektorbild. Entsprechend wird eine über einer [Bitmap](#) platzierte Linse zu einer Bitmap.

Nach der Zuweisung einer Linse können Sie sie kopieren und auf ein anderes Objekt anwenden.



*Folgende Linsentypen wurden dem Original (ganz links) zugewiesen: (von oben nach unten) Vergrößern, Angepasste Farbkarte und Temperaturkarte*

Die folgenden Linsentypen können Objekten zugewiesen werden:

Linse	Beschreibung
Aufhellen	Hiermit können Sie Objektbereiche aufhellen und verdunkeln sowie den Grad der Helligkeit bzw. Dunkelheit festlegen.
Farbe hinzufügen	Ermöglicht das Simulieren eines additiven Lichtmodells. Die Farben der Objekte unter der Linse werden zur Farbe der Linse hinzuaddiert, als würden Sie Lichtfarben mischen. Sie können die hinzuzufügende Farbe und Farbmenge wählen.
Farbgrenze	Hiermit können Sie einen Objektbereich einsehen, wobei nur Schwarz und die Linsenfarbe zu sehen sind. Wenn Sie z.B. eine grüne Farbgrenzlinse auf eine Bitmap setzen, werden alle Farben außer Grün und Schwarz aus dem Linsenbereich herausgefiltert.
Angepasste Farbkarte	Hiermit können Sie alle Farben des Objektbereichs unter der Linse zu einem Farbbereich zwischen zwei angegebenen Farben ändern. Sie wählen die Anfangs- und Endfarbe des Bereichs sowie den Übergang zwischen den beiden Farben. Der Übergang kann auf direktem Weg oder in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung durch das Farbspektrum verlaufen.
Fischauge	Hiermit können Sie die Objekte unter der Linse im angegebenen Prozentsatz verzerren, vergrößern oder verkleinern.

Linse	Beschreibung
Temperaturkarte	Hiermit können Sie den Effekt eines Infrarotbilds erzeugen, indem Sie die Temperatur der Farben in den Objektbereichen unter der Linse nachahmen.
Invertieren	Hiermit können Sie die Farben unter der Linse in ihre komplementären CMYK-Farben ändern. Komplementärfarben sind die Farben, die sich auf dem Farbkreis jeweils gegenüberliegen.
Vergrößern	Hiermit können Sie einen Bereich eines Objekts um das angegebene Ausmaß vergrößern. Die Vergrößerungslinse hat Vorrang vor der Füllung des Ausgangsobjekts, sodass das Objekt transparent dargestellt wird.
Getönte Graustufen	Hiermit können Sie die Farben der Objektbereiche unter der Linse in ihre Graustufenäquivalente ändern. Getönte Graustufenlinsen sind besonders wirkungsvoll bei der Erzeugung von Sepiatoneffekten.
Transparenz	Hiermit können Sie ein Objekt wie ein Stück Film oder farbiges Glas aussehen lassen.
Umriss	Hiermit können Sie den Objektbereich unter der Linse mit der von Ihnen gewählten Umriss- oder Füllfarbe anzeigen. Wenn Sie z.B. Rot für den Umriss und Blau für die Füllung festlegen, werden alle Bereiche unter der Linse mit rotem Umriss und blauer Füllung dargestellt.

### So weisen Sie Linsen zu

- 1 Wählen Sie ein [Objekt](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Linse**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Linse** den gewünschten Linsentyp im entsprechenden Listenfeld.
- 4 Legen Sie die Einstellungen fest.



Es ist nicht möglich, Linsen verknüpften Gruppen wie mit Konturen versehenen [Objekten](#), abgeschrägten Objekten, [extrudierten](#) Objekten, Mengentext oder Objekten, die mit den Hilfsmitteln **Lineare Muster** erstellt wurden, direkt zuzuweisen.



Sie können sich die verschiedenen Linsentypen in einer Echtzeitvorschau anzeigen lassen, ohne sie einer Zeichnung zuzuweisen, indem Sie auf die Schaltfläche **Sperrn** klicken und danach eine Linse sowie Einstellungen für die Vorschau wählen. Nachdem Sie die gewünschte Linse gefunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuweisen** oder erneut auf die Schaltfläche **Sperrn**, um die Linsen wieder automatisch zuzuweisen, während Sie sie in der Vorschau anzeigen.

### So kopieren Sie Linsen

- 1 Wählen Sie das [Objekt](#) aus, auf das Sie die Linse kopieren möchten.


- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Effekt kopieren** ► **Linse von**.
- 3 Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie die Linse kopieren möchten.

## Linsen bearbeiten

Sie können die Art und Weise ändern, in der eine Linse auf den darunter liegenden Bereich einwirkt. So können Sie beispielsweise den durch ein X im Zeichenfenster angegebenen Blickpunkt einer Linse ändern, um einen beliebigen Teil einer Zeichnung anzeigen zu lassen. Der Blickpunkt repräsentiert den Mittelpunkt dessen, was durch die Linse betrachtet wird. Sie können die Linse überall in der Zeichnung positionieren, wobei sie jedoch stets den Bereich um die Blickpunktmarkierung zeigt. So können Sie z.B. die Blickpunktmarkierung auf der Vergrößerungslinse verwenden, um einen Ausschnitt einer Landkarte zu vergrößern.

Sie können den Linseneffekt auch nur dort anzeigen lassen, wo die Linse andere **Objekte** oder den Hintergrund überlappt. Der Linseneffekt ist also an den Stellen, an denen die Linse über (weißem) Leerraum im Zeichenfenster liegt, nicht zu sehen.

Durch Einfrieren der aktuellen Ansicht einer Linse kann die Linse verschoben werden, ohne dass der durch die Linse angezeigte Bereich geändert wird. An den Bereichen unter der Linse vorgenommene Änderungen haben keine Auswirkung auf die Ansicht.




*Verschieben einer nicht eingefrorenen Vergrößerungslinse (links); Verschieben einer eingefrorenen Vergrößerungslinse (rechts)*

## So bearbeiten Sie Linsen

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Linse**.
- 3 Aktivieren Sie im Andockfenster **Linse** das Kontrollkästchen **Blickpunkt**.  
Wenn die Linse nur dort angezeigt werden soll, wo sie andere Objekte überdeckt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fläche entfernen**.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**, damit die Blickpunktmarkierung angezeigt wird.
- 5 Ziehen Sie die Blickpunktmarkierung an eine andere Position im Zeichenfenster.
- 6 Klicken Sie auf **Ende**.  
Falls Sie die aktuelle Ansicht der Linse einfrieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Fest**.
- 7 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Das Kontrollkästchen **Fläche entfernen** ist bei Fischaugen- und Vergrößerungslinsen nicht verfügbar.



## Erstellen von Mosaiken

Mit dem Pointillismus- und dem FotoCocktail-Effekt können Sie Mosaiken aus Objekten und Bildern erstellen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Das Erstellen von Vektormosaiken mit dem Pointillismus-Effekt“ (Seite 507)
- „Erstellen von Bitmapmosaiken mit dem PhotoCocktail-Effekt“ (Seite 511)

### Das Erstellen von Vektormosaiken mit dem Pointillismus-Effekt

Mit dem Pointillizer-Effekt können Sie aus einer beliebigen Anzahl ausgewählter Vektor- oder Bitmap-Objekte hochwertige Vektormosaiken erstellen. Ob Sie nun präzise Halbton-Muster oder künstlerische Effekte im Stil des Pointillismus erzeugen möchten, dieser Effekt gibt Ihnen die Anregungen und Werkzeuge, die Sie zur Erstellung beeindruckender Designs benötigen.



*Ein mit dem Pointillizer erstelltes Vektormosaik*

Mit dem Pointillizer erstellte Vektormosaiken eignen sich ideal für Fahrzeugverklebungen und Fensterdekorationen. Sie können Ihre Designs mit einer Reihe von Steuerelementen verfeinern.

#### So erstellen Sie ein Vektormosaik


- 1 Wählen Sie ein Vektorobjekt oder eine Bitmap aus.  
Sie können auch mehrere Objekte oder Gruppen von Objekten auswählen.

- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Pointillizer**.
- 3 Passen Sie im Andockfenster **Pointillizer** die gewünschten Einstellungen an.
- 4 Klicken Sie auf **Zuweisen**.  
Wenn Sie den Rendering-Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie die **Esc-Taste**.


### So verfeinern Sie ein Vektormosaik

Benutzen Sie die Steuerelemente im Andockfenster **Pointillizer**, um Ihr Vektormosaik anzupassen und zu verfeinern.


**Dichte:** Mit diesem Steuerelement können Sie die Anzahl der Kacheln pro Quadrat Zoll anpassen.



**Skalieren:** Mit diesem Steuerelement können Sie die Größe aller Kacheln anpassen, indem Sie diese vergrößern oder verkleinern. Werte, die über dem Standardwert von 1 liegen, erhöhen die Kachelgröße; Werte unter 1 verringern sie.



**Rasterwinkel:** Verwenden Sie dieses Steuerelement, um jede Kachelreihe um den von Ihnen angegebenen Winkel um die horizontal Achse zu drehen. Positive Werte drehen die Zeilen linksläufig.



Rasterwinkel von  
30°

Rasterwinkel von  
-30°

**Original beibehalten:** Wenn Sie das Kontrollkästchen **Original beibehalten** aktivieren, wird die Originalgrafik beibehalten und das Vektormosaik (Produkt) darüber platziert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Quelle nach der Erzeugung des Mosaiks automatisch zu löschen.


**Farben begrenzen:** Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um zu steuern, wie viele Farben für die Ausführung des Mosaik verwendet werden. Um die maximale Anzahl der Farben im Ergebnis festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld **Anzahl** ein.



Quelle (Original)



Das Kontrollkästchen  
„Farben begrenzen“  
wurde aktiviert



Begrenzung der  
Farben auf maximal  
8

### Abpauoptionen


Wählen Sie aus einer Reihe von Abpau-Algorithmen, um das Mosaik anzupassen.

**Methode** ermöglicht es Ihnen, eine Technik für die Interpretation der Quellgrafik auszuwählen. Es sind drei Abpauethoden verfügbar: Gleichmäßig (weiß-matt), Größenmodulation 1 (Deckkraft) und Größenmodulation 2 (Helligkeit).


- **Einheitlich (mattweiß)** verwendet Kacheln gleicher Größe zur Erzeugung des Mosaiks. Transparenzen werden vor einem weißen Hintergrund reduziert.
- **Größenmodulation 1 (Deckkraft)** überträgt die Quelle anhand von abgetasteten Deckkraftwerten in eine Reihe von Kacheln unterschiedlicher Größe. Je dunkler (weniger transparent) die Bereiche, desto größer sind die Kacheln.
- **Größenmodulation 2 (Leuchtkraft)** überträgt die Quellgrafik anhand ihrer Helligkeitswerte. Hellere Bereiche in der Quelle werden als kleinere Kacheln wiedergegeben; dunklere Bereiche werden als größere Kacheln wiedergegeben.



Quelle



**Benachbarte verschmelzen** ermöglicht es Ihnen festzulegen, wie viele Kacheln derselben Farbe maximal zu einer einzigen Kachel zusammengefasst werden. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn genügend Platz vorhanden ist.



**Benachbarte zusammenschweißen** ermöglicht es Ihnen, sich überlappende Kacheln zusammenzuführen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Ergebnis in Farbgruppen wiederzugeben; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mehr Einzelheiten beizubehalten.



## Form

Im Listenfeld **Form** können Sie eine der voreingestellten Kachelformen (Kreis oder Quadrat) auswählen. Um eine benutzerdefinierte Kachelform zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie im Listenfeld **Form** die Option **Angepasst**.
- 2 Klicken Sie am unteren Rand des **Vorschaubereichs** auf **Auswählen**.
- 3 Klicken Sie im Zeichenfenster auf eine geschlossene Kurve.  
Im Vorschaubereich wird die ausgewählte Kachelform angezeigt.





Kreisförmige Kacheln



Quadratische Kacheln



Benutzerdefinierte Kacheln

## Erstellen von Bitmapmosaiken mit dem PhotoCocktail-Effekt

Mit dem **PhotoCocktail**-Effekt können Sie Ihre Fotos und Vektorgrafiken in einzigartige, aus ausgewählten Bildern bestehende Mosaiken verwandeln.



Grafiken werden in ein aus Bildern bestehendes Mosaik verwandelt (Elemente aus Illustrationen von Ariel Garaza Díaz)

Sie können individuelle Mosaiken erzeugen, indem Sie die Anzahl der Kacheln anpassen und festlegen, in welchem Maß Ihr Foto oder Ihre Vektorgrafik und die Mosaiksteine ineinander übergehen. Das Mosaik kann als einzelne Bitmap oder als Abfolge einfach zu bearbeitender Bitmap-Kacheln erstellt werden. Es sind mehrere Methoden verfügbar, um die Qualität des Mosaiks zu steuern.

### So erstellen Sie ein Mosaik aus Bitmap- oder Vektor-Objekten

- 1 Wählen Sie das Bezugsbild (eine Bitmap, ein Vektorobjekt oder eine Gruppe von Objekten) aus, das Sie als Mosaik nachbilden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **PhotoCocktail**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Bibliothek** des Andockfensters **PhotoCocktail** auf **Durchsuchen** und navigieren Sie zur Bildbibliothek bzw. dem Ordner, der die Bilder enthält, die Sie als Kacheln verwenden möchten. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.  
PhotoCocktail indiziert die Bilder und zeigt an, wie viele der Bilder als Mosaikkacheln verwendet werden können. Das Steuerelement **Pfad** zeigt den Speicherort der ausgewählten Bildbibliothek an.
- 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.

5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.

## So wählen Sie die Einstellungen

Im Andockfenster **PhotoCocktail** sind zusätzliche Steuerelemente verfügbar, mit denen Sie den Effekt individuell anpassen können.

### Referenz

**Original beibehalten:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Bezugsbild oder die Bezugsobjekte nach der Anwendung des Effekts beibehalten möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Bezugsbild zu löschen und nur das Mosaik beizubehalten.

### Rasterdichte

**Spalten:** In diesem Feld können Sie festlegen, wie viele Spalten mit Mosaikkacheln das Mosaik enthalten soll. Je größer die Zahl, desto detailreicher ist das Mosaik.

**Zeilen:** Dieses Feld zeigt die Anzahl der im Mosaik enthaltenen Zeilen an. Die Zahl wird automatisch aufgrund des Werts im Feld **Spalten** berechnet.



*Links: Mosaik mit niedriger Rasterdichte (weniger Spalten und Zeilen); Rechts: Mosaik mit hoher Rasterdichte*

### Optimierung

Sie können das Bezugsbild präziser nachbilden, wenn Sie einen Überblendungseffekt anwenden. Überblenden ermöglicht es Ihnen, die Mosaikkacheln mit dem Bezugsbild zu überlagern.

**Überblenden:** In diesem Feld können Sie festlegen, in welchem Maße die Bezugsfarben und die Farben der Mosaikkacheln gemischt werden. Bei höheren Werten erhöht sich die Ähnlichkeit des Mosaiks zum Bezugsbild.



*Links: keine Überblendung; Rechts: ein großes Maß an Überblendung wird angewendet*

### Duplikate

Sie können einzelne Kacheln im Mosaik mehrmals verwenden.

**Duplikate erlauben:** Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um Kacheln im Mosaik zu wiederholen. Im Feld **Mindestabstand** können Sie angeben, von wie vielen Kacheln mehrfach verwendete Kacheln umgeben sind.

### Ausgabe

Ausgabesteuerelemente ermöglichen es, die Struktur und die Qualität des fertigen Mosaiks zu bestimmen.

**Struktur:** In diesem Listenfeld können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Einzelne Bitmap** gibt das Mosaik als ein einzelnes Pixelbild wieder, wobei der Überblendungseffekt ins Bild eingearbeitet ist.
- **Bitmap-Stapel** erzeugt ein einzelnes Pixelbild, wobei der Überblendungseffekt als einzelnes Objekt darüber gelegt wird.
- **Bitmap-Feld** erzeugt eine Gruppe von Bitmap-Kacheln, wobei der Überblendungseffekt als einzelnes Objekt darüber gelegt wird.

**Ränder:** In diesem Listenfeld können Sie festlegen, welches Verfahren auf die unvollständigen Kacheln am Rand angewendet werden soll. Unvollständige Kacheln am Rand können aus dem fertigen Mosaik entfernt werden oder das Produkt kann in Übereinstimmung mit dem Bezugsbild gedehnt werden. Das Dehnen des Produkts führt zu eher rechteckigen als quadratischen Mosaikkacheln.



*Links: Die Kacheln werden der Größe des Bezugsbildes entsprechend gedehnt; Rechts: Unvollständige Kacheln am unteren Rand werden entfernt.*


**Priorität:** In diesem Listenfeld können Sie eine der folgenden Methoden zur Anpassung der Ausgabequalität wählen:

- Die Methode **Dokument-DPI** erzeugt automatisch ein Mosaik mit demselben DPI-Wert (Dots per Inch, Punkte pro Zoll) wie das aktive Dokument.
- Mit der Methode **Benutzerdefinierter DPI-Wert** können Sie im DPI-Feld den DPI-Wert des fertigen Mosaiks festlegen.

- Mit der Methode **Benutzerdefiniertes Kachelformat** können Sie im ersten Kachel-Feld die Breite der Kacheln festlegen. Die Höhe der Kacheln wird automatisch berechnet. Das Format der Kacheln wird in Pixel angegeben.
- Mit der Methode **Benutzerdefiniertes Ausgabeformat** können Sie im ersten Grafik-Feld die Breite des fertigen Mosaiks festlegen. Die Höhe wird automatisch berechnet. Die maximale Größe eines Mosaiks beträgt 15.000 x 15.000 Pixel.


Der DPI-Wert eines Mosaiks wird durch die Rasterdichte und die Größe des Mosaiks beeinflusst.

Die Größe der Kacheln ist ein guter Indikator für die Qualität der Ausgabe. Je höher der Wert für die Größe der Kacheln, desto besser ist die Qualität. Wenn Sie die Größe des Mosaiks in Pixel durch die Rasterdichte teilen, erhalten Sie die Größe der Kacheln in Pixel.



## Erzeugen von Bewegung und Fokus

Mit dem Hilfsmittel „Wirkung“ können Sie grafische Effekte in einem von Comics und zeitgenössischen Illustrationen inspirierten Stil erzeugen. Diese Effekte eignen sich ideal, um die Wirkung von Designs und Illustrationen zu erhöhen, diesen Bewegung zu verleihen und sie in Fokus zu setzen.




*Mit dem Hilfsmittel „Wirkung“ erzeugte Effekte*

Dieser Abschnitt behandelt das Thema „Hinzufügen von Wirkungseffekten“ auf Seite 515.

### Hinzufügen von Wirkungseffekten

Es sind zwei Wirkungseffektstile verfügbar: Radial und Parallel. Radiale Effekte können dazu verwendet werden, einem Designelement Perspektive hinzuzufügen oder dieses in Fokus zu setzen. Parallele Effekte können dazu verwendet werden, Energie hinzuzufügen oder Bewegung anzuzeigen.




Parallele (links) und radiale (rechts) Wirkungseffekte

Sie können dem Wirkungseffekt durch das Hinzufügen innerer und äußerer Begrenzungen Form geben. Um den Effekt anzupassen, können Sie die Effektlinien drehen sowie die Breite und den Abstand der Linien und die Form der einzelnen Striche ändern. Sie können die Linieneinstellungen auch zufällig festlegen, um ein natürlicheres Aussehen zu erzeugen. Beispielsweise können die Linien innerhalb der Begrenzungen eines Effekts nach dem Zufallsprinzip beginnen und enden.

Bei den Effekten handelt es sich um Vektorobjekte, die mit anderen Hilfsmitteln in Corel DESIGNER bearbeitet werden können. Sie können beispielsweise die Effektlinien um- oder verformen und die Farbe des Effekts ändern.

### So fügen Sie einen Wirkungseffekt hinzu

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Wirkung** .
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Effektstil** die Option **Radial** oder **Parallel** aus.
- 3 Ziehen Sie im Zeichenfenster.  
Um die Größe des Effekts zu ändern, ziehen Sie den blauen Knoten am Rand.
- 4 Passen Sie in der Eigenschaftsleiste die Einstellungen an.  
Wie Sie Begrenzungen hinzufügen, erfahren Sie unter „So können Sie Effektbegrenzungen hinzufügen und entfernen“ auf Seite 516.  
Wie Sie die Linien und die Linienabstände festlegen, erfahren Sie unter „So passen Sie die weiteren Einstellungen an“ auf Seite 518.

### So können Sie Effektbegrenzungen hinzufügen und entfernen


Sie können den Effekt durch innere und äußere Begrenzungen beschränken, indem Sie andere Objekte als Bezugsform verwenden. Die Bezugsobjekte sind nicht mit dem Effekt verbunden und können verschoben, ausgeblendet oder gelöscht werden, ohne das Aussehen des Effekts zu verändern.

- 1 Wählen Sie den Effekt aus.
- 2 Positionieren Sie den Effekt hinter dem Bezugsobjekt, genau da, wo der Effekt angezeigt werden soll.  
Um den Effekt hinter den Objekten zu platzieren, können Sie einen entsprechenden Befehl im Menü **Objekt** ► **Anordnung** wählen (z. B. **Nach hinten auf der Ebene**).
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Eine innere Begrenzung hinzufügen

#### Vorgehensweise

Klicken Sie auf der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Innere Begrenzung**  und klicken Sie dann auf das Bezugsobjekt im Zeichenfenster.

## Aktion


## Vorgehensweise

Die innere Begrenzung entfernen

Mit dieser Aktion wird der innere Rand des Effekts gebildet, indem mit der Form des ausgewählten Objekts eine Lücke erzeugt wird.


Wenn Sie das Bezugsobjekt danach nicht mehr benötigen, können Sie es löschen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Innere Begrenzung**

**entfernen** .

Die Lücke wird aus dem Effekt entfernt, aber das als innere Begrenzung verwendete Bezugsobjekt wird nicht gelöscht.

Eine äußere Begrenzung hinzufügen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Äußere Begrenzung**  und klicken Sie dann auf das Bezugsobjekt im Zeichenfenster.

Mit dieser Aktion wird der Effekt auf den Bereich innerhalb des Begrenzungsrahmens beschränkt, der durch das Bezugsobjekt gebildet wird.

Wenn Sie das Bezugsobjekt danach nicht mehr benötigen, können Sie es löschen.

Die äußere Begrenzung entfernen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Äußere Begrenzung entfernen**


, um die ursprüngliche Form des Effekts wiederherzustellen.

Mit dieser Aktion wird die ursprüngliche Form des Effekts wiederhergestellt. Das Bezugsobjekt, das zur Festlegung der äußeren Begrenzung verwendet wurde, wird jedoch nicht gelöscht.




Folgende Objekte können nicht zur Festlegung von Begrenzungen verwendet werden: Symbole, Objekte in Textrahmen, gruppierte Objekte, der Wirkungseffekt selbst oder andere Wirkungseffekte.

Die Form der Begrenzungen ändert sich nicht, wenn Sie die Bezugsobjekte umformen, nachdem Sie diese als Effektbegrenzungen verwendet haben. Um die Begrenzungen umzugestalten, müssen Sie diese entfernen und neu hinzufügen.



*In diesem Beispiel wurde eine Ellipse verwendet, um die innere Begrenzung des Effekts festzulegen (links). Die Ellipse wurde danach gelöscht (rechts).*




*In diesem Beispiel wurde das rote Rechteck dazu verwendet, die äußere Begrenzung des Effekts festzulegen (links). Danach wurde die äußere Begrenzung wieder entfernt und die ursprüngliche Form des Effekts wiederhergestellt (rechts).*

### So passen Sie die weiteren Einstellungen an


Mit den Steuerelementen auf der Eigenschaftsleiste können Sie die Linien und den Abstand der Linien im Effekt anpassen.


**Drehwinkel:** Geben Sie einen Wert ein, um den Winkel der Linien im Effekt festzulegen (paralleler Stil) oder um die Linien um den inneren Rand zu drehen (radialer Stil). Beachten Sie, dass auf radiale Effekte nur eine Drehung angewendet werden kann, wenn eine innere Begrenzung existiert, entlang deren die Linien gedreht werden können.





Von links nach rechts: Parallele und radiale Effekte ohne Drehung, mit einer Drehung um 15° und einer Drehung um 45°


**Zufällige Start- und Endpunkte**  Mit dieser Schaltfläche ist es möglich, innerhalb der Begrenzungen eines Effekts zufällige Start- und Endpunkte für die Linien festzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen: **Zufällige Startpunkte** und **Zufällige Endpunkte**. Wenn diese Kontrollkästchen deaktiviert sind, beginnen und enden alle Linien am Begrenzungsrand.



Von links nach rechts: Vor und nach der Randomisierung der Start- und Endpunkte eines Effekts

**Linienbreite:** Geben Sie Werte in die Felder **Min.** und **Max.** ein, um die minimale und maximale Breite der Linien im Effekt festzulegen. Der Mindestwert darf den Höchstwert nicht überschreiten.

**Breiten-Stufen:** Legen Sie die Anzahl der Stufen zwischen der minimalen und der maximalen Breite fest. Bei einem Wert von 0 besteht der Effekt ausschließlich aus zwei Arten von Linien: Linien maximaler und Linien minimaler Breite. Höhere Werte fügen Linien zunehmender Breite zwischen der dünnsten und der dicksten Linie ein. So werden beispielsweise bei einem Wert von 2 jeweils zwei Linien zwischen der minimalen und der maximalen Breite eingefügt.



*Links: Breiten-Stufe mit einem Wert von 0. Rechts: Breiten-Stufe mit einem Wert von 2.  
Im Effekt werden zwischen der dicksten und der dünnsten Linie zwei Linien eingefügt.*

**Zufällig:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Linien im Effekt in zufälliger Reihenfolge anzuordnen. Die Linien werden dann nicht mehr in einem sich wiederholenden Muster von dünnster zu dickster Linie angezeigt.




*Von links nach rechts: vor und nach der Randomisierung der Linienanordnung.*

**Linienabstand:** Geben Sie Werte in die Felder **Min.** und **Max.** ein, um den minimalen und den maximalen Abstand zwischen den Linien im Effekt festzulegen. Der Mindestwert darf den Höchstwert nicht überschreiten.


**Abstand-Stufen:** Legen Sie die Anzahl der Stufen zwischen dem minimalen und dem maximalen Linienabstand fest. Bei einem Wert von 0 bestehen nur zwei Arten von Abständen zwischen den Linien: maximal und minimal. Bei einem Wert von 1 und höher werden zusätzliche Arten von Linienabständen erzeugt.

**Zufällige Abstandsreihenfolge** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Reihenfolge des zusätzlichen Abstands zwischen dem minimalen und maximalen Linienabstand zu randomisieren.




*Links: Der Effekt beinhaltet zwei alternierende Arten von Linienabständen: maximal und minimal. Mitte: Weitere Variationen des Linienabstands (Abstand-Stufen) wurden hinzugefügt. Rechts: Die Variationen des Linienabstands erscheinen in zufälliger Reihenfolge.*

**Linienstil:** In diesem Listenfeld können Sie eine Linienform auswählen.



*Derselbe Wirkungseffekt mit vier unterschiedlichen Linienstilen.*


**Breiteste Stelle:** Dieses Feld ist für Linienstile mit unterschiedlicher Breite verfügbar und ermöglicht es, die Position der breitesten Stelle der Linie festzulegen. Je höher der Wert, desto näher beim Endpunkt der Linien befindet sich die breiteste Stelle.



Von links nach rechts: Ein hoher und ein niedriger Wert der Einstellung „Breiteste Stelle“

## So bearbeiten Sie einen Wirkungseffekt als Vektorobjekt

Sie können einen Effekt auf dieselbe Weise vergrößern, verkleinern, umformen und verschieben wie andere Objekte in Corel DESIGNER. Sie können mit dem Hilfsmittel **Form** auch einzelne Linien im Effekt bearbeiten. Darüber hinaus können Sie die Linien- und Umrissfarbe des Effekts ändern.

- 1 Selektieren Sie den Effekt mit dem Hilfsmittel **Auswahl** .
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion


Einen Effekt umformen

### Vorgehensweise

Ziehen Sie an den Auswahlbearbeitungspunkten des Begrenzungsrandes, um den Effekt zu vergrößern, zu verkleinern, zu dehnen und zu spiegeln.

Klicken Sie ein weiteres Mal auf den Effekt, um einen neuen Satz von Bearbeitungspunkten anzuzeigen, und ziehen Sie an diesen, um den Effekt zu drehen oder zu neigen.

Linien mit dem Hilfsmittel **Form** anpassen

Klicken Sie auf **Objekt** ► **Form des Wirkungseffekts trennen**. Heben Sie als Nächstes die Gruppierung der Linien auf, indem Sie das Tastenkürzel **Strg + U** drücken. Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form**  und bearbeiten Sie die Linien, indem Sie Knoten hinzufügen, entfernen und bearbeiten.

Effektfarbe ändern

Um die Linienfarbe zu ändern, klicken Sie auf der Onscreen-Farbpalette auf eine Farbe. Um den Effektlinien eine Umrissfarbe hinzuzufügen, rechtsklicken Sie auf der Onscreen-Farbpalette auf eine Farbe.




Jedes Mal, wenn Sie auf der Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels **Wirkung** eine Einstellung anpassen, wird der Effekt neu gezeichnet und unter Umständen gehen einige der mit den Vektorbearbeitungswerkzeugen ausgeführten Änderungen verloren. Deshalb empfehlen wir Ihnen, dass Sie zuerst die Einstellungen des Wirkungseffekts anpassen, bevor Sie zusätzliche Änderungen vornehmen.

## Text

Text hinzufügen und bearbeiten.....	525
Text formatieren.....	551
Formel hinzufügen.....	581
Mit Text in verschiedenen Sprachen arbeiten.....	583
Schriften verwalten.....	591
Schreibhilfsmittel verwenden.....	603





## Text hinzufügen und bearbeiten

Corel DESIGNER bietet zahlreiche Möglichkeiten, Text hinzuzufügen und zu bearbeiten. Sie können zwei Arten von Textobjekten erstellen: [Grafiktext](#) und [Mengentext](#). Grafiktext ist nützlich, um ein einzelnes Wort oder eine kurze Textzeile hinzuzufügen. Mengentext eignet sich zum Erstellen von textintensiven Dokumenten wie beispielsweise Rundschreiben und Broschüren.

Sie können die Position und die Darstellung des Texts ändern. Text kann beispielsweise an einer Strecke ausgerichtet, um Objekte herum umbrochen oder gedreht werden. Zudem können Sie die Darstellung von Zeichen und Absätzen formatieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Text formatieren“ auf Seite 551.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Text importieren und einfügen“ (Seite 525)
- „Grafiktext hinzufügen“ (Seite 527)
- „Mengentext hinzufügen“ (Seite 528)
- „Spalten in Textrahmen hinzufügen“ (Seite 532)
- „Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen“ (Seite 533)
- „Text am Basisliniengitter ausrichten“ (Seite 536)
- „Text auswählen“ (Seite 537)
- „Text suchen, bearbeiten und konvertieren“ (Seite 538)
- „Text verlagern, drehen, spiegeln und wenden“ (Seite 540)
- „Text verschieben“ (Seite 541)
- „Text umfließen lassen“ (Seite 542)
- „Text an Strecken ausrichten“ (Seite 543)
- „Sonderzeichen, Symbole und Glyphen einfügen“ (Seite 545)
- „Grafiken einbetten“ (Seite 549)
- „Mit in früheren Versionen erstelltem Text arbeiten“ (Seite 549)


### Text importieren und einfügen

Text kann in ein neues oder ein bereits vorhandenes Dokument eingefügt werden. Dadurch können Sie Text in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und anschließend in einem Corel DESIGNER-Dokument hinzufügen. Corel DESIGNER unterstützt die folgenden Dateiformate:

- ANSI-Text (TXT)
- Microsoft Word-Dokumentdateien (DOC)
- Microsoft Word-Dokumente Open XML-Dokumentdateien (DOCX)

- WordPerfect-Dateien (WPD)
- Rich Text Format-Dateien (RTF)

Beim Importieren oder Einfügen von Text können Sie festlegen, ob Schriften und Formatierungen beibehalten oder entfernt werden sollen. Durch die Beibehaltung der Schriften wird sichergestellt, dass importierter oder eingefügter Text in der ursprünglichen Schrift erscheint. Bei Beibehaltung der Formatierung bleiben beispielsweise Blickfangpunkte und Spalten erhalten. Wenn die Schriften und die Formatierung gelöscht werden, werden die Eigenschaften des ausgewählten Textes beim importierten oder eingefügten Text angewendet. Wenn kein Textobjekt ausgewählt ist, werden beim importierten oder eingefügten Text die Standardeigenschaften für Schrift und Formatierung angewendet. Weitere Informationen zum Importieren von Dateien finden Sie unter „Dateien importieren“ auf Seite 833. Weitere Informationen zum Einfügen finden Sie unter „So fügen Sie Objekte in Zeichnungen ein“ auf Seite 299.



*Mit dem Textimportcursor können Sie Text auf der Zeichenseite platzieren.*

Sie können Text in einen ausgewählten Textrahmen importieren. Wenn Sie keinen Textrahmen auswählen, wird der importierte Text automatisch in einen neuen **Textrahmen** im Dokumentfenster eingefügt. Standardmäßig bleibt die Größe von Textrahmen statisch, unabhängig davon, wie viel Text Sie hinzufügen. Jeglicher Text, der nicht in den Rahmen passt, wird ausgeblendet und der Rahmen wird so lange rot dargestellt, bis Sie ihn vergrößern oder mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Sie können die Textgröße anpassen, sodass der Text optimal in den Rahmen passt. Weitere Informationen finden Sie unter „Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen“ auf Seite 533.

## So importieren Sie Text in ein Dokument

- 1 Wählen Sie das Hilfsmittel **Text A** aus und platzieren Sie den Cursor in dem Textrahmen, in den Sie den Text importieren möchten.  
Wenn das Dokument keinen Textrahmen enthält, überspringen Sie Schritt 1 und fahren direkt mit Schritt 2 fort.
- 2 Klicken Sie auf **Datei ▶ Importieren**.
- 3 Wählen Sie Laufwerk und Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **Text importieren/einfügen** eine der folgenden Optionen aus:
  - **Schriftarten und Formatierung beibehalten**
  - **Nur Formatierung beibehalten**
  - **Schriftarten und Formatierung löschen**
Soll dem importierten schwarzen Text **CMYK-Schwarz** zugewiesen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **CMYK-Schwarz erzwingen**. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Sie eine Option wählen, die die Textformatierung beibehält.
- 7 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Platzieren Sie den Cursor für den Import auf der Zeichenseite und klicken Sie mit der Maus.
  - Klicken Sie auf die Zeichenseite und legen Sie die Größe des Textrahmens durch entsprechendes Ziehen mit der Maus fest.
  - Drücken Sie die **Leertaste**, um den importierten Text an der Standardposition zu platzieren.





Weitere Informationen zum Importieren eines bestimmten Dateiformats finden Sie unter „[Unterstützte Dateiformate](#)“ auf Seite 863.

Sie können bestehenden Text durch importierten übersetzten Text ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter „[So arbeiten Sie mit übersetztem Text](#)“ auf Seite 588.

## So fügen Sie Text in ein Dokument ein

- 1 Kopieren bzw. schneiden Sie den Text aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Einfügen**.
- 3 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Text importieren/einfügen** eine der folgenden Optionen:
  - **Schriftarten und Formatierung beibehalten**
  - **Nur Formatierung beibehalten**
  - **Schriftarten und Formatierung löschen**

Soll dem importierten schwarzen Text **CMYK-Schwarz** zugewiesen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **CMYK-Schwarz erzwingen**. Dieses Kontrollkästchen ist verfügbar, wenn Sie eine Option wählen, die die Textformatierung beibehält.



Wenn Sie [Schriften](#) beibehalten möchten, der von Ihnen importierte Text jedoch eine Schrift erfordert, die nicht auf dem Computer vorhanden ist, wird diese Schrift über die [PANOSE-Schriftabgleichung](#) ersetzt. Weitere Informationen finden Sie unter „[Schriften ersetzen](#)“ auf Seite 592.

Für importierten Text können Sie außerdem Optionen zur Silbentrennung festlegen. Weitere Informationen zu den Silbentrennungsoptionen finden Sie unter „[So erstellen Sie eine anwenderspezifische Definition für die optionale Silbentrennung](#)“ auf Seite 577.



Wenn Sie beim Importieren oder Einfügen von Text immer dieselben Formatierungsoptionen verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hinweis nicht wieder anzeigen**. Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**, klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Warnungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text einfügen und importieren**, um diese Warnung wieder zu aktivieren.

## Grafiktext hinzufügen

Grafiktext ist nützlich, um in einem Dokument einzelne Wörter oder kurze [Textzeilen](#) wie beispielsweise Überschriften hinzuzufügen. Dem Grafiktext können Sie dann eine Vielzahl von Effekten wie zum Beispiel hinterlegte Schatten oder Konturen zuweisen.

■ Lorem ipsum dolor sit amet ■

*Grafiktext wird im Dokumentfenster in einem Begrenzungsrahmen angezeigt.*

Sie können Grafiktext entlang einer offenen oder [geschlossenen Strecke](#) hinzufügen oder vorhandenen Grafiktext an einer Strecke ausrichten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Text an Strecken ausrichten](#)“ auf Seite 543.

Zudem können Sie Text auch Hyperlinks zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter „[So weisen Sie Text Hyperlinks zu](#)“ auf Seite 358.

## So fügen Sie Grafiktext hinzu

- Verwenden Sie hierzu das Hilfsmittel **Text A**, klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle auf der [Zeichenseite](#), und geben Sie den Text ein.



Sie können Grafiktext in Mengentext konvertieren, indem Sie den Grafiktext mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auswählen und dann auf **Text ▶ In Mengentext konvertieren** klicken.


## Mengentext hinzufügen

Mengentext wird mithilfe von [Textrahmen](#) in ein Dokument eingefügt. [Mengentext](#), auch bekannt als „Textblock“, wird in der Regel für größere Textkörper reserviert, bei denen umfangreichere Anforderungen an die Formatierung gestellt werden. Beispielsweise können Sie Mengentext verwenden, wenn Sie Broschüren, Rundschreiben, Kataloge oder andere Dokumente mit viel Text erstellen.

Textrahmen können direkt in das Zeichenfenster eingefügt werden. Sie können Text auch in einem Grafik [objekt](#) platzieren. Dadurch wird die Anzahl der verschiedenen Formen erhöht, die Sie als Textrahmen verwenden können. Sie können einen Textrahmen aus einem geschlossenen Objekt erstellen und anschließend Text in den Rahmen eingeben. Den Rahmen können Sie jederzeit von dem Objekt trennen, sodass Sie Rahmen und Text unabhängig voneinander bearbeiten können. Sie können einen Textrahmen wieder in ein Objekt konvertieren.

Wenn Sie das Layout Ihres Dokuments betrachten möchten, bevor Sie den endgültigen Inhalt hinzufügen, können Sie temporären Platzhaltertext in die Textrahmen einfügen. Dabei können Sie auch benutzerdefinierten Platzhaltertext verwenden.

Standardmäßig hat jeder Textrahmen eine feste Größe, unabhängig davon, wie viel Text Sie hinzufügen. Sie können den Textrahmen vergrößern oder verkleinern, damit der Text in den Rahmen passt. Wenn Sie mehr Text hinzufügen, als für einen Rahmen zulässig ist, wird der Text über den unteren rechten Rand des Textrahmens hinaus fortgesetzt, bleibt aber ausgeblendet. Die Farbe des Rahmens ändert sich in rot, um Sie darüber zu informieren, dass weiterer Text vorhanden ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen, die Spaltenbreite anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen](#)“ auf Seite 533.



*Der Textrahmen wird rot dargestellt, um anzugeben, dass weiterer Text vorhanden ist.*


Sie können festlegen, dass die Punktgröße des Texts automatisch angepasst wird, sodass er gut in einen Rahmen passt. Wenn der Text über den Textrahmen hinausgeht, verringert Corel DESIGNER automatisch die Punktgröße. Wenn nur wenig Text vorhanden ist, wird er so ausgedehnt, dass er den Rahmen ausfüllt.



Die Punktgröße des Texts im Rahmen (linke Seite) wurde automatisch angepasst, sodass er gut in den Rahmen passt (rechte Seite).

Sie können die Formatierung ausgewählter Mengentextrahmen sowie aller Rahmen, mit denen sie verknüpft sind, ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „So geben Sie Grundeinstellungen für die Formatierung von Textrahmen an“ auf Seite 535. Mithilfe des Basisliniengitters können Sie auch Text in einem Textrahmen ausrichten. Weitere Informationen finden Sie unter „Text am Basisliniengitter ausrichten“ auf Seite 536.

Zudem können Sie Mengentext auch Hyperlinks zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter „So weisen Sie Text Hyperlinks zu“ auf Seite 358. Sie können auch die Textausrichtung für asiatischen Text ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „So wählen Sie eine Textausrichtung für asiatischen Text“ auf Seite 583.




In einem Objekt platzierter Mengentext.

### So fügen Sie Mengentext hinzu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text **A**.
- 2 Legen Sie die Größe des Mengentextrahmens durch entsprechendes Ziehen mit der Maus im Zeichenfenster fest.
- 3 Geben Sie Text im Textrahmen ein.

Außerdem können Sie

Spaltenbreite des Textrahmens automatisch an den Text anpassen

Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**. Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaftem-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen. Klicken Sie im Bereich **Rahmen** auf die Schaltflächen für **Spalten**. Aktivieren

## Außerdem können Sie

Sie im Dialogfeld **Spalteneinstellungen** die Option **Rahmenbreite automatisch anpassen**.


Eine Hintergrundfarbe auf einen Textrahmen anwenden

Öffnen Sie die Auswahl für die **Hintergrundfarbe**, und klicken Sie auf eine Farbe.




Ein roter Textrahmen zeigt an, dass Text vorhanden ist, der über den Rahmen hinausgeht. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen](#)“ auf Seite 533. Das Problem kann auch automatisch behoben werden. Klicken Sie hierzu auf **Text** ▶ **Mengentextrahmen** ▶ **An Rahmen ausrichten**.



Sie können das Hilfsmittel **Auswahl**  zum Anpassen der Größe von Mengentextrahmen verwenden. Klicken Sie den Textrahmen an und ziehen Sie einen Auswahlbearbeitungspunkt.

## So erstellen Sie einen Rahmen aus einem Objekt



1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und klicken Sie auf das Objekt, in das Sie einen Textrahmen einfügen möchten.
- Zeichnen Sie mit einem Zeichenhilfsmittel eine geschlossene Form.

2 Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf **Text** ▶ **Mengentextrahmen** ▶ **Leeren Textrahmen erstellen**.

## Außerdem können Sie


Mit dem Hilfsmittel **Text** einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** . Zeigen Sie mit der Maus auf den Umriss des Objekts und klicken Sie auf das Objekt, wenn der Cursor die Form zum **Einfügen in ein Objekt**  angenommen hat. Geben Sie Text im Textrahmen ein.

Über das Kontextmenü einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und klicken Sie dann auf **Rahmentyp** ▶ **Leeren Textrahmen erstellen**.

In der Symbolleiste **Layout** einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen

Klicken Sie auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Layout**. Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und klicken Sie auf das Objekt, in das Sie einen Textrahmen einfügen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Textrahmen**.

## So konvertieren Sie einen Textrahmen wieder in ein Objekt

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Textrahmen, wählen Sie **Rahmentyp** aus und klicken Sie auf **Kein**.




Falls der Rahmen Inhalt enthält, wird dieser gelöscht, wenn der Rahmen wieder in ein reguläres Objekt umgewandelt wird.



Sie können auch auf die Schaltfläche **Kein Rahmen** in der Symbolleiste **Layout** klicken. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste **Layout** auf **Ansicht** ▶ **Symbolleisten** ▶ **Layout**.

### So trennen Sie Textrahmen von Objekten

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl** .
- 2 Wählen Sie das Objekt aus, das den Textrahmen enthält.
- 3 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Mengentext in einer Strecke in Einzelbestandteile zerlegen**.

Der Textrahmen und das Objekt können nur separat verschoben und bearbeitet werden.



Wenn Sie einen Textrahmen von manchen Objekten wie beispielsweise Ellipsen oder Sternen trennen, behält der Text die Form des Objekts nicht bei. Stattdessen wird der Text in einem rechteckigen Standardtextrahmen angezeigt.


### So fügen Sie Platzhaltertext ein

- 1 Wählen Sie einen leeren Textrahmen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Mengentextrahmen** ▶ **Platzhaltertext einfügen**.



Sie können den Platzhaltertext anpassen, indem Sie Text in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und unter dem Namen placeholder.rtf speichern. Die Datei müssen Sie dann im folgenden Ordner unter **Benutzer** speichern: **Eigene Dateien\Coreel\Coreel Content**. Beim nächsten Start der Anwendung wird der angepasste Platzhaltertext in den Textrahmen eingefügt. Wenn Sie die Datei jedoch unter einem falschen Dateinamen oder im falschen Ordner speichern, wird der standardmäßige Platzhaltertext „Lorem ipsum“ in den Textrahmen eingefügt.



Sie können Platzhaltertext in zahlreiche Rahmen einfügen. Klicken Sie hierfür auf das Hilfsmittel **Auswahl** , wählen Sie die Textrahmen bei gedrückter **Umschalttaste** aus, und klicken Sie dann auf **Text** ▶ **Mengentextrahmen** ▶ **Platzhaltertext einfügen**. Sie können auch den leeren Textrahmen auswählen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann **Platzhaltertext einfügen** auswählen.

Wenn Sie in verknüpften Rahmen Platzhaltertext in den ersten Rahmen einfügen, erscheint der Platzhaltertext in allen Rahmen.

Das Einfügen von Platzhaltertext können Sie rückgängig machen, indem Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Rückgängig: Platzhaltertext einfügen** klicken.

### So richten Sie Text am Textrahmen aus

- 1 Wählen Sie einen **Textrahmen** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Mengentext** ▶ **An Rahmen ausrichten**.



Wenn der Text an einem Rahmen ausgerichtet wird, der mit anderen Rahmen verbunden ist, wird die Größe des Textes in allen verbundenen Textrahmen angepasst. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Textrahmen finden Sie unter „Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen“ auf Seite 533.


## Spalten in Textrahmen hinzufügen

Sie können Text in Spalten anordnen. Sie können Spalten mit gleichen oder unterschiedlichen Breiten und Spaltenabständen erstellen. Für Spalten, die bidirektionalen Text (Bidi) enthalten (zum Beispiel Arabisch oder Hebräisch), können Sie auch den Textfluss von rechts nach links festlegen. Diese Option ist nur für bestimmte Sprachen verfügbar.




Der Text im Rahmen (linke Seite) wurde in zwei Spalten angeordnet (rechte Seite).

### So fügen Sie in einem Textrahmen Spalten hinzu

- 1 Wählen Sie einen **Mengentext**-Rahmen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen.
- 4 Geben Sie einen Wert in das Feld **Spaltenanzahl** ein.

### So ändern Sie die Größe von Spalten in Textrahmen


- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** , und wählen Sie einen Textrahmen mit Spalten aus.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:



#### Aktion

Spalten- und Abstandsbreite manuell anpassen

Eine bestimmte Spalten- und Abstandsbreite festlegen

#### Vorgehensweise



Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** . Ziehen Sie einen der seitlichen Auswahlbearbeitungspunkte der Spalte.

Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Spalten** , und geben Sie in das Feld **Breite** oder **Spaltenabstand** den gewünschten Wert ein.


## Aktion

Automatisch Spalten mit gleicher Breite erstellen

## Vorgehensweise

Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Spalten** , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gleiche Spaltenbreite**.

## So ändern Sie den Textfluss von bidirektionalem Text in Spalten

- 1 Wählen Sie einen **Mengentext**-Rahmen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erste Spalte rechts**.



Die Option **Erste Spalte rechts** ist nur für bidirektionale Sprachen wie Arabisch und Hebräisch verfügbar. Darüber hinaus muss die richtige Tastatur installiert sein.

## Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen

**Textrahmen** können kombiniert werden. Sie können Textrahmen auch in die Unterkomponenten **Spalten**, **Absätze**, **Blickfangpunkte**, **Zeilen**, **Wörter** und **Zeichen** aufteilen. Bei jeder Aufteilung eines Rahmens werden die Unterkomponenten in getrennte Textrahmen gesetzt.

Durch die Verknüpfung von Textrahmen wird der Text, der nicht mehr in einen Textrahmen passt, in einen anderen weitergeleitet. Wenn Sie einen verknüpften Textrahmen vergrößern oder verkleinern oder die Textgröße ändern, wird die Textmenge im nächsten Rahmen automatisch angepasst. Textrahmen können vor und nach der Eingabe von Text verknüpft werden.

**Grafiktext** kann nicht verknüpft werden. Sie können jedoch einen Mengentextrahmen mit einem offenen oder **geschlossenen Objekt** verknüpfen. Wenn Sie einen Rahmen mit einem offenen Objekt (z. B. einer Linie) verknüpfen, fließt der Text an der Strecke der Linie entlang. Bei der Verknüpfung eines Textrahmens mit einem geschlossenen Objekt wie einem Rechteck wird ein Textrahmen eingesetzt und der Textfluss in das Objekt geleitet. Wenn die Textmenge für die offene oder **geschlossene Strecke** zu groß ist, können Sie den Text mit einem anderen Rahmen oder **Objekt** verknüpfen. Sie können auch Verknüpfungen zu vorhandenen Objekten und Rahmen über Seiten hinweg herstellen oder einen verknüpften Rahmen an der gleichen Position auf einer anderen Seite erstellen.

Wenn Textrahmen verknüpft worden sind, können Sie den Fluss von einem Objekt oder Textrahmen zum anderen umleiten. Wenn Sie den Textrahmen oder ein Objekt auswählen, gibt ein blauer Pfeil die Richtung des Textflusses an. Sie können diese Pfeile ausblenden oder anzeigen.




Sie können den Text von einem Textrahmen oder Objekt zum nächsten fließen lassen, indem Sie den Text verknüpfen.

Verknüpfungen zwischen mehreren Rahmen sowie zwischen Rahmen und Objekten können entfernt werden. Wenn Sie nur zwei verknüpfte Rahmen haben und die Verknüpfung entfernen, verbleibt der Text, der über den Textrahmen hinausgeht, im zweiten Rahmen. Wird ein Rahmen entfernt, der Teil einer Gruppe verknüpfter Rahmen ist, wird der Textfluss zum nächsten Rahmen oder Objekt umgeleitet.

Standardmäßig werden Mengentextformatierungen wie Spalten, Initialen und Blickfangpunkte nur den ausgewählten Textrahmen zugewiesen. Sie können Ihre Einstellung jedoch so ändern, dass die Formatierung auf alle verknüpften Textrahmen oder alle ausgewählten und in der Folge verknüpften Textrahmen angewendet wird. Beispielsweise können Sie angeben, ob bei der Formatierung von Text in einem Rahmen als Spalten alle verknüpften Rahmen ebenfalls in Spalten formatiert werden sollen.

### So kombinieren Sie Mengentextrahmen bzw. teilen sie auf





- 1 Wählen Sie einen Textrahmen aus.  
Wenn Sie Textrahmen kombinieren, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und wählen Sie aufeinanderfolgende Textrahmen mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Kombinieren**
  - **Kombination aufheben**



Textrahmen mit Hüllen, an einer Strecke ausgerichteter Text und verknüpfte Textrahmen können nicht kombiniert werden.

Wenn Sie zuerst einen Rahmen mit Spalten auswählen, enthält auch der kombinierte Rahmen Spalten.

### So verknüpfen Sie Mengentextrahmen und Objekte

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den ersten Textrahmen aus.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Textfluss**  unten im Textrahmen oder **Objekt**.  
Wenn der Textrahmen nicht den gesamten Text aufnehmen kann, enthält die Registerkarte einen Pfeil  und der Textrahmen wird rot angezeigt.
- 3 Wenn sich der Zeiger in einen **Verknüpfungsanzeiger**  ändert, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Zum Verknüpfen eines Rahmens oder Objekts auf der gleichen Seite klicken Sie auf den Textrahmen oder das Objekt, in dem der Textfluss fortgesetzt werden soll.





- Zum Verknüpfen eines vorhandenen Rahmens oder **Objekts** auf einer anderen Seite klicken Sie im Dokument-Navigator auf die entsprechende **Seitenregisterkarte** und dann auf den Textrahmen oder das Objekt.
- Zum Erstellen eines neuen verknüpften Rahmens auf einer anderen Seite klicken Sie im Dokument-Navigator auf die entsprechende **Seitenregisterkarte** und bewegen Sie den Mauszeiger über den Bereich der Zeichenseite, der der Position des ersten Rahmens entspricht. Wenn eine Vorschau des Rahmens angezeigt wird, klicken Sie darauf, um den verknüpften Rahmen zu erstellen. Der neue Rahmen hat die gleiche Größe und Position wie der Originalrahmen. Wenn Sie auf eine andere Stelle auf der Seite klicken, hat der daraufhin erstellte Textrahmen die Größe der ganzen Seite.



Wenn ein Textrahmen verknüpft ist, ändert sich die Registerkarte **Textfluss** , und ein blauer Pfeil gibt die Richtung des Textflusses an. Wenn sich der verknüpfte Text auf einer anderen Seite befindet, werden die Seitennummer und eine gestrichelte blaue Linie angezeigt. Informationen dazu, wie Sie diese Indikatoren ein- oder ausblenden können, finden Sie unter „[So geben Sie Grundeinstellungen für die Formatierung von Textrahmen an](#)“ auf Seite 535.

Textrahmen können nur erfolgreich verknüpft werden, wenn die automatische Größenanpassung von Rahmen deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[So fügen Sie Mengentext hinzu](#)“ auf Seite 529.

### So leiten Sie den Textfluss in andere Textrahmen oder Objekte um

- 1 Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und wechseln Sie zur Registerkarte **Textfluss**  am unteren Rand des Rahmens oder **Objekts**, das den zu ändernden Textfluss enthält.
- 2 Wählen Sie den neuen Rahmen bzw. das Objekt aus, in das der Textfluss fortgeführt werden soll.

### So entfernen Sie Verknüpfungen zwischen Textrahmen und Objekten

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** die verknüpften Rahmen oder Objekte aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Mengentextrahmen** ▶ **Verknüpfung aufheben**.



Verknüpfungen von Rahmen, die sich auf verschiedenen Seiten befinden, können nur aufgehoben werden, wenn sie sich auf Doppelseiten befinden.



Sie können Verknüpfungen auch aufheben, indem Sie auf einen Textrahmen klicken und dann auf **Objekt** ▶ **Text-Kombination aufheben**.

### So geben Sie Grundeinstellungen für die Formatierung von Textrahmen an

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Text** und klicken Sie dann auf **Mengentextrahmen**.  
Wenn Sie die Textflussindikatoren ein- oder ausblenden möchten, deaktivieren bzw. aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Textrahmenverknüpfung anzeigen**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Textrahmenformatierung bei der Bearbeitung anwenden auf** eine der folgenden Optionen:
  - **alle verknüpften Rahmen**: Weist die Mengentextformatierung den ausgewählten Textrahmen und allen mit diesen verknüpften Textrahmen zu.
  - **nur ausgewählte Rahmen**: Weist die Mengentextformatierung nur den ausgewählten Textrahmen zu.
  - **ausgewählte und folgende Rahmen**: Weist die Mengentextverknüpfung den ausgewählten Textrahmen und allen danach mit diesen verknüpften Textrahmen zu.

Außerdem können Sie

Textrahmen ein- und ausblenden

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**, doppelklicken Sie auf **Text** und klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Mengentextrahmen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Textrahmen anzeigen**.

Automatische Erweiterung und Reduzierung von Rahmen zum Einpassen von Text aktivieren

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**, doppelklicken Sie auf **Text** und klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Mengentextrahmen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mengentextrahmen erweitern und reduzieren, um Text einzupassen**.


Sicherstellen, dass alle Textrahmen Web-kompatibel sind

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**, doppelklicken Sie auf **Text** und klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Mengentextrahmen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle neuen Mengentextrahmen Web-kompatibel**.

## Text am Basisliniengitter ausrichten

Text kann innerhalb eines Rahmens oder in verschiedenen Rahmen mithilfe des **Basisliniengitters** ausgerichtet werden. Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie zwei oder mehr Textrahmen ausrichten möchten, die unterschiedliche Schriften, Schriftgrößen und Abstände enthalten.

Es können zwar alle Objekte, jedoch nur Textrahmen am Basisliniengitter ausgerichtet werden. Die Ausrichtung wird für alle Objekte aktiviert oder deaktiviert (es handelt sich um eine Gittereinstellung). Die Ausrichtung wird für einzelne Rahmen aktiviert oder deaktiviert (es handelt sich um eine Rahmeneinstellung). Informationen zum Ein- oder Ausblenden des Basisliniengitters, zum Aktivieren und Deaktivieren der Ausrichtung, zum Ändern der Gitterfarbe und zum Festlegen des Zeilenabstands finden Sie unter „**Basisliniengitter einrichten**“ auf Seite 667.



Textspalten mit unterschiedlichen Schriften und Schriftgrößen (linke Seite) werden am Basisliniengitter ausgerichtet (rechte Seite).

Wenn Sie Mengentext am Basisliniengitter ausrichten, werden die Zeilenabstände automatisch so angepasst, dass die Textzeilen auf dem Basisliniengitter aufliegen. Wenn Text am Basisliniengitter ausgerichtet wird, werden die Zeilenabstände von dem Gitter gesteuert statt von den zuvor festgelegten Texteigenschaften. Weitere Informationen zum Zeilenabstand finden Sie unter „[Zeilen- und Absatzabstand anpassen](#)“ auf Seite 566.

Sie können einen oder mehrere Textrahmen am Basisliniengitter ausrichten. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Text im Textrahmen am Basisliniengitter ausgerichtet, wenn ein Teil des Texts oder der gesamte Text die Zeichenseite überlappt. Wenn der Textrahmen vollständig aus der Zeichenseite verschoben wurde, wird der Text nicht mehr am Basisliniengitter ausgerichtet.

Falls Sie einen Textrahmen am Basisliniengitter ausrichten und diesen dann mit einem anderen Rahmen verknüpfen, werden beide Rahmen am Basisliniengitter ausgerichtet. Wenn Sie einen von mehreren bereits verknüpften Rahmen am Basisliniengitter ausrichten, wird nur der ausgewählte Rahmen ausgerichtet. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Textrahmen finden Sie unter „[Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen](#)“ auf Seite 533.

### So richten Sie Mengentext am Basisliniengitter aus

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht** ▶ **Gitter** ▶ **Basisliniengitter**.
- 2 Wählen Sie einen Textrahmen aus.
- 3 Klicken Sie auf **Text** ▶ **An Basisliniengitter ausrichten**.



Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Textrahmen klicken und **An Basisliniengitter ausrichten** auswählen.

Es können mehrere Rahmen gleichzeitig ausgerichtet werden.

### Text auswählen

In Corel DESIGNER können Sie Text auswählen, um bestimmte Zeichen zu bearbeiten oder den Text als Objekt zu ändern. Sie können beispielsweise bestimmte Zeichen auswählen, um die Schriftart zu ändern, oder ein Textobjekt (zum Beispiel einen Textrahmen) auswählen, das Sie verschieben und drehen und vergrößern bzw. verkleinern können.

### So wählen Sie ein Textobjekt aus

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Grafiktext auswählen

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf den Grafiktext.

Einen Textrahmen auswählen

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf den Textrahmen.



Mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  können Sie auch mehrere **Textobjekte** auswählen. Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie auf die einzelnen Textobjekte.

### So wählen Sie Text zur Bearbeitung aus

## Aktion

## Vorgehensweise

Bestimmte Zeichen von Grafiktext oder Mengentext zur Bearbeitung auswählen

Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  über den Text.

Einen Textrahmen zur Bearbeitung auswählen

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  auf den Textrahmen.

## Text suchen, bearbeiten und konvertieren

Sie können Text in einem Dokument suchen und automatisch ersetzen. Sie können auch nach Sonderzeichen wie Geviertstrichen oder bedingten Trennstrichen suchen. Sie können Text direkt im [Zeichenfenster](#) oder in einem Dialogfeld bearbeiten.

In Corel DESIGNER kann **Grafiktext** auch in **Mengentext** konvertiert werden, wenn Sie weitere Formatierungen benötigen. Mengentext kann in Grafiktext konvertiert werden, wenn Spezialeffekte verwendet werden sollen.

Darüber hinaus können Sie Grafik- und Mengentext in Kurven konvertieren. Durch das Verwandeln von Zeichen in Linien- und **Kurvenobjekte** kann deren Form durch Hinzufügen, Löschen oder Verschieben der **Knoten** der einzelnen Zeichen verändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Kurvenobjekte verwenden](#)“ auf Seite 217.

Beim Konvertieren von Text in Kurven bleibt die Darstellung des Textes unverändert. Erhalten bleiben u. a. **Schrift**, Stil, Position und Drehung der Zeichen, der Abstand sowie alle weiteren Text Einstellungen und Texteffekte. Alle verknüpften Textobjekte werden ebenfalls in Kurven konvertiert. Wenn Sie Mengentext in einem Textrahmen mit fester Größe in eine Kurve konvertieren, wird sämtlicher Text, der über den Textrahmen hinausgeht, gelöscht. Informationen zum Einpassen von Texten in Textrahmen finden Sie unter „[Text formatieren](#)“ auf Seite 551.

### So suchen Sie Text

1 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Suchen und ersetzen** ► **Text suchen**.

2 Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld **Suchen** ein.

Wenn Sie den Text unter genauer Beachtung der angegebenen Groß- und Kleinbuchstaben suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung**.

3 Klicken Sie auf **Weitersuchen**.



Sie können auch Sonderzeichen suchen, indem Sie auf die Pfeilspitze rechts neben dem Feld **Suchen** klicken, ein Sonderzeichen auswählen und dann auf **Weitersuchen** klicken.

### So suchen und ersetzen Sie Text

1 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Suchen und ersetzen** ► **Text ersetzen**.

2 Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld **Suchen** ein.

Wenn Sie den Text unter genauer Beachtung der angegebenen Groß- und Kleinbuchstaben suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Groß-/Kleinschreibung**.

Wenn Sie nur nach ganzen Wörtern suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur ganzes Wort suchen**.

3 Geben Sie den Ersatztext im Feld **Ersetzen durch** ein.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Weitersuchen**: Das nächste Vorkommen des im Feld **Suchen** angegebenen Textes wird gesucht.
- **Ersetzen**: Ersetzt die ausgewählte Fundstelle des im Feld **Suchen** angegebenen Textes. Wenn keine Fundstelle ausgewählt ist, wird die nächste Fundstelle gesucht.
- **Alles ersetzen**: Ersetzt alle Fundstellen des im Feld **Suchen** angegebenen Textes.

## So bearbeiten Sie Text

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text A**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

Grafiktext bearbeiten

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf den Grafiktext.

Mengentext bearbeiten

Klicken Sie auf den Textrahmen.



In Kurven konvertierter Text kann nicht geändert werden.




Sie können Text auch bearbeiten, indem Sie auf **Text ▶ Text bearbeiten** klicken und die Änderungen am Text im Dialogfeld **Text bearbeiten** vornehmen.

## So konvertieren Sie Text


### Aktion

Mengentext in Grafiktext konvertieren


### Vorgehensweise

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und klicken Sie auf **Text ▶ In Grafiktext konvertieren**.

Grafiktext in Mengentext konvertieren

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und klicken Sie auf **Text ▶ In Mengentext konvertieren**.

Grafik- oder Mengentext in Kurven konvertieren

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus, und klicken Sie auf **Objekt ▶ In Kurven konvertieren**.



**Mengentext** kann nicht in **Grafiktext** konvertiert werden, wenn er sich in einem verknüpften Rahmen befindet oder dem Mengentext Spezialeffekte zugewiesen wurden.



Sie können Text auch in Kurven konvertieren, indem Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl**  klicken, mit der rechten Maustaste auf den Text klicken und dann auf **In Kurven konvertieren** klicken.

## Text verlagern, drehen, spiegeln und wenden




Durch das vertikale oder horizontale Verlagern oder das Drehen der Zeichen von **Grafiktext** und **Mengentext** lassen sich interessante Effekte erzielen. Sie können Zeichen wieder in ihrer ursprünglichen Position ausrichten und vertikal verlagerte Zeichen wieder auf die **Schriftlinie** zurücksetzen. Grafik- und Mengentextzeichen können auch gespiegelt oder gewendet werden.

Informationen zum Anpassen der Position eines gesamten Textobjekts, das an einer Strecke wie einem Kreis oder einer Freihandlinie ausgerichtet ist, finden Sie unter „So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist“ auf Seite 544.




*Gedrehte Zeichen*

### So verlagern oder drehen Sie Zeichen

- 1 Wählen Sie die Zeichen mit dem Hilfsmittel **Text**  aus.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.  
Um das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** anzuzeigen, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche  am unteren Rand des Bereichs **Zeichen**, um weitere Optionen anzuzeigen.
- 4 Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
  - **Horizontaler Zeichenabstand**: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach rechts, bei einem negativen nach links verschoben.
  - **Vertikaler Zeichenabstand**: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach oben, bei einem negativen nach unten verschoben.
  - **Zeichenwinkel**: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen linksläufig, bei einem negativen rechtsläufig gedreht.





Sie können Zeichen auch mit dem Hilfsmittel **Form**  verlagern bzw. drehen. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Zeichenknoten bzw. die **Knoten** aus, und geben Sie dann in der Eigenschaftsleiste Werte in die entsprechenden Felder **Horizontaler Zeichenabstand**, **Vertikaler Zeichenabstand** oder **Zeichenwinkel**.

### So richten Sie verlagerte oder gedrehte Zeichen normal aus



- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein oder mehrere Zeichen aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Text geraderichten**.

### So setzen Sie vertikal verlagerte Zeichen auf die Schriftlinie zurück

- 1 Öffnen Sie in der Hilfsmittelpalette das Flyout für das Hilfsmittel **Form** .

- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form** .
- 3 Wählen Sie das **Textobjekt** und anschließend den **Knoten** links neben dem verlagerten Zeichen aus.
- 4 Klicken Sie auf **Text** ▶ **An Schriftlinie ausrichten**.

### So spiegeln Sie Text


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** ein Textobjekt aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Horizontal spiegeln** : Die Textzeichen werden von links nach rechts gewendet.
  - **Vertikal spiegeln** : Die Textzeichen werden von oben nach unten gewendet.



Sie können ausgewählten Text auch spiegeln, indem Sie die **Strg-Taste** gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.

Darüber hinaus können Sie Text spiegeln, der an einer Strecke ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter „So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist“ auf Seite 545.

### So wenden Sie Text durch diagonales Ziehen


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den Grafiktext- oder den Mengentextrahmen aus.
- 2 Ziehen Sie einen mittleren Auswahlbearbeitungspunkt über den Text und über den gegenüberliegenden Eckbearbeitungspunkt.

### Text verschieben


Corel DESIGNER bietet zahlreiche Methoden, um Text zu verschieben. Wenn Sie Text als Objekt auswählen, zum Beispiel einen Block mit **Grafiktext** oder einen Textrahmen, können Sie ihn genauso wie jedes andere Objekt an eine neue Position verschieben.

Sie können auch ausgewählten **Mengentext** zwischen Textrahmen oder **Grafiktext** zwischen Grafiktextobjekten verschieben. Sie können aber auch Mengentext in ein Grafiktextobjekt oder Grafiktext in einen Mengentextrahmen verschieben.

### So verschieben Sie Textobjekte

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl** .
- 2 Ziehen Sie das Textobjekt im Zeichenfenster an eine neue Position.

### So verschieben Sie eine Textauswahl

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** .
- 2 Wählen Sie den Text aus, den Sie verschieben möchten.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Text innerhalb desselben Textobjekts verschieben

#### Vorgehensweise

Ziehen Sie den Text im Textobjekt an eine neue Position. Der Textcursor gibt den Einfügepunkt an.

## Aktion

Text zu einem anderen Textobjekt verschieben


Ausgewählten Text zu einem neuen Textobjekt kopieren oder verschieben

Einzelne Zeichen frei im Zeichenfenster verschieben

## Vorgehensweise


Ziehen Sie den Text zu einem anderen Textobjekt. Der Textcursor gibt den Einfügepunkt an.

Ziehen Sie den Text bei gedrückter rechter Maustaste an eine neue Position, lassen Sie die Maustaste los und klicken Sie auf **Hierher kopieren** oder **Hierher verschieben**.

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form** , wählen Sie das Textobjekt aus und verschieben Sie das Zeichen durch Ziehen des Auswahlbearbeitungspunkts in der linken unteren Ecke des Zeichens.



## Text umfließen lassen

Sie können die Form von Text ändern, indem Sie Mengentext um ein **Objekt**, um **Grafiktext** oder um einen **Textrahmen** fließen lassen. Sie können Text mit den Umbruchstilen **Kontur** oder **Eckig** fließen lassen. Die Umbruchstile **Kontur** folgen den Kurven des Objekts. Die Umbruchstile **Eckig** folgen dem Begrenzungsrahmen des Objekts. Darüber hinaus können Sie den Abstand zwischen Mengentext und dem Objekt oder Text festlegen und bereits zugewiesene Umbruchstile entfernen.



*Um ein Objekt fließender Text mit dem Umbruchstil 'Kontur'*

### So lassen Sie Mengentext um Objekte, Grafiktext und Textrahmen fließen


- 1 Wählen Sie das **Objekt** oder den Text aus, um den der Text fließen soll.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zusammenfassung** .
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Text umbrechen** einen Umbruchstil.  
Sie können den Abstand zwischen umbrochenem Text und dem Objekt oder Text ändern, indem Sie den Wert im Feld **Textumbruch-Abstand** ändern.
- 5 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** , und ziehen Sie mit der Maus über das Objekt oder den Text, um einen **Mengentextrahmen** zu erstellen.
- 6 Geben Sie Text in den Textrahmen ein.



Sie können bestehenden Mengentext um ein ausgewähltes Objekt fließen lassen, indem Sie dem Objekt einen Umbruchstil zuweisen und den Textrahmen auf das Objekt ziehen.



## So entfernen Sie Umbruchstile

- 1 Wählen Sie den umgebrochenen Text oder das umflossene Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zusammenfassung** .
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Text umbrechen** den Eintrag **Keine**.


## Text an Strecken ausrichten

Sie können **Grafiktext** entlang der Strecke eines offenen **Objekts** (z. B. einer Linie) oder eines **geschlossenen Objekts** (z. B. eines Quadrats) positionieren. Darüber hinaus können Sie einen vorhandenen Text an einer Strecke ausrichten. Mengentext in einem Textrahmen kann lediglich an offenen Strecken ausgerichtet werden.

Wenn Sie Text an einer Strecke ausrichten, können Sie die Position des Textes im Verhältnis zu dieser Strecke festlegen. Sie können den Text beispielsweise horizontal und/oder vertikal spiegeln. Mit **Ausrichtungsmarkierungen** können Sie einen exakten Abstand zwischen Text und Strecke festlegen.


Corel DESIGNER betrachtet Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, als Objekt. Sie können den Text jedoch wieder vom Objekt trennen, wenn er nicht länger Teil der Strecke sein soll. Wenn Sie Text von einer Kurvenstrecke oder von einer geschlossenen Strecke trennen, behält der Text die Form des Objekts bei, an dem er ausgerichtet war. Die Text- und die Streckeneigenschaften können auch unabhängig voneinander geändert werden.

Wenn Sie den Text begradigen, wird das ursprüngliche Aussehen des Textes wiederhergestellt.



*Text und Kurven als eigene Objekte (oben links), Auswählen einer Strecke mit dem Zeiger „An Objekt ausrichten“ (oben Mitte), gleichzeitiges Ausrichten von Text und Strecke (oben rechts), an Strecke ausgerichteter Text (unten links), interaktives Feedback zum Versatzabstand (unten Mitte) und horizontales Dehnen des Textes und der Kurve um 200 % (unten rechts)*


## So fügen Sie Text entlang einer Strecke ein

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  eine Strecke aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **An Objekt ausrichten**.  
Der Textcursor wird auf die Strecke gesetzt. Handelt es sich um eine offene Strecke, wird der Textcursor am Anfang der Strecke platziert. Ist die Strecke hingegen geschlossen, wird er in die Mitte der Strecke gesetzt.
- 3 Geben Sie Text entlang der Strecke ein.



Sie können Text nicht der Strecke eines anderen Textobjekts hinzufügen.




Sie können Text auch an einer Strecke ausrichten, indem Sie auf das Hilfsmittel **Text A** klicken und eine Strecke auswählen. Wenn der Zeiger zu einem **Ausrichtungszeiger**  wechselt, klicken Sie auf die Stelle, an der der Text beginnen soll, und geben Sie den Text ein.

### So richten Sie Text an Strecken aus

1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein **Textobjekt** aus.

2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **An Objekt ausrichten**.

Der Zeiger wird zum **An Objekt ausrichten**-Zeiger . Wenn Sie den Mauszeiger über die Strecke schieben, wird Ihnen eine Vorschau angezeigt.

3 Klicken Sie auf eine Strecke.

Wenn der Text an einer **geschlossenen Strecke** ausgerichtet wurde, ist er entlang der Strecke zentriert. Wurde der Text an einer offenen Strecke ausgerichtet, fließt er vom Einsetzpunkt ausgehend.



Grafiktext kann an offenen und geschlossenen Strecken ausgerichtet werden. Mengentext kann lediglich an offenen Strecken ausgerichtet werden.

Sie können Text nicht an der Strecke eines anderen **Textobjekts** ausrichten.

### So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist

1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  den an einer Strecke ausgerichteten Text aus.

2 Wählen Sie eine Einstellung in einem der folgenden Listenfelder in der Eigenschaftsleiste aus:

- **Textausrichtung**: Gibt an, in welche Richtung der Text sich biegt, um dem Streckenverlauf zu folgen.
- **Abstand vom Objekt**: Abstand zwischen Text und Strecke.
- **Abstand**: Horizontale Position des Textes entlang der Strecke.

### Außerdem können Sie

Anhand von **Ausrichtungsmarkierungen** den Abstand zwischen Pfad und Strecke in festgelegten Schritten erhöhen

Wählen Sie den Text aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Ausrichtungsmarken**, aktivieren Sie die Option **Ausrichtung an Ausrichtungsmarken eingeschaltet** und geben Sie in das Feld **Abstand zwischen Ausrichtungsmarken** einen Wert ein.


Wenn Sie den Text von der Strecke weg verschieben, wird er entsprechend der im Feld **Abstand zwischen Ausrichtungsmarken** festgelegten Schritte verschoben. Beim Verschieben des Textes wird der Abstand von der Strecke unter dem ursprünglichen Text angezeigt.

Horizontale Position ausgerichteten Textes ändern

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Form**  aus und ziehen Sie die **Zeichenknoten**, deren Position Sie ändern möchten.




## Außerdem können Sie

Ausgerichteten Text entlang einer Strecke verschieben oder von einer Strecke wegschieben

Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  die rote **Glyphe**, die neben dem Text angezeigt wird.

Während Sie den Ziehpunkt entlang der Strecke ziehen, wird eine Vorschau des Textes angezeigt. Wenn Sie den Ziehpunkt von der Strecke wegziehen, wird der Abstand zwischen der Textvorschau und der Strecke angezeigt.


## So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf den an einer Strecke ausgerichteten Text.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Text horizontal spiegeln** : Die Textzeichen werden von links nach rechts gewendet.
  - **Text vertikal spiegeln** : Die Textzeichen werden von oben nach unten gewendet.




Sie können Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, auch um 180 Grad drehen, indem Sie sowohl auf die Schaltfläche **Text horizontal spiegeln** als auch auf **Text vertikal spiegeln** klicken.

## So trennen Sie Text von einer Strecke

- 1 Wählen Sie die Strecke und den ausgerichteten Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Text-Kombination aufheben**.

## So begradigen Sie Text

- 1 Wählen Sie die Strecke und den ausgerichteten Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Text-Kombination aufheben**.
- 3 Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Text geraderichten**.

## Sonderzeichen, Symbole und Glyphen einfügen

Über das Andockfenster **Zeichen einfügen** können Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen (Varianten einzelner Zeichen oder von Zeichenkombinationen) von OpenType-Schriften suchen und einfügen.

### Filtern

Standardmäßig werden alle Zeichen, Symbole und Glyphen angezeigt, die zu einer Schrift gehören. Mithilfe der Filteroption können Sie jedoch die Auswahl der angezeigten Zeichen nach Ihren Wünschen eingrenzen. Sie können beispielsweise nur Währungssymbole oder Zahlen anzeigen oder nur kyrillische Zeichen und Symbole.

Die zu einer Schrift gehörenden Zeichen sind in folgende Kategorien unterteilt:

- **Gewöhnlich**: Umfasst Pfeile, Währungssymbole, mathematische Symbole, Zahlen, Satzzeichen und Trennzeichen sowie CJK-Symbole und Satzzeichen, die in asiatischen Texten verwendet werden.
- **Skripts**: Umfasst die Schriftsysteme, die von der ausgewählten Schrift unterstützt werden, beispielsweise lateinische, griechische, kyrillische, asiatische (Hiragana, Katakana, Han), arabische oder hebräische Schriftsysteme.


- **OpenType:** Umfasst die OpenType-Funktionen, die für die ausgewählte Schrift verfügbar sind, beispielsweise Standardligaturen, diskrete Ligaturen, Fraktur und alternative Anmerkungsformen. Weitere Informationen zu OpenType-Funktionen finden Sie unter „Mit OpenType-Funktionen arbeiten“ auf Seite 559.

### OpenType-Schriftarten

Das Andockfenster **Zeichen einfügen** ist ideal geeignet, um die für OpenType-Schriften verfügbaren OpenType-Funktionen anzuzeigen und zuzuweisen. In der Standardansicht wird eine Liste mit Zeichen angezeigt, in der die Glyphen für einzelne Zeichen in Gruppen zusammengefasst sind. Alternativ können Sie auch eine längere Liste abrufen, in der Sie alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick sehen.

### Zeichenposition anzeigen

Jedes der ausgewählten Zeichen wird vor einer Reihe von blauen Linien angezeigt, sodass Sie seine Position im Verhältnis zur Textbasislinie in der Vorschau anzeigen können.



1) Textbasislinie

2) Linie für Oberlängen

3) Höhe des Buchstabens X

4) Linie für Unterlängen

### Zuletzt verwendete Sonderzeichen

Mithilfe der Liste der zuletzt verwendeten Sonderzeichen können Sie Zeichen kopieren, die Sie häufig verwenden. In dieser Liste werden die Schriftattribute der kürzlich verwendeten Zeichen sowie der zugewiesenen OpenType-Funktionen vorgehalten. Sie können die Liste verwalten, indem Sie die Zeichen entfernen, die Sie nicht mehr benötigen.



### So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole oder Glyphen hinzu


- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** auf die Stelle, an der das Sonderzeichen eingefügt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Text ▶ Zeichen einfügen**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Zeichen einfügen** im Listenfeld **Schrift** eine Schrift aus.
- 4 Doppelklicken Sie auf ein Zeichen in der Zeichen- und Glyphenliste.  
Falls Sie das gewünschte Zeichen nicht finden, öffnen Sie das Listenfeld **Zeichenfilter** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gesamte Schrift**.

### So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen ein


- 1 Klicken Sie auf **Text ▶ Zeichen einfügen**.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Zeichen einfügen** im Listenfeld **Schrift** eine Schrift aus.
- 3 Öffnen Sie das Listenfeld **Zeichenfilter** und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zeichen, die angezeigt werden sollen.
- 4 Klicken Sie auf **Schließen**.

## So zeigen Sie Glyphen von OpenType-Funktionen an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Zeichen einfügen**.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Zeichen einfügen** im Listenfeld **Schrift** eine OpenType-Schrift aus.
- 3 Öffnen Sie das Listenfeld **Zeichenfilter** und aktivieren Sie dann im Bereich **OpenType** nach Bedarf die Kontrollkästchen für die verfügbaren OpenType-Funktionen.
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wenn Sie eine Liste anzeigen möchten, in der die Glyphen in Gruppen zusammengefasst sind, sollten Sie darauf achten, dass die Option **Alle Glyphen anzeigen**  nicht ausgewählt ist. Klicken Sie zum Anzeigen aller Glyphen in einer Gruppe auf ein Zeichen und anschließend auf den Bildschirmindikator für die OpenType-Funktion. Klicken Sie auf eine Glyphe, um sie in der Zeichen- und Glyphenliste anzuzeigen.
  - Klicken Sie zum Anzeigen einer Liste mit allen verfügbaren Glyphen auf die Schaltfläche **Alle Glyphen anzeigen** .



*Links: An den Bildschirmindikatoren für die OpenType-Funktion unterhalb der einzelnen Zeichen erkennen Sie, dass weitere Glyphen verfügbar sind. Rechts: Wenn Sie auf die Schaltfläche **Alle Glyphen anzeigen** (1) klicken, werden Ihnen alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick präsentiert.*



*In Gruppen zusammengefasste Glyphen anzeigen*



Für Schriften, die keine Unterstützung für OpenType-Funktionen bieten, wird die Schaltfläche **Alle Glyphen anzeigen** nicht angezeigt.

Die über die OpenType-Funktionen bereitgestellten Glyphen variieren je nach Kontext und können nicht im Andockfenster **Zeichen einfügen** angezeigt werden. Sie können derartige Glyphen mithilfe des Bildschirmindiktors für die OpenType-Funktion im Dokumentfenster anzeigen und einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter „[So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion](#)“ auf Seite 564.

### So verwenden Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Zeichen einfügen**.
- 2 Führen Sie in der Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Schrift und OpenType-Attribute von Zeichen anzeigen

Zeigen Sie mit der Maus auf das gewünschte Zeichen.

Kopieren Sie ein Zeichen aus der Liste.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zeichen und anschließend auf **Kopieren**.


Zeichen aus der Liste entfernen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Zeichen und anschließend auf **Entfernen** oder **Alle entfernen**.



## Grafiken einbetten

Sie können ein **Grafik-Objekt** oder eine **Bitmap** in Text einbetten. Das Grafikobjekt oder die Bitmap gilt als ein Textzeichen. Aus diesem Grund können Sie dem Grafikobjekt je nach Typ des Textes, in den es eingebettet wird, Formatierungsoptionen zuweisen. Sie können ein eingebettetes Objekt aus Text entfernen, das Objekt wird dadurch in seinen Ausgangszustand zurück versetzt.

### So betten Sie Grafikobjekte in Text ein

- 1 Wählen Sie das **Grafik-Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
  - **Ausschneiden**
  - **Kopieren**
- 3 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  auf die Stelle, an der Sie das Grafikobjekt einbetten möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Einfügen**.

### So entfernen Sie eingebettete Objekte aus Text

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein eingebettetes **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Ausschneiden**.
- 3 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl**  und anschließend auf einen Bereich außerhalb des Textobjekts.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Einfügen**.

## Mit in früheren Versionen erstelltem Text arbeiten

Wenn ein Dokument Text enthält und in einer früheren Version von Corel DESIGNER (wie beispielsweise Corel DESIGNER X5) erstellt wurde, müssen Sie den Text aktualisieren, bevor Sie neue Textfunktionen wie die OpenType-Optionen und die Textausrichtung mit dem **Basisliniengitter** benutzen können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit OpenType-Funktionen arbeiten](#)“ auf Seite 559 und „[Text am Basisliniengitter ausrichten](#)“ auf Seite 536.

### So aktualisieren Sie in einer früheren Version erstellten Text

- 1 Öffnen Sie das Dokument mit Text, der in einer früheren Version erstellt wurde.  
Am oberen Rand des Zeichenfensters wird die Symbolleiste **Aktualisieren** eingeblendet.
- 2 Klicken Sie auf **Aktualisieren**.  
Klicken Sie in der Symbolleiste **Aktualisieren** auf **Rückgängig machen**, um die Aktualisierung rückgängig zu machen. Nachdem Sie Änderungen an dem aktualisierten Text vorgenommen haben, ist diese Option jedoch nicht mehr verfügbar.




Der Fluss und das Layout des Textes ändern sich möglicherweise bei der Aktualisierung.

In einer früheren Version erstellten Text können Sie auch aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** klicken.







## Text formatieren

In Corel DESIGNER können Sie Texte verwenden, um Dokumente zu erstellen oder Zeichnungen mit Anmerkungen zu versehen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Schriftarten und Schriften auswählen“ (Seite 551)
- „Zeichen formatieren“ (Seite 554)
- „Textfarbe ändern“ (Seite 556)
- „Mehrere Zeichen unterschneiden“ (Seite 558)
- „Groß-/Kleinschreibung ändern“ (Seite 558)
- „Mit OpenType-Funktionen arbeiten“ (Seite 559)
- „Zeichen- und Wortabstand anpassen“ (Seite 564)
- „Zeilen- und Absatzabstand anpassen“ (Seite 566)
- „Blickfangpunkte zu Text hinzufügen“ (Seite 567)
- „Initialen einfügen“ (Seite 569)
- „Zeichenposition und -winkel ändern“ (Seite 570)
- „Text ausrichten“ (Seite 571)
- „Tabulatoren und Einzüge hinzufügen“ (Seite 574)
- „Mit Textstilen arbeiten“ (Seite 575)
- „Silbentrennung von Text“ (Seite 576)
- „Formatierungscodes einfügen“ (Seite 578)
- „Nicht druckbare Zeichen anzeigen“ (Seite 579)

### Schriftarten und Schriften auswählen

Text ist ein wichtiges Element für das Design und Layout von Dokumenten. In Corel DESIGNER können Sie die Schriftart auswählen, die sich für Ihr Projekt am besten eignet. Sie können die Schriftgröße und den Stil angeben. Darüber hinaus können Sie durch Auswahl einer OpenType-Schrift einen einzigartigen und charakteristischen Stil erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter „Mit OpenType-Funktionen arbeiten“ auf Seite 559. Die Standardmaßeinheit für Text ist Punkte. Sie können die Maßeinheit jedoch für die aktive Zeichnung und folgenden Zeichnungen ändern. Weitere Informationen zum Anzeigen der Vorschau von Schriften finden Sie unter „Schriften anzeigen“ auf Seite 594.

#### Schriften und Schriftarten

Die Typografiebegriffe „Schrift“ (Font) und „Schriftart“ (Typeface) werden häufig als Synonyme verwendet. Sie haben aber nicht die gleiche Bedeutung. Bei einer Schrift handelt es sich um eine Sammlung von Zeichen, die Buchstaben, Zahlen und Symbole einer Variante einer

Schriftart wie zum Beispiel Fett oder Kursiv umfasst. Eine Schriftart, auch Schriftfamilie genannt, besteht aus mehreren Schriften mit ähnlichen Designmerkmalen. Mit anderen Worten, eine Schrift ist der Mechanismus, der Ihnen die Wiedergabe der Zeichen auf dem Bildschirm oder einem Ausdruck ermöglicht, während sich die Schriftart, die den Stil und die visuelle Besonderheit der Zeichen zum Ausdruck bringt, auf das Design und den Stil der Type bezieht.

Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für Schriftarten und Schriften.

Schriftart (Schriftfamilie)	Schrift
Helvetica	Helvetica Fett/Kursiv
Times New Roman	Normal
Verdana	Verdana Fett/Kursiv

### Schriftarten auswählen

Schriftarten gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie weisen eindeutige Merkmale und Ausdruckskraft auf. Die Wahl der richtigen Schriftart ist von großer Bedeutung für das Design, da sie den Ton des Projekts prägen kann. Zudem kann sie sowohl hilfreich als auch hinderlich für eine effektive Kommunikation sein. Wenn Sie beispielsweise ein Poster mit einer Schriftart entwerfen, die schlecht lesbar ist oder falsche Akzente setzt, erreicht Ihre Botschaft möglicherweise nicht die gewünschte Zielgruppe.


Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Tipps für die Wahl der richtigen Schriftart:

- Wählen Sie eine Schriftart, die am besten zum Ton Ihres Designs passt.
- Wählen Sie eine Schriftart, die für die endgültige Ausgabe Ihres Designs (z. B. Web oder Druck) geeignet ist.
- Verwenden Sie nicht zu viele Schriftarten in Ihrem Dokument. Die allgemeine Regel besagt, dass ein Dokument nicht mehr als vier Schriftarten enthalten sollte.
- Achten Sie darauf, dass die Schriftzeichen leicht lesbar und erkennbar sind.
- Wählen Sie eine für die Altersstruktur Ihrer Zielgruppe geeignete Schriftart.
- Achten Sie darauf, dass sich die Schriftart der Überschriften hervorhebt und einen guten Eindruck macht, wenn ein größerer Schriftgrad gewählt wird.
- Achten Sie darauf, dass die Schriftart des Textkörpers sehr gut lesbar ist.
- Wählen Sie eine Schriftart, die mehrere Sprachen unterstützt, wenn Sie mit mehrsprachigen Dokumenten arbeiten.

### So ändern Sie die Schrift

1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.

3 Führen Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.

Aktion	Vorgehensweise
Schriftart auswählen	Wählen Sie im Listenfeld <b>Schrift</b> eine Schriftart aus.  Informationen zum Suchen nach Schriften finden Sie unter „Schriften filtern“ auf Seite 595 und „Nach Schriften suchen“ auf Seite 597.
Schriftgröße festlegen	Geben Sie in das Feld <b>Schriftgröße</b> einen Wert ein.

## Aktion

Schriftstil ändern

Text, der unter einer bestimmten Schriftgröße liegt, als Linien darstellen



Die als **Blindtext** bezeichnete Methode beschleunigt den Neuaufbau der Anzeige. Dies ist nützlich beim Erstellen von Prototypen von Dokumenten oder Zeichnungen. Sie können den Text wieder leserlich machen, indem Sie den Wert für den Blindtext verringern oder den Text **vergrößern**.



Auch über die Eigenschaftsleiste können Sie die Schrift und die Schriftgröße ändern.


Sie können den Schriftstil des ausgewählten Texts auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Fett B**, **Kursiv I** oder **Unterstrichen U** klicken.

## So ändern Sie die Größe von Text


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** ein Zeichen oder einen Textblock aus.
- 2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Schriftgröße** eine Schriftgröße aus.

## Außerdem können Sie

Mit dem Hilfsmittel **Auswahl** die Größe von Grafiktext ändern

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl**  und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.

Mit dem Hilfsmittel **Auswahl** die Größe von Mengentext ändern

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl** , drücken Sie die **Alt-Taste** und ziehen Sie dann einen der Eckbearbeitungspunkte.

Text vergrößern

Drücken Sie die **Num-Taste**, um den Ziffernblock Ihrer Tastatur zu aktivieren, und verwenden Sie das Hilfsmittel **Text A**, um den Text auszuwählen. Halten Sie dann die **Strg-Taste** gedrückt und drücken Sie am Ziffernblock die Taste **8**.

Textgröße verringern

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Text A** aus. Halten Sie dann die **Strg-Taste** gedrückt und drücken Sie am Ziffernblock die Taste **2**.

Schrittweite für die Größenänderung von Text festlegen

Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Text** und geben Sie im Feld **Tastatur-Textinkrement** einen Wert ein.

## Außerdem können Sie

Standardmaßeinheit ändern


Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Text** und wählen Sie im Listenfeld **Standard-Texteinheiten** die gewünschte Einheit aus.



Sie können die Größe des Texts im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Managers** ändern, indem Sie im Listenfeld **Schriftgröße** eine Schriftgröße auswählen.


## Zeichen formatieren

Sie können die Position und die Darstellung der Zeichen ändern, indem Sie sie als tiefgestellte oder hochgestellte Zeichen anzeigen. Dies ist für Zeichnungen mit Zahlen in wissenschaftlicher Notierung hilfreich. Wenn Sie eine OpenType-Schrift wählen, die tiefgestellten und hochgestellten Text unterstützt, können Sie die OpenType-Funktion anwenden. Wenn Sie jedoch eine Schrift (einschließlich einer OpenType-Schrift) wählen, die diese Funktionen nicht unterstützt, können Sie eine synthetisierte Version des Zeichens zuweisen, die Corel DESIGNER durch Ändern der Eigenschaften des Standardschriftzeichens erzeugt. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit OpenType-Funktionen arbeiten](#)“ auf Seite 559.



*Grafiktext mit hochgestelltem (1) und tiefgestelltem (2) Text*

Sie können auch ausgewählte Zeichen unterstreichen, durchstreichen oder mit einer Linie darüber versehen.



*Unterstrichener (1), durchgestrichener(2) und mit einer Linie darüber versehener (3) Grafiktext, wobei einfache und doppelte Linien verwendet wurden.*

Wenn Sie die Formatierung von ausgewähltem Text wiederverwenden möchten, können Sie Stile verwenden oder Textattribute kopieren und auf eine andere Textauswahl anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten](#)“ auf Seite 631 und „[Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren](#)“ auf Seite 301.

Sie können das Verhalten des auf dem Bildschirm angezeigten Textcursors ändern und die Texthervorhebung aktivieren, die zur Formatierung von Text nützlich ist.

Sie können außerdem die Textfarbe ändern sowie eine Hintergrundfarbe zu Mengentextrahmen, zu den Begrenzungsrahmen von Grafiktext oder zu einzelnen Buchstaben und Zeichen hinzufügen.

## So fügen Sie hoch- oder tiefgestellten Text hinzu

1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.

3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Zeichen** auf die Schaltfläche **Position** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.

- **Keine**: Deaktiviert alle Funktionen in der Liste.
- **Hochstellen (auto)**: Wendet die OpenType-Funktion an, wenn sie von der Schrift unterstützt wird, oder weist eine synthetisierte Version zu, wenn die Schrift das Hochstellen nicht unterstützt.
- **Tiefstellen (auto)**: Wendet die OpenType-Funktion an, wenn sie von der Schrift unterstützt wird, oder weist eine synthetisierte Version zu, wenn die Schrift das Tiefstellen nicht unterstützt.
- **Hochstellen (synthetisiert)**: Weist eine synthetisierte Version der Hochstellungsfunktion zu, die genauso dargestellt wird wie in früheren Versionen von Corel DESIGNER.
- **Tiefstellen (synthetisiert)**: Weist eine synthetisierte Version der Tiefstellungsfunktion zu, die genauso dargestellt wird wie in früheren Versionen von Corel DESIGNER.




Bei einigen OpenType-Schriften hat es möglicherweise den Anschein, dass sie Unterstützung für Funktionen bieten, die tatsächlich nicht unterstützt werden. So können beispielsweise die Optionen zum Hoch- bzw. Tiefstellen als verfügbar erscheinen, sind es aber nicht. Wenn Sie eine dieser OpenType-Schriften zuweisen, kann Corel DESIGNER keine synthetisierte Version des hoch- bzw. tiefgestellten Texts bereitstellen.

## So können Sie Text unterstreichen, überstreichen oder durchstreichen

1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.


3 Klicken Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Zeichen**, um zusätzliche Optionen für Zeichen anzuzeigen.

4 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

### Aktion

### Vorgehensweise

Text unterstreichen

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum **Unterstreichen**  und wählen Sie im Listenfeld einen Stil aus.

Eine Linie hinzufügen, die durch den ausgewählten Text verläuft

Wählen Sie im Listenfeld **Zeichendurchstreichung** einen Stil aus.

Eine Linie hinzufügen, die über dem ausgewählten Text verläuft


Wählen Sie im Listenfeld **Zeichen überstreichen** einen Stil aus.

## So ändern Sie das Verhalten des Textcursors

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Text**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Textcursor** eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Formatänderungen hervorheben**
  - **Erweiterter Textcursor**


## Textfarbe ändern

Sie können sowohl die Füllfarbe als auch die Umrissfarbe eines Texts schnell ändern. Sie können die Füllfarbe, die Umrissfarbe und die Hintergrundfarbe von Text ändern. Zudem können Sie die Farbe einzelner Zeichen, eines Textblocks oder aller Zeichen in einem Textobjekt ändern.



*Von links nach rechts: Hintergrundfarbe wird auf Grafiktext, Mengentext und ausgewählte Zeichen angewendet.*

## So können Sie die Farbe eines Textobjekts schnell ändern

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf ein **Textobjekt**, um es auszuwählen.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise



Zeichen in einem Textobjekt mit einer Farbe füllen

Klicken Sie in der Standardfarbpalette auf ein beliebiges **Farbfeld** oder ziehen Sie ein **Farbfeld** auf das Textobjekt.

Allen Zeichen in einem Textobjekt eine Umrissfarbe zuweisen

Klicken Sie in der Standardfarbpalette mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges **Farbfeld** oder ziehen Sie ein **Farbfeld** auf den Rand eines Zeichens im Textobjekt.

## So ändern Sie die Farbe einer Textauswahl

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Führen Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.

## Aktion

Füllung wählen

## Vorgehensweise

Klicken Sie im Textfarbennbereich auf die Schaltfläche **Füllungstyp**, öffnen Sie die Auswahl **Füllung** und klicken Sie dann auf eine Farbe oder eine Füllung.

Fülleinstellungen ändern

Klicken Sie im Textfarbennbereich auf die Schaltfläche **Fülleinstellungen** ■■■ und ändern Sie die Einstellungen im daraufhin angezeigten Dialogfeld.

Füllfarbe für den Hintergrund auswählen

Klicken Sie im Bereich für die Hintergrundfarbe des Texts auf die Schaltfläche **Fülltyp für Hintergrund**, öffnen Sie die Auswahl **Füllung** und klicken Sie dann auf eine Farbe oder eine Füllung.

Einstellungen für die Hintergrundfüllung ändern

Klicken Sie im Bereich für die Hintergrundfarbe des Texts auf die Schaltfläche **Fülleinstellungen** und ändern Sie die Einstellungen im daraufhin angezeigten Dialogfeld.

Umrissbreite auswählen

Klicken Sie im Bereich für die Textumrissfarbe auf die Schaltfläche **Umrissbreite** und wählen Sie eine Option in der Liste aus.

Umrissfarbe auswählen

Klicken Sie im Bereich für die Textumrissfarbe auf die Auswahl **Umrissfarbe** und wählen Sie eine Farbe aus.

Linienumrisseinstellungen ändern


Klicken Sie im Bereich für die Textumrissfarbe auf die Schaltfläche **Umrisseinstellungen** ■■■ und ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld **Umrisstift**.

## So fügen Sie Text eine Hintergrundfarbe hinzu


### Aktion

Mengen- oder Grafiktext eine Hintergrundfarbe hinzufügen

### Vorgehensweise

Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Farbauswahl **Hintergrund** und wählen Sie eine Farbe.

Ausgewählten Zeichen eine Hintergrundfarbe hinzufügen

Wählen Sie die Zeichen mit dem Hilfsmittel **Text**  aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Farbauswahl **Zeichen-Hintergrund** und wählen Sie eine Farbe.



Sie können einem Text auch mithilfe der Steuerungen **Hintergrundfarbe** im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** eine Hintergrundfarbe hinzufügen. Um das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** zu öffnen, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

## Mehrere Zeichen unterschneiden

Sie können bestimmte Zeichenpaare **unterschneiden**. Unterschneiden bezeichnet die Neupositionierung von zwei Zeichen, um den optischen Abstand zwischen den Buchstaben auszugleichen. Unterschneidungen werden z. B. häufig verwendet, um den Abstand zwischen Zeichenpaaren wie AW, WA, VA oder TA zu verringern. Solche Zeichenpaare werden als „Unterschneidungspaare“ bezeichnet. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.

SOLUTA  
SOLUTA

*Die Unterschneidung zwischen zwei Zeichen verringern*

### So unterschneiden Sie Text

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text** **A** die Zeichen aus, die Sie unterschneiden möchten.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** **A**, um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Geben Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Feld **Unterschneidung** einen Wert ein.  
Mit negativen Werten wird der Abstand zwischen den Zeichen verringert, mit positiven erhöht.

## Groß-/Kleinschreibung ändern

In Corel DESIGNER können Sie die Groß-/Kleinschreibung von Grafiktext und Mengentext ändern. Beispielsweise können Sie für Akronyme Kapitälchen verwenden, sodass diese visuell an den übrigen Text angepasst werden. Wenn Sie die standardmäßige Großschreibung verwenden, wird der Text zu sehr hervorgehoben und die Lesbarkeit wird beeinträchtigt. Im folgenden Beispiel wird das Akronym HTML sowohl in standardmäßiger Großschreibung als auch in Kapitälchen angegeben.

### Standardgroßschreibung

Wir erstellen in HTML.

Sie steuern die Groß-/Kleinschreibung von Wörtern, Sätzen oder Absätzen mit ausgewähltem Text. Beispielsweise können Sie ausgewähltem Text die Option „Alle Wörter groß“ zuweisen, damit der erste Buchstabe jedes Worts groß geschrieben wird. Dies ist eine nützliche Formatierungstechnik für Überschriften wie beispielsweise Buch- oder Kapiteltitel.

Text kann automatisch in Groß- oder Kleinbuchstaben umgewandelt werden, ohne dass Buchstaben gelöscht oder neu eingegeben werden müssen. Wenn Sie beispielsweise versehentlich die Feststelltaste gedrückt und Text in Großbuchstaben hinzugefügt haben, können Sie den Text ohne erneute Eingabe in Kleinbuchstaben umwandeln.

Bei Verwendung von Großbuchstaben können Sie – sofern dies von der Schrift unterstützt wird – den Abstand zwischen den Zeichen anpassen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

### Kapitälchen

Wir erstellen in html.



## So ändern Sie die Groß-/Kleinschreibung


1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.

2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.

3 Klicken Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Groß/Klein**, und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Keine**: Deaktiviert alle Funktionen in der Liste.
- **Großbuchstaben**: Ersetzt Kleinbuchstaben durch Großbuchstaben.
- **Versalien**: Wendet die OpenType-Version der Funktion an, wenn sie von der Schrift unterstützt wird.
- **Kapitälchen (auto)**: Wendet die OpenType-Version der Funktion an, wenn sie von der Schrift unterstützt wird.
- **Alle Kapitälchen**: Ersetzt Zeichen durch eine verkleinerte Version der Großbuchstaben.
- **Kapitälchen aus Großbuchstaben**: Wendet die OpenType-Version der Funktion an, wenn sie von der Schrift unterstützt wird.
- **Kapitälchen (synthetisiert)**: Weist eine synthetisierte Version der **Kapitälchen** zu, die genauso dargestellt wird wie in früheren Versionen von Corel DESIGNER.

Sie können – sofern die Schrift dies unterstützt – den Abstand zwischen den Großbuchstaben vergrößern, um die Lesbarkeit zu verbessern, indem Sie auf die Schaltfläche **Großbuchstabenabstand**  klicken.



Wenn Sie eine Nicht-OpenType-Schrift auswählen, die Groß/Klein-Stile unterstützt, stellt Corel DESIGNER eine synthetisierte Version der Stile Kapitälchen und Alle Kapitälchen zur Verfügung.

Bei einigen OpenType-Schriften hat es möglicherweise den Anschein, dass sie Unterstützung für Funktionen bieten, die tatsächlich nicht unterstützt werden.




Sie können die Groß-/Kleinschreibung auch ändern, indem Sie ein Zeichen oder einen Textblock auswählen, auf **Text** ▶ **Groß-/Kleinschreibung** klicken und eine Option im Dialogfeld **Groß-/Kleinschreibung** aktivieren.

## Mit OpenType-Funktionen arbeiten

Corel DESIGNER unterstützt OpenType-Schriften, sodass Sie die Vorteile ihrer erweiterten Typografiefunktionen nutzen können. Mithilfe der OpenType-Funktionen können Sie eine alternative Darstellung für ein einzelnes Zeichen (auch als **Glyphe** bezeichnet) oder eine Zeichenfolge wählen. Beispielsweise können Sie alternative Glyphen für Zahlen, Brüche oder Buchstabenkombinationen mit Ligatur auswählen.

Auf die OpenType-Befehle und -Optionen können Sie im Zeichen-Bereich des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** zugreifen. Sie können sich auch von Corel DESIGNER vorschlagen lassen, welche OpenType-Funktionen Sie anwenden können, indem Sie die Option **Interaktives OpenType** aktivieren. Wenn Sie Text auswählen, wird unter dem Text ein Indikatorpfeil angezeigt, wenn eine OpenType-Funktion verfügbar ist. Sie können auf den Indikator klicken, um eine Liste der beliebtesten OpenType-Funktionen zu öffnen, die für den ausgewählten Text verfügbar sind.



Durch Klicken auf den Indikatorpfeil für Interaktives OpenType wird eine Liste der beliebtesten OpenType-Funktionen geöffnet, die für den ausgewählten Text verfügbar sind.

Die Spezifikation für OpenType-Schriftarten wurde von Adobe und Microsoft gemeinsam erstellt. Die auf Unicode basierenden OpenType-Schriften bieten mehr Möglichkeiten als ältere Schrifttechnologien. Die bemerkenswertesten Vorteile von OpenType sind:

- plattformübergreifende Unterstützung (Windows und Mac OS)
- Erweiterte Zeichensätze, die bessere Unterstützung für unterschiedliche Sprachen sowie erweiterte typografische Funktionen bieten
- Koexistenz mit Type 1- (PostScript) und TrueType-Schriften
- Unterstützung eines höheren Limits für **Glyphen** (64.000)

### OpenType-Funktionen

In der folgenden Tabelle sind die OpenType-Funktionen beschrieben, die Sie in Corel DESIGNER anwenden können, vorausgesetzt, die Funktion ist in der Schrift enthalten.

Darüber hinaus stellt Corel DESIGNER auch synthetisierte Versionen einiger OpenType-Funktionen für Groß-/Kleinschreibung und Position zur Verfügung. Wenn beispielsweise eine Schrift eine Funktion nicht unterstützt (z. B. Kapitälchen), erzeugt Corel DESIGNER eine eigene Version der **Glyphe** durch Skalierung der Schrift.

OpenType-Funktion	Beschreibung	Beispiel
Groß/Klein	Ändert die Groß-/Kleinschreibung des Texts. Dies ist nützlich für das Einfügen von Titeln und Akronymen.	<b>LOREM</b> Kapitälchen
Position	Zeigt Zeichen als hochgestellte oder tiefgestellte Zeichen an. Dies ist nützlich für das Einfügen von Fußnoten oder mathematischen Symbolen. Wenn Sie eine OpenType-Schrift, die das Tiefstellen und Hochstellen von Zeichen nicht unterstützt, oder eine Nicht-OpenType-Schrift verwenden, können Sie eine synthetisierte <b>Glyphe</b> zuweisen.	Lore <sup>m</sup> Hochgestellt

OpenType-Funktion	Beschreibung	Beispiel
Zahlenformate	Umfasst Funktionen zum Steuern der Darstellung von Zahlen	Siehe nachstehende Beispiele
Zahlenformate – Proportionale Lineatur	Zeigt Zahlen in veränderlicher Breite an, je nachdem, wie sich die Zahlen am besten in den Textkörper einfügen lassen. Die Zahlen haben jedoch eine feste Höhe, die normalerweise der Höhe von Großbuchstaben entspricht.	123
Zahlenformate – Tabulatorische Lineatur	Zeigt Zahlen in gleicher Breite und Höhe und mit gleichem Abstand an. Dies ist nützlich für die Ausrichtung und Darstellung von Text in einer Tabelle.	123
Zahlenformate – Proportional mediäval	Zeigt Zahlen mit veränderlicher Breite und Höhe an. Dieser Stil eignet sich am besten für das Überblenden von Zahlen in Texten mit Groß-/Kleinschreibung.	123
Zahlenformate – Tabularisch mediäval	Zeigt Zahlen mit gleicher Breite und veränderlicher Höhe an.	123
Bruchzahl	Zeigt Zahlen als Bruchzahlen an (getrennt durch einen Schrägstrich). Die Anzahl der verfügbaren Bruchzahlen ist von Schrift zu Schrift unterschiedlich. Verwenden Sie diese Funktion nur für Zahlen, die als Bruchzahl angezeigt werden sollen.	Siehe nachstehende Beispiele
Bruchzahl – Zähler	Zeigt einen Zähler (z. B. „456/“) als Bruchzahlglyphe an. Dies ist nützlich, um einen unüblichen Bruch wie z. B. „456/789“ als Bruchzahl anzuzeigen. Verwenden Sie die Zähler-Funktion in Verbindung mit der Nenner-Funktion, um unübliche Brüche als Bruchzahlen anzuzeigen.	<sup>99</sup> /100
Bruchzahl – Nenner	Zeigt einen Nenner (z. B. „/789“) als Bruchzahlglyphe an. Dies ist nützlich, um einen unüblichen Bruch wie z. B. „456/789“ als Bruchzahl anzuzeigen. Verwenden Sie die Nenner-Funktion in Verbindung mit der Zähler-Funktion, um unübliche Brüche als Bruchzahlen anzuzeigen.	99/100

OpenType-Funktion	Beschreibung	Beispiel
Bruchzahl – Bruchzahl	Zeigt Standardbrüche als Bruchzahlglyphen an.	
Bruchzahl – Alternative Bruchzahl	Zeigt eine Bruchzahl mit einer horizontalen Trennlinie anstelle eines Schrägstrichs an.	Nicht verfügbar
Ordinalzahlen	Zeigt Ordinalzahlen mit einer Zahl und einem hochgestellten Suffix an. Beispielsweise können Sie „Erste“ als „1 <sup>ste</sup> “ oder „Zweite“ als „2 <sup>te</sup> “ anzeigen. Verwenden Sie diese Funktion nur für Text, der als Ordinalzahl angezeigt werden soll.	
Durchgestrichene Null	Zeigt Nullen mit einem digitalen Schrägstrich durch die Zahl an, sodass diese leicht von dem Buchstaben O zu unterscheiden sind. Diese Funktion ist nützlich für die Darstellung von Zahlen in Finanzberichten.	
Schmuckelemente	Ersetzt ein Zeichen durch ein Schmuckornament, das vom Schriftdesigner als Schriftmotiv erstellt wurde.	Nicht verfügbar
Stilalternativen	Wendet das alternative Design auf Zeichen an.	
Stilgruppen	Wendet ein alternatives Design auf eine Textauswahl an.	
Geschwungene Varianten	Fügt dekorative Kalligrafiezeichen ein.	
Kontextbezogene Alternativen	Ermöglicht die Feinabstimmung von Text durch Anwendung eines alternativen Designs auf ein einzelnes Zeichen oder eine Zeichengruppe basierend auf den umgebenden Zeichen. Diese Funktion können Sie beispielsweise auf skriptbasierten Text anwenden, um einen natürlicheren Textfluss zu erzeugen.	Nicht verfügbar

OpenType-Funktion	Beschreibung	Beispiel
Groß/Kleinschreibung bei Formularen beachten	Verändert die Position von Satzzeichen und richtet sie an Großbuchstaben oder Lineaturzahlen aus.	Nicht verfügbar
Standardligaturen	Ersetzt ein Buchstabenpaar (oder eine Buchstabenkombination) durch eine als Ligatur bezeichnete Glyph. Viele OpenType-Schriften enthalten Standardligaturen für fi, fl, ff, ffi und ffl. Sie verbessern die Lesbarkeit von Texten.	ff ff
Diskrete Ligaturen	Ersetzt eine nicht standardmäßige Buchstabenkombination durch eine Ligatur. Diskrete Ligaturen dienen dekorativen Zwecken und werden von den meisten OpenType-Schriften nicht unterstützt.	st st
Kontextbezogene Ligaturen	Fügt eine Glyph ein, die am besten zu den umgebenden Zeichen passt. Kontextbezogene Ligaturen steigern die Lesbarkeit durch ein verbessertes Verbindungsverhalten zwischen den Zeichen einer Ligatur.	Nicht verfügbar
Historische Ligaturen	Ein Buchstabenpaar oder eine Buchstabenkombination wird durch eine Ligatur ersetzt, der eine historische Nutzung zugrunde liegt. Historische Ligaturen sind dekorativ und werden von den meisten OpenType-Schriften nicht unterstützt. Bei den am häufigsten verwendeten historischen Ligaturen handelt es sich um den mit einem anderen Zeichen kombinierten Buchstaben „s“ (zum Beispiel sh si sl ss und st).	Nicht verfügbar
Historisches Formular	Ersetzt moderne Zeichen durch Zeichen, die häufig in historischen Dokumenten verwendet wurden. Historische Formulare sind nützlich für das Nachbilden von historischen Texten.	Nicht verfügbar

### So weisen Sie Text eine OpenType-Funktion zu

<sup>1</sup> Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text** **A** ein einzelnes Zeichen oder eine Zeichenkombination aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.

- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** **A**, um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche einer OpenType-Funktion und wählen Sie ggf. eine Funktion in der Liste aus.



Bei einigen OpenType-Schriften hat es möglicherweise den Anschein, dass sie Unterstützung für Funktionen bieten, die tatsächlich nicht unterstützt werden.

### So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion

- Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** **A** und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Interaktives OpenType** **O**.  
Wenn für den ausgewählten Text eine OpenType-Funktion verfügbar ist, wird unter dem Text ein Pfeil ▼ angezeigt.

### Außerdem können Sie

Eine Liste der beliebtesten OpenType-Funktionen auf dem Bildschirm anzeigen

Klicken Sie auf den Pfeil ▼ unter dem Text im Dokumentfenster.

Eine OpenType-Funktion auf eine Textauswahl anwenden

Klicken Sie in der Liste mit den OpenType-Funktionen auf eine Funktion.

## Zeichen- und Wortabstand anpassen

Durch Anpassen des Zeichen -und Wortabstands kann die Lesbarkeit von Texten verbessert werden. Wenn Buchstaben oder Wörter zu nah oder zu weit voneinander entfernt angezeigt werden, leidet die Lesbarkeit. Corel DESIGNER bietet verschiedene Hilfsmittel zum Steuern des Textabstands.

### Zeichenabstand

Sie können auch den Abstand zwischen den Zeichen in einem Textblock ändern. Durch die Anwendung des Blocksatzes auf einen Text wird möglicherweise der Abstand zwischen den einzelnen Zeichen zu groß. Dies führt zu einem visuellen Ungleichgewicht. Zur Verbesserung der Lesbarkeit können Sie den Zeichenabstand verkleinern.

<p> <b>L</b>o<b>r</b>e<b>m</b> <b>i</b>p<b>s</b>u<b>m</b> <b>d</b>o<b>l</b>o<b>r</b>  <b>s</b>i<b>t</b> <b>a</b>m<b>e</b>t,  <b>c</b>o<b>n</b>s<b>e</b>c<b>t</b>e<b>t</b>u<b>r</b>  <b>a</b>d<b>i</b>p<b>i</b>s<b>c</b>i<b>n</b>g<b>e</b>l<b>i</b>t.  <b>V</b>i<b>v</b>a<b>m</b>u<b>s</b>  <b>s</b>c<b>e</b>l<b>e</b>r<b>i</b>s<b>q</b>u<b>e</b> <b>e</b>n<b>i</b>m <b>e</b>t  <b>e</b>s<b>t</b> <b>u</b>l<b>l</b>a<b>m</b>c<b>o</b>r<b>p</b>e<b>r</b> <b>a</b>  <b>f</b>r<b>i</b>n<b>g</b>i<b>l</b>l<b>a</b> <b>l</b>e<b>c</b>t<b>u</b>s  <b>d</b>i<b>c</b>t<b>u</b>m.         </p>	<p> <b>L</b>o<b>r</b>e<b>m</b> <b>i</b>p<b>s</b>u<b>m</b> <b>d</b>o<b>l</b>o<b>r</b> <b>s</b>i<b>t</b>  <b>a</b>m<b>e</b>t, <b>c</b>o<b>n</b>s<b>e</b>c<b>t</b>e<b>t</b>u<b>r</b>  <b>a</b>d<b>i</b>p<b>i</b>s<b>c</b>i<b>n</b>g<b>e</b>l<b>i</b>t. <b>V</b>i<b>v</b>a<b>m</b>u<b>s</b>  <b>s</b>c<b>e</b>l<b>e</b>r<b>i</b>s<b>q</b>u<b>e</b> <b>e</b>n<b>i</b>m <b>e</b>t <b>e</b>s<b>t</b>  <b>u</b>l<b>l</b>a<b>m</b>c<b>o</b>r<b>p</b>e<b>r</b> <b>a</b> <b>f</b>r<b>i</b>n<b>g</b>i<b>l</b>l<b>a</b>  <b>l</b>e<b>c</b>t<b>u</b>s <b>d</b>i<b>c</b>t<b>u</b>m.         </p>
--	---

*Größerer Zeichenabstand (linke Seite) erschwert das Lesen des Texts.  
Geringerer Zeichenabstand (rechte Seite) erhöht die Lesbarkeit.*

Wenn Sie den Abstand zwischen mehreren Zeichen ändern möchten, müssen Sie die Unterschneidung anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mehrere Zeichen unterschneiden](#)“ auf Seite 558.

## Wortabstand

Sie können auch den Abstand zwischen Wörtern anpassen.



Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipiscing elit. Vivamus  
scelerisque enim et est  
ullamcorper a fringilla  
lectus dictum.

Lorem ipsum dolor sit  
amet, consectetur  
adipiscing elit. Vivamus  
scelerisque enim et est  
ullamcorper a fringilla  
lectus dictum.


*Ein geringer Wortabstand macht es schwierig, die einzelnen Wörter in einem Absatz voneinander zu unterscheiden (linke Seite). Bei einem größeren Wortabstand ist der Text in einem Absatz besser lesbar (rechte Seite).*

## So passen Sie den Zeichenabstand an

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie das Hilfsmittel **Text**  aus und positionieren Sie den Cursor in einem Textblock.
- Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus und klicken Sie auf ein Grafiktextobjekt oder einen Textrahmen.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.



2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.

3 Geben Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Feld **Zeichenabstand** einen Wert ein.



Die Werte zum Anpassen von Abständen stehen für einen Prozentwert des Leerzeichens. Die **Zeichenwerte** liegen zwischen -100 und 2000 Prozent. Alle anderen Werte liegen zwischen 0 und 2000 Prozent.





Sie können den Abstand zwischen Zeichen auch proportional ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel **Form**  klicken, das Textobjekt auswählen und den Pfeil **Interaktiver horizontaler Abstand**  in der rechten unteren Ecke des Textobjekts ziehen.


Bei Verwendung von Großbuchstaben können Sie den Abstand zwischen den Zeichen vergrößern. Weitere Informationen finden Sie unter „[So ändern Sie die Groß-/Kleinschreibung](#)“ auf Seite 559.

## So passen Sie den Wortabstand an

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:



- Wählen Sie das Hilfsmittel **Text**  aus und positionieren Sie den Cursor in einem Textblock.
- Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus und klicken Sie auf ein Grafiktextobjekt oder einen Textrahmen.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Eigenschaften-Manager**.

2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.


3 Geben Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Feld **Wortabstand** einen Wert ein.



Sie können den Abstand zwischen Wörtern auch proportional ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel **Form**  klicken und dann bei gedrückter **Umschalttaste** das Textobjekt auswählen und den interaktiven Pfeil für horizontalen Abstand  in der rechten unteren Ecke des Textobjekts ziehen.


## Zeilen- und Absatzabstand anpassen

Sie können auch den **Zeilenabstand** innerhalb eines Texts ändern.



*Ein ausgewogener Zeilenabstand (1) kann die Lesbarkeit von Texten verbessern. Ungenügender Zeilenabstand kann die Lesbarkeit herabsetzen, da sich Buchstaben möglicherweise überlappen (2).*

In Corel DESIGNER können Sie den Zeilenabstand eines Textobjekts mit dem Hilfsmittel **Form** anpassen.



*Proportionale Anpassung des Zeilenabstands mit dem Hilfsmittel Form*



Sie können den Abstand zwischen Absätzen ändern. Dies ist nützlich für das Einpassen von kopierten Texten. Wenn sich der Absatz am oberen oder unteren Rand eines Rahmens befindet, wird der Abstand nicht auf den leeren Bereich zwischen dem Mengentext und dem Rahmen angewendet.

- |   |   |
|---|---|
| ★ <b>Lorem ipsum dolor sit amet</b>                               | ★ <b>Lorem ipsum dolor sit amet</b>                               |
| ★ <b>Quisque quis metus velit,<br/>quis suscipit erat</b>         | ★ <b>Quisque quis metus velit,<br/>quis suscipit erat</b>         |
| ★ <b>Integer non ipsum euismod<br/>massa viverra sollicitudin</b> | ★ <b>Integer non ipsum euismod<br/>massa viverra sollicitudin</b> |



*Der Abstand zwischen den Zeilen in der Aufzählungsliste (linke Seite) wurde durch Anpassen des Abstands vor und nach dem Absatz erhöht (rechte Seite).*





## So passen Sie den Zeilenabstand an

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den Mengentext aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Listenfeld **Einheiten für vertikalen Abstand** eine der folgenden Maßeinheiten aus:
  - **% der Zeichenhöhe**: Ermöglicht die Verwendung eines Prozentwerts, der relativ zur Zeichenhöhe ist.
  - **Punkte**: Ermöglicht die Verwendung von Punkten.
  - **% der Punktgröße**: Ermöglicht die Verwendung eines Prozentwerts, der relativ zur Punktgröße des Zeichens ist.
- 4 Geben Sie im Feld **Zeilenabstand** einen Wert ein.



Sie können den Abstand zwischen Zeilen auch proportional ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel **Form**  klicken, das Textobjekt auswählen und dann den **interaktiven Pfeil für vertikalen Abstand**  in der linken unteren Ecke des Textobjekts ziehen.

## So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den Mengentext aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Listenfeld **Einheiten für vertikalen Abstand** eine Maßeinheit für den Zeilenabstand aus.
- 4 Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
  - **Abstand vor Absatz**: Hier können Sie den Abstand eingeben, der über dem Mengentext eingefügt wird.
  - **Abstand nach Absatz**: Hier können Sie den Abstand eingeben, der unter dem Mengentext eingefügt wird.



Dieses Verfahren kann auch verwendet werden, um den Abstand zwischen den Punkten in Listen mit Blickfangpunkten zu anzupassen.

## Blickfangpunkte zu Text hinzufügen

Sie können Listen mit Blickfangpunkten verwenden, um Informationen in einem einheitlichen Format darzustellen. Der Text kann dabei den Blickfangpunkt umfließen oder durch einen hängenden Einzug vom Blickfangpunkt abgesetzt werden. In Corel DESIGNER können Sie Blickfangpunkte individuell gestalten, indem Sie deren Größe und Position und den Abstand zum Text ändern. Sie können auch den Abstand zwischen den Punkten in Listen mit Blickfangpunkten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[So passen Sie den Zeilenabstand an](#)“ auf Seite 567.


Lorem ipsum dolor  
Aenean tristique massa  
Proin tincidunt lacinia  
purus

- Lorem ipsum dolor
- Aenean tristique  
massa
- Proin tincidunt lacinia  
purus





*Drei Absätze (linke Seite) wurden in eine Aufzählungsliste umgewandelt (rechte Seite).*

Sie können einen Blickfangpunkt löschen, ohne den Text zu löschen.

### So fügen Sie Mengentext schnell Blickfangpunkte hinzu

- 1 Ziehen Sie bei aktiviertem Hilfsmittel **Text**  über den **Mengentext**, dem Sie das Format einer Liste mit Blickfangpunkten geben möchten.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Streckeneigenschaften**.

### So fügen Sie Blickfangpunkte hinzu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den **Mengentext** aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Blickfangpunkte**.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen für Blickfangpunkte**  rechts neben dem Kontrollkästchen **Blickfangpunkte**.
- 6 Führen Sie im Dialogfeld **Blickfangpunkte** eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Text mit Blickfangpunkten in der Vorschau anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vorschau**.

Eine Schrift auswählen

Wählen Sie im Bereich **Erscheinungsbild** im Listenfeld **Schrift** eine **Schrift** aus.

Ein Symbol auswählen

Öffnen Sie das Fenster **Symbol** und klicken Sie auf ein Symbol.

Eine Blickfangpunktgröße festlegen

Geben Sie in das Feld **Größe** einen Wert ein.

Blickfangpunktposition anpassen

Geben Sie in das Feld **Basislinienverlagerung** einen Wert ein.

Abstand vom Textrahmen festlegen

Geben Sie im Bereich **Abstand** einen Wert im Feld **Textrahmen – Blickfangpunkt** einen Wert ein.

## Aktion

Abstand zwischen Blickfangpunkt und Text festlegen

### Außerdem können Sie

Blickfangpunkte mit hängendem Einzug hinzufügen

Blickfangpunktfarbe ändern

Blickfangpunkte entfernen

## Vorgehensweise

Geben Sie in das Feld **Blickfangpunkt – Text** einen Wert ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hängenden Einzugstil für Listen mit Blickfangpunkten verwenden**.

Wählen Sie den Blickfangpunkt mit dem Hilfsmittel **Text A** aus und klicken Sie dann in der **Farbpalette** auf eine Farbe.

Deaktivieren Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** das Kontrollkästchen **Blickfangpunkte**.



Blickfangpunkte werden am Anfang jeder neuen Zeile eingesetzt, vor der ein Zeilenschalter steht.



Den Abstand zwischen Blickfangpunkten können Sie durch Vergrößern oder Verkleinern des Abstands vor und nach einem Absatz anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [„So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an“](#) auf Seite 567.

## Initialen einfügen

Wenn Sie Absätzen Initialen zuweisen, wird der erste Buchstabe des Absatzes vergrößert und in den Textkörper eingesetzt. Sie können ein Initial anpassen, indem Sie verschiedene Einstellungen ändern. So können Sie z. B. den Abstand zwischen der Initiale und dem Text ändern oder die Anzahl der Zeilen neben der Initiale festlegen. Das Initial kann jederzeit entfernt werden, wobei der Buchstabe selbst nicht gelöscht wird.

*V*ivamus  
scelerisque enim  
et est ullamcorper a  
fringilla lectus dictum.

*V*ivamus scelerisque  
enim et est  
ullamcorper a  
fringilla lectus  
dictum.




*Das Initial kann vom Text umflossen (links) oder als hängender Einzug vom übrigen Text abgesetzt werden (rechts).*

Sie können ein Initial in der Vorschau anzeigen, bevor Sie es einer Zeichnung hinzufügen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden vorübergehend auf den Text im Zeichenfenster angewendet, sodass Sie sehen können, wie das Initial dargestellt wird, wenn Sie es einfügen.

### So fügen Sie Initiale hinzu

<sup>1</sup> Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** den Mengentext aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Eigenschaften-Manager**.


- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz**  um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Initialen**.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen für Initialen** .
- 6 Führen Sie im Dialogfeld **Initial** eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.

Aktion	Vorgehensweise
Anzahl der Zeilen bestimmen, die neben dem Initial angezeigt werden	Geben Sie im Bereich <b>Erscheinungsbild</b> im Feld <b>Anzahl der Initialzeilen</b> einen Wert ein.
Abstand zwischen Initial und Textkörper festlegen	Geben Sie im Bereich <b>Erscheinungsbild</b> im Feld <b>Abstand nach dem Initial</b> einen Wert ein.  Hierdurch wird der Abstand rechts vom Initial festgelegt.
Ein Initial in der Vorschau anzeigen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Vorschau</b> .
Initial vom übrigen Text absetzen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Hängenden Einzugstil für Initial verwenden</b> .
Initiale entfernen	Deaktivieren Sie im Bereich <b>Absatz</b> des Andockfensters <b>Eigenschaften-Manager</b> das Kontrollkästchen <b>Initialen</b> .

## Zeichenposition und -winkel ändern


Sie können die Textdarstellung durch vertikales oder horizontales Verlagern des Texts ändern. Dadurch wird die Position der ausgewählten Zeichen im Verhältnis zu den umgebenden Zeichen geändert.

Durch Angabe eines Drehwinkels können Sie Zeichen auch drehen.





*Verschiedene Beispiele für das Drehen von Text*

## So verlagern Sie Zeichen

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Eigenschaften-Manager**.

- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Zeichen**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Zeichen horizontal verlagern

Geben Sie im Feld **Horizontaler Zeichenabstand** einen Wert ein.



Zeichen vertikal verlagern

Geben Sie im Feld **Vertikaler Zeichenabstand** einen Wert ein.

### So drehen Sie Zeichen


- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  ein Zeichen oder einen Textblock aus.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster ▶ Eigenschaften-Manager**.

- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Zeichen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Zeichen**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Geben Sie in das Feld **Zeichenwinkel** einen Wert ein.


### Text ausrichten

In Corel DESIGNER können Sie Text auf unterschiedliche Weise ausrichten. Sie können Mengentext horizontal und vertikal in Bezug zu seinem **Textrahmen** ausrichten. **Mengentext** kann am **Basisliniengitter** ausgerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Text am Basisliniengitter ausrichten](#)“ auf Seite 536. Text kann auch an einem ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.



Sie können ein Objekt anhand der Grundlinie der ersten Zeile, der Grundlinie der letzten Zeile oder der Kante des Textrahmens an anderen Objekten ausrichten.



Grafiktext kann horizontal, jedoch nicht vertikal ausgerichtet werden. Beim Ausrichten von Grafiktext wird das gesamte Textobjekt relativ zum **Begrenzungsrahmen** ausgerichtet. Wenn die Zeichen nicht horizontal verschoben wurden, führt die Option **Keine Ausrichtung** zum gleichen Ergebnis wie die Option **Linksbündig**.




Grafiktext wird innerhalb des Begrenzungsrahmens ausgerichtet, der durch acht Auswahlbearbeitungspunkte (schwarze Quadrate) gekennzeichnet ist. Der Text oben ist linksbündig, der Text unten rechtsbündig ausgerichtet.

### So richten Sie Text horizontal aus

1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den auszurichtenden Text aus.
- Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf ein Grafiktextobjekt oder einen Textrahmen, dessen Inhalt ausgerichtet werden soll.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.


2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.

3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf eine der folgenden Schaltflächen:



- **Keine horizontale Ausrichtung**: Die standardmäßige Ausrichtungseinstellung wird zugewiesen.
- **Linksbündig ausrichten**: Richtet den Text an der linken Seite des Textrahmens oder des Begrenzungsrahmens von Grafiktext aus.
- **Zentrieren**: Zentriert den Text im Textrahmen.
- **Rechtsbündig ausrichten**: Richtet den Text an der rechten Seite des Textrahmens oder des Begrenzungsrahmens von Grafiktext aus.
- **Blocksatz**: Richtet den gesamten Text, mit Ausnahme der letzten Zeile, an der linken und der rechten Seite des Textrahmens aus.
- **Blocksatz erzwingen**: Richtet den gesamten Text, einschließlich der letzten Zeile, an der linken und der rechten Seite des Textrahmens aus.



Sie können den Text auch horizontal ausrichten, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Horizontale Ausrichtung** klicken und im Listenfeld einen Ausrichtungsstil auswählen. In der Eigenschaftsleiste wird das Symbol des zurzeit ausgewählten Ausrichtungsstils angezeigt.

Sie können mehrere Absätze in einem Textrahmen ausrichten, indem Sie diese mit dem Hilfsmittel **Text**  auswählen und dann einen Ausrichtungsstil auswählen.









### Mengentext vertikal ausrichten




- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf einen Textrahmen.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Optionen für Rahmen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Rahmen** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** im Listenfeld **Vertikale Ausrichtung** eine Ausrichtungsoption aus.




Sie können den Text auch vertikal ausrichten, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Vertikale Ausrichtung** klicken und im Listenfeld einen Ausrichtungsstil auswählen. In der Eigenschaftsleiste wird das Ausrichtungssymbol des zurzeit ausgewählten Ausrichtungsstils angezeigt.

### So richten Sie Text an Objekten aus

- 1 Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, klicken Sie auf das Textobjekt und klicken Sie dann auf das **Objekt**.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Ausrichten und verteilen** ► **Ausrichten und verteilen**.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Text** auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Erste Linie** : Verwendet die Grundlinie der ersten Textzeile zum Ausrichten der Objekte.
  - **Letzte Linie** : Verwendet die Grundlinie der letzten Textzeile zum Ausrichten der Objekte.
  - **Begrenzungsrahmen** : Richtet den Text an seinem **Begrenzungsrahmen** aus.
- 4 Klicken Sie im Bereich **Objekte ausrichten an** auf die Schaltfläche **Aktive Objekte** .
- 5 Klicken Sie im Bereich **Ausrichten** auf eine der folgenden Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten zu verwenden.
  - **Links ausrichten** : Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
  - **Mitte horizontal ausrichten** : Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang der vertikalen Achse
  - **Rechts ausrichten** : Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten

- **Oben ausrichten**  : Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
- **Mitte vertikal ausrichten**  : Zum Ausrichten von Objektmitten entlang einer horizontalen Achse
- **Unten ausrichten**  : Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten

Um Objekte mithilfe ihrer Umrisse auszurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Umrisse** .





Wenn Sie die Textobjekte einzeln auswählen, wird das zuletzt ausgewählte Objekt zum Bezugspunkt für die Ausrichtung der anderen Objekte. Wenn Sie die Objekte vor dem Ausrichten mit einem Markierungsrahmen auswählen, wird das Objekt in der oberen linken Ecke der Auswahl verwendet.

## Tabulatoren und Einzüge hinzufügen

Sie können die Ausrichtung vorhandener Tabulatoren ändern. Zudem können Sie angehängte Füllzeichen hinzufügen, sodass Punkte oder andere Zeichen den Tabulatoren automatisch vorangestellt werden. Darüber hinaus können Sie neue Tabulatoren hinzufügen oder vorhandene Tabulatoren entfernen.

Durch Einzüge verändert sich der Abstand zwischen einem Textrahmen und dem enthaltenen Text. Darüber hinaus können Sie Einzüge hinzufügen und entfernen, ohne Text zu löschen oder neu einzugeben. Sie können einen ganzen Absatz, die erste Zeile eines Absatzes oder alles außer der ersten Zeile eines Absatzes (hängender Einzug) einrücken. Sie können den Einzug auch von der rechten Seite des Rahmens aus vornehmen.

### So ändern Sie einen Tabulator

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tabulatoreinstellungen**.
- 5 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Ausrichtung der Tabulatoren ändern

Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte **Ausrichtung** und wählen Sie eine Ausrichtungsoption im Listenfeld.

Tabulatoren mit angehängten Füllzeichen festlegen

Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte **Füllzeichen** und wählen Sie im Listenfeld **Ein**.

Tabulator löschen

Klicken Sie auf die Zelle und dann auf **Entfernen**.

Standardfüllzeichen ändern

Klicken Sie auf **Füllzeichen-Optionen**, öffnen Sie die **Zeichenauswahl** und wählen Sie ein Zeichen aus.



## Aktion

## Vorgehensweise




Füllzeichenabstand ändern

Klicken Sie auf **Füllzeichen-Optionen** und geben Sie im Feld **Abstand** einen Wert ein.




Sie können Tabulatoren auch auf dem horizontalen **Lineal** oben im **Zeichenfenster** hinzufügen, verschieben oder löschen. Klicken Sie, um einen Tabulator hinzuzufügen, ziehen Sie eine Tabulatormarkierung, um den Tabulator zu verschieben, und ziehen Sie eine Tabulatormarkierung vom Lineal herunter, um den Tabulator zu löschen. Weitere Informationen zu Linealen finden Sie unter „**Lineale verwenden**“ auf Seite 664.

## So fügen Sie Tabulatoren hinzu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** den **Mengentext** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tabulatoreinstellungen** .
- 6 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 7 Klicken Sie auf die neue Zelle in der Spalte **Tabulatoren** und geben Sie einen Wert ein.

## So legen Sie Einzüge von Mengentext fest

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** den **Mengentext** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 4 Geben Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** Werte in die folgenden Felder ein:
  - **Einzug der ersten Zeile**: Erstellt einen Einzug der ersten Textzeile bezogen auf die linke Seite des Rahmens.
  - **Einzug der linken Zeile**: Erstellt einen hängenden Einzug bezogen auf die linke Seite des Textrahmens. Der Einzug erfolgt für alle Zeilen, mit Ausnahme der ersten Zeile.
  - **Einzug der rechten Zeile**: Erstellt einen Einzug des Texts bezogen auf die rechte Seite des Rahmens.



Sie können Einzüge entfernen, indem Sie in die Felder **Einzug der ersten Zeile**, **Einzug der linken Zeile** und **Einzug der rechten Zeile** den Wert 0 eingeben.

Sie können einen gesamten Absatz einziehen, indem Sie denselben Wert in die Felder **Einzug der ersten Zeile** und **Einzug der linken Zeile** eingeben.

## Mit Textstilen arbeiten

Corel DESIGNER bietet erweiterte Stilfunktionen, mit denen Sie Dokumenttext schnell, einfach und konsistent formatieren können. Bei einem Stil handelt es sich um eine Sammlung von Formatierungsattributen, mit denen Objekteigenschaften wie die Eigenschaften von Grafik- und




Mengentext definiert werden. Wenn Sie beispielsweise den Stil für ein Zeichen definieren möchten, können Sie u. a. den Schrifttyp und -stil, die Schriftgröße, die Text- und die Hintergrundfarbe, die Zeichenposition und die Groß-/Kleinschreibung angeben. Sie können Stile und Stilgruppen für Text erstellen. Darüber hinaus können Sie den Standardtextstil ändern, damit bei allen neuen **Grafik-** bzw. **Mengentexten** die gleichen Eigenschaften angewendet werden. So können Sie die **Schriftart** und **-größe** ändern oder den Text **fett** oder **kursiv** darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „**Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten**“ auf Seite 631.

## Silbentrennung von Text

Die Silbentrennung kann zum Trennen von Wörtern verwendet werden, wenn das ganze Wort nicht mehr an das Ende einer Zeile passt. Die Silbentrennung kann unter Verwendung einer voreingestellten Silbentrennungsdefinition in Kombination mit Ihren eigenen Silbentrennungseinstellungen automatisch vorgenommen werden. Sie können die Mindestanzahl der Buchstaben vor und nach dem Trennstrich festlegen. Ebenso können Sie die Anzahl der Buchstaben im Trennbereich angeben. Als Trennbereich bezeichnet man den Bereich am Zeilenende, in dem eine Silbentrennung auftreten kann.

Sie können bedingte Trennstriche in einem Wort einfügen, um eine bestimmte Worttrennung am Ende einer Zeile zu erzielen. Sie können auch angepasste Definitionen erstellen, die die Position bedingter Trennstriche in bestimmten Wörtern angeben, wenn diese Wörter in der Anwendung eingegeben, eingefügt oder importiert werden.

### So trennen Sie Mengentext automatisch





- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den Textrahmen oder **Mengentext** aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Silbentrennung**.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Silbentrennungs-Einstellungen**.
- 6 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Silbentrennungs-Einstellungen** das Kontrollkästchen **Automatische Silbentrennung aktivieren**.



Die Silbentrennung kann für alle Sprachen, für die entsprechende Schreibhilfsmittel mit der Anwendung installiert wurden, verwendet werden. Weitere Informationen zu Sprachmodulen finden Sie unter „**Mit Sprachen arbeiten**“ auf Seite 608.

Wenn der Absatz nach der Anwendung der Silbentrennung keine getrennten Wörter enthält, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen der Silbentrennung ändern.

### So ändern Sie die Einstellungen für die Silbentrennung

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den Textrahmen oder **Mengentext** aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie im Bereich **Absatz** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche  unten im Bereich **Absatz**, um zusätzliche Optionen für Absätze anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie bei aktiviertem Kontrollkästchen **Silbentrennung** auf die Schaltfläche **Silbentrennungs-Einstellungen** .
- 5 Führen Sie im Dialogfeld **Silbentrennungs-Einstellungen** eine oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.

## Aktion

## Vorgehensweise

Großgeschriebene Wörter trennen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Großgeschriebene Wörter trennen**.

Vollständig großgeschriebene Wörter trennen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wörter mit Großbuchstaben trennen**.

Mindestwortlänge für die automatische Silbentrennung festlegen

Geben Sie im Bereich **Silbentrennungskriterien** einen Wert im Feld **Mindestwortlänge** ein.

Dieser Wert gibt die Mindestanzahl an Zeichen an, die Wörter für die Silbentrennung aufweisen müssen.

Mindestanzahl von Zeichen vor dem Trennstrich festlegen

Geben Sie im Bereich **Silbentrennungskriterien** einen Wert im Feld **Mindestanzahl Zeichen vor** ein.

Mindestanzahl von Zeichen nach dem Trennstrich festlegen

Geben Sie im Bereich **Silbentrennungskriterien** einen Wert im Feld **Mindestanzahl Zeichen nach** ein.

Trennbereich festlegen

Geben Sie im Bereich **Silbentrennungskriterien** einen Wert im Feld **Abstand vom rechten Rand** ein. Dieser Wert gibt die Anzahl der Zeichen im Trennbereich an. Ein Wort, das nicht in diesen Bereich passt, wird getrennt oder in die nächste Zeile verschoben.

## So fügen Sie bedingte Trennstriche ein

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Text A** auf ein Wort – und zwar an der Stelle, an der ein bedingter Trennstrich eingefügt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Text ▶ Formatierungscode einfügen ▶ Bedingter Trennstrich**.



Sie können bedingte Trennstriche auch durch Drücken von **Strg + -** einfügen.

## So erstellen Sie eine anwenderspezifische Definition für die optionale Silbentrennung

- 1 Klicken Sie auf **Text ▶ Formatierungscode einfügen ▶ Anwenderspezifische optionale Trennstriche**.
- 2 Geben Sie das Wort, für das Sie eine Silbentrennungsdefinition erstellen möchten, in das Feld **Wort** ein. Während Sie das Wort in das Feld **Wort** eingeben, wird der Text in das Feld **Getrenntes Wort** übernommen.
- 3 Klicken Sie im Feld **Getrenntes Wort** an der Stelle, an der der bedingte Trennstrich eingefügt werden soll, und drücken Sie die Bindestrichtaste (-).
- 4 Klicken Sie auf **Definition hinzufügen**.

## Außerdem können Sie

Angepasste Silbentrennungsdefinition für eine bestimmte Ländertastatur erstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Sprachen anzeigen** und wählen Sie im Listenfeld **Sprache** die gewünschte Sprache.

## Außerdem können Sie

Anwenderspezifische optionale Trennstriche beim Schreiben automatisch einfügen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Schreiben**.

Anwenderspezifische optionale Trennstriche beim Schreiben, Einfügen oder Importieren von Text automatisch einfügen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Einfügen und Importieren von Text**.

Anwenderspezifische optionale Silbentrennungsdefinition löschen

Klicken Sie auf **Definition entfernen**.



Eine anwenderspezifische Silbentrennungsdefinition wird jeweils nur für die im Listenfeld **Sprache** angegebene Sprache festgelegt. Sie können eine andere Sprache wählen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Tastaturbelegung hat.



Eine optionale Silbentrennungsdefinition kann auch erstellt werden, indem Sie ein Wort im Dokument auswählen. Das Wort erscheint dann im Feld **Wort** des Dialogfelds **Anwenderspezifische optionale Trennstriche**. Nachdem Sie den bedingten Trennstrich im Feld **Getrenntes Wort** eingefügt haben, können Sie ihn zuweisen, indem Sie auf die Schaltfläche **Auf Auswahl anwenden** klicken.

Sie können bedingte Trennstriche auch suchen und ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter „So suchen Sie Text“ auf Seite 538 und „So suchen und ersetzen Sie Text“ auf Seite 538.

## Formatierungscode einfügen

Sie können Formatierungscode wie Geviertstriche und geschützte Leerzeichen einfügen. In einigen Programmen werden Formatierungscode auch als „Symbole“ bezeichnet. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Formatierungscode und ihre entsprechenden Tastaturbefehle aufgeführt.

Formatierungscode	Tastaturbefehl
Geviert	Strg + Umschalten + M
Halbgeviert	Strg + Umschalten + N
Viertelgeviert	Strg + Alt + Leerzeichen
Geschütztes Leerzeichen	Strg + Umschalten + Leerzeichen
Tabulator	Tabulator
Spalten-/Textrahmenbruch	Strg + Eingabe
Geviertstrich	Alt + _
Halbgeviertstrich	Alt + -

## Formatierungscode

## Tastaturbefehl

Geschützter Bindestrich

Strg + Umschalten + -


Bedingter Trennstrich

Strg + -

Die Tastaturbefehle für Formatierungscode sind anpassbar. Weitere Informationen zum Anpassen dieser Tastaturbefehle finden Sie in der Befehlskategorie **Text** unter „So weisen Sie einem Befehl einen Tastaturbefehl zu“ auf Seite 918.

Sie können Formatierungscode auch suchen und ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter „So suchen Sie Text“ auf Seite 538 und „So suchen und ersetzen Sie Text“ auf Seite 538.

### So fügen Sie Formatierungscode ein

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  auf die Stelle, an der ein Zeichen bzw. ein Leerzeichen eingefügt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Formatierungscode einfügen** und wählen Sie im Menü den gewünschten Code aus.



Das Menü **Formatierungscode einfügen** ist nur verfügbar, wenn das Hilfsmittel **Text** aktiv ist.



Zeichen, die nicht im Menü **Formatierungscode einfügen** aufgeführt sind, können über **Text** ► **Zeichen einfügen** eingefügt werden. Klicken Sie im Andockfenster **Zeichen einfügen** auf das gewünschte Zeichen.

### Nicht druckbare Zeichen anzeigen

Sie können nicht druckbare Zeichen wie Leerzeichen, Tabulatoren und Formatierungscode anzeigen. Wenn Sie nicht druckbare Zeichen anzeigen, erscheinen Leerzeichen z. B. als kleine schwarze Punkte, geschützte Leerzeichen als Kreise und Geviert-Zwischenräume als Linie. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die nicht druckbaren Zeichen nur beim Hinzufügen und Bearbeiten von Text angezeigt.


### So zeigen Sie nicht druckbare Zeichen an

- Klicken Sie auf **Text** ► **Nicht druckbare Zeichen anzeigen**.




Sie können nicht druckbare Zeichen auch anzeigen, indem Sie auf **Extras** ► **Optionen** klicken, in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** die Option **Text** auswählen und dann das Kontrollkästchen **Nicht druckbare Zeichen anzeigen** aktivieren.





## Formel hinzufügen

Der Formeleditor ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie voreingestellte Formeln einfügen sowie durch das Einfügen voreingestellter Symbole und Vorlagen eigene Formeln erstellen können. Jede Formel, die Sie in ein Dokument einfügen, wird als OLE-Objekt behandelt. Weitere Informationen zu OLE-Objekten finden Sie unter „Objekte verknüpfen und einbetten“ auf Seite 371. Sie können die Formeln in Ihrem Dokument auswählen, verschieben und in der Größe ändern. Weitere Informationen, wie Sie Formeln verschieben und in der Größe ändern, finden Sie unter „Objekte verschieben“ auf Seite 304 und „Objekte in der Größe ändern und skalieren“ auf Seite 305. Sie können im Formeleditor Formeln bearbeiten. Sie können beispielsweise Symbole, Vorlagen und nicht mathematische Ausdrücke einfügen, oder Sie können die Farbe, den Stil und die Standardformatierung der Formelelemente ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Formeleditor.



Sie können Formeln erstellen und diese in eine Zeichnung einfügen.

### So fügen Sie eine Formel ein

- 1 Klicken Sie auf **Objekt** ► **Neues Objekt einfügen**.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Neu erstellen**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Objekttyp** die Option **Corel Equation**.

### So wählen Sie eine Formel aus

- Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auf die Formel.


### So bearbeiten Sie eine Formel

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Doppelklicken Sie auf eine Formel, um den Formeleditor zu öffnen.
  - Rechtsklicken Sie auf eine Formel und klicken Sie auf **Formelobjekt öffnen**.

### So rufen Sie die Formeleditor-Hilfe auf

- 1 Doppelklicken Sie auf eine Formel, um den Formeleditor zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf **Hilfe**.





## Mit Text in verschiedenen Sprachen arbeiten

Wenn Sie Corel DESIGNER auf einem asiatischen Betriebssystem ausführen oder die Unterstützung für asiatische Sprachen unter einem anderen Betriebssystem installiert haben, können Sie die in Corel DESIGNER verfügbaren Formatierungsoptionen für asiatischen Text nutzen.


Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Asiatischen Text formatieren“ (Seite 583)
- „Asiatische Zeilenumbruchregeln verwenden“ (Seite 584)
- „OpenType-Unterstützung für asiatischen Text“ (Seite 585)
- „Mehrsprachigen Text formatieren“ (Seite 586)
- „Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen“ (Seite 587)
- „So arbeiten Sie mit übersetztem Text“ (Seite 588)


### Asiatischen Text formatieren


Die Eingabe asiatischer Schriftzeichen wird in Corel DESIGNER nur unterstützt, wenn ein asiatisches Betriebssystem verwendet wird oder auf einem nicht asiatischen Betriebssystem die entsprechende Sprachunterstützung installiert ist. Sie können eine Standardschrift und eine standardmäßige Textausrichtung (horizontal oder vertikal) für die Texteingabe festlegen. Bei der Eingabe von [Grafik-](#) oder [Mengentext](#) verwendet das Programm einen standardmäßigen Grafik- oder Mengentextstil.

#### So wählen Sie eine Standardschrift für asiatischen Text

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** .
- 2 Drücken Sie ESC, um sicherzustellen, dass keine Objekte ausgewählt sind.
- 3 Wählen Sie in der Statusleiste von Windows eine Eingabemethode im IME (Input Method Editor).  
Wenn die Windows-Leiste **Sprache** angezeigt wird, können Sie dort eine Eingabemethode auswählen.
- 4 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld **Schriftliste** eine Schrift aus.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Schriftstile** einen Schriftstil.

#### So wählen Sie eine Textausrichtung für asiatischen Text

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  den Rahmen mit dem Text aus, dessen Ausrichtung Sie ändern möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Rahmen** , um die Steuerelemente für Rahmen anzuzeigen.

4 Wählen Sie im Listenfeld **Textausrichtung** eine der folgenden Optionen aus:

- **Horizontal**
- **Vertikal**





Standardmäßig wird asiatischer Text horizontal ausgerichtet.

Wenn Sie die Textausrichtung von horizontal in vertikal ändern, werden Unterstreichungen zu Linien links vom Text und Überstreichungen zu Linien rechts vom Text.

Die Einstellung für die Textausrichtung gilt für das gesamte **Textobjekt**. Sie können also pro Textobjekt nur eine Ausrichtung verwenden.



Wenn Sie die Unterstützung für asiatischen Text auf Ihrem Betriebssystem installiert haben, können Sie zudem die Textausrichtung ändern, indem Sie in der Symbolleiste **Text** auf die Schaltfläche **Vertikaler Text**  oder **Horizontaler Text**  klicken.

## Asiatische Zeilenumbruchregeln verwenden

Corel DESIGNER enthält Zeilenumbruchregeln für asiatischen Text, die Sie auf einem asiatischen Betriebssystem verwenden können. Bei den meisten asiatischen Sprachen kann der Zeilenumbruch (mit einigen wenigen Ausnahmen) zwischen beliebigen Zeichen erfolgen. Bestimmte Zeichen dürfen jedoch nicht am Zeilenanfang stehen. Hierbei handelt es sich um die so genannten „führenden Zeichen“. Andere Zeichen, die so genannten „nachfolgenden Zeichen“, dürfen wiederum nicht am Zeilenende stehen. Der Zeilenumbruch wird entweder nach dem nachfolgenden Zeichen oder vor dem vorangehenden Zeichen eingefügt. Wiederum andere Zeichen, die so genannten „Überlaufzeichen“, werden nicht umgebrochen, sondern dürfen über den rechten oder unteren Rand hinausragen.

Sie können die einzelnen Umbruchregeln nach Bedarf aktivieren. Die Regeln lassen sich durch Hinzufügen oder Entfernen von Zeichen anpassen. Sie können die Regeln auch wieder auf die Standardvorgaben zurücksetzen.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie Regeln für den Zeilenumbruch

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Zeilenumbruchsregeln**.
- 2 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Dialogfeld **Asiatische Zeilenumbruchsregeln** die folgenden Optionen:
  - **Führende Zeichen**: Stellt sicher, dass das Programm unmittelbar vor den aufgelisteten Zeichen keine Zeilenumbrüche einfügt.
  - **Nachfolgende Zeichen**: Stellt sicher, dass das Programm unmittelbar hinter den aufgelisteten Zeichen keine Zeilenumbrüche einfügt.
  - **Überlaufzeichen**: Stellt sicher, dass die aufgelisteten Zeichen über den Zeilenrand hinaus ragen dürfen.



Sie müssen die Unterstützung für asiatischen Text in Ihrem Betriebssystem installiert haben, um das Menüelement **Umbruchregeln** anzeigen zu können.

### So fügen Sie einer Umbruchregel Zeichen hinzu bzw. entfernen sie

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Zeilenumbruchsregeln**.
- 2 Geben Sie die Zeichen in das entsprechende Feld ein bzw. entfernen Sie nicht gewünschte Zeichen.



Sie müssen die Unterstützung für asiatischen Text in Ihrem Betriebssystem installiert haben, um das Menüelement **Umbruchregeln** anzeigen zu können.

### So setzen Sie Regeln für Zeilenumbrüche auf die Standardvorgaben zurück

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Zeilenumbruchsregeln**.
- 2 Klicken Sie neben einer Regel auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.



Sie müssen die Unterstützung für asiatischen Text in Ihrem Betriebssystem installiert haben, um das Menüelement **Umbruchregeln** anzeigen zu können.

## OpenType-Unterstützung für asiatischen Text

Sie können erweiterte OpenType-Typografiefunktionen auf asiatischen Text anwenden. Auf OpenType-Funktionen können Sie über den Bereich **Zeichen** im Andockfenster **Texteigenschaften** zugreifen (**Text** ► **Texteigenschaften**). In der folgenden Tabelle sind die OpenType-Funktionen aufgeführt, die Sie mit asiatischem Text wenden können, vorausgesetzt, die Funktionen sind in der Schrift enthalten.

OpenType-Funktion	Beschreibung
Asiatische Breiten	Ändert die Breite durch Verteilen oder Ersetzen der Glyphen. Mit der Funktion für die zentrierte CJK-Interpunktion werden Satzzeichen horizontal und vertikal zentriert.
Asiatische Formen	Ersetzt die ausgewählten Zeichen durch eine andere Glyphenform. Formen können nicht kombiniert werden.
Asiatische vertikale Metrik	Mit der Funktion für die alternative vertikale Metrik werden kürzere Zeichen relativ zu Zeichen mit voller Höhe vertikal zentriert. Diese Funktion kann auch auf lateinische Glyphen mit voller Breite angewendet werden. Mit der Funktion für die alternative vertikale Halbmetrik werden Zeichen relativ zu Zeichen mit halber Höhe vertikal zentriert.
Horizontale Kana-Alternativen	Ersetzt die Kana-Standardglyphe durch eine horizontale Kana-Glyphe.
Vertikale Kana-Alternative	Ersetzt die Kana-Standardglyphe durch eine vertikale Kana-Glyphe.
Vertikale Alternativen und Drehung	Ersetzt Zeichen mit für vertikalen Text geeigneten Formen (häufig durch eine 90-Grad-Drehung).

## OpenType-Funktion

Alternative Anmerkungsformen



## Beschreibung

Wendet eine Anmerkungsform auf die ausgewählten Zeichen an. Diese OpenType-Funktion kann auf lateinischen und asiatischen Text angewendet werden.

## Mehrsprachigen Text formatieren

Corel DESIGNER enthält Steuerelemente, mit denen Sie Text in unterschiedlichen Sprachen formatieren können. Sie können jegliche Änderungen an Schrift, Stil und Größe auf Text in lateinischer Schrift, asiatischen oder nahöstlichen Text beschränken, indem Sie den Typ des Schriftsystems (Skripts) auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Schriftgröße von japanischem Text in einem Dokument ändern möchten, das englischen und japanischen Text enthält, können Sie den asiatischen Schriftsystemtyp auswählen und dann die Schriftgröße ändern. So wird die neue Schriftgröße nur auf den japanischen Text angewendet. Die Schriftgröße des englischen Textes wird nicht verändert. Sie können auch den Textfluss von rechts nach links aktivieren, wenn Sie mit entsprechenden Sprachen arbeiten, etwa nahöstlichen Sprachen. Außerdem können Sie in einem einzelnen [Textobjekt](#) Text in lateinischer Schrift mit asiatischem oder nahöstlichem Text mischen und die Abstände zwischen unterschiedlichen Wörtern festlegen.




### So beschränken Sie Änderungen an Schrifteigenschaften bei mehrsprachigem Text

- 1 Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel **Text**  aus.  
Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zeichen** , um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Zeichen** im Listenfeld **Sprachgruppe und Skriptliste** eine der folgenden Sprachoptionen aus:
  - **Alle Sprachen**
  - **Lateinisch**
  - **Asiatisch**
  - **Nahöstlich**
- 4 Wählen Sie die gewünschten Schrifteigenschaften.



Das Feld **Sprachgruppe und Skriptliste** steht nur zur Verfügung, wenn ein Betriebssystem in einer asiatischen oder nahöstlichen Sprache verwendet wird oder die entsprechende Sprachunterstützung im Betriebssystem installiert ist.

### So legen Sie in Text den Textfluss von rechts nach links fest



- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Wählen Sie das Hilfsmittel **Text**  aus und positionieren Sie den Cursor in einem Textblock.
  - Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus und klicken Sie auf ein Grafiktextobjekt oder einen Textrahmen.Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz** , um die Absatz-bezogenen Optionen anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Absatz** im Listenfeld **Textrichtung** eine Option aus.



Die Option **Textrichtung** ist nur dann verfügbar und sichtbar, wenn ein Betriebssystem in einer nahöstlichen Sprache verwendet wird oder auf einem sonstigen Betriebssystem die entsprechende Unterstützung installiert ist.

Sie können auch die Richtung des Textflusses in Spalten verändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[So ändern Sie den Textfluss von bidirektionalem Text in Spalten](#)“ auf Seite 533.

### So legen Sie den Abstand zwischen Wörtern in lateinischer Schrift und in asiatischen Schriften fest

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  den **Absatz** aus, in dem Text in lateinischer und asiatischer Schrift enthalten ist.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Absatz**  um die Absatz-bezogenen Eigenschaften anzuzeigen.
- 3 Geben Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Absatz** einen Wert in das Feld **Sprachenabstand** ein.




Der Wert für den Sprachenabstand wird als Prozentanteil des normalen Leerzeichens angegeben. Beispielsweise entsprechen zwei Leerzeichen der Eingabe des Werts 200.

### Text in beliebigen Sprachen korrekt anzeigen

In Corel DESIGNER wird Text, der einem Dokument hinzugefügt wird, stets mit dem Unicode-Zeichensatz kodiert. Wenn Sie eine Zeichnung, die Text enthält, öffnen oder importieren, konvertiert Corel DESIGNER das in der Datei verwendete Kodierungssystem in Unicode. Wenn Sie beispielsweise ein älteres Dokument importieren, das 8-Bit-ANSI-Text mit einer bestimmten **Codepage** (z. B. (949 ANSI/OEM – Koreanisch) enthält, wird diese Codepage von Corel DESIGNER in Unicode konvertiert. Wenn beim Öffnen eines Dokuments die Codepage nicht angegeben ist, verwendet Corel DESIGNER zum Konvertieren des Textes eine Standardcodepage. Daher wird Text in Corel DESIGNER möglicherweise falsch angezeigt. Sie können den Text jedoch richtig anzeigen, indem Sie ihn auswählen und ihn mithilfe der richtigen **Codepage** in Unicode zurückkonvertieren.

Die Kodierungseinstellungen wirken sich nicht auf die Anzeige von Text außerhalb des Zeichenfensters aus, wie z. B. von Schlüsselwörtern, Dateinamen und Texteinträgen in den Andockfenstern **Objekt-Manager** und **Objektdaten-Manager**. Um bei diesen Textarten die richtigen Zeichen festzulegen, verwenden Sie die **Codepage**-Einstellungen im Dialogfeld **Öffnen** oder **Importieren**. Weitere Informationen zu den Codepage-Einstellungen finden Sie unter „[Zeichnungen beginnen und öffnen](#)“ auf Seite 78.

### So zeigen Sie Text in verschiedenen Sprachen korrekt an

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Text**  das falsch angezeigte Textobjekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Kodieren**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Textkodierung** die Option **Andere Kodierung**.
- 4 Wählen Sie in der Liste **Andere Kodierung** eine Einstellung, durch die der Text lesbar wird.

Im Vorschaufenster wird der Text mit der gewählten Kodierung angezeigt.




Wenn Sie die Kodierung ändern, können Sie auch dann Unicode-Schriften verwenden, wenn im ursprünglichen Text Nicht-Unicode-Schriften verwendet wurden.

## So arbeiten Sie mit übersetztem Text

Mit der Möglichkeit, Texte an Translation-Memory-Systeme (TMS) weiterzuleiten und Texte von solchen Systemen zu übernehmen, vereinfacht Corel DESIGNER die Erstellung technischer Dokumentationen für den internationalen Markt und hilft die Lokalisierungskosten senken. Sie können Text aus einer Zeichnung in das Dateiformat XML Localization Interchange (XLIFF) exportieren, das Standardformat für den Textaustausch zwischen einem TMS und anderen Softwareprogrammen. Und wenn Sie den übersetzten Text zurückerhalten, kann dieser in das bestehende Dokument importiert werden und eine neue, sprachspezifische Datei mit – abgesehen von den übersetzten Textsträngen – identischem Inhalt erzeugt werden.

Standardmäßig werden alle Mengentexte, Grafiktexte, Tabellentexte, Texte an Kurven und Beschriftungen in einer Zeichnung zur Übersetzung exportiert. Textobjekte können von der Übersetzung ausgeschlossen werden. Beim Exportieren von Text zur Übersetzung werden Schrift, Schriftgröße, Schriftart, Fettdruck, Kursivschrift und Unterstreichungen beibehalten.



*Corel DESIGNER vereinfacht die Erstellung technischer Dokumentationen für den internationalen Markt.*

## So exportieren Sie Text zur Übersetzung



- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Zur Übersetzung exportieren**.
- 2 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** eine der folgenden Optionen:
  - XLIFF Version 1.2
  - XLIFF Version 2.0
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.



Text in verborgenen oder gesperrten Objekten, oder in Textobjekten auf verborgenen oder gesperrten Ebenen, wird nicht einbezogen, wenn die Zeichnung zur Übersetzung exportiert wird.

Text in Symbolen kann nicht zur Übersetzung exportiert werden.

## So schließen Sie ein Textobjekt von der Übersetzung aus

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  das auszuschließende Textobjekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Andockfenster** ► **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Schaltfläche **Zusammenfassung** .
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text in die Übersetzung einbeziehen**.




Sie können die Anzahl der Wörter eines ausgewählten Textobjekts zählen, indem Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf die Pfeilschaltfläche ▼ im unteren Teil des Bereichs **Zusammenfassung** klicken.

### So importieren Sie übersetzten Text

- 1 Klicken Sie bei geöffneter Zeichnung auf **Datei ▶ Übersetzungen importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner, in dem die XLIFF-Datei gespeichert ist.
- 3 Klicken Sie auf **Importieren**.







## Schriften verwalten

Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen, [Schriften](#) zu verwalten und in einer Vorschau anzuzeigen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Die Standardschrift ändern“ (Seite 591)
- „Schriften ersetzen“ (Seite 592)
- „Schriften einbetten“ (Seite 593)
- „Schriften anzeigen“ (Seite 594)
- „Schriften filtern“ (Seite 595)
- „Nach Schriften suchen“ (Seite 597)
- „Weitere Schriften beziehen“ (Seite 598)
- „Schriften identifizieren“ (Seite 599)
- „Mit Schriften-Playground Schriften wählen“ (Seite 600)
- „Verwendung von Corel Font Manager“ (Seite 601)

### Die Standardschrift ändern

Sie können die Standardschrift ändern, die für Grafiktext, Beschriftungen, Bemaßungen und Mengentext verwendet wird.

#### So ändern Sie die Standardschrift

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Text** und wählen Sie, ohne im Dokumentfenster zu klicken, in der Eigenschaftsleiste eine Schrift im **Schrift-**Listenfeld.
- 2 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Standardwerte für Dokument ändern** eine oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen, um die Standardschrift für den entsprechenden Texttyp zu ändern:
  - **Grafiktext**
  - **Beschriftung**
  - **Bemaßung**
  - **Mengentext**

Dieser Schritt ändert die Standardschrift für das aktive Dokument. Wenn Sie die Standardschrift für alle neuen Dokumente, die Sie erstellen, ändern möchten, klicken Sie auf **Extras** ► **Aktuelle Einstellungen als Standard speichern**.



Sie können die Standardschrift auch im Andockfenster **Objektstile** ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „So bearbeiten Sie Standardobjekteigenschaften“ auf Seite 637.

## Schriften ersetzen

Mit der **PANOSE-Schriftabgleichung** können Sie auf eine Liste von Schriften zugreifen, die als Ersatz für Schriften dienen, die zwar im Dokument vorhanden, jedoch auf Ihrem Computer nicht gefunden werden.

Sie können die für die Schriftabgleichung verwendeten Einstellungen ändern. Die Schriftabgleichung ist sowohl in reinem Text als auch in formatiertem Text und Textstilen möglich. Sie können die Schriftabgleichung auch deaktivieren. Durch Verwendung der Schriftabgleichung können Sie die jeweils vorgeschlagene Ersatzschrift übernehmen oder eine andere Schrift als Ersatz für die fehlende Schrift auswählen. Die fehlende Schrift kann temporär oder dauerhaft ersetzt werden.

Sie können eine Liste von Ausnahmen für die Schriftersetzung erstellen, die die Ersatzschriften überschreiben, die von der PANOSE-Schriftabgleichung vorgeschlagen werden. Eine Liste von Ausnahmen kann nützlich sein, wenn Sie Zeichnungen und Dokumente plattformübergreifend verwenden, denn die Schreibweise bestimmter Schriftnamen kann sich zwischen den beiden Betriebssystemen Windows und Macintosh unterscheiden.

### So legen Sie Schriftabgleichungsoptionen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der **Arbeitsbereich**-Kategorienliste auf **Text** und wählen Sie **Schriftarten**.
- 3 Klicken Sie auf **PANOSE-Schriftabgleichung**.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichungs-Grundeinstellungen** eine der folgenden Optionen:
  - **Text**: Ermöglicht die Auswahl von Ersatzschriften für den Text im Dokument und weist Standardersatzschriften für die Textstile zu.
  - **Text und Stile**: Ermöglicht die Auswahl von Ersatzschriften für den Text im Dokument sowie für die Textstile.
  - **Nie anzeigen**: Weist Standardersatzschriften für den Text im Dokument und für die Textstile zu.

### So verwenden Sie die PANOSE-Schriftabgleichung

- 1 Ein Dokument öffnen oder importieren.  
Wenn Schriften des Dokuments fehlen, wird das Dialogfeld **Fehlende Schriften ersetzen** geöffnet. Der Name der fehlenden Schrift wird in der Liste **Fehlende Schrift** und die empfohlene Ersatzschrift in der Liste **Ersatzschrift** angezeigt.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Vorschlag der PANOSE-Schriftabgleichung verwenden**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Temporär**: Die fehlende Schrift wird durch die Ersatzschrift ersetzt, jedoch nur für die Dauer der aktuellen Sitzung.
  - **Permanent**: Die Schrift wird im Dokument auf Dauer ersetzt. Wenn Sie die Datei speichern und danach wieder öffnen, wird die neue Schrift verwendet.

### So ersetzen Sie eine fehlende Schrift

- 1 Ein Dokument öffnen oder importieren.  
Wenn Schriften des Dokuments fehlen, wird das Dialogfeld **Ergebnissen der Schriftabgleichung** geöffnet.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Schrift ersetzen mit**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Schriften auf derselben Codepage wie fehlende Schrift anzeigen**: Zeigt nur die fehlenden Schriften an, die die **Codepage** des aktiven Dokuments unterstützen.
  - **Alle Schriften anzeigen**: Zeigt alle fehlenden Schriften an.
- 4 Wählen Sie eine fehlende Schrift in der Liste **Fehlende Schrift** aus.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Schrift ersetzen mit** eine Schrift aus.

6 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **Temporär**: Die fehlende Schrift wird durch die Ersatzschrift ersetzt, jedoch nur für die Dauer der aktuellen Sitzung.
- **Permanent** – Die Schrift wird im Dokument auf Dauer ersetzt. Wenn Sie die Datei speichern und danach wieder öffnen, wird die neue Schrift verwendet.



Sie können Schriftersetzungen speichern, indem Sie das Kontrollkästchen **Diese Ausnahme für künftige Schriftabgleichungen speichern** aktivieren.

Sie können eine Ersatzschrift für mehrere fehlende Schriften verwenden, indem Sie im Dialogfeld **Schriftersetzung für fehlende Schrift** bei gedrückter **Umschalttaste** die gewünschten Schriften in der Liste **Fehlende Schrift** auswählen.

## So erstellen Sie eine Liste von Ausnahmen für die Schriftersetzung

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der **Arbeitsbereich**-Kategorienliste auf **Text** und wählen Sie **Schriftarten**.
- 3 Klicken Sie auf **PANOSE-Schriftabgleichung**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichungs-Grundeinstellungen** auf **Ausnahmen**.
- 5 Geben Sie im Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichungsausnahmen** den Namen der zu ersetzenden Schrift in das Feld **Fehlende Schrift** ein.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Ersatzschrift** eine Schrift, die auf Ihrem Computer installiert ist.

## Schriften einbetten

Mithilfe der Einbettung von Schriften können Sie Zeichnungen freigeben, damit andere Personen sie anzeigen, drucken und sogar bearbeiten können, ohne Schriften installieren oder ersetzen zu müssen. Standardmäßig bettet Corel DESIGNER die in einer Zeichnung verwendeten Schriften beim Speichern der Datei ein. Sie können jedoch die Einbettung von Schriften für diese Zeichnung auch deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[So speichern Sie Zeichnungen](#)“ auf Seite 92. Sie können die Standardoption für die Einbettung von Schriften in Zeichnungen ändern.

Beachten Sie, dass Corel DESIGNER die Einbettungsberechtigungen für jede Schrift beachtet. Für einige Schriften ist die Einbettung für Druck und Vorschau gestattet, aber nicht für die Bearbeitung von Text; für andere Schriften ist die Einbettung möglicherweise nicht erlaubt. Die folgenden Schrifteinbettungs-Berechtigungen werden von Corel DESIGNER beachtet:

- **Bearbeitbar**: Lässt es zu, dass Schriften in elektronische Dokumente eingebettet werden und die Empfänger der Dokumente die Schriften benutzen, um den Text zu bearbeiten.
- **Installierbar**: Ähnlich wie **Bearbeitbar**. Diese Berechtigung lässt es darüber hinaus zu, dass die Schriften permanent auf dem Computer des Empfängers installiert und für die Erstellung neuer Dokumente benutzt werden.
- **Keine Einbettung**: Die Schriften dürfen nicht in elektronische Dokumente eingebettet werden.
- **Vorschau und Druck**: Die Schriften dürfen nur für Vorschau- und Druckzwecke in elektronische Dokumente eingebettet werden. Solche Schriften können nicht installiert und nicht dazu verwendet werden, das Dokument auf anderen Computern zu bearbeiten.

Enthält eine Zeichnung Schriften, die nicht eingebettet werden können, wird eine Warnung angezeigt. Sie können diese Warnung deaktivieren.

Sie können Dateien importieren, die eingebettete Schriften enthalten. Wenn für eine eingebettete Schrift keine Bearbeitung zulässig ist, wird im Andockfenster **Objekt-Manager** neben dem Namen der Schrift ein optischer Indikator angezeigt. Wenn Sie versuchen, Text zu bearbeiten, der diese Schrift verwendet, werden Sie aufgefordert, eine Schriftersetzung auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Schriften ersetzen](#)“ auf Seite 592.

## So ändern Sie die Standardoption für die Einbettung von Schriften

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorieliste **Arbeitsbereich** auf **Speichern**.

- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich **Schriften** das Kontrollkästchen **Schriften beim Speichern von Dateien standardmäßig einbetten**.

### So aktivieren oder deaktivieren Sie die Warnung bei Schriften, die nicht eingebettet werden können

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorieliste **Arbeitsbereich** auf **Warnungen**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie im Feld **Warnungen anzeigen bei:** das Kontrollkästchen **Schriften können nicht eingebettet werden**.



Die Warnung zeigt maximal 7 Schriften an, die nicht eingebettet werden können. Enthält ein Dokument mehr als 7 Schriften, die nicht eingebettet werden können, werden am Ende der Liste Auslassungspunkte angezeigt.

## Schriften anzeigen


Um die Suche von Schriften zu vereinfachen, kann die Schriftliste direkt im Feld **Schriftliste** angepasst werden. Sie können beispielsweise die Schriftgröße der Schriftnamen ändern, die im Feld **Schriftliste** angezeigt werden. Sie können die Schriften nach Familien gruppieren oder in einer einfachen Liste anzeigen. Wenn Sie nichtlateinische Schriften installiert haben können Sie deren Namen in lateinischen Buchstaben oder in der entsprechenden Sprache anzeigen. Außerdem können Sie die zuletzt verwendeten Schriften oben in der Schriftliste anzeigen lassen oder ausblenden. Sie können auch festlegen, wie viele der zuletzt benutzten Schriften angezeigt werden sollen.

Standardmäßig wird die entsprechende Schrift für die Anzeige des Namens einer Schrift verwendet, aber Sie können auch alle Schriften in einer einzigen Schrift anzeigen lassen.

Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen, im **Vorschaubereich** unten in der Schriftliste oder im Zeichenfenster eine Vorschau auf die Schriften anzuzeigen. Sie können die Schrift in allen verfügbaren Stilen, beispielsweise in Fett- oder Kursivdruck, anzeigen.

Sie können die Größe des Bereichs der **Schriftliste** ändern, indem Sie die Höhe und Breite anpassen oder indem Sie den Vorschau-Bereich ausblenden.

### So passen Sie die Schriftliste an

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text** und öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das Feld **Schriftliste**.
- 2 Verschieben Sie den Regler **Zoom**, um die Größe der Namen der Schriften zu ändern.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schriftoptionen**  und führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Die Schriften nach Familien gruppiert oder in einer einfachen Liste anzeigen

Klicken Sie auf **Nach Familie gruppieren**, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Namen nichtlateinischer Schriften in lateinischen Buchstaben oder in der entsprechenden Sprache anzeigen

Klicken Sie auf **Lateinische Namen anzeigen**, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Diese Option ist sehr praktisch, wenn Sie mit kyrillischen, arabischen und asiatischen Schriften arbeiten.

Zur Anzeige der Schriftnamen in einer einzigen Schrift anzeigen

Klicken Sie auf **Schrift für die Anzeige des Schriftnamens verwenden**, um den Befehl zu deaktivieren.

## Aktion

Zuletzt verwendete Schriften anzeigen oder ausblenden

Festlegen, wie viele der zuletzt verwendeten Schriften angezeigt werden sollen

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Zuletzt verwendete Schriften anzeigen**, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Klicken Sie auf **Schriftlistenoptionen** und geben Sie im Dialogfeld **Optionen** auf der Seite **Schriften** einen Wert in das Feld **Anzahl angezeigter, kürzlich verwendeter Schriften** ein

Es können höchstens 20 kürzlich verwendete Schriften angezeigt werden.

## So zeigen Sie eine Schrift in der Vorschau an

1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text A**.

2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Feld **Schriftliste**.

Der Name der Schrift wird in der entsprechenden Schrift angezeigt.

Um den ausgewählten Text mit einer bestimmten Schrift in der Vorschau anzuzeigen, zeigen Sie im Feld **Schriftliste** auf den Namen der Schrift.



Die Namen von Symbolschriften werden in der Standardschrift der Benutzeroberfläche angezeigt. Rechts neben dem Namen und im Vorschaubereich werden einige Beispiele für die Symbolschrift angezeigt.



Wenn eine Schrift noch andere Stile wie z. B. Fett- und Kursivdruck aufweist, können Sie diese Stile anzeigen, indem Sie auf den Flyout-Pfeil ► neben dem Schriftnamen zeigen.

## So passen Sie die Größe des Schriftlistenfeldes an

1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text** und öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das **Schriftlistenfeld**.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Um den Vorschaubereich auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau ausblenden A**.
- Um die Breite des **Schriftlistenbereichs** anzupassen, zeigen Sie auf den vertikalen Ziehbereich (rechter Rand) und ziehen, sobald ein Doppelpfeil angezeigt wird.
- Um die Höhe anzupassen, zeigen Sie auf den horizontalen Ziehbereich (über dem **Zoom**-Regler) und ziehen, sobald der Doppelpfeil angezeigt wird.


## Schriften filtern

Mit einem Filter können Sie Schriften anzeigen, die bestimmten Anforderungen entsprechen. Beispielsweise können Sie nur die Schriften anzeigen, die im Dokument verwendet werden, oder nur Symbolschriften. Sie können die Schriften nach Schrifttechnologien, Stärken, Breiten, Stilen, unterstützten Sprachen, OpenType-Funktionen usw. filtern. Sie können auch mehr als einen Filter gleichzeitig anwenden.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Schriftfilterkategorien und Filter aufgeführt.

Schriftfilterkategorie	Beschreibung
Inhalte-Zentrale	Es werden nur die Schriften angezeigt, die von der Inhalte-Zentrale heruntergeladen wurden.
Dokumentschriften	Sie können nur die im Dokument verwendeten Schriften anzeigen lassen
Schriftstatus	Ermöglicht es, Schriften anhand Ihres Status zu filtern: Installiert, Nicht installiert und Geschützte Systemschrift.
Einbettungsrechte	<p>Ermöglicht es, Schriften aufgrund ihrer Einbettungsberechtigungen (ob sie eingebettet, installiert oder in einer Vorschau angezeigt werden dürfen) zu filtern. Folgende Filter sind verfügbar: Bearbeitbar, Installierbar, Keine Einbettung sowie Vorschau und Druck. Weitere Informationen zu den Einbettungsberechtigungen erhalten Sie unter „Schriften einbetten“ auf Seite 593.</p> <p>Wenn keine Schriften mit einer bestimmten Berechtigung verfügbar sind, wird der entsprechende Filter nicht angezeigt. Wenn beispielsweise alle Ihre Schriften in einem Dokument eingebettet werden dürfen, wird der Filter <b>Keine Einbettung</b> nicht angezeigt.</p>
Schrifttechnologie	<p>Ermöglicht es, Schriften nach Schrifttechnologien zu filtern: z. B. OpenType - TrueType, OpenType - PostScript, TrueType und Type1</p> <p>Falls eine Schrifttechnologie auf Ihrem Computer nicht verfügbar ist, wird diese in der Liste der Filter nicht aufgeführt.</p>
Stärke	Sie können die Schriften auf Grundlage der Stärke der Schrift anzeigen: Leicht, Normal oder Fett
Breite	Sie können die Schriften auf Grundlage der Breite der Schrift anzeigen: Schmal, Normal und Breit
Stil	Sie können die Schriften auf Grundlage des Stils anzeigen lassen: Dekorativ, Anzeige, Feste Laufweite, Sans Serif, Skript, Serif und Symbol
Zeichenbereich	Sie können die Schriften nach Sprachen filtern. Die Filter in dieser Gruppe umfassen Arabisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Kyrillisch, Devanagari, Griechisch, Hebräisch, Japanisch, Koreanisch, Lateinisch und Türkisch.
OpenType	Sie können Schriften anzeigen lassen, die über spezifische OpenType-Funktionen verfügen, wie z. B. Großbuchstabenabstand, Formen für Groß- und Kleinschreibung usw.

## So filtern Sie Schriften

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text A**.
- 2 Öffnen Sie das **Schriftlistenfeld** in der Eigenschaftsleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter anzeigen** .
- 3 Aktivieren Sie eines oder mehrere der Filterkontrollkästchen.

### Außerdem können Sie

Alle Filter löschen

Klicken Sie auf **Filter löschen**.

Die Filterliste schließen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter ausblenden** .



Sie können nur Schriften filtern, die auf Ihrem Computer installiert sind.



Sie können die Schriften aus dem **Schriftlistenfeld** auch im Andockfenster **Eigenschaften-Manager**, im Andockfenster **Texteigenschaften**, im **Schriften-Playground** und im Andockfenster **Zeichen einfügen** filtern.

## Nach Schriften suchen

Bei Corel Font Service handelt es sich um ein Dienstprogramm, das überprüft, welche Schriften auf Ihrem Computer installiert sind und eine Schriftdatenbank mit Stichwörtern generiert. Diese Stichwörter beinhalten Schriftnamen, Schrifttechnologie und weitere in den Schriften enthaltene Metadaten und können verwendet werden, um vom Feld mit der **Schriftliste** aus nach lokalen Schriften zu suchen.

Sobald Sie mit der Eingabe eines Schriftnamens oder eines Stichworts beginnen, wird eine entsprechende Liste mit Schriften angezeigt. Diese Liste wird während der Eingabe automatisch aktualisiert. Um Ihre Suche zu verfeinern, können Sie zwei oder mehr Stichwörter eingeben. Um beispielsweise alle verfügbaren Arial-Schriftarten mit der Schriftstärke **Fett** zu finden, können Sie **Arial fett** ins **Schriftlistenfeld** eingeben.

### So suchen Sie mithilfe von Stichwörtern nach Schriften

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text A**.
- 2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das **Schriftlistenfeld**.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Feld **Schriftliste** und geben Sie einen Suchbegriff wie z. B. einen Schriftnamen oder eine Schrifttechnologie ein.
- 4 Um Ihre Suche zu verfeinern, drücken Sie nach Eingabe des ersten Suchbegriffs die Leertaste und geben Sie einen zweiten Suchbegriff ein.



Die folgende Tabelle enthält eine Liste mit den Suchbegriffen, die Sie verwenden können. Die Suchbegriffe sind nach Kategorien geordnet.

#### Kategorie

#### Stichwörter

Dokumentschriften

Dokumentschriften

Schrifttechnologie

OpenType - TrueType, OpenType - PostScript, TrueType, Type1

Kategorie	Stichwörter
Stärke	Fein, Ultraleicht, Leicht, Normal, Mittel, Halbfett, Fett, Extrafett, Schwarz
Breite	Ultraschmal, Extraschmal, Schmal, Halbschmal, Normal, Halbbreit, Breit, Extrabreit, Ultrabreit
Stil	Dekorativ, Anzeige, Monospaced, Sans Serif, Skript, Serif, Symbol
Zeichenbereich	Arabisch, Armenisch, Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Koptisch, Kyryllisch, Devanagari, Dhivehi, Georgisch, Griechisch, Gujarati, Hebräisch, Hiragana, Japanisch, Kannada, Katakana, Koreanisch, Russisch, Syrisch, Tamil, Telugu, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
Hersteller	Ale/Paul, Bitstream, Cultivated/Mind, DynaComware, Font Fabric, Fontlab, Fontographer, ITC, Linotype, Mark Simonson, Monotype, Typodermic, RW++
Einbettungsrechte	Bearbeitbar, Installierbar, Keine Einbettung, Vorschau und Druck, Beschränkt
OpenType	Alle Kapitälchen, Alternative Notierungsformen, Alternative halbe Breiten, Alternative vertikale halb Metriken, Alternative Brüche, Großbuchstabenabstand, Groß-/Kleinschreibung unterscheidende Formen, Zentrierte CJK-Interpunktion, Zeichenvarianten, Kontextbezogene Alternativen, Kontextbezogene Ligaturen, Nenner, Diskrete Ligaturen, Experten-Formate, Brüche, Halbe Breiten, Historische Formen, Historische Ligaturen, Hojo-Kanji-Formen, Horizontale Kana-Alternativen, JIS2004 Formen, JIS78 Formen, JIS83 Formen, JIS90 Formen, Unterschneidung, Versalziffern, Lokalisierte Formen, NLC-Kanji, Zähler, Ordinalzahlen, Ornamente, Proportionales Kana, Proportionale Versalziffern, Proportional Lineatur, Proportional mediäval, Proportionale Breiten, Viertelbreiten, Scientific Inferiors, Vereinfachte Formate, Durchgestrichene Null, Kapitälchen, Kapitälchen aus Großbuchstaben, Standardligaturen, Stilalternativen, Stilgruppen, Tiefgestellt, Hochgestellt, Geschwungene Varianten, Tabularisch, Tabularisch mediäval, Drittelbreiten, Versalien, Traditionelle Formate, Traditionelle Namensformate, Vertikale Alternativen und Drehung

## Weitere Schriften beziehen

Sie können aus dem **Schriftlisten**-Feld in Corel DESIGNER und Corel Font Manager zusätzliche Schriften herunterladen. Diese Schriften sind normalerweise zu Schriftpaketen zusammengefasst. Einige Schriftpakete sind kostenlos, andere sind kostenpflichtig. Sie können auf Informationen zu den Schriftpaketen und die enthaltenen Schriften zugreifen sowie Schriftmuster anzeigen.



Sie können den Standardspeicherort ändern, an dem die Schriften gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Den Speicherort von Inhalten ändern“ auf Seite 115.

### So beziehen Sie ein Schriftpaket

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Text** **A**.
- 2 Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste das **Schriftlistenfeld**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Werkzeuge** **↓+**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Weitere Werkzeuge** auf ein Schriftpaket.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Kaufen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Schriftpaket zu kaufen.
  - Klicken Sie auf **Herunterladen**, wenn das Schriftpaket kostenlos ist.Das heruntergeladene Schriftpaket ist im **Schriftlisten**-Feld verfügbar. Es wird zudem in der **Filter**-Liste unter **Meine Sammlungen** angezeigt.



Durch die Anwendung von Filtern können Sie mühelos auf die Schriften in den heruntergeladenen Schriftpaketen zugreifen.

### Schriften identifizieren

Sie können auch im Textteil einer Webseite oder eines Grafikdesigns eine Schrift leicht identifizieren. Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen, eine Probe der Grafik zu erfassen und automatisch zur Identifizierung an [www.whatthefont.com](http://www.whatthefont.com) hochzuladen.

#### So identifizieren Sie eine Schriftart

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **WhatTheFont?**.
- 2 Ziehen Sie den Cursor und erstellen Sie so einen Rahmen um die jeweilige Schriftart. Klicken Sie in den erfassten Bereich oder drücken Sie hierfür einfach die **Eingabetaste**. Klicken Sie die **Esc-Taste**.  
Auf der Website WhatTheFont?! wird daraufhin die jeweilige Schriftart angezeigt.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf der Website WhatTheFont?!, um die Schriftart zu identifizieren.




Die ideale Schriftgröße für die besten Suchergebnisse beträgt etwa 100 Pixel. Nehmen Sie nur Groß- oder Kleinbuchstaben auf, keine Zahlen oder Sonderzeichen. Achten Sie darauf, dass der aufgenommene Text horizontal ausgerichtet ist und die Buchstaben sich nicht berühren.

## Mit Schriften-Playground Schriften wählen


Mithilfe des Schriften-Playgrounds können Sie den Beispieltext in verschiedenen Schriften und Größen anzeigen, um die geeignete Schrift für Ihr Projekt auszuwählen.

Sie können vorgegebene Textbeispiele in der Vorschau anzeigen oder selbst Text eingeben oder einfügen. Darüber hinaus können Sie Beispiele als einzeilige oder als mehrzeilige Text anzeigen, und Sie können ein Textbeispiel als einzelne Textzeile in ansteigenden Schriftgrößen anzeigen.

Bei Textbeispielen in OpenType-Schrift können Sie die verfügbaren OpenType-Funktionen anzeigen und zuweisen.






Von links nach rechts: Einzelne Zeile, Mehrere Zeilen und Wasserfall



Bei Textbeispielen mit OpenType-Schriften können Sie Text auswählen, um den OpenType-Funktionsindikator anzuzeigen und eine OpenType-Funktion anzuwenden. In diesem Beispiel wurde dem ausgewählten Text eine Stilgruppe zugewiesen.

Um ein Textbeispiel im Kontext anzuzeigen, können Sie es an der gewünschten Stelle im Zeichenfenster einfügen.

### So zeigen Sie mit dem Schriften-Playground eine Vorschau auf eine Schrift an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schriften-Playground**.
- 2 Klicken Sie zum Ändern der Schrift eines Beispiels auf das Beispiel, und wählen Sie eine Schrift aus dem Listenfeld **Schrift** aus. Wenn Sie den Text in allen Beispielen ändern möchten, drücken Sie **Strg+A**, um den Text auszuwählen, und geben Sie dann den neuen Text ein.
- 3 Um eine Ansichtsoption zu wählen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Einzelne Zeile** : Zeigt Beispiele als einzeiligen Text an.
  - **Mehrere Zeilen** : Zeigt die Beispiele als mehrzeiligen Text an.
  - **Wasserfall** : Zeigt die Beispiele als einzeiligen Text mit ansteigender Größe an.
- 4 Verschieben Sie den Regler **Zoom**, um die Größe des Beispieltexts zu ändern. Wenn Sie die Textgröße in vorgegebenen Schritten ändern möchten, klicken Sie neben dem **Zoomregler** auf die Schaltfläche **Zoom**.

## Verwendung von Corel Font Manager

Corel Font Manager ist eine in CorelDRAW Technical Suite enthaltene Einzelanwendung für die Schriftenverwaltung. Corel Font Manager gibt Ihnen Werkzeuge zur Handhabung, Verwaltung und Erkundung Ihrer Schriftfamilien- und Schriftartensammlungen an die Hand, mit denen Sie jeden Aspekt Ihres typografischen Arbeitsablaufs kontrollieren können. Sie können lokal und online nach Schriften suchen und


eine Vorschau anzeigen, Schriften installieren und deinstallieren sowie nicht mehr benötigte Schriften löschen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Corel Font Manager.

### **So starten Sie Corel Font Manager**

- Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche **Anwendung starten** und dann auf Corel Font Manager.

### **So greifen Sie auf die Hilfe zu Corel Font Manager zu**

- Klicken Sie in Corel Font Manager in der Titelleiste auf die Schaltfläche **Hilfe**.



## Schreibhilfsmittel verwenden

Mit den Schreibhilfsmitteln können Sie Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigieren, Fehler automatisch korrigieren lassen und Ihren Schreibstil verbessern.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Blitzkorrektur verwenden“ (Seite 603)
- „Rechtschreib- und Grammatikprüfung verwenden“ (Seite 605)
- „Thesaurus verwenden“ (Seite 607)
- „Mit Sprachen arbeiten“ (Seite 608)
- „Schreibhilfsmittel anpassen“ (Seite 609)
- „Prüfstile verwenden“ (Seite 610)
- „Regelklassen verwenden“ (Seite 612)
- „Zeichnungen analysieren“ (Seite 613)
- „Wortlisten verwenden“ (Seite 614)
- „Statistiken prüfen“ (Seite 617)

Weitere Informationen zur Verwendung der Schreibhilfsmittel finden Sie unter [„Referenz: Schreibhilfsmittel verwenden“](#) auf Seite 617.

### Blitzkorrektur verwenden

Die **Blitzkorrektur™** korrigiert falsch geschriebene Wörter und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung automatisch. Sie können die Blitzkorrektur anpassen, indem Sie angeben, welche Arten von Fehlern automatisch korrigiert werden sollen.

In Corel DESIGNER richten sich die im Text angewendeten Anführungszeichen nach der jeweils ausgewählten Sprache. Zudem können Sie die Anführungszeichen für verschiedene Sprachen mithilfe der Blitzkorrektur anpassen. Zum Beispiel können Sie den Stil der Anführungszeichen und Hochkommas für eine Sprache ändern.

Durch Hinzufügen von Wörtern zur Blitzkorrektur können Sie Wörter und Abkürzungen, die Sie häufig falsch eingeben, automatisch ersetzen. Wenn Sie das falsch geschriebene Wort erneut eingeben, korrigiert die Blitzkorrektur das Wort automatisch. Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Beispielsweise können Sie den Ausdruck „Mit freundlichen Grüßen“ unter der Abkürzung „MfG“ speichern, so dass jedes Mal, wenn Sie „MfG“ gefolgt von einem Leerschritt eingeben, der vollständige Ausdruck eingefügt wird.

Darüber hinaus können Sie mit der Rechtschreibprüfung vorgenommene Korrekturen zur Wortliste der Blitzkorrektur hinzufügen, damit das betreffende Wort, wenn Sie es das nächste Mal mit dem gleichen Schreibfehler eingeben, automatisch korrigiert wird.

Sie können Blitzkorrekturen auch rückgängig machen.

### So passen Sie die Blitzkorrektur an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Blitzkorrektur**.
- 2 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben**
  - **Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren**
  - **Tagesbezeichnungen großschreiben**
  - **Automatischer Hyperlink**
  - **Text bei der Eingabe ersetzen**



Die Option **Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren** führt keine Änderungen durch, wenn auf einen Anfangsgroßbuchstaben ein Leerzeichen oder ein Punkt folgt oder wenn das Wort weitere Großbuchstaben enthält.

Anstatt das Kontrollkästchen **Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben** zu aktivieren, können Sie die Groß-/Kleinschreibung auch auf **Erstes Wort im Satz groß** ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[So ändern Sie die Groß-/Kleinschreibung](#)“ auf [Seite 559](#).

### So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Blitzkorrektur**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Sprache** eine Sprache.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Gerade Anführungszeichen in typographische Anführungszeichen ändern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gerade in typographische Anführungszeichen ändern**.

Gerade Anführungszeichen nach Zahl einfügen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nach Zahlen gerade Anführungszeichen verwenden**.

Das Aussehen von Hochkommata ändern

Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern **Öffnen** und **Schließen** oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.

Das Aussehen von Anführungszeichen ändern

Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern **Öffnen** und **Schließen** oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.



Gelegentlich werden mit geraden Anführungszeichen die Einheiten Fuß (') und Zoll (") dargestellt.

### So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Blitzkorrektur**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text bei der Eingabe ersetzen**.
- 3 Geben Sie im Feld **Ersetzen** den zu ersetzenden Text ein.

- 4 Geben Sie den Ersatztext im Feld **Durch** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Geben Sie die Abkürzung im Feld **Ersetzen** und das Wort oder den Ausdruck im Feld **Durch** ein.

### So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ▶ **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Text**, und klicken Sie dann auf **Rechtschreibprüfung**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Korrekturen der Blitzkorrektur hinzufügen**.

### So machen Sie Blitzkorrekturen rückgängig

- Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Rückgängig: Blitzkorrektur**.

## Rechtschreib- und Grammatikprüfung verwenden

Mit den Schreibhilfsmitteln können Sie Ihren Text auf verschiedene Art und Weise prüfen. Mithilfe der Rechtschreib- und Grammatikprüfung können Sie die Rechtschreibung und Grammatik in einer gesamten Zeichnung, einem Teil einer Zeichnung oder nur in ausgewähltem Text prüfen.

Sie können den Text manuell bearbeiten und dann mit der Überprüfung der Zeichnung fortfahren.

Von der Rechtschreibprüfung und der Grammatikprüfung werden Wörter oder Ausdrücke auf zwei Arten ersetzt: Sie können ein Wort wählen oder eine automatische Ersetzung für ein Wort angeben. Das Definieren von Ersatzwörtern zur automatischen Ersetzung ist nützlich bei Wörtern, die häufig falsch geschrieben werden. Ersatzwörter zur automatischen Ersetzung werden in einer Benutzerwortliste gespeichert. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter „[Wortlisten verwenden](#)“ auf Seite 614.

Sie können einen Schreibfehler einmal ignorieren und ihn an allen weiteren Stellen, an denen er gefunden wird, anzeigen lassen oder Sie überspringen denselben Fehler während der gesamten Fehlersuche.

### So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einer vollständigen Zeichnung

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Prüfen** die Option **Dokument**.
- 3 Klicken Sie auf **Start**.

### So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einem Teil einer Zeichnung

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld **Prüfen**:
  - **Absatz**
  - **Markierter Text**
  - **Satz**
  - **Wort**

- 3 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Start**: Startet eine neue Prüfung.
  - **Wieder aufnehmen**: Nimmt eine unterbrochene Prüfung wieder auf.



Welche Optionen im Listenfeld **Prüfen** enthalten sind, hängt von der überprüften Zeichnung ab.

### So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in ausgewähltem Text

- 1 Markieren Sie den Text, den Sie überprüfen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**

Standardmäßig ist der Befehl **Automatisch starten** für die Rechtschreibprüfung und die Grammatikprüfung aktiviert. Wenn Sie den Befehl **Autom. starten** deaktivieren möchten, klicken Sie auf **Optionen** ► **Autom. starten**. Zum Prüfen einer Zeichnung müssen Sie dann im Dialogfeld **Schreibhilfsmittel** auf die Schaltfläche **Start** klicken.

### So bearbeiten Sie Text manuell

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung bei einem Wort oder einem Ausdruck anhält, klicken Sie auf die Stelle, an der Sie Änderungen vornehmen möchten.
- 3 Bearbeiten Sie den Text.

### So ersetzen Sie Wörter oder Ausdrücke

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, wählen Sie ein Wort oder einen Ausdruck in der Liste **Ersatz** aus.
- 3 Klicken Sie auf **Ersetzen**.



Bietet die Rechtschreibprüfung keine Wörter zur Korrektur an, können Sie den Text manuell im Feld **Ersetzen durch** bearbeiten.

### So definieren Sie automatischen Ersatztext

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung bei einem Wort anhält, klicken Sie auf **Automatisch ersetzen**.

### So ignorieren Sie Rechtschreib- oder Grammatikfehler einmal

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**



- **Grammatik**

2 Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, klicken Sie auf **Einmal ignorieren**.

### So ignorieren alle Vorkommen eines Fehlers

1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:

- **Rechtschreibprüfung**
- **Grammatik**

2 Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, klicken Sie auf **Alle ignorieren**.



Sie können auch jedes Vorkommen eines bestimmten Wortes in allen Prüfungen ignorieren, indem Sie dieses Wort einer Benutzerwortliste hinzufügen. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter „[Wortlisten verwenden](#)“ auf Seite 614.

## Thesaurus verwenden

Sie können den Thesaurus verwenden, um Ihren Schreibstil zu verbessern. Im Thesaurus können Sie alternative Wörter wie Synonyme, Antonyme und verwandte Begriffe nachschlagen.

Sie können mit dem Thesaurus ein Wort ersetzen. Wenn Sie ein Wort nachschlagen, bietet der Thesaurus eine kurze Definition und eine Liste mit den ausgewählten Nachschlagoptionen an. Der Thesaurus verwaltet auch eine Protokollliste mit den Wörtern, die Sie bisher nachgeschlagen haben. Bei jedem Start des Thesaurus wird eine neue Protokollliste angelegt.

Der Thesaurus ersetzt automatisch ein Wort durch ein vorgeschlagenes Wort, Sie können ihn jedoch auch dazu verwenden, Wörter einzufügen.

### So ersetzen Sie Wörter

- 1 Wählen Sie ein Wort aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Thesaurus**.
- 3 Klicken Sie auf **Nachschlagen**.
- 4 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf eine Definition und wählen Sie dann ein Wort.
- 5 Klicken Sie auf **Ersetzen**.

### Außerdem können Sie

Vom Thesaurus vorgeschlagene Wörter nachschlagen

Lesen Sie im Fensterausschnitt rechts neben dem vorgeschlagenen Wort die zugehörige Definition.

Jedes beliebige Wort nachschlagen

Geben Sie ein Wort in das Listenfeld im oberen Bereich der Seite **Thesaurus** ein. Klicken Sie auf **Nachschlagen**.

Vor kurzem geprüfte Wörter nachschlagen

Wählen Sie ein Wort aus dem Listenfeld im oberen Bereich der Seite **Thesaurus** aus.



Unter Umständen werden Sie aufgefordert, die richtige Wortform des Wortes auszuwählen, das Sie einfügen möchten. Diese Aufforderung wird zum Beispiel angezeigt, wenn das Wort, das Sie ersetzen möchten, mehrere Wortarten vertreten kann (zum Beispiel kann „kosten“ bzw. „Kosten“ ein Verb bzw. ein Substantiv sein).



Klicken Sie auf den Links- oder Rechtspfeil, um in Wortlisten zu blättern.

### So setzen Sie Wörter ein

- 1 Klicken Sie in der Zeichnung auf die Stelle, an der das Wort eingesetzt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Thesaurus**.
- 3 Geben Sie ein Wort in das Feld im oberen Bereich der Seite **Thesaurus** ein.
- 4 Klicken Sie auf **Nachschlagen**.
- 5 Wählen Sie ein Wort aus dem Listenfeld aus.
- 6 Klicken Sie auf **Einfügen**.



Unter Umständen werden Sie aufgefordert, die richtige Wortform des Wortes auszuwählen, das Sie einfügen möchten. Diese Aufforderung wird zum Beispiel angezeigt, wenn das Wort, das Sie ersetzen möchten, mehrere Wortarten vertreten kann (zum Beispiel kann „kosten“ bzw. „Kosten“ ein Verb bzw. ein Substantiv sein).

### Mit Sprachen arbeiten

Eine Zeichnung kann Text enthalten, der zwischen verschiedenen Sprachen wechselt. Wenn die Standardsprache des Betriebssystems Ihres Computers Deutsch ist und Sie gleichzeitig das englische Sprachmodul installiert haben, können Sie mit den Schreibhilfsmitteln die Rechtschreibung und Grammatik von deutschem und englischem Text überprüfen. Wenn Sie die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung ausführen oder den Thesaurus verwenden, überprüft Corel DESIGNER Wörter, Ausdrücke und Sätze anhand der zugewiesenen Sprache. Hierdurch wird vermieden, dass fremdsprachige Wörter als Schreibfehler markiert werden. Sie können die Schreibhilfsmittel ebenso verwenden wie bei Text in nur einer Sprache.

Bei der Installation der Anwendung können Sie Sprachen für Schreibhilfsmittel aus einer Liste auswählen. Wenn Sie keine angepasste Installation zum Hinzufügen zusätzlicher Sprachen durchführen, wird nur die Standardsprache für Schreibhilfsmittel installiert.

Weitere Informationen zur Installation eines Sprachmoduls für Schreibhilfsmittel finden Sie unter [„Ändern der Sprache“ auf Seite 75](#).

Es besteht auch die Möglichkeit, Formatierungskonventionen einer anderen Sprache zu überprüfen. So kann die Rechtschreibprüfung beispielsweise alle Datumsangaben in einer Zeichnung gemäß der französischen Konvention formatieren (z. B. „12 avril 2005“).

Viele der Sprachen unterstützen die Silbentrennung. Durch die Silbentrennung können Sie ungleichmäßige Ränder an der rechten Textseite vermeiden, indem ein Wort am Ende der Zeile getrennt und so nicht ganz in die nächste Zeile übernommen wird.

Außerdem können Sie festlegen, welche Anführungszeichen für die verschiedenen Sprachen verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [„So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an“ auf Seite 604](#).

### So weisen Sie Text eine Sprache zu

- 1 Wählen Sie den Text aus.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Sprache**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Textsprache** eine Sprache in der Liste aus.



Sie können auch ausgewählten Wörtern, Sätzen oder Absätzen eine Sprache zuweisen.

Um mit den Schreibhilfsmitteln für die Sprache arbeiten zu können, die Sie im Dialogfeld **Textsprache** ausgewählt haben, muss das Modul für diese Sprache installiert sein.



Sie können überprüfen, welche Sprache einem Text zugewiesen wurde, indem Sie den Text auswählen. Der aus drei Buchstaben bestehende Sprachcode wird dann in der Statusleiste angezeigt.

## Schreibhilfsmittel anpassen

Sie können die Art und Weise anpassen, wie die Rechtschreibung in einer Zeichnung geprüft wird. Beispielsweise können Sie wählen, wie die Rechtschreibprüfung gestartet wird und ob sie nach falsch geschriebenen Wörtern, nach falscher Großschreibung, doppelten Wörtern und Wörtern mit Zahlen suchen soll.

Sie können die Art und Weise anpassen, wie die Grammatikprüfung die Grammatik in einer Zeichnung prüft. Sie können die Grammatikprüfung beispielsweise so anpassen, dass sie automatisch gestartet wird, vor dem automatischen Ersetzen von Wörtern eine Eingabeaufforderung anzeigt und Vorschläge für Wörter zur Verfügung stellt, die falsch geschrieben sind.

Sie können den Thesaurus so anpassen, dass dieser Wörter automatisch nachschlägt oder automatisch beendet wird. Der Thesaurus kann auch so angepasst werden, dass Vorschläge für falsch geschriebene Wörter und mehrere alternative Wortlisten angezeigt werden.

### So legen Sie Optionen für die Rechtschreibprüfung fest

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Rechtschreibprüfung**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie anschließend einen der folgenden Befehle:
  - **Automatisch starten**
  - **Akustisches Signal bei Rechtschreibfehler**
  - **Gesamten Text neu überprüfen**
  - **Wörter mit Ziffern prüfen**
  - **Doppelte Wörter prüfen**
  - **Doppelte Großschreibung am Wortanfang korrigieren**
  - **Abfrage vor automatischem Ersetzen**
  - **Phonetische Vorschläge anzeigen**



Die von Ihnen ausgewählten Optionen werden wirksam, wenn Sie die Rechtschreibprüfung erneut öffnen.

### So legen Sie Optionen für die Grammatikprüfung fest

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie anschließend einen der folgenden Befehle:
  - **Automatisch starten**
  - **Abfrage vor automatischem Ersetzen**
  - **Andere Schreibweise vorschlagen**



Die von Ihnen ausgewählten Optionen werden wirksam, wenn Sie die Grammatikprüfung erneut öffnen.

### So legen Sie Optionen für den Thesaurus fest

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** ► **Thesaurus**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** und wählen Sie anschließend einen der folgenden Befehle:
  - **Automatisch nachschlagen**

- **Automatisch schließen**
- **Rechtschreibassistent**



Die von Ihnen ausgewählten Optionen werden wirksam, wenn Sie den Thesaurus erneut öffnen.

## Prüfstile verwenden

Ein Prüfstil ist eine vordefinierte Schreibstilregel, die auf eine Zeichnung angewendet wird. Mit einem Prüfstil können Sie eine Zeichnung auf einen bestimmten Schreibstil hin überprüfen. Sie können beispielsweise einen Prüfstil für Werbe- oder Marketingmaterialien verwenden.

Sie können einen Prüfstil erstellen, löschen, bearbeiten und wiederherstellen.

Sie können angeben, wie viele Elemente höchstens geprüft werden sollen, wenn die Grammatikprüfung die Grammatik in einer Zeichnung prüft. So können Sie beispielsweise die maximale Anzahl von aufeinander folgenden Substantiven angeben, die von der Grammatikprüfung zugelassen werden sollen.

Über den Grad der Förmlichkeit kann die Grammatikprüfung eine Zeichnung genau auf Sprache und Ausdruck untersuchen. Jeder Prüfstil verfügt über eine standardmäßige, zugewiesene Formalitätsebene. Jeder Grad der Förmlichkeit bezieht sich auf einen anderen Schreibstil. Sie können einen von drei Graden der Förmlichkeit wählen: Informell, Standard und Formell.

### So wählen Sie Prüfstile aus

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** eine der folgenden Optionen:
  - **Rechtschreibung Plus**
  - **Schnellprüfung**
  - **Tiefenprüfung**
  - **Geschäftlich/Offiziell**
  - **Privat/Informell**
  - **Technisch/Wiss.**
  - **Gebrauchstext**
  - **Aufsatz**
  - **Werbung**
  - **Literarisch**
  - **Grammar As-You-Go™ (Synchrongrammatikprüfung)**
- 4 Klicken Sie auf **Auswählen**.



Ein Prüfstil ist so lange aktiv, bis Sie ihn deaktivieren oder einen anderen wählen.

### So erstellen Sie Prüfstile

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** aus der Liste die Option **Tiefenprüfung** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Deaktivieren Sie im Dialogfeld **Prüfstile bearbeiten** in der Liste **Regelklassen** alle Regelklassen, die Sie nicht verwenden möchten.

- 6 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern unter**.
- 8 Geben Sie im Dialogfeld **Als Prüfstil speichern** einen Namen in das Feld **Benutzerdefinierter Stilname** ein.

### So löschen Sie Prüfstile

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen Prüfstil aus der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf **Löschen**.



Sie können benutzerdefinierte Prüfstile, jedoch keine vordefinierten Prüfstile löschen.

### So bearbeiten Sie Prüfstile

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen Prüfstil.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie einen geänderten Prüfstil speichern, wird ein Sternchen (\*) neben dem Stilnamen angezeigt.

### So stellen Sie geänderte Prüfstile wieder her

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen geänderten Prüfstil aus der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Klicken Sie auf **Zurückholen**.

Wenn Sie einen geänderten oder wiederhergestellten Prüfstil unter einem neuen Namen speichern möchten, klicken Sie auf **Speichern unter** und geben im Dialogfeld **Als Prüfstil speichern** den neuen Namen ein.



Benutzerdefinierte Prüfstile, die unter einem neuen Namen gespeichert werden, können nicht auf standardmäßige Einstellungen zurückgesetzt werden.

### So legen Sie die maximale Anzahl bestimmter Elemente fest

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen Prüfstil aus der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie im Bereich **Zugelassenes Maximum** Werte in eines oder mehrere der folgenden Felder ein:

- Aufeinander folgende Substantive
- Aufeinander folgende Präpositionalsätze
- Lange Satzlänge
- Rechtschreibzahlen kleiner als oder gleich
- Wörter im geteilten Infinitiv zugelassen



Stellen Sie den Wert für **Rechtschreibzahlen kleiner als oder gleich** auf null, wenn Zahlen nicht als Fehler angezeigt werden sollen.

### So ändern Sie den Grad der Förmlichkeit

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen Prüfstil aus der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Aktivieren Sie im Bereich **Formalitätsebene** eine der folgenden Optionen:
  - **Informell**
  - **Standard**
  - **Formell**

### Regelklassen verwenden

Regelklassen enthalten Gruppen von Grammatik- und Stilregeln. Die Grammatikprüfung verwendet Regelklassen, um allgemeine Schreibfehler zu suchen.

Sie können jederzeit während einer Sitzung der Grammatikprüfung Regelklassen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie eine Regel deaktivieren, ignoriert die Grammatikprüfung während der aktuellen Sitzung alle Fehler, die mit dieser Regel in Verbindung stehen. Sie können auch wählen, welche Regelklassen während einer Sitzung der Grammatikprüfung verwendet werden sollen, oder einen neuen Regelsatz als Prüfstil speichern.

### So aktivieren Sie Regeln

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Regeln einschalten**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Regeln einschalten** aus der Liste **Regeln** die Regeln, die Sie aktivieren möchten.



Die Option **Regeln einschalten** ist nur verfügbar, wenn Sie während einer Grammatikprüfung eine Regel deaktivieren. Sonst kann auf die Option nicht zugegriffen werden.

### So deaktivieren Sie Regeln

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Starten Sie eine neue Sitzung der Grammatikprüfung.
- 3 Wenn die Grammatikprüfung Sie auf einen Fehler hinweist, den Sie nicht anzeigen möchten, klicken Sie auf **Ausschalten**.

### So fügen Sie Regelklassen hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.

- 2 Klicken Sie auf **Optionen ▶ Prüfstile**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Prüfstile** einen Prüfstil aus der Liste aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Prüfstile bearbeiten** die Kontrollkästchen neben den Regelklassen in der Liste **Regelklassen**, die Sie hinzufügen möchten.

### So speichern Sie Regelsätze als neue Prüfstile

- 1 Klicken Sie auf **Text ▶ Schreibhilfsmittel ▶ Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen ▶ Regeln speichern**.
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Regeln speichern** auf **Speichern unter**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Als Prüfstil speichern** einen Namen in das Feld **Benutzerdefinierter Stilname** ein.



Die Option **Regeln speichern** ist nur verfügbar, wenn eine Regel deaktiviert wurde.

## Zeichnungen analysieren

Mit der Grammatikprüfung können Sie die grammatische Struktur von Text in einer Zeichnung analysieren. Sie können Satzteile und Wortarten analysieren. Beim Analysieren eines Satzes weist die Grammatikprüfung jedes Wort und jede Wortgruppe einer Satzteilkategorie zu. Die Grammatikprüfung verwendet die Strukturanalyse, um Teile eines Satzes anzuzeigen. Beim Analysieren von Text weist die Grammatikprüfung jedes Wort des Satzes einer Wortart zu. Sie können die Wortarten anzeigen lassen, die einem Satz von der Grammatikprüfung zugeordnet werden.

Sie können einen Bericht für einfache Zählungen anzeigen, um einen Schreibstil zu analysieren. Dieser Bericht bestimmt, ob zu viele lange Wörter enthalten oder ob Absätze zu lang und kompliziert sind, so dass sie unter Umständen vom Leser nur mit Mühe verstanden werden können.

Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Bericht über die erkannten Fehler anzuzeigen, um einen Schreibstil zu analysieren. In den Berichten werden die Fehler aufgeführt, die in einer Zeichnung erkannt wurden. Des Weiteren wird angegeben, wie häufig ein Fehler erkannt wurde. Sie können diesen Bericht auch verwenden, um die Grammatikprobleme zu identifizieren, die häufig in einer Zeichnung auftreten.

Durch Anzeige eines Lesbarkeitsberichts können Sie analysieren, wie schwer ein Text in einer Zeichnung für einen Leser zu verstehen ist. Die Grammatikprüfung analysiert die Lesbarkeit einer Zeichnung, indem der Text mit einem Vergleichsdokument verglichen wird. Sie können eines von drei vorgegebenen Vergleichsdokumenten für die Grammatikprüfung wählen oder ein benutzerdefiniertes Vergleichsdokument hinzufügen.

### So zeigen Sie Strukturanalysen an

- 1 Klicken Sie auf **Text ▶ Schreibhilfsmittel ▶ Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen ▶ Analyse ▶ Baumstruktur**.



Welcher Satz in der Strukturanalyse angezeigt wird, wird durch die Position des Cursors bestimmt.

### So zeigen Sie Wortarten an

- 1 Klicken Sie auf **Text ▶ Schreibhilfsmittel ▶ Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen ▶ Analyse ▶ Wortarten**.



Welcher Satz im Dialogfeld **Wortarten** angezeigt wird, wird durch die Position des Cursors bestimmt.

### So zeigen Sie Berichte für einfache Zählungen an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Analyse** ▶ **Einfache Zählungen**.

### So zeigen Sie Berichte über gekennzeichnete Fehler an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Analyse** ▶ **Gekennzeichnet**.

### So zeigen Sie Lesbarkeitsberichte für Zeichnungen an

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Analyse** ▶ **Lesbarkeit**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Lesbarkeit** ein Vergleichsdokument aus dem Listenfeld **Vergleichsdokument** aus.

### So fügen Sie Vergleichsdokumente hinzu

- 1 Öffnen Sie die Zeichnung, die Sie als Vergleichsdokument verwenden möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Grammatik**.
- 3 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Analyse** ▶ **Lesbarkeit**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Lesbarkeit** auf **Dokument hinzufügen**.



Sie können der Grammatikprüfung nur ein (einzelnes) benutzerdefiniertes Vergleichsdokument hinzufügen. Wenn Sie ein zweites Dokument hinzufügen, wird das erste benutzerdefinierte Vergleichsdokument überschrieben.

## Wortlisten verwenden

Eine Wortliste ist eine Liste mit Wörtern oder Ausdrücken, die beim Überprüfen Ihres Textes mit den Schreibhilfsmitteln durchsucht wird. Die Schreibhilfsmittel durchsuchen zwei Arten von Wortlisten: Benutzerwortlisten und Hauptwortlisten. Jede Sprache verfügt über eine Standard-Benutzerwortliste. Sie können Benutzerwortlisten anpassen, indem Sie Wörter hinzufügen, löschen oder ersetzen. Hauptwortlisten sind Listen mit speziellen Wörtern, die von der Rechtschreibprüfung für eine bestimmte Sprache oder Firma oder einen bestimmten Bereich verwendet werden.

Sie können eine Benutzerwortliste wählen, um die Prüfung eines Textes zu erleichtern. Sie können bis zu 10 Benutzerwortlisten gleichzeitig aktivieren. Wenn die Rechtschreibprüfung beispielsweise die Hauptwortlisten für deutsches und schweizerisches Deutsch durchsuchen soll, müssen Sie beide Listen wählen. Wenn Sie im medizinischen Bereich arbeiten, können Sie die Wortliste eines Drittanbieters auswählen, die von den Schreibhilfsmitteln unterstützt wird. Jede Sprache, die von der Rechtschreibprüfung unterstützt wird, besitzt eine Standard-Hauptwortliste. Die aktiven Benutzerwortlisten werden zuerst durchsucht. Wird das Wort oder der Ausdruck nicht gefunden, werden die aktiven Hauptwortlisten durchsucht. Sie können Wortlisten hinzufügen, deaktivieren oder entfernen.

Sie können ein Wort zu einer Benutzerwortliste hinzufügen, damit dieses Wort nicht mehr als Fehler gekennzeichnet wird. Sie können auch Ersatzwörter zu einer Benutzerwortliste hinzufügen, damit ein Ersatzwort zur Verfügung steht, wenn die Rechtschreibprüfung oder die Grammatikprüfung bei einem Wort anhält.

Sie können Wörter in einer Benutzerwortliste jederzeit bearbeiten oder löschen.



## So wählen Sie Benutzerwortlisten

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Benutzerwortlisten**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die gewünschte **Benutzerwortliste**.

Wenn nur eine einzige Benutzerwortliste vorhanden ist, wird kein Kontrollkästchen angezeigt.



Die Standardbenutzerwortliste für die Sprache ist stets aktiviert.

## So fügen Sie Benutzerwortlisten hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Benutzerwortlisten**.
- 3 Klicken Sie im Listenfeld **Benutzerwortlisten** an die Stelle, an der Sie die neue Benutzerwortliste einfügen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Liste hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie im Dialogfeld **Benutzerwortliste hinzufügen** die neue Benutzerwortliste.
- 6 Klicken Sie auf **Öffnen**.



Die Dateinamenerweiterung für eine Benutzerwortliste lautet **UWL**.

Wenn Sie ein Dokument prüfen, werden die Benutzerwortlisten in der Reihenfolge durchsucht, in der sie im Dialogfeld **Benutzerwortlisten** aufgeführt sind.

## So deaktivieren Sie Benutzerwortlisten

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Benutzerwortlisten**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten Benutzerwortliste.



Die Standardbenutzerwortliste für die Sprache ist stets aktiviert.

## So entfernen Sie Benutzerwortlisten

- 1 Klicken Sie auf **Text** ▶ **Schreibhilfsmittel** ▶ **Rechtschreibprüfung**.
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ▶ **Benutzerwortlisten**.
- 3 Wählen Sie eine Benutzerwortliste.
- 4 Klicken Sie auf **Liste entfernen**.



Die Wortliste der Standardsprache kann nicht entfernt werden.

### So fügen Sie Wörter zu Benutzerwortlisten hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ► **Benutzerwortlisten**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Benutzerwortlisten** eine Benutzerwortliste.
- 4 Geben Sie ein Wort in das Feld **Wort/Satz** ein.
- 5 Wenn Sie ein Ersatzwort hinzufügen möchten, geben Sie es im Feld **Ersetzen durch** ein.
- 6 Klicken Sie auf **Eintrag hinzufügen**.
- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.



In der Rechtschreibprüfung werden Ersatzwörter in dem Feld **Ersatz** angezeigt.



Klicken Sie auf der Seite **Rechtschreibprüfung** oder **Grammatik** auf **Hinzu**, um das Wort der aktuellen Benutzerwortliste hinzuzufügen.

Sie können einer Benutzerwortliste auch kurze Sätze und Ausdrücke hinzufügen.

### So fügen Sie alternative Wörter zu Benutzerwortlisten hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ► **Benutzerwortlisten**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Benutzerwortlisten** eine Benutzerwortliste.
- 4 Geben Sie ein Wort in das Feld **Wort/Satz** ein.
- 5 Geben Sie ein Ersatzwort im Feld **Ersetzen durch** ein.
- 6 Klicken Sie auf **Eintrag hinzufügen**.
- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.



Sie können einer Benutzerwortliste auch kurze Sätze und Ausdrücke hinzufügen.

### So bearbeiten Sie Wörter oder Ausdrücke in Benutzerwortlisten

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ► **Benutzerwortlisten**.
- 3 Wählen Sie die Benutzerwortliste, die das Wort oder den Ausdruck enthält, das bzw. den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Wählen Sie das Wort oder den Ausdruck, das bzw. den Sie bearbeiten möchten.

- 5 Bearbeiten Sie das Wort oder den Ausdruck im Feld **Ersetzen durch**.
- 6 Klicken Sie auf **Eintrag ersetzen**.



Wenn die Wortliste, die Sie bearbeiten möchten, nicht im Dialogfeld **Benutzerwortlisten** aufgeführt wird, klicken Sie zum Öffnen der Liste auf **Liste hinzufügen**.

### So löschen Sie Wörter oder Ausdrücke aus Benutzerwortlisten

- 1 Klicken Sie auf **Text** ► **Schreibhilfsmittel** und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel:
  - **Rechtschreibprüfung**
  - **Grammatik**
- 2 Klicken Sie auf **Optionen** ► **Benutzerwortlisten**.
- 3 Wählen Sie die Wortliste, die Sie bearbeiten möchten.
- 4 Wählen Sie das Wort oder den Ausdruck, das bzw. den Sie löschen möchten.
- 5 Klicken Sie auf **Eintrag löschen**.

### Statistiken prüfen

Sie können die Textstatistik prüfen und auf diese Weise die Anzahl der verwendeten Textelemente ermitteln. Sie können beispielsweise prüfen, wie viele Zeilen, Wörter oder Zeichen der Text enthält und welche Schriften und Stile im Text verwendet werden. Sie können die Statistik für ausgewählte Textobjekte oder für die gesamte Zeichnung anzeigen. Wenn kein Text ausgewählt ist, werden alle Textelemente im Bild, einschließlich Tabulatorzeichen und Leerstellen, erfasst.

### So zählen Sie die Textelemente der gesamten Zeichnung

- 1 Klicken Sie auf eine leere Stelle im **Zeichenfenster**.
- 2 Klicken Sie auf **Text** ► **Textstatistik**.

### Außerdem können Sie

Textelemente des ausgewählten Textes zählen

Wählen Sie einen Textblock aus. Klicken Sie auf **Text** ► **Textstatistik**.



Wenn Sie Informationen über die verwendeten Stile anzeigen lassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stilstatistik anzeigen**.

### Referenz: Schreibhilfsmittel verwenden

Sie können die Wortarten anzeigen lassen, die einem Satz von der Grammatikprüfung zugeordnet werden.

#### Notierung in Grammatik

#### Grammatischer Begriff

#### Erklärung

3v

Verb in der dritten Person Präsens

In den folgenden Sätzen steht das Verb in der dritten Person Präsens:

„Er wartet.“

Notierung in Grammatik	Grammatischer Begriff	Erklärung
		„Sie kämmt ihre Haare.“ „Singt es?“
<>	Interpunktion	Durch Interpunktion wird die Bedeutung eines Satzes oder einer Aussage verdeutlicht. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt (.)</li> <li>• Komma (,)</li> <li>• Fragezeichen (?)</li> </ul>
Abk.	Abkürzung	Eine Abkürzung ist eine verkürzte Version eines Wortes. Beispiel: „usw.“ ist die Abkürzung für „und so weiter“.
Adj.	Adjektiv	Adjektive bestimmen Substantive näher. Beispiel: ein „gutes“ Buch.
Adv.	Adverb	Adverbien bestimmen Verben oder Adjektive näher. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er geht „schnell“.</li> <li>• ein „sehr“ gutes Buch</li> </ul>
Hilfsv.	Hilfsverb	Hilfsverben sind Verben, die zur Bildung der zusammengesetzten Formen eines Verbs dienen. Im Deutschen sind dies „haben“, „sein“ und „werden“. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „hat“ gesagt</li> <li>• „ist“ gekommen</li> <li>• „wird“ schlafen</li> </ul>
Bv.	Basisverb	Das Basisverb ist die Verbform, die nach „zu“ oder nach Modalverben (wie „würde“) als Infinitiv steht.
K/S	Komparativ/Superlativ	Die Komparativ- und Superlativformen von Adjektiven und Adverbien geben einen Steigerungsgrad an. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• glücklicher</li> <li>• am langsamsten</li> </ul>
Konj.	Konjunktion	Konjunktionen sind Bindewörter zwischen Wörtern, Wortgruppen und Fügungen. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• das Buch „und“ der Stift</li> <li>• Ich möchte gehen, „weil“ es spät ist.</li> </ul>
Begl.	Artikelwort	Artikelwörter stehen in der Regel bei Substantiven. Beispiele:

Notierung in Grammatik	Grammatischer Begriff	Erklärung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ein</li> <li>• eine/einer/eines</li> <li>• der/die/das</li> <li>• einige</li> <li>• diese</li> <li>• alle</li> </ul>
Akkusativobjekt	Akkusativobjekt	Akkusativobjekte sind Objekte, nach denen in der Regel mit „wen oder was?“ gefragt werden kann. Beispiel: Hans öffnete „die Kiste“.
Interj.	Interjektion	Eine Interjektion ist ein Ausrufe- bzw. Empfindungswort. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hallo!</li> <li>• Oh!</li> <li>• Ach!</li> </ul>
Dativobjekt	Dativobjekt	Dativobjekte geben an, wer der Empfänger oder Betroffene (Frage: „wem?“) der jeweiligen Handlung ist. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frank gab „ihr“ einen Apfel.</li> <li>• Ich habe „ihm“ eine Postkarte geschickt.</li> </ul>
Inf.	Geteilter Infinitiv	Beim „Split Infinitive“ (geteilter Infinitiv) steht im Englischen zwischen „to“ und dem eigentlichen Verb ein Adverb. Beim geteilten Infinitiv „to boldly go“ teilt das Adverb „boldly“ den Infinitiv „to go“.
Hauptsatz	Hauptsatz	Hauptsätze sind eigenständige Sätze, die ohne weitere Satzkomponenten eine vollständige Bedeutung haben. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir machen heute ein Picknick, falls es nicht regnet. (Hauptsatz: „Wir machen heute ein Picknick.“)</li> <li>• Kinder spielen, wenn sie nicht in der Schule sind. (Hauptsatz: „Kinder spielen“)</li> </ul>
Mod.	Modalverb	Modalverben sind eine Form von Hilfsverben. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• werden</li> <li>• müssen</li> <li>• können</li> <li>• sollen</li> <li>• möchten</li> </ul>
Zahlw.	Zahlwort	Zahlwörter drücken eine Menge aus. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „drei“ Jungen</li> <li>• „497“ Tage</li> </ul>

Notierung in Grammatik	Grammatischer Begriff	Erklärung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• „62“ Prozent</li> </ul>
Idiomatischer Ausdruck	Idiomatische Präposition	Eine idiomatische Präposition ist eine Präposition, die zu einer Verbalphrase gehört, aber davon getrennt steht. Beispiel: Er nahm das Brot „mit“.
PlSubst.	Substantiv Plural	Ein Substantiv im Plural. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bücher</li> <li>• Kinder</li> </ul>
attGen	Substantiv im Genitiv	Ein Substantiv im Genitiv zeigt den Besitz an. Es wird als Adjektiv verwendet, das ein anderes Substantiv näher beschreibt. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rache des „Sultans“</li> <li>• „Rudis“ Badehose</li> <li>• Räder der „Autos“</li> </ul>
Perfpart	Partizip Perfekt	Das Partizip Perfekt ist eine Verbform der Vergangenheit. Beispiel: Die Notiz wurde mit Bleistift „geschrieben“.
Präpgef.	Präpositionalgefüge	Präpositionalgefüge bestehen aus einer Präposition und dem Objekt sowie möglichen Adverbien. Präpositionalgefüge fungieren als Adjektive, Adverbien oder Substantive. Beispiel: Wir kamen „für die zweite Show“ zurück.
Präspart	Partizip Präsens	Ein Partizip Präsens ist eine Verbform, die als Teil einer Verbphrase oder als Adjektiv fungieren kann. Sie weist im Deutschen meist die Endung „end“ auf. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er sitzt „lesend“ in der Ecke.</li> <li>• Sie ist „singend“ unterwegs.</li> <li>• Die Anwälte hatten „überzeugende“ Argumente.</li> </ul>
Pron.	Pronomen	Pronomen können an die Stelle von Substantiven treten. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ich</li> <li>• mir</li> <li>• du</li> <li>• meins</li> <li>• deins</li> <li>• diese</li> <li>• wer</li> <li>• was</li> </ul>

Notierung in Grammatik	Grammatischer Begriff	Erklärung
Prät.	Präteritum	Das Präteritum drückt abgeschlossene Handlungen aus. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er „schrieb“ das Buch.</li> <li>• Wir „gingen“ in das Geschäft.</li> </ul>
Relativsatz	Relativsatz	Relativsätze sind eine Form von Nebensätzen, die die Funktion eines Adjektivs erfüllen, indem sie ein vorangehendes Substantiv oder Pronomen beschreiben. Relativsätze werden normalerweise mit einem Relativpronomen wie „die“, „welche“ oder „was“ eingeleitet. Beispiel: Die Mitarbeiter, „die sorgfältig gearbeitet haben“, wurden belohnt.
Relpron.	Relativpronomen	Relativpronomen leiten Nebensätze ein und verknüpfen diese mit selbstständigen Sätzen. Beispiele: Das Geräusch, „das“ dich geängstigt hat, kam vom Jungen, „der“ nebenan wohnt.
SingSubst	Substantiv Singular	Substantive im Singular können die Namen von Personen, Plätzen, gegenständlichen und nicht gegenständlichen Dingen sein. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tom</li> <li>• Kanada</li> <li>• Stift</li> <li>• Gesundheit</li> </ul>
Subjekt	Subjekt	Das Subjekt eines Satzes führt eine Handlung aus. Subjekte können aus einem oder mehreren Wörtern bestehen. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Thomas“ rannte.</li> <li>• „Die Katzen“ miauten.</li> <li>• „Alle Kinder und deren Mütter“ tranken Milch.</li> </ul>
Nebensatz	Nebensatz	Nebensätze, auch Gliedsätze genannt, können nicht alleine stehen. Ihre Bedeutung wird nur im Zusammenhang mit anderen Sätzen klar. Beispiel: Die Versammlung findet heute schon statt, „weil gerade alle da sind“.
Dass-Fügung	Dass-Fügung	Dass-Fügungen sind spezielle Nebensätze, die mit „dass“ beginnen. Beispiel: Wir waren sicher, „dass wir verschont bleiben würden“.

## Notierung in Grammatik

## Grammatischer Begriff

## Erklärung

Verb oder Verbalphrase

Verb oder Verbalphrase

Verben und Verbalphrasen bezeichnen eine Handlung. Verben können aus einem oder mehreren Wörtern bestehen, Grammatik verwendet jedoch den Ausdruck „Verbalphrase“, wenn das Verb aus mehr als einem Wort besteht. Beispiele:

- Thomas „rannte“.
- Er „ist gegangen“.

W-Nebensatz

W-Nebensatz

Die mit W-Wörtern („wann“, „wie“, „warum“, „wo“ usw.) beginnenden Nebensätze können als Substantiv, Adverb oder Adjektiv fungieren. Beispiele:


- Wir wussten, „wohin sie gehen würde“.
- Ich sage dir, „wann ich gehe“.



## Vorlagen und Stile

Mit Vorlagen arbeiten.....	625
Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten.....	631
Mit Farbstilen arbeiten.....	641





## Mit Vorlagen arbeiten

Eine Vorlage ist eine Sammlung von Stilen und Seitenlayout-Einstellungen, die das Layout und die Darstellungsweise einer Zeichnung oder eines Dokuments bestimmen. Vorlagen werden auch als „Templates“ oder „Templets“ bezeichnet.

Sie können die mit Corel DESIGNER gelieferten voreingestellten Vorlagen verwenden oder eigene benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und verwenden.

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- „Nach Vorlagen suchen“ (Seite 625)
- „Vorlagen verwenden“ (Seite 627)
- „Vorlagen erstellen“ (Seite 628)
- „Vorlagen bearbeiten“ (Seite 629)

### Nach Vorlagen suchen

Corel DESIGNER verfügt über eine einfache und schnelle Suchfunktion für Vorlagen.

#### Suchen

Sie können Ihren Computer nach Namen, Kategorie oder auch Referenzinformation(en) der jeweiligen Vorlage durchsuchen. Geben Sie z.B. „Contemporary“ („Zeitgenössisch“) im Textfeld ein, werden von der Anwendung automatisch alle Dateien ausgefiltert, die dieser Sucheingabe nicht entsprechen, und Ihnen werden nur die Dateien angezeigt, die diese Eingabe entweder im Namen der jeweiligen Vorlage, in der Kategoriebezeichnung oder in den Designeranmerkungen zu der jeweiligen Datei, falls vorhanden, haben bzw. führen.

Sie können eine Suche jederzeit abbrechen.

#### Suchergebnisse filtern

Sie können die Suchergebnisse auch eingrenzen, indem Sie andere Suchkriterien verwenden, beispielsweise Dokumententyp (z. B. Broschüre, Flugblatt, Rundschreiben oder Postkarte) oder auch Branche (z. B. Gesundheitssektor oder Einzelhandel). Darüber hinaus können Sie auswählen, nach welchen Vorlagen gesucht werden soll: nur nach den Vorlagen, die Sie erstellt haben, oder nach allen Vorlagen (den Vorlagen, die in Corel DESIGNER enthalten sind, sowie nach Vorlagen, die von Drittanbietern bzw. anderen Designern zur Verfügung gestellt werden, als auch nach allen Vorlagen, die Sie erstellt haben).

#### Vorlagen und Informationen zu Vorlagen anzeigen

Sie können Miniaturansichten vergrößern, um eine bestimmte Vorlage einfacher und schneller zu erkennen, und Sie können Miniaturansichten verkleinern, um mehr Suchergebnisse auf einen Blick anzuzeigen. Wenn Sie eine Vorlage im Ansichtsbereich auswählen,

werden weitere Informationen zu Kategorie, Stil, Paginierung, Faltoptionen sowie auch jegliche Designeranmerkungen bzgl. des Verwendungszwecks der jeweils ausgewählten Vorlage eingeblendet.

## So suchen Sie nach Vorlagen


- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Neu aus Vorlage**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Neu aus Vorlage** im Feld **Suche** ein Wort ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.  
Miniaturansichten der Vorlagen, die Ihrer Sucheingabe entsprechen, werden Ihnen im Fenster **Vorlagen** angezeigt.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Ansicht nach** im Fenster **Filter** eine der folgenden Kategorien aus:
  - **Typ**: Sortiert die Vorlagen nach Dokumententyp, z. B. Broschüre, Flugblatt oder Rundschreiben.
  - **Industrie**: Sortiert die Vorlagen nach den Branchen, für die die Vorlage erstellt wurde (z.B. Gesundheitssektor, Einzelhandel, Dienstleistungsgewerbe).
- 4 Wählen Sie in der Kategorienliste eine Kategorie aus.  
Wenn Sie alle Vorlagen anzeigen lassen möchten (also die in Corel DESIGNER enthaltenen Vorlagen, die von Drittanbietern bzw. anderen Designern bereitgestellten Vorlagen und die von Ihnen bzw. anderen Nutzern erstellten Vorlagen), klicken Sie auf **Alle**. Wollen Sie sich hingegen nur die von Ihnen erstellten Vorlagen anzeigen lassen, klicken Sie auf **Meine Vorlagen**.



Benutzerdefinierte Vorlagen, für die keine Kategorieinformationen vorhanden sind, werden unter **Meine Vorlagen** angezeigt.

Wenn die Shell-Integrationskomponenten von Corel DESIGNER nicht installiert sind (Sie also die Option **Windows Shell-Erweiterung** unter **Dienstprogramme** im Installationsassistenten bei einer benutzerdefinierten Installation deaktiviert haben) können Sie nur anhand des Dateinamens nach Vorlagen suchen, nicht anhand von Namen, Schlüsselwörtern oder anderen Referenzinformationen.



Sie können eine Suche auch starten, indem Sie einen Suchbegriff in das Feld **Suche** eingeben und auf die Schaltfläche **Suche starten**  klicken.

## So zeigen Sie Vorlagen und Informationen zu Vorlagen an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Neu aus Vorlage**.
- 2 Suchen Sie im Dialogfeld **Neu aus Vorlage** nach Vorlagen.
- 3 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

### Aktion


### Vorgehensweise

Miniaturansichten vergrößern oder verkleinern

Ziehen Sie den Regler **Zoom** nach rechts oder links.

Details zu Vorlagen anzeigen

Klicken Sie hierfür im Bereich **Vorlagen** eine Miniaturansicht an. Detaillierte Informationen zur ausgewählten Vorlage werden im Fenster **Vorlagendetails** angezeigt.

Wenn das Fenster **Vorlagendetails** ausgeblendet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorlagendetails anzeigen/ausblenden** , um es anzuzeigen.


Anmerkungen des Designers anzeigen

Klicken Sie hierfür im Bereich **Vorlagen** eine Miniaturansicht an. Die Designeranmerkungen werden im Fenster **Anmerkungen des Designers** angezeigt.

## Aktion

Anmerkungen des Designers drucken

## Vorgehensweise

Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche **Anmerkungen des Designers drucken**  in der linken unteren Ecke des Bereichs **Anmerkungen des Designers**.

Sind zu einer Vorlage keine Designeranmerkungen vorhanden, steht die Schaltfläche **Anmerkungen des Designers drucken** nicht zur Verfügung.

## Vorlagen verwenden

Wenn Sie ein Dokument mit dem Befehl **Datei ▶ Neu aus Vorlage** anhand einer Vorlage erstellen, formatiert Corel DESIGNER die Seite gemäß den Seitenlayout-Einstellungen in der Vorlage und lädt dann alle Objekte und Stile der Vorlage in das neue Dokument. Mit diesem Verfahren können Sie nach Vorlagen suchen.

Wenn Sie nur die Stile aus einer Vorlage verwenden möchten, können Sie mit dem Befehl **Datei ▶ Öffnen** ein leeres Dokument erstellen.

Sie können auch jederzeit Stile aus einer Vorlage in ein Dokument importieren.

### So erstellen Sie neue Dokumente anhand von Vorlagen


- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Neu aus Vorlage**.
- 2 Suchen Sie nach Vorlagen.
- 3 Wählen Sie aus der Liste **Vorlagen** eine Vorlage aus.
- 4 Klicken Sie auf **Öffnen**.



Informationen zum Suchen nach Vorlagen finden Sie unter „So suchen Sie nach Vorlagen“ auf Seite 626.

Sie können ein neues Dokument auch anhand einer Vorlage erstellen, indem Sie auf **Datei ▶ Öffnen** klicken, die Vorlage ermitteln, darauf doppelklicken und das Kontrollkästchen **Neu aus Vorlage** im Dialogfeld **Öffnen** aktivieren. Wenn Sie nur die Stile der Vorlage verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit Inhalt**.

### So importieren Sie Stile aus Vorlage in Dokumente

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Objektstile**.
- 2 Öffnen Sie im Andockfenster **Objektstile** das Flyout **Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Stylesheet importieren** .
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Vorlage gespeichert ist.
- 4 Klicken Sie die Vorlage an, die den bzw. die Stile enthält, die Sie laden möchten.
- 5 Klicken Sie auf **Öffnen**.



Es werden nur die Vorlagenstile importiert. Zusammen mit der Vorlage gespeicherte Seitenlayout-Einstellungen und Objekte werden ignoriert. Die Attribute vorhandener Objekte werden beibehalten.

## Vorlagen erstellen

Wenn die voreingestellten Vorlagen Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie basierend auf häufig verwendeten Dokumenten Ihre eigenen Vorlagen erstellen. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig ein Rundschreiben zusammenstellen, können Sie die entsprechenden Seitenlayout-Einstellungen und Stile auch in einer Vorlage zusammenfassen und speichern.

Wenn Sie eine Vorlage in Corel DESIGNER speichern, können Sie auch weitere Referenzinformationen wie z. B. Paginierung, Faltoptionen, Kategorie- und Branchenangaben sowie andere wichtige Anmerkungen hinzufügen. Zwar ist das Hinzufügen von solchen Informationen zu Vorlagen optional, doch finden Sie dadurch zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Vorlage schneller. Und auch die Verwaltung von Vorlagen wird dadurch erleichtert. Wenn Sie also beispielsweise beschreibende Anmerkungen zu einer Vorlage hinzufügen, können Sie in der Folge die Suche nach dieser Vorlage starten, indem Sie auch Textinformationen, die in diesen Anmerkungen enthalten sind, eingeben.

Sie können den Standardspeicherort ändern, an dem die Vorlagen gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Den Speicherort von Inhalten ändern“ auf Seite 115.

### So erstellen Sie Vorlagen

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als Vorlage speichern**.
- 2 Geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen ein.
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Vorlage speichern möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 5 Nehmen Sie im Dialogfeld **Vorlageneigenschaften** die gewünschten Änderungen an den Eigenschaften vor:
  - **Name:** Geben Sie hier Ihrer Vorlage einen Namen. Der Name, den Sie hier eingeben, wird Ihnen dann zusammen mit der Miniaturansicht im Fenster **Vorlagen** angezeigt.
  - **-seitig:** Wählen Sie hier die gewünschte Paginierung aus.
  - **Falze:** Hier können Sie eine Falzoption aus der Liste auswählen. Oder wählen Sie **Andere** und geben Sie die gewünschte Falzart im Textfeld neben dem Listenfeld **Falze** ein.
  - **Typ:** Hier können Sie eine Option aus der Liste auswählen. Oder wählen Sie **Andere** und geben Sie die Vorlagenart im Textfeld neben dem Listenfeld **Typ** ein.
  - **Industrie:** Wählen Sie eine Option aus der Liste aus. Oder wählen Sie **Andere** aus und geben Sie die Branche ein, für die die jeweilige Vorlage erstellt ist.
  - **Anmerkungen des Designers:** Hier können Sie wichtige Informationen zum Verwendungszweck der jeweiligen Vorlagen eingeben.



Wenn Sie auf **Abbrechen** klicken, schließen Sie damit das Dialogfeld **Vorlageneigenschaften** ohne Speichern der jeweiligen Vorlage. Speichern Sie eine Vorlage in einer früheren Version von Corel DESIGNER (12.5 oder ältere Version), können Sie keine Referenzinformationen hinzufügen.

Vom Textfeld **Anmerkungen des Designers** wird HyperText Markup Language unterstützt. Sie können also Inhalte wie Grafiken und Verknüpfungen (Hyperlinks) einfügen. Grafiken, die Sie von einer HTML-Datei einfügen, werden von ihrem ursprünglichen Speicherort aus referenziert und nicht im Corel DESIGNER-Dokument eingebettet. Wenn Sie daher also eine Vorlage zusammen mit anderen verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf den Speicherort der jeweiligen Grafik gewährleistet ist. Wenn Sie formatierten Text (sogenannten **Rich Text**) aus einer HTML-Datei bzw. einer Datei im Rich Text-Format (RTF) einfügen möchten, werden die jeweiligen Eigenschaften der Textformatierung beibehalten.



Wenn Sie keine Referenzinformationen eingeben möchten, klicken Sie einfach auf **OK**.

Sie können Designeranmerkungen dadurch hinzufügen, indem Sie Inhalte aus anderen Dokumenten kopieren und in das Textfeld **Anmerkungen des Designers** einfügen.

Verwenden Sie zum Formatieren des Texts im Dialogfeld **Designeranmerkungen** die folgenden Tastenkombinationen:

- **Strg + B**: Fettdruck des ausgewählten Textes
- **Strg + I**: Kursivdruck des ausgewählten Textes
- **Strg + U**: Unterstreichen des ausgewählten Textes
- **Strg + K**: Dem ausgewählten Text kann eine Verknüpfung zugewiesen werden

## Vorlagen bearbeiten


Sie können eine Vorlage bearbeiten, indem Sie an den Stilen, Seitenlayout-Einstellungen oder Objekten Änderungen durchführen. Wenn Ihnen beispielsweise eine Vorlage zusagt, diese jedoch vielseitiger gestalten möchten, können Sie dieser Vorlage selbst erstellte bzw. einer anderen Vorlage entnommene Stile hinzufügen. Informationen zur Bearbeitung von Stilen finden Sie unter „[Stile und Stilgruppen bearbeiten](#)“ auf [Seite 635](#). Informationen zum Festlegen von Optionen für das Seitenlayout finden Sie unter „[Seitenlayout festlegen](#)“ auf [Seite 655](#).

### So bearbeiten Sie Vorlagen

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Öffnen**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Vorlage gespeichert ist.
- 3 Doppelklicken Sie auf den Dateinamen der gewünschten Vorlage.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Öffnen** das Kontrollkästchen **Zum Bearbeiten öffnen**.








## Mit Stilen und Stilgruppen arbeiten

Corel DESIGNER bietet erweiterte Stilfunktionen, mit denen Sie Ihre Dokumente schnell und leicht konsistent formatieren können. Sie können Stile und Stilgruppen erstellen und auf verschiedene Arten von Objekten anwenden: Grafikobjekte, Grafik- und Mengentext, Beschriftungs- und Bemaßungsobjekte sowie alle mit den Hilfsmitteln für künstlerische Medien erstellten Objekte.

Bei Stilen und Stilgruppen handelt es sich um Gruppen von Attributen, die die Darstellung von Objekten bestimmen. Wenn Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zuweisen, werden alle in diesem Stil definierten Attribute dem Objekt in einem einzigen Schritt zugewiesen. Auf diese Weise lassen sich viele verschiedene Objekte gleichzeitig formatieren und die für Einrichtung und Produktion aufgewendete Zeit kann erheblich reduziert werden. Darüber hinaus werden alle durch einen Stil definierten Objekte automatisch aktualisiert, wenn Sie den Stil oder die Stilgruppe bearbeiten.

Sie können Stile und Stilgruppen als Stylesheets exportieren, um sie in anderen Dokumenten zu verwenden, oder sie aus zuvor gespeicherten Stylesheets importieren.



*Sie können das Aussehen eines Objekts durch Zuweisen einer Stilgruppe schnell ändern.*

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- „Stile und Stilgruppen erstellen“ (Seite 632)
- „Stile und Stilgruppen zuweisen“ (Seite 634)
- „Stile und Stilgruppen bearbeiten“ (Seite 635)
- „Standardobjekteigenschaften verwalten“ (Seite 636)
- „Stylesheets exportieren und importieren“ (Seite 638)
- „Stilen und Stilgruppen Tastaturbefehle zuweisen“ (Seite 638)
- „Objekte mit bestimmten Stilen oder Stilgruppen suchen“ (Seite 639)
- „Verknüpfung zwischen Objekten und Stilen oder Stilgruppen aufheben“ (Seite 639)

## Stile und Stilgruppen erstellen

Bei einem Stil handelt es sich um eine Gruppe von Formatierungsattributen, mit denen eine Objekteigenschaft wie zum Beispiel ein Umriss oder eine Füllung definiert wird. Wenn Sie beispielsweise einen Umrissstil definieren möchten, können Sie Attribute wie die Umrissbreite und -farbe und den Linientyp angeben. Wenn Sie den Stil für ein Zeichen definieren möchten, können Sie u. a. den Schrifttyp, und -stil, die Schriftgröße, die Text- und die Hintergrundfarbe, die Zeichenposition und die Groß-/Kleinschreibung angeben. Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen, Umriss-, Füllungs-, Absatz-, Zeichen- und Textrahmenstile zu erstellen und anzuwenden.


Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen, Stile in Stilgruppen zusammenzufassen. Bei einer Stilgruppe handelt es sich um eine Sammlung von Stilen, die Ihnen dabei helfen, das Erscheinungsbild eines Objekts zu definieren. Sie können beispielsweise eine Stilgruppe mit einem Füllungsstil und einem Umrissstil erstellen, die Sie Grafikobjekten wie Rechtecken, Ellipsen und Kurven zuweisen können.

Für das Erstellen von Stilen gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe basierend auf der Formatierung eines Objekts, das Ihnen gefällt, erstellen oder Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe völlig neu erstellen, indem Sie die Objektattribute im Andockfenster **Objektstile** festlegen.

In Corel DESIGNER können Stile andere Stile enthalten. Ein Stil, der einen anderen Stil enthält, wird als übergeordneter Stil bezeichnet, und der enthaltene Stil als untergeordneter Stil. Eigenschaften werden automatisch vom übergeordneten Stil geerbt. Sie können die geerbten Eigenschaften jedoch im untergeordneten Stil außer Kraft setzen und ihm eigene, spezifische Eigenschaften zuweisen. Wenn Sie den übergeordneten Stil ändern, wird der untergeordnete Stil automatisch geändert. Wenn Sie für den untergeordneten Stil spezifische Attribute festlegen, stehen die Attribute nicht mehr in Beziehung zum übergeordneten Stil. Wenn Sie nun den übergeordneten Stil ändern, wird der untergeordnete Stil nicht geändert. Sie können auch über- und untergeordnete Stilgruppen definieren.

Sie können über- und untergeordnete Stile in Dokumenten verwenden, in denen Objekte einige, aber nicht alle Attribute gemeinsam haben sollen und an denen Sie regelmäßig globale Änderungen vornehmen. Wenn Sie beispielsweise in einem langen Dokument arbeiten, in dem Überschriften und Unterüberschriften die gleiche Formatierung aufweisen sollen, können Sie einen übergeordneten Zeichenstil für die Überschriften und einen untergeordneten Zeichenstil für die Unterüberschriften erstellen. Beispielsweise können der übergeordnete und der untergeordnete Stil dieselbe Farbe und dieselbe Schrift verwenden, aber eine andere Schriftgröße. Wenn Sie für den übergeordneten Stil eine andere Farbe oder Schrift auswählen, werden sowohl die Überschriften als auch die Unterüberschriften automatisch aktualisiert. Die Unterüberschriften sind jedoch weiterhin kleiner als die Überschriften.

### So erstellen Sie einen Stil anhand eines Objekts

- 1 Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt.
- 2 Klicken Sie auf **Objektstile**, wählen Sie **Neuer Stil aus** und zeigen Sie dann auf einen Stiltyp.  
In einer Vorschau angezeigt, welche Objektattribute in dem neuen Stil enthalten sein werden.
- 3 Klicken Sie auf einen Stiltyp.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Neuer Stil aus** im Feld **Neuer Stilname** einen Namen ein.




Wenn das Andockfenster **Objektstile** nicht geöffnet ist, aktivieren Sie im Dialogfeld **Neuer Stil aus** das Kontrollkästchen **Andockfenster 'Objektstile öffnen'**.



Sie können auch einen Stil anhand eines Objekts erstellen, indem Sie im Andockfenster **Objektstile** mit der rechten Maustaste auf den Ordner **Stile** klicken, **Neu aus Auswahl** auswählen und dann einen Stiltyp auswählen.

### So erstellen Sie eine Stilgruppe anhand eines Objekts

- 1 Wählen Sie das Hilfsmittel **Auswahl**  aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt.
- 2 Wählen Sie **Objektstile** und zeigen Sie dann auf **Neue Stilgruppe aus**.  
In einer Vorschau angezeigt, welche Objektattribute in der neuen Stilgruppe enthalten sein werden.
- 3 Klicken Sie auf **Neue Stilgruppe aus**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Neue Stilgruppe aus** im Feld **Neuer Name der Stilgruppe** einen Namen ein.




Wenn das Andockfenster **Objektstile** nicht geöffnet ist, aktivieren Sie im Dialogfeld **Neue Stilgruppe aus** das Kontrollkästchen **Andockfenster 'Objektstile öffnen'**.



Sie können auch eine Stilgruppe anhand eines Objekts erstellen, indem Sie das Objekt in den Ordner **Stilgruppen** im Andockfenster **Objektstile** ziehen. Wenn Sie das Objekt auf eine vorhandene Stilgruppe im Ordner **Stilgruppen** ziehen, werden die Attribute der Stilgruppe durch die Attribute des Objekts ersetzt und alle Objekte, denen die Stilgruppe zugewiesen wurde, werden automatisch aktualisiert.

### So definieren Sie einen Stil

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf die Schaltfläche **Neuer Stil**  und wählen Sie einen Stiltyp aus.  
Der Stil wird im Ordner **Stile** mit einem von der Anwendung zugewiesenen Namen angezeigt (zum Beispiel „Füllung 1“).
- 3 Legen Sie die gewünschten Stilattribute fest.


### Außerdem können Sie

Stil umbenennen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stil, klicken Sie auf **Umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Stil löschen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im Ordner **Stile** einen Stil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Stil löschen** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stil und wählen Sie dann **Löschen** aus.


Stil duplizieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stil und klicken Sie dann auf **Duplizieren**.



Untergeordneten Stil erstellen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Außerdem können Sie

- Wählen Sie im Ordner **Stile** einen Stil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuer untergeordneter Stil** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stil und klicken Sie dann auf **Neuer untergeordneter Stil**.

## So definieren Sie eine Stilgruppe

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf die Schaltfläche **Neue Stilgruppe** , um eine leere Stilgruppe zu erstellen, der Sie Stile hinzufügen können.  
Die Stilgruppe wird im Ordner **Stilgruppen** mit einem von der Anwendung zugewiesenen Namen angezeigt (zum Beispiel „Stilgruppe 1“).
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stil hinzufügen oder entfernen**  neben der Stilgruppe und wählen Sie die Stiltypen aus, die Sie der Stilgruppe hinzufügen möchten. Legen Sie anschließend die Eigenschaften der einzelnen Stile fest.
  - Ziehen Sie vorhandene Stile aus dem Ordner **Stile** in die neue Stilgruppe.


Außerdem können Sie

Stilgruppe umbenennen

Klicken Sie im Ordner **Stilgruppen** mit der rechten Maustaste auf eine Stilgruppe, klicken Sie auf **Umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Stilgruppe löschen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Wählen Sie im Ordner **Stilgruppen** eine Stilgruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Stilgruppe löschen** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stilgruppe und wählen Sie dann **Löschen** aus.

Stilgruppe duplizieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stilgruppe und klicken Sie dann auf **Duplizieren**.

Untergeordnete Stilgruppe erstellen




Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im Ordner **Stilgruppen** eine Stilgruppe aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue untergeordnete Stilgruppe** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stilgruppe und klicken Sie dann auf **Neue untergeordnete Stilgruppe**.


## Stile und Stilgruppen zuweisen

Wenn Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zuweisen, nimmt das Objekt nur die durch den Stil oder die Stilgruppe definierten Attribute an. Wenn Sie beispielsweise einen Umrissstil anwenden, wird der Umriss des Objekts geändert, während seine sonstigen Attribute unverändert bleiben.

Stile und Stilgruppen können über die Andockfenster **Objektstile** und **Eigenschaften-Manager** angewendet werden.

Im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** wird neben Attributen, die durch einen Stil definiert sind, ein grüner Quellenindikator mit einer vertikalen Mittellinie angezeigt . (Der Quellenindikator ist das kleine Quadrat neben dem Attributnamen.) Wenn kein Stil zugewiesen wurde, wird ein leerer Quellenindikator angezeigt . Wurde der zugewiesene Stil außer Kraft gesetzt, hat der Quellenindikator die Farbe orange und eine horizontale Mittellinie .

### So weisen Sie einem Objekt einen Stil oder eine Stilgruppe zu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 3 Wählen Sie im Andockfenster **Objektstile** einen Stil oder eine Stilgruppe aus, und klicken Sie auf **Auf Auswahl anwenden**.



Um einen Stil bzw. ein Stilgruppe vor dem Zuweisen in der Vorschau anzuzeigen, können Sie im Andockfenster **Objektstile** darauf zeigen.

Sie können einen Stil auch zuweisen, indem Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** auf einen Quellenindikator neben einer Objekteigenschaft (Umriss, Füllung, Zeichen, Absatz oder Rahmen) klicken und dann in der Stilliste einen Stil auswählen.

Ein Stil oder eine Stilgruppe kann einem ausgewählten Objekt auch mit einer der folgenden Methoden zugewiesen werden:

- Doppelklicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf einen Stil oder eine Stilgruppe.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, wählen Sie **Objektstile**, dann **Stil anwenden** und anschließend einen Stil oder ein Stilgruppe in der Liste aus.
- Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** mit der rechten Maustaste auf einen Stil oder eine Stilgruppe, und wählen Sie **Stil anwenden** oder **Stilgruppe anwenden** aus.
- Wählen Sie im Andockfenster **Objektstile** einen Stil oder eine Stilgruppe aus und ziehen Sie den Stil oder die Stilgruppe auf das Objekt.

## Stile und Stilgruppen bearbeiten

Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe bearbeiten, indem Sie entweder die Attribute des Stils oder der Stilgruppe im Andockfenster **Objektstile** ändern oder indem Sie die Attribute eines mit dem Stil oder der Stilgruppe verknüpften Objekts ändern und dann diese Änderungen dem Stil oder der Stilgruppe zuweisen.


Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe auch bearbeiten, indem Sie Attribute von einem Objekt in den Stil bzw. die Stilgruppe kopieren.

Stilattribute können auch außer Kraft gesetzt werden. Wenn ein Attribut außer Kraft gesetzt wird, ist es nicht mehr mit der Stildefinition verbunden und Änderungen des Stils wirken sich erst wieder auf das Objekt aus, wenn die Außerkraftsetzung aufgehoben wurde.

### So bearbeiten Sie einen Stil

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Öffnen Sie im Andockfenster **Objektstile** den Ordner **Stile** und wählen Sie einen Stil aus.
- 3 Ändern Sie im Bereich mit den Stileigenschaften des Andockfensters **Objektstile** die gewünschten Attribute.


### So bearbeiten Sie eine Stilgruppe

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Öffnen Sie im Andockfenster **Objektstile** den Ordner **Stilgruppen** und wählen Sie eine Stilgruppe aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Stil hinzufügen oder entfernen**  neben der Stilgruppe, und klicken Sie dann auf den Stiltyp, den Sie der Stilgruppe hinzufügen oder aus der Stilgruppe entfernen möchten.

Neben den in der Stilgruppe enthaltenen Stiltypen werden Häkchen angezeigt.

Im Bereich mit den Stileigenschaften des Andockfensters **Objektstile** können Sie die in der Stilgruppe enthaltenen Stile bearbeiten.

### So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Bearbeitung eines Objekts

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus, auf das ein Stil oder eine Stilgruppe angewendet ist.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Bearbeiten Sie die Objekteigenschaften im Andockfenster **Eigenschaften-Manager**.
- 4 Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option **Objektstile** aus und wählen Sie dann **Auf Stil anwenden** aus.

Die neuen Attribute des Objekts ersetzen die Attribute der mit diesem Objekt verknüpften Stile oder Stilgruppen.


### So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Kopieren der Eigenschaften eines Objekts



- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ▶ **Objektstile**.
- 2 Ziehen Sie ein Objekt aus dem Dokumentfenster auf den Namen eines Stils oder einer Stilgruppe im Andockfenster **Objektstile**.



Sie können die Eigenschaften eines Objekts auch zu einem Stil oder einer Stilgruppe kopieren, indem Sie im Andockfenster **Objektstile** mit der rechten Maustaste auf den Stil oder die Stilgruppe klicken, **Eigenschaften kopieren aus** auswählen und dann im Dokumentfenster auf ein Objekt klicken.



### So setzen Sie ein Stilattribut außer Kraft

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus, dem ein Stil zugewiesen ist.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ▶ **Eigenschaften-Manager**.
- 3 Bearbeiten Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** ein durch einen Stil definiertes Objektattribut.

Der Quellenindikator neben dem Attribut wechselt von grün mit vertikaler Linie  zu orange mit horizontaler Linie  und gibt dadurch an, dass das Objektattribut nicht mehr durch den Stil definiert ist.



Gehen Sie wie folgt vor, um die Außerkraftsetzung eines Stils aufzuheben:

- Klicken Sie auf den orangefarbenen Quellenindikator  und wählen Sie **Zurücksetzen** aus.
- Klicken Sie im Dokumentfenster bei ausgewähltem Hilfsmittel **Auswahl**  mit der rechten Maustaste das Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option **Objektstile** aus und wählen Sie **Auf Stil zurücksetzen** aus.

## Standardobjekteigenschaften verwalten

Mit den Standardobjekteigenschaften in Corel DESIGNER wird das Erscheinungsbild von Text- und Grafikobjekten im aktiven Dokument gesteuert. Wenn Sie Corel DESIGNER neu installiert haben, wird beispielsweise durch die Standardeigenschaften für Grafikobjekte bestimmt, dass jedes neue Grafikobjekt einen schwarzen Umriss und keine Füllung hat.

Sie können die Standardeigenschaften der folgenden Objektarten ändern: künstlerische Medien, Grafiktext, Beschriftungen, Maße, Grafiken und Mengentext. Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, speichert Corel DESIGNER diese Änderungen automatisch im aktuellen Dokument. Wenn Sie die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Einstellungen in weiteren von Ihnen erstellten Dokumenten verwenden möchten, können Sie diese als Standardeinstellungen für neue Dokumente speichern.

Sie können angeben, welche Objektstile, Stilgruppen, Farbstile oder Standardobjekteigenschaften in der aktiven Zeichnung als Standardeinstellungen für neue Dokumente festgelegt werden.

### So bearbeiten Sie Standardobjekteigenschaften


- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Öffnen Sie im Andockfenster **Objektstile** den Ordner **Standardobjekteigenschaften**, und wählen Sie einen der folgenden Objekttypen aus:
  - **Künstlerische Medien**
  - **Grafiktext**
  - **Beschriftung**
  - **Bemaßung**
  - **Grafik**
  - **Mengentext**
- 3 Ändern Sie die gewünschten Attribute.

Alle vorgenommenen Änderungen werden auf alle neuen Objekte im aktiven Dokument angewendet und automatisch zusammen mit dem Dokument gespeichert.

### Außerdem können Sie


Änderungen rückgängig machen, indem ausgewählte Standardeigenschaften auf die Standardeinstellungen für neue Dokumente zurückgesetzt werden

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen**  neben dem Objekttyp.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und wählen Sie **Auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen** aus.


Änderungen an den Standardobjekteigenschaften für alle Objekttypen rückgängig machen, indem sie auf die Standardeinstellungen für neue Dokumente zurückgesetzt werden

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen**  neben dem Ordner **Standardobjekteigenschaften**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner **Standardobjekteigenschaften** und klicken Sie auf **Alle auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen**.

Ausgewählte Objekteigenschaften als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als Standardeinstellung für neue Dokumente festlegen**  neben dem Objekttyp.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und klicken Sie auf **Als Standardeinstellung für neue Dokumente festlegen**.



Sie können die Standardobjekteigenschaften auch bearbeiten, während Sie ein Objekt im Dokumentfenster bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner **Standardobjekteigenschaften** im Andockfenster **Objektstile**, und wählen Sie **Standardeigenschaften bei der Objektbearbeitung aktualisieren** aus. Alle an einem Objekt vorgenommenen Änderungen werden zu Standardeinstellungen für neue Objekte.

## So legen Sie die aktuellen Stileinstellungen als Standardeinstellungen für neue Dokumente fest

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern** , und klicken Sie dann auf **Als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen möchten.




Sie können die Einstellungen auch im Dialogfeld **Optionen** als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Standardeinstellungen speichern und wiederherstellen](#)“ auf Seite 913.


## Stylesheets exportieren und importieren

Sie können Stile und Stilgruppen zur Verwendung in anderen Dokumenten verfügbar machen, indem Sie sie in eine Corel DESIGNER-Stylesheet-Datei (CDSS-Datei) exportieren. Ein Stylesheet enthält alle Objektstile, Stilgruppen, Farbstile und Standardobjekteigenschaften des aktiven Dokuments. Sie können auch Stile und Stilgruppen aus anderen Dokumenten verwenden, indem Sie das Stylesheet importieren, in dem diese gespeichert sind.

### So exportieren Sie ein Stylesheet

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern** , und klicken Sie dann auf **Stylesheet exportieren**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Stylesheet exportieren** den Ordner aus, in dem Sie das Stylesheet speichern möchten.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie aus dem Dokument exportieren möchten.

### So importieren Sie ein Stylesheet

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** auf die Schaltfläche **Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern** , und klicken Sie dann auf **Stylesheet importieren**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Stylesheet importieren** den Ordner aus, in dem das Stylesheet gespeichert ist.
- 4 Wählen Sie den Dateinamen aus und klicken Sie auf **Importieren**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie in das Dokument importieren möchten.



Sie können auch Stile und Stilgruppen aus einer vorhandenen Corel DESIGNER-Datei importieren, indem Sie die Datei im Dialogfeld **Stylesheet importieren** auswählen und auf die Schaltfläche **Importieren** klicken.

## Stilen und Stilgruppen Tastaturbefehle zuweisen

Sie können einem Stil oder einer Stilgruppe Tastaturbefehle zuweisen. Wenn Sie den entsprechenden Tastaturbefehl drücken, wendet Corel DESIGNER den Stil oder die Stilgruppe auf das ausgewählte Objekt an. Ein Tastaturbefehl kann sich aus maximal vier verschiedenen Tasten zusammensetzen.



Wenn ein Tastaturbefehl bereits einem anderen Befehl zugeordnet ist, kann die bestehende Einstellung außer Kraft gesetzt werden.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Tastaturbefehlen finden Sie unter „[Tastaturbefehle anpassen](#)“ auf Seite 918.

## So weisen Sie einem Stil oder einer Stilgruppe einen Tastaturbefehl zu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** mit der rechten Maustaste auf einen Stil oder eine Stilgruppe und klicken Sie auf **Tastaturbefehl zuweisen**.  
Das Dialogfeld **Optionen** wird geöffnet, wobei die Registerkarte **Tastaturbefehle** der Seite **Befehle** angezeigt wird und **Stile zuweisen** im oberen Listenfeld ausgewählt ist.
- 3 Wählen Sie den Stil oder die Stilgruppe aus, dem bzw. der Sie einen Tastaturbefehl zuweisen möchten.  
Wenn dem ausgewählten Stil bereits ein Tastaturbefehl zugewiesen ist, wird dieser im Feld **Aktuelle Tastaturbefehle** angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf das Feld **Neuer Tastaturbefehl** und drücken Sie eine Tastenkombination.  
Wenn diese Tastenkombination bereits einem anderen Befehl zugewiesen ist, wird dieser Befehl im Feld **Zurzeit zugewiesen zu** angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Sollte ein Tastaturbefehl bereits einem anderen Befehl zugewiesen sein, überschreibt die zweite Zuweisung die erste. Wenn Sie die Option **Zu Zuordnungskonflikt wechseln** aktivieren, können Sie automatisch zu dem Befehl wechseln, dessen Tastaturbefehl Sie neu zugeordnet haben, und einen neuen Tastaturbefehl zuzuweisen.

## Objekte mit bestimmten Stilen oder Stilgruppen suchen

Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen, in der aktiven Zeichnung Objekte mit einem bestimmten Stil oder einer bestimmten Stilgruppe zu suchen. Beispielsweise können alle Textobjekte gesucht werden, denen ein bestimmter Überschriftenstil zugewiesen ist.


### So suchen Sie Objekte mit bestimmten Stilen oder Stilgruppen

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektstile**.
- 2 Öffnen Sie im Andockfenster **Objektstile** den Ordner mit Stilen oder Stilgruppen, der einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Stilgruppe enthält.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil oder die Stilgruppe und wählen Sie **Objekte zur Stilverwendung auswählen** aus.

## Verknüpfung zwischen Objekten und Stilen oder Stilgruppen aufheben

Sie können die Verknüpfung zwischen einem Objekt und dem Stil oder der Stilgruppe aufheben, der/die diesem Objekt zugewiesen wurde. Das Objekt behält dabei sein derzeitiges Aussehen. Nachfolgende Änderungen an dem Stil oder der Stilgruppe wirken sich nicht auf die Objektattribute aus.

### So heben Sie die Verknüpfung zwischen einem Objekt und einem Stil oder einer Stilgruppe auf


- Klicken Sie im Dokumentfenster bei ausgewähltem Hilfsmittel **Auswahl**  mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option **Objektstile** aus, und klicken Sie auf **Verknüpfung zu Stil unterbrechen**.



Wenn der Befehl **Verknüpfung zu Stil unterbrechen** nicht verfügbar ist, sind auf dieses Objekt keine Stile oder Stilgruppen angewendet.



Die Verknüpfung zwischen einem Objekt und einem Stil können Sie auch aufheben, indem Sie auf den Quellenindikator neben der mit dem Stil versehenen Eigenschaft (Umriss, Füllung, Absatz, Zeichen oder Rahmen) im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** klicken und dann **Kein Stil zugewiesen** auswählen.



## Mit Farbstilen arbeiten

Ein Farbstil ist eine Farbe, die Sie speichern und Objekten in einem Dokument zuweisen. Jedes Mal, wenn Sie einen Farbstil aktualisieren, aktualisieren Sie auch alle Objekte, die ihn verwenden. Mit Farbstilen können Sie angepasste Farben mühelos und konsistent anwenden.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:


- „Farbstile erstellen und zuweisen“ (Seite 641)
- „Farbstile bearbeiten“ (Seite 644)
- „Anzeigen von Farbstilen“ (Seite 649)
- „Farbstile exportieren und importieren“ (Seite 651)
- „Verknüpfung zwischen einem Farbstil und einem Objekt aufheben“ (Seite 651)

### Farbstile erstellen und zuweisen

Sie können Farbstile aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen. Wenn Sie einen Farbstil erstellen, wird er im aktiven Dokument und in der Farbstilpalette gespeichert.

Nach dem Erstellen eines Farbstils können Sie diesen Objekten im Dokument zuweisen. Corel DESIGNER ermöglicht den Zugriff auf verfügbare Farbstile über mehrere Steuerelemente: das Andockfenster **Farbstile**, das Andockfenster **Objektstile**, das Andockfenster **Eigenschaften-Manager**, die Farbstilpalette und die Dokumentpalette. (Ein Farbstil wird automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt, wenn Sie ihn einem Objekt zuweisen.)

Farbstile können zu Gruppen kombiniert werden, die als Harmonien bezeichnet werden. Mithilfe einer Harmonie können Sie Farbstile in farbtombasierten Beziehungen zusammenfassen und zusammen als Gruppe ändern. Durch Bearbeitung der Farbstile in einer Harmonie können Sie schnell eine Reihe alternativer Farbschemas erstellen, indem Sie die Farben zusammen verschieben, oder Sie können die Farbkombination Ihrer Arbeit in einem Schritt ändern.





Mit Farbharmonien können Sie Kombinationen von Farben leicht ändern.

Corel DESIGNER ermöglicht die Erstellung einer besonderen Art von Farbharmonie, die als Gradient (oder Farbverlauf) bezeichnet wird. Ein Gradient besteht aus einem Master-Farbstil und einer Reihe von Schattierungen dieses Farbstils. Bei den meisten verfügbaren Farbmodellen und -paletten haben die abgeleiteten Farbstile denselben Farbton wie der Master-Farbstil, verfügen aber über unterschiedliche Werte der Sättigung und Helligkeit. Bei den Paletten „PANTONE MATCHING SYSTEM®“ und „Angepasste Schmuckfarben“ sind der Master-Farbstil und die abgeleiteten Farbstile zwar miteinander verknüpft, haben jedoch unterschiedliche Tönungen.

Sie können eine Harmonie aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen.

Corel DESIGNER ermöglicht außerdem das Auswählen aller Farbstile, die nicht im Dokument verwendet werden, sowie das Zusammenführen unerwünschter Farbstile mit anderen. Außerdem können Sie Farbstile in andere Farbmodi oder in Schmuckfarben konvertieren, um Ihr Dokument auf den Druck für die Produktion vorzubereiten.

### So erstellen Sie einen Farbstil oder eine Harmonie aus einem ausgewählten Objekt

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Neuer Farbstil**  und wählen Sie **Neu aus Auswahl** aus.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Farbstile erstellen** im Bereich **Farbstile erstellen aus** eine der folgenden Optionen:
  - **Objektfüllung**: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe der Objektfüllung.
  - **Objektumriss**: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe des Objektumrisses.
  - **Füllung und Umriss**: Erstellt Farbstile aus den Farben der Füllung und des Umrisses des Objekts.
- 5 Um die neuen Farbstile anhand von Farbtönen mit ähnlicher Sättigung und ähnlichem Wert zu gruppieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbstile in Harmonien gruppieren** und geben Sie im Feld die Anzahl der Harmonien an.



Um die Farbstile in einen anderen Farbmodus zu konvertieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Farbstile konvertieren in** und wählen Sie im Listenfeld einen Farbmodus aus.

Sie können Farbstile oder Farbharmonien auch mit einer der folgenden Methoden aus einem ausgewählten Objekt erstellen:


- Ziehen Sie das ausgewählte Objekt in den oberen Teil des grauen Bereichs im Andockfenster **Farbstile**, um unabhängige Farbstile zu erstellen, oder ziehen Sie es in den unteren Teil des grauen Bereichs, um in Harmonien gruppierte Farbstile zu erstellen. Legen Sie dann im Dialogfeld **Farbstile erstellen** die gewünschten Einstellungen fest.

- Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie **Farbstile ▶ Neu aus Auswahl** aus. Legen Sie dann im Dialogfeld **Farbstile erstellen** die gewünschten Einstellungen fest.
- Klicken Sie in der Palette **Farbstile** auf die Pfeilschaltfläche und wählen Sie **Aus Auswahl hinzufügen** aus.




### So erstellen Sie einen Farbstil

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Ziehen Sie ein Farbfeld aus einer beliebigen geöffneten Palette in den oberen Teil des grauen Bereichs im Andockfenster **Farbstile**.




Sie können einen Farbstil auch erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Neuer Farbstil**  klicken, die Option **Neuer Farbstil** auswählen und dann im Dialogfeld **Farbeditor** eine Farbe auswählen. Im Dialogfeld **Farbeditor** wird eine Reihe von Optionen für die Auswahl der richtigen Farbe bereitgestellt: Hilfsmittel **Pipette**, Farbansichten, Regler und Paletten. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter „Mit Farben arbeiten“ auf Seite 393.


Wenn Sie Farbstile aus allen Farben in Ihrem Dokument erstellen möchten, verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Neuer Farbstil**  und wählen Sie **Neu aus Dokument** aus.
- Rechtsklicken Sie im Dokumentfenster mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf ein Objekt und wählen Sie **Farbstile ▶ Neu aus Dokument** aus.
- Klicken Sie in der **Farbstilpalette** auf die Pfeilschaltfläche  und wählen Sie **Aus Dokument hinzufügen** aus.

### So erstellen Sie eine Farbharmonie


- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Neue Farbharmonie**  und wählen Sie **Neue Farbharmonie** aus.  
Im unteren Teil des grauen Bereichs wird ein Ordnersymbol für die Farbharmonie angezeigt.
- 3 Nun können Sie beliebige Farb- oder Farbstilfelder auf den Farbharmonie-Ordner ziehen.



Sie können eine Harmonie auch duplizieren, indem Sie ihren Ordner im Andockfenster **Farbstile** auswählen, auf die Schaltfläche **Neue Farbharmonie** klicken  und dann **Harmonie duplizieren** auswählen.


Sie können die Größe des Bereichs **Farbharmonien** anpassen, sodass Sie verfügbare Farbharmonien ohne Bildlauf anzeigen können. Zeigen Sie dazu auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert.

### So erstellen Sie einen Gradienten (Farbverlauf)

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Farbstile** einen Farbstil als Master-Farbe für den Gradienten aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Farbharmonie**  und wählen Sie **Neuer Verlauf** aus.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Neuer Verlauf** im Feld **Anzahl der Farben** die Anzahl der Schattierungen an.
- 5 Stellen Sie den Regler **Schattierungsähnlichkeit** ein.  
Schieben Sie den Regler nach links, um stark von der übergeordneten Farbe abweichende Schattierungen zu erzeugen, oder schieben Sie ihn nach rechts, um sehr ähnliche Schattierungen zu erzeugen.
- 6 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:


- **Hellere Schattierungen**: Erstellt Schattierungen, die heller als die Master-Farbe sind.
- **Dunklere Schattierungen**: Erstellt Schattierungen, die dunkler als die Master-Farbe sind.
- **Beide**: Erstellt dieselbe Anzahl heller und dunkler Schattierungen.

## So weisen Sie einen Farbstil zu

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  ein Objekt aus.
- 3 Führen Sie im Andockfenster **Farbstile** eine der folgenden Aktionen aus:
  - Doppelklicken Sie auf einen Farbstil, um eine Füllung anzuwenden.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbstil, um einen Umriss anzuwenden.

## Außerdem können Sie


Einen Farbstil löschen

Wählen Sie den Farbstil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen** .


Ausgewählte Farbstile mit dem letzten ausgewählten Farbstil zusammenführen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zusammenführen** .

Farbstile tauschen

Wählen Sie im Andockfenster **Farbstile** zwei Farbstile aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbstile tauschen** . Der Farbstil der Füllung wird dem Objektumriss zugewiesen und der Farbstil des Umrisses der Objektfüllung.

Alle nicht im Dokument verwendeten Farbstile auswählen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Unbenutzte auswählen** .



Sie können einen Farbstil auch mit einer der folgenden Methoden auf ein ausgewähltes Objekt anwenden:

- Klicken Sie in der **Farbstilpalette** oder der **Dokumentpalette** auf einen Farbstil, um eine Füllung zuzuweisen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbstil, um einen Umriss zuzuweisen. Um die **Farbstilpalette** zu öffnen, klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbpaletten** ► **Farbstilpalette**.
- Ziehen Sie einen Farbstil von einer Palette oder aus dem Andockfenster **Farbstile** auf das Objekt.
- Klicken Sie im Abschnitt **Umriss** oder **Füllung** des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** auf den Quellenindikator neben der Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor erstellten Farbstile einen Farbstil aus.
- Sie können einen Farbstil auch mithilfe des Andockfensters **Objektstile** zuweisen, wenn der einem Objekt zugewiesene Objektstil ein Farbattribut enthält, wie eine Füllung oder einen Umriss. Klicken Sie im Andockfenster **Objektstile** im Bereich **Stileigenschaften** auf den Quellenindikator neben einer Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor gespeicherten Farbstile einen Farbstil aus.

## Farbstile bearbeiten

Sie können einen einzelnen Farbstil oder einen Farbstil in einer Harmonie bearbeiten.

Wenn Sie eine Harmonie bearbeiten, können Sie Farbstile gleichzeitig bearbeiten und dabei die Beziehung zwischen ihnen beibehalten, oder Sie können einzelne Farbstile in der Harmonie ändern.

Wenn Sie den Farbton des Master-Farbstils in einem Gradienten ändern, werden alle abgeleiteten Schattierungen auf Grundlage des neuen Farbtons sowie der ursprünglichen Werte für die Sättigung und Helligkeit aktualisiert.


### Harmonieregeln

Sie können Regeln auf Farbharmonien anwenden, um alle Farben entsprechend einer zuvor definierten Logik zu verschieben und verschiedene Farbschemas (Kombinationen) zu erstellen. In einer Farbharmonie gilt die markierte Farbe als Grundfarbe und dient als Referenz für die übrigen Farben im Farbkreis.


Sie können auch eine Harmonieregel verwenden, um eine Farbharmonie von Grund auf zu erstellen. Die resultierende Farbharmonie umfasst fünf auf Basis der gewählten Regel zufällig erstellte Farben. Ihre Grundfarbe ist die in der Farbliste der Harmonie markierte Farbe.

Folgende Harmonieregeln stehen zur Verfügung.


- **Analog:** Erstellt mit im Farbkreis nebeneinanderliegenden Farben klare, gleichmäßige Farbschemas.
- **Analog – Verstärkt:** Ähnelt der Analog-Regel, enthält aber zusätzlich zu den angrenzenden Farben eine (kontrastierende) Komplementärfarbe.
- **Komplementär** (auch Kontrast genannt): Ergänzt die Grundfarbe mit der Komplementärfarbe im Farbkreis. Warme und kalte Farben ergeben zusammen kraftvoll leuchtende Farbschemas.
- **Monochrom:** Erstellt mit Variationen einer einzigen Farbe beruhigende Farbschemas.
- **Tetrade:** Beruht auf einem Farbenpaar und dessen Komplementärfarben im Farbkreis. Diese Regel führt zu gewagten Farbharmonien und muss daher sorgfältig geplant werden.
- **Triade:** Gleicht die Grundfarbe mit Farben aus, die sich nahe beim gegenüberliegenden Ende des Farbrades befinden und auf diese Weise ein Dreieck bilden. Diese Harmonieregel führt normalerweise zu Farbschemas mit weichen Kontrasten.



Analog – Verstärkt




Analog




Komplementär



Monochrom




Triade



Tetrade

Beispiele für mit Harmonieregeln komplett neu erstellte Farbharmonien



An den Symbolen auf den Harmonieordnern ist zu erkennen, dass die Farbharmonien auf der Basis verschiedener Harmonieregeln erstellt wurden. Von oben nach unten: Analog –Verstärkt, Analog, Komplementär, Monochrom, Tetrade und Triade.



## Bearbeiten von Farbharmonien

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Farbharmonien zu bearbeiten: durch das Entfernen einer zuvor verwendeten Harmonieregel, durch das Ersetzen der Grundfarbe mit der im Farbkreis gegenüberliegenden Farbe, durch das Verschieben von Farben in andere Wappen des Farbkreises und durch Ziehen der Farbharmonie auf dem Farbkreis.

Sie können Farben aus mehrern Farbharmonien auswählen und sie gleichzeitig bearbeiten. Mithilfe dieser Funktion können Sie mehrere regelbasierte Farbharmonien gleichzeitig bearbeiten, ohne die Regeln zu entfernen.

Darüber hinaus können Sie im Andockfenster **Farbstile** einen Farbstil in den Graustufen-Farbmodus umwandeln.

## So bearbeiten Sie einen Farbstil

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Wählen Sie im Andockfenster **Farbstile** einen einzelnen Farbstil oder einen Farbstil in einer Harmonie aus.
- 3 Bearbeiten Sie im Dialogfeld **Farbeditor** oder **Harmonie-Editor** den Farbstil mit einem der verfügbaren Steuerelemente: Hilfsmittel **Pipette**, Farbansichten, Regler und Paletten.


Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter „Mit Farben arbeiten“ auf Seite 393.

## Außerdem können Sie


Einen Farbstil umbenennen

Wählen Sie im Andockfenster **Farbstile** den Farbstil aus und geben Sie in das Namensfeld oben im Andockfenster einen neuen Namen ein.

Farbstil in einen anderen Farbmodus konvertieren

Klicken Sie auf die Registerkarte **Konvertieren**  und wählen Sie im Flyout einen Farbmodus aus.

Farbstil in eine Schmuckfarbe konvertieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konvertieren**  und wählen Sie **In Schmuckfarbe konvertieren** aus.

## So bearbeiten Sie eine Farbharmonie

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf einen Harmonieordner.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie im Dialogfeld **Harmonie-Editor** auf einen Auswahlring und ziehen Sie, um die Farbstile in der Harmonie zu bearbeiten. Um die Bewegung des Auswahlrings zu beschränken, ziehen Sie den Auswahlring bei gedrückter **Strg-Taste**, um die ursprüngliche Sättigung beizubehalten, oder bei gedrückter **Umschalttaste**, um den ursprünglichen Farbton beizubehalten.
  - Wählen Sie im Dialogfeld **Farbeditor** eine Farbe mit einem der verfügbaren Steuerelemente aus: Hilfsmittel **Pipette**, Farbansichten, Regler und Paletten. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter „Mit Farben arbeiten“ auf Seite 393.
- 4 Verschieben Sie im Dialogfeld **Harmonie-Editor** den Regler **Helligkeit**, um die Tönung der Farbe zu ändern.

Wenn Sie die genaue Tönung festlegen möchten, geben Sie im Feld **Helligkeit** einen Wert ein.



Um einen einzelnen Farbstil in der Harmonie zu bearbeiten, wählen Sie den Stil aus, indem Sie im Harmonieordner auf sein Farbfeld klicken oder indem Sie im Dialogfeld **Harmonie-Editor** auf den jeweiligen Auswahling oder das jeweilige Farbfeld klicken.

Sie können die Größe des Bereichs **Farbharmonien** anpassen, sodass Sie verfügbare Farbharmonien ohne Bildlauf anzeigen können. Zeigen Sie dazu auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert.

Sie können Farbharmonien durch Ziehen eines Farbfelds neu anordnen.

### So weisen Sie Farbharmonien Regeln zu


- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf einen Harmonieordner.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Harmonieregeln** eine Regel aus.

### Außerdem können Sie

Eine regelbasierte Farbharmonie von Grund auf erstellen

Vergewissern Sie sich, dass keine Farbstile ausgewählt sind und wählen Sie im Listenfeld **Harmonieregel** eine Regel aus.

Beim Ändern der Harmonieregel die Farben gleichmäßig verteilen

Stellen Sie sicher, dass die Option **Farben verteilen**  aktiviert ist und wählen Sie im Listenfeld **Harmonieregel** eine Harmonieregel aus.

Farben werden gleichmäßig entlang der Achsen des Farbkreises verteilt, was zu radikalen Farbveränderungen führen kann.

Wenn die Option **Farben verteilen** deaktiviert ist, werden die Farbbeziehungen innerhalb der Farbharmonie beibehalten.



Sie können im Listenfeld **Farbharmonien** auch die Option **Angepasst** auswählen, um eine zuvor angewendete Regel zu entfernen oder einen neuen Harmonieordner anzulegen.


### So bearbeiten Sie eine Farbharmonie

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf einen Farbstil einer Farbharmonie.
- 3 Führen Sie im Harmonie-Editor eine der folgenden Aufgaben durch:


#### Aktion

#### Vorgehensweise

Eine Regel aus einer Farbharmonie entfernen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Harmonieregel entfernen** .

Zur Komplementärfarbe im Farbkreis wechseln

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zur Komplementärfarbe wechseln** .

## Aktion

Farbe auf anderes Wappen verschieben

## Vorgehensweise


Ziehen Sie bei gedrückter **Alt**-Taste einen Auswährling auf ein anderes Wappen.

Diese Funktion steht in Farbharmonien zur Verfügung, die auf den Harmonieregeln Komplementär, Tetrade oder Triade beruhen, sowie in angepassten Farbharmonien.

Mehrere Farbharmonien gleichzeitig bearbeiten

Klicken Sie bei gedrückter **Strg**-Taste auf die gewünschten Farbstile und ziehen Sie einen Auswährling in den Harmonie-Editor.

Farbstil in den Graustufen-Farbmodus konvertieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konvertieren**  und wählen Sie **In Graustufen konvertieren** aus.




Sie können Farbstile oder Farbharmonien auch im Andockfenster **Farbstile erstellen** in den Graustufen-Farbmodus konvertieren, wenn Sie einen Farbstil bzw. eine Farbharmonie aus einem markierten Objekt erstellen. Informationen dazu, wie Sie auf das Andockfenster **Farbstile erstellen** zugreifen können, finden Sie unter „So erstellen Sie einen Farbstil oder eine Harmonie aus einem ausgewählten Objekt“ auf Seite 642..

## Anzeigen von Farbstilen

Im Andockfenster **Farbstile** stehen mehrere Anzeigeoptionen zur Verfügung, um Ihnen die Arbeit mit den Farbstilen zu erleichtern.


Die Seitensortierungsansicht zeigt Skizzen aller Seiten eines Dokuments an. Wenn Sie einen Farbstil in der Seitensortierungsansicht bearbeiten, sehen Sie, wie sich alle Objekte ändern, die den Farbstil verwenden. Sie können die Größe der Seitenskizzen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

In der Hinweisansicht sehen Sie, welche Objekte mit welchen Farbstilen verknüpft sind. Wenn Sie im Andockfenster **Farbstile** auf einen Farbstil zeigen, wird das Objekt, das den Farbstil verwendet, im Dokumentfenster durch einen Indikator gekennzeichnet.







*In der Hinweisansicht können Sie Objekte, die bestimmte Farbstile verwenden, leichter identifizieren.*

Zudem können Sie größere Farbfelder und im Harmonie-Editor leere Wappen in Farbharmonien anzeigen.




*Zwei der Wappen in dieser Farbharmonie, die auf der Harmonieregel Tetrade beruht, enthalten keine Farben, werden aber zur Unterstützung von Bearbeitungsaufgaben angezeigt.*



### So aktivieren Sie die Seitensortierungsansicht

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Anzeigeoptionen**  und anschließend auf **Seitensortierungsansicht**.
- 3 Um die Größe der Seitenskizzen zu ändern, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen.
  - Kleine Skizzen 
  - Mittlere Skizzen 
  - Große Skizzen 



Um zur Standardseitenansicht zurückzukehren, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Seitensortierungsansicht** .

### So verwenden Sie die Hinweisansicht

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Anzeigeoptionen**  und anschließend auf **Hinweisansicht**.
- 3 Zeigen Sie auf einen Farbstil, der einem Objekt zugewiesen wurde.  
In der Mitte des Objekts, das den Farbstil verwendet, wird ein kleiner Indikator  angezeigt.

### So zeigen Sie größere Farbfelder an

- 1 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Anzeigeoptionen**  und anschließend auf **Große Muster verwenden**.

So zeigen Sie leere Wappen in einer Farbharmonie an

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Farbstile**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Farbstile** auf die Schaltfläche **Anzeigeoptionen**  und anschließend auf **Leere Wappen anzeigen**.


## Farbstile exportieren und importieren

Sie können Farbstile wiederverwenden, indem Sie sie zu angepassten Paletten hinzufügen, sie als Standards für neue Dokumente speichern oder sie in ein Stylesheet exportieren. Sie können auch Farbstile aus anderen Dokumenten importieren. Weitere Informationen finden Sie unter [„Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten“](#) auf Seite 405, [„Standardobjekteigenschaften verwalten“](#) auf Seite 636 und [„Stylesheets exportieren und importieren“](#) auf Seite 638.

## Verknüpfung zwischen einem Farbstil und einem Objekt aufheben

Wenn Sie die Verknüpfung zwischen einem Farbstil und einem Objekt aufheben, werden die Farbeigenschaften des Objekts nicht mehr vom Farbstil abgeleitet, und Sie können den Farbstil aktualisieren, ohne dass das Objekt geändert wird.

So heben Sie die Verknüpfung zwischen einem Farbstil und einem Objekt auf

- Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** mit der rechten Maustaste auf ein Objekt  und wählen Sie **Farbstile ▶ Verknüpfung zu Farbstilen unterbrechen** aus.



Sie können die Verknüpfung mit einem Farbstil auch mithilfe des Andockfensters **Eigenschaften-Manager** aufheben. Klicken Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Abschnitt **Umriss** oder **Füllung** auf den Quellenindikator neben der Farbauswahl und wählen Sie **Verknüpfung zu Farbstil unterbrechen**.




# Seiten und Layout

Seiten und Layouttools verwenden..... 655

Mit Tabellen arbeiten..... 673







## Seiten und Layouttools verwenden

Corel DESIGNER ermöglicht es Ihnen, Größe, Ausrichtung, Maßeinheit und Hintergrund der Zeichenseite festlegen. Mit der benutzerdefinierten Anpassung und Anzeige von Gittern und Hilfslinien können Sie Objekte ganz nach Ihren Wünschen anordnen. Mithilfe von Linealen positionieren Sie Gitter, Hilfslinien und Objekte anhand der von Ihnen festgelegten Skalierungseinheiten. Darüber hinaus können Sie Seiten hinzufügen und löschen.

Die Einstellungen und Hilfsmittel für das Seitenlayout sind vollständig anpassbar und können auch als Standard für andere Zeichnungen verwendet werden.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Seitenlayout festlegen“ (Seite 655)
- „Seitenhintergrund wählen“ (Seite 658)
- „Seiten hinzufügen, duplizieren, umbenennen und löschen“ (Seite 659)
- „Seitenzahlen einfügen“ (Seite 662)
- „Lineale verwenden“ (Seite 664)
- „Lineale kalibrieren“ (Seite 665)
- „Dokumentgitter einrichten“ (Seite 666)
- „Basisliniengitter einrichten“ (Seite 667)
- „Hilfslinien einrichten“ (Seite 668)
- „Hilfslinien ändern“ (Seite 670)
- „Zeichenmaßstab festlegen“ (Seite 671)

### Seitenlayout festlegen

Sie können die Arbeit an einer Zeichnung beginnen, indem Sie die Einstellungen für Größe, Ausrichtung und Layoutstil festlegen. Die beim Festlegen des Seitenlayouts gewählten Optionen können als Standard für alle neuen Zeichnungen verwendet werden. Sie können die Einstellungen für die Seitengröße und Ausrichtung ändern, um sie für Druckzwecke an die standardmäßigen Papierformateinstellungen anzupassen.

#### Seitengröße

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seitengröße festzulegen: Sie können eine vordefinierte Seitengröße verwenden oder selbst eine Größe erstellen. Es stehen zahlreiche vordefinierte Seitengrößen zur Auswahl, von Standardpapier und -umschlägen bis hin zu Postern und Webseiten. Wenn keine der vordefinierten Seitengrößen Ihren Anforderungen entspricht, können Sie selbst eine Seitengröße definieren, indem Sie die Abmessungen der Zeichnung angeben.

Sie können benutzerdefinierte Seitengrößen als Voreinstellungen zum späteren Gebrauch sichern. Benutzerdefinierte voreingestellte Seiten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.

### Seitenausrichtung

Die Seite kann im Quer- oder Hochformat ausgerichtet sein. Beim Querformat ist die Breite der Zeichnung größer als ihre Höhe, während die Zeichnung im Hochformat eine größere Höhe als Breite hat. Alle einer Zeichnung hinzugefügten Seiten übernehmen zunächst die aktuelle Ausrichtung. Sie können die Ausrichtung einzelner Seiten jedoch jederzeit ändern.

### Layoutstile

Wenn Sie den Standardlayoutstil (Ganze Seite) verwenden, wird jede Seite im Dokument als Einzelseite betrachtet und auf ein eigenes Blatt gedruckt. Sie können auch Layoutstile für mehrseitige Publikationen wie Prospekte und Broschüren wählen. Bei den Layoutstilen für mehrseitige Dokumente (Buch, Heft, Klappkarte, Faltkarte horizontal, Faltkarte vertikal und Leporello) wird die Seitengröße in zwei oder mehr gleich große Teilabschnitte aufgeteilt. Jeder Abschnitt wird als eigene Seite angesehen. Der Vorteil bei der Arbeit mit separaten Teilabschnitten liegt darin, dass Sie jeden Abschnitt in senkrechter Ausrichtung und entsprechend der Seitenfolge bearbeiten können, unabhängig vom Layout, das zum Druck des Dokuments erforderlich ist. Wenn Ihr Dokument druckbereit ist, ordnet CorelDRAW die Seiten automatisch in der für den Druck und das Binden erforderlichen Reihenfolge an.

### Etikettenstile

Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in Corel DESIGNER den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.

## So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite einrichten**.  
Die Seite **Seitengröße** des Dialogfelds **Optionen** wird angezeigt.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Vordefinierte Seitengröße wählen

Wählen Sie im Listenfeld **Größe** eine Bildgröße aus.

Die Seitengröße und -ausrichtung an die Druckereinstellungen anpassen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Papiergröße vom Drucker abrufen**.

Seitengröße anpassen

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.

Seitenausrichtung festlegen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Querformat** oder **Hochformat**.

Seitengröße und -ausrichtung für eine einzelne Seite in einem mehrseitigen Dokument festlegen

Achten Sie darauf, dass die Seite, die Sie ändern möchten, im Zeichenfenster angezeigt wird, wählen Sie eine Seitengröße und -ausrichtung, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe nur auf aktuelle Seite anwenden**.

Seitenränder anzeigen

Aktivieren Sie die Option **Seitenrand anzeigen**.

Rahmen um die Seite hinzufügen

Klicken Sie auf **Seitenrahmen hinzufügen**.

## Aktion

## Vorgehensweise

Wiedergabeauflösung für das Dokument auswählen

Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeauflösung** die Auflösung aus.

Randanschnittgrenze festlegen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randanschnittbereich anzeigen** und geben Sie einen Wert in das Feld **Randanschnitt** ein.



Sie können die Seitengröße und -ausrichtung auch festlegen, indem Sie auf **Ansicht ► Seitensortierungs-Ansicht** klicken und dann die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste anpassen.

Sie können das Dialogfeld **Optionen** auch mit angezeigter Seite **Seitengröße** öffnen, indem Sie auf den Schatten der Zeichenseite doppelklicken.

## So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen

1 Klicken Sie auf **Layout ► Seite einrichten**.

Die Seite **Seitengröße** des Dialogfelds **Optionen** wird angezeigt.

2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

## Aktion

## Vorgehensweise

Vordefinierte Seitengröße hinzufügen

Geben Sie in den Feldern **Breite** und **Höhe** eine benutzerdefinierte Seitengröße an, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und geben Sie im Feld **Angepasstes Seitenformat speichern unter** einen Namen für die benutzerdefinierte Seiten ein.

Die vordefinierte Seitengröße wird im Listenfeld **Größe** angezeigt.

Vordefinierte Seitengröße löschen

Wählen Sie im Listenfeld **Größe** eine Seitengröße aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.



Wenn das Hilfsmittel **Auswahl** aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen, indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste **Seitengröße** auf **Diese Liste bearbeiten** klicken.

## So wählen Sie einen Layoutstil

1 Klicken Sie auf **Layout ► Seitenlayout**.

2 Wählen Sie im Dialogfeld **Optionen** im Listenfeld **Layout** einen Layoutstil.

Zu jedem Layoutstil erhalten Sie eine kurze Beschreibung und ein grafisches Beispiel.

## So verwenden Sie einen Etikettenstil

1 Klicken Sie auf **Layout ► Seite einrichten**.

2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Dokument** auf **Etikett** und aktivieren Sie die Option **Etiketten**.

3 Wählen Sie den Namen eines Herstellers in der Liste aus.

4 Wählen Sie den gewünschten Etikettenstil in der Liste aus.

Wenn Sie den Etikettenstil anpassen möchten, klicken Sie auf **Etikett anpassen** und ändern die Größe, Ränder, Abstände und die Anzahl der Etiketten auf einem Blatt.

Um den bearbeiteten Etikettenstil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**  und weisen dem neuen Etikettenstil im Feld **Speichern unter** einen neuen Namen zu.



Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil verwenden.



Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines Etikettenstils das Papierformat **Letter** und die Ausrichtung **Hochformat** wählen.

## So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Dokument**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard für neue Dokumente speichern**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenoptionen**.

## Seitenhintergrund wählen

Sie können Farbe und Typ des Hintergrunds für eine Zeichnung festlegen. So können Sie beispielsweise eine Volltonfarbe wählen, wenn Sie einen gleichmäßigen Hintergrund wünschen. Wenn Sie einen filigraneren oder dynamischeren Hintergrund wünschen, können Sie eine [Bitmap](#) verwenden.

Wenn Sie eine Bitmap als Hintergrund wählen, wird diese standardmäßig in die Zeichnung eingebettet. Dies ist das empfohlene Verfahren. Sie können die Bitmap jedoch auch lediglich mit der Zeichnung verknüpfen, so dass die Änderungen automatisch in die Zeichnung übernommen werden, wenn Sie das Quellbild zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten. Wenn Sie eine Zeichnung mit einem verknüpften Hintergrundbild an eine andere Person senden, müssen Sie auch das verknüpfte Bild mitschicken.

Sie können die als Hintergrund verwendete Bitmap so konfigurieren, dass sie gedruckt und exportiert werden kann, oder Sie können Computerressourcen sparen, indem Sie eine Zeichnung ohne die Hintergrund-Bitmap exportieren und drucken.

Wenn ein Hintergrund nicht mehr benötigt wird, kann er entfernt werden.

## So verwenden Sie eine Volltonfarbe als Hintergrund

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seitenhintergrund**.
- 2 Aktivieren Sie das Optionsfeld **Vollton**.
- 3 Öffnen Sie die Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.



Beim Exportieren von Dateien in ein Bitmap-Format wird die Hintergrundfarbe für Anti-Alias-Ränder verwendet. Wenn Bitmaps unregelmäßige Formen aufweisen und vor einem nicht weißen Hintergrund verwendet werden, empfiehlt es sich, eine passende Seitenhintergrundfarbe auszuwählen. Wenn Sie die exportierte Bitmap-Datei z. B. auf einem blauen Hintergrund verwenden möchten, sollten Sie für den Seitenhintergrund eine Farbe mit einem ähnlichen Blau auswählen.

## So verwenden Sie eine Bitmap als Hintergrund

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seitenhintergrund**.

- 2 Aktivieren Sie die Option **Bitmap**.
- 3 Klicken Sie auf **Durchsuchen**.
- 4 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 5 Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
- 6 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Optionen** eine der folgenden Optionen:
  - **Verknüpft** – Verbindet die **Bitmap** mit der Zeichnung, so dass alle an der Quelldatei vorgenommenen Änderungen im Bitmap-Hintergrund zum Tragen kommen.
  - **Eingebettet** – Fügt die Bitmap in die Zeichnung ein, sodass an der Quelldatei vorgenommene Änderungen nicht im Bitmap-Hintergrund berücksichtigt werden.

Wenn Sie den Hintergrund gemeinsam mit der Zeichnung drucken und exportieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrund drucken und exportieren**.

- 7 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Standardgröße** – Hiermit wird die aktuelle Größe des Bitmap-Bildes verwendet.
  - **Angepasste Größe**: Hiermit können Sie die Maße der Bitmap angeben, indem Sie Werte in die Felder **H** und **V** eingeben.

Wenn Sie nicht proportionale Höhen- und Breitenwerte angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten**.



Wenn die Bitmap kleiner als die Zeichenseite ist, wird sie über die gesamte Zeichenseite hinweg **gekachelt** (d. h. wiederholt neben- und untereinander angeordnet). Ist sie größer als die Zeichenseite, wird sie auf die Größe der Zeichenseite **zugeschnitten**.

Eine als Hintergrund verwendete Bitmap ist kein Objekt und kann daher auch nicht bearbeitet werden.

## So entfernen Sie einen Hintergrund

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seitenhintergrund**.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Kein Hintergrund**.

## Seiten hinzufügen, duplizieren, umbenennen und löschen

Mit Corel DESIGNER können Sie einer Zeichnung Seiten hinzufügen oder vorhandene Seiten duplizieren. Sie können Seiten auch umbenennen und eine einzelne Seite oder eine ganze Reihe von Seiten löschen. Sie können **Objekte** von einer Seite auf eine andere verschieben.

Beim Duplizieren einer Seite können Sie entweder die Ebenenstruktur der Seite oder die kompletten Ebenen samt aller darin enthaltenen Objekte kopieren. Weitere Informationen zu Ebenen finden Sie unter „**Mit Ebenen arbeiten**“ auf Seite 361.

Mithilfe der Seitensortierungs-Ansicht können Sie Seiten verwalten und gleichzeitig die Seiteninhalte anzeigen. In der Seitensortierungs-Ansicht können Sie die Reihenfolge der Seiten ändern sowie Seiten kopieren, hinzufügen, umbenennen und löschen.

## So fügen Sie Seiten hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite einfügen**.
- 2 Geben Sie im Bereich **Seiten** im Feld **Seitenanzahl** die Anzahl der Seiten ein, die Sie hinzufügen möchten.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um die neue Seite vor oder hinter der aktuellen Seite zu platzieren:
  - **Vorher**
  - **Nachher**

Wenn Sie eine neue Seite vor oder nach einer Seite einfügen möchten, die nicht die aktuelle Seite ist, geben Sie die gewünschte Seitenzahl in das Feld **Vorhandene Seite** ein.

## Außerdem können Sie

Seitengröße festlegen

Wählen Sie im Listenfeld **Größe** eine Bildgröße aus.

Seitengröße anpassen

Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.

Seitenausrichtung festlegen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Querformat** oder **Hochformat**.



Sie können auch mithilfe der Schaltflächen zum **Hinzufügen von Seiten** im Dokument-Navigator eine Seite vor oder nach der aktuellen Seite einfügen.

Sie können die Position einer neuen Seite auch festlegen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Seitenregisterkarte im Dokument-Navigator klicken und anschließend **Seite nachher einfügen** bzw. **Seite vorher einfügen** wählen.

## So duplizieren Sie Seiten

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite duplizieren**.
- 2 Aktivieren Sie im Bereich **Neue Seite einfügen** des Dialogfelds **Seite duplizieren** eine der folgenden Optionen:
  - **Vor der ausgewählten Seite**
  - **Nach der ausgewählten Seite**
- 3 Aktivieren Sie unten im Dialogfeld eine der folgenden Optionen:
  - **Nur Ebenen kopieren**: Ermöglicht das Duplizieren der Ebenenstruktur, ohne dabei die Inhalte der Ebenen zu kopieren
  - **Ebenen und Inhalte kopieren**: Ermöglicht das Duplizieren der Ebenen und aller Inhalte



Durch Anklicken eines Namens mit der rechten Maustaste und Auswahl von **Seite duplizieren** können Sie auch eine Seite duplizieren.

## So benennen Sie Seiten um

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite umbenennen**.
- 2 Geben Sie den Namen der Seite in das Feld **Name der Seite** ein.



Sie können eine Seite auch im Andockfenster **Objekt-Manager** umbenennen, indem Sie auf den Seitennamen klicken und den neuen Namen eingeben. Um das Andockfenster **Objekt-Manager** zu öffnen, klicken Sie auf **Fenster** ► **Objekt-Manager**.

## So löschen Sie Seiten

- 1 Klicken Sie auf **Layout** ► **Seite löschen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld **Seite löschen** die Nummer der zu löschenden Seite ein.



Sie können einen Bereich von Seiten löschen, indem Sie das Kontrollkästchen **Bis Seite** aktivieren und die Nummer der letzten Seite in das Feld **Bis Seite** eingeben.

## So ändern Sie die Reihenfolge von Seiten

- Ziehen Sie die Seitenregisterkarten in den Dokument-Navigator.

## So verschieben Sie Objekte auf eine andere Seite

- 1 Ziehen Sie das Objekt auf die entsprechende Seitenregisterkarte im Dokument-Navigator.  
Die Zielseite wird im Zeichenfenster angezeigt.
- 2 Lassen Sie die Maustaste los und ziehen Sie das Objekt, um es auf der Seite zu positionieren.



Sie können ein Objekt auch auf eine andere Seite verschieben, indem Sie den Objektnamen im Andockfenster **Objekt-Manager** über einen Ebenennamen auf der Zielseite ziehen.

## So verwalten Sie Seiten bei gleichzeitiger Anzeige des Inhalts

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Seitensortierungs-Ansicht**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise

Reihenfolge der Seiten ändern

Ziehen Sie eine Seite an eine neue Position.

Seiten kopieren

Ziehen Sie die Seite bei gedrückter rechter Maustaste an eine neue Position, lassen Sie die Maustaste los und klicken Sie auf **Hierher kopieren**.

Seiten hinzufügen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Seite und wählen Sie dann **Seite vorher einfügen** bzw. **Seite nachher einfügen**.

Seiten umbenennen




Klicken Sie auf den Seitennamen unter der ausgewählten Seite und geben Sie einen neuen Namen ein.

Seiten löschen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Seite und wählen Sie **Seite löschen**.

Größe der Seitenskizzen ändern

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen in der Eigenschaftsleiste:

- Kleine Skizzen 
- Mittlere Skizzen 
- Große Skizzen 

Normale Ansicht wieder anzeigen

Doppelklicken Sie auf eine Seite.



Auch durch Anklicken der Seite mit der rechten Maustaste und Auswahl von **Seite duplizieren** können Sie eine Seite kopieren.

## Seitenzahlen einfügen

Sie können Seitenzahlen auf der aktuellen Seite, auf allen Seiten, allen ungeraden Seiten oder allen geraden Seiten einfügen. Wenn Sie Seitenzahlen auf mehreren Seiten einfügen, wird automatisch eine neue Masterebene (Hauptebene) erstellt, und die Seitenzahl wird darauf platziert. Die Masterebene kann sich auf alle Seiten beziehen, nur auf ungerade Seiten oder nur auf gerade Seiten. Weitere Informationen zu Masterebenen finden Sie unter [„Ebenen erstellen“ auf Seite 361](#).

Seitenzahlen werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Seiten im Dokument hinzufügen oder löschen.

Sie können auch eine Seitenzahl in vorhandenen Grafik- oder Mengentext einfügen. Wenn sich der Text auf einer lokalen Ebenen befindet, wird die Seitenzahl nur auf der aktuellen Seite eingefügt. Befindet sich der Text auf einer Masterebene, wird die Seitenzahl zu einem Bestandteil der Masterebene und wird auf allen Seiten angezeigt, auf denen die Masterebene sichtbar ist. Weitere Informationen zu Grafik- und Mengentext finden Sie unter [„Text hinzufügen und bearbeiten“ auf Seite 525](#).

Wenn sich die Seitenzahlen auf einer Masterebene befinden, können Sie die Seitenzahlen auf bestimmten Seiten ausblenden, indem Sie auf den jeweiligen Seiten die Masterebene ausblenden.

Sie können die Standardeinstellungen für Seitenzahlen vor oder nach dem Einfügen von Seitenzahlen in das Dokument ändern. Beispielsweise können Sie die Seitenzahlen mit einer andere Zahl als 1 beginnen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere Corel DESIGNER-Dateien erstellen möchten, die zu einer einzelnen Publikation zusammengefügt werden.

Sie können außerdem angeben, ob die Seitennummerierung auf der ersten Seite oder auf einer anderen Seite anfangen soll. Wenn Sie beispielsweise angeben, dass die Nummerierung auf Seite 3 beginnt, wird auf Seite 3 die Nummer 1 angezeigt. Wenn Sie eine neue Seite zwischen Seiten 1 und 2 einfügen, wird sie zur neuen Seite 2, und die alte Seite 2 wird zu Seite 3 – der Seite, auf der die erste Seitenzahl angezeigt wird.

Sie können unter einer Vielzahl häufig verwendeter Stile für Seitenzahlen wählen.

Wenn Sie die Datei in Corel DESIGNER X5 oder einer früheren Version speichern, werden die Seitenzahlen als bearbeitbarer Grafiktext beibehalten. Wenn Sie eine Seite hinzufügen oder löschen, wird die Seitennummerierung jedoch nicht aktualisiert.

### Seitenzahlen als Objekte bearbeiten

Seitenzahlen sind Grafiktextobjekte (sofern sie nicht in Mengentext eingefügt wurden), die wie jedes andere Grafiktextobjekt geändert und bearbeitet werden können. Sie können eine Seitenzahl beispielsweise vergrößern und verkleinern, skalieren oder drehen, ihre Farbe ändern und Effekte wie Füllmuster und hinterlegte Schatten anwenden.

Wenn sich die Seitenzahl auf einer Masterebene befindet, wirken sich vorgenommene Änderungen auf alle Seitenzahlen aus.

In der folgenden Tabelle sind verschiedene Verfahren aufgeführt, mit denen Seitenzahlen als Objekte bearbeitet werden können.

Sie können	Weitere Informationen finden Sie unter:
Die Größe von Seitenzahlen ändern und Seitenzahlen skalieren	<a href="#">„Objekte in der Größe ändern und skalieren“ auf Seite 305</a>
Seitenzahlen drehen	<a href="#">„Objekte drehen“ auf Seite 308</a>
Seitenzahlen spiegeln	<a href="#">„Objekte spiegeln“ auf Seite 309</a>
Farbe von Seitenzahlen ändern	<a href="#">„Farben auswählen“ auf Seite 396</a>
Füllmuster auf Seitenzahlen anwenden	<a href="#">„Füllmuster zuweisen“ auf Seite 429</a>



Sie können

Weitere Informationen finden Sie unter:

Seitenzahlen hinterlegte Schatten zuweisen

„Hinterlegte Schatten erstellen“ auf Seite 476

## So fügen Sie Seitenzahlen ein

- Klicken Sie auf **Layout** ▶ **Seitenzahl einfügen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - **Auf aktiver Ebene** – Einfügen einer Seitenzahl auf der Ebene, die zurzeit im Andockfenster **Objekt-Manager** ausgewählt ist. Wenn die aktive Ebene die Masterebene ist, werden auf allen Seiten des Dokuments, auf denen die Masterebene sichtbar ist, Seitenzahlen eingefügt. Wenn die aktive Ebene eine lokale Ebene ist, wird die Seitenzahl nur auf der aktuellen Ebene eingefügt.
  - **Auf allen Seiten** – Einfügen von Seitenzahlen auf allen Seiten. Die Seitenzahl wird auf einer neuen Masterebene für alle Seiten eingefügt.
  - **Auf allen ungeraden Seiten**: Einfügen von Seitenzahlen auf allen ungeraden Seiten. Die Seitenzahl wird auf einer neuen Masterebene für ungerade Seiten eingefügt.
  - **Auf allen geraden Seiten**: Einfügen von Seitenzahlen auf allen geraden Seiten. Die Seitenzahl wird auf einer neuen Masterebene für gerade Seiten eingefügt.

Standardmäßig wird die Seitenzahl unten auf der Seite zentriert.



Im Andockfenster **Objekt-Manager** wird die Seitenzahl als Grafiktextobjekt mit dem Namen „Seitenzahl“ angezeigt.



Seitenzahlen können nur dann auf ungeraden Seiten eingegeben werden, wenn die aktuelle Seite eine ungerade Seite ist. Auf geraden Seiten können Seitenzahlen nur eingegeben werden, wenn die aktuelle Seite eine gerade Seite ist.



Sie können die Seitenzahl an eine beliebige Stelle auf der Seite verschieben, indem Sie sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auswählen und an eine neue Position ziehen. Wenn Sie eine Seitenzahl an eine Stelle außerhalb der Zeichenseite verschieben, ändert sich die Seitennummer in das generische Nummernzeichen (#). Wenn Sie die Seitenzahl anschließend auf einer anderen Seite platzieren, wird wieder die richtige Seitenzahl angezeigt.

Sie können eine Seitenzahl auch in ein vorhandenes Textobjekt einfügen. Geben Sie mit dem Hilfsmittel **Text** Grafik- oder Mengentext ein. Während sich der Cursor im Textobjekt befindet, klicken Sie auf **Layout** ▶ **Seitenzahl einfügen** ▶ **Auf aktiver Ebene**. Die Seitenzahl wird als Teil des vorhandenen Texts hinzugefügt und wird nicht als separates Objekt im Andockfenster **Objekt-Manager** angezeigt.

## So blenden Sie die Seitenzahl auf einer einzelnen Seite aus

- 1 Wählen Sie die Seite im Andockfenster **Objekt-Manager** aus.  
Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Objekt** ▶ **Objekt-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ebenen-Manager-Ansicht**  und klicken Sie dann auf **Aktuelle Seite, nur Ebenen**.  
Es werden nur die Ebenen der aktuellen Seite angezeigt. Änderungen, die Sie in dieser Ansicht an der Sichtbarkeit der Ebenen vornehmen, wirken sich nur auf die aktuelle Seite aus.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol **Ein- bzw. ausblenden**  neben der Masterebene, auf der sich das Seitenzahlobjekt befindet.

Die Seitenzahl der aktuellen Seite wird ausgeblendet. Die Seite wird jedoch weiterhin bei der Seitennummerierung berücksichtigt. Die Seitenzahlen aller übrigen Seiten werden weiterhin angezeigt.

## So ändern Sie die Einstellungen für die Seitennummerierung


- 1 Klicken Sie auf **Layout** ▶ **Einstellungen für Seitennummerierung**.
- 2 Wählen Sie im Dialogfeld **Einstellungen für Seitennummerierung** eine der folgenden Optionen aus.

- **Beginnen bei Nummer** – Beginn der Seitenzahlen bei einer bestimmten Zahl
- **Beginnen auf Seite** – Angeben der Seite, auf der die Seitennummerierung beginnen soll
- **Stil** – Auswahl aus häufig verwendeten Stilen für Seitenzahlen

## Lineale verwenden

Anhand der **Lineale**, die standardmäßig im Zeichenfenster angezeigt werden, können **Objekte** gezeichnet, in der Größe geändert und exakt ausgerichtet werden. Sie können die Lineale ausblenden oder an eine andere Position im Zeichenfenster verschieben. Die Linealeinstellungen können an Ihre jeweiligen Anforderungen angepasst werden. So können Sie den Linealursprung einstellen, eine Maßeinheit wählen und festlegen, wie viele Unterteilungen zwischen den Einheitenmarkierungen angezeigt werden.

Sie können Lineale Ihrem Arbeitsablauf entsprechende unabhängig voneinander für den Desktop-Modus und Tablet-Modus ein- und ausschalten Standardmäßig werden die Lineale im Desktop-Modus angezeigt und ausgeblendet, wenn Sie zum Tablet-Modus wechseln.



*Die Lineale werden im Desktop-Modus standardmäßig angezeigt.*

Standardmäßig weist Corel DESIGNER die für die Lineale verwendete Maßeinheit auch der Duplikatentfernung und der Option **Schrittweite** zu. Sie können die Standardeinstellungen ändern und unterschiedliche Maßeinheiten für diese und andere Einstellungen festlegen. Weitere Informationen zum schrittweisen Verschieben finden Sie unter „Objekte verschieben“ auf Seite 304.

### So blenden Sie die Lineale ein bzw. aus

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Lineale**.

Ein Häkchen neben dem Menübefehl **Lineale** gibt an, dass die **Lineale** angezeigt werden.

## So verschieben Sie Lineale

- Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie das **Lineal** an eine neue Position im Zeichenfenster.

## So passen Sie die Linealeinstellungen an

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Lineale**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Einheiten** die gewünschte Maßeinheit im Listenfeld **Horizontal**.  
Wenn Sie für das vertikale **Lineal** eine andere Maßeinheit verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option **Gleiche Einheiten für horizontales und vertikales Lineal** und wählen im Listenfeld **Vertikal** eine Maßeinheit aus.
- 4 Geben Sie im Bereich **Ursprung** Werte in die folgenden Felder ein:
  - **Horizontal**
  - **Vertikal**
- 5 Geben Sie in das Feld **Unterteilungen** einen Wert ein.



Wenn Sie die Maßeinheit der Lineale ändern, wird gleichzeitig auch die Maßeinheit der **Schrittweite** beim schrittweisen Verschieben geändert, es sei denn, Sie deaktivieren die Option **Gleiche Einheiten für Duplikatentfernung, Schrittweite und Lineale** im Bereich **Schrittweise verschieben**.



Sie können die Linealeinstellungen direkt aufrufen, indem Sie auf ein Lineal doppelklicken.

Sie können Schrittweitereinstellungen festlegen, indem Sie im Bereich **Schrittweise verschieben** in die Felder **Schrittweite**, **Größere Schrittweite** und **Kleinere Schrittweite** entsprechende Werte eingeben.

## So blenden Sie die Lineale für den Desktop- und Tablet-Modus ein oder aus

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Lineale**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Seite **Lineale** die folgenden Kontrollkästchen:
  - **Lineale im Desktop-Modus anzeigen**
  - **Lineale im Tablet-Modus anzeigen**

## Lineale kalibrieren

Sie können die Bildschirmanzeige so einstellen, dass ein Zentimeter auf dem Bildschirm genau einem Zentimeter des tatsächlichen Abstands entspricht. Auf diese Weise können Sie mit echten Entfernungen arbeiten, anstatt auf relative Entfernungen angewiesen zu sein, die von der **Auflösung** des Bildschirms abhängen. Diese Funktion ist besonders bei der Arbeit mit Zeichen und Symbolen oder beim Zeichnen im **Vergrößerungsmodus** 1:1 nützlich.

Für diesen Vorgang benötigen Sie ein durchsichtiges Plastiklineal zum Abgleichen der tatsächlichen Entfernungen mit denen auf dem Bildschirm. Dieses Lineal muss dieselben Maßeinheiten aufweisen, die Sie für die Lineale in Corel DESIGNER festgelegt haben. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter „**Lineale verwenden**“ auf Seite 664.

## So kalibrieren Sie Lineale auf tatsächliche Entfernungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste unter **Arbeitsbereich** auf **Hilfsmittelpalette** und wählen Sie dann **Zoom/Schwenken**.

- 3 Klicken Sie auf **Lineale kalibrieren**.
- 4 Halten Sie ein Plastiklineal unter das horizontale Lineal auf dem Bildschirm.
- 5 Klicken Sie auf den Aufwärts- bzw. Abwärtspeil am Feld **Horizontal**, um die Maßeinheit des Bildschirmlineals an die Maßeinheit des Plastiklineals anzugleichen.
- 6 Halten Sie das Lineal neben das vertikale Lineal auf dem Bildschirm.
- 7 Klicken Sie auf den Aufwärts- bzw. Abwärtspeil am Feld **Vertikal**, um die Maßeinheit des Bildschirmlineals an die Maßeinheit des Plastiklineals anzugleichen.

## Dokumentgitter einrichten

Bei einem **Dokumentgitter** handelt es sich um eine Reihe sich überschneidender, nicht druckbarer Linien, die Sie im **Zeichenfenster** anzeigen können. Mithilfe des Dokumentgitters können Sie **Objekte** genau ausrichten und positionieren.

Sie können die Darstellung des Dokumentgitters anpassen, indem Sie die Gitteranzeige und den Abstand der Gitterlinien ändern. Mit der Gitteranzeige kann das Dokumentgitter als Linien oder als Punkte angezeigt werden. Mit dem Abstand können Sie die Entfernung zwischen den Gitterlinien festlegen. Die Optionen für den Abstand hängen von der Maßeinheit des Lineals ab. Wenn die Maßeinheit des Lineals z. B. mit Zoll festgelegt ist, basieren die Optionen für den Abstand auf Zoll.

Wenn die Maßeinheit des Lineals mit Pixel festgelegt ist oder Sie die Pixelvorschau aktiviert haben, können Sie die Farbe und Deckkraft des Pixelgitters angeben. Weitere Informationen zur Pixelvorschau finden Sie unter **„Anzeigemodi auswählen“** auf Seite 89.

Sie können Objekte auch automatisch am Dokumentgitter oder Pixelgitter ausrichten, sodass sie beim Verschieben der Objekte an den Gitterlinien ausgerichtet werden.

### So blenden Sie das Dokumentgitter ein bzw. aus

- Klicken Sie auf **Ansicht ▶ Gitter ▶ Dokumentgitter**.

Ein Häkchen neben dem Befehl **Dokumentgitter** gibt an, dass das Dokumentgitter angezeigt wird.

### So legen Sie die Gitteranzeige fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Gitter**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gitter anzeigen** und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Als Linien**
  - **Als Punkte**

### So legen Sie den Abstand der Gitterlinien fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Gitter**.
- 3 Geben Sie im Bereich **Dokumentgitter** einen Wert im Feld **Horizontal** ein.  
Wählen Sie im Listenfeld eine Option aus, wenn Sie die Abstände des **Gitters** oder die Anzahl der Linien ändern möchten, die pro Maßeinheit angezeigt werden. Die Optionen Abstand hängen von der Maßeinheit des Lineals ab.
- 4 Geben Sie in das Feld **Vertikal** einen Wert ein.



Für den Abstand der Gitterlinien wird dieselbe Maßeinheit wie für die Lineale verwendet. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter **„So passen Sie die Linealeinstellungen an“** auf Seite 665.


## So ändern Sie Farbe und Deckkraft des Pixelgitters

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Gitter**.
- 3 Öffnen Sie im Bereich **Pixelgitter** die **Farbauswahl** und klicken Sie auf eine Farbe.
- 4 Bewegen Sie den Regler **Deckkraft** nach rechts, um die Deckkraft des Gitters zu erhöhen.




Sie können das Kontrollkästchen **Gitter anzeigen** (auf mind. 800 % vergrößern) deaktivieren, wenn die Pixelansicht nicht automatisch auf mindestens 800 % vergrößert werden soll.

## So richten Sie Objekte automatisch am Dokumentgitter aus

- 1 Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf **Ausrichten an** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokumentgitter**.
- 2 Verschieben Sie die **Objekte** mit dem Hilfsmittel **Auswahl** .

## So richten Sie Objekte automatisch am Pixelgitter aus

- 1 Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf **Ausrichten an** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Pixel**.
- 2 Verschieben Sie die **Objekte** mit dem Hilfsmittel **Auswahl** .



Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Pixelansicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[Anzeigemodi auswählen](#)“ auf Seite 89.

## Basisliniengitter einrichten

Die auf der Zeichenseite angeordneten Hilfslinien des **Basisliniengitters** sind liniertem Papier nachempfunden. Sie können das Basisliniengitter ein- und ausblenden, die Ausrichtung am Gitter aktivieren und deaktivieren, die Gitterfarbe ändern und den Zeilenabstand festlegen. Standardmäßig beträgt der Zeilenabstand 14 Pt. Es können zwar alle Objekte am Basisliniengitter eingerastet, aber nur Textrahmen können am Basisliniengitter ausgerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Text am Basisliniengitter ausrichten](#)“ auf Seite 536.

### So blenden Sie das Basisliniengitter ein bzw. aus

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Gitter** ► **Basisliniengitter**.

Ein Häkchen neben dem Befehl **Basisliniengitter** gibt an, dass das Basisliniengitter angezeigt wird.

### So legen Sie den Abstand der Gitterlinien und die Farbe des Basisliniengitters fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Gitter**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Abstand der Gitterlinien festlegen

#### Vorgehensweise

Geben Sie im Bereich **Basisliniengitter** einen Wert im Feld **Abstand** ein.

## Aktion

## Vorgehensweise

Abstand von oben festlegen

Geben Sie in das Feld **Von oben beginnen** einen Wert ein.

Wenn dieser Wert auf 0 gesetzt wird, überlappen sich die erste Linie des Basisliniengitters und der obere Rand der Zeichenseite.

Farbe festlegen

Öffnen Sie die **Farbauswahl** und wählen Sie eine Farbe aus.

## So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Ausrichtung am Basisliniengitter

- Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf **Ausrichten an** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Basisliniengitter**.

## Hilfslinien einrichten

**Hilfslinien** können überall im Zeichenfenster eingesetzt werden, um die Platzierung eines **Objekts** zu vereinfachen. In einigen Anwendungen werden Hilfslinien auch als „Guides“ bezeichnet.

Es gibt drei Typen von Hilfslinien: horizontal, vertikal und abgewinkelt. Standardmäßig zeigt die Anwendung Hilfslinien an, die Sie dem Zeichenfenster hinzufügen. Sie können sie jedoch jederzeit ausblenden. Darüber hinaus können Sie auch Objekte als Hilfslinien verwenden.

Sie können Hilfslinien für einzelne Seiten oder für das gesamte Dokument festlegen. Weitere Informationen über lokale und Master-Hilfslinien finden Sie unter „**Lokale Ebenen und Masterebenen (Hauptebenen)**“ auf Seite 362.

Hilfslinien können überall eingefügt werden, Sie können jedoch auch voreingestellte Hilfslinien verwenden. Es gibt zwei Arten vordefinierter Hilfslinien: Corel-Voreinstellungen und benutzerdefinierte Voreinstellungen. Beispiele für Corel-Voreinstellungen sind die Hilfslinien, die an den Seitenrändern angezeigt werden. Benutzerdefinierte Voreinstellungen sind Hilfslinien, deren Position Sie selbst festlegen. Sie können beispielsweise voreingestellte Hilfslinien hinzufügen, die die Ränder in einem von Ihnen gewählten Abstand zum Seitenrand anzeigen oder ein Spaltenlayout bzw. ein Gitter definieren. Sie können Hilfslinien jederzeit entfernen.


Hilfslinien verwenden die für die Lineale gewählte Maßeinheit. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter „**So passen Sie die Linealeinstellungen an**“ auf Seite 665.

## So zeigen Sie Hilfslinien an oder blenden sie aus

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Hilfslinien**.

Ein Häkchen neben dem Befehl **Hilfslinien** gibt an, dass die **Hilfslinien** angezeigt werden.



Sie können die Hilfslinien auch ein- oder ausblenden, indem Sie zuerst auf **Extras** ► **Hilfslinien** und dann auf die Schaltfläche **Hilfslinien ein- oder ausblenden**  klicken.

Sie können außerdem auf zusätzliche Optionen für Hilfslinien zugreifen, indem Sie auf **Extras** ► **Optionen** klicken und dann in der Kategorienliste **Dokument** auf **Hilfslinien** klicken.

## So fügen Sie horizontale oder vertikale Hilfslinien hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Hilfslinien**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Hilfslinientyp** eine der folgenden Optionen:
  - **Horizontal**
  - **Vertikal**

- 3 Legen Sie die Position der Hilfslinie im Feld **x** oder **y** fest.
- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können eine Hilfslinie auch hinzufügen, indem Sie sie mit der Maus vom horizontalen oder vertikalen **Lineal** in das **Zeichenfenster** ziehen.

### So fügen Sie eine Winkelhelfslinie hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Hilfslinien**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Hilfsliniertyp** die Option **Abgewinkelt** aus.
- 3 Legen Sie die Position der Hilfslinie in den Feldern **x** und **y** fest.
- 4 Geben Sie einen Wert in das Feld **Drehwinkel** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können auch eine abgewinkelte Hilfslinie hinzufügen, indem Sie diese mit der Maus vom horizontalen oder vertikalen **Lineal** in das **Zeichenfenster** ziehen und dann in das Feld **Drehwinkel** in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.

### So verwenden Sie Objekte als Hilfslinien

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Ebene **Hilfslinien** der gewünschten Seite.  
Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Objekt** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Ziehen und positionieren Sie auf das Objekt, das als Hilfslinie dienen soll.

### So legen Sie die Hilfslinien für das gesamte Dokument fest

- 1 Klicken Sie im Andockfenster **Objekt-Manager** auf die Ebene **Hilfslinien (alle Seiten)** auf der **Master-Seite**.  
Wenn das Andockfenster **Objekt-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Objekt** ► **Objekt-Manager**.
- 2 Fügen Sie im Zeichenfenster die gewünschten Hilfslinien hinzu.




Die Hilfslinien, die Sie auf der Ebene **Hilfslinien (alle Seiten)** der **Master-Seite** einrichten, werden auf allen Seiten des Dokuments angezeigt. Diese Hilfslinien erscheinen zusätzlich zu allen Hilfslinien, die Sie für einzelne Seite einrichten.

### So fügen Sie voreingestellte Hilfslinien hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Dokument, Hilfslinien** auf **Voreinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Corel-Voreinstellungen**
  - **Benutzerdefinierte Voreinstellungen**
- 4 Legen Sie die gewünschten Hilfslinieneinstellungen fest, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.  
Wenn die Option **Benutzerdefinierte Voreinstellungen** aktiviert ist, geben Sie Werte in den Bereich **Ränder, Spalten** oder **Gitter** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Voreinstellung zuweisen**.

### So entfernen Sie Hilfslinien

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Hilfslinien**.

- 2 Wählen Sie aus der Liste eine **Hilfslinie** aus.  
Sie können auch mehrere Hilfslinien auswählen, indem Sie zum Anklicken die **Strg**-Taste gedrückt halten.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hilfslinie löschen** .



Sie können darüber hinaus auch einzelne Hilfslinien entfernen, indem Sie sie aus dem Dokumentfenster ziehen oder indem Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auf eine Hilfslinie klicken und die Taste **Entf** drücken.

Um eine voreingestellte Hilfslinie zu löschen, klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Dokument, Hilfslinien** auf **Voreinstellungen**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der voreingestellten Hilfslinie, die Sie löschen möchten.

## Hilfslinien ändern


Sie können hinzugefügte Hilfslinien auswählen, verschieben, drehen oder fixieren. Sie können auch den Linienstil und die Farbe von Hilfslinien ändern.

### So wählen Sie Hilfslinien aus

#### Aktion

Einzelne Hilfslinie auswählen

#### Vorgehensweise

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  auf die Hilfslinie.

Alle Hilfslinien für eine Seite auswählen

Klicken Sie auf **Bearbeiten ▶ Alles auswählen ▶ Hilfslinien**. Lokale und Master-Hilfslinien sind ausgewählt.

### So verschieben oder drehen Sie Hilfslinien

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Hilfslinien**.
- 2 Wählen Sie die Hilfslinie aus.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Hilfslinie verschieben


#### Vorgehensweise

Legen Sie die neue Position der Hilfslinie in den Feldern **x** und **y** fest und klicken Sie auf **Ändern**.

Sie können eine Hilfslinie auch im Zeichenfenster an eine neue Position ziehen.

Hilfslinie drehen

Wählen Sie im Listenfeld **Hilfslinientyp** die Option **Abgewinkelt** aus, geben Sie in das Feld **Drehwinkel** einen Wert ein und klicken Sie auf **Ändern**.


Sie können auch mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  zweimal auf die Hilfslinie klicken und sie dann mithilfe der Neigungsbearbeitungspunkte drehen.



## So sperren Sie Hilfslinien oder geben sie frei

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Hilfslinie und klicken Sie dann auf **Objekt sperren** oder **Objekt entsperren**.



Sie können auch auf **Extras ▶ Hilfslinien** und dann auf die Schaltfläche **Hilfslinie fixieren**  klicken.

## So legen Sie Linienstil und Farbe einer Hilfslinie fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Hilfslinien**.
- 2 Öffnen Sie die Auswahl **Hilfslinienfarbe** und wählen Sie eine Farbe für die Hilfslinie aus.
- 3 Öffnen Sie die Auswahl **Hilfslinienstil** und wählen Sie einen Linienstil aus.

## Zeichenmaßstab festlegen

Sie können einen voreingestellten oder einen angepassten Zeichenmaßstab wählen, um Entfernungen in einer Zeichnung in Beziehung zu tatsächlichen Entfernungen zu setzen. Sie können z. B. angeben, dass ein Zentimeter in der Zeichnung einem Meter in der Wirklichkeit entspricht. Bei den voreingestellten Zeichenmaßstäben sind häufig verwendete Verhältnisse wie 1:2 oder 1:10 verfügbar. Mit einem angepassten Zeichenmaßstab können Sie jede Entfernung auf der Seite als Entsprechung einer tatsächlichen Entfernung festlegen. Hierbei können mit Dezimalwerten genauere Maßstäbe wie beispielsweise 4,5:10,6 definiert werden.

Der Zeichenmaßstab ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie technische oder architektonische Zeichnungen mit **Bemaßungslinien erstellen**. Weitere Informationen zu Bemaßungslinien finden Sie unter „**Bemaßungslinien zeichnen**“ auf Seite 175.

## So wählen Sie einen voreingestellten Zeichenmaßstab

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Lineale**.
- 3 Klicken Sie auf **Skalierung bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Typische Skalierungen** einen Zeichenmaßstab.

## So erstellen Sie einen angepassten Zeichenmaßstab


- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Dokument** auf **Lineale**.
- 3 Klicken Sie auf **Skalierung bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Typische Skalierungen** die Option **Angepasst**.
- 5 Legen Sie die Einstellungen fest.



Die Schaltfläche **Skalierung bearbeiten** wird nicht angezeigt, wenn für das **Lineal** die Maßeinheit **Pixel** gewählt wurde.

Wenn der Zeichenmaßstab auf einen anderen Wert als 1:1 gesetzt wird, entsprechen die Einheiten auf dem vertikalen Lineal stets den Einheiten auf dem horizontalen Lineal.





## Mit Tabellen arbeiten

Eine Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Text oder auch Ihre Bilder in einer Zeichnung in einem strukturierten Layout zu präsentieren. Sie können eine Tabelle zeichnen oder auch aus einem Mengentext eine Tabelle erstellen. Schnell und einfach lässt sich zudem die Darstellung einer Tabelle Ihren Wünschen anpassen, indem Sie die Tabelleneigenschaften und Formatierungseinstellungen entsprechend ändern. Darüber hinaus haben Sie viele Möglichkeiten, Tabellen zu bearbeiten, da Tabellen Objekte darstellen. Außerdem können Sie Tabellen aus einer Textdatei bzw. einem Tabellenblatt importieren.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Tabellen zu Zeichnungen hinzufügen“ (Seite 673)
- „Tabellenkomponenten auswählen, verschieben und darin navigieren“ (Seite 675)
- „Tabellenzeilen und -spalten einfügen und löschen“ (Seite 677)
- „Größe von Tabellenzellen, -zeilen und -spalten ändern“ (Seite 679)
- „Tabellen und Zellen formatieren“ (Seite 679)
- „Mit Text in Tabellen arbeiten“ (Seite 681)
- „Tabellen in Text umwandeln“ (Seite 682)
- „Tabellen und Zellen verbinden und teilen“ (Seite 683)
- „Tabellen als Objekte bearbeiten“ (Seite 684)
- „Bilder, Grafiken und Hintergründe zu Tabellen hinzufügen“ (Seite 684)
- „Tabellen in Zeichnungen importieren“ (Seite 685)


### Tabellen zu Zeichnungen hinzufügen

In Corel DESIGNER können Sie einer Zeichnung eine Tabelle hinzufügen, wodurch ein strukturiertes Text- und Bildlayout entsteht. Sie können eine Tabelle zeichnen oder auch aus einem vorhandenen Text erstellen.

部署	会社名	
	タイトル:	
	作成者:	
	検閲者:	
	日付:	シート番号:
	スケール: 1:50	全 シート中

In diesem Beispiel wurde der Titelblock der Zeichnung mithilfe einer Tabelle erstellt.


### So fügen Sie Zeichnungen Tabellen hinzu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle** .
- 2 Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder für **Zeilen** und **Spalten** in der Eigenschaftsleiste ein.  
Der im oberen Bereich eingegebene Wert bestimmt die Anzahl der Zeilen; der im unteren Bereich eingegebene Wert bestimmt die Anzahl der Spalten.
- 3 Ziehen Sie die Maus diagonal über die Zeichenseite, um die Tabelle zu erstellen.



Sie können eine Tabelle auch erstellen, indem Sie auf **Tabelle** ► **Neue Tabelle erstellen** klicken und dann Werte in die Felder **Zeilenanzahl**, **Spaltenanzahl**, **Höhe** und **Breite** eingeben.

### So erstellen Sie aus Text eine Tabelle

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl** .
- 2 Wählen Sie den Text aus, den Sie in eine Tabelle umwandeln möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Text in Tabelle konvertieren**.
- 4 Im Bereich **Spalten** unter **Verwendung des folgenden Trennzeichens erstellen** wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - **Kommas**:Erstellt eine Spalte mit einem Komma und eine Zeile mit einer Absatzmarke.
  - **Tabulatoren**:Erstellt eine Spalte mit einem Tabulator und eine Zeile mit einer Absatzmarke.
  - **Absätze**:Erstellt eine Spalte mit einer Absatzmarke.
  - **Benutzerdefiniert**:Erstellt eine Spalte mit einer bestimmten Markierung und eine Zeile mit einer Absatzmarke.

Bei aktivierter Option **Benutzerdefiniert** müssen Sie ein Zeichen im Kästchen **Benutzerdefiniert** eingeben.




Machen Sie keine Angabe im Kästchen **Benutzerdefiniert**, wird eine Tabelle mit nur einer Spalte erstellt und ein jeder Absatz im jeweiligen Text stellt eine - neue - Zeile in der Tabelle dar.

Darüber hinaus können Sie aber auch Tabellen in Text umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter „[So wandeln Sie eine Tabelle in Text um](#)“ auf Seite 682.

## Tabellenkomponenten auswählen, verschieben und darin navigieren

Sie müssen zunächst eine Tabelle, Tabellenzeilen bzw. -spalten oder auch -zellen auswählen, bevor Sie Zeilen bzw. Spalten einfügen, die Rahmeneigenschaften von Tabellen ändern, eine Hintergrundfarbfüllung hinzufügen oder andere Tabelleneigenschaften ändern können. Sie können dann auch Zeilen und Spalten innerhalb der jeweils ausgewählten Tabellen verschieben. Darüber hinaus können Sie auch eine Zeile oder Spalte von einer Tabelle in eine andere kopieren bzw. ausschneiden und einfügen. Außerdem können Sie beim Bearbeiten des Zellentextes von einer Tabellenzelle zur nächsten gehen und die **Tabulator**-Reihenfolge entsprechend festlegen.

### So wählen Sie eine Tabelle, Zeile bzw. Spalte aus

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf eine Tabelle.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Tabelle auswählen

Klicken Sie auf **Tabelle** ▶ **Auswählen** ▶ **Tabelle**.


Zeile in einer Tabelle auswählen

Klicken Sie hierfür in eine Zeile und dann auf **Tabelle** ▶ **Auswählen** ▶ **Zeile**.

Spalte in einer Tabelle auswählen

Klicken Sie hierfür in eine Spalte und dann auf **Tabelle** ▶ **Auswählen** ▶ **Spalte**.


Alle Tabelleninhalte auswählen

Positionieren Sie den Mauszeiger mit ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** auf der Tabellenecke links oben, bis ein diagonaler Pfeil  angezeigt wird, und klicken Sie dann.


Tastaturbefehl zum Auswählen von Tabellen einsetzen

Haben Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** und mit dem Mauszeiger eine leere Zelle ausgewählt, drücken Sie folgende Tastenkombination auf der Tastatur: **Strg-Taste + A + A**.

Zeile interaktiv auswählen

Bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** positionieren Sie dafür den Mauszeiger auf den Tabellenrahmen links neben der Tabellenzeile, die Sie auswählen möchten. Wird Ihnen ein horizontaler Pfeil  angezeigt, klicken Sie auf den Rahmen, um die gewünschte Zeile auszuwählen.

Spalte interaktiv auswählen

Bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** positionieren Sie den Mauszeiger auf den Tabellenrahmen über die jeweilige Tabellenspalte, die Sie auswählen möchten. Wird Ihnen ein vertikaler Pfeil  angezeigt, klicken Sie auf den Rahmen, um die Spalte auszuwählen.

### So wählen Sie Tabellenzellen aus

## Aktion

## Vorgehensweise

Tabellenzelle auswählen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle** , klicken Sie auf eine Tabelle und dann auf eine Zelle. Klicken Sie dann auf **Tabelle** ► **Auswählen** ► **Zelle**.

Angrenzende Tabellenzellen auswählen


Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Tabelle** in die erste Zelle, die Sie auswählen möchten. Ziehen Sie dann mit der Maus über die angrenzenden Zellen, die Sie auswählen möchten.

Nicht benachbarte Tabellenzellen auswählen

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Tabelle** auf eine Tabelle. Klicken Sie dann bei gedrückter **Strg-Taste** auf die einzelnen Tabellenzellen, die Sie auswählen möchten.



Sie können eine Zelle auch auswählen, indem Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** den Mauszeiger in eine leere Zelle setzen und **Strg + A** drücken.

Sie können auch mit dem Hilfsmittel **Form**  eine einzelne Zelle auswählen, indem Sie darauf klicken, oder angrenzende Zellen auswählen, indem Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschten Zellen ziehen.

## So verschieben Sie eine Tabellenzeile bzw. -spalte

- 1 Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile bzw. Spalte aus, die Sie verschieben wollen.
- 2 Ziehen Sie Ihre jeweilige Auswahl dann an den gewünschten Platz in der Tabelle.

## So verschieben Sie eine Zeile von einer Tabelle in eine andere

- 1 Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile aus, die Sie aus der einen Tabelle ausschneiden und in eine andere Tabelle einfügen wollen.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Ausschneiden**.
- 3 Wählen Sie dann eine Zeile in der anderen Tabelle aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Einfügen**.
- 5 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Ausgewählte Zeile ersetzen**
  - **Über der ausgewählten Zeile einfügen**
  - **Unter der ausgewählten Zeile einfügen**

## So verschieben Sie eine Spalte von einer Tabelle in eine andere

- 1 Wählen Sie hierfür zunächst die Spalte aus, die Sie aus der einen Tabelle ausschneiden und in eine andere Tabelle einfügen wollen.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Ausschneiden**.
- 3 Wählen Sie dann eine Spalte in der anderen Tabelle aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Einfügen**.
- 5 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Ausgewählte Spalte ersetzen**
  - **Links von ausgewählter Spalte einfügen**
  - **Rechts von ausgewählter Spalte einfügen**

## So bewegen Sie sich in Tabellen von einer Zelle zur nächsten

- Drücken Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** in einer Zelle die **Tabulator-** bzw. **Tabstopptaste**.

Sollten Sie die **Tabulator-** bzw. **Tabstopptaste** zum ersten Mal in einer Tabelle verwenden, so wissen Sie wahrscheinlich - noch - nicht, dass Sie nun eine Option der Tabulatorreihenfolge im entsprechenden Listenfeld **Tabulatorreihenfolge** auswählen müssen.



Sie können mithilfe der **Tabulatortaste** nur dann zur nächsten Zelle wechseln, wenn die Option **Zur nächsten Zelle springen** im Dialogfeld **Optionen für Tabulatortaste** aktiviert ist.

## So ändern Sie die Navigationsrichtung der Tabulatortaste

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie auf **Arbeitsbereich** und dann in der Kategorienliste auf **Hilfsmittel** auf **Hilfsmittel 'Tabelle'**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Nächste Zelle**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Tabulatorreihenfolge** eine der folgenden Optionen aus:
  - **Links nach rechts, oben nach unten**
  - **Rechts nach links, oben nach unten**



Sie können auch festlegen, dass mit der **Tabulatortaste** ein Tabulatorzeichen im Tabellentext eingefügt wird, indem Sie die Option **Tabulatorzeichen in den Text einfügen** aktivieren.

## Tabellenzeilen und -spalten einfügen und löschen

Genauso wie Sie Zeilen und Spalten in eine Tabelle einfügen können, können Sie diese auch - wieder - löschen.

### So fügen Sie eine Tabellenzeile ein

- 1 Wählen Sie eine Zeile in einer Tabelle aus.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Zeile über der ausgewählten Zeile einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Einfügen** ► **Zeile oberhalb**.

Zeile unter der ausgewählten Zeile einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Einfügen** ► **Zeile unterhalb**.

Mehrere Zeilen über der ausgewählten Zeile einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Einfügen** ► **Zeilen einfügen**, geben Sie im Feld **Zeilenanzahl** einen Wert ein und aktivieren Sie die Option **Über der Auswahl**.

Mehrere Zeilen unter der ausgewählten Zeile einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Einfügen** ► **Zeilen einfügen**, geben Sie im Feld **Zeilenanzahl** einen Wert ein und aktivieren Sie die Option **Unter der Auswahl**.



Verwenden Sie den Befehl **Zeilen oberhalb** bzw. den Befehl **Zeilen unterhalb** aus dem Menü **Tabelle ▶ Einfügen**, richtet sich die Anzahl der eingefügten Zeilen nach der Anzahl der Zeilen, die Sie ausgewählt haben. Haben Sie beispielsweise zwei Zeilen ausgewählt, werden zwei Zeilen in die Tabelle eingefügt.

### So fügen Sie eine Tabellenspalte ein

- 1 Wählen Sie eine Spalte aus.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Spalte links neben der ausgewählten Spalte einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Einfügen ▶ Spalte links**.

Spalte rechts neben der ausgewählten Spalte einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Einfügen ▶ Spalte rechts**.

Mehrere Spalten links neben der ausgewählten Spalte einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Einfügen ▶ Spalten einfügen**; geben Sie dann den gewünschten Wert im Feld **Spaltenanzahl** ein und aktivieren Sie die Option **Links von Auswahl**.

Mehrere Spalten rechts neben der ausgewählten Spalte einfügen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Einfügen ▶ Spalten einfügen**; geben Sie dann den gewünschten Wert im Feld **Spaltenanzahl** ein und aktivieren Sie die Option **Rechts von Auswahl**.



Verwenden Sie den Befehl **Spalte links** bzw. den Befehl **Spalte rechts** aus dem Menü **Tabelle ▶ Einfügen**, richtet sich die Anzahl der eingefügten Spalten nach der Anzahl der Spalten, die Sie ausgewählt haben. Haben Sie beispielsweise zwei Spalten ausgewählt, werden zwei Spalten in die Tabelle eingefügt.

### So löschen Sie eine Zeile bzw. Spalte aus einer Tabelle

- 1 Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile bzw. Spalte aus, die Sie löschen wollen.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Zeile löschen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Löschen ▶ Zeile**.

Spalte löschen

Klicken Sie auf **Tabelle ▶ Löschen ▶ Spalte**.




Wenn Sie eine Zeile auswählen, aber die Option zum Löschen einer Spalte wählen, oder eine Spalte auswählen, aber die Option zum Löschen einer Zeile wählen, wird die ganze Tabelle gelöscht.




## Größe von Tabellenzellen, -zeilen und -spalten ändern

Sie können die Größe von Zellen, Zeilen und Spalten einer Tabelle, wie jeweils gewünscht, ändern. Falls Sie zuvor die Größe einiger Zeilen oder Spalten geändert haben, können Sie darüber hinaus alle Zeilen oder alle Spalten so neu verteilen, dass sie die gleiche Größe aufweisen.



*Wenn Tabellenzeilen unterschiedliche Größen aufweisen (links), können Sie sie so verteilen, dass sie die gleiche Größe aufweisen (rechts).*

### So ändern Sie die Größe einer Zelle, Zeile bzw. Spalte in einer Tabelle

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf die Tabelle.
- 2 Wählen Sie die Zelle, Zeile bzw. Spalte aus, deren Größe Sie ändern möchten.
- 3 Geben Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Werte in die Felder für die **Tabellenbreite und -höhe** ein.

### So verteilen Sie Zeilen und Spalten in einer Tabelle gleichmäßig

- 1 Wählen Sie hierfür zunächst die Zellen in der Tabelle aus, die Sie gleichmäßig verteilen wollen.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Höhe aller ausgewählter Zeilen angleichen


Klicken Sie auf **Tabelle** ▶ **Verteilen** ▶ **Zeilen gleichmäßig**.

Breite aller ausgewählter Spalten angleichen

Klicken Sie auf **Tabelle** ▶ **Verteilen** ▶ **Spalten gleichmäßig**.



## Tabellen und Zellen formatieren

Schnell und einfach lässt sich die Darstellung einer Tabelle Ihren Wünschen anpassen, indem Sie die Tabellen- und Zellränder entsprechend ändern. So können Sie beispielsweise die Breite der Tabellenränder ändern oder auch mit einer Farbe versehen.




*Tabellenränder ändern*

Darüber hinaus können Sie auch die Zellenränder einer Tabelle sowie den Zellränderabstand ändern. Über die Zellenränder können Sie den Abstand zwischen Zellenrändern und dem Text in den jeweiligen Zellen vergrößern. Standardmäßig überlappen die Zellenränder einer Tabelle und erzeugen so ein Gitter. Sie können aber den Abstand der Zellenränder vergrößern, um die jeweiligen Ränder mehr voneinander abzugrenzen und abzuheben. Die jeweiligen Zellen bilden dann kein Gitter, sondern werden als einzelne Felder bzw. Kästchen („Geteilte Zellenränder“) angezeigt.



*Abstand der Tabellenränder mithilfe von geteilten Rändern ändern*

### So ändern Sie Tabellen- und Zellenränder

- 1 Wählen Sie die Tabelle bzw. den Bereich in einer Tabelle aus, den Sie bearbeiten wollen.  
Ein Bereich in einer Tabelle kann aus nur einer Zelle, mehreren Zellen, Reihen, Spalten oder der ganzen Tabelle bestehen.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Randauswahl**  und wählen Sie die Ränder aus, die Sie ändern möchten.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Rahmenstärke ändern

Rahmenfarbe ändern

#### Vorgehensweise

Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Umrissbreite** die gewünschte Breite aus.

Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Auswahl **Umrissfarbe** und dann in der Farbpalette auf eine Farbe.

## Aktion

## Vorgehensweise

Randlinienstil und Umrissbreite ändern

Wählen Sie im Andockfenster **Eigenschaften-Manager** im Bereich **Umriss** in der Auswahl **Linienstil** einen Linienstil aus, und geben Sie Feld **Umrissbreite** einen Wert ein.

Wenn das Andockfenster **Eigenschaften-Manager** nicht geöffnet ist, klicken Sie auf **Fenster** ► **Eigenschaften-Manager**.

### So ändern Sie Zellenränder in Tabellen

1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf die Tabelle.

2 Wählen Sie die Zellen aus, die Sie bearbeiten wollen.

3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Ränder**.

4 Geben Sie im Feld **Oberer Rand** einen Wert ein.

Standardmäßig wird der eingegebene Wert auf alle Ränder angewendet, so dass gleiche Ränder entstehen.

Wenn Sie unterschiedliche Wert auf Rändern anwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ränder fixieren**, um die Fixierung der Felder für die Ränder aufzuheben. Geben Sie dann in die Felder **Oberer Rand**, **Unterer Rand**, **Linker Rand** und **Rechter Rand** die gewünschten Werte ein.

5 Drücken Sie die **Eingabetaste**.

### So ändern Sie den Abstand von Zellenrändern in Tabellen

1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf die Tabelle.

2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Optionen**.

3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Geteilte Zellränder**.

4 Geben Sie im Feld **Horizontaler Zellenabstand** einen Wert ein.

Standardmäßig entspricht der vertikale Zellenabstand dem horizontalen Zellenabstand.

Wenn Sie verschiedene Zellenabstände in der Tabelle einrichten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Vertikalen Zellenabstand sperren**, um das Feld **Vertikaler Zellenabstand** zu entsperren. Geben Sie dann in die Felder **Horizontaler Zellenabstand** und **Vertikaler Zellenabstand** die gewünschten Werte ein.

5 Drücken Sie die **Eingabetaste**.

## Mit Text in Tabellen arbeiten

Sie können Text ganz leicht zu Tabellenzellen hinzufügen und Sie können diesen Text ändern, wie dies bei jedem anderen Mengentext möglich ist. So können Sie beispielsweise die Schriftart ändern, Aufzählungszeichen hinzufügen oder Einzüge zu Tabellentext hinzufügen. Sie können die Texteingenschaften einer einzelnen Tabellenzelle oder mehrere Tabellenzellen gleichzeitig ändern. Darüber hinaus können Sie Tabulatoren zu Tabellenzellen hinzufügen, sodass der Text von den Zellenrändern abgesetzt ist.

Sie können einstellen, dass die Größe von Zellen während der Texteingabe automatisch entsprechend angepasst wird.

### So geben Sie Text in einer Tabellenzelle ein

1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle** .


2 Klicken Sie eine Zelle an.

3 Geben Sie den Text ein.



Sie können den Text in einer Zelle auch über die Tastenkombination **Strg-Taste + A** auswählen.

### So ändern Sie die Eigenschaften von Text in Tabellenzellen

- 1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Tabelle**  auf eine Tabelle.
- 2 Halten Sie die **Strg-Taste** gedrückt und klicken Sie auf die Tabellenzellen, die zu formatierenden Text enthalten.
- 3 Klicken Sie auf **Text** ► **Texteigenschaften** und geben Sie im Andockfenster **Texteigenschaften** die gewünschten Einstellungen an.



Weitere Informationen zum Formatieren von Text finden Sie unter „[Text formatieren](#)“ auf Seite 551.

Um die Texteigenschaften einer ganzen Zeile, Spalte oder Tabelle gleichzeitig zu ändern, müssen Sie zunächst die Tabellenkomponente oder Tabelle auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „[So wählen Sie eine Tabelle, Zeile bzw. Spalte aus](#)“ auf Seite 675.


### So fügen Sie Tabulatoren in eine Tabellenzelle ein

- Wenn Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel **Tabelle** mit dem Mauszeiger eine Zelle ausgewählt haben, klicken Sie auf **Text** ► **Formatierungscode einfügen** ► **Tabulator**.



Auch durch Drücken der **Tabulatortaste** kann ein Tabulator eingefügt werden. Um diese Methode zu verwenden, muss die **Tabulatortaste** so eingerichtet sein, dass damit Tabulatoren eingefügt werden. Informationen zum Ändern der Optionen der **Tabulatortaste** finden Sie unter „[So ändern Sie die Navigationsrichtung der Tabulatortaste](#)“ auf Seite 677.

### So passen Sie die Größe von Tabellenzellen während der Eingabe automatisch an

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl**  und dann auf die Tabelle.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Optionen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Größe der Zellen beim Tippen anpassen**.




Diese Option steht für neu erstellte Tabellen, in denen noch kein Text eingegeben wurde bzw. in denen kein sonstiger Inhalt vorhanden ist, zur Auswahl.

Wenn in einer Tabelle bereits Text vorhanden ist, werden nur Zellen in der Größe geändert, zu denen neuer Text hinzugefügt wird.

### Tabellen in Text umwandeln

Wenn Sie den in einer Tabelle eingegebenen Text als Text und nicht mehr in einer Tabelle anzeigen wollen, können Sie den Text in Mengentext umwandeln. Weitere Informationen zum Umwandeln von Text in Tabellen finden Sie unter „[So erstellen Sie aus Text eine Tabelle](#)“ auf Seite 674.

### So wandeln Sie eine Tabelle in Text um

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf die Tabelle.
- 2 Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Tabelle in Text umwandeln**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Zellentext trennen mit** eine der folgenden Optionen:
  - **Kommas**: Versieht jede Spalte als Trennzeichen mit einem Komma und ersetzt jede Reihe der Tabelle mit einer Absatzmarke.

- **Tabulatoren:** Ersetzt jede Spalte der Tabelle mit einem Tabulator und jede Zeile mit einer Absatzmarke.
- **Absätze:** Ersetzt jede Spalte der Tabelle mit einer Absatzmarke.
- **Benutzerdefiniert:** Ersetzt jede Spalte der Tabelle mit einem vom Benutzer festgelegten Zeichen und jede Zeile mit einer Absatzmarke. Bei aktivierter Option **Benutzerdefiniert** müssen Sie ein Zeichen im Kästchen **Benutzerdefiniert** eingeben.



Wenn Sie im Feld **Benutzerdefiniert** kein Zeichen eingeben, wird jede Tabellenzeile in Absätze unterteilt und die Tabellenspalten werden ignoriert.

## Tabellen und Zellen verbinden und teilen

Sie können Tabellen Ihren Wünschen entsprechend anpassen, indem Sie z.B. benachbarte Zellen, Zeilen und Spalten verbinden. Wenn Sie beispielsweise Zellen in einer Tabelle verbinden, wird die Formatierung der Zelle links oben auf alle Zellen, die Sie verbinden, übertragen. Sie können Zellen, die Sie verbunden haben, aber auch wieder teilen.

	Duis in ex		

	Duis in ex			

*Tabellen verbinden*

Darüber hinaus können Sie aber auch Zellen, Zeilen bzw. Spalten einer Tabelle teilen. Durch das Teilen erstellen Sie neue Zellen, Zeilen oder Spalten, ohne dass die Tabellengröße geändert wird.

	Duis		
	dolore		

	Duis		
	dolore		

*Tabellen teilen*


### So verbinden Sie Tabellenzellen

- 1 Wählen Sie die Zellen aus, die Sie verbinden möchten. Die ausgewählten Zellen müssen benachbart sein.
- 2 Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Zellen verbinden**.

## So teilen Sie Tabellenzellen

- 1 Wählen Sie die Zellen aus, die Sie teilen wollen.
- 2 Klicken Sie auf **Tabelle** ► **Zellen teilen**.

## So teilen Sie Zellen, Zeilen und Spalten in einer Tabelle

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle** .
- 2 Wählen Sie die Zelle, Zeile bzw. Spalte aus, die Sie teilen wollen.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

Auswahl horizontal teilen

Auswahl vertikal teilen

### Vorgehensweise

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **In Zeilen aufteilen** und geben Sie einen Wert im Feld **Zeilenanzahl** ein.

Klicken Sie auf **Tabelle** ► **In Spalten aufteilen** und geben Sie einen Wert in das Feld **Spaltenanzahl** ein.

## Tabellen als Objekte bearbeiten

Sie können Tabellen wie jedes andere Objekt bearbeiten.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Möglichkeiten des Bearbeitens von Tabellen als Objekte aufgelistet.

### Sie können

Tabellengröße ändern und Tabelle skalieren

Tabellen drehen

Tabellen spiegeln

Tabellen sperren

Tabellen in Bitmaps umwandeln

Tabellen teilen

### Weitere Informationen finden Sie unter:

„Objekte in der Größe ändern und skalieren “ auf Seite 305

„Objekte drehen “ auf Seite 308

„Objekte spiegeln “ auf Seite 309

„Objekte sperren “ auf Seite 323

„Vektorgrafiken in Bitmaps konvertieren “ auf Seite 689

„So konvertieren Sie Objekte in Kurvenobjekte “ auf Seite 218

## Bilder, Grafiken und Hintergründe zu Tabellen hinzufügen

Wenn Sie Bitmap-Bilddateien oder auch Vektorgrafiken in einem strukturierten Layout anordnen möchten, können Sie diese auch Tabellen hinzufügen. Darüber hinaus können Sie Darstellung bzw. Aussehen einer Tabelle ändern, indem Sie eine Hintergrundfarbe hinzufügen.

## So fügen Sie Bilder oder Grafiken in eine Tabellenzelle ein

- 1 Kopieren Sie das jeweilige Bild bzw. die Grafik.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle** und wählen Sie die Zelle in der Tabelle aus, wo Sie das Bild bzw. die Grafik einfügen wollen.
- 3 Klicken Sie auf **Bearbeiten** ► **Einfügen**.



Sie können eine Grafik bzw. ein Bild auch damit in eine Tabellenzelle einfügen, indem Sie mit gedrückter rechter Maustaste über das Bild gehen, das Bild in eine Zelle ziehen, die rechte Maustaste dann loslassen und auf **In Zelle platzieren** klicken.

## So fügen Sie Tabellen Hintergrundfarben hinzu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Tabelle**  und dann auf die Tabelle.
- 2 Klicken Sie die Farbauswahl für **Hintergrund** und dann eine Farbe in der Farbpalette an.



Darüber hinaus können Sie die Hintergrundfarbe bestimmter Zellen, Zeilen oder auch Spalten einer Tabelle ändern, indem Sie das bzw. die jeweiligen Elemente auswählen, in der Eigenschaftsleiste die Farbauswahl für den **Hintergrund** und dann eine Farbe in der Farbpalette anklicken.

## Tabellen in Zeichnungen importieren

Mit Corel DESIGNER können Sie auch Tabellen erstellen, indem Sie die Inhalte aus Quattro Pro®- (.qpw) oder Microsoft Excel-Tabellen (.xls) importieren. Darüber hinaus können Sie auch Tabellen importieren, die mit einem Textverarbeitungsprogramm wie WordPerfect bzw. Microsoft Word erstellt wurden.

### So importieren Sie Tabellen aus Quattro Pro bzw. Excel

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Laufwerk und Ordner, in dem das Tabellenblatt abgelegt ist.
- 3 Wählen Sie die Datei durch Anklicken aus.
- 4 Klicken Sie auf **Importieren**.  
Das Dialogfeld **Importieren/Einfügen** wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Tabellen importieren als** die Option **Tabellen** aus.
- 6 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Schriften und Formatierung beibehalten**: Importiert den Text mit allen Schriften und Formatierungseigenschaften.
  - **Nur Formatierung beibehalten**: Importiert jegliche, auf den Text angewendeten Formatierungseigenschaften.
  - **Schriftarten und Formatierung löschen**: Ignoriert beim Import jegliche, auf den Text angewendeten Schriftarten und Formatierungen.

### So importieren Sie eine Tabelle aus einem Textverarbeitungsprogramm

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie Laufwerk und Ordner, in dem die Textdatei abgelegt ist.
- 3 Klicken Sie auf die Datei.
- 4 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Tabellen importieren als** die Option **Tabellen** aus.
- 6 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:


- **Schriften und Formatierung beibehalten:** Importiert den Text mit allen Schriften und Formatierungseigenschaften.
- **Nur Formatierung beibehalten:** Importiert jegliche, auf den Text angewendeten Formatierungseigenschaften.
- **Schriftarten und Formatierung löschen:** Ignoriert beim Import jegliche, auf den Text angewendeten Schriftarten und Formatierungen.



# Bitmaps

Mit Bitmaps arbeiten.....	689
Spezialeffektkategorien.....	721
Mit Bitmap-Farbmodi arbeiten.....	767
Bitmaps vektorisieren und Vektorisierungsergebnisse bearbeiten.....	775
Mit Kamera-Rohdateien arbeiten.....	789





## Mit Bitmaps arbeiten

Sie können eine [Vektorgrafik](#) in eine [Bitmap](#) umwandeln. Darüber hinaus können Sie Bitmaps importieren und beschneiden.

Sie können Perspektive hinzufügen, Bitmaps mithilfe von Hüllen Form geben, Farbmasken und Spezialeffekte anwenden sowie Farbe und Ton der Bilder ändern. Weitere Informationen, wie Sie Perspektiven auf Bitmaps anwenden, finden Sie unter „[Perspektive zuweisen](#)“ auf Seite 468. Weitere Informationen, wie Sie Bitmaps mit Hüllen Form geben, finden Sie unter „[Objekte mittels Hüllen formen](#)“ auf Seite 244.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „[Vektorgrafiken in Bitmaps konvertieren](#)“ (Seite 689)
- „[Bitmaps importieren](#)“ (Seite 691)
- „[Bitmaps zuschneiden](#)“ (Seite 691)
- „[Abmessungen und Auflösung von Bitmaps ändern](#)“ (Seite 692)
- „[Bitmaps geraderichten](#)“ (Seite 693)
- „[Korrektur perspektivischer Verzerrungen](#)“ (Seite 694)
- „[Digimarc-Wasserzeichen zum Kennzeichnen von Bitmaps verwenden](#)“ (Seite 695)
- „[Staub und Kratzer von Bitmaps entfernen](#)“ (Seite 696)
- „[Mit Farben in Bitmaps arbeiten](#)“ (Seite 697)
- „[Den Bildanpassungseditor verwenden](#)“ (Seite 698)
- „[Farbe und Ton anpassen](#)“ (Seite 704)
- „[Tonkurven-Filter verwenden](#)“ (Seite 711)
- „[Farbe und Farbton ändern](#)“ (Seite 713)
- „[Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT](#)“ (Seite 714)
- „[Spezialeffekte auf Bitmaps anwenden](#)“ (Seite 715)

### Vektorgrafiken in Bitmaps konvertieren

Wenn Sie eine Vektorgrafik in eine Bitmap umwandeln, können Sie Spezialeffekte anwenden, die für Vektorgrafiken oder Vektorobjekte nicht verfügbar sind. Die Umwandlung einer Vektorgrafik in eine Bitmap wird auch „[Rastern](#)“ (in Pixel umwandeln) genannt.

Beim Umwandeln der [Vektorgrafik](#) können Sie den [Farbmodus](#) für die [Bitmap](#) auswählen. Der Farbmodus bestimmt die Anzahl und die Art der Farben, aus denen die Bitmap aufgebaut wird, und hat daher auch Einfluss auf die Dateigröße. Weitere Informationen zu Farbmodi finden Sie unter „[Farbmodus von Bitmaps ändern](#)“ auf Seite 767.

Sie können auch Einstellungen für [Rasterung](#), [Anti-Alias](#), [Überdrucken mit Schwarz](#) und [Hintergrundtransparenzfestlegen](#).

Beim Exportieren in ein Bitmap-Dateiformat wie TIFF, JPEG, CPT oder PSD sind die gleichen Konvertierungsoptionen für die Bitmap verfügbar. Weitere Informationen zum Exportieren finden Sie unter „Dateien exportieren“ auf Seite 836.

### So wandeln Sie Vektorgrafiken in Bitmaps um

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **In Bitmap konvertieren**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Auflösung** eine **Auflösung**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Farbmodus** einen **Farbmodus**.
- 5 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Gerastert**: Simuliert eine größere Anzahl von Farben als tatsächlich verfügbar sind. Diese Option ist bei Bildern verfügbar, die 256 oder weniger Farben verwenden.
  - **Schwarz immer überdrucken**: Überlagert Schwarz, wenn Schwarz die oberste Farbe ist. Mit dieser Option werden beim Druck von Bitmaps Lücken zwischen schwarzen Objekten und darunterliegenden Objekten verhindert.
  - **Anti-Alias**: Glättet die Ränder der Bitmap.
  - **Transparenter Hintergrund**: Macht den Hintergrund der Bitmap **transparent**.



Sie können den Schwarzwert für die Option **Schwarz immer überdrucken** ändern. Informationen zum Festlegen des Schwarzwerts finden Sie unter „So legen Sie den Grenzwert für „Schwarz immer überdrucken“ fest“ auf Seite 824.

Wenn Sie eine Vektordatei in ein Bitmap-Format (z. B. GIF) exportieren, werden Sie aufgefordert, vor dem Exportieren der Datei die weiter oben beschriebenen Optionen zum Konvertieren von Bitmaps festzulegen.



Wenn Sie für Bitmaps den transparenten Hintergrund wählen, werden Bilder und Hintergrundobjekte angezeigt, die sonst vom Bitmap-Hintergrund verdeckt würden.

### So wandeln Sie Vektorgrafiken beim Exportieren in Bitmaps um

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie ein **Bitmap**-Dateiformat aus dem Listenfeld **Dateityp** und geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen ein.
- 4 Legen Sie die gewünschten Optionen fest und klicken Sie anschließend auf **Exportieren**.
- 5 Geben Sie im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** wahlweise absolute Werte oder Prozentwerte für Breite und Höhe ein:
  - **Breite** und **Höhe**: Legt die Bildmaße fest.
  - **Breite %** und **Höhe %**: Ändert die Größe des Bildes anhand eines Prozentwerts der Originalgröße.
- 6 Geben Sie zum Festlegen der **Auflösung** einen Wert im Feld **Auflösung** ein.
- 7 Wählen Sie im Listenfeld **Farbmodus** einen **Farbmodus**.
- 8 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Gerastert**: Simuliert eine größere Anzahl von Farben als tatsächlich verfügbar sind. Diese Option ist bei Bildern verfügbar, die 256 oder weniger Farben verwenden.
  - **Schwarz immer überdrucken**: Überlagert Schwarz, wenn Schwarz die oberste Farbe ist. Mit dieser Option werden beim Druck von Bitmaps Lücken zwischen schwarzen Objekten und darunterliegenden Objekten verhindert.
- 9 Im Bereich **Optionen** können Sie nun folgende Optionen aktivieren:
  - **Anti-Alias**: Glättet die Ränder der Bitmap.
  - **Ebenen erhalten**: Behält die **Ebenen** bei.
  - **Transparenter Hintergrund**: Macht den Hintergrund der Bitmap **transparent**.



Sie können den Schwarzgrenzwert für die Option **Schwarz immer überdrucken** ändern. Informationen zum Festlegen des Schwarzgrenzwerts finden Sie unter „So legen Sie den Grenzwert für „Schwarz immer überdrucken“ fest“ auf Seite 824.

Im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** stehen für einige Bitmap-Dateiformate nicht alle Optionen zur Verfügung.



Wenn Sie für Bitmaps den transparenten Hintergrund wählen, werden Bilder und Hintergrundobjekte angezeigt, die sonst vom Bitmap-Hintergrund verdeckt würden.

## Bitmaps importieren


Sie können eine **Bitmap** entweder direkt oder durch eine Verknüpfung zu einer externen Datei in eine Zeichnung importieren. Wenn Sie eine Verknüpfung zu einer externen Datei erstellen, kann das importierte Bild durch Übernahme der Änderungen an der Originaldatei automatisch aktualisiert werden. Nachdem Sie eine Bitmap importiert haben, enthält die Statusleiste Informationen über ihren Farbmodus, ihre Größe und ihre Auflösung. Weitere Informationen zum Importieren von Bitmaps finden Sie unter „Dateien importieren“ auf Seite 833. Weitere Informationen zum Verwalten extern verknüpfter Bitmaps finden Sie unter „Lesezeichen und Hyperlinks zu Dokumenten hinzufügen“ auf Seite 357.

Sie können eine Bitmap beim Importieren auch neu aufbauen oder beschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter „So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf“ auf Seite 835 und „So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu“ auf Seite 836.

## Bitmaps zuschneiden

Beim **Beschneiden** werden nicht benötigte Bereiche einer **Bitmap** entfernt. Mit dem Hilfsmittel **Beschneiden** können Sie eine Bitmap in rechteckiger Form beschneiden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „So beschneiden Sie ein Objekt oder importiertes Foto“ auf Seite 254. Um eine Bitmap auf eine unregelmäßige Form zu beschneiden, verwenden Sie das Hilfsmittel **Form** und den Befehl **Bitmap beschneiden**.



### So schneiden Sie eine Bitmap zu

- 1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Form** .
- 2 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 3 Ziehen Sie die **Knoten**, um die Bitmap zu verformen.  
Sie können einen Eckknoten hinzufügen, indem Sie mit dem Hilfsmittel **Form** an der Stelle auf den Knotenrahmen (punktierter Linie) doppelklicken, an der der Knoten eingefügt werden soll.
- 4 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bitmap beschneiden**.



Bitmaps, die aus mehreren **Objekten** bestehen, können nicht **zugeschnitten** werden.



Sie können eine ausgewählte Bitmap nach dem Ziehen der Eckknoten auch beschneiden, indem Sie auf das Hilfsmittel **Auswahl**  und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Bitmap beschneiden**  klicken.

## Abmessungen und Auflösung von Bitmaps ändern

Nachdem Sie Ihrer Zeichnung eine Bitmap hinzugefügt haben, können Sie deren Abmessungen und Auflösung ändern.

### Abmessungen ändern

Sie können die Abmessungen von Bitmaps ändern, indem Sie ihre Breite und Höhe vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie die Abmessungen vergrößern, werden automatisch zusätzliche Pixel zwischen den vorhandenen Pixeln eingefügt. Die Farben der eingefügten Pixel werden aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet (Interpolation). Wenn Bitmapabmessungen erheblich vergrößert werden, können Bitmaps verzerrt oder grobkörnig wirken.

Die Größe der Bitmap auf dem Bildschirm richtet sich nach der Breite und Höhe der Bitmap in Pixeln, nach dem Zoom-Faktor und nach den Bildschirmeinstellungen. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der Bitmapgröße am Bildschirm und im Ausdruck kommen.

### Bitmapauflösung ändern

Sie können die Bitmapauflösung ändern, um die Dateigröße zu erhöhen oder zu reduzieren. Die Auflösung wird durch die Anzahl der Punkte pro Zoll (dots per inch, dpi) beim Drucken der Bitmap angegeben. Welche Auflösung für eine Bitmap zu wählen ist, richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Bei Bitmaps, die ausschließlich für die Anzeige am Computerbildschirm bestimmt sind, genügt eine Auflösung von 96 oder 72 dpi; bei Bitmaps, die in Webseiten eingebunden werden sollen, sind 72 dpi ausreichend. Für Bitmaps, die auf gängigen Desktop-Druckern ausgegeben werden, empfiehlt sich eine Auflösung von 150 dpi; bei Bitmaps für professionelle Publikationen sollte die Auflösung 300 dpi oder mehr betragen.

Bei Bitmaps mit höherer Auflösung sind die Pixel (Bildpunkte) kleiner und dichter als bei Bitmaps mit niedrigerer Auflösung. Wenn Sie die Bitmapauflösung erhöhen, wird die Bitmap heraufskaliert, d. h., es werden zusätzliche Pixel in die Bitmap eingefügt. Das kann zu einer Abnahme der Bitmapqualität führen, da die zusätzlichen Pixel durch Interpolation aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet werden. Die vorhandenen Pixeldaten werden also lediglich über eine größere Fläche verteilt. Die Detailwiedergabe und die Qualität der Farbabstufungen lassen sich durch das Heraufskalieren nicht verbessern.

Beim Herunterskalieren wird die Auflösung einer Bitmap reduziert, indem eine bestimmte Anzahl von Pixeln pro Maßeinheit entfernt wird. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, Farb- und Tonkorrekturen vor dem Herunterskalieren vorzunehmen. Die Schärfe sollte hingegen erst erhöht werden, nachdem die Auflösung verringert wurde.

### So ändern Sie die Abmessungen von Bitmaps

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bitmap neu aufbauen**.
- 3 Wählen Sie in dem Listenfeld neben den Feldern **Breite** und **Höhe** eine Maßeinheit aus.
- 4 Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:

- **Breite**
- **Höhe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anti-Alias**, wenn Sie möchten, dass die Kurven optisch geglättet werden.

Wenn sich die Dateigröße nicht verändern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ursprüngliche Größe beibehalten**. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Auflösung der Bitmap beim Ändern der Bildabmessungen automatisch angepasst.



Sie können das Seitenverhältnis einer Bitmap beibehalten, indem Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten** aktivieren und im Feld **Höhe** oder **Breite** einen Wert eingeben.

Die Bitmap kann darüber hinaus mit einem Prozentsatz ihrer Ausgangsgröße **neu aufgebaut** werden, indem Sie Werte in die Felder **Breite %** und **Höhe %** eingeben.

## So ändern Sie die Auflösung von Bitmaps

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bitmap neu aufbauen**.
- 3 Geben Sie im Bereich **Auflösung** Werte in die folgenden Felder ein:

- **Horizontal**
- **Vertikal**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten**, wenn Sie das Seitenverhältnis der Bitmap beibehalten möchten.

Wenn sich die Dateigröße nicht verändern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ursprüngliche Größe beibehalten**. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Höhe und Breite der Bitmap beim Ändern der Auflösung automatisch angepasst.



Sie können Bitmaps auch **neu aufbauen**, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Bitmap neu aufbauen**  klicken.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Anti-Alias** aktivieren, werden Kurven optisch geglättet.

## Bitmaps geraderichten

Mit dem Dialogfeld **Bilder geraderichten** können Sie Linsenverzerrungen korrigieren und Bitmap-Bilder schnell geraderichten. Diese Funktion eignet sich gut zum Begradigen von Fotos, die schräg aufgenommen bzw. gescannt wurden oder Linsenverzerrungen aufweisen.

Sie können auf das Dialogfeld **Bild geraderichten** zugreifen, indem Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bild geraderichten** klicken.

### Linsenverzerrungen korrigieren

Bei Fotos, die Linsenverzerrungen aufweisen, empfiehlt es sich, zunächst die Verzerrungen zu korrigieren. Sie können zwei Arten von Linsenverzerrungen korrigieren, die gerade Linien auf Fotos gekrümmt erscheinen lassen: tonnen- und kissenförmige Verzeichnungen. Bei tonnenförmigen Verzeichnungen wirkt die Bildmitte ausgedehnt. Bei kissenförmigen Verzeichnungen wirkt die Bildmitte eingedrückt.

### Drehen und in der Vorschau anzeigen

Mit dem Dialogfeld **Bild geraderichten** können Sie ein Bild drehen, indem Sie einen Regler bedienen, einen Drehwinkel eingeben oder die Pfeiltasten verwenden. Sie können einen benutzerdefinierten Drehungswinkel von -15 bis 15 Grad eingeben.

Mit Hilfe des Vorschaufensters können Sie die Einstellungen, die Sie vornehmen, dynamisch anzeigen. Wenn Sie vor dem Begradigen die Ausrichtung des Bildes ändern wollen, können Sie das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn oder 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Im Vorschaufenster wird ein Gitter angezeigt, damit Sie das Bild präzise geraderichten können. Darüber hinaus können Sie die Zellengröße des Gitters verändern, um genauere Anpassungen vorzunehmen. Um den Kontrast des Gitters gegenüber den Farben des Bilds zu vergrößern, können Sie die Farbe des Gitters ändern. Sie können auch das Gitter ausblenden, um eine Vorschau des Endergebnisses ohne Gitterlinien zu erhalten. Außerdem können Sie es vergrößern und verkleinern sowie das Bild im Vorschaufenster verschieben, um die Ergebnisse zu begutachten.

### Zuschneiden

Das begradigte Bild wird in der Standardeinstellung auf den im Vorschaufenster angezeigten Zuschneidebereich zugeschnitten. Das endgültige Bild hat das gleiche Seitenverhältnis wie das Originalbild, doch kleinere Abmessungen. Sie können jedoch die ursprüngliche Breite und Höhe des Bildes beibehalten, indem Sie es zuschneiden und neu aufbauen.

Sie können ein Bild anhand eines festgelegten Winkels erstellen, indem Sie die Funktion zum Beschneiden deaktivieren und anschließend das Hilfsmittel **Beschneiden** verwenden, um das Bild im Zeichenfenster zuzuschneiden.

## So richten Sie ein Bild gerade

1 Wählen Sie ein Bild aus.

2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bild geraderichten**.

Wenn das Bild eine Linsenverzerrung aufweist, verschieben Sie den Regler **Linsenverzerrung korrigieren** nach links, um eine tonnenförmige Verzeichnung zu korrigieren bzw. nach rechts, wenn es sich um eine kissenförmige Verzeichnung handelt.

3 Verschieben Sie den Regler **Bild drehen** oder geben Sie einen Wert zwischen 15 und -15 in das Feld **Bild drehen** ein.

4 Falls notwendig, können Sie auch Umfang bzw. Größe der Gitterzellen mithilfe des Schiebers **Gitter** anpassen.

5 Zum Zuschneiden und Geraderichten des Bildes aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bild beschneiden**.

Das Bild wird so zugeschnitten, dass das Seitenverhältnis des Originalbildes beibehalten wird. Das heißt, dass das endgültige Bild kleiner ist als das Originalbild.

Wenn Sie Breite und Höhe des Originalbildes beibehalten wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beschneiden u. neu aufbauen in Orig.größe**. Das endgültige Bild wird neu aufgebaut.

## Korrektur perspektivischer Verzerrungen

Sie können perspektivische Verzerrungen auf Fotos mit geraden Linien und ebenen Flächen, wie beispielsweise Architekturfotos oder Fotos von Gebäuden, korrigieren.

Perspektivische Verzerrungen treten für gewöhnlich auf, wenn Fotos von hohen oder breiten Objekten gemacht werden und sich der Kamerasensor in einem Winkel zu den Objekten befindet. Das kann dazu führen, dass die fotografierten Objekte schräg oder geneigt zu sein scheinen. Das Anpassen der vertikalen Perspektive hilft bei geneigten Objekten; das Anpassen der horizontalen Perspektive hilft bei schrägen Objekten. Oft müssen sowohl die vertikale als auch die horizontale Perspektive angepasst werden, um ein optimales Resultat zu erzielen.



*Korrektur perspektivischer Verzerrungen*

## So korrigieren Sie perspektivische Verzerrungen in Fotos

1 Wählen Sie ein Bild aus.

2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bild geraderichten**.

3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:



## Aktion

Vertikale Perspektive korrigieren

Horizontale Perspektive korrigieren

Das korrigierte Bild beschneiden und in Originalgröße neu aufbauen.

## Vorgehensweise

Verschieben Sie den Schieberegler **Vertikale Perspektive**. Verschieben Sie den Regler nach links, falls sich das Objekt auf dem Foto nach hinten zu neigen scheint. Hohe Gebäude scheinen sich auf Fotos häufig nach hinten zu neigen, wenn das Bild vom Boden aus aufgenommen wurde.

Verschieben Sie den Schieberegler **Horizontale Perspektive**. Verschieben Sie den Regler nach links, wenn das Foto von der rechten Seite des Objekts aus aufgenommen wurde.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beschneiden** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Beschneiden und neu aufbauen in Originalgröße**.

## Digimarc-Wasserzeichen zum Kennzeichnen von Bitmaps verwenden

Mit Digimarc-**Wasserzeichen** werden Informationen zum Urheberrecht, Kontaktinformationen sowie Bildattribute in ein Bild eingebettet. Durch das Wasserzeichen werden leichte Änderungen an der Helligkeit der **Pixel** in einem Bild vorgenommen. Diese Änderungen sind nicht unbedingt sofort mit bloßem Auge zu erkennen. Bei einer starken Vergrößerung erkennen Sie jedoch möglicherweise, dass sich die **Helligkeit** einiger Pixel geändert hat. Beim normalen Bearbeiten, Drucken und Scannen bleiben Digimarc-Wasserzeichen unverändert.

### Wasserzeichen erkennen

Wenn Sie ein Bild in Corel DESIGNER öffnen, können Sie überprüfen, ob es ein Wasserzeichen enthält. Wenn ein Wasserzeichen vorhanden ist, wird in der Titelleiste ein Copyright-Symbol angezeigt. Sie können die Informationen zu dem durch ein Wasserzeichen gekennzeichneten Bild lesen oder über die Digimarc-Datenbank das Kontaktprofil abrufen.

### Wasserzeichen einbetten

In Corel DESIGNER können Sie auch Digimarc-Wasserzeichen in Bilder einbetten. Zunächst müssen Sie eine einmalige Urheber-ID anfordern, indem Sie sich beim Online-Dienst von Digimarc anmelden. Die Urheber-ID enthält Kontaktinformationen wie Name, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail- und Internetadresse.

Sobald Sie über eine Urheber-ID verfügen, können Sie ein Wasserzeichen in ein Bild einbetten. Sie können das Copyright-Jahr, Bildattribute sowie die Haltbarkeit des Wasserzeichens angeben. Sie können außerdem die Zielausgabemethode für das Bild angeben, z. B. Druck oder Web.

Digimarc-Wasserzeichen verhindern nicht die unerlaubte Verwendung von Bildern oder das Verletzen von Urheberrechten. Sie enthalten jedoch die Urheberrechtsinformationen. Außerdem enthalten Sie Kontaktinformation für die Benutzer, die ein Bild verwenden oder lizenzieren möchten.

Weitere Informationen zu Digimarc finden Sie unter [www.digimarc.com](http://www.digimarc.com).

### So erkennen Sie Wasserzeichen

- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Plugins** ► **Digimarc** ► **Read watermark** (Wasserzeichen lesen).
- 2 Klicken Sie auf **Web lookup** (Websuche), um die Webseite mit den Kontaktinformationen anzuzeigen, oder nutzen Sie die angegebene Faxnummer, um die Daten per Fax von Digimarc abzurufen.



Diese Funktion wird von der 64-Bit-Version von CorelDRAW Technical Suite 2018 nicht unterstützt.

### So fordern Sie eine Urheber-ID an

- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Plugins** ▶ **Digimarc** ▶ **Embed watermark** (Wasserzeichen einbetten).
- 2 Klicken Sie auf **Personalize** (Personalisieren).
- 3 Klicken Sie im Dialogfeld **Personalize Creator ID** (Urheber-ID personalisieren) auf **Register** (Registrieren) und folgen Sie den Anweisungen auf der Digimarc-Website.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Personalize Creator ID** (Urheber-ID personalisieren) im Feld **Creator ID** (Urheber-ID) Ihre Urheber-ID ein.

### So betten Sie Wasserzeichen ein

- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Plugins** ▶ **Digimarc** ▶ **Embed watermark** (Wasserzeichen einbetten).
- 2 Geben Sie im Feld **Copyright Year(s)** (Copyright-Jahre) ein bzw. mehrere Jahre ein.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Image Attributes** (Bildattribute) die gewünschten Kontrollkästchen.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Target Output** (Zielausgabe) eine Option.
- 5 Geben Sie im Feld **Watermark durability** (Wasserzeichenintensität) einen Wert ein.  
Hohe Werte garantieren die Haltbarkeit des **Wasserzeichens** bei normalen Bildänderungen wie **Rastern**, **Beschneiden**, Komprimieren und **Skalieren**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verify** (Prüfen), wenn Sie die Angaben prüfen möchten, die angezeigt werden, wenn ein Betrachter das Wasserzeichen erkennt.



Im Feld **Copyright year(s)** können nur Werte zwischen 1922 und dem gegenwärtigen Jahr angegeben werden. Trennen Sie die Jahresangaben durch Kommata.

Im Feld **Target output** (Zielausgabe) ist für die Optionen **Monitor** und **Web** eine Einstellung von höchstens 200 Bildpunkten pro Zoll (dpi) zulässig, während für die Option **Printer** (Drucker) eine Einstellung von mindestens 300 dpi erforderlich ist.



Kombinieren Sie alle **Objekte** mit dem Hintergrund, bevor Sie ein Wasserzeichen hinzufügen. Weitere Informationen zum Kombinieren von Objekten mit dem Hintergrund finden Sie unter „**Objekte kombinieren**“ auf Seite 322.

## Staub und Kratzer von Bitmaps entfernen

**Bitmaps** mit geringfügigen Staub- und Kratzspuren können leicht retuschiert werden, indem Sie den entsprechenden Filter auf das gesamte Bild anwenden. Der Filter zum Entfernen von Staub und Kratzern hebt den **Kontrast** zwischen **Pixeln** auf, die über dem von Ihnen gewählten **Grenzwert** liegen. Sie können auch den **Radius** festlegen und dadurch steuern, auf wie viele Pixel sich die Änderung auswirkt. Welche Einstellungen zu wählen sind, richtet sich nach dem Umfang der fehlerhaften Stelle und deren Umgebung. Bei einem weißen, ein bis zwei Pixel breiten Kratzer vor dunklem Hintergrund wäre beispielsweise ein Radius von zwei oder drei Pixeln zu wählen; für den Kontrast wäre ein höherer Grenzwert zu wählen als bei einem hellen Hintergrund.

### So entfernen Sie Staub und Kratzer von Bitmaps

- 1 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Korrektur** ▶ **Staub und Kratzer**.
- 2 Verschieben Sie die folgenden Regler:

- **Radius:** Legt den **Pixelbereich** für den Effekt fest. Wählen Sie einen möglichst geringen Radius, damit keine Bilddetails verlorengehen.
- **Grenzwert:** Legt fest, in welchem Umfang das **Rauschen** reduziert wird. Wählen Sie einen möglichst hohen Wert, damit keine Bilddetails verlorengehen.


## Mit Farben in Bitmaps arbeiten

Mit Corel DESIGNER können Sie Farben in monochromen Bildern ändern, Farben ein- oder ausblenden und Farben maskieren. Monochrome Bitmaps bestehen aus zwei Farben: Schwarz und Weiß. Sie können die weißen und schwarzen **Pixel** durch eine beliebige Farbe in einer **Farbpalette** ersetzen.



Sie können bestimmte Farben aus- und einblenden, indem Sie sie maskieren. Wenn Farben in einer Bitmap ausgeblendet werden, sind Objekte und Hintergrundmotive durch das Bild sichtbar. Außerdem kann sich durch das Ausblenden von Farben die Form einer Bitmap scheinbar ändern. Beispiel: In einer Bitmap ist eine Person auf schwarzem Hintergrund dargestellt. Wenn Sie den Hintergrund ausblenden, hat die Bitmap scheinbar die Form der Person und nicht die eines Rechtecks. Außerdem kann das Ausblenden von Farben in Bitmaps die Geschwindigkeit erhöhen, mit der Objekte auf dem Bildschirm **wiedergegeben** werden. Sie haben zudem die Möglichkeit, nur bestimmte Farben in einer Bitmap anzuzeigen, um die Darstellung des Bildes zu ändern oder zu überprüfen, wo eine bestimmte Farbe angewendet wurde. Sie können in einer Bitmap bis zu 10 Farben maskieren.

Durch das Maskieren von Farben haben Sie außerdem die Möglichkeit, bestimmte Farben zu ändern, ohne dass sich dies auf die anderen Farben in dem Bild auswirkt. Sie können auch Bitmap-Farbmasken in einer Datei speichern und diese Datei zu einem späteren Zeitpunkt verwenden.

### So weisen Sie einer monochromen Bitmap Farben zu

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie in der Farbpalette mit der rechten Maustaste auf eine Farbe, um die Farbe der Vordergrundpixel (schwarz) zu ändern.
- 3 Klicken Sie in der Farbpalette auf eine Farbe, um die Farbe der Hintergrundpixel (weiß) zu ändern.

### So blenden Sie eine Farbe in einer Bitmap ein und aus


- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bitmap-Farbmaske**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Farben ausblenden**
  - **Farben anzeigen**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem **Farbkanal**, der aus- bzw. eingeblendet werden soll.
- 5 Schieben Sie den Regler **Toleranz** an die Position für die gewünschte Farbtoleranz.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbauswahl** .
- 7 Klicken Sie auf die Farbe, die aus- bzw. eingeblendet werden soll.
- 8 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Höhere Toleranzwerte ergeben einen umfangreicheren Bereich von Farben um die von Ihnen gewählte Farbe herum. Beispiel: Sie wählen ein Baby-Blau und erhöhen die Toleranz. Corel DESIGNER blendet andere Blautöne wie Pastell-Blau und leuchtendes Blau ein bzw. aus.

### So öffnen Sie eine Bitmap-Farbmaske


- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bitmap-Farbmaske**.

- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Maske öffnen** .
- 3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Farbmaskendatei abgelegt ist.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Datei.




Dateien mit Bitmap-Farbmasken haben die Dateinamenerweiterung **.ini**.

### So ändern Sie eine Maskenfarbe


- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bitmap-Farbmaske**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste mit Maskenfarben eine Farbe aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbe bearbeiten** .
- 4 Verwenden Sie die Steuerelemente im Dialogfeld **Farbe auswählen**, um die Farbe zu bearbeiten.



Sie können eine Maskenfarbe auch ändern, indem Sie auf die Schaltfläche **Farbauswahl**  klicken, in der Bitmap eine andere Farbe wählen und auf **Zuweisen** klicken.

### Den Bildanpassungseditor verwenden

Im Bildanpassungseditor können Sie Farbe und **Ton** der meisten Fotos schnell und einfach korrigieren. Sie können auf den Bildanpassungseditor zugreifen, indem Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bildanpassungseditor** klicken.▶



1. Hilfsmittel „Drehung“

5. Weißpunkt festlegen

9. Regler

2. Hilfsmittel „Schwenken“

6. Schwarzpunkt festlegen

10. Tipp für das aktuelle Hilfsmittel

3. Hilfsmittel Zoom

7. Rückgängig, Wiederherstellen und Zurücksetzen

11. Histogramm

4. Vorschau modi

8. Schnappschüsse

Der Bildanpassungseditor bietet automatische und manuelle Korrekturoptionen, die in einer für die Bildkorrektur logischen Reihenfolge angeordnet sind. Wenn Sie in der oberen rechten Ecke mit der Auswahl der Korrekturoptionen beginnen und sich dann nach unten vorarbeiten, können Sie nur Optionen auswählen, die zur Behebung der speziellen Probleme in Ihrem Bild notwendig sind. Vor Beginn der Farb- und Tonkorrekturen sollten Sie das Bild nach Bedarf zuschneiden und retuschieren.

Bei der Arbeit im Bildanpassungseditor können Sie folgende Funktionen nutzen:

- **Schnappschuss erstellen:** Sie können die korrigierte Version eines Bildes jederzeit in einem „Schnappschuss“ festhalten. Miniaturansichten der Schnappschüsse werden in einem Fenster unterhalb des jeweiligen Bildes angezeigt. Schnappschüsse ermöglichen den Vergleich verschiedener korrigierter Versionen eines Bildes und helfen so bei der Auswahl des besten Bildes.
- **Rückgängig, Wiederherstellen und Auf Original zurücksetzen:** Bei der Bildkorrektur wird meistens nach der Methode „Versuch und Irrtum“ vorgegangen. Daher ist es wichtig, dass Korrekturen rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden können. Der Befehl **Auf Original zurücksetzen** löscht sämtliche Korrekturen, damit Sie wieder von vorne beginnen können.

### Automatische Korrekturoptionen verwenden


Sie können die Bildkorrektur mit den automatischen Korrekturoptionen beginnen:

- **Automatische Anpassung:** Kontrast und Farbe eines Bildes werden durch Ermittlung der hellsten und dunkelsten Bereiche sowie durch Anpassung des **Tonwertbereichs** für jeden Farbkanal automatisch korrigiert. Bei manchen Bildern ist diese Option zur Verbesserung des Bildes ausreichend. Ist dies nicht der Fall, können Sie die Änderungen rückgängig machen und präzisere Korrekturoptionen verwenden.
- **Weißpunkt wählen:** Passt den Kontrast in einem Bild basierend auf dem festgelegten Weißpunkt automatisch an. Mit dem Hilfsmittel **Weißpunkt wählen** können Sie beispielsweise ein zu dunkles Bild aufhellen.
- **Schwarzpunkt wählen:** Passt den Kontrast in einem Bild basierend auf dem festgelegten Schwarzpunkt automatisch an. Mit dem Hilfsmittel **Schwarzpunkt wählen** können Sie beispielsweise ein zu helles Bild dunkler machen.

### Farbkorrekturoptionen verwenden

Im Anschluss an die automatischen Korrekturoptionen können Sie Farbstiche im Bild korrigieren. Farbstiche werden in der Regel durch die Lichtverhältnisse bei der Aufnahme eines Fotos verursacht und können vom Prozessor der Digitalkamera oder des Scanners beeinflusst werden.

- **Temperatur:** Korrigiert Farbstiche durch „Erwärmen“ oder „Kühlen“ der Farbe im Bild, um so die Lichtverhältnisse bei der Aufnahme des Fotos zu kompensieren. Beispiel: Zur Korrektur einer gelbstichigen Innenaufnahme, die bei schwachem Glühlampenlicht gemacht wurde, können Sie den Regler in Richtung des blauen Endes verschieben, um die Temperaturwerte zu erhöhen (in Kelvin). Niedrigere Werte entsprechen schlechteren Lichtverhältnissen, wie beispielsweise Kerzen- oder Glühlampenlicht. Diese Lichtverhältnisse können einen Gelbstich verursachen. Höhere Werte entsprechen besseren Lichtverhältnissen, wie beispielsweise Sonnenlicht. Diese Lichtverhältnisse können einen Blaustich verursachen.
- **Tönung:** Korrigiert Farbstiche durch Anpassen der Grün- oder Magentawerte in einem Bild. Durch Verschieben des Reglers nach rechts können Sie das Bild grüner und durch Verschieben nach links röter machen. Durch Verschieben des Reglers **Tönung** nach Anpassen des Reglers **Temperatur** können Sie ein Bild fein abstimmen.
- **Sättigung:** Ermöglicht das Anpassen der Farbkraft. Beispielsweise durch Verschieben des Reglers nach rechts können Sie das Blau des Himmels in einem Bild kräftiger machen. Durch Verschieben des Reglers nach links können Sie die Farbkraft verringern. Indem Sie den Regler ganz nach links verschieben, so dass sämtliche Farbe aus dem Bild entfernt wird, können Sie einen Schwarzweißfoto-Effekt erzeugen.




*Korrektur von Farbstichen. Das Bild auf der rechten Seite zeigt die korrigierte Version.*

### Helligkeit und Kontrast in einem Bild anpassen

Mithilfe der folgenden Korrekturoptionen können Sie ein komplettes Bild aufhellen, dunkler machen oder den Kontrast verbessern:

- **Helligkeit:** Hiermit können Sie das gesamte Bild aufhellen oder dunkler machen. Diese Option kann Belichtungsprobleme korrigieren, die durch zu viel Licht (Überbelichtung) oder zu wenig Licht (Unterbelichtung) bei der Aufnahme des Fotos verursacht wurden. Wenn Sie bestimmte Bereiche eines Bildes aufhellen oder dunkler machen möchten, können Sie die Regler **Glanzlichter**, **Schatten** und **Mitteltöne** verwenden. Die Anpassung, die mit dem Regler **Helligkeit** vorgenommen wird, ist nicht linear, so dass die aktuellen Werte für den Weißpunkt und den Schwarzpunkt nicht davon betroffen sind.
- **Kontrast:** Erhöht oder verringert den Farbtonunterschied zwischen den dunklen und hellen Bereichen eines Bildes. Durch Verschieben des Reglers nach rechts werden die hellen Bereiche heller und die dunklen Bereiche dunkler. Wenn das Bild beispielsweise stumpf und kontrastarm wirkt, können Sie die Bilddetails durch Erhöhung des Kontrasts verschärfen.



*Durch Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts eines Bildes können mehr Bilddetails sichtbar gemacht werden.*

### Glanzlichter, Schatten und Mitteltöne anpassen

Sie können bestimmte Bereiche in einem Bild aufhellen oder dunkler machen. Bei vielen Bildern bewirkt die Position oder Stärke der Beleuchtung zum Zeitpunkt der Aufnahme des Fotos, dass einige Bereiche zu dunkel und andere zu hell erscheinen.

- **Glanzlichter:** Hiermit können Sie die Helligkeit in den hellsten Bereichen eines Bildes anpassen. Wenn Sie beispielsweise ein Foto mit Blitzlicht aufgenommen haben und die Objekte im Vordergrund durch das Blitzlicht ausgewaschen erscheinen, können Sie den Regler **Glanzlichter** nach links verschieben, um die ausgewaschenen Bereiche des Bildes dunkler zu machen. Sie können den Regler **Glanzlichter** zusammen mit den Reglern **Schatten** und **Mitteltöne** einsetzen, um die Beleuchtung auszugleichen.
- **Schatten:** Hiermit können Sie die Helligkeit in den dunkelsten Bereichen eines Bildes anpassen. Beispiel: Eine helle Lampe hinter einem aufgenommenen Objekt (Hintergrundbeleuchtung) kann bewirken, dass das Objekt im Schatten liegt. Sie können das Foto korrigieren, indem Sie den Regler **Schatten** nach rechts verschieben, um die dunklen Bereiche aufzuhellen und mehr Details sichtbar zu machen. Sie können den Regler **Schatten** zusammen mit den Reglern **Glanzlichter** und **Mitteltöne** einsetzen, um die Beleuchtung auszugleichen.
- **Mitteltöne:** Hiermit können Sie die Helligkeit in den mittleren Tonwertbereichen eines Bildes anpassen. Nach Anpassung der Glanzlichter und Schatten können Sie das Bild mit dem Regler **Mitteltöne** fein abstimmen.



*Die Regler Glanzlichter und Schatten können bestimmte Bereiche eines Bildes aufhellen oder dunkler machen.*

### Histogramm verwenden

Mithilfe der Histogrammfunktion können Sie sich den Tonwertbereich von Bildern anzeigen lassen und so feststellen, ob und wie die Farbe und der Ton des Bildes angepasst werden sollen. So können Sie beispielsweise mithilfe eines Histogramms verborgene Details in einem Foto erkennen, das durch Unterbelichtung zu dunkel ist (Aufnahme bei unzureichenden Lichtverhältnissen).

Im Histogramm werden die Helligkeitswerte der Bildpixel auf einer Skala von 0 (dunkel) bis 255 (hell) dargestellt. Der linke Teil des Histogramms repräsentiert die Schattenteile, der mittlere Teil die Mitteltöne und der rechte Teil die Glanzlichter. Aus der Höhe der Kurvenspitzen geht hervor, wie viele Pixel sich auf jeder Helligkeitsstufe befinden. Wenn sich beispielsweise eine große Anzahl von Pixeln im linken Teil des Histogramms befindet, weist dies auf Details in den dunklen Bereichen des Bildes hin.



*Das Foto auf der linken Seite ist unterbelichtet. Rechts: Das Histogramm zeigt eine hohe Detaildichte in den dunklen Bereichen des Fotos.*

## Bilder im Bildanpassungseditor anzeigen

Mit den Hilfsmitteln im Bildanpassungseditor können Sie Bilder auf verschiedene Weise anzeigen, so dass Sie die vorgenommenen Farb- und Tonanpassungen beurteilen können. So können Sie Bilder drehen, in einen neuen Bildbereich schwenken, Bilder vergrößern oder verkleinern sowie auswählen, wie das korrigierte Bild im Vorschaufenster angezeigt werden soll.

## Weitere Anpassungsfilter verwenden

Obwohl Sie im Bildanpassungseditor Farbe und Ton korrigieren können, ist gelegentlich ein spezieller Anpassungsfilter erforderlich. Mithilfe der leistungsstarken Anpassungsfilter in der Anwendung können Sie an Bildern präzise Anpassungen vornehmen. So können Sie beispielsweise Bilder mithilfe einer Tonkurve anpassen. Weitere Informationen zu Anpassungsfiltern finden Sie unter „Farbe und Ton anpassen“ auf Seite 704.



## So passen Sie Farbe und Ton im Bildanpassungseditor an

1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bildanpassungseditor**.

2 Klicken Sie auf **Automatische Anpassung**.

Die Option **Automatische Anpassung** passt die Farbe und den Kontrast automatisch an, indem der **Weißpunkt** und der **Schwarzpunkt** für das Bild festgelegt wird.

Wenn Sie die Einstellungen für den Weißpunkt und den Schwarzpunkt präziser steuern möchten, klicken Sie auf das Hilfsmittel

**Weißpunkt wählen**  und dann auf den hellsten Bereich im Bild. Klicken Sie anschließend auf das Hilfsmittel **Schwarzpunkt wählen**  und dann auf den dunkelsten Bereich im Bild.

3 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

### Aktion

### Vorgehensweise

Farbe im Bild korrigieren

Verschieben Sie den Regler **Temperatur**, um die Farben wärmer oder kälter zu machen, und stimmen Sie dann die Farbkorrektur mit dem Regler **Tönung** noch besser ab.

Farben kräftiger oder weniger kräftig machen

Verschieben Sie den Regler **Sättigung** nach rechts, um die Farbintensität im Bild zu erhöhen, oder nach links, um die Farbintensität zu verringern.

Bilder aufhellen oder dunkler machen

Verschieben Sie den Regler **Helligkeit** nach rechts, um das Bild aufzuhellen, oder nach links, um das Bild dunkler zu machen.

Bildschärfe durch Tonanpassung verbessern

Verschieben Sie den Regler **Kontrast** nach rechts, um die hellen Bereiche heller und die dunklen Bereiche dunkler zu machen.

Bestimmte Bereiche aufhellen oder dunkler machen

Verschieben Sie den Regler **Glanzlichter**, um die hellsten Bereiche des Bildes heller oder dunkler zu machen. Verschieben Sie anschließend den Regler **Schatten**, um die dunkelsten Bereiche des Bildes heller oder dunkler zu machen. Verschieben Sie dann noch den Regler **Mitteltöne**, um die mittleren Tonwertbereiche im Bild fein abzustimmen.







Der Bildanpassungseditor steht bei CMYK-Bildern nicht zur Verfügung. Zur Korrektur von CMYK-Bildern können Sie im Menü **Effekte** den Filter **Automatische Anpassung** und weitere Anpassungsfilter aufrufen.



Sie können die aktuelle Version Ihres Bildes festhalten, indem Sie auf die Schaltfläche **Schnappschuss erstellen** klicken. Miniaturansichten der Schnappschüsse werden im Fenster unterhalb des Bildes angezeigt. Die Schnappschüsse sind sequenziell nummeriert und können durch Klicken auf die Schaltfläche **Schließen** oben rechts in der Titelleiste des jeweiligen Schnappschusses gelöscht werden.

Sie können die zuletzt vorgenommene Korrektur rückgängig machen oder wiederherstellen, indem Sie auf die Schaltfläche **Rückgängig**  bzw. **Wiederherstellen** , klicken. Um alle Korrekturen rückgängig zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Original zurücksetzen**.



## So zeigen Sie Bilder im Bildanpassungseditor an

- 1 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Bildanpassungseditor**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:


### Aktion

### Vorgehensweise

Bild drehen

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum **Linksdrehen**  bzw. **Rechtsdrehen** .

In anderen Bildbereich schwenken

Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel **Schwenken** , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.

Ansicht vergrößern und verkleinern



Verwenden Sie das Hilfsmittel **Vergrößern**  bzw. **Verkleinern**  und klicken Sie in das Vorschauenfenster.

Bild in das Vorschauenfenster einpassen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Arbeitsfläche zoomen** .


Bild in seiner tatsächlichen Größe anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **100%** .

Korrigiertes Bild in einem einzelnen Vorschauenfenster anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gesamtvorschau** .


Korrigiertes Bild in einem Fenster und Originalbild in einem anderen Fenster anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorher/Nachher-Gesamtvorschau** .

## Aktion

Bild in einem Fenster mit einer Trennlinie zwischen Original und korrigierter Version anzeigen

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorher/Nachher-Teilvorschau** . Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die gestrichelte Trennlinie und ziehen Sie diese dann in einen anderen Bereich des Bildes.

## Farbe und Ton anpassen

Corel DESIGNER ermöglicht es, Farbe und Ton von Bitmaps anzupassen. So können Sie beispielsweise Farben ersetzen und die Helligkeit, Leuchtkraft und Intensität der Farben einstellen.

Durch die Anwendung von Farb- und Toneffekten können Sie Details wiederherstellen, die durch Schatten oder Lichter verloren gegangen sind. Sie können Farbstiche entfernen, Unterbelichtung und Überbelichtung berichtigen und generell die Qualität der Bitmap verbessern. Darüber hinaus können Sie Farbe und Ton im Bildanpassungseditor anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „Den Bildanpassungseditor verwenden“ auf Seite 698.

Sie können die Farbe und den Ton von Bitmaps automatisch anpassen, indem Sie den Befehl für die automatische Anpassung oder die folgenden Filter verwenden.

## Effekt

## Beschreibung

Helligkeit/Kontrast/Intensität

Mit diesem Effekt können Sie die Helligkeit aller Farben und die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bereichen anpassen.

Kanalmischer

Mit diesem Effekt können Sie Farbkanäle mischen, um die Farben in einer Bitmap abzugleichen. Wenn eine Bitmap beispielsweise einen Rotstich aufweist, können Sie den roten Kanal in einer RGB-Bitmap anpassen, um die Bildqualität zu verbessern.

Farbbalance

Mit diesem Effekt können Sie ausgewählten Tönen in Bitmaps Cyan oder Rot, Magenta oder Grün sowie Gelb oder Blau hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise den Blauton in einem Foto abschwächen möchten, können Sie die Farbwerte von Blau nach Gelb verschieben.

Kontrastverbesserung

Mit diesem Effekt können Sie den Ton, die Farbe und den Kontrast eines Bildes einstellen, ohne dabei Schatten- und Glanzlichtdetails zu verlieren. Mithilfe eines interaktiven Histogramms können Sie die Helligkeitswerte in druckbare Bereiche verschieben oder komprimieren. Das Histogramm kann auch durch Abtasten von Werten aus der Bitmap eingestellt werden.

Sättigung reduzieren

Mit diesem Effekt können Sie die Sättigung der einzelnen Farben in Bitmaps auf null verringern, die Farbtonkomponente entfernen und die einzelnen Farben in die entsprechenden Grautöne umwandeln. So wird ohne Änderung des Farbmodells ein Schwarzweißfoto-Effekt mit Graustufen erzeugt.

## Effekt

## Beschreibung

### Gamma


Bei Gamma handelt es sich um eine Methode der Tonwertkorrektur, die berücksichtigt, wie das menschliche Auge nebeneinander liegende Pixel wahrnimmt. Wenn Sie beispielsweise einen mit einem zehnpromzentigen Grauton gefüllten Kreis vor einem schwarzen Hintergrund und daneben den gleichen Kreis vor einem weißen Hintergrund platzieren, nimmt das menschliche Auge den grauen Kreis vor dem schwarzen Hintergrund heller wahr als den Kreis vor dem weißen Hintergrund, obwohl die Helligkeitswerte identisch sind. Mit dem Gamma-Effekt können Sie in einem Bild mit geringem Kontrast Details herausarbeiten, ohne die Schatten oder Glanzlichter stark zu beeinflussen. Er beeinflusst die Werte im Bild, da er jedoch auf einer Kurve basiert, tendieren die Änderungen in Richtung der Mitteltöne.

### Farbton/Sättigung/Helligkeit

Mit diesem Effekt können Sie die Farbkanäle in einer Bitmap anpassen und die Position der Farben im Spektrum ändern. Darüber hinaus können Sie die Farben und den Farbreichtum sowie den prozentualen Weißanteil im Bild ändern. Der Farbton repräsentiert die dominante Farbe (rot, grün, blau, gelb usw.), die Sättigung ist die Stärke oder Reichhaltigkeit dieser Farbe und die Helligkeit steht für den Gesamtanteil an Weiß im Bild.

### Lokaler Ausgleich

Mit diesem Effekt können Sie den Kontrast an den Rändern innerhalb von Bildern erhöhen, so dass Details in hellen und dunklen Bereichen sichtbar werden. Dieses Verfahren kann in der Mitte von relativ einheitlichen Bereichen zu künstlichen Kontrastvariationen führen. Sie können dies korrigieren, indem Sie den Bereich erweitern, so dass er größer ist als jeder andere einheitliche Bereich im Bild. Sie können die Höhe und Breite des Bereichs um die Pixel festlegen, um den Kontrast zu verstärken. Um gleiche Anteile beizubehalten, aktivieren Sie die Schaltfläche

Sperren .

### Farben ersetzen

Mit diesem Effekt ersetzen Sie eine Bitmap-Farbe durch eine andere Farbe. Es wird eine Farbmaske erstellt, um die zu ersetzende Farbe zu definieren. Je nach eingestelltem Bereich können Sie eine einzelne Farbe ersetzen oder die ganze Bitmap von einem Farbbereich in einen anderen verschieben. Für die neue Farbe können Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit festlegen.

### Beispiel/Ziel-Ausgleich

Mit diesem Effekt können Sie die Farbwerte in einer Bitmap anhand von Beispielfarben aus dem Bild anpassen. Sie können die Beispielfarben aus den dunklen, mittleren und hellen Farbtönen eines Bildes wählen und die Zielfarben den jeweiligen Beispielfarben zuweisen. Sie können beispielsweise den Kontrast in einer Bitmap erhöhen, indem Sie die dunkelsten und hellsten Töne in einer Bitmap auswählen und diese Schwarz bzw. Weiß zuordnen. Nachdem Sie Beispielfarben aus den dunklen, mittleren und hellen Bereichen eines Bildes gewählt und jeder Beispielfarbe eine Zielfarbe

## Effekt

## Beschreibung

zugewiesen haben, werden die Pixel mit den gleichen Farben wie die Beispielfarben so angepasst, dass sie die entsprechende Zielfarbe anzeigen.

## Farbausgleich

Mit diesem Effekt können Sie Farben in Bitmaps ändern, indem Sie den Prozentanteil der CMYK-Skalenfarben aus dem Rot-, Gelb-, Grün-, Cyan-, Blau- und Magenta-Farbspektrum anpassen. Darüber hinaus können Sie diesen Filter verwenden, um der Graustufen-Komponente eines Bildes Skalenfarbe hinzuzufügen. Durch Farbausgleich kann der Prozentsatz der Bildpixel in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, aus denen die Primärfarben im Farbspektrum bestehen, erhöht oder verringert werden. Beispielsweise führt das Verringern des Magenta-Anteils im Rotspektrum zu einer Farbverlagerung in Richtung Gelb. Im Gegensatz dazu führt das Erhöhen des Magenta-Anteils im Rotspektrum zu einer Farbverlagerung in Richtung Magenta und zu einer Zunahme des Rotanteils insgesamt. Das Ausmaß der Farbänderung hängt im Wesentlichen davon ab, welches Verfahren Sie zum Anpassen der Prozentsätze verwenden.

## Tonkurve

Mit diesem Effekt können Sie durch Steuerung einzelner Pixelwerte präzise Farbkorrekturen vornehmen. Indem Sie die Werte für die Pixelhelligkeit ändern, können Sie Änderungen an Schatten, Mitteltönen und Glanzlichtern vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Tonkurven-Filter verwenden“ auf Seite 711.

## So passen Sie Farbe und Ton automatisch an

- 1 Wählen Sie eine [Bitmap](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Automatische Anpassung**.

## So passen Sie Helligkeit, Kontrast und Intensität an

- 1 Wählen Sie eine [Bitmap](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Anpassen** ► **Helligkeit/Kontrast/Intensität** (oder drücken Sie das Tastenkürzel **Strg + B**).
- 3 Verschieben Sie die Regler **Helligkeit**, **Kontrast** oder **Intensität**, um die Helligkeit, den Kontrast bzw. die Intensität anzupassen.



Durch das Anpassen der Helligkeit, des Kontrasts und der Intensität können Sie die Klarheit und Qualität des Bildes verbessern.



**Helligkeit** verschiebt alle Pixelwerte innerhalb des Farbtonebereichs nach oben oder nach unten, um alle Farben gleichermaßen aufzuhellen oder abzudunkeln.

**Kontrast** passt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Farben an.

**Intensität** hellt die hellen Bereiche der Zeichnung auf oder dunkelt die dunklen Bereiche ab.

Zwischen Kontrast und Intensität besteht im Allgemeinen eine direkte Wechselwirkung, da durch die Erhöhung des Kontrasts manchmal Details in Schatten- und Glanzlichtbereichen verloren gehen, die durch eine Erhöhung der Intensität wiederhergestellt werden können.

### So passen Sie die Farbbalance an

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Anpassen** ► **Farbbalance** (oder drücken Sie das Tastenkürzel **Strg + Umschalt + B**).
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Die Farben der Schatten-, Mittelton- und Glanzlichtbereiche korrigieren

Den ursprünglichen Helligkeitswert des Bildes beibehalten

Cyan oder Rot hinzufügen

Magenta oder Grün hinzufügen

Gelb oder Blau hinzufügen

#### Vorgehensweise

Aktivieren Sie eines der Kontrollkästchen **Schatten**, **Mitteltöne** oder **Glanzlichter**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Helligkeit beibehalten**.

Verschieben Sie den Regler **Cyan-Rot** entweder nach links oder nach rechts.

Verschieben Sie den Regler **Magenta-Grün** entweder nach links oder nach rechts.

Verschieben Sie den Regler **Gelb-Blau** entweder nach links oder nach rechts.



*Der Farbbalance-Effekt wurde dazu verwendet, die Farben im Bild von Blau nach Gelb zu verschieben.*

### So wenden Sie den Gamma-Effekt an

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Anpassen** ▶ **Gamma**.
- 3 Verschieben Sie den Regler **Gamma-Wert**.  
Höhere Werte hellen die Mitteltöne auf; niedrigere Werte dunkeln diese ab.



*Durch das Anpassen der Mitteltöne können Sie in einem Bild mit geringem Kontrast Details herausarbeiten, ohne die Schatten oder Glanzlichter zu beeinflussen.*

### So passen Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit an

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Anpassen** ▶ **Farbton-Sättigung-Helligkeit** (oder drücken Sie das Tastenkürzel **Strg + Umschalt + U**).
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

#### Aktion

Farbton, Sättigung und Helligkeit für alle Kanäle festlegen

Farbton, Sättigung und Helligkeit eines Kanals festlegen

#### Vorgehensweise

Aktivieren Sie im Bereich **Kanäle** die Option **Hauptkanal**.

Aktivieren Sie im Bereich **Kanäle** die Option **Rot**, **Gelb**, **Grün**, **Cyan**, **Blau**, **Magenta** oder **Graustufen**.

## Aktion

In einem Bild die dominante Farbe festlegen

Die Stärke einer Farbe festlegen

Den Weiß- (positive Werte) oder Schwarz-Anteil (negative Werte) festlegen

Die **Vorher-** und **Nachher-**Farbbänder helfen Ihnen, die ursprünglichen Farben mit den neuen Farben zu vergleichen.



Verwenden Sie den **Farbton-Sättigung-Helligkeits-Effekt**, um die Farben in einem Bild zu verändern.

## Vorgehensweise


Verschieben Sie den Regler **Farbton**, um die Farben in einem Bild umzuverteilen.

Verschieben Sie den Regler **Sättigung**. Eine Einstellung von -100 erzeugt ein Graustufen-Bild. Eine Einstellung von 100 erzeugt leuchtende, unnatürliche Farben.

Verschieben Sie den Regler **Helligkeit**.

## So ersetzen Sie Farben

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Anpassen** ▶ **Farben ersetzen**.
- 3 Klicken Sie auf die Farbauswahl **Alte Farbe** und wählen Sie die Farbe, die Sie ersetzen möchten.

**Tipp:** Sie können eine Farbe aus dem Bild auswählen, indem Sie zuerst auf das Hilfsmittel **Pipette**  und anschließend auf das Bild klicken.

- 4 Klicken Sie auf die Farbauswahl **Neue Farbe** und wählen Sie die Ersatzfarbe.

## Außerdem können Sie

Den **Farbton**-, **Sättigungs**- und **Helligkeitswert** der neuen Farbe festlegen

Verschieben Sie die Regler **Farbton**, **Sättigung** und **Helligkeit**.

Graustufen-Pixel beim Ersetzen von Farben nicht berücksichtigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Graustufen ignorieren**.

**Hinweis:** Bei einer Aktivierung des Kontrollkästchens **Graustufen ignorieren** werden graue Pixel nur aufgrund der Sättigungs- und Helligkeitswerte ersetzt.

Den Bereich der betroffenen Farben festlegen

Verschieben Sie den Regler **Bereich**.

Außerdem können Sie

Ein Bereich von 1 wirkt sich nur auf eine Farbe aus; ein Bereich von 100 verschiebt fast alle Farben in Richtung der neuen Farbe.




Alle Farben ersetzen, die im Bereich der neuen Farbe liegen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einzelnes Ziel**.



Alle Instanzen der Farbe Rot wurden mithilfe des Effekts „Farben ersetzen“ durch Violett ersetzt.

### So wenden Sie den Effekt „Beispiel/Zielausgleich“ an

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ▶ **Anpassen** ▶ **Beispiel/Zielausgleich**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Kanal** einen Farbkanal aus.  
Es hängt vom Farbmodus der Bitmap ab, welche Farbkanäle im Listenfeld **Kanal** angezeigt werden. Es gibt einen Kompositkanal sowie einen Kanal für jede Farbkomponente. Wenn Sie alle Farbkanäle anpassen möchten (auch wenn nur ein Kanal angezeigt wird), aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stets alle Kanäle anpassen**.
- 4 Klicken Sie auf die Hilfsmittel **Tiefpunkt-** , **Mittelpunkt-**  und **Hochpunkt-Pipette**  und klicken Sie dann im Bild, um einen dunklen, einen mittleren bzw. einen hellen Bereich auszuwählen.
- 5 Doppelklicken Sie auf die Zielfarbe für die Schatten, Mitteltöne bzw. Glanzlichter und wählen Sie eine neue Farbe.



Die Schatten, Mitteltöne und Glanzlichter im Bild wurden angepasst, indem eine Beispielfarbe in der Bitmap einer Zielfarbe zugeordnet wurde.






Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch schneiden**, um den Bereich der Histogrammanzeige festzulegen und sicherzustellen, dass alle Spitzen ins Diagramm passen. Wenn das Kontrollkästchen **Automatisch schneiden** deaktiviert ist, verwenden Sie das Feld **Schneiden**, um den Prozentsatz der Helligkeitswerte festzulegen, der bei der Identifizierung der hellen und dunklen Farben im Histogramm nicht berücksichtigt wird.


## Tonkurven-Filter verwenden

Mit dem Filter **Tonkurve** können Sie Farb- und Tonkorrekturen vornehmen, indem Sie einzelne Farbkanäle oder alle Kanäle zusammen verändern.



Ursprüngliches Bild (links); Bild mit angepasstem Tonwertbereich (rechts)

Die einzelnen Pixelwerte werden auf eine Tonkurve aufgetragen, die in einem Diagramm angezeigt wird und das Gleichgewicht zwischen Schatten (unten), Mitteltönen (Mitte) und Glanzlichtern (oben) wiedergibt.



Die Tonkurve zeigt den Ausgleich zwischen Schatten, Mitteltönen und Glanzlichtern eines Bilds. Die ursprünglichen (x) und angepassten (y) Pixelwerte werden nebeneinander angezeigt, wenn Sie die Tonkurve ziehen. Dieses Beispiel zeigt eine kleine Anpassung des Tonwertbereichs, in dem Pixelwerte von 152 durch Pixelwerte von 141 ersetzt werden.

Die X-Achse des Diagramms zeigt die Tonwerte des Originalbilds, die Y-Achse die angepassten Tonwerte. Eine Verschiebung der Kurve nach oben und nach links hellt das Bild auf und erhöht die Farbe in allen Kanälen; eine Verschiebung der Kurve nach unten und nach rechts dunkelt das Bild ab oder verringert die Farbe des jeweiligen Kanals. Bei einem Bild mit einem Blaustich können Sie beispielsweise den Blauanteil im Bild verringern, indem Sie im Listenfeld **Aktiver Kanal** den **Blau**-Kanal auswählen und die Kurve nach unten und nach rechts verschieben.

Sie können die Farbe und den Ton eines Bildes anpassen, indem Sie die Tonkurve im Vorschaufenster interaktiv ziehen, auf der Tonkurve einen oder mehrere Knoten hinzufügen, Bereiche im Bildfenster auswählen oder eine Voreinstellung anwenden. Sie können mehrere Punkte entlang einer Kurve anpassen, um die Schatten aufzuhellen und die Glanzlichter abzudunkeln.

Sie können die Einstellungen für die Tonkurve auch als Voreinstellung speichern, um sie bei anderen Bildern zu verwenden. Reaktionskurvendateien werden mit der Dateierweiterung **.CRV** gespeichert.

### So weisen Sie den Tonkurven-Effekt zu

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Anpassen** ► **Tonkurve**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Aktiver Kanal** einen Farbkanal aus.
- 4 Wählen Sie im Stil-Listenfeld einen Kurvenstil aus.
  - **Kurve**: die Verteilung der Werte werden geglättet
  - **Gerade**: die geraden Liniensegmente zwischen den Kurven werden beibehalten
  - **Freihand**: ermöglicht es Ihnen, eine Freihandkurve zu zeichnen
  - **Gamma**: ermöglicht es Ihnen, den Schwerpunkt der Korrekturen auf die Mitteltöne zu legen
- 5 Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Kurve und verschieben Sie diese, um die Bitmap interaktiv anzupassen.

### Außerdem können Sie

Gleichzeitig die Tonkurven für alle Kanäle anzeigen

Aktivieren Sie die Option **Alle Kanäle anzeigen**.

Spezifische Bereiche in einem Bild anpassen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pipette** und klicken Sie anschließend im Bild. Die ausgewählten Pixel werden auf der Tonkurve als Knoten angezeigt.

Der Tonkurve einen Knoten hinzufügen

Klicken Sie auf der Kurve an der Stelle, wo Sie einen Knoten hinzufügen möchten.

Eine Freihandkurve glätten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Glätten**.

**Tipp**: Klicken Sie und halten Sie die Schaltfläche **Glätten** gedrückt, um die Tonkurve kontinuierlich zu glätten.

Die Tonkurve für einen ausgewählten Kanal zurücksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktiven Kanal zurücksetzen**.

Die Tonkurve für alle Kanäle zurücksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**.

Den Tonwertbereich eines Bildes ausgleichen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Autom. Tonbalance**.

Um die außenliegenden Pixel (zugeschnittenen Pixel) an den beiden Enden des Tonwertbereichs festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** und legen Sie im Dialogfeld **Bereich**


Außerdem können Sie

**automatisch anpassen** die Werte für **Schwarz-Grenze** bei und **Weiß-Grenze** bei fest.

Eine Voreinstellung anwenden

Klicken Sie rechts neben dem Feld **Voreinstellungen** auf die Schaltfläche **Öffnen**  und wählen Sie den Ordner, in dem die Voreinstellungen gespeichert sind.

Einstellungen der Tonkurve als Voreinstellung speichern

Klicken Sie rechts im Feld **Voreinstellungen** auf die Schaltfläche **Speichern**  und wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Voreinstellung speichern möchten.



Um die Achse des Gitters zu drehen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Invertieren** .

Um die Auflösung des Gitters zu ändern, drücken Sie die **Alt**-Taste und klicken Sie im Vorschaufenster.

Um die ausgewählte Tonkurve zu invertieren, klicken Sie auf **Horizontal wenden** oder **Vertikal wenden** .



Das angepasste Foto wird mit seiner Tonkurve angezeigt. Mit dem Histogramm können Sie den angepassten Tonwertbereich anzeigen und die Ergebnisse beurteilen. Weitere Informationen zu Histogrammen finden Sie unter „[Histogramm verwenden](#)“ auf Seite 701.

## Farbe und Farbton ändern

Sie können Farbe und **Ton** eines Bilds ändern, um einen Spezialeffekt zu erzielen. Beispielsweise können Sie einem Bild das Aussehen eines Fotonegativs verleihen oder die Farben flacher aussehen lassen. Um die Farbe und den Farbton von Bildern zu ändern, können Sie folgende Effekte verwenden:

- **Halbbild entfernen**: Mit diesem Effekt können Sie Zeilen aus gescannten oder Interlace-Bildern entfernen.
- **Farben invertieren**: Kehrt die Farben eines **Bildes** um. Durch Invertieren entsteht der Eindruck eines Fotonegativs.



*Mit dem Effekt „Invertieren“ wird eine Negativ eines Bildes erzeugt, indem alle Farbwerte in deren Gegensatz umgewandelt werden: schwarz wird weiß, blau wird gelb usw.*

- **Abstufen**: Verringert die Farbtonwerte in einem Bild. Durch Abstufen werden Tonübergänge entfernt und es entstehen größere Bereiche mit flachen Farben.



Der Effekt „Abstufen“ konvertiert Farbbereiche in einem Bild in einfarbige Farblöcke.

## Farbe und Farbton ändern

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Effekte** ► **Ändern** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Halbbild entfernen**: um Zeilen aus gescannten oder Interlace-Bildern zu entfernen. **Gerade Zeilen** entfernt die geraden Zeilen. **Ungerade Zeilen** entfernt die ungeraden Zeilen. **Duplizieren** füllt die Lücken zwischen den horizontalen Zeilen, indem die Farben der angrenzenden Pixel dupliziert werden. **Interpolieren** füllt die Flächen mit Farben, die durch Mittelung der umgebenden Pixel erstellt werden.
  - **Invertieren**: um die Farbwerte in einem Bild zu invertieren
  - **Abstufen**: um die Anzahl der Tonwerte in einem Bild zu verringern. Verschieben Sie den Regler **Ebene**, um die Ebene festzulegen, auf der die Abstufung beginnt. Eine Ebene von 2 bewirkt eine drastische Abstufung; eine Ebene von 32 hat in den meisten Bildern keine Auswirkung.

## Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT

In Corel DESIGNER können Sie auf Corel PHOTO-PAINT, ein umfassendes Programm für die Bildbearbeitung, zugreifen. Nach der Bearbeitung einer Bitmap können Sie Ihre Arbeit in Corel DESIGNER fortsetzen.

Um eine Bitmap an Corel PHOTO-PAINT zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bitmap bearbeiten** in der Eigenschaftsleiste oder verwenden den Befehl **Bitmap bearbeiten** aus dem Menü **Bitmaps**. Sie können auch eine Option aktivieren, mit der Sie über einen Doppelklick auf ein Bitmap direkt auf das Programm Corel PHOTO-PAINT umschalten.

Sie können ausgewählte Objekte aus Corel PHOTO-PAINT kopieren und in Ihre Zeichnung einfügen. Die ausgewählten Objekte werden als Bitmapgruppe eingefügt.

Weitere Hinweise zum Bearbeiten von Bildern mit Corel PHOTO-PAINT finden Sie unter **Hilfe** ► **Produkthilfe** in der Corel PHOTO-PAINT-Menüleiste.

## So bearbeiten Sie eine Bitmap mit Corel PHOTO-PAINT

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  die zu bearbeitende Bitmap aus.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf **Bitmap bearbeiten**, um Corel PHOTO-PAINT zu starten. Die ausgewählte Bitmap wird im Bildfenster von Corel PHOTO-PAINT angezeigt.
- 3 Bearbeiten Sie die Bitmap.
- 4 Klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf **Bearbeitung beenden**, um Corel PHOTO-PAINT zu verlassen. Die bearbeitete Bitmap wird auf der Zeichenseite von Corel DESIGNER angezeigt.



Sie können mit dieser Vorgehensweise auch Bitmapgruppen bearbeiten. Corel PHOTO-PAINT öffnet die Gruppe von Bitmaps als getrennte Objekte. Wenn die Bitmaps in der Gruppe unterschiedliche Farbmodi aufweisen, werden Sie aufgefordert, den Farbmodus aller Bitmaps in der Gruppe auf den Farbmodus der untersten Bitmap zu ändern.

Sie können Corel PHOTO-PAINT auch öffnen, indem Sie auf **Bitmaps ▶ Bitmap bearbeiten** klicken.

### So greifen Sie auf Corel PHOTO-PAINT mit einem Doppelklick auf ein Bitmap zu


- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Bearbeiten**.
- 3 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Bearbeiten** das Kontrollkästchen **Doppelklick zum Bearbeiten von Bitmaps in PHOTO-PAINT**.  
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie Corel PHOTO-PAINT aufrufen, indem Sie in Corel DESIGNER auf die Bitmap doppelklicken.

### Spezialeffekte auf Bitmaps anwenden

**Bitmaps** können eine ganze Reihe unterschiedlicher Spezialeffekte zugewiesen werden, darunter räumliche (3D) und künstlerische Effekte.



Von links nach rechts: Rauschen hinzufügen, Zoom (Unschärfe), Solarisation (Farbänderung), Überzeichnen (Kontur), Schärfe



Von links nach rechts: Originalbild, Relief, Kubismus (Künstl. Striche), Mosaikeffekt (Kreativ), Mosaik (Verzerren)

Die Spezialeffekte unterteilen sich in folgende Kategorien.

## Spezialeffektkategorien

## Beschreibung

### 3D-Effekte

Mit diesen Effekten können Sie eine räumliche Tiefenwirkung erzielen. Die Effekte umfassen „3D-Drehung “ auf Seite 721, „Abschrägungseffekt “ auf Seite 722, „Zylinder “ auf Seite 722, „Relief “ auf Seite 723, „Glas “ auf Seite 723, „Seite aufrollen “ auf Seite 723, „Ein-/Ausbuchtung “ auf Seite 724, „Sphäre “ auf Seite 724, „Der Boss “ auf Seite 725 und „Zickzack “ auf Seite 725.

### Künstlerische Striche

Mit diesen Effekten können Sie Zeichen- und Maltechniken anwenden. Die Effekte umfassen „Kohle “ auf Seite 726, „Conté-Malstift “ auf Seite 726, „Malstift “ auf Seite 726, „Kubismus “ auf Seite 727, „Tupfer “ auf Seite 727, „Impressionist “ auf Seite 728, „Palettenmesser “ auf Seite 728, „Pastellfarben “ auf Seite 728, „Tintenstift “ auf Seite 729, „Pointillismus “ auf Seite 729, „Bürste “ auf Seite 730, „Skizzenblock “ auf Seite 730, „Wasserfarben “ auf Seite 730, „Papierschnitzel “ auf Seite 731 und „Wellenpapier “ auf Seite 731.

### Unschärfe

Mit diesen Effekten können Sie Bilder unscharf machen und auf diese Weise graduelle Veränderungen, Bewegung und Fleckenbildung simulieren. Die Effekte umfassen „Unschärfe abstimmen “ auf Seite 732, „Richtungsglätten “ auf Seite 732, „Gaußsche Unschärfe “ auf Seite 732, „Verstreuung “ auf Seite 733, „Niedrigbandfilter “ auf Seite 733, „Bewegungsunschärfe “ auf Seite 734, „Radiale Unschärfe “ auf Seite 734, „Bokeh-Unschärfe “ auf Seite 735, „Glätten “ auf Seite 735, „Weichzeichnen “ auf Seite 735, „Zoom “ auf Seite 736 und „Intelligente Unschärfe “ auf Seite 736.

### Kamera

Hiermit können Sie Effekte simulieren, die durch verschiedene Kameralinsen entstehen. Die Effekte umfassen „Kolorieren “ auf Seite 737, „Diffus “ auf Seite 738, „Linsenreflexion “ auf Seite 738, „Beleuchtungseffekte “ auf Seite 738, „Fotofilter “ auf Seite 739, „Sepiatönung “ auf Seite 739, „Spotfilter “ auf Seite 740 und „Zeitmaschine “ auf Seite 740, ein Effekt, der es Ihnen ermöglicht, auf Ihren Bildern die Zeit zurückzudrehen, indem Sie beliebige Fotografiestile vergangener Zeiten nachahmen.

### Farbänderung

Mit diesen Effekten können Sie fotografische Stilmittel durch Farbbeduzierung und -ersetzung nachbilden. Die Effekte umfassen „Bit-Ebenen “ auf Seite 741, „Halbton “ auf Seite 741, „Psychedelisch “ auf Seite 742 und „Solarisation “ auf Seite 742.

### Kontur

Mit diesen Effekten können Sie die Ränder innerhalb von Bildern hervorheben. Die Effekte umfassen „Überzeichnen “ auf Seite 743, „Ränder suchen “ auf Seite 743 und „Vektorisierungskontur “ auf Seite 743.

## Spezialeffektkategorien

## Beschreibung

### Kreativ

Mit diesen Effekten können Sie Ihren Bildern verschiedene Muster und Formen zuweisen. Die Effekte umfassen „Kristallisieren “ auf Seite 744, „Gewebe “ auf Seite 744, „Rahmen “ auf Seite 745, „Glasblock “ auf Seite 745, „Mosaikeffekt “ auf Seite 746, „Punkt “ auf Seite 746, „Rauchglas “ auf Seite 747, „Buntglas “ auf Seite 747, „Vignette “ auf Seite 747 und „Wirbel “ auf Seite 748.

### Benutzerdefiniert

Ermöglicht es, Bildern eine Vielzahl von Änderungen zuzuweisen. Sie können beispielsweise einem Bild Füllmuster und Muster hinzufügen (Relief-Map-Effekt). Die Effekte umfassen „Bandfilter “ auf Seite 748, „Relief-Map “ auf Seite 749 und „Benutzerdefiniert “ auf Seite 749.

### Verzerren

Mit diesen Effekten können Sie Bildflächen verzerren. Die Effekte umfassen „Blöcke “ auf Seite 750, „Verschieben “ auf Seite 750, „Abstand “ auf Seite 751, „Mosaik “ auf Seite 752, „Kräuslung “ auf Seite 752, „Schub “ auf Seite 752, „Wirbel “ auf Seite 753, „Kacheln “ auf Seite 753, „Nasse Farbe “ auf Seite 754, „Strudel “ auf Seite 754 und „Wind “ auf Seite 754.

### Rauschen

Mit diesen Effekten können Sie die Körnigkeit von Bildern ändern. Die Effekte umfassen „Rauschen abstimmen “ auf Seite 757, „Rauschen hinzufügen “ auf Seite 755, „3D-Stereorauschen “ auf Seite 755, „Maximum “ auf Seite 756, „Mittel “ auf Seite 756, „Minimum “ auf Seite 757, „Moiré entfernen “ auf Seite 758 und „Rauschen entfernen “ auf Seite 757.

### Schärfe

Mit diesen Effekten können Sie Ränder scharf zeichnen und hervorheben. Die Effekte umfassen „Adaptive Unschärfemaske “ auf Seite 758, „Richtungsschärfe “ auf Seite 759, „Hochbandfilter “ auf Seite 759, „Schärfe “ auf Seite 760 und „Unschärfemaske “ auf Seite 760.

### Füllmuster


Ermöglicht das Hinzufügen von Füllmustern zu einem Bild, die eine Reihe unterschiedlicher Oberflächen simulieren, wie Pflastersteine, Elefantenhaut, Plastik und Reliefskulptur. Die Effekte umfassen „Ziegelmauer “ auf Seite 761, „Blasen “ auf Seite 761, „Leinwand “ auf Seite 761, „Pflasterstein “ auf Seite 762, „Elefantenhaut “ auf Seite 762, „Kupferstich “ auf Seite 763, „Plastik “ auf Seite 763, „Verputzte Wand “ auf Seite 763, „Reliefskulptur “ auf Seite 764, „Fliegengitter “ auf Seite 764, „Stein “ auf Seite 765 und „Farbgrundierung “ auf Seite 765.

### Plugins

Hier können Sie Bitmaps in Corel DESIGNER mit externen Filtern bearbeiten. Die installierten Plugins werden im untersten Teil des Menüs **Bitmaps** angezeigt.

Um die in der Anwendung verfügbaren Spezialeffekte zu durchsuchen, siehe „Spezialeffektkategorien“ auf Seite 721.

Wenn Sie einen Effekt auf eine Bitmap anwenden, versieht Corel DESIGNER die Bitmap automatisch mit einem Rahmen, damit der Effekt das ganze Bild umfasst. Wird die Option zur automatischen Vergrößerung deaktiviert, wird der Effekt an den Rändern des Bildes abgeschnitten. Wenn Sie beispielsweise einen Gaußschen Unschärfefeffer auf ein Rechteck anwenden, werden die Ecken abgeschnitten.



*Gaußsche Unschärfe mit automatischer Vergrößerung (links); Gaußsche Unschärfe ohne automatische Vergrößerung (rechts).*

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rahmengröße verwenden möchten, deaktivieren Sie die automatische Vergrößerung und legen Sie die Abmessungen der vergrößerten Bitmap manuell fest.

Dadurch, dass Corel DESIGNER Plugin-Filter hinzugefügt werden, können zusätzliche Funktionen und Effekte zur Bearbeitung von Bildern verfügbar gemacht werden. Sie können Plugin-Filter hinzufügen und auch wieder entfernen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

### So weisen Sie Spezialeffekte zu

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps**, wählen Sie eine Spezialeffektkategorie und klicken Sie auf einen Effekt.
- 3 Passen Sie die Einstellungen für den Spezialeffekt an.



Um die in der Anwendung verfügbaren Spezialeffekte zu durchsuchen, siehe „Spezialeffektkategorien“ auf Seite 721.

### So vergrößern Sie Bitmaps manuell

- 1 Wählen Sie eine **Bitmap** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Bitmap vergrößern** ▶ **Manuelle Bitmap-Vergrößerung**.



- 3 Führen Sie in den Bereichen **Breite** und **Höhe** eine der folgenden Aktionen aus:
- In den Feldern **Vergrößern auf** geben Sie die Anzahl der Pixel für die Ausmaße der vergrößerten Bitmap ein.
  - In den Feldern **Vergrößern um** geben Sie den Prozentsatz ein, um den die ursprüngliche Bitmap vergrößert werden soll.
- Um die Bitmap proportional zu vergrößern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten**.



Um die Bitmap automatisch so zu vergrößern, dass sie das ganze Bild bedeckt, klicken Sie auf **Bitmaps ▶ Bitmap vergrößern ▶ Bitmap automatisch vergrößern**.


### So fügen Sie Plugin-Filter hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
  - 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf **Arbeitsbereich** und wählen Sie anschließend **Plug-ins**.
  - 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
  - 4 Wählen Sie den Ordner mit dem gewünschten Plugin.
  - 5 Starten Sie die Anwendung neu.
- Das Plug-in wird im Menü **Bitmaps ▶ Plug-ins** angezeigt.



Sie können einen Plugin-Filter entfernen, indem Sie in der Liste **Plugin-Ordner** auf einen Plugin-Ordner und dann auf **Entfernen** klicken.





## Spezialeffektkategorien

In diesem Kapitel werden die Spezialeffekte beschrieben, in der Anwendung verfügbar sind sowie zur Verdeutlichung des Effekts Beispielbilder angeführt. Die Spezialeffekte unterteilen sich in folgende Kategorien:

- „3D-Spezialeffekte“ (Seite 721)
- „Spezialeffekte für künstlerische Striche“ (Seite 726)
- „Spezialeffekte für Unschärfe“ (Seite 732)
- „Kamera-Spezialeffekte“ (Seite 737)
- „Spezialeffekte für Farbänderung“ (Seite 741)
- „Spezialeffekte für Konturen“ (Seite 743)
- „Kreative Spezialeffekte“ (Seite 744)
- „Angepasste Spezialeffekte“ (Seite 748)
- „Spezialeffekte für Verzerren“ (Seite 750)
- „Spezialeffekte für Rauschen“ (Seite 755)
- „Spezialeffekte für die Einstellung der Schärfe“ (Seite 758)
- „Spezialeffekte für Füllmuster“ (Seite 760)

### 3D-Spezialeffekte

Sie können Bildern 3D-Spezialeffekte zuweisen, um den Eindruck dreidimensionaler Tiefe zu erzeugen.

#### 3D-Drehung

Der Effekt **3D-Drehung** ermöglicht es, durch die Anpassung eines interaktiven, dreidimensionalen Modells Bilder zu drehen. Klicken Sie auf das interaktive, dreidimensionale Modell im Dialogfeld **3D-Drehung** und ziehen Sie daran, um das Bild zu drehen und zu positionieren. Klicken Sie bei gedrückter **Strg**-Taste auf eine andere Fläche des dreidimensionalen Modells, um die Oberfläche des Bildes dieser Fläche zuzuordnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beste Passung**, um sicherzustellen, dass das Bild nicht über die Grenzen des Bildfensters hinausreicht.



*Original*



*3D-Drehung*

### Abschrägungseffekt

Mit dem Abschrägungseffekt (Effekte ▶ 3D-Effekte ▶ Abschrägungseffekt) kann der Eindruck einer erhöhten Fläche erzeugt werden.



*Original*



*Abschrägung*

### Zylinder

Der Effekt *Zylinder* formt Ihr Bild in einen Zylinder um.



*Original*



*Zylinder*

## Relief

Der Effekt **Relief** wandelt Bilder in ein Relief um, wobei Details als Erhöhungen und Vertiefungen auf einer ebenen Oberfläche wiedergegeben werden. Sie können die Relieffarbe und -tiefe sowie die Richtung der Lichtquelle steuern. Der Effekt funktioniert am besten bei Bildern mit einem mittleren bis hohen Kontrast. **Tiefe** legt die Tiefe der Erhöhungen und Vertiefungen im Relief fest. **Stufe** legt die Stärke des Effekts fest. Mit dem **Richtungsauswahlelement** können Sie die Richtung der Lichtquelle festlegen. **Originalfarbe** versieht das Bild mit einem Relief in der ursprünglichen Farbe **Grau** versieht das Bild mit einem grauen Relief mit dezenten, reliefartigen Glanzlichtern. **Schwarz** versieht das Bild mit einem schwarzen Relief mit kontrastreichen, reliefartigen Glanzlichtern **Andere** versieht das Bild mit einem Relief in einer angepassten Farbe, die Sie aus der Farbauswahl **Andere** wählen



Original



Relief

## Glas

Der Effekt **Glas** legt eine dreidimensionale, glasähnliche Fläche über einen bearbeitbaren Bereich. Sie können Breite und Tiefe des abgeschrägten Bereichs (der das dreidimensionale Aussehen hervorruft), die Schärfe der Abschrägungsränder sowie den Winkel angeben, in dem das Licht an den Rändern gebrochen wird. Sie können auch **Helligkeit**, Richtung und Winkel des auf die Abschrägung fallenden Lichtes steuern. Der **Glas**-Effekt ermöglicht das Zuweisen von Voreinstellungsstilen und das Erstellen angepasster Voreinstellungsstile.



Original



Glas

## Seite aufrollen

Der Effekt **Seite aufrollen** rollt eine Ecke des Bildes in sich selbst ein. Sie können eine Ecke sowie die Richtung, **Transparenz** und Größe der Aufrollung auswählen. Des Weiteren können Sie eine Farbe für die Aufrollung und den Hintergrund wählen, der dort freigelegt wird, wo sich das Bild von der Seite weg aufrollt. Klicken Sie auf eine Skizze, um die Position der aufgerollten Seite festzulegen. Wählen Sie eine vertikale oder horizontale Richtung für den Aufrolleffekt. Die Option **Deckend** erstellt eine Aufrollung mit einer Volltonfarbe, die Option **Transparent** lässt das darunterliegende Bild durch die aufgerollte Ecke hindurchscheinen. Mit der Farbauswahl **Aufrolleffekt** können Sie die Farbe des

Aufrolleffekte auswählen. Mit der Farbauswahl **Hintergrund** können Sie eine Farbe für den Hintergrund wählen, der dort freigelegt wird, wo sich das Bild von der Seite weg aufrollt. Mit den Reglern **Breite** und **Höhe** können Sie die Größe des Aufrolleffekts festlegen.



*Original*



*Seite aufrollen*

### Ein-/Ausbuchtung

Der Effekt **Ein-/Ausbuchtung** verzerrt ein Bild, indem es zu Ihnen hingezogen oder von Ihnen weggedrückt wird. Positionieren Sie den Effekt, indem Sie einen Mittelpunkt festlegen.



*Original*



*Ein-/Ausbuchtung*

### Sphäre

Der Effekt **Sphäre** legt ein Bild um die innere oder die äußere Seite einer Kugel. Sie können einen Mittelpunkt festlegen, um den die Umhüllung gelegt wird, und Sie können die Umhüllung steuern. Positive Werte dehnen die mittleren **Pixel** zu den Rändern eines Bildes hin, so dass eine konvexe Form entsteht. Negative Werte komprimieren die Pixel zur Mitte eines Bildes hin, so dass eine konkave Form entsteht.



Original



Sphäre

## Der Boss

Der Effekt **Der Boss** (Effekte ▶ 3D-Effekte ▶ **Der Boss**) hebt den Bereich Ihres Bildes an, der an den Rändern einer **Maske** entlang abfällt. Sie können Breite, Höhe und Glättung des angehobenen Randes sowie Helligkeit, Schärfe, Richtung und Winkel der Lichtquellen angeben. Der Effekt **Der Boss** ermöglicht das Zuweisen von Voreinstellungsstilen und das Erstellen angepasster Voreinstellungsstile.



Original



Der Boss

## Zickzack

Der Effekt **Zickzack** (Effekte ▶ 3D-Effekte ▶ **Zickzack**) erstellt Wellen aus geraden Linien und Winkeln, die das Bild von einem einstellbaren Mittelpunkt nach außen verzerren. Sie können die Art der Wellen wählen und ihre Anzahl und Stärke steuern.



Original



Zickzack

## Spezialeffekte für künstlerische Striche

Die Spezialeffekte für künstlerische Striche verleihen Ihren Bildern ein handgemaltes Aussehen. Sie können diese Effekte verwenden, um Ihre Bilder in Pastellzeichnungen, Schwammtechnik oder Wasserfarben zu verwandeln oder einen strukturierten Hintergrund für Ihre Bilder zu erstellen.

### Kohle

Der Effekt **Kohle** verleiht einem Bild das Aussehen einer schwarzweißen Kohlezeichnung.



*Original*



*Kohle*

### Conté-Malstift

Der Effekt **Conté-Malstift** simuliert eine mit einem Conté-Malstift erzeugte Struktur. Sie können verschiedene Malstiftfarben auswählen, die Andruckstärke des Stifts festlegen und die Körnigkeit der Struktur anpassen.



*Original*



*Conté-Malstift*

### Malstift

Der Effekt **Malstift** verleiht einem Bild das Aussehen einer Wachsstiftzeichnung. Sie können die Andruckstärke des Malstifts steuern und dunkle Ränder um Elemente innerhalb des Bildes erstellen.





*Original*



*Malstift*

## Kubismus

Der Effekt **Kubismus** gruppiert **Pixel** mit ähnlichen Farben in Vierecke und erzeugt so ein Bild im kubistischen Stil. Sie können die Größe der Vierecke, die Lichtmenge innerhalb des Bildes und die Papierfarbe steuern.



*Original*



*Kubismus*

## Tupfer

Der Effekt **Tupfer** (**Effekt** ▶ **Künstlerische Striche** ▶ **Tupfer**) verleiht Bildpixeln das Aussehen von Farbtupfern. Sie können unter verschiedenen Pinselstrichen wählen und die Größe der Pinselstriche steuern.



*Original*



*Tupfer*

## Impressionist

Der Effekt **Impressionismus** erzeugt Bilder im impressionistischen Stil. Sie können die Farbtupfer und die Pinselstriche anpassen, mit denen das Bild erzeugt wird, und die Lichtmenge innerhalb des Bildes angeben.



*Original*



*Impressionismus*

## Palettenmesser

Der Effekt **Palettenmesser** erweckt den Eindruck, als sei das Bild durch Verstreichen von Farbe auf einer Leinwand mit einem Palettenmesser entstanden. Sie können den Grad der Verschmierung sowie Größe und Richtung der Pinselstriche angeben.



*Original*



*Palettenmesser*

## Pastellfarben

Der Effekt **Pastellfarben** verleiht einem Bild das Aussehen eines Pastellgemäldes. Sie können Größe und Farbvariation der Pinselstriche angeben.



*Original*



*Pastellfarben*

### Tintenstift

Der Effekt **Tintenstift** verleiht einem Bild das Aussehen einer Tintenzeichnung in Schraffur- oder Punkttechnik.



*Original*



*Tintenstift*

### Pointillismus

Der Effekt **Pointillismus** analysiert die Hauptfarben in Ihrem Bild und wandelt sie in kleine Punkte um. Sie können die Größe der Punkte angeben und die Lichtmenge innerhalb des Bildes steuern.



*Original*



*Pointillismus*

## Bürste

Der Effekt **Bürste** bürstet eine schwarze Oberfläche weg und legt eine weiße oder andersfarbige Fläche frei, so dass das Bild wie eine skizzenhafte Zeichnung aussieht. Sie können die Dichte der Farbe und die Größe der Pinselstriche angeben.



*Original*



*Bürste*

## Skizzenblock

Der Effekt **Skizzenblock** verleiht einem Bild das Aussehen einer Bleistiftskizze.



*Original*



*Skizzenblock*

## Wasserfarben

Der Effekt **Wasserfarben** verleiht einem Bild das Aussehen eines Aquarellgemäldes. Sie können die Pinselgröße, die Körnigkeit und die Bildhelligkeit angeben. Darüber hinaus können Sie die Intensität der Farben und den Grad der Farbüberblendung festlegen.



*Original*



*Wasserfarben*

### Papierschnitzel

Der Effekt **Papierschnitzel** verleiht einem Bild das Aussehen einer abstrakten Skizze, die mit Farbmarkern erzeugt wurde. Sie können die Pinselstriche anpassen, indem Sie unterschiedliche Modi auswählen. Sie können Größe und Farbvariation der Pinselstriche angeben.



*Original*



*Papierschnitzel*

### Wellenpapier

Der Effekt **Wellenpapier** lässt das Bild aussehen, als ob es auf strukturiertem, gewelltem Papier erstellt wurde. Sie können ein schwarzweißes Gemälde erzeugen oder die ursprüngliche Farbe des Bildes beibehalten.



*Original*



*Wellenpapier*

## Spezialeffekte für Unschärfe

Mit Unschärfe-Effekten ändern Sie die **Pixel** in Ihrem Bild, indem Sie sie weich zeichnen, die Ränder glätten, Überblendungen erzeugen oder Bewegungseffekte erstellen.

### Unschärfe abstimmen

Der Effekt **Unschärfe abstimmen** (Effekte ► Unschärfe ► Unschärfe abstimmen) ermöglicht das Anwenden von vier verschiedenen Unschärfe-Effekten, die als **Skizzen** dargestellt werden. Sie können den Unschärfe-Effekt anpassen und eine Vorschau des Bildes mit weicherem oder schärferem Fokus anzeigen, während Sie es bearbeiten. Mit dem Filter **Unschärfe abstimmen** können Sie die Bildqualität verbessern und verblüffende visuelle Effekte erzielen.



*Original*



*Unschärfe abstimmen*

### Richtungsglätten

Der Effekt **Richtungsglätten** glättet die Bereiche mit fließenden Übergängen in einem Bild und erhält dabei die Details der Ränder und Muster. Sie können diesen Effekt verwenden, um die Ränder und Oberflächen mit einer leichten Unschärfe zu versehen, ohne dabei den Fokus zu verzerren.



*Original*



*Richtungsglätten*

### Gaußsche Unschärfe

Der Effekt **Gaußsche Unschärfe** erzeugt einen verschwommenen Effekt, indem der Bildfokus nach der Gauß-Verteilung unscharf gezeichnet wird, wodurch die Pixelinformationen in der Form einer Glockenkurve nach außen verteilt werden. Mit diesem Effekt kann die Qualität von

Bitmaps mit scharfen Rändern verbessert werden. Verschieben Sie den Regler **Radius**, um die Stärke des Effekts anzupassen. Der Effekt **Gaußsche Unschärfe** unterstützt alle Farbmodi außer Palette und Schwarzweiß.



*Original*



*Gaußsche Unschärfe*

### Verstreuung

Der Effekt **Verstreuung** streut die Farben in einem Bild und erzielt somit bei minimaler Verzerrung einen weichen, unscharfen Effekt. Dies eignet sich besonders zum Entfernen unregelmäßiger Ränder, die in Liniengrafiken oder Bildern mit hohem Kontrast auftreten können. Der Effekt **Verstreuung** ist auch ein voreingestellter Linsentyp.



*Original*



*Verstreuung*

### Niedrigbandfilter

Der Effekt **Niedrigbandfilter** entfernt scharfe Kanten und Details aus Bildern, so dass nur gleichmäßige Gradienten und Bereiche mit niedriger Frequenz erhalten bleiben. Je höher die von Ihnen festgelegte Einstellung ist, desto mehr Bilddetails werden entfernt.



*Original*




*Niedrigbandfilter*

### **Bewegungsunschärfe**

Der Effekt **Bewegungsunschärfe** erzeugt in einem Bild den Eindruck von Bewegung. Sie können die Bewegungsrichtung festlegen.



*Original*



*Bewegungsunschärfe*

### **Radiale Unschärfe**

Der Effekt **Radiale Unschärfe** erzeugt einen Unschärfe-Effekt, der sich um einen von Ihnen gewählten Mittelpunkt dreht oder von ihm radial nach außen verläuft.



*Original*



*Radiale Unschärfe*



## Bokeh-Unschärfe

Mit dem **Bokeh**-Effekt (**Effekte** ▶ **Unschärfe** ▶ **Bokeh**) können Sie festlegen, wie unscharf der Bereich außerhalb eines bearbeitbaren Bereichs sein soll, und Sie können den Übergang vom Fokusbereich zum unscharfen Bereich anpassen.



*Original*



*Bokeh-Unschärfe*

## Glätten

Der Effekt **Glätten** gleicht Unterschiede zwischen benachbarten Pixeln aus, um das Bild ohne Detailverlust zu glätten. Dieser Effekt ist besonders nützlich, um die **Rasterung** zu entfernen, die entsteht, wenn Sie ein **Palettenbild** in das **RGB**-Farbmodell umwandeln. Der Effekt **Glätten** erzeugt ein deutlicheres Ergebnis als der Effekt **Weichzeichnen**. Der Effekt **Glätten** ist auch ein voreingestellter **Linsentyp**.



*Original*



*Geglättet*

## Weichzeichnen

Der Effekt **Weichzeichnen** bewirkt eine Glättung und Abschwächung harter Ränder im Bild, ohne dass wichtige Bilddetails verloren gehen. Der Unterschied zwischen dem Effekt **Glätten** und dem Effekt **Weichzeichnen** ist relativ gering, wird jedoch häufig deutlich, wenn Bilder mit hoher **Auflösung** betrachtet werden. Der Effekt **Weichzeichnen** ist auch ein voreingestellter **Linsentyp**.



*Original*



*Weichzeichnen*

## Zoom

Der Effekt **Zoom** macht Pixel von einem Mittelpunkt ausgehend unscharf. Die Pixel, die dem Mittelpunkt am nächsten sind, bleiben am schärfsten.



*Original*



*Zoom*

## Intelligente Unschärfe

Der Effekt **Intelligente Unschärfe** (Effekte ▶ Unschärfe ▶ **Intelligente Unschärfe**) fügt Unschärfe hinzu, ohne dass Randdetails verloren gehen. Die Zuweisung dieses Effekts empfiehlt sich, wenn Sie scharfe Linien und Ränder (beispielsweise von Buchstaben in Text) beim Exportieren von Bildern in ein Dateiformat beibehalten möchten, das die Menge an Details normalerweise reduziert. Dieser Effekt eignet sich ideal, um Rauschen und Artefakte von JPEG-Bildern zu entfernen.



Original

Intelligente  
Unschärfe



Mit dem Effekt *Intelligente Unschärfe* werden die Oberflächen geglättet, während die Ränder scharf bleiben.

## Kamera-Spezialeffekte

Mit den Kamera-Spezialeffekten können Sie Effekte simulieren, wie sie mit fotografischen [Filtern](#), beispielsweise Spot- und Diffusionsfiltern, erzeugt werden. Sie können auch Beleuchtungseffekte wie beispielsweise Sonnenlichtreflexionen oder Spotlights hinzufügen.

## Kolorieren

Der Effekt **Kolorieren** ermöglicht das Ersetzen aller Farben in Bildern durch eine einzige Farbe (oder einen Farbton), um Duoton-Bilder zu erstellen. Anschließend können Sie die Farbsättigung oder die Farbkraft anpassen. Eine Farbe mit einer Sättigung von 100 % enthält kein Weiß. Eine Farbe mit einer Sättigung von 0 % entspricht einer Grauschattierung. Mit diesem Effekt können Sie Bilder erstellen, die aus einer einzigen Farbe bestehen. Beispielsweise lässt sich mit einem bräunlichen Farbton ein Sepia-Effekt erzielen, sodass die Bilder wie alte Fotos wirken.



Original



Kolorieren

## Diffus

Der Effekt **Diffus** weichzeichnet das Bild wird durch Umverteilung der **Pixel**, so dass leere Flächen ausgefüllt werden und **Bildrauschen** entfernt wird. Mit diesem Filter können Sie den Weichzeichnungseffekt simulieren, den Fotografen mit Diffusionsfiltern erzeugen. Sie können den Effekt so anpassen, dass das Bild geglättet wird oder an Schärfe verliert.



*Original*



*Diffus*

## Linsenreflexion

Der Effekt **Linsenreflexion** (**Effekte** ▶ **Kamera** ▶ **Linsenreflexion**) erzeugt Lichtringe in **RGB-Bildern**, mit denen die Lichtreflexe simuliert werden, die in Fotos entstehen, wenn die Kamera direkt auf eine helle Lichtquelle gerichtet wird.



*Original*



*Linsenreflexion*

## Beleuchtungseffekte

Mit den **Beleuchtungseffekten** (**Effekte** ▶ **Kamera** ▶ **Beleuchtungseffekte**) können Sie Lichtquellen zu **RGB-** und **Graufstufenbildern** hinzufügen und so den Eindruck von Spotlights und Flutlichtscheinwerfern oder von Sonnenlicht entstehen lassen. Durch Zuweisen von Strukturen können Sie auch Reliefeffekte erzeugen. Sie können zwischen den voreingestellten Lichtquellen- und Strukturstilen wählen oder diese anpassen und in der Voreinstellungsliste speichern.



*Original*



*Beleuchtungseffekte*

### Fotofilter

Der Effekt **Fotofilter** erlaubt die Simulation des Effekts der Platzierung eines farbigen Filters vor der Kameralinse. Sie können die Farbe des Filters auswählen und dann die Farbdichte und Leuchtkraft anpassen.



*Original*



*Fotofilter*

### Sepiatönung

Der Effekt **Sepiatönung** lässt Bilder wie Fotos mit Sepia-Tönung aussehen. Diese Bilder ähneln Schwarz-Weiß-Fotos (auch als Graustufenbilder bezeichnet), weisen jedoch Brauntöne anstelle der Grautöne auf.



*Original*



*Sepiatönung*

## Spotfilter

Mit dem Effekt **Spotfilter** (Effekte ► Kamera ► Spotfilter) können Sie den Brennpunktbereich im Bild steuern und die Gewichtung des umgebenden Bereichs abschwächen, indem Sie mithilfe einer Gaußschen Unschärfe die fotografische Schärfentiefe simulieren. Sie können die Position und den **Radius** des Bereichs im Brennpunkt festlegen, die Ränder und die Intensität der Unschärfe steuern und das Licht in den umgebenden Bereichen abschwächen. Sie können zwischen den voreingestellten Stilen wählen oder diese anpassen und in der Voreinstellungsliste speichern.



*Original*



*Spotfilter*

## Zeitmaschine

Der Effekt **Zeitmaschine** ermöglicht es Ihnen, auf Ihren Bildern die Zeit zurückzudrehen, indem Sie beliebte Fotografiestile vergangener Zeiten aufgreifen. Es stehen sieben Stile aus der Zeit von 1839 bis in die 1960er Jahre zur Auswahl.



*Original*



*Zeitmaschine*



*Mit dem Effekt Zeitmaschine werden Fotografistile der Vergangenheit nachempfunden.*

## Spezialeffekte für Farbänderung

Mit den Spezialeffekten für Farbänderung können Sie dramatische Effekte erzielen, indem die Farben in einem Bild geändert werden.

### Bit-Ebenen

Der Effekt **Bit-Ebenen** reduziert das Bild auf die **RGB**-Basisfarbkomponenten und stellt Farbtonänderungen im Bild mithilfe von Volltonfarben dar. Sie können die Tonwerte jeder Farbkomponente einzeln oder gemeinsam als Gruppe anpassen.



*Original*



*Bit-Ebenen*

### Halbton

Der Effekt **Halbton** verleiht dem Bild das Aussehen eines Farb**halbton**bildes. Ein Farbhalbtonbild ist ein Bild, das von einem kontinuierlichen Farbtonbild in eine Reihe von Punkten verschiedener Größe konvertiert wurde, die unterschiedliche Töne repräsentieren. Sie können die Größe des größten Farbpunkts angeben und das Farbmuster ändern. Verschieben Sie den Schieberegler **Max. Punktradius**, um den maximalen Radius eines Halbtonpunkts festzulegen. Mit den Reglern **Cyan**, **Magenta**, **Gelb** und **Schwarz** können Sie den Winkel der Cyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Farbraster festlegen.



*Original*




*Halbton*

## Psychedelisch

Der Effekt **Psychedelisch** ändert die Farben in Ihrem Bild in leuchtende, poppige Farben wie Orange, Pink, Zyan und Giftgrün. Der Effekt **Psychedelisch** ist auch ein voreingestellter **Linsentyp**.



*Original*



*Psychedelisch*

## Solarisation

Der Effekt **Solarisation** verändert die Farben in einem Bild durch Umkehren der Bildtöne. Der Effekt **Solarisation** ist auch ein voreingestellter **Linsentyp**.



*Original*



*Solarisation*



## Spezialeffekte für Konturen

Die Spezialeffekte für Konturen erkennen und akzentuieren die Ränder von **Objekten**. Sie können die Toleranz der Randerkennung festlegen sowie angeben, welche Randtypen erkannt werden und welche Farben die Ränder aufweisen sollen.

### Überzeichnen

Der Effekt **Überzeichnen** erkennt die Ränder der Elemente in Bildern und wandelt sie in Linien auf einem einfarbigen Hintergrund um. Zum Anpassen dieses Effekts können Sie die Intensität des Umrisses und die Hintergrundfarbe angeben. Mit den Schaltflächen **Weiß**, **Schwarz** bzw. **Andere** können Sie eine weiße, schwarze oder andere Farbe für den Hintergrund wählen. Mit dem Regler **Empfindlichkeit** können Sie die Stärke des Effekts anpassen.



Original



Überzeichnen

### Ränder suchen

Der Effekt **Ränder suchen** sucht die Ränder in Bildern und wandelt sie in weiche oder scharf abgegrenzte Linien um. Beim Umwandeln der Ränder in weiche Linien entsteht ein glatter, unscharfer Umriss. Beim Umwandeln der Ränder in harte Linien entsteht ein scharfer Umriss. Der Effekt **Ränder suchen** eignet sich für Bilder mit hohem Kontrast, wie beispielsweise Bilder, die Text enthalten.



Original



Ränder suchen

### Vektorisierungskontur

Der Effekt **Vektorisierungskontur** hebt die Ränder von Bildelementen mithilfe einer Palette mit 16 Farben hervor. Hierbei können Sie angeben, welche **Randpixel** hervorgehoben werden sollen.



*Original*



*Vektorisierungskontur*

## Kreative Spezialeffekte

Die kreativen Spezialeffekte verwandeln Bilder anhand verschiedener Formen und Füllmuster in abstrakte Kunst. Dabei kommen Kristalle, Gewebe, Glas, Rahmen oder Wirbel zum Einsatz, um etwas völlig Neues zu erstellen.

### Kristallisieren

Der Effekt **Kristallisieren** verleiht einem Bild das Aussehen, als ob es aus Kristallen erstellt wurde. Sie können die Dimensionen der Kristalle angeben, um den Effekt zu steuern. Durch niedrigere Werte entstehen kleinere Kristalle und eine geringere Verzerrung. Höhere Werte ergeben größere Kristalle und erzeugen einen abstrakteren Effekt.



*Original*



*Kristallisieren*

### Gewebe

Der Effekt **Gewebe** lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Textilmaterial (z.B. Petit Point, Teppichschlaufen, Steppdeckenelementen, Fäden, Bändern oder Collagen) besteht. Sie können Größe und Winkel des Textilmaterials sowie die Helligkeit angeben.



Original



Gewebe

## Rahmen

Sie können Farbe, **Deckkraft**, Richtung und Ausrichtung des Rahmens angeben sowie angepasste Einstellungen als Voreinstellungsstile speichern. Zudem können Sie vorgegebene Rahmeneinstellungen aktualisieren, laden und löschen. Um einen Rahmen anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte **Anpassen**. **Deckkraft** legt die Deckkraft des Rahmens fest. **Unschärfe/Verlauf** stellt die Ränder des Rahmens verlaufend oder unscharf dar. **Horizontal** und **Vertikal** legen die horizontale und vertikale Rahmengröße fest. Mit dem Auswahlelement **Drehen** können Sie den Grad der Drehung des Rahmens festlegen. Mit den **Horizontal wenden** und **Vertikal wenden** kann der Rahmen horizontal bzw. vertikal gespiegelt werden. Mit **Ausrichten** können Sie in der Bitmap einen Mittelpunkt für den Rahmen festlegen. Mit **Neu zentrieren** wird der Rahmen mittig auf der Bitmap angeordnet. Mit der Schaltfläche **Voreinstellung speichern** können Sie angepasste Rahmeneinstellungen als Voreinstellung speichern.



Original



Rahmen

## Glasblock

Der Effekt **Glasblock** lässt ein Bild aussehen, als ob es durch dicke Glasblöcke betrachtet wird. Sie können den Effekt steuern, indem Sie die Dimensionen der Glasblöcke angeben.



*Original*



*Glasblock*

## Mosaikeffekt

Der Effekt **Mosaikeffekt** teilt ein Bild in ungleichmäßig große elliptische Teile auf, um ihm das Aussehen eines Mosaiks zu verleihen. Sie können die Größe der Einzelteile und die Hintergrundfarbe festlegen. Sie können das Mosaik auch rahmen.



*Original*



*Mosaikeffekt*

## Punkt

Der Effekt **Punkt** verzerrt ein Bild durch Verstreuen von Pixeln. Sie können die Richtung der Verstreuung steuern. Der Effekt **Punkt** ist auch ein voreingestellter Linsentyp.



*Original*



*Punkt*

## Rauchglas

Der Effekt **Rauchglas** weist Bildern eine transparente, farbige Tönung zu. Sie können die Farbe des Rauchglases, die Deckkraft der Tönung und den Grad der Unschärfe angeben.



*Original*



*Rauchglas*

## Buntglas

Der Effekt **Buntglas** wandelt Bilder in Buntglas-Kunstwerke um. Sie können die Größe der Glasstücke anpassen und Lötverbindungen zwischen ihnen erzeugen.



*Original*



*Buntglas*

## Vignette

Der Effekt **Vignette** erzeugt einen elliptischen, runden, rechteckigen oder quadratischen Rahmen um ein Bild. Dabei können Sie die Farbe und Ausblendungsrate des Rahmens festlegen. Legen Sie den Übergang zwischen Rahmen und Bitmap mit dem Schieberegler **Ausblenden** fest. Der Abstand ist die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes zum inneren Rand des Rahmens. Je höher der Abstand (d. h. je größer die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes), desto dünner ist der Rahmen.



*Original*



*Vignette*

## Wirbel

Der Effekt **Wirbel** erzeugt einen Wirbel um einen Mittelpunkt, den Sie im Bild auswählen. Sie können die Richtung der inneren und der äußeren Pixel des Wirbels angeben.



*Original*



*Wirbel*

## Angepasste Spezialeffekte

Die angepassten Spezialeffekte bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Gestalten von Bildern. Sie können ein Gemälde mit künstlerischen Medien erstellen, ein angepasstes Bild über Ihr Bild legen oder eine Vielzahl von Effekten für Unschärfe, Schärfe und Überzeichnen verwenden, um Ihr Bild zu bearbeiten.

### Bandfilter

Der Effekt **Bandfilter** (Effekte ► **Angepasst** ► **Bandfilter**) passt die scharfen und weichen Bereiche in Bildern an. Scharfe Bereiche sind die Bereiche, in denen abrupte Änderungen auftreten (beispielsweise Farben, Ränder, Rauschen). Weiche Bereiche sind die Bereiche, in denen Änderungen allmählich erfolgen.



Original (links), Bandfilter-Effekt (rechts)

## Relief-Map

Der Effekt **Relief-Map** fügt Ihrem Bild Füllmuster und Muster hinzu, indem in seine Oberfläche ein Relief auf Grundlage der **Pixelwerte** eines Relief-Map-Bildes eingebettet wird. Die Pixelwerte des Relief-Map-Bildes repräsentieren die Oberflächenerhebung. Sie können voreingestellte Relief-Maps verwenden oder ein angepasstes Relief-Map-Bild laden. Sie können auch die Oberflächen- und Beleuchtungseigenschaften des Effekts festlegen.



Original (links), Relief-Map-Effekt (rechts)

## Benutzerdefiniert

Diese **benutzerdefinierten** Effekte (Effekte ▶ **Angepasst** ▶ **Benutzerdefiniert**) ermöglichen Ihnen, Spezialeffekte für Unschärfe, Schärfe oder Überzeichnen zu erstellen, indem Sie für jedes Pixel auf Grundlage der Farbwerte der benachbarten Pixel einen neuen Farbwert definieren. Der Wert des ausgewählten Pixels wird durch Eingeben entsprechender numerischer Werte in eine Art Gitter definiert. Das mittlere Feld des Gitters steht für das ausgewählte Pixel und die Felder um das Mittelfeld herum stehen für die benachbarten Pixel. Der Wert, den Sie in das mittlere Feld des Gitters eingeben, wird mit dem Originalfarbwert des ausgewählten Pixels multipliziert. Der sich daraus ergebende Wert (der neue Farbwert des ausgewählten Pixels) kann weiter geändert werden, indem Sie festlegen, welchen Einfluss die Werte der benachbarten Pixel haben sollen. Diese können zum Wert des ausgewählten Pixels addiert bzw. davon subtrahiert werden. Wenn Sie beispielsweise in alle Felder um das mittlere Pixel herum 0 eingeben, wirken sich die benachbarten Pixel überhaupt nicht auf das ausgewählte Pixel aus. In diesem Fall ist ausschließlich der in das mittlere Feld eingegebene Wert relevant. Alle Werte im Gitter werden mit den entsprechenden Pixelwerten multipliziert und dann addiert, so dass ein neuer Wert für das aktuelle Pixel entsteht. Der neue Pixelwert wird dann durch einen von Ihnen gewählten Divisionswert geteilt. Wenn der Divisor identisch mit der Zahl ist, die Sie in das mittlere Feld eingegeben haben, heben sich diese beiden Werte gegenseitig auf und der neue Pixelwert richtet sich ausschließlich nach den Werten der benachbarten Pixel. Das Ergebnis aller numerischen Operationen im Gitter entspricht dem endgültigen Farbwert (1 bis 255) des Pixels.



*Original (links), benutzerdefinierter Effekt (rechts)*

## Spezialeffekte für Verzerren

Verzerrungseffekte ändern das Aussehen Ihrer Bilder, ohne Tiefe hinzuzufügen.

### Blöcke

Der Effekt **Blöcke** teilt das Bild in untereinander gemischte Blockteile auf. Sie können die Größe der Blöcke, den Abstand zwischen den Teilen und die Farbe des Hintergrunds festlegen, der freigelegt wird, wenn der Effekt zugewiesen wird.



*Original*



*Blöcke*

### Verschieben

Der Effekt **Verschieben** verschiebt ein aktives Bild entsprechend den Werten eines zweiten Bildes, das als Verschiebungskurve bezeichnet wird. Die Werte der Verschiebungskurve werden in Ihrem Bild als Formen, Farben und Verdrehungsmuster angezeigt.





*Original*




*Verschieben*

### Maschen verbiegen

Der Effekt **Maschen verbiegen** ermöglicht das Verzerren eines Bildes durch Ändern der **Knoten**positionen auf einem über dem Bild liegenden **Gitter**. Sie können die Anzahl der Knoten im Gitter erhöhen, indem Sie die Anzahl der Gitterlinien bis zu einer maximalen Zahl von 10 erhöhen. Durch eine Erhöhung der Anzahl der Knoten im Gitter können Sie die kleinen Details in Ihrem Bild besser steuern. Sie können die Voreinstellungsstile für Maschenverbiegung verwenden sowie angepasste Maschenverbiegungsstile erstellen und speichern.



*Original*



*Maschen verbiegen*

### Abstand

Der Effekt **Abstand** ändert die Bildposition durch Verschieben des Bildes entsprechend den von Ihnen angegebenen Parametern. Beim Verschieben werden an der ursprünglichen Bildposition leere Bereiche sichtbar. Sie können diese leeren Bereiche durch Kachelung bzw. Ausdehnen des Bildes oder durch Zuweisen einer Farbe füllen.



*Original*


*Abstand*

## Mosaik

Der Effekt **Mosaik** teilt ein Bild in quadratische, rechteckige oder runde Zellen auf. Der Effekt **Mosaik** ist auch ein voreingestellter [Linsentyp](#).



*Original*



*Mosaik*

## Kräuselung

Der Effekt **Kräuselung** verzerrt Ihr Bild durch eine oder mehrere Wellen. Sie können die Stärke der primären Welle steuern, um die Verzerrung Ihres Bildes festzulegen, oder eine zusätzliche vertikale Welle hinzufügen, um die Verzerrung zu erhöhen.



*Original*



*Kräuselung*

## Schub

Der Effekt **Schub** (Effekte ► Verzerren ► Schub) ordnet die Form des Bildes der Form eines Liniensegments zu.



*Original*



*Schub*

### Wirbel

Der Effekt **Wirbel** erzeugt in Bildern einen spiralförmigen Wirbel. Sie legen dabei die Richtung, die Anzahl der ganzen Drehungen und den Winkel fest.



*Original*



*Wirbel*

### Kacheln

Der Effekt **Kacheln** reduziert die Größe von Bildern und reproduziert sie als eine Reihe von Kacheln in einem Gitter. Sie können diesen Effekt mit einer Flutfüllung kombinieren, um einen Hintergrund für ein Bild oder einen Tapeteneffekt für eine Webseite zu erzeugen.



*Original*



*Kacheln*

## Nasse Farbe

Der Effekt **Nasse Farbe** erzeugt in Bildern den Eindruck von nasser Farbe. Sie können die Größe der Farbtropfen und den Farbbereich angeben, auf den sich dieser Effekt auswirkt.



*Original*




*Nasse Farbe*

## Strudel

Der Effekt **Strudel** legt ein fließendes, wirbelndes Muster über das Bild. Sie können einen voreingestellten Strudelstil verwenden oder eigene Stile erstellen, indem Sie die Werte für Verschmieren, Abstand, Verdrehen und Strichdetails des Effekts festlegen. Sie können angepasste Strudelstile auch speichern.



*Original*



*Strudel*

## Wind

Der Effekt **Wind** macht ein Bild in einer bestimmten Richtung unscharf und erweckt den Eindruck, als ob Wind über das Bild wehe. Sie können Stärke und Richtung der Unschärfe sowie die Transparenz des Effekts angeben.



Original



Wind

## Spezialeffekte für Rauschen

Bei Bitmaps bezeichnet der Begriff **Rauschen** Zufallspixel im gesamten Bild, die dem Bildrauschen auf dem Fernsehbildschirm ähneln. Mit den Spezialeffekten für Rauschen können Sie Rauschen in Bildern erzeugen, steuern oder entfernen.

### Rauschen hinzufügen

Der Effekt **Rauschen hinzufügen** erzeugt einen körnigen Effekt, der eintönigen oder stark überblendeten Bildern mehr Struktur verleiht. Sie können Typ und Stärke des Rauschens angeben, das dem Bild hinzugefügt wird.



Original




Rauschen  
hinzufügen

### 3D-Stereorauschen

Der Effekt **3D-Stereorauschen** (Effekte ▶ Rauschen ▶ 3D-Stereorauschen) erzeugt ein **rasterartiges** Rauschen und verleiht einem Bild den Eindruck dreidimensionaler Tiefe, wenn es in einer bestimmten Weise betrachtet wird. Dieser Effekt eignet sich besonders für Strichgrafiken und **Graustufen**bilder mit hohem Kontrast. Er ist unter Umständen nur sehr schwer erkennbar.



*Original*



*3D-Stereoräuschen*

### Maximum

Der Effekt **Maximum** entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der maximalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird. Dieser Effekt erzeugt eine leicht unscharfe Wirkung, wenn er mehrmals zugewiesen wird.



*Original*



*Maximum*

### Mittel

Der Effekt **Mittel** entfernt Rauschen und Details, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der durchschnittlichen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird.



*Original*



*Mittel*

## Minimum

Dieser Effekt entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der minimalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird.



*Original*



*Minimum*

## Rauschen abstimmen

Der Effekt **Rauschen abstimmen** (Effekte ▶ Rauschen ▶ Rauschen abstimmen) ermöglicht das Anwenden von neun verschiedenen Effekten für Rauschen. Jeder Effekt wird durch eine *Skizze* dargestellt, über die Sie die Wirkung des Effekts auf das Bild in einer Vorschau überprüfen können.



*Original*



*Rauschen  
abstimmen*

## Rauschen entfernen

Mit dem Effekt **Rauschen entfernen** können Sie Rauschen aus eingescannten Bildern entfernen. Rauschen ist der Sprenekeffekt, der durch Scannen oder Videoerfassung entsteht.



*Original*



*Rauschen entfernen*

## Moiré entfernen

Mit dem Effekt **Moiré entfernen** können Sie Moiré aus Bildern entfernen. Moiré ist ein Wellenmuster, das entsteht, wenn sich Halbtonmuster zweier unterschiedlicher Frequenzen auf demselben Bild überlagern.



*Original*



*Moiré entfernen*

## Spezialeffekte für die Einstellung der Schärfe

Sie können die Bildschärfe erhöhen, um den Kontrast zu verstärken, Bildränder hervorzuheben oder die Schatten im Bild zu reduzieren. Die Bildschärfe zu erhöhen empfiehlt sich vor allem dann, wenn Farbe und Ton angepasst wurden, das Bild neu aufgebaut oder die Bildgröße geändert wurde.

### Adaptive Unschärfemaske

Der Effekt **Adaptive Unschärfemaske** hebt Randdetails hervor, indem die Werte benachbarter Pixel ausgewertet werden. Dieser Effekt erhält die meisten Bilddetails, bei Bildern mit hoher Auflösung wird seine Wirkung jedoch besonders deutlich.





*Original*



*Adaptive  
Unschärfmaske*

## Richtungsschärfe

Der Effekt **Richtungsschärfe** verbessert die Darstellung der Ränder im Bild, ohne eine körnige Wirkung zu erzeugen.



*Original*



*Richtungsschärfe*

## Hochbandfilter

Der Effekt **Hochbandfilter** entfernt Bilddetails und Farbtonabstufungen. Dadurch treten helle Bildbereiche deutlicher hervor und das Bild wirkt insgesamt farbenfroher. Allerdings kann es zu Veränderungen der Farben und Töne im Bild kommen.



*Original*



*Hochbandfilter*

## Schärfe

Der Effekt **Schärfe** hebt Ränder im Bild hervor, indem unscharfe Bereiche fokussiert und der Kontrast zwischen benachbarten Pixeln erhöht wird. Verschieben Sie den Regler **Randwert (%)**, um festzulegen, wie stark Randdetails betont werden. **Grenzwert** legt fest, wie weit auseinander benachbarte Tonwerte liegen müssen, damit der Effekt angewendet wird. Damit wird verhindert, dass gleichmäßige Bereiche gesprenkelt erscheinen. Niedrige Werte erzeugen einen etwas überzeichneten Schärfeeffect, da weniger Bereiche ausgeschlossen werden. Höhere Grenzwerte schließen Bereich mit niedrigem Kontrast aus. Aktivieren Sie die Option **Farben beibehalten**, um drastische Farbton-Verschiebungen zu vermeiden.



*Original*



*Schärfe*

## Unschärfmaske

Der Effekt **Unschärfmaske** hebt Randdetails hervor und fokussiert unscharfe Bildbereiche, ohne dass Bereiche mit niedriger Frequenz entfernt werden. **Prozent** legt die Stärke des Schärfeeffects fest. **Radius** legt die Anzahl Pixel fest, die gleichzeitig ausgewertet werden. **Grenzwert** legt fest, wie viele Pixel betroffen sind.



*Original*



*Unschärfmaske*

## Spezialeffekte für Füllmuster

Die Spezialeffekte für Füllmuster verleihen einem Bild durch eine Reihe von Formen und Oberflächen mehr Struktur. Sie können Ziegelsteine, Blasen, Leinwand, Elefantenhaut, Plastik und Stein verwenden sowie Kupferstiche und Farbgrundierungen erzeugen. Mit diesen Effekten können Sie ein Bild auch wie auf eine verputzte Wand gemalt oder durch ein Fliegengitter betrachtet aussehen lassen.

## Ziegelmauer

Der Effekt **Ziegelmauer** (Effekte ▶ Füllmuster ▶ Ziegelmauer) gruppiert **Pixel** in einer Reihe versetzt angeordneter Zellen, die ein Bild so aussehen lassen, als ob es auf eine Ziegelsteinmauer gemalt sei. Sie können die Ziegelgröße und die Dichte des Ziegelmusters steuern.



*Original*



*Ziegelmauer*

## Blasen

Der Effekt **Blasen** (Effekte ▶ Füllmuster ▶ Blasen) erzeugt Schaumblasen auf einem Bild. Sie können die Größe der Blasen und den Anteil des Bildes steuern, der von Blasen bedeckt wird.



*Original*



*Blasen*

## Leinwand

Der Effekt **Leinwand** (Effekte ▶ Füllmuster ▶ Leinwand) weist einem Bild eine strukturierte Oberfläche zu, indem ein zweites Bild als Leinwand verwendet wird. Sie können eine voreingestellte Leinwandkurve verwenden oder ein beliebiges Bild als Leinwandkurve laden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Bilder wählen, die einen mittleren bis hohen **Kontrast** haben.



*Original*



*Leinwand*

### **Pflasterstein**

Der Effekt **Pflasterstein** lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Pflastersteinen bestehe. Sie können Größe, Abstand und Rauheit der Pflastersteine steuern.



*Original*



*Pflasterstein*

### **Elefantenhaut**

Der Effekt **Elefantenhaut** verleiht Bildern ein runzeliges Aussehen durch Überlagern von Wellenlinien. Sie können das Alter der Elefantenhaut (bis 100 Jahre) sowie die Hautfarbe bestimmen.



*Original*



*Elefantenhaut*

## Kupferstich

Der Effekt **Kupferstich** wandelt ein Bild in einen Kupferstich um. Sie können die Tiefe des Kupferstichs, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Farbe der Metalloberfläche steuern.



*Original*



*Kupferstich*

## Plastik

Der Effekt **Plastik** lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Plastik bestehe. Sie können die Tiefe des Bildes sowie Farbe und Winkel des auf die Plastikfläche fallenden Lichtes steuern. Sie können auch den Winkel des Lichts anpassen. **Glanzlichter** legt die Helligkeit der Bildakzente fest. **Tiefe** bestimmt die Tiefe der Plastikschiattierung. **Glättung** legt fest, wie viele Bilddetails sichtbar sind. Das Auswahlelement **Lichtrichtung** ermöglicht es, die Richtung des Lichts festzulegen. Die Farbauswahl ermöglicht es, eine Farbe für das Licht auszuwählen.



*Original*



*Plastik*

## Verputzte Wand

Der Effekt **Verputzte Wand** (Effekte ► Füllmuster ► Verputzte Wand) lässt ein Bild durch Umverteilen der Pixel aussehen, als ob es auf eine verputzte Wand gemalt wurde.



*Original*



*Verputzte Wand*

## Reliefskulptur

Der Effekt **Reliefskulptur** wandelt ein Bild in eine Reliefskulptur um. Sie können die Glättung des Effekts, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Oberflächenfarbe steuern.



*Original*



*Reliefskulptur*

## Fliegengitter

Der Effekt **Fliegengitter** (Effekte ▶ Füllmuster ▶ Fliegengitter) lässt ein Bild aussehen, als ob es durch ein Fliegengitter betrachtet wird. Sie können die Stärke und die Helligkeit des Gitters und den Weichzeichnungseffekt im Bild steuern und angeben, ob das Bild farbig oder schwarzweiß sein soll.



*Original*



*Fliegengitter*

## Stein

Der Effekt **Stein** verleiht dem Bild eine steinartige Struktur. Sie können die Menge der Details, die Dichte des Musters und den Winkel des einfallenden Lichtes steuern. Sie können einen voreingestellten Steinstil anwenden oder einen angepassten Steinstil erstellen und als Voreinstellung speichern.



*Original*



*Stein*

## Farbgrundierung

Der Effekt **Farbgrundierung** erzeugt den Eindruck, als ob das Bild auf eine Leinwand gemalt sei und aus mehreren nacheinander aufgetragenen Farbschichten bestehe. Sie können die **Helligkeit** des Bildes bestimmen und in welchem Maße das Originalbild übermalt wird.




*Original*



*Farbgrundierung*







## Mit Bitmap-Farbmodi arbeiten

Wenn Sie den **Farbmodus** eines Bildes ändern, etwa in **RGB**, **CMYK** oder Graustufen, wird die Farbstruktur der Bitmap geändert.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Farbmodus von Bitmaps ändern“ (Seite 767)
- „Bitmap-Farbmodus in Schwarzweiß ändern“ (Seite 768)
- „Bitmap-Farbmodus in Duoton ändern“ (Seite 769)
- „Bitmap-Farbmodus in Palettenfarben ändern“ (Seite 770)

### Farbmodus von Bitmaps ändern

Die Farben der Bilder, mit denen Sie in Corel DESIGNER arbeiten, basieren auf **Farbmodi**. Ein Farbmodus definiert die Farbeigenschaften des Bildes und wird durch die jeweiligen Farbkomponenten beschrieben. Beim **CMYK**-Farbmodus setzen sich die Farben aus den Werten für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zusammen. Beim **RGB**-Modus setzen sich die Farben aus den Werten für Rot, Grün und Blau zusammen.

Die Unterschiede zwischen einem Bild im **CMYK**-Farbmodus und einem Bild im **RGB**-Farbmodus sind am Bildschirm kaum zu erkennen, doch unterscheiden sich die Bilder erheblich. Bei gleichen Bildmaßen verfügt das **RGB**-Bild über ein kleineres Dateivolumen als das **CMYK**-Bild. Der **RGB-Farbraum** (Gamut) verfügt über mehr Farben. Daher weisen Bilder, die für das Internet oder für Desktop-Drucker erstellt werden und somit eine hohe Farbgenauigkeit erfordern, im Allgemeinen den **RGB**-Modus auf. Wenn genaue Druckreproduktion erforderlich ist, z. B. für eine Druckerei, werden Bilder grundsätzlich im **CMYK**-Modus erstellt. **Palettenfarbbilder** behalten die Farbgenauigkeit bei reduziertem Dateivolumen bei. Daher sind sie ideal für den Einsatz am Bildschirm geeignet.

Bei jeder Konvertierung eines Bildes können Farbinformationen verloren gehen. Daher sollten Sie ein bearbeitetes Bild speichern, bevor Sie es in einen neuen Farbmodus konvertieren. Weitere Informationen zu Farbmodi finden Sie unter „**Mit Farben arbeiten**“ auf Seite 393.

Corel DESIGNER unterstützt die folgenden Farbmodi:

- Schwarzweiß (1 Bit)
- Duoton (8 Bit)
- Graustufen (8 Bit)
- Palette (8 Bit)
- RGB-Farbe (24 Bit)
- Lab-Farbe (24 Bit)
- CMYK-Farbe (32 Bit)

## So ändern Sie den Farbmodus von Bitmaps

- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** und wählen Sie einen Farbmodus.



Der aktuelle Modus der ausgewählten Bitmap steht im Menü nicht zur Verfügung.

## Bitmap-Farbmodus in Schwarzweiß ändern

Sie können jedes Bild in ein schwarzweißes Bild konvertieren. Neben den Konvertierungseinstellungen wie dem **Grenzwert**, dem Rastertyp und der **Intensität** gibt es sieben Konvertierungsoptionen, mit denen Sie das Aussehen des Bildes nach der Konvertierung in den Schwarzweißmodus beeinflussen können.

### Konvertierungsmethode

#### Strichgrafik

Erzeugt ein kontrastreiches Schwarzweißbild. Alle Farben mit einem Graustufenwert unterhalb des Grenzwerts werden zu Schwarz, während alle Farben mit einem Graustufenwert oberhalb des Grenzwerts zu Weiß werden.

#### Geordnet

Ordnet die Graustufen in sich wiederholende Muster schwarzer und weißer Pixel. Vollfarben erscheinen hervorgehoben und die Bildränder sind hart. Diese Option ist für Standardfarben am besten geeignet.

#### Halbton

Erzeugt verschiedene Grauschattierungen durch Variation des Musters der schwarzen und weißen Pixel im Bild. Sie können den Rastertyp, den Halbtonwinkel, die Anzahl der Linien pro Einheit und die Maßeinheit wählen.

#### Kardinalitätsverteilung

Erzeugt ein musterähnliches Aussehen, indem eine Kardinalitätsberechnung ausgeführt und das Ergebnis auf alle Pixel verteilt wird.

#### Jarvis

Wendet den Jarvis-Algorithmus auf die einzelnen Pixel an. Diese Form der Fehlerdiffusion eignet sich für Fotos.

#### Stucki

Wendet den Stucki-Algorithmus auf die einzelnen Pixel an. Diese Form der Fehlerdiffusion eignet sich für Fotos.

#### Floyd-Steinberg

Wendet den Floyd-Steinberg-Algorithmus auf die einzelnen Pixel an. Diese Form der Fehlerdiffusion eignet sich für Fotos.

## So ändern Sie den Bitmap-Farbmodus in Schwarzweiß

- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.

- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** ▶ **Schwarzweiß (1 Bit)**
- 3 Wählen Sie eine Option im Listenfeld **Konvertierungsmethode**.
- 4 Ziehen Sie den Regler **Intensität**.

Wenn Sie andere Teile des Bildes anzeigen lassen möchten, können Sie das Bild im **Vorschaufenster** hin und her ziehen.



Für die Konvertierungsmethode **Halbton** ist der Regler **Intensität** nicht verfügbar.

## Bitmap-Farbmodus in Duoton ändern

Sie können ein Bild in den Duoton-Farbmodus konvertieren, indem Sie eine Bitmap in den Graustufen-Modus konvertieren und anschließend durch Hinzufügen von ein bis vier zusätzlichen Druckfarben dem Bild eine größere Farbtiefe verleihen.

Die folgenden vier Varianten des Farbmodus entsprechen der Anzahl der zusätzlichen Druckfarben:

- **Einton**: Ein Graustufenbild, das nur einen Farbton enthält.
- **Duoton**: Ein Graustufenbild, das mit zwei Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und eine andere Druckfarbe verwendet.
- **Dreiton**: Ein Graustufenbild, das mit drei Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und zwei andere Druckfarben verwendet.
- **Vierton**: Ein Graustufenbild, das mit vier Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und drei andere Druckfarben verwendet.

### Tonkurven anpassen

Beim Konvertieren von Bildern in den Duoton-Farbmodus werden im Gitternetz der Tonwertkurve die bei der gesamten Konvertierung verwendeten dynamischen Druckfarbenkurven angezeigt. Auf der horizontalen Ebene (X-Achse) werden die 256 verschiedenen Grauschattierungen von Graustufenbildern dargestellt (0 entspricht Schwarz, 255 entspricht Weiß). Die vertikale Ebene (die Y-Achse) veranschaulicht die Intensität einer Druckfarbe (von 0 bis 100 Prozent), die den entsprechenden Graustufenwerten zugewiesen wird. So wird beispielsweise ein Graustufenpixel mit dem Farbwert 25 mit einer 25-prozentigen Tönung der Druckfarbe gedruckt. Durch Anpassen der Tonkurven können Sie die Farbe und die Intensität der Druckfarbe steuern, die dem Bild zugewiesen wird.

### Druckfarben speichern und laden

Angepasste Duoton-Tonkurven und Einstellungen für die Druckfarben können gespeichert und anschließend zur Verwendung mit anderen Bitmaps geladen werden.

### Anzeige von Überdruckfarben festlegen

Beim Konvertieren eines Bildes in den Duoton-Farbmodus können Sie festlegen, welche Farben beim Drucken des Bildes überdruckt werden. Überdruckfarben werden verwendet, um die Farbintegrität beizubehalten, wenn sich Druckfarben überlappen. Um ein Bild auf dem Bildschirm anzuzeigen, werden die einzelnen Farben nacheinander angewendet, wodurch ein Schichteffekt entsteht.

Sie können alle Stellen anzeigen lassen, an denen die für die Duotonkonvertierung gewählten Farben einander überlappen. Jeder Stelle ist die Farbe zugeordnet, die durch die Überlappung entsteht. Sie können auch neue Überdruckfarben wählen und sich ansehen, wie die Überlappung mit ihnen aussähe.

Duotonfarben behalten die Druckfarbeninformation bei, wenn sie in den Dateiformaten EPS, PDF, DES (Corel DESIGNER) und CPT (Corel PHOTO-PAINT) gespeichert werden. Von anderen Dateiformaten werden Duoton-Bilder nicht unterstützt.

## So ändern Sie Bilder in den Duoton-Farbmodus

- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** ▶ **Duoton (8 Bit)**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Kurven**.

- 4 Wählen Sie einen Duotontyp im Listenfeld **Typ**.
- 5 Doppelklicken Sie im Fenster **Typ** auf eine Druckfarbe.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **Farbe auswählen** eine Farbe und klicken Sie auf **OK**.  
Die Tonkurve der Farbe können Sie anpassen, indem Sie durch Klicken auf die Druckfarbentonkurve im Gitter einen Knoten erstellen. Passen Sie anschließend durch Ziehen des Knotens die Farbmenge an der betreffenden Stelle im Gitter an.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede gewünschte Druckfarbe.

#### Außerdem können Sie

Alle Druckfarbentonkurven im Gitter anzeigen

Aktivieren Sie die Option **Alle anzeigen**.

Druckfarbeneinstellungen speichern

Klicken Sie auf **Speichern**. Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie im Feld **Dateiname** einen Dateinamen ein.

Bildschirmdarstellung der Überdruckfarben festlegen

Klicken Sie auf die Registerkarte **Überdrucken** und aktivieren Sie die Option **Überdrucken ver.**. Doppelklicken Sie auf die Farbe, die Sie ändern möchten, und wählen Sie eine neue Farbe.



Sie können voreingestellte Druckfarben laden, indem Sie auf **Laden** klicken, die Datei mit den gespeicherten Druckfarbeneinstellungen auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.

## Bitmap-Farbmodus in Palettenfarben ändern

Der Paletten-Farbmodus, auch indizierter Farbmodus genannt, wird gelegentlich für Bilder im Internet verwendet. Wenn Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus konvertieren, wird jedem **Pixel** ein fester Farbwert zugeordnet. Diese Werte werden in einer kompakten Farbtabelle (Palette) mit bis zu 256 Farben gespeichert. Daher umfasst das Bild im Paletten-Farbmodus weniger Daten als das Bild im 24-Bit-Farbmodus und die Datei ist kleiner. Die Konvertierung in den Paletten-Farbmodus ist am besten für Bilder geeignet, deren Farbbereich eingeschränkt ist.

### Farbpaletten auswählen, bearbeiten und speichern

Wenn Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus konvertieren, können Sie eine vordefinierte Farbpalette verwenden oder eine benutzerdefinierte **Farbpalette** erstellen, indem Sie einzelne Farben ersetzen.

### Konvertierungseinstellungen speichern

Nachdem Sie eine **Farbpalette** ausgewählt und die **Rasterung** sowie die **Bereichsempfindlichkeit** für die Konvertierung des Bildes in den Paletten-Farbmodus eingestellt haben, können Sie die von Ihnen gewählten Optionen als Konvertierungsvoreinstellung speichern, um sie später für andere Bilder zu verwenden. Sie können beliebig viele Konvertierungsvoreinstellungen hinzufügen.

Die verwendete Palette wird als verarbeitete Palette bezeichnet. Sie kann zur Verwendung mit anderen Bildern gespeichert werden.

Weitere Informationen zu vordefinierten Farbpaletten, die für den Paletten-Farbmodus zur Verfügung stehen, finden Sie unter [„Palettentypen“ auf Seite 771](#). Weitere Informationen zum Erstellen und Öffnen von benutzerdefinierten Farbpaletten finden Sie unter [„Angepasste Farbpaletten erstellen und bearbeiten“ auf Seite 405](#).

### Rastern

Beim Konvertieren von Bildern in den Paletten-Farbmodus können Sie die Farbinformationen durch Rasterung aufwerten. Durch Rasterung werden Pixel mit bestimmten Farben oder Werten zu anderen Pixeln einer bestimmten Farbe in Relation gesetzt. Die Beziehung eines Farbpixels zu einem anderen erweckt den Anschein zusätzlicher Farben, die nicht in der Farbpalette vorhanden sind.

Es stehen zwei Rasterungsarten zur Verfügung: geordnete Rasterung und Fehlerdiffusion. Die geordnete Rasterung simuliert Farbüberblendungen näherungsweise durch feste Punktmuster; dadurch werden Vollfarben hervorgehoben und Ränder erscheinen härter. Bei der Fehlerdiffusion werden die Pixel unregelmäßig gestreut. Bei der Fehlerdiffusion können Sie zwischen den Konvertierungsoptionen Jarvis, Stucki und Floyd-Steinberg wählen.

Die geordnete Rasterung arbeitet schneller als die Rasterungen mit Fehlerdiffusion (Jarvis, Stucki und Floyd-Steinberg), ist jedoch weniger präzise.

### Farbbereichsempfindlichkeit angeben

Wenn Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus konvertieren, können Sie eine Fokusfarbe und eine Bereichsempfindlichkeit für die Fokusfarbe angeben. Dadurch werden die Fokusfarbe und ähnliche Farben, die innerhalb des eingestellten Bereichs liegen, in die verarbeitete Farbpalette aufgenommen. Sie können auch festlegen, wie stark die Bereichsempfindlichkeit hervorgehoben werden soll. Da die Palette maximal 256 Farben umfasst, verringert sich durch das Betonen einer Fokusfarbe die Anzahl der Farben, die außerhalb der Bereichsempfindlichkeit liegen.

### Palettentypen

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Palettentypen aufgelistet.

Palettentyp	Beschreibung
Gleichmäßig	Stellt einen Bereich mit 256 Farben mit gleichen Anteilen von Rot, Grün und Blau zur Verfügung.
Standard-VGA	Stellt die standardmäßige VGA-Palette (16 Farben) zur Verfügung.
Adaptiv	Stellt Farben entsprechend dem ursprünglichen Bild zur Verfügung und behält die einzelnen Farben (das gesamte Farbspektrum) im Bild bei.
Optimiert	Erstellt eine Farbpalette, die auf dem höchsten Anteil der Farben im Bild basiert. Sie können auch eine Farbbereichsempfindlichkeit für die Farbpalette wählen. Hierbei handelt es sich um die gebräuchlichste Farbpalette für Fotos.
Schwarze Fläche	Enthält Farben, die eine Temperatur darstellen. So können beispielsweise durch Schwarz kalte Temperaturen und durch Rot, Orange, Gelb und Weiß warme Temperaturen wiedergegeben werden.
Graustufen	Stellt 256 Grauschattierungen von Schwarz bis Weiß zur Verfügung.
System	Stellt die vom Betriebssystem verwendete vordefinierte Farbpalette bereit.
Websicher	Stellt eine vordefinierte Palette mit 216 nicht gerasterten Farben zur Verfügung, die in den meisten Browsern gleich dargestellt

## Palettentyp

Benutzerdefiniert

## Beschreibung

werden. Diese Palette ist nicht für Fotos geeignet und ist lediglich für Benutzer mit älteren Computermodellen von Nutzen.

Ermöglicht das Hinzufügen von Farben zum Erstellen einer angepassten Farbpalette.

## So konvertieren Sie ein Bild in den Paletten-Farbmodus

- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** ▶ **Palette (8 Bit)**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Palette** einen Farbpalettentyp aus.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Rastern** eine Option aus.
- 6 Ziehen Sie den Regler **Rasterintensität**.

Wenn Sie die Einstellung als Voreinstellung speichern möchten, klicken Sie auf **Voreinstellung hinzufügen** und geben Sie im Dialogfeld **Voreinstellung speichern** einen Namen ein.




Eine genauere Farbwiedergabe können Sie erreichen, indem Sie die gewünschte Palette bereits beim Konvertieren des Bildes in eine Bitmap im Paletten-Farbmodus oder beim Exportieren in das GIF- oder PNG-Format auswählen. So enthält beispielsweise die Standard-Farbpalette mehr Farben, als für Bilder mit begrenztem Farbbereich erforderlich sind. Durch Auswahl einer optimierten Palette können Sie eine präzise Farbwiedergabe sicherstellen.



Sie können eine angepasste Farbpalette auswählen, indem Sie auf **Öffnen** klicken, die gewünschte Farbpalettendatei auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.


Sie können voreingestellte Konvertierungsoptionen laden, indem Sie im Listenfeld **Voreinstellung** eine Voreinstellung auswählen.

## So erstellen Sie benutzerdefinierte Farbpaletten

- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** ▶ **Palette (8 Bit)**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Verarbeitete Palette**.
- 4 Klicken Sie auf eine Farbe und danach auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie im Dialogfeld **Farbtabelle** die gewünschte Farbe an und klicken Sie auf **Farbe bearbeiten**.
- 6 Bearbeiten Sie die Farbe und klicken Sie auf **OK**.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Palette speichern unter** , um die neue Palette zu speichern.
- 8 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie die Farbpalette speichern möchten.
- 9 Geben Sie im Feld **Name** einen Namen ein und klicken Sie auf **Speichern**.

## So ändern Sie Bitmaps durch Einstellen der Bereichsempfindlichkeit


- 1 Klicken Sie auf eine Bitmap.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Modus** ▶ **Palette (8 Bit)**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**.

- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Palette** die Option **Optimiert**.
- 5 Aktivieren Sie die Option **Farbbereichsempfindlichkeit**.
- 6 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pipette**  und anschließend auf eine Farbe im Bild.
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte **Bereichsempfindlichkeit**.
- 8 Stellen Sie die Regler für die Bereichsempfindlichkeit ein.

Wenn Sie eine Vorschau der Farbpalette anzeigen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte **Verarbeitete Palette**.







## Bitmaps vektorisieren und Vektorisierungsergebnisse bearbeiten

In Corel DESIGNER können Sie Bitmaps vektorisieren und auf diese Weise in vollständig bearbeitbare und skalierbare Vektorgrafiken konvertieren. Sie können Ihre eigenen Grafiken, Fotos, gescannte Skizzen und Logos vektorisieren und problemlos in Ihre Entwürfe integrieren.

Informationen zum Unterschied zwischen Vektorgrafiken und Bitmaps finden Sie unter „Übersicht zu Vektorgrafiken und Bitmaps“ auf Seite 77.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:


- „Bitmaps vektorisieren“ (Seite 775)
- „PowerTRACE-Steurelemente“ (Seite 778)
- „Vorschau der Vektorisierungsergebnisse anzeigen“ (Seite 780)
- „Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen“ (Seite 780)
- „Anpassen von Farben in Vektorisierungsergebnissen“ (Seite 783)
- „Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen“ (Seite 785)
- „Tipps zum Vektorisieren von Bitmaps und zum Bearbeiten von Vektorisierungsergebnissen“ (Seite 786)

### Bitmaps vektorisieren

Sie können eine **Bitmap** mit dem Menübefehl Blitzvektorisierung in einem Schritt vektorisieren. Sie können jedoch auch ein geeignetes Vektorisierungsverfahren und einen Voreinstellungsstil wählen und dann PowerTRACE<sup>®</sup> nutzen, um eine Vorschau anzuzeigen und die vektorisierten Ergebnisse anzupassen. Corel DESIGNER bietet zwei Methoden zur Vektorisierung von Bitmaps: Mittellinien- und Umrissvektorisierung.

#### Vektorisierungsmethode auswählen

Bei der Mittellinienvektorisierungsmethode kommen ungefüllte geschlossene und offene Kurven (Linien) zum Einsatz; diese Methode ist besonders für die Vektorisierung von technischen Illustrationen, Karten, Strichzeichnungen und Signaturen geeignet. Diese Methode wird auch als „Linienvektorisierung“ bezeichnet.




Die ursprüngliche Bitmap (oben) wurde mit der Mittellinie-Vektorisierungsmethode in eine Vektorgrafik (unten) umgewandelt.

Bei der Umrissvektorisierungsmethode kommen Kurvenobjekte ohne jegliche Umrisse zum Einsatz; diese Methode ist besonders zum Vektorisieren von Cliparts, Logos und Fotos geeignet. Diese Methode wird auch als Füll- bzw. Konturvektorisierung bezeichnet.

### Voreingestellte Stile wählen

Bei voreingestellten Stilen handelt es sich um Sammlungen von Einstellungen, die für den vektorisierten Bitmap-Typ (z.B. Strichgrafiken oder Fotos von hoher Qualität) geeignet sind. Jede Vektorisierungsmethode hat ganz eigene voreingestellte Stile.

Die Mittellinienvektorisierung bietet Ihnen zwei Voreinstellungsstile: eine für technische Illustrationen und eine für Strichzeichnungen.



*Technische Illustration*



*Strichzeichnung*

Bei der Umrissvektorisierung, die sich am besten für Strichgrafiken, Logos, Cliparts und Fotos eignet, stehen die folgenden Voreinstellungsstile zur Auswahl:



*Strichgrafik*



*Logo*



*Detailliertes Logo*



*Clipart*



*Bild niedriger Qualität*



*Bild hoher Qualität*

## Vektorisierungsergebnisse anpassen

Sie können das jeweilige Vektorisierungsergebnis über die Steuerelemente im Dialogfeld **PowerTRACE** anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen“ auf Seite 780 und „Anpassen von Farben in Vektorisierungsergebnissen“ auf Seite 783.

## So vektorisieren Sie eine Bitmap mithilfe der Blitzvektorisierung

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Blitzvektorisierung**.



Sie können eine Bitmap auch in einem Schritt vektorisieren, indem Sie in der Eigenschaftsleiste erst auf die Schaltfläche **Bitmap vektorisieren** und dann auf **Blitzvektorisierung** klicken.

Darüber hinaus können Sie auch die Einstellungen der Blitzvektorisierung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen“ auf Seite 785.

## So vektorisieren Sie eine Bitmap mithilfe der Mittellinienvektorisierungsmethode

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ▶ **Mittellinienvektorisierung** und dann auf eine der folgenden Optionen:
  - **Technische Darstellung**: Zum Vektorisieren von Schwarzweiß-Illustrationen und Bildern mit dünnen, schwachen Linien.
  - **Linien ziehen**: Zum Vektorisieren von Schwarzweiß-Skizzen mit dicken, starken Linien.

Falls erforderlich, können Sie das Vektorisierungsergebnis mithilfe der Steuerelemente im Dialogfeld **PowerTRACE** anpassen.



Sie können PowerTRACE auch über die Schaltfläche **Bitmap vektorisieren** in der Eigenschaftsleiste aufrufen.


## So vektorisieren Sie eine Bitmap mithilfe der Umrissvektorisierungsmethode

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Umrissvektorisierung** und dann auf eine der folgenden Optionen:
  - **Strichgrafik**: Zum Vektorisieren von Schwarzweiß-Skizzen und Bildern.
  - **Logo**: Zum Vektorisieren von einfachen Logos mit wenigen Details und Farben.
  - **Detailliertes Logo**: Zum Vektorisieren von Logos mit vielen Details und Farben.
  - **Clipart**: Zum Vektorisieren fertiger Grafiken mit unterschiedlich vielen Details und Farben.
  - **Bild niedriger Qualität**: Zum Vektorisieren von Fotos mit wenigen Details (bzw. mit Details, die Sie aber außer Acht lassen wollen).
  - **Bild hoher Qualität**: Zum Vektorisieren von Fotos mit hoher Qualität und sehr vielen Details.

Falls erforderlich, können Sie das Vektorisierungsergebnis mithilfe der Steuerelemente im Dialogfeld **PowerTRACE** anpassen.

## PowerTRACE-Steuerelemente

Das Dialogfeld **PowerTRACE** enthält Steuerelemente, über die Sie die Vektorisierungsergebnisse in einer Vorschau anzeigen und bearbeiten können.



*Eingekreiste Zahlen entsprechen den Zahlen in der folgenden Tabelle, in der die Hauptkomponenten von PowerTRACE beschrieben sind.*

Option	Beschreibung
1. Vorschauenfenster	Es wird eine Vorschau des Vektorisierungsergebnisses angezeigt und Sie können Ausgangs-Bitmap und Vektorisierungsergebnis bequem vergleichen.
2. Listenfeld <b>Vorschau</b>	Über diese Funktion können Sie einer der folgenden Optionen auswählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vorher/Nachher</b>: Es wird sowohl die Ausgangs-Bitmap als auch das Vektorisierungsergebnis angezeigt.</li> <li>• <b>Große Vorschau</b>: Die Vorschau des Vektorisierungsergebnisses wird in einem einzelnen Vorschauenfenster angezeigt.</li> <li>• <b>Umrissüberlagerung</b>: Es wird ein Umriss des Vektorisierungsergebnisses über der ursprünglichen Ausgangs-Bitmap angezeigt.</li> </ul>
3. Regler <b>Transparenz</b>	Zum Einstellen und Anpassen der Anzeige der Ausgangs-Bitmap unterhalb des Umrisses des Vektorisierungsergebnisses bei aktivierter <b>Umrissüberlagerung</b> -Option.
4. Hilfsmittel „Zoomen“ und „Schwenken“	Mit diesen Hilfsmitteln können Sie das im Vorschauenfenster angezeigte Bild vergrößern bzw. verkleinern, das ausgewählte Bild mit einem Vergrößerungsfaktor von mehr als 100 % schwenken sowie die Größe eines Bildes dem Vorschauenfenster anpassen.
5. Seite <b>Farben</b>	Mit diesen Steuerelementen können Sie die Farben der Vektorisierungsergebnisse ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">„Anpassen von Farben in Vektorisierungsergebnissen“</a> auf <a href="#">Seite 783</a> .
6. Listenfeld <b>Vektorisierungstyp</b>	Zum Ändern der jeweils ausgewählten Vektorisierungsmethode.
7. Listenfeld <b>Bildtyp</b>	Mit dieser Option können Sie einen geeigneten Voreinstellungsstil für das Bild, das Sie vektorisieren möchten, auswählen. Die jeweils verfügbaren Voreinstellungsstile ändern sich je nach der ausgewählten Vektorisierungsmethode.
8. Schaltflächen <b>Rückgängig</b> und <b>Wiederherstellen</b>	Mithilfe dieser Schaltflächen können Sie die jeweils letzte Aktion rückgängig machen bzw. wiederherstellen.
9. Schaltfläche <b>Zurücksetzen</b>	Mit dieser Schaltfläche lässt sich die erste Einstellung wiederherstellen, die bei der Vektorisierung der Ausgangs-Bitmap zum Einsatz kam.
10. Schaltfläche <b>Optionen</b>	Zum Aufrufen der Seite mit den PowerTRACE-Optionen im <b>Optionen</b> -Dialogfeld zum Einstellen der Vektorisierungs-Standardoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">„Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen“</a> auf <a href="#">Seite 785</a> .

## Option

## Beschreibung

11. Seite **Einstellungen**

Hier finden Sie Steuerelemente zum Anpassen der Vektorisierungsergebnisse. Im Bereich **Details der Vektorisierungsergebnisse** auf der Seite **Einstellungen** wird Ihnen die Anzahl der Objekte, Knoten sowie Farben des Vektorisierungsergebnisses angezeigt, während Sie - weitere - Änderungen und Anpassungen vornehmen.

Weitere Informationen zum Anpassen von Vektorisierungsergebnissen finden Sie unter [„Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen“](#) auf Seite 780.

## Vorschau der Vektorisierungsergebnisse anzeigen

Standardmäßig zeigt PowerTRACE sowohl die Ausgangs-Bitmap als auch das Vektorisierungsergebnis an. Sie können die Vorschau des Vektorisierungsergebnisses auch in einem Einzelfenster anzeigen oder einen Umriss der vektorisierten Grafik über der Ausgangs-Bitmap platzieren.

Sie können die Vorschau vergrößern und verkleinern, um alle Aspekte zu betrachten. Darüber hinaus kann die Vorschau geschwenkt werden, um Bereiche außerhalb des Vorschaufensters anzuzeigen.

### So zeigen Sie eine Vorschau der Vektorisierungsergebnisse an

- Wählen Sie im Vektorisierungseditor PowerTRACE im Listenfeld **Vorschau** eine der folgenden Optionen:
  - **Vorher/Nachher**: Es wird sowohl die Ausgangs-Bitmap als auch das Vektorisierungsergebnis angezeigt.
  - **Große Vorschau**: Es wird nur die Vorschau des Vektorisierungsergebnisses im Vektorisierungseditor PowerTRACE angezeigt.
  - **Umrissüberlagerung**: Es wird ein Umriss des Vektorisierungsergebnisses über der ursprünglichen Bitmap platziert. Um die ursprüngliche Ausgangs-Bitmap unter dem Umriss sichtbar zu machen bzw. diese Anzeige anzupassen, verschieben Sie den Regler **Transparenz**.

### Außerdem können Sie

Ansicht vergrößern oder verkleinern



Klicken Sie auf **Vergrößern**  bzw. **Verkleinern**  und klicken Sie dann auf das Vorschaufenster.

Bild in das Vorschaufenster einpassen

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Auf Arbeitsfläche zoomen** .

Grafik schwenken

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Schwenken**  und ziehen Sie die Grafik.

## Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen

Im Vektorisierungseditor PowerTRACE können Sie die folgenden Anpassungen vornehmen, um Ihre Vektorisierungsergebnisse fein abzustimmen.

## Details anpassen und glätten

Sie können gekrümmte Linien glätten und die Detailgenauigkeit der Vektorisierungsergebnisse anpassen. Beim Anpassen von Details können Sie darüber hinaus auch die Anzahl der Objekte im Vektorisierungsergebnis ändern. Wenn Sie aber die Methode Umrissvektorisierung zum Vektorisieren einer Bitmap benutzt haben, wird durch Anpassen des jeweiligen Vektorisierungsergebnisses auch die Anzahl der Farben geändert. Durch das Glätten wird die Anzahl der Knoten im Vektorisierungsergebnis geändert. Darüber hinaus können Sie auch die Ecken im Vektorisierungsergebnis bearbeiten; geben Sie hierfür einen Grenzwert für die Kantenglättung ein.



*Umrissvektorisierung mit niedrigem Detailwert (links) und mit hohem Detailwert (rechts).*

## Vektorisierung abschließen

Standardmäßig bleibt die Ausgangs-Bitmap bei der Vektorisierung erhalten und die Objekte im Vektorisierungsergebnis werden automatisch gruppiert. Sie können jedoch auch festlegen, dass die Ausgangs-Bitmap nach Abschluss der Vektorisierung gelöscht wird.

## Hintergrund entfernen und beibehalten

Sie können den Hintergrund im Vektorisierungsergebnis entweder beibehalten oder auch entfernen. Bei der Methode Umrissvektorisierung können Sie zudem auch die Hintergrundfarbe festlegen, die entfernt werden soll. Wenn die Hintergrundfarbe an den Rändern entfernt wird, jedoch noch ein wenig in der Bildmitte durchscheint, entfernen Sie die Hintergrundfarbe aus dem gesamten Bild.

## Weitere Optionen der Umrissvektorisierungsergebnisse einstellen

Standardmäßig werden Objektbereiche, die durch überlappende Objekte verdeckt sind, aus dem Vektorisierungsergebnis entfernt. Sie können aber auch auswählen und einstellen, dass die darunter liegenden Objektbereiche erhalten bleiben. Dies empfiehlt sich vor allem bei Vektorisierungsergebnissen, deren Ausgabe über Vinyl-Schneider und Siebdruckeinrichtungen erfolgt.

Zum Reduzieren der Anzahl von Objekten im Vektorisierungsergebnis können Sie benachbarte Objekte der gleichen Farbe auch zusammenfassen. Darüber hinaus können Sie Objekte der gleichen Farbe auch gruppieren, was deren Bearbeitung in Corel DESIGNER wesentlich vereinfacht.

## Aktionen rückgängig machen und wiederherstellen

Sie können die Einstellungen im Vektorisierungseditor PowerTRACE ändern und eine Bitmap so oft vektorisieren, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie die betreffende Aktion rückgängig machen oder wiederherstellen oder zum ersten Vektorisierungsergebnis zurückkehren.

## So stimmen Sie die Vektorisierungsergebnisse ab

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Mittellinienvektorisierung** und dann auf einen Befehl.
  - Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Umrissvektorisierung** und dann auf einen Befehl.
- 3 Verschieben Sie auf der Seite **Einstellungen** einen der folgenden Regler:

- **Detail:** Steuert, wie viele und wie genau die Details der ursprünglichen Bitmap im Vektorisierungsergebnis beibehalten werden. Bei höheren Werten bleiben mehr Details erhalten und es entsteht eine größere Anzahl von Objekten und Farben; bei niedrigen Werten werden einige Details entfernt und Sie erhalten weniger Objekte.
- **Glättung:** Ermöglicht das Glätten gekrümmter Linien und die Steuerung der Knotenanzahl im Vektorisierungsergebnis. Höhere Werte ergeben weniger Knoten und erzeugen Kurven, die den Linien der Ausgangs-Bitmap weniger genau folgen. Niedrige Werte führen zu einer höheren Knotenanzahl und erzeugen genauere Vektorisierungsergebnisse.
- **Kantenglättung:** Bestimmt zusammen mit dem Regler **Glättung** das Aussehen der Ecken bzw. Kanten. Niedrigere Werte erhalten das Aussehen der Ecken; höhere Werte bewirken eine Glättung der Ecken.

## Außerdem können Sie

Vektorisierungsmethode ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Vektorisierungstyp** eine Methode aus.

Voreingestellten Stil ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Bildtyp** einen voreingestellten Stil.


Ausgangs-Bitmap nach Vektorisierung beibehalten

Deaktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Originalbild löschen**.

Hintergrund im Vektorisierungsergebnis entfernen oder beibehalten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **Hintergrund entfernen**.

Zu entfernende Hintergrundfarbe angeben (Umrissvektorisierung)

Aktivieren Sie die Option **Farbe angeben**, klicken Sie auf das Hilfsmittel **Pipette**  und klicken Sie im Vorschaufenster auf eine Farbe. Wollen Sie eine weitere Hintergrundfarbe angeben, die Sie entfernen möchten, halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und klicken Sie im Vorschaufenster auf eine Farbe.

Die jeweils zuletzt ausgewählte Farbe wird neben dem Hilfsmittel **Pipette** angezeigt.

Hintergrundfarbe aus dem gesamten Bild entfernen (Umrissvektorisierung)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbe aus ganzem Bild entfernen**.

Durch sich überschneidende Objekte verdeckte Objektbereiche beibehalten (Umrissvektorisierung)

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überstand des Objekts entfernen**.

Objekte nach Farben gruppieren (Umrissvektorisierung)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Objekte farblich gruppieren**.

Dieses Kontrollkästchen steht nur dann zur Auswahl, wenn das Kontrollkästchen **Überstand des Objekts entfernen** aktiviert ist.

Benachbarte Objekte gleicher Farbe zusammenführen (Umrissvektorisierung)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachbarte gleichfarbige Objekte verbinden**.

Aktion rückgängig machen oder wiederherstellen

Klicken Sie auf **Rückgängig**  bzw. **Wiederherstellen** .

Zum ersten Vektorisierungsergebnis zurückkehren

Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.






Sie können PowerTRACE auch über die Flyout-Schaltfläche **Bitmap vektorisieren** in der Eigenschaftsleiste aufrufen.

## Anpassen von Farben in Vektorisierungsergebnissen

Beim Vektorisieren der Ausgangs-Bitmap erzeugt die Anwendung eine Farbpalette für das Vektorisierungsergebnis. Diese Farbpalette verwendet den Farbmodus der Ausgangs-Bitmap (z.B. RGB und CMYK). Die Anzahl der Farben in der Farbpalette wird durch die Anzahl der Farben in der Ausgangs-Bitmap und dem ausgewählten voreingestellten Stil bestimmt.

Sie können den Farbmodus des Vektorisierungsergebnisses ändern und die Anzahl der Farben im Ergebnis verringern.



Vektorisierungsgrafik mit 152 Farben (links) und mit 5 Farben (rechts)

### Farben sortieren

Zum schnelleren und einfacheren Bearbeiten von Farbpaletten können Sie die Farben nach Ähnlichkeit und Frequenz sortieren. Durch Sortieren nach Ähnlichkeit werden die Farben nach ihrem **Farbton** und ihrer Helligkeit geordnet. Farben mit ähnlichem Farbton und einer ähnlichen Helligkeit werden daraufhin nebeneinander in der Farbpalette angezeigt. Durch Sortieren nach Häufigkeit werden die Farben danach geordnet, in welchem Ausmaß sie im jeweiligen Vektorisierungsergebnis vorkommen. Die am häufigsten benutzten Farben werden daraufhin oben in der Farbpalette angezeigt.

### Farben auswählen

Sie können eine Farbe dadurch auswählen, dass Sie sie entweder in der Farbpalette des jeweiligen Vektorisierungsergebnisses oder im Vorschaufenster anklicken. Darüber hinaus können Sie auch mehrere Farben auswählen.

### Farben bearbeiten, zusammenführen und löschen

Beim Bearbeiten einer Farbe können Sie eine Farbe aus einem anderen Farbmodell als dem der anderen Farben in der Palette wählen. Wenn Sie beispielsweise eine Farbe in einem RGB-Vektorisierungsergebnis bearbeiten, können Sie die Farbe in eine Schmuckfarbe ändern. Auf diese Weise entsteht eine gemischte Farbpalette. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Vektorisierungsergebnis für eine Druckerei vorbereiten.

Haben Sie als Methode die Umrissvektorisierung ausgewählt, können Sie Farben darüber hinaus auch zusammenführen sowie löschen.

Standardmäßig werden beim Zusammenführen von zwei oder mehr Farben die Farbwerte gemittelt, um eine neue Farbe zu erzeugen. Die zusammengeführten Farben werden durch die neue Farbe ersetzt. Sie können aber auch die Standardeinstellung so ändern, dass die zusammenzuführenden Farben mit der ersten ausgewählten Farbe ersetzt werden. Weitere Informationen zum Ändern der Standardeinstellung finden Sie unter [„Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen“](#) auf Seite 785.

Wenn Sie eine Farbe aus der Farbpalette löschen, wird die gelöschte Farbe durch die jeweils nächste Farbe in der Farbpalette ersetzt.


## Farbpaletten verwenden und erstellen

Wenn das Vektorisierungsergebnis nur Farben aus einer bestimmten Farbpalette enthalten soll, öffnen Sie diese in „PowerTRACE“. Die Farben des Vektorisierungsergebnisses werden durch die Farbe in der Farbpalette ersetzt, die der ursprünglichen am nächsten kommt.

Nachdem Sie die Farbpalette des Vektorisierungsergebnisses bearbeitet haben, können Sie das Ergebnis speichern und so eine angepasste Farbpalette für die spätere Wiederverwendung erstellen.

## So steuern Sie die Farben der Vektorisierungsergebnisse

- 1 Wählen Sie eine Bitmap aus.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Mittellinienvektorisierung** und dann auf einen Befehl.
  - Klicken Sie auf **Bitmaps** ► **Umrissvektorisierung** und dann auf einen Befehl.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farben** und führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

Aktion	Vorgehensweise
Farbmodus ändern	Wählen Sie im Listenfeld <b>Farbmodell</b> einen Farbmodus.
Anzahl der Farben im Vektorisierungsergebnis verringern (Umrissvektorisierung)	Geben Sie in das Feld <b>Anzahl der Farben</b> einen Wert ein und klicken Sie außerhalb des Feldes.
Farben auswählen	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Klicken Sie auf eine Farbe in der Farbpalette. Die Schaltfläche zum Auswählen eines Farbfeldes erscheint daraufhin gedrückt.</li><li>• Klicken Sie auf das Hilfsmittel <b>Pipette</b>  und dann auf eine Farbe im Vorschaufenster. Ein Markierungsrahmen wird um die jeweils ausgewählte Farbe eingeblendet. Wollen Sie eine weitere Farbe auswählen, halten Sie die <b>Umschalttaste</b> gedrückt und klicken Sie im Vorschaufenster auf eine Farbe. Zum Rückgängigmachen der Auswahl einer Farbe halten Sie einfach die <b>Strg-Taste</b> gedrückt und klicken Sie dann eine Farbe an.</li></ul>
Benachbarten Farbenbereich auswählen	Halten Sie hierfür die <b>Umschalttaste</b> gedrückt und klicken Sie auf das erste und letzte Farbfeld im Bereich, den Sie in der Farbpalette auswählen.
Mehrere nicht benachbarte Farben auswählen	Klicken Sie bei gedrückter <b>Strg-Taste</b> auf die nicht benachbarten Farbfelder in der Farbpalette.
Farbe bearbeiten	Klicken Sie auf die zu bearbeitende Farbe, klicken Sie dann auf <b>Bearbeiten</b> und ändern Sie die Einstellungen im Dialogfeld <b>Farbe auswählen</b> .
Farben zusammenführen (Umrissvektorisierung)	Wählen Sie die Farben aus, die Sie zusammenführen wollen, und klicken Sie dann auf <b>Mischen</b> .  Wollen Sie weitere Optionen zum Zusammenführen der ausgewählten Farben festlegen, klicken Sie auf <b>Optionen</b> zum

## Aktion

Farben aus Vektorisierungsergebnissen löschen  
(Umrissvektorisierung)

Angepasste Farbpalette verwenden

Eine angepasste Farbpalette aus der bearbeitbaren Farbpalette eines Vektorisierungsergebnisses erstellen




Bei Verwenden der Methode Mittellinienvektorisierung kann die Anzahl der Farben nicht reduziert und Farben können auch nicht zusammengeführt werden.




Um die Anzahl der Farben in einem Vektorisierungsergebnis zu erhöhen, müssen Sie den voreingestellten Stil ändern oder die Detailgenauigkeit erhöhen. Informationen zum Ändern des voreingestellten Stiles und der Detailgenauigkeit finden Sie unter „[Stimmen Sie die Vektorisierungsergebnisse ab](#)“ auf Seite 781.

## Vorgehensweise

Aufrufen des Dialogfelds **Optionen** und aktivieren Sie eine Option unter **Farben mischen**.


Wählen Sie die Farbe aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbe löschen** .

Die gelöschte Farbe wird daraufhin durch die jeweils nächste Farbe in der Farbpalette ersetzt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbpalette öffnen** , wechseln Sie zu dem Ordner, in dem die Palette gespeichert ist, und klicken Sie auf den Dateinamen.

Farbpaletten haben die Dateinamenerweiterung **CPL**.

Jede Farbe in der vektorisierten Grafik wird einer entsprechenden Farbe in der angepassten Palette zugewiesen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbpalette speichern** . Geben Sie im Dialogfeld **Palette speichern** unter einen Namen in das Feld **Dateiname** ein.

## Standard-Vektorisierungsoptionen einstellen

Die folgenden Vektorisierungsoptionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Blitzvektorisierung**: Sie können die Standardeinstellungen der Blitzvektorisierung ändern und einen beliebigen Voreinstellungsstil oder auch die zuletzt verwendeten Einstellungen auswählen.
- **Leistung**: Über diese Option können Sie die Auswirkung auf die Qualität der Vektorisierungsergebnisse bei der Verarbeitung von Ausgangs-Bitmaps mit einer Größe von 1 bis 5 Pixeln festlegen. Die Leistung von PowerTRACE richtet sich dabei nach der Größe und Farbtiefe der Ausgangs-Bitmaps sowie dem verfügbaren Arbeitsspeicher. Für hochwertige Vektorisierungsergebnisse sind hochwertige Ausgangs-Bitmaps erforderlich, die oftmals eine ziemlich beträchtliche Dateigröße haben. Je größer Ausgangs-Bitmapdateien sind, desto mehr Arbeitsspeicher ist erforderlich. Zu große Bitmapdateien müssen vor der Vektorisierung ggf. erst herunterskaliert werden, was einen Verlust der Bildqualität zur Folge haben kann. Um große Bitmapdateien ohne Qualitätsverlust zu vektorisieren, können Sie mit PowerTRACE Bilder mit bis zu 5 Megapixeln vektorisieren (entsprechend ausreichender Arbeitsspeicher vorausgesetzt). Um bestmögliche Ergebnisse bei maximaler Leistung zu erzielen, können Sie in PowerTRACE einstellen, dass von PowerTRACE eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird, Bitmapdateien, die größer als 1 Megapixel sind, herunterzuskalieren.
- **Farben mischen**: Sie können auswählen, ob Sie die Farben in einem Vektorisierungsergebnis durch Mittelung der Werte oder durch Ersetzen der jeweiligen Farben mit der ersten ausgewählten Farbe zusammenführen wollen.

## So stellen Sie Standard-Vektorisierungsoptionen ein

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **PowerTRACE**.
- 3 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

### Vorgehensweise

Eine Blitzvektorisierungsmethode auswählen

Wählen Sie im Listenfeld der **Blitzvektorisierung** einen Voreinstellungsstil oder die zuletzt verwendeten Einstellungen aus.

Leistungsniveau und Qualität eines Vektorisierungsergebnisses bestimmen

Verschieben Sie den Regler **Leistung** nach links, um die Leistung zu erhöhen, bzw. nach rechts, um die Qualität der Vektorisierungsergebnisse zu erhöhen. Der niedrigste Wert fordert Sie dazu auf, jegliche Bitmaps, die größer als 1 Megapixel sind, herunterzuskalieren. Der höchste Wert fordert Sie dazu auf, jegliche Bitmaps, die größer als 5 Megapixel sind, herunterzuskalieren.

Zusammenführen von Farben in Vektorisierungsergebnissen bestimmen


Aktivieren Sie hierfür im Bereich **Farben mischen** eine Option. Bei Auswahl der Option **Farben durchschnittlich mischen** werden die zusammenzuführenden Farben durch eine Farbe mit dem gemittelten Wert der Farben ersetzt. Bei Auswahl der Option **Zu erster ausgewählter Farbe mischen** werden die zusammenzuführenden Farben mit der ersten ausgewählten Farbe ersetzt.



Sie können die **PowerTRACE**-Seite auch über das Dialogfeld **Optionen** aufrufen, indem Sie **Optionen** in PowerTRACE anklicken.


## Tipps zum Vektorisieren von Bitmaps und zum Bearbeiten von Vektorisierungsergebnissen

Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, hoch qualitative Vektorisierungsergebnisse zu erzielen.

- Verwenden Sie Ausgangs-Bitmaps mit hoher Qualität. Wenn bei der Ausgangs-Bitmap **Rasterung** oder JPEG-Komprimierung verwendet wurde, kann die Bitmap zusätzliches Rauschen enthalten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Rauschen vor dem Vektorisieren der Bitmap entfernen.
- Die besten Ergebnisse mit der Mittellinienvektorisierungsmethode erzielen Sie, wenn Sie die Bitmap zunächst in den Schwarzweiß-Farbmodus konvertieren und dann vektorisieren. Beachten Sie aber, dass in diesem Fall keine Anpassungen der Details möglich ist.
- Bei der Vektorisierung von technischen Illustrationen und Darstellungen sowie von Skizzen mit dünnen Linien können Sie die Ergebnisse verbessern, indem Sie der Ausgangs-Bitmap Spezialeffekt **Ränder suchen** zuweisen. Klicken Sie hierfür auf **Bitmaps** ► **Kontur** ► **Ränder suchen**.
- Bei der Methode Umrissvektorisierung reduzieren Sie die Farbtiefe der jeweiligen Bitmap, indem Sie den Farbmodus ändern, bevor Sie Farbe und Kontrast anpassen.
- Sie können das jeweilige Vektorisierungsergebnis jederzeit (auch während der Vektorisierung) anpassen, indem Sie die PowerTRACE-Einstellungen ändern.
- Um einen bestimmten Bereich einer Bitmap zu vektorisieren, können Sie diesen Bereich mit dem Hilfsmittel **Form**  definieren, bevor Sie auf **Bitmaps** ► **Bitmap vektorisieren** klicken.
- Falls im Vektorisierungsergebnis wichtige Details fehlen sollten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrund entfernen** auf der Seite **Einstellungen** von PowerTRACE. Oder aktivieren Sie die Option **Farbe angeben** auf der Seite **Einstellungen**, um die Farbe abzutasten, die Sie als Hintergrundfarbe angeben möchten.

- Wenn die Hintergrundfarbe an den Rändern entfernt wurde, jedoch in der Bildmitte weiterhin durchscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbe aus ganzem Bild entfernen**.
- Sind zu viele Farbe oder auch Details verloren gegangen, verschieben Sie den Regler **Detail** auf der Seite **Einstellungen**.
- Um Details in Bitmaps zu erhalten, die viele Details und dünne Linien aufweisen und auf die kein Anti-Alias angewendet wurde, wählen Sie den Eintrag **Strichgrafik** im Listenfeld **Bildtyp** auf der Seite **Einstellungen**.





## Mit Kamera-Rohdateien arbeiten

Sie können RAW-Kameradateien in Corel DESIGNER importieren und verarbeiten.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Kamera-Rohdateien verwenden“ (Seite 789)
- „Importieren von Kamera-Rohdateien in Corel DESIGNER“ (Seite 790)
- „Farbe und Ton von Kamera-Rohdateien anpassen“ (Seite 793)
- „Schärfe von RAW-Kameradateien einstellen und Rauschen reduzieren“ (Seite 795)
- „Vorschau von RAW-Kameradateien anzeigen und Bildinformationen abrufen“ (Seite 795)

Sie können auch AfterShot 3 HDR herunterladen, um RAW-Kameradateien zu bearbeiten und zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter „AfterShot 3 HDR“ auf Seite 100.

### Kamera-Rohdateien verwenden

RAW-Kameradateien sind Bilddatendateien, die durch den Sensor einer Digitalkamera erfasst wurden. Diese Dateien werden im Gegensatz zu z. B. JPEG- und TIFF-Dateien als RAW-Dateien (Rohdateien) bezeichnet, da in der Kamera nur eine minimale Verarbeitung erfolgt, sodass diese Dateien vor dem Druckauftrag zunächst mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms bearbeitet und optimiert werden müssen.

Anstelle von automatischen Farbanpassungen und Konvertierungen durch die Kamera haben Sie mit RAW-Kameradateien die Möglichkeit, die Verarbeitung von Bilddaten selbst zu steuern. Ohne Verlust der Bildqualität lassen sich Weißabgleich, Tonwertbereich, Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von RAW-Kameradateien, wie jeweils gewünscht, anpassen. Darüber hinaus können Sie jederzeit die jeweiligen Änderungen und Anpassungen auch wieder rückgängig machen. So erhalten Sie immer das gewünschte Ergebnis. In dieser Hinsicht kann man RAW-Kameradateien mit einem belichteten, doch noch nicht entwickelten Film vergleichen.

Damit Sie RAW-Kameradateien nutzen können, müssen Sie Ihre Kamera so einstellen, dass die Dateien im entsprechenden RAW-Kameradateienformat gespeichert werden. Mit Corel DESIGNER können RAW-Kameradateien aus unterstützten Kameramodellen importiert werden. Zu den unterstützten Kameramodellen zählen:

- Canon EOS-1D X, Canon EOS 650D, Canon 5D Mark III, Canon G1-X, Canon ID-X, Canon EOS 6D, Canon A3300, Canon EOS C500, Canon EOS SX50
- Casio EX-ZR100
- Fuji X-Pro1, Fuji X-S1, Fuji XS50, Fuji X20, Fuji X100S, Fuji SL1000, Fuji X-E1 und Fuji XF1
- Olympus XZ-10
- Pentax K-5 II (s)
- Samsung EX2F, Samsung NX300, Samsung NX1000, Samsung NX20

- Sigma SD1-, Sigma SD15-, Sigma DP-Kameras
- Sony RX100

Darüber hinaus werden jetzt die Dateiformate DNG (Digital Negative, ein mit Verlust komprimiertes Format) von Adobe und 3f von Imacon Flexframe unterstützt.

Weitere Informationen, welche Kameras unterstützt werden, finden Sie in der [Corel Wissensdatenbank](#).

## Importieren von Kamera-Rohdateien in Corel DESIGNER

Wenn Sie eine oder auch mehrere RAW-Kameradateien in Corel DESIGNER öffnen, werden diese zunächst im Kamera-RAW-Editor angezeigt. Mithilfe der Optionen und Steuerelemente im 'Kamera-RAW-Editor' können Sie Farbe und Ton der Bilder der RAW-Kamerabilder anpassen. Sind Sie mit dem Ergebnis der Änderungen und Anpassungen einer Datei zufrieden, können Sie die gleichen Anpassungen auch auf die anderen Dateien anwenden.


Nach der Bearbeitung der RAW-Kameradateien können Sie diese mithilfe der verschiedenen Hilfsmittel und Effekte weiterbearbeiten, die Ihnen in Corel DESIGNER zur Auswahl stehen. Danach können Sie die RAW-Kameradateien als TIFF- oder auch JPEG-Dateien speichern. Sie können die Dateien auch in einem anderen gewünschten Format speichern, vorausgesetzt, dass das jeweilige Format auch von Corel DESIGNER unterstützt wird.

Beachten Sie aber, dass RAW-Kameradateien von bzw. in Corel DESIGNER nicht in einem RAW-Kameraformat gespeichert werden können. Jegliche Änderungen, die Sie an den RAW-Kameradateien im Kamera-RAW-Editor vornehmen, gehen verloren, wenn Sie die jeweilige(n) Datei(en) nicht in einem unterstützten Dateiformat speichern.

### Kamera-Rohdateien bearbeiten

Der Kamera-RAW-Editor bietet Ihnen verschiedene Optionen, die in einer für die Farbkorrektur sowie zum Vornehmen weiterer Anpassungen der RAW-Kameradateien logischen Reihenfolge angeordnet sind. Es wird empfohlen, dass Sie bei der Bearbeitung mit den auf der **Farbseite** oben angezeigten Hilfsmitteln und Optionen beginnen. Haben Sie Farbe und Ton des Bildes korrigiert bzw. Ihren Wünschen entsprechend angepasst, können Sie die Schärfe des jeweiligen Bildes anpassen und das Rauschen entfernen; verwenden Sie dafür die Optionen bzw. Steuerelemente, die Ihnen auf der **Detaillseite** zur Auswahl stehen. Weitere Informationen zu den Einstellungen auf der Seite **Farbe** finden Sie unter „[Farbe und Ton von Kamera-Rohdateien anpassen](#)“ auf Seite 793. Weitere Informationen zu den Einstellungen auf der Detaillseite finden Sie unter „[Schärfe von RAW-Kameradateien einstellen und Rauschen reduzieren](#)“ auf Seite 795.





Kamera-RAW-Editor: Eingekreiste Zahlen entsprechen den Zahlen in der folgenden Tabelle, in der die Hauptkomponenten des Editors beschrieben sind.

**Komponente**

**Beschreibung**

1. Hilfsmittel „Drehung“

Hiermit können Sie das Bild um 90 Grad im bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Hilfsmittel „Zoomen“ und „Schwenken“

Mit diesen Hilfsmitteln können Sie das im Vorschauenfenster angezeigte Bild vergrößern bzw. verkleinern, das ausgewählte Bild mit einem Vergrößerungsfaktor von mehr als 100 % schwenken sowie die Größe eines Bildes dem Vorschauenfenster anpassen.

Komponente	Beschreibung
3. Vorschau Modi und Vorschau Fenster	Mit diesen Hilfsmitteln können Sie sich die Änderungen bzw. Anpassungen, die Sie an einem RAW-Kamerabild vorgenommen haben, in einem einzigen oder auch in einem geteilten Fenster anzeigen lassen. Wollen Sie z.B. das ursprüngliche und das veränderte Bild vergleichen, können Sie sich beide Bilddateien nebeneinander anzeigen lassen.
4. Farbseite	Hier finden Sie alle Optionen zur Anpassung von Farbe und Ton der RAW-Kamerabilder sowie zum Entfernen von Farbstichen und Herausarbeiten verborgener Details.
5. Detailseite	Auf dieser Seite finden Sie die entsprechenden Optionen, um Rauschen aus RAW-Kamerabildern zu entfernen.
6. Eigenschaftsseite	Auf dieser Seite können Sie die Informationen zu einem RAW-Kamerabild (z. B. Größe, Farbmodus und Kameraeinstellungen) anzeigen lassen.
7. Schaltflächen Rückgängig und Wiederherstellen	Mithilfe dieser Schaltflächen können Sie die jeweils letzte Aktion rückgängig machen bzw. wiederherstellen.
8. Schaltfläche Auf Original zurücksetzen	Mit dieser Schaltfläche können Sie mit einem Klick alle Änderungen bzw. Korrekturen, die Sie vorgenommen haben, zurücksetzen lassen. Danach können Sie die Bildbearbeitung mit dem ursprünglichen RAW-Kamerabild fortsetzen.
9. Schnappschuss erstellen	Damit können Sie die korrigierte Version eines Bildes jederzeit in einem „Schnappschuss“ festhalten. Miniaturansichten der Schnappschüsse werden in einem Fenster unterhalb des jeweiligen Bildes angezeigt.
10. Bereich für Hinweise	Zeigt Informationen zu der aktiven Steuerung
11. Histogramm	Hiermit können Sie den Farbtonbereich für das Bild einstellen.

## So importieren Sie RAW-Kameradateien in Corel DESIGNER

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Im Kamera-RAW-Editor können Sie die Farb- und Tonanpassung des RAW-Kamerabilds vornehmen. Falls erforderlich, können Sie darüber hinaus die Schärfe des Bildes einstellen bzw. anpassen und die Stärke des Rauschens reduzieren.  
Wenn Sie mehrere RAW-Kameradateien ausgewählt haben und die gleichen Anpassungen auf alle Dateien anwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf alle übrigen Dateien anwenden**.



Zum Drehen von Bildern klicken Sie auf die Schaltfläche **Linksdrehen**  bzw. **Rechtsdrehen** .

## Farbe und Ton von Kamera-Rohdateien anpassen

Sie können Farbe und Ton eines Bildes mithilfe der folgenden Einstellungen anpassen.

### Farbtiefe

Farbtiefe bezieht sich auf die Anzahl von Farben in einem Bild. Ein Vorteil bei der Arbeit mit Kamera-Rohdateien ist, dass diese mehr Farben als Fotos in den Formaten JPEG oder auch TIFF enthalten können. Deswegen ist es einfacher, in bzw. mit Kamera-Rohdateien Farben exakt wiederzugeben, verborgene Details in Schatten herauszuarbeiten und Anpassungen der Helligkeitsstufe vorzunehmen.

Im Kamera-RAW-Editor können Sie RAW-Kameradateien als Bilder mit 24 Bit oder auch mit 48 Bit bearbeiten. 48-Bit-Bilder bieten eine präzisere Farbwiedergabe; zudem besteht weniger die Gefahr, dass während des Retuschierens ein Verlust der Bildqualität auftritt. Beachten Sie jedoch, dass einige der Spezialeffekte, die in Corel DESIGNER zur Auswahl stehen, nicht auf 48-Bit-Bilder angewendet werden können.

### Weißabgleich

Mit Weißabgleich wird das Entfernen unnatürlich wirkender Farbstiche aus Bildern bezeichnet, so dass die Bildfarben danach lebensechter wirken. Weißabgleich berücksichtigt die Lichtverhältnisse bei Aufnahme des Fotos und so lässt sich die Farbbalance dementsprechend einstellen, dass echter wirkende Bildfarben entstehen.

Beim Import einer RAW-Kameradatei in Corel DESIGNER werden standardmäßig die Einstellungen der jeweiligen Kamera für den Weißabgleich übernommen. Diese Einstellung wird als Voreinstellung **Bei der Aufnahme** im Listenfeld **Weißabgleich** angezeigt. Wollen Sie diese Einstellung ändern, können Sie den Weißabgleich auch automatisch anpassen lassen. Wählen Sie hierfür die Voreinstellung **Auto** aus. Darüber hinaus können Sie auch eine der folgenden Einstellungen anwenden lassen: **Tageslicht**, **Trüb**, **Schatten**, **Tungsten**, **Fluoreszierend** oder **Blitz**. Mit diesen verfügbaren Optionen können Sie verschiedene Lichtverhältnisse simulieren.

Darüber hinaus können Sie mit dem Hilfsmittel **Pipette** den Kontrast in einem Bild nach dem Weiß- bzw. Graupunkt automatisch anpassen lassen, den Sie im Vorschaufenster abgetastet haben.

Sind Sie mit den Ergebnissen der **Weißabgleich**-Optionen einmal nicht zufrieden, können Sie unerwünschte Farbstiche über folgende Optionen entfernen:

- **Temperaturregler**: Korrigiert Farbstiche durch Anpassen der Farbtemperatur im Bild, um so die Lichtverhältnisse bei der Aufnahme des Fotos zu kompensieren. Beispiel: Zur Korrektur einer gelbstichigen Innenaufnahme, die bei schwachem Glühlampenlicht gemacht wurde, können Sie den Regler nach links verschieben. Wenn Sie umgekehrt eine blaustichige Aufnahme korrigieren möchten, die durch intensive Lichtverhältnisse entstanden ist, verschieben Sie den Regler nach rechts.
- **Tönung**: Korrigiert Farbstiche durch Anpassen der Grün- oder Magentawerte in einem Bild. Durch Verschieben des Reglers nach rechts können Sie das Bild grüner und durch Verschieben nach links röter machen. Durch Verschieben des Reglers **Tönung** nach Anpassen des Reglers **Temperatur** können Sie ein Bild fein abstimmen.

### Farbtonanpassungen

Sie können den Farbton einer RAW-Kameradatei mit den folgenden Optionen anpassen:

- **Sättigung**: Ermöglicht das Anpassen der Farbkraft. Beispielsweise durch Verschieben des Reglers nach rechts können Sie das Blau des Himmels in einem Bild kräftiger machen. Durch Verschieben des Reglers nach links können Sie die Farbkraft verringern.
- **Belichtung**: Kompensiert die Lichtverhältnisse bei der Aufnahme des Fotos. Mit Belichtung wird die maximal zulässige Lichtmenge bezeichnet, die auf den Sensor einer Digitalkamera fallen kann. Hohe Belichtungswerte haben zur Folge, dass im Foto Bereiche zu sehen sind, die vollkommen weiß sind (keine Details), wohingegen niedrige Werte zu mehr Schatten im jeweiligen Foto führen. Licht- bzw. Belichtungswerte („Exposure Values“, EV): von -3.0 bis + 3.0.
- **Helligkeit**: Hiermit können Sie das gesamte Bild aufhellen oder dunkler machen. Wenn Sie nur die dunkelsten Bereiche eines Bildes dunkler machen wollen, verwenden Sie dafür den Regler **Schatten**.
- **Schatten**: Hiermit können Sie die Helligkeit in den dunkelsten Bereichen eines Bildes anpassen, ohne dass dadurch etwas an den helleren Bereichen des Bildes verändert wird. Beispiel: Eine helle Lampe hinter einem aufgenommenen Objekt (Hintergrundbeleuchtung) kann


bewirken, dass das Objekt im Schatten liegt. Sie können das Foto korrigieren, indem Sie den Regler **Schatten** nach rechts verschieben, um dunkle Bereiche aufzuhellen und mehr Details sichtbar zu machen.

### Histogramm verwenden

Während Sie Bildanpassungen vornehmen, können Sie sich mithilfe der Histogrammfunktion den Tonwertbereich von Bildern anzeigen lassen und damit jegliche Bereiche von Schatten- bzw. Glanzlichterbeschneidungen im Bild ausmachen. Mit dem englischen Begriff „Clipping“ (dt.: „Beschneidung“) wird in diesem Zusammenhang die Umwandlung der Bildpixel bzw. Tonwerte, die heller bzw. dunkler als eine bestimmte Graustufe sind, in Weiß (Glanzlichterbeschneidung) bzw. Schwarz (Schattenbeschneidung) bezeichnet. Solche beschnittene („clipped“) Bildbereiche, bei denen der Tonwertumfang zu gering ist, erscheinen entweder komplett weiß oder vollständig schwarz; stets ist ein Verlust der Detailschärfe die Folge.

Von der Schaltfläche auf der linken Seite der Histogrammfunktion wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn ein Bild Schattenbeschneidungen aufweist. Von der Schaltfläche auf der rechten Seite der Histogrammfunktion wird ein Warnhinweis angezeigt, wenn ein Bild Glanzlichterbeschneidungen aufweist. Darüber hinaus können Sie solche Bereiche auch im Vorschaufenster schattieren lassen.

### So passen Sie Farbe und Ton von RAW-Kameradateien an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Farbtiefe** eine der folgenden Optionen:
  - **48 Bit (16 Bits/Kanal)**
  - **24 Bit (8 Bits/Kanal)**
- 4 Wenn Sie Farbstiche entfernen wollen, wählen Sie die Option **Auto** im Listenfeld **Weißabgleich** aus. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein sollten, können Sie auch einen präziseren Weißpunkt festlegen. Verwenden Sie dafür das Hilfsmittel **Pipette**  zum Abtasten von Weiß- bzw. Graustufen im Bild.
- 5 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Verschiedene Lichtverhältnisse simulieren

Wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld **Weißabgleich**.

Farbe im Bild korrigieren

Verschieben Sie den Regler **Temperatur** und stimmen Sie dann die Farbkorrektur mit dem Regler **Tönung** noch besser ab.

Farben kräftiger oder weniger kräftig machen

Verschieben Sie den Regler **Sättigung** nach rechts, um die Farbintensität im Bild zu erhöhen, oder nach links, um die Farbintensität zu verringern.

Belichtung anpassen

Verschieben Sie den Regler **Belichtung** nach links, um überbelichtete Kameraeinstellungen zu kompensieren, oder nach rechts, um unterbelichtete Kameraeinstellungen zu kompensieren.

Bilder aufhellen oder dunkler machen

Verschieben Sie den Regler **Helligkeit** nach rechts, um das Bild aufzuhellen, oder nach links, um das Bild dunkler zu machen.

Helligkeit in den dunklen Bildbereichen anpassen, ohne die helleren Bereiche zu verändern

Verschieben Sie den Regler **Schatten**.

Schattenbeschneidungen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche links neben dem Histogramm.

## Aktion

## Vorgehensweise

Glanzlichterbeschneidungen anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Histogramm.



Sie können die aktuelle Version Ihres Bildes festhalten, indem Sie auf die Schaltfläche **Schnappschuss erstellen** klicken. Miniaturansichten der Schnappschüsse werden im Fenster unterhalb des Bildes angezeigt. Die Schnappschüsse sind sequenziell nummeriert und können durch Klicken auf die Schaltfläche 'Schließen' oben rechts in der Titelleiste des jeweiligen Schnappschusses gelöscht werden.

Wenn Sie eine Farb- bzw. Toneinstellung einmal schrittweise ändern möchten, können Sie dafür das Feld rechts neben einem Regler anklicken und dann die **Nach-oben-** bzw. **Nach-unten-**Pfeiltasten verwenden.

Sie können die zuletzt vorgenommene Korrektur rückgängig machen oder wiederherstellen, indem Sie auf **Rückgängig** bzw. **Wiederherstellen** klicken. Um alle Korrekturen rückgängig zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Original zurücksetzen**.

## Schärfe von RAW-Kameradateien einstellen und Rauschen reduzieren

Sie können die Bildschärfe von RAW-Kameradateien erhöhen, um Bildränder hervorzuheben.

RAW-Kameradateien können Helligkeitsrauschen (Graustufen) und Farbrauschen (Chroma) enthalten, was vor allem in den dunkleren Bereichen von Bildern hervortritt. Helligkeitsrauschen erscheint dabei als sog. „Schnee“-Effekt und Farbrauschen als zufällig verteilte Pixel verschiedener Farben, die in verschiedenen Bildbereichen ungeordnet gestreut sind. Für eine höhere Bildqualität können Sie Rauschen in RAW-Kameradateien reduzieren.

### So erhöhen Sie die Schärfe in einem RAW-Kamerabild

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Klicken Sie im Kamera-RAW-Editor auf die Registerkarte **Details**.
- 4 Bewegen Sie den Regler **Schärfe**, um die Ränder des Bildes hervorzuheben.

### So reduzieren Sie Rauschen in einem RAW-Kamerabild

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Details**.
- 4 Verschieben Sie einen der folgenden Regler nach rechts:
  - **Helligkeitsrauschen**: Reduzieren des Helligkeitsrauschens.
  - **Farbrauschen**: Reduzieren des Farbrauschens. Beachten Sie aber auch, dass höhere Einstellungen eine geringere Farbgenauigkeit von Bildern zur Folge haben kann.



Manchmal lassen sich durch eine Kombination aus Anpassung von **Helligkeitsrauschen** und **Farbrauschen** bessere Ergebnisse erzielen.

## Vorschau von RAW-Kameradateien anzeigen und Bildinformationen abrufen

Indem Sie sich die Vorschau von RAW-Kameradateien auf verschiedene Weisen anzeigen, lassen sich die Farb- sowie Tonänderungen bzw. die von Ihnen vorgenommenen Anpassungen besser bewerten. So können Sie Bilder beispielsweise drehen, in einen neuen Bildbereich schwenken, Bilder vergrößern oder verkleinern sowie auswählen, wie das korrigierte Bild im Vorschaufenster angezeigt werden soll.

Darüber hinaus können Sie Informationen zu Farbmodus, Bildgröße und Auflösung einer RAW-Kameradatei abrufen. Zusätzlich können Sie sich Informationen zur Kamera sowie auch zu den Kameraeinstellungen bei der Aufnahme des jeweiligen Fotos anzeigen lassen.


## So zeigen Sie die Vorschau von RAW-Kameradateien an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Führen Sie im Kamera-RAW-Editor eine der nachstehend aufgeführten Aufgaben aus:



### Aktion

### Vorgehensweise

In anderen Bildbereich schwenken

Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel **Schwenken** , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.

Ansicht vergrößern und verkleinern

Verwenden Sie die Hilfsmittel **Vergrößern**  oder **Verkleinern**  und klicken Sie in das Vorschaufenster.

Für das Vergrößern bzw. Verkleinern können Sie auch den Regler **Zoom** verwenden.

Bild in das Vorschaufenster einpassen


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auf Arbeitsfläche zoomen** .

Bild in seiner tatsächlichen Größe anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **100%** .

Korrigiertes Bild in einem einzelnen Vorschaufenster anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gesamtvorschau** .

Korrigiertes Bild in einem Fenster und Originalbild in einem anderen Fenster anzeigen



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorher/Nachher-Gesamtvorschau** .

Bild in einem Fenster mit einer Trennlinie zwischen Original und korrigierter Version anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorher/Nachher-Teilvorschau** . Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die gestrichelte Trennlinie und ziehen Sie diese dann in einen anderen Bereich des Bildes.

## So rufen Sie Informationen zu einer RAW-Kameradatei ab

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie die RAW-Kameradateien aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Wenn Sie im Kamera-RAW-Editor auf die Registerkarte **Eigenschaften** klicken, werden Ihnen die verfügbaren Informationen zu den Eigenschaften der ausgewählten RAW-Kameradatei wie z. B. Farbraum, Hersteller und Kameramodell, Brennweite, Belichtungszeit und ISO Speed Rating angezeigt.


# Drucken

Grundlegende Informationen zum Drucken..... 799

Dateien für Druckdienstleister vorbereiten..... 815







## Grundlegende Informationen zum Drucken

Corel DESIGNER bietet zahlreiche Optionen zum Drucken Ihrer Arbeit.

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- „Arbeit drucken“ (Seite 799)
- „Druckaufträge gestalten“ (Seite 800)
- „Vorschau von Druckaufträgen anzeigen“ (Seite 801)
- „Druckstile zuweisen“ (Seite 802)
- „Druckaufträge fein abstimmen“ (Seite 803)
- „Farben exakt drucken“ (Seite 804)
- „Auf PostScript-Druckern drucken“ (Seite 807)
- „Seriendruck verwenden“ (Seite 809)
- „Vorabkontrolle anzeigen“ (Seite 812)

### Arbeit drucken

In Corel DESIGNER können Sie ein oder mehrere Exemplare einer Zeichnung drucken. Sie können auch den zu druckenden Seitentyp und Seitenbereich angeben.

Vor dem Drucken einer Zeichnung können Sie Druckereigenschaften wie Seitengröße und Geräteoptionen festlegen. Sie können beispielsweise Druckerfunktionen wie Duplexstapelung angeben.

### So legen Sie die Druckereigenschaften fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Ziel** einen Drucker im Listenfeld **Drucker** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Grundeinstellungen**.
- 5 Legen Sie die gewünschten Eigenschaften im Dialogfeld fest.

### So drucken Sie Ihre Arbeit

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Ziel** einen Drucker im Listenfeld **Drucker** aus.
- 4 Wählen Sie im Bereich **Ziel** eine Seitengröße sowie eine Ausrichtungsoption im Listenfeld **Seite** aus.
- 5 Geben Sie im Bereich **Kopien** einen Wert im Feld **Anzahl der Kopien** ein.  
Wenn Sie die Exemplare sortieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sortieren**.
- 6 Aktivieren Sie im Bereich **Druckbereich** eine der folgenden Optionen:
  - **Aktuelles Dokument**: Druckt die aktive Zeichnung.
  - **Aktuelle Seite**: Druckt die aktive Seite.
  - **Seiten**: Druckt die von Ihnen angegebenen Seiten.
  - **Dokumente**: Druckt die von Ihnen angegebenen Dokumente.
  - **Auswahl**: Druckt die von Ihnen ausgewählten Objekte.
 Wenn Sie die Option **Seiten** aktivieren, können Sie festlegen, ob ein Seitenbereich, nur die geraden, nur die ungeraden oder die geraden und die ungeraden Seiten gedruckt werden sollen.

#### Außerdem können Sie

Die Druckerausrichtung automatisch an die Ausrichtung des Dokuments anpassen

Wählen Sie im Bereich **Ziel** im Listenfeld **Seite** die Option **Seitenausrichtung anpassen** aus.

Die Standardseitengröße des Druckers verwenden

Wählen Sie im Bereich **Ziel** im Listenfeld **Seite** die Option **Druckerstandard verwenden** aus.



Sie müssen zuerst Objekte auswählen, um eine Auswahl drucken zu können.



Einige Drucker unterstützen das automatische Anpassen der Seitengröße und -ausrichtung. Um diese Option aktivieren, müssen Sie die Einstellungen für die Treiberkompatibilität des Druckers durch Klicken auf **Hilfsmittel** ► **Optionen** bearbeiten. Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Global**, doppelklicken Sie auf **Drucken**, klicken Sie auf **Treiberkompatibilität** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Drucker kann Dokumentseitengrößen anpassen**. Im Dialogfeld **Drucken** können Sie dann im Listenfeld **Seite** die Option **Ausrichtung und Größe anpassen** auswählen.

## Druckaufträge gestalten

Sie können das Layout eines Druckauftrags durch Vergrößern/Verkleinern, Positionieren und Skalieren gestalten. Unter dem „Kacheln“ eines Druckauftrags ist zu verstehen, dass der Auftrag auf mehrere Seiten verteilt gedruckt wird, die später zu einem Dokument zusammengefügt werden können. Sie können zum Beispiel Druckaufträge kacheln, die über die Seitengröße des Druckerpapiers hinausgehen.

### So legen Sie Größe und Position von Druckaufträgen fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3 Aktivieren Sie im Abschnitt **Bildposition und -größe** eine der folgenden Optionen:
  - **Wie im Dokument**: Hiermit wird die Bildgröße wie im Dokument beibehalten.
  - **Auf Seite einpassen**: Vergrößert/verkleinert und positioniert den Druckauftrag so, dass er auf die Druckseite passt.
  - **Bilder neu positionieren auf**: Ermöglicht die Neupositionierung des Druckauftrags durch Wählen einer Position aus dem Listenfeld.



Wenn Sie die Option **Bilder neu positionieren auf** aktivieren, können Sie Größe, Position und Skalierung in den entsprechenden Feldern festlegen.



Sie können auch ein Umbruchlayout, wie **2 x 2 (4-up)** oder **2 x 3 (6-up)** aus dem Listenfeld **Umbruchlayout** auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit Umbruchlayouts arbeiten](#)“ auf Seite 816.

### So teilen Sie einen Druckauftrag auf

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Bildposition und -größe** das Kontrollkästchen **Gekachelte Seiten drucken**.
- 4 Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein:
  - **Kacheln überlappen**: Ermöglicht die Angabe des Überlappungsbereichs der Kacheln.
  - **% der Seitenbreite**: Ermöglicht die Angabe des Prozentwerts der Seitenbreite, die die Kacheln einnehmen werden.



Sie können Ausrichtungsmarken für die Kacheln hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen **Kachelmarken** aktivieren.

### Vorschau von Druckaufträgen anzeigen

Sie können sich eine Vorschau Ihrer Arbeit anzeigen lassen, um zu überprüfen, wie Größe und Position des Druckauftrags auf dem Papier umgesetzt werden. Sie können einen bestimmten Bereich auch **vergrößern**, um ihn genauer zu betrachten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit zu prüfen, wie die Farbauszüge im Druck aussehen werden.


Vor dem Druck Ihrer Arbeit können Sie eine Problemübersicht für einen Druckauftrag anzeigen, um potenzielle Druckprobleme zu identifizieren. Sie können zum Beispiel den aktuellen Druckauftrag auf Druckfehler und mögliche Probleme beim Drucken überprüfen und entsprechende Lösungsvorschläge anzeigen lassen.

### So zeigen Sie eine Vorschau auf einen Druckauftrag an

- Klicken Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau**.

Um die Vorschau eines Druckauftrags zu schließen, klicken Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau schließen**.




Sie können im Dialogfeld **Drucken** schnell eine Vorschau anzeigen, indem Sie auf **Datei ▶ Drucken** und anschließend auf die Schaltfläche für die **Miniaturvorschau**  klicken.

### So vergrößern Sie die Vorschauseite


- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie auf **Ansicht ▶ Zoom**.
- 3 Aktivieren Sie das Optionsfeld **Prozent** und geben Sie einen Wert in das Feld ein.



Sie können die Vorschauseite auch vergrößern, indem Sie einen voreingestellten Vergrößerungsfaktor wählen.

Zudem können Sie einen bestimmten Vorschaubereich vergrößert anzeigen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel **Zoom**  klicken und den Bereich mit einem **Markierungsrahmen** auswählen.

### So zeigen Sie eine Vorschau auf die Farbauszüge an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Farbauszüge drucken** .




Sie können eine Komposit-Vorschau anzeigen, indem Sie auf **Ansicht** ▶ **Auszugsvorschau** ▶ **Komposit** klicken.

Sie können die einzelnen Farbauszüge anzeigen, indem Sie auf die Registerkarten unten im Anwendungsfenster klicken.

### So lassen Sie eine Problemübersicht für einen Druckauftrag anzeigen

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte für die **Vorabkontrolle**.  
Wenn bei einem Druckauftrag keine Probleme auftreten, lautet der Name der Registerkarte **Keine Probleme**. Falls Probleme aufgetreten sind, wird im Namen der Registerkarte die Anzahl der aufgetretenen Probleme angezeigt.  
Wenn die Vorabkontrolle bestimmte Probleme übergehen soll, klicken Sie auf **Einstellungen**, doppelklicken Sie auf **Drucken** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Probleme, die nicht überprüft werden sollen.



Sie können die Einstellungen speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Vorabkontrolle-Einstellungen hinzufügen**  klicken und einen Namen in das Feld **Vorabkontrollstil speichern unter** eingeben.

## Druckstile zuweisen

Ein Druckstil ist ein Satz gespeicherter Druckoptionen. Jeder Druckstil wird in einer separaten Datei gespeichert. Auf diese Weise können Sie Druckstile von einem Computer auf einen anderen kopieren, eine Sicherungskopie des Druckstils erstellen und dokumentspezifische Stile im selben Verzeichnis wie die Dokumentdatei speichern.

Sie können einen vorhandenen Druckstil auswählen, einen neuen erstellen oder einen Druckstil bearbeiten und die Änderungen speichern. Druckstile können auch gelöscht werden.

### So wählen Sie Druckstile

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Druckstil** eine der folgenden Optionen:
  - **Corel DESIGNER-Standard**
  - **Durchsuchen**

### So erstellen Sie einen Druckstil

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Drucken**.

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Legen Sie die gewünschten Druckoptionen fest.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern unter**.
- 5 Wählen Sie den Ordner aus, in dem der Druckstil gespeichert werden soll.
- 6 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für den Stil ein.



Wenn Sie einen Druckstil speichern, wird ein Dialogfeld mit dem Bereich **Zu verwendende Einstellungen** geöffnet. Die Einstellungen in diesem Abschnitt entsprechen den Druckoptionen, die Sie ausgewählt haben. Sie können die Einstellungen für einen Druckstil auch in diesem Dialogfeld festlegen.

Ein Druckstil kann auch gespeichert werden, indem Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau** und anschließend auf die Schaltfläche **Druckstil speichern unter** klicken.


### So bearbeiten Sie Druckstile

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Druckstil** einen Druckstil.
- 3 Ändern Sie die gewünschten Druckeinstellungen.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern unter**.
- 5 Wählen Sie den Ordner, in dem der Druckstil gespeichert ist.
- 6 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 7 Klicken Sie auf **Speichern**.



Speichern Sie geänderte Einstellungen als Druckstil oder wenden Sie die Änderungen an, bevor Sie die Aktion abbrechen. Andernfalls gehen die geänderten Einstellungen verloren.

### So löschen Sie einen Druckstil

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau**.
- 2 Wählen Sie den Druckstil aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Druckstil löschen** .

## Druckaufträge fein abstimmen

Sie können die Feinabstimmung von Druckaufträgen durchführen, um die Druckqualität sicherzustellen. Da beim Drucken von Text auf einem nicht PostScript-fähigen Drucker (GDI-Drucker) gelegentlich Probleme auftreten, können Sie die Druckzeit verkürzen, indem Sie die Treiberkompatibilität für nicht PostScript-fähige Drucker angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [„Farben exakt drucken“](#) auf Seite 804.

Wenn ein Drucker Probleme bei der Verarbeitung großer **Bitmaps** hat, können Sie die Bitmap durch Festlegen eines Ausgabegrenzwerts in kleinere, besser verarbeitbare Stücke unterteilen. Falls beim Drucken der Stücke Linien sichtbar werden, können Sie einen Farbüberlappungswert festlegen, um so ein nahtloses Bild zu erzeugen.

Gelegentlich können beim Drucken komplexer Dateien Schwierigkeiten auftreten. Um komplexe Dateien zu drucken, müssen Sie eventuell relativ viel Zeit aufwenden, um Probleme mit den Dateien zu beheben und sie zu korrigieren. Eine andere Möglichkeit ist das Umwandeln einer Seite in eine Bitmap (auch als Rastern bezeichnet), wodurch komplexe Daten einfacher gedruckt werden können.

Um die Dateigröße zu reduzieren, können Sie Bitmaps herunterskalieren. Da Bitmaps aus **Pixeln** aufgebaut sind, nimmt die Anzahl der Pixel pro Zeile beim Herunterskalieren ab, wodurch die Dateigröße reduziert wird.

### So legen Sie die Einstellungen für die Treiberkompatibilität fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf **Global**, doppelklicken Sie auf **Drucken** und klicken Sie auf **Treiberkompatibilität**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Drucker** einen nicht PostScript-fähigen Drucker.
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Einstellungen.

### So wählen Sie einen Grenzwert und einen Farbüberlappungswert für Stücke

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Drucken**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Sondereinstellungen** eine der folgenden Optionen aus:
  - **Bitmap-Ausgabegrenzwert (K)**
  - **Bitmap-Stücküberlappungspixel**
- 4 Wählen Sie einen Wert im Listenfeld **Einstellung**.

### So drucken Sie als Bitmap

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Allgemein** das Kontrollkästchen **Als Bitmap drucken** und geben Sie eine Zahl in das Feld **dpi** ein, um die **Auflösung** festzulegen.

### So skalieren Sie Bitmaps herunter

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Bitmap herunterskalieren** die gewünschten Kontrollkästchen und geben Sie Werte in die zugehörigen Felder ein:
  - **Farben und Graustufen**
  - **Monochrom**



Das Herunterskalieren von **Bitmaps** zeigt nur Wirkung, wenn die **Auflösung** der Bitmap höher ist als die im Bereich **Bitmap herunterskalieren** angegebene Auflösung.

## Farben exakt drucken

Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen das Verwalten von Farben beim Drucken, damit Sie eine exakte Farbwiedergabe gewährleisten können. Sie können das Dokument mit den angegebenen Einstellungen für die Dokumentfarben drucken oder andere Farbeinstellungen nur für das Drucken auswählen. Sie können ein Dokument auch mit den Farbprüfeinstellungen drucken, die Sie zuvor im Andockfenster **Farbprüfeinstellungen verwenden** angegeben haben.

Außerdem können Sie eine Wiedergabeabsicht auswählen, damit die Farben außerhalb des Gamuts beim Drucken richtig interpretiert werden. Welche Wiedergabeabsicht ausgewählt werden sollte, hängt vom Grafikinhalte des Dokuments ab.

Weitere Informationen zur Farbverwaltung finden Sie unter „Die Verwendung der Farbverwaltung“ auf Seite 445.

## Hinweise zu GDI-Druckern

GDI-Drucker unterstützen nur zwei Farbräume: RGB und Graustufen. Falls Ihr Dokument Farben aus mehreren Farbräumen enthält, z. B. RGB, CMYK und Schmuckfarben, müssen Sie vor dem Drucken alle Farben in RGB oder Graustufen umwandeln.



Sie können bestimmen, ob es sich bei einem Drucker um einen GDI-Drucker handelt, indem Sie auf **Datei ► Drucken** klicken und einen Drucker aus dem Listenfeld **Drucker** auswählen. Falls die Registerkarte **PostScript** nicht oben im Dialogfeld angezeigt wird, handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker um einen GDI-Drucker.

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem GDI-Drucker Farben verwaltet werden können.

### Anleitung

### Im Dialogfeld „Drucken“

Das Dokument drucken und RGB oder Graustufen beibehalten

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe** und wählen Sie den entsprechenden Farbmodus im Listenfeld **Farben ausgeben als**.

Dokument mit Originalfarben drucken

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe** und wählen Sie das Dokumentfarbprofil im Bereich **Dokumentprofile** des Listenfelds **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** aus.

Dokument drucken und die Dokumentfarben in die Druckerfarben umwandeln

Wählen Sie im Listenfeld **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** ein Druckerfarbprofil aus.

## Hinweise zu PostScript-Druckern

Die meisten PostScript-Drucker unterstützen mehrere Farbräume in einem Dokument. Ein Dokument kann z. B. Farben aus mehreren Farbräumen enthalten, wie RGB, CMYK und Graustufen.

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem PostScript-Drucker Farben verwaltet werden können.

### Anleitung

### Im Dialogfeld „Drucken“

Dokument mit Originalfarben drucken

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe** und wählen Sie im Listenfeld **Farben ausgeben als** die Option **Programmeigen** aus.

Dokumente, die mehrere Farbmodi enthalten, mit einem Farbmodus drucken

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe** und wählen Sie im Listenfeld **Farben ausgeben als** einen Farbmodus aus.

Wenn der Drucker nur einen Farbmodus unterstützt, können Sie die Farbkonvertierung in Corel DESIGNER steuern.

Dokumente drucken, die nur einen Farbmodus enthalten

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe** und wählen Sie das Farbprofil im Listenfeld **Farben ausgeben als** und im Listenfeld **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** aus.

## So geben Sie die Farbeinstellungen zum Drucken an

1 Klicken Sie auf **Datei ► Drucken**.

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Farbeinstellungen des Dokuments verwenden**.  
Wenn Sie einen PostScript-Drucker ausgewählt haben, können Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld **Farbkonvertierungen durchgeführt von**: auswählen:
  - Corel DESIGNER: Ermöglicht der Anwendung das Durchführen der Farbkonvertierung
  - (ausgewählter Drucker): Ermöglicht dem ausgewählten Drucker das Durchführen der Farbkonvertierung (diese Option ist nur für PostScript-Drucker verfügbar)
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Farben ausgeben als** ein Farbmodell aus.  
Dadurch können Sie alle Dokumentfarben beim Drucken in ein spezifisches Farbmodell zusammenführen.

#### Außerdem können Sie

Schmuckfarben in Skalenfarben umwandeln

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schmuckfarben konvertieren in**.

Wenn Sie **Programmeigen** im Listenfeld **Farben ausgeben als** ausgewählt haben, müssen Sie einen Farbmodus aus dem Listenfeld auswählen.

Ein Farbprofil zum Korrigieren von Farben beim Drucken auf einem spezifischen Drucker auswählen

Wählen Sie im Listenfeld **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** ein Farbprofil aus.

Diese Option ist nur für bestimmte Farbmodelle verfügbar.

Die mit dem ausgewählten Farbmodell verknüpften Farbwerte beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **(Farbmodell-)Zahlen beibehalten**.

#### So drucken Sie unter Verwendung von Farbprüfeinstellungen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Farbprüfeinstellungen verwenden**, um die im Andockfenster **Farbprüfeinstellungen** definierten Farbeinstellungen anzuwenden.  
Wenn Sie die Prüffarben korrigieren möchten, können Sie im Listenfeld **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** ein Farbprofil auswählen.
- 4 Klicken Sie auf **Drucken**.

#### So geben Sie die Wiedergabeabsicht zum Drucken an

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Wiedergabeabsicht** eine der folgenden Optionen:
  - **Relative Farbmeterik**: Für Korrekturabzüge auf Druckern, ohne dass der Weißpunkt beibehalten wird.
  - **Absolute Farbmeterik**: Behält den Weißpunkt bei und fertigt Korrekturabzüge an.
  - **Farbmeterik**: Eignet sich für eine Vielzahl von Bildern, insbesondere Bitmaps und Fotos.
  - **Sättigungsbereich**: Für Vektorgrafiken und für das Beibehalten stark gesättigter Farben (Zeilen, Text und Objekte mit Volltonfarben, wie Diagramme)



## Auf PostScript-Druckern drucken

PostScript ist eine Seitenbeschreibungssprache, die Druckanweisungen an PostScript-Drucker sendet. Alle Elemente im Druckauftrag (z. B. Kurven und Text) werden durch Zeilen von PostScript-Code dargestellt, die der Drucker zum Erzeugen des Dokuments verwendet. Für eine bessere Kompatibilität können Sie einen geräteunabhängigen PostScript-Drucker wählen. Oder Sie entscheiden sich für eine PPD-Datei (PostScript Printer Description, PostScript-Drucker-Beschreibung). Die PPD-Datei, die Sie vom Druckerhersteller erhalten, beschreibt die Fähigkeiten und Funktionen des PostScript-Druckers.

Die Farbverlaufsstreifen in einem [Farbverlauf](#) können automatisch erhöht werden, um die Streifenbildung zu verringern. Durch das Erhöhen der Anzahl der Farbverlaufsstreifen bei der [Wiedergabe](#) von Farbverläufen werden beim Drucken weichere Schattierungen erzeugt.

Druckaufträge mit zu vielen [Schriften](#) werden möglicherweise nicht richtig ausgegeben; viele [Schmuckfarben](#) im Druckauftrag führen zu einer großen Datei. Sie können die PostScript-Optionen so einstellen, dass Sie eine Warnung erhalten, wenn ein Druckauftrag mehr als die festgelegte Anzahl von Schriften oder Schmuckfarben enthält.

Standardmäßig lädt der Druckertreiber Type 1-Schriften auf den Drucker herunter. Sie können die Option **Type 1-Schriften laden** deaktivieren, damit die Schriften als Grafiken (Kurven oder Bitmaps) gedruckt werden. Dies ist von Nutzen, wenn eine Datei viele Schriften enthält und das Herunterladen daher sehr viel Zeit in Anspruch nehmen bzw. aufgrund der Dateigröße der Schriften fehlschlagen würde. Bitmap-Versionen von TrueType®-Schriften sehen in kleiner Schriftgröße besser aus und werden schneller ausgegeben als normale Schriften. Sie können die maximale Anzahl von Bitmap-Schriften angeben, die ein Druckauftrag enthalten darf.

### So wählen Sie eine PPD-Datei (PostScript Printer Description) aus

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Ziel** einen PostScript-Drucker im Listenfeld **Drucker** aus.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PPD verwenden**.
- 5 Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
- 6 Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.

### So drucken Sie auf PostScript-Geräten

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Ziel** einen PostScript-Drucker im Listenfeld **Drucker** aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 5 Wählen Sie im Bereich **Kompatibilität** die dem Drucker entsprechende PostScript-Stufe.  
Wenn Sie Bitmaps beim Drucken komprimieren möchten, wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld **Komprimierungstyp** im Bereich **Bitmaps** aus. Wenn Sie die JPEG-Komprimierung auswählen, können Sie den Schieberegler **JPEG-Qualität** verschieben, um die Komprimierung anzupassen.



Die Einstellungen für die Bitmapkomprimierung können in einer PostScript Interpreted-Datei (PS oder PRN) gespeichert werden, wenn Sie beim Drucken in eine Datei einen PostScript-Treiber verwenden. Weitere Informationen zum Drucken in eine Datei finden Sie unter [„So drucken Sie in eine Datei“](#) auf Seite 815.

### So prüfen Sie Farbverläufe auf Streifenbildung

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte für die **Vorabkontrolle**.  
Wenn bei einem Druckauftrag keine Probleme auftreten, lautet der Name der Registerkarte **Keine Probleme**.

- 3 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Doppelklicken Sie auf **Drucken**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Streifige Farbverläufe**.

Wenn Sie **Farbverläufe** optimieren und so die Komplexität verringern möchten, aktivieren Sie auf der Registerkarte **PostScript** das Kontrollkästchen **Farbverläufe optimieren**.



Das Prüfen von **Farbverläufen** auf Streifenbildung kann nur bei linearen Farbverläufen angewendet werden.

### So erhöhen Sie die Anzahl der Farbverlaufsstreifen automatisch

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbverlaufsstreifen autom. erhöhen**.

### So legen Sie Warneinstellungen für Farbauszüge und Schriften fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Drucken**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Sondereinstellungen** die Option **Warnung Schmuckfarbauszüge** aus.
- 4 Wählen Sie in der Spalte **Einstellung** eine der folgenden Optionen:
  - **Wenn Schmuckfarben verwendet werden**
  - **Wenn mehr als 1 Schmuckfarbe verwendet wird**
  - **Wenn mehr als 2 Schmuckfarben verwendet werden**
  - **Wenn mehr als 3 Schmuckfarben verwendet werden**
- 5 Wählen Sie in der Liste **Sondereinstellungen** die Option **Zu viele Schriften (Vorabkontrolle)** aus und wählen Sie dann im Listenfeld **Einstellung** eine Zahl aus.

### So deaktivieren Sie das Herunterladen von Type 1-Schriften

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Type 1-Schriften laden**



Type 1-Schriften können nur für PostScript-Drucker geladen werden.

Wenn das Kontrollkästchen **Type 1-Schriften laden** aktiviert ist, ist automatisch auch das Kontrollkästchen **TrueType in Type 1 konvertieren** aktiviert. So wird sichergestellt, dass TrueType-Schriften in Type 1-Schriften umgewandelt und geladen werden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **TrueType in Type 1 konvertieren** nur, wenn das Ausgabegerät Schwierigkeiten beim Lesen von Type 1-Schriften hat.

### So wählen Sie die Anzahl der maximal zulässigen Bitmap-Schriften


- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Drucken**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Sondereinstellungen** die Option **Bitmap-Schriftgrenze (PS)** aus.
- 4 Wählen Sie einen Wert im Listenfeld **Einstellung**.

Wenn Sie eine maximale Bitmap-Schriftgröße festlegen möchten, wählen Sie diese im Listenfeld **Bitmap-Schriftgrößengrenzwert (PS)**.

## Seriendruck verwenden

Corel DESIGNER ermöglicht es, Text aus einer Datenquelle mit einer Zeichnung zu kombinieren. Beim Seriendruck von Dokumenten können mehrere Kopien einer Zeichnung produziert werden. Sie können Seriendruckdokumente für die Erstellung personalisierter Dokumente, wie Mailinglisten, Fragebögen und Marketingdokumente für bestimmte Zielgruppen verwenden, wobei jedes gedruckte Dokument spezifische Informationen aus einem Datensatz in einer Datenquelle enthält, wie eine Textdatei oder eine ODBC-Datenquelle (eine Microsoft Excel- oder Microsoft® Access™-Datei).

Zusammenführen von Dokumenten für den Seriendruck bedeutet, dass Sie ein Formulare Dokument in Corel DESIGNER erstellen und mit einer Datenquelle kombinieren. Ein Formulare Dokument stellt Struktur und Layout für ein Seriendruckdokument bereit. Eine Datenquelle liefert Informationen für eine Zeichnung während der Zusammenführung. Corel DESIGNER unterstützt die folgenden Arten von Datenquellen: Textdateien (TXT-Format), Dateien mit kommaseparierten Werten (Comma Separated Values, CSV-Format), Dateien im RTF-Format (Rich Text Format) und Dateien, die über eine ODBC-Datenquelle geöffnet werden können.



*Datenquellen-Dokument (1), Formulare Dokument (2) und zusammengeführte Dokumente (3)*

### Datenquellen-Datei erstellen

Die Informationen in einer Datenquellen-Datei sind in Feldern und Datensätzen organisiert. Ein Feld kann mehr als ein Zeichen enthalten. Felder können alphanumerische Daten oder ausschließlich numerische Daten enthalten. Beispiel: Ein Datensatz enthalte einen Vornamen, einen Nachnamen, eine Adresse und andere Kontaktinformationen. Jedes Element im Datensatz (in diesem Beispiel also Vorname, Nachname oder Adresse) wird als Feld erkannt. Ein Datensatz kann ein oder mehrere Felder enthalten.

Sie können eine Datenquellen-Datei neu erstellen oder eine vorhandene Datei importieren. Eine Datendatei im Textformat kann direkt in Corel DESIGNER oder mit einem Texteditor erstellt werden. Die Daten in einer Datenquellen-Datei können jederzeit bearbeitet werden.

### Formulare Dokument erstellen

Das Erstellen von Formulare Dokumenten ähnelt dem Erstellen regulärer Zeichnungen. Bei Formulare Dokumenten fügen Sie jedoch zusätzlich Seriendruckfelder ein, die beim Zusammenführen durch Informationen von der Datenquelle ersetzt werden.

### Formulare Dokument mit einer Datenquellen-Datei verknüpfen

Wenn Sie mit Corel DESIGNER eine Datendatei erstellen oder eine bestehende Datendatei in Corel DESIGNER importieren, wird die Datei mit dem Formulare Dokument verknüpft. Die Verknüpfung wird immer zusammen mit dem Dokument gespeichert und kann nicht geändert werden.

### Seriendruck durchführen

Corel DESIGNER bietet verschiedene Optionen für den Seriendruck von Dokumenten. Sie können ein Seriendruckdokument drucken oder als neues Dokument speichern. Beim Drucken eines Seriendruckdokuments erfolgt das Zusammenführen von Formulare Dokument und Datenquellen-Datei während des Druckvorgangs. Wenn Sie das Seriendruckdokument in einer neuen Datei speichern, führt die Anwendung das Formulare Dokument und die Daten der Datenquellen-Datei zusammen und speichert das Ergebnis in einer neuen Corel DESIGNER-Datei.

Sie können diese Datei für eine Vorschau der endgültigen Ausgabe verwenden und vor dem Drucken kleinere Änderungen darin vornehmen. Größere Änderungen, wie zum Beispiel das Hinzufügen oder Neupositionieren von Seriendruckfeldern oder das Hinzufügen von neuen Datensätzen, müssen im Formulardokument vorgenommen werden.

## So erstellen Sie eine Datenquellen-Datei mit Corel DESIGNER

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Seriendruck** ► **Seriendruckfelder erstellen**, um den **Seriendruck**-Assistenten zu starten.
- 2 Aktivieren Sie die Option **Neuen Text erstellen** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Auf der Seite **Felder hinzufügen** können Sie folgende Aktionen durchführen:
  - Zum Erstellen eines Textfeldes geben Sie einen Feldnamen in das Feld **Textfeld** ein, klicken Sie auf **Hinzufügen** und anschließend auf **Weiter**.
  - Zum Erstellen eines numerischen Feldes geben Sie einen Feldnamen in das Feld **Numerisches Feld** ein, klicken Sie auf **Hinzufügen** und anschließend auf **Weiter**.
- 4 Auf der Seite **Datensätze hinzufügen oder bearbeiten** des **Seriendruck**-Assistenten können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
  - Zum Hinzufügen eines Datensatzes klicken Sie auf **Neu** und anschließend auf **Weiter**.
  - Zum Hinzufügen von Daten in einem Feld klicken Sie in das Feld, geben Sie Daten ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
  - Zum Bearbeiten vorhandener Daten in einem Feld klicken Sie in das Feld, ändern Sie die Daten ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dateneinstellungen speichern**.
- 6 Geben Sie einen Dateinamen ein, wählen Sie Laufwerk und Ordner, wo Sie die Datei speichern möchten, und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

## Außerdem können Sie

Formatierungen auf Daten in einem numerischen Feld anwenden

Klicken Sie auf der Seite **Felder hinzufügen** des **Seriendruck**-Assistenten auf ein numerisches Feld in der Liste und wählen Sie ein Format im Listenfeld **Numerisches Format**.

In Corel DESIGNER stehen verschiedene numerische Formate zur Verfügung. So repräsentiert zum Beispiel das Format **X.0** den Wert **1** als **1.0**, während das Format **00X** den Wert **1** als **001** darstellt.

Die Werte in einem numerischen Feld automatisch inkrementieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Numerisches Feld kontinuierlich inkrementieren** und legen Sie Start- und Endwerte in den entsprechenden Feldern fest.

Reihenfolge von Seriendruckfeldern ändern

Wählen Sie ein Feld in der Liste und klicken Sie auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

Datensätze löschen

Klicken Sie auf der Seite **Datensätze hinzufügen oder bearbeiten** des **Seriendruck**-Assistenten auf **Löschen**.

Datensätze anzeigen

Wählen Sie auf der Seite **Datensätze hinzufügen oder bearbeiten** des **Seriendruck**-Assistenten eine der folgenden Optionen im Listenfeld **Aktuelle Ansicht**:

- **Alle Datensätze** – Ermöglicht es Ihnen, alle Datensätze in einer Datenquellen-Datei anzuzeigen
- **Einzelner Datensatz** – Ermöglicht es Ihnen, jeweils einen Datensatz anzuzeigen

Außerdem können Sie

Datensätze durchsuchen

Klicken Sie auf der Seite **Datensätze hinzufügen oder bearbeiten** des **Seriendruck**-Assistenten auf eine der folgenden Schaltflächen:

- Erster Datensatz | ◀
- Nächster Datensatz ▶
- Vorheriger Datensatz ◀
- Letzter Datensatz ▶ |

Nach Text in einer Datendatei suchen

Geben Sie auf der Seite **Datensätze hinzufügen oder bearbeiten** des **Seriendruck**-Assistenten einen Suchbegriff in das Feld ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.



Sie können die Felder und Datensätze in einer bestehenden Datenquellen-Datei bearbeiten, indem Sie auf **Datei ▶ Seriendruck ▶ Seriendruckfelder** klicken Sie und den Anweisungen des **Seriendruck**-Assistenten folgen.

### So erstellen Sie mit einem Texteditor eine Datenquelle

- 1 Öffnen Sie einen Texteditor und erstellen Sie eine neue Datei.
- 2 Geben Sie in der ersten Zeile die Anzahl der Seriendruckfelder ein, die Sie in die Zeichnung einfügen möchten. Beispiel:  
**3**
- 3 Geben Sie in der zweiten Zeile die Namen der Seriendruckfelder ein. Trennen Sie dabei die einzelnen Namen durch einen umgekehrten Schrägstrich. Jedes Seriendruckfeld muss mit einem umgekehrten Schrägstrich beginnen und enden. Beispiel:  
**\Name\Datum\Kursleiter\**
- 4 Geben Sie in den nachfolgenden Zeilen die Daten ein, die im Seriendruckdokument verwendet werden sollen. Jede Zeile entspricht einem Datensatz. Beispiel:  
**\Pixie Parsons\6 September 2016\Mr. Randy Harris\  
\Shirley Wilkinson\13 January 2016\Ms. Corinne Pitts\**
- 5 Speichern Sie die Datei als ANSI-Textdatei (mit der Namenserweiterung **.txt**) oder als RTF-Datei.



Umgekehrte Schrägstriche fungieren als Markierungen, die Anfang und Ende von Seriendruckfeldern anzeigen. Sie dürfen diese Zeichen daher nicht als Daten in Feldern verwenden.

Daten in Feldern müssen mit einem Zeichen enden. Leerzeichen und Leerzeilen vor einem umgekehrten Schrägstrich verhindern eine erfolgreiche Zusammenführung.

### So importieren Sie Datenquellen-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Seriendruck ▶ Seriendruckfelder erstellen/laden**.
- 2 Aktivieren Sie im **Seriendruck**-Assistenten die Option **Text aus einer Datei oder ODBC-Datenquelle importieren** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Datei** und navigieren Sie zum Laufwerk und Ordner, in dem die Datendatei gespeichert ist.
- 4 Wählen Sie eine Datei aus.
- 5 Klicken Sie auf **Öffnen**.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen des **Seriendruck**-Assistenten.

## So importieren Sie eine ODBC-Datenquellen-Datei

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Seriendruck** ► **Seriendruckfelder erstellen/laden**.
- 2 Aktivieren Sie im **Seriendruck**-Assistenten die Option **Text aus einer Datei oder ODBC-Datenquelle importieren** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **ODBC-Datenquelle** und klicken Sie auf **ODBC-Datenquelle auswählen**.
- 4 Klicken Sie im Dialogfeld **Datenquelle auswählen** auf die Registerkarte **Datenquellen-Computer**.
- 5 Wählen Sie unter **Datenquellen-Name** die Option **Excel-Dateien** und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **Arbeitsmappe auswählen** die zu importierende Datenbank und klicken Sie auf **OK**.

## So erstellen Sie ein Formlardokument

- 1 Öffnen Sie eine Zeichnung, in die Sie Seriendruckfelder einfügen möchten.
- 2 Klicken Sie auf **Datei** ► **Seriendruck** ► **Seriendruckfelder erstellen/laden**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des **Seriendruck**-Assistenten, um die Zeichnung mit einer Datenquellen-Datei zu verknüpfen, und beenden Sie anschließend den **Seriendruck**-Assistenten.  
Die Symbolleiste **Seriendruck** wird eingeblendet.
- 4 Wählen Sie in der Symbolleiste **Seriendruck** einen Feldnamen im Listenfeld **Feld** und klicken Sie auf **Einfügen**.  
Corel DESIGNER platziert das Seriendruckfeld in der Mitte der aktuellen Ansicht. Um das Seriendruckfeld neu zu positionieren, ziehen Sie es an eine andere Stelle auf der Zeichenseite.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere Felder einzufügen.

## So führen Sie einen Seriendruck durch und drucken das resultierende Dokument

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf **Datei** ► **Seriendruck** ► **Seriendruck durchführen**.
  - Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**. Aktivieren Sie im Dialogfeld **Zusammenführen** die Option **Seriendruck durchführen** und klicken Sie auf **OK**.
  - Klicken Sie auf der Symbolleiste **Zusammenführen** auf **Mit neuem Dokument zusammenführen** und dann auf **Drucken**.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Druckereinstellungen vor.
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.

Wenn Sie alle Datensätze und Seiten drucken möchten, aktivieren Sie die Option **Aktuelles Dokument**.

## So führen Sie einen Seriendruck durch und speichern das resultierende Dokument in einer neuen Datei

- Klicken Sie auf **Datei** ► **Seriendruck** ► **In neuem Dokument zusammenführen**.



Sie können das Dokument auch verbinden und speichern, indem Sie auf **In neuem Dokument zusammenführen** auf der Symbolleiste **Seriendruck** klicken.

## Vorabkontrolle anzeigen


Bei der Vorabkontrolle wird der Zustand der Datei überprüft, bevor Sie diese ausgeben. Außerdem wird eine Zusammenfassung potenzieller Probleme mit Vorschlägen für deren Lösung bereitgestellt. Sie können angeben, auf welche Probleme bei der Vorabkontrolle geprüft werden. Darüber hinaus können Sie Einstellungen für die Vorabkontrolle speichern. Nähere Angaben über bestimmte Einstellungen für die Vorabkontrolle finden Sie unter:

- Informationen zum Anzeigen einer Problemübersicht für einen Druckauftrag finden Sie unter [„So lassen Sie eine Problemübersicht für einen Druckauftrag anzeigen“](#) auf Seite 802.

- Informationen zum Anzeigen einer Problemübersicht für die Freigabe als PDF-Datei finden Sie unter „[So zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine PDF-Datei an](#)“ auf Seite 858.
- Weitere Informationen zum Anzeigen einer Problemübersicht für den Export einer SWF-Datei finden Sie unter „[So zeigen Sie die Übersicht möglicher Probleme für Adobe Flash-Dateien an](#)“ auf Seite 901.
- Weitere Informationen zum Anzeigen einer Problemübersicht für den Export einer SVG-Datei finden Sie unter „[Skalierbare Vektorgrafiken \(SVG\)](#)“ auf Seite 896.







## Dateien für Druckdienstleister vorbereiten

In Corel DESIGNER können Sie Druckaufträge für das Senden an einen Druckdienstleister vorbereiten.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Druckaufträge für einen Druckdienstleister vorbereiten“ (Seite 815)
- „Mit Umbruchlayouts arbeiten“ (Seite 816)
- „Drucken: Druckermarkierungen“ (Seite 818)
- „OPI-Verknüpfungen beibehalten“ (Seite 821)
- „Farbauszüge drucken“ (Seite 821)
- „Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten“ (Seite 822)
- „Einstellungen für In-RIP-Farbüberlappung vornehmen“ (Seite 825)
- „Drucken: auf Film“ (Seite 827)
- „Banner für den Druck vorbereiten“ (Seite 828)
- „Mit einem Druckdienstleister arbeiten“ (Seite 830)

### Druckaufträge für einen Druckdienstleister vorbereiten

Wenn Sie eine Zeichnung in eine Datei drucken, kann das Service-Büro die Datei direkt an ein Ausgabegerät senden. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellungen benötigt werden, wenden Sie sich an den Druckdienstleister.

Weitere Informationen zum Drucken in Druckereien finden Sie unter „Mit einem Druckdienstleister arbeiten“ auf Seite 830.

#### So drucken Sie in eine Datei

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Ziel** das Kontrollkästchen **In Datei drucken**.
- 4 Öffnen Sie das Flyout-Menü und klicken Sie anschließend auf einen der folgenden Befehle:
  - **Für Macintosh**: Speichert die Zeichnung in einem für Macintosh-Rechner lesbaren Format.
  - **Einzelne Datei**: Druckt alle Seiten eines Dokuments in eine Datei.
  - **Seiten in einzelne Dateien**: Druckt jede Seite in eine eigene Datei.
  - **Platten in einzelne Dateien**: Druckt jede Platte in eine eigene Datei.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**.

- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** eine der folgenden Optionen:
  - **Druckdatei**: Speichert die Datei als PRN-Datei.
  - **Postscript-Datei**: Speichert die Datei als PS-Datei.
- 7 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 8 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 9 Klicken Sie auf **Speichern**.



Gegebenenfalls können Sie dem Druckdienstleister auch die Originaldateien aus der Anwendung überlassen, in der das Dokument erstellt wurde (beispielsweise Corel DESIGNER-Dateien), sofern der Druckdienstleister über die Anwendung verfügt. Er weist dann die erforderlichen Druckvorstufeneinstellungen zu.

## Mit Umbruchlayouts arbeiten

Mithilfe von Umbruchlayouts können Sie mehrere Seiten eines Dokuments auf ein Blatt Papier drucken. Mit einem voreingestellten Umbruchlayout können Sie Dokumente wie Magazine und Bücher erstellen, die in der Druckerei gedruckt werden sollen, oder Dokumente erzeugen, die geschnitten und gefaltet werden müssen, zum Beispiel Adresstiketten, Visitenkarten, Flugblätter oder Glückwunschkarten. Sie können auch mehrere Skizzen eines Dokuments auf dieselbe Seite drucken. Zudem haben Sie die Möglichkeit, voreingestellte Umbruchlayouts zu bearbeiten und so eigene Layouts zu erstellen.

Sie können eines von drei voreingestellten Bindeverfahren auswählen oder ein eigenes, angepasstes Verfahren festlegen. Wenn Sie eine voreingestellte Bindemethode wählen, werden alle außer der ersten Signatur automatisch angeordnet.

Sie können Seiten auf einer Signatur wahlweise manuell oder automatisch anordnen. Wenn Sie die Seiten auf einer Signatur automatisch anordnen lassen, können Sie den Bildwinkel festlegen. Wenn Sie mehrere Seiten unter- oder nebeneinander anordnen, können Sie die Spaltenabstände festlegen. Sie können z.B. den automatischen Spaltenabstand wählen, der die Spaltenabstände so einrichtet, dass die Dokumentseiten den gesamten verfügbaren Raum im Layout ausfüllen.

Wenn Sie auf einem Desktop-Drucker drucken, können Sie die Randbreite entsprechend dem nicht bedruckbaren Bereich des Druckers anpassen. Wenn die Randbreite schmäler als der nicht druckbare Bereich ist, werden die Ränder einiger Seiten oder die Markierungen für die Druckerei eventuell abgeschnitten.

### So wählen Sie ein voreingestelltes Umbruchlayout

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Umbruchlayout** ein Umbruchlayout aus.



Auf das Dokument selbst hat das gewählte Umbruchlayout keinen Einfluss, lediglich auf seinen Ausdruck.

### So bearbeiten Sie ein Umbruchlayout

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Umbruchlayout** ein Umbruchlayout aus.
- 4 Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5 Legen Sie die Einstellungen für das Umbruchlayout fest.
- 6 Klicken Sie auf **Datei** ► **Umbruchlayout speichern**.
- 7 Geben Sie in das Feld **Speichern unter** einen Namen für das Umbruchlayout ein.



Wenn Sie ein Umbruchlayout bearbeiten, sollten Sie es unter einem neuen Namen speichern. Andernfalls werden die Einstellungen für das bereits vorhandene Umbruchlayout überschrieben.

### So wählen Sie eine Bindemethode

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Umbruchlayout**
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zu bearbeiten** die Option **Grundeinstellungen bearbeiten**.
- 4 Geben Sie in die Felder **Seiten waagrecht/senkrecht** Werte ein.

Wenn die Seite doppelseitig bedruckt werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einseitig/Doppelseitig**

- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Bindemodus** eines der folgenden Bindeverfahren aus:
  - **Klebebindung**: Schneidet einzelne Seiten aus und klebt sie am Buchrücken zusammen.
  - **Rückenheftung**: Faltet Seiten und fügt eine nach der anderen ein.
  - **Lagen- und Schneidebindung**: Sortiert nach Signaturen und stapelt sie entsprechend.
  - **Eigene Bindung**: Hiermit können Sie die Seiten anordnen, die mit den einzelnen Signaturen gedruckt werden.

Bei der Auswahl der Option **Rückenheftung** oder **Eigene Bindung** müssen Sie einen Wert in das entsprechende Feld eingeben.



Wenn Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Einseitig/Doppelseitig** den doppelseitigen Druck festlegen und die Druckausgabe auf einem Drucker erfolgt, der nicht duplexfähig ist, wird vom Assistenten automatisch angezeigt, wie das Papier eingelegt werden muss, damit beide Seiten bedruckt werden können.

### So ordnen Sie Seiten an


- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Umbruchlayout**
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zu bearbeiten** die Option **Seitenpositionen bearbeiten**.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Automatische Sortierung** : Ordnet die Seiten automatisch auf der Signatur an.
  - **Automatische Sortierung: Nach Seitenfolge** **1 2 3**: Ordnet die Seiten von links nach rechts und von oben nach unten an.
  - **Automatische Sortierung: Klonen** : Platziert die Arbeitsseite in alle Rahmen der druckbaren Seite.

Möchten Sie die Seiten manuell nummerieren, klicken Sie auf die Seite und legen im Feld **Reihenfolge der Seiten** die Seitennummer fest.



- 5 Wählen Sie einen Winkel im Listenfeld **Seitendrehung**.

### So bearbeiten Sie die Spaltenabstände

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Umbruchlayout**
- 3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zu bearbeiten** die Option **Spalten und Bindemarkierungen bearbeiten**.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
  - **Automatischer Spaltenabstand** : Passt die Größe von Spaltenabständen so an, dass die Seiten des Dokuments den gesamten verfügbaren Platz im Layout einnehmen.

- **Einheitliche Spalten** : Lässt sie einheitliche horizontale und vertikale Spaltenabstände festlegen.

5 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Schnittposition** : Platziert Schnittmarkierungen zwischen den Seiten.
- **Faltposition** : Platziert Faltmarkierungen zwischen den Seiten.



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Einheitliche Spalten** klicken, müssen Sie einen Wert in das Feld **Spaltengröße** eingeben.

Sie können die Spaltenabstände nur dann bearbeiten, wenn Sie ein Umbruchlayout gewählt haben, das mindestens zwei Seitenspalten und Seitenzeilen enthält.



## So passen Sie die Ränder an

1 Klicken Sie auf **Datei** ▶ **Druckvorschau**.

2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Umbruchlayout** .

3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld **Zu bearbeiten** die Option **Ränder bearbeiten**.

4 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Ränder automatisch** : Mit dieser Option können Sie die Ränder automatisch anpassen.
- **Ränder gleich** : Mit dieser Option können Sie den Rand auf der rechten und der linken Seite sowie den Rand unten und den oben gleich groß gestalten.



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Ränder gleich** klicken, müssen Sie Werte in die Felder **Linker/Oberer Rand** eingeben.

Wenn Sie einen Druckauftrag für einen Druckdienstleister vorbereiten, kann es sein, dass die Druckerei Mindestrandbreiten (z.B. für Seitenfasser) und Druckermarkierungen verlangt.

## Drucken: Druckermarkierungen

Durch das Drucken von Druckermarkierungen können Sie auf einer Seite Informationen darüber ausgeben, wie das Dokument gedruckt werden soll. Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:

- **Schneide-/Faltmarken**: Grenzen die Seitengröße ab und werden in den Ecken der Seite gedruckt. Sie können als Schnittlinien beim Druckschnitt verwendet werden. Wenn Sie mehrere Seiten auf einem Druckbogen drucken (zum Beispiel zwei Zeilen und zwei Spalten), können Sie wählen, ob die Schneide-/Faltmarken auf der Außenkante der Seiten gedruckt und beim Beschneiden entfernt werden oder ob sie um jede Zeile und Spalte herum hinzugefügt werden sollen. Schneide- und Faltmarken gewährleisten, dass die Marken auf jeder Platte einer separaten CMYK-Datei angezeigt werden.
- **Randanschnittgrenze**: Bestimmt, wie weit ein Bild über die Schneidemarken hinausragen darf. Wenn Sie das Druckbild per **Randanschnitt** bis an den Rand des Papiers setzen, müssen Sie eine Randanschnittgrenze einstellen. Beachten Sie, dass der Druckbogen bei einem Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte Seitengröße sein und das Druckbild über die Schnittkante der endgültigen Seitengröße hinausreichen muss.
- **Registriermarken**: Werden benötigt, um den Film für den Andruck oder die Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Sie werden auf allen Bögen eines Farbauszugs gedruckt.
- **Farbkalibrierungsbalken**: Sind Farbskalen, die auf jedem Bogen eines Farbauszugs gedruckt werden. Sie sind für eine akkurate Farbwiedergabe wichtig. Damit die Kalibrierungsbalken auf dem Druckpapier gedruckt werden können, müssen Sie sicherstellen, dass das Seitenformat für den Druckauftrag größer ist als das Seitenformat für das Dokument.
- **Densitometerskalen**: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen Graustufen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen der Dichte von Halbtonbildern erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Graustufen verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.

- **Seitenzahlen:** Helfen beim Sortieren von Bildseiten, wenn das Dokument selbst keine Seitenzahlen enthält oder die Seitenzahlen im Dokument von der tatsächlichen Seitenanzahl abweichen.
- **Dateiinformatioenen:** Bieten zusätzliche Informationen. Dazu zählen das Farbprofil, die Rastereinstellungen, der Name der Bilddatei, das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit sowie die Druckplattennummer und der Auftragsname.

### So drucken Sie Schneide- und Faltmarken

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Schneide-/Faltmarken** das Kontrollkästchen **Schneide-/Faltmarken**.

Sollen die Schneide- und Faltmarken gedruckt werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur außen**.



Damit die Schneide- und Faltmarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen Sie sicherstellen, dass Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als die Seitengröße für das Druckbild.



Weitere Informationen zum Setzen von Schneide- und Faltmarken finden Sie unter „So bearbeiten Sie die Spaltenabstände“ auf Seite 817.

### So drucken Sie Komposit-Schneide- und Faltmarken

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Drucken**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Option** den Eintrag **Komposit-Schneidemarken (PS)**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Einstellung** die Option **Ausgabe auf allen Platten**.

### So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randanschnittgrenze**.
- 4 Geben Sie in das Feld **Randanschnittgrenze** einen Wert ein.



In der Regel ist eine **Randanschnittgrenze** zwischen 0,30 und 0,65 cm ausreichend. Objekte, die noch weiter über den Seitenrand hinausragen, nehmen unnötig viel Speicherplatz in Anspruch und können zu Problemen führen, wenn mehrere Seiten mit Randanschnitt auf demselben Druckbogen ausgegeben werden.

### So drucken Sie Registriermarken

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Registriermarken** das Kontrollkästchen **Registriermarken drucken**.
- 4 Wählen Sie im Andockfenster **Stil** einen Registriermarkenstil.



Damit die Registriermarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen Sie sicherstellen, dass Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als die Seitengröße für das Druckbild.

### So drucken Sie Farbkalibrierungsbalken und Densitometerskalen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie unter **Kalibrierungsbalken** eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Farbkalibrierungsbalken**
  - **Densitometerskalen**

Wenn Sie die Graustufen in einem der Kästchen auf der Densitometerskala anpassen möchten, wählen Sie eine Zahl im Listenfeld **Dichten** (niedrige Werte stehen für helle Grautöne) und geben eine neue Graudichte für das Kästchen ein.

### So drucken Sie Seitenzahlen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenzahlen drucken** im Bereich **Dateiinformationen**.


Möchten Sie die Seitenzahl innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Position innerhalb der Seite**.

### So drucken Sie Dateiinformationen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dateiinformationen ausdrucken** im Bereich **Dateiinformationen**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiinformationen ausdrucken** einen Auftragsnamen ein.

Möchten Sie die Dateiinformationen innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Position innerhalb der Seite**.

### So legen Sie die Position von Druckermarkierungen fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Druckvorschau**.
- 2 Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Markierungsplatzierung** .
- 3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Druckmarkierungsrechteck automatisch positionieren** .
- 4 Geben Sie in den Feldern **Rechteck zur Druckmarkierungsausrichtung** Werte ein.



Sie können die Position der Druckermarkierungen auch ändern, indem Sie in der Druckvorschau auf das Symbol einer Druckermarkierung klicken und den **Begrenzungsrahmen** mit der Maus verschieben.

Wenn Sie die Druckermarkierungen nicht am Begrenzungsrahmen der Seite, sondern am Begrenzungsrahmen des Objekts positionieren möchten, klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**, klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe** und aktivieren das Kontrollkästchen **Markierungen zu Objekten**.

## OPI-Verknüpfungen beibehalten

Mit OPI-Verknüpfungen (Open Prepress Interface; offene Schnittstelle für die Druckvorstufe) können Sie an den Stellen, an denen im endgültigen Dokument Bilder mit hoher **Auflösung** angezeigt werden, zunächst Bilder mit niedriger Auflösung einsetzen. Wenn der Druckdienstleister Ihre Druckdatei erhalten hat, ersetzt der OPI-Server die niedrig auflösenden Platzhalter durch die hoch auflösenden Bilder.

### So behalten Sie OPI-Verknüpfungen bei

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **OPI-Verknüpfungen beibehalten**.



Die Option **OPI-Verknüpfungen beibehalten** ist nur für PostScript-Drucker verfügbar.

Sie können Ihren Arbeitsaufwand verringern, indem Sie die OPI- und Druckerverwaltung einer Serverlösung wie Creo Color Central überlassen. Von den hochauflösenden Originalbildern werden automatisch niedrig **auflösende** Kopien erzeugt und in Corel DESIGNER eingefügt. Diese Dateien enthalten ihre eigenen OPI-Kommentare, die der Creo Color Central-Server erkennt, wenn er den Druckauftrag erhält. Die niedrig auflösenden Bilder werden dann gegen die hoch auflösenden Bilder ausgetauscht.

Niedrig auflösende Bilder müssen als OPI-Bilder gekennzeichnet sein (dies muss mithilfe einer Drittanbieter-Software erfolgen), um sie in ein Dokument importieren zu können.

## Farbauszüge drucken

Wenn Sie mehrfarbige Dokumente an einen Druckdienstleister oder eine Druckerei schicken, müssen Sie oder der Druckdienstleister **Farbauszüge** erstellen. Farbauszüge sind erforderlich, da die Druckerpresse nur eine Farbe pro Druckdurchgang auf das Papier drucken kann. Sie können festlegen, welche Farbauszüge gedruckt werden sollen und in welcher Reihenfolge dies geschieht.

In der Druckerei werden beim Drucken **Skalenfarben** und/oder **Schmuckfarben** verwendet. Sie können Schmuckfarben für den Druck in Skalenfarben umwandeln. Weitere Informationen zu Schmuck- und Skalenfarben finden Sie unter „**Farben auswählen**“ auf Seite 396.

Wenn Sie Halbtonbilder zum Drucken von Farbauszügen erstellen, sollten Sie die Standardeinstellungen verwenden. Andernfalls sind die Halbtonbilder unter Umständen nicht korrekt eingerichtet, es entstehen unerwünschte **Moiré-Muster** und die Farbwiedergabe ist unzureichend. Der Bildbelichter sollte das Screening-Verfahren des vom Druckdienstleister verwendeten Bildbelichters unterstützen. Bevor Sie Halbtonbilder anpassen, sollten Sie daher die richtigen Einstellungen von Ihrem Druckdienstleister erfragen.

Wenn Ihr Dokument überdruckte Bereiche enthält, können Sie wählen, wie diese ausgegeben werden sollen. Weitere Informationen zum Überdrucken finden Sie unter „**Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten**“ auf Seite 822.

### So drucken Sie Farbauszüge

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auszüge drucken**.

Möchten Sie bestimmte **Farbauszüge** drucken, klicken Sie auf die Registerkarte **Auszüge** und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Liste der Farbauszüge.



Sie können die Reihenfolge, in der Farbauszüge gedruckt werden, ändern, indem Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Erweiterte Einstellungen verwenden** aktivieren. Klicken Sie in der Auszugsliste unten im Dialogfeld in die Spalte **Reihenfolge** neben dem Farbauszug, den Sie ändern möchten. Wählen Sie einen neuen Wert für die Reihenfolge im Listenfeld aus.

Wenn Sie Auszüge mit einem anderen Farbprofil drucken möchten als dem Farbprofil des Dokuments, können Sie auf die Registerkarte **Farbe** klicken und ein Farbprofil aus dem Listenfeld **Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren** auswählen.

### So wandeln Sie Schmuckfarben in Skalenfarben um

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auszüge drucken**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schmuckfarben konvertieren in**.



Das Ändern der **Schmuckfarben** in **Skalenfarben** hat keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Corel DESIGNER-Datei, sondern lediglich auf die Art und Weise, in der die Farben an den Drucker gesendet werden.

### So passen Sie Halbtonbilder an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auszüge drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Auszüge**.
- 5 Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Erweiterte Einstellungen verwenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 7 Ändern Sie je nach Bedarf folgende Einstellungen:
  - **Screening-Verfahren**
  - **Auflösung**
  - **Ausgangsbild**
  - **Halbtontyp**



Sie können Rasterweite, Rasterwinkel und Überdruck-Optionen für **Schmuckfarben** sowie für **Skalenfarben** einstellen. Bei einem **Farbverlauf** aus zwei Schmuckfarben können Sie zum Beispiel eine Schmuckfarbe mit 45 Grad und die andere mit 90 Grad drucken.

### Mit Farbüberlappung und Überdrucken arbeiten

Überlappende Druckfarben werden absichtlich überlappend gedruckt, damit Ausrichtungsprobleme bei den Farbauszügen nicht sichtbar sind. Bei der manuellen Überlappung muss eine Farbe eine andere überdrucken. Beim Überdrucken wird eine Farbe über einer anderen gedruckt. Beim Überdrucken werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn die obere Farbe wesentlich dunkler als die darunter liegende Farbe ist, da sonst eine unerwünschte dritte Farbe entstehen könnte (z. B. könnte aus Zyan über Gelb ein grünes Objekt werden). Falls Sie tatsächlich eine dritte Farbe erzeugen möchten, können Sie beispielsweise zwei Schmuckfarben überdrucken, um eine dritte Farbe zu erstellen.

Wie sich die überdruckten Farben mischen ist abhängig von der Art der gemischten Farben und Druckfarben sowie von der Art der überdruckten Objekte. Ein Objekt, das CMYK-Farben verwendet, wird z. B. anders überdruckt als ein Objekt mit einer Schmuckfarbe. Bitmaps werden zudem auf andere Art und Weise überdruckt als Vektorobjekte. Sie können eine Vorschau einer Simulation anzeigen, um zu sehen,



wie die überdruckten Farben gemischt werden. Aktivieren Sie hierfür die Anzeigemodi **Erweitert** und **Überdruckungen simulieren**. Weitere Informationen zum Auswählen eines Anzeigemodus finden Sie unter „[Anzeigemodi auswählen](#)“ auf Seite 89. Zwischen der Vorschau und der gedruckten Version kann es je nach verwendetem Drucker zu leichten Abweichungen kommen.

Sie können die Einstellungen für das Überdrucken beim Drucken beibehalten, wenn Sie **Objekte** in einem Dokument mit Farbüberlappung drucken oder die Farbüberlappungsfarben absichtlich mischen möchten. Sie können auch wählen, dass die überdruckten Bereiche **ausgeschaltet** werden, damit nur die oberste Farbe sichtbar ist. Wenn Sie eine Korrekturversion der Datei drucken möchten, können Sie die Überdruckung simulieren. Hierbei wird die Datei gerastert und ausschließlich mit Skalenfarben ausgegeben.

Sie können eine Gruppe von Objekten wählen, die überdruckt werden sollen. Sie können auch festlegen, dass überlagerte Objekte überdruckt werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Bitmaps oder die **Füllung** bzw. den Umriss aller Vektorobjekte zu überdrucken. Außerdem können Sie bestimmte **Farbauszüge** überdrucken, die Druckreihenfolge festlegen und bestimmen, ob Grafiken bzw. Text überdruckt werden soll.

Sie können automatische Farbüberlappungen auf zwei verschiedene Weisen erzeugen: mit Schwarz immer überdrucken und Automatisch überfüllen. Die Einstellung „Schwarz immer überdrucken“ erzeugt eine Farbüberlappung dadurch, dass alle Objekte, die mindestens 95 % Schwarz enthalten, alle darunter liegenden Objekte überdrucken. Diese Option ist bei Bildern hilfreich, die viel schwarzen Text enthalten. Bei Bildern, die viele Grafiken enthalten, sollte diese Option jedoch mit Vorsicht verwendet werden. Wenn der Druckdienstleister eine andere Grenze als 95% empfiehlt, ändern Sie den Grenzwert.

Beim automatischen Überfüllen wird einem Objekt ein Umriss in seiner Füllfarbe zugewiesen, mit dem darunter liegende Objekte überdruckt werden. Das automatische Überfüllen eignet sich für alle Objekte in der Datei, die die drei folgenden Bedingungen erfüllen: Objekte, die noch keinen Umriss haben, gleichmäßig gefüllt sind und noch nicht zum Überdrucken ausgewählt wurden.

Weitere Informationen zu erweiterten Farbüberlappungsoptionen finden Sie unter „[Einstellungen für In-RIP-Farbüberlappung vornehmen](#)“ auf Seite 825.

## So behalten Sie Überdruckungen beim Drucken bei bzw. verwerfen sie

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Drucken als Komposit**
  - **Auszüge drucken**
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
  - **Auszüge**
  - **Komposit**
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Dokumentüberdruckung** eine der folgenden Optionen:
  - **Ignorieren**: Es werden keine Bereiche überdruckt. Die oberste Farbe wird gedruckt, darunter liegende Farben werden **ausgeschaltet**.
  - **Beibehalten**: Behält die überdruckten Bereiche bei.

## So drucken Sie eine simulierte Überdruckung

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Dokumentüberdruckung** die Option **Simulieren**.  
Die Option **Simulieren** rastert die Datei. Sie wird dann mit Skalenfarben ausgegeben.

## So überdrucken Sie ausgewählte Objekte

- 1 Wählen Sie ein **Objekt** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Objekt** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

- Umriss überdrucken
- Füllung überdrucken
- Bitmap überdrucken



Sie können ein Objekt auch überdrucken, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und im Kontextmenü eine Überdruckungsoption auswählen.

### So überdrucken Sie ausgewählte Farbauszüge

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auszüge drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Auszüge**.
- 5 Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Erweiterte Einstellungen verwenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Erweitert**.
- 7 Wählen Sie im Dialogfeld **Erweiterte Auszugseinstellungen** aus dem Listenfeld **Screening-Verfahren** einen **Farbauszug** aus.
- 8 Klicken Sie in der Spalte **Überdrucken** auf eines oder beide der folgenden Symbole:
  - Grafiken überdrucken
  - Text überdrucken



Die Symbole zum Überdrucken nehmen eine dunklere Farbe an, wenn der Farbauszug zum Überdrucken eingestellt ist.



Sie können die Reihenfolge ändern, in der Farbauszüge gedruckt werden. Wählen Sie hierzu zuerst einen Farbauszug und dann im Listenfeld **Anordnung** eine Reihenfolge aus.

### So erstellen Sie Farbüberlappungen durch Überdrucken mit Schwarz

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Drucken als Komposit**
  - **Auszüge drucken**
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
  - **Auszüge**
  - **Komposit**
- 5 Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Schwarz immer überdrucken**.

### So legen Sie den Grenzwert für „Schwarz immer überdrucken“ fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Drucken**.
- 3 Wählen Sie die Option **Schwarzgrenzwert überdrucken (PS)** in der Spalte **Option**.

#### 4 Wählen Sie eine Zahl in der Spalte **Einstellung**.

Die gewählte Zahl steht für den Prozentanteil an Schwarz, ab dem ein Objekt andere Objekte überdrückt.

### So erzeugen Sie Farbüberlappungen durch automatisches Überfüllen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Drucken als Komposit**
  - **Auszüge drucken**
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Registerkarten:
  - **Auszüge**
  - **Komposit**
- 5 Führen Sie in den Bereichen **PostScript-Farbüberlappung** und **Farbüberlappung** eine der folgenden Aktionen aus:
  - Aktivieren Sie das Optionsfeld **Autom. überfüllen** und geben Sie einen Wert in das Feld **Maximum** ein.
  - Aktivieren Sie das Optionsfeld **Feste Breite** und geben Sie einen Wert in das Feld **Breite** ein.
- 6 Geben Sie einen Wert in das Feld **Text über** ein.



Der Wert, den Sie in das Feld **Text über** eingeben, ist die Mindestgröße, auf die die automatische Überfüllung angewendet wird. Wenn Sie einen zu niedrigen Wert einstellen, wird klein gedruckter Text nach der automatischen Überfüllung unleserlich.

Der Umfang der Überfüllung, die einem Objekt zugewiesen wird, hängt vom Höchstwert für die Überlappung ab, der im Feld **Maximum** festgelegt ist, sowie von der Objektfarbe. Je heller die Farbe, desto höher ist der Prozentsatz des maximal zulässigen Überlappungswertes. Je dunkler die Farbe, desto niedriger ist der Prozentsatz des maximal zulässigen Überlappungswertes.

### Einstellungen für In-RIP-Farbüberlappung vornehmen

Bei der In-RIP-Farbüberlappung können Sie erweiterte Farbüberlappungsoptionen festlegen. Bevor Sie die In-RIP-Farbüberlappung auswählen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr PostScript 3-Drucker diese Optionen unterstützt.

Sie können die Breite der Farbüberlappung auswählen, d. h. die Breite des Bereichs, in dem sich die Farben überlappen. Sie können die Bildüberlappungs-Platzierung angeben, die bestimmt, wo eine Farbüberlappung auftritt. Zum Beispiel können Sie festlegen, ob die Farbüberlappung je nach der neutralen Dichte aneinander grenzender Farben durch eine **Farbbündelung** oder eine **Überfüllung** erzeugt wird. Die neutrale Dichte bezeichnet die Helligkeit oder Dunkelheit einer Farbe und legt fest, wie benachbarte Farben ineinander übergehen.

Sie können auch einen **Grenzwert** festlegen, bei dem eine Farbüberlappung erstellt wird. Hierfür geben Sie eine Schrittgrenze vor. Haben die Überlappungsfarben eine ähnliche neutrale Dichte, wird die Farbüberlappungs-Platzierung entsprechend angepasst. Die Schrittgrenze legt den Grenzwert fest, ab dem die Farbüberlappung angepasst wird.

Vor dem Festlegen der Farbüberlappung können Sie die Druckfarben bestimmen. Sie können zum Beispiel für eine bestimmte Druckfarbe eine deckende Metallicfarbe aussuchen, sodass darunter liegende Bereiche nicht durchschimmern. Damit eine Farbüberlappung möglichst wenig auffällt, können Sie die Druckfarbenmenge in einer Farbüberlappung verringern. Dies ist vor allem bei Pastellfarben, Kontrastfarben und Farben mit ähnlicher neutraler Dichte sinnvoll.

### So wählen Sie eine Überlappungsbreite aus

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.

- 5 Wählen Sie **PostScript 3** aus dem Listenfeld **Kompatibilität** aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PostScript Level 3 In-RIP-Farbüberlappung**.
- 8 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 9 Geben Sie einen Wert in das Feld **Überlappungsbreite** ein.

Wenn Sie mit Schwarz überlappen, geben Sie einen Wert in das Feld **Farbüberlappungsbreite schwarz** ein.



Die Optionen zur In-RIP-Farbüberlappung sind nur verfügbar, wenn Sie die Option **PostScript 3** im Listenfeld **Kompatibilität** auf der Registerkarte **PostScript** im Dialogfeld **Drucken** ausgewählt haben.

### So wählen Sie eine Bildüberlappungs-Platzierung aus

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 5 Wählen Sie **PostScript 3** aus dem Listenfeld **Kompatibilität** aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PostScript Level 3 In-RIP-Farbüberlappung**.
- 8 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 9 Wählen Sie im Listenfeld **Bildüberlappungs-Platzierung** eine der folgenden Platzierungen:
  - **Neutrale Dichte**: Wird dazu verwendet, das hellere Objekt und damit die Richtung und Platzierung der Farbüberlappung zu bestimmen.
  - **Farbbündelung**: Wird für die Farbüberlappung eines dunklen Vordergrundobjekts auf ein helles Hintergrundbild verwendet.
  - **Überfüllung**: Wird für die Farbüberlappung eines hellen Vordergrundobjekts auf ein dunkles Hintergrundbild verwendet.
  - **Mittellinie**: Wird verwendet, wenn benachbarte Bilder oder Objekte eine ähnliche neutrale Dichte haben oder wenn sich die Bilddichte entlang einer Objektkante ändert.

Wenn ein Objekt in einem Bild überlappt werden soll, aktivieren Sie die Option **Objekte in Bildern überlappen**.

### So legen Sie einen Grenzwert fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **PostScript**.
- 5 Wählen Sie **PostScript 3** aus dem Listenfeld **Kompatibilität** aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PostScript 3 In-RIP-Farbüberlappung**.
- 8 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 9 Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein:
  - **Schrittgrenze**: Bestimmt den **Grenzwert** zwischen Farbvariationen. Je niedriger der Grenzwert, desto wahrscheinlicher wird eine Überlappung erzeugt.
  - **Schwarz-Grenze**: Bestimmt den Grenzwert, ab dem die Skalenfarbe Schwarz als reines Schwarz gewertet wird.

- **Dichtegrenze schwarz:** Gibt einen neutralen Dichtewert für schwarze Druckfarbe an.
- **Gleitende Überlappungsgrenze:** Bestimmt den Unterschied zwischen den neutralen Dichten benachbarter Farben, ab dem eine Farbüberlappung von der dunkleren Seite eines Farbrands zur Mitte hin angepasst (verschoben) wird. Je niedriger die gleitende Überlappungsgrenze, desto fließender ist der Übergang.



Die Optionen zur In-RIP-Farbüberlappung sind nur verfügbar, wenn Sie die Option **PostScript 3** im Listenfeld **Kompatibilität** auf der Registerkarte **PostScript** im Dialogfeld **Drucken** ausgewählt haben.

### So legen Sie Druckfarben für die Überlappung fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PostScript Level 3 In-RIP-Farbüberlappung**.
- 6 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 7 Klicken Sie in die Spalte **Typ** und wählen Sie für jeden **Farbauszug** eine der folgenden Optionen:
  - **Transparent:** Die ausgewählte Druckfarbe wird nicht überlappt, jedoch alles darunter Befindliche.
  - **Neutrale Dichte:** Durch die neutrale Dichte der ausgewählten Druckfarbe wird bestimmt, wie sie verwendet wird.
  - **Deckend:** Die ausgewählte Druckfarbe wird deckend verwendet.
  - **Deckend ignorieren:** Weder die ausgewählte Druckfarbe noch alles darunter Befindliche werden überlappt.



Die Optionen zur In-RIP-Farbüberlappung sind nur verfügbar, wenn Sie die Option **PostScript 3** im Listenfeld **Kompatibilität** auf der Registerkarte **PostScript** im Dialogfeld **Drucken** ausgewählt haben.

### So reduzieren Sie die Farbüberlappung

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Komposit drucken**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Komposit**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **PostScript 3 In-RIP-Farbüberlappung**.
- 6 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 7 Geben Sie einen Wert in das Feld **Reduktion der Farbüberlappung** ein.



Ein Reduktionswert von 100 % bedeutet keine Reduktion. Ein niedrigerer Wert verringert die neutrale Dichte.

### Drucken: auf Film

Sie können einen Druckauftrag so einrichten, dass Bildnegative erzeugt werden. Ein Bildbelichter erstellt Bilder auf einem Film, die abhängig von dem gewählten Druckverfahren eventuell als Negative hergestellt werden müssen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Druckdienstleister, ob Sie Bilder auf Film erstellen können.

Sie können festlegen, dass die Emulsionsseite beim Drucken unten liegt. Durch Drucken mit der Emulsionsseite nach unten wird auf Desktop-Druckern ein spiegelverkehrtes Bild erzeugt.

## So drucken Sie ein Negativ

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Papier-/Filmeinstellungen** das Kontrollkästchen **Invertieren**.



Wählen Sie diese Option nicht, wenn Sie die Arbeit auf einem Desktop-Drucker ausgeben.

## So legen Sie Film mit der Emulsionsseite nach unten fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 3 Aktivieren Sie im Bereich **Papier-/Filmeinstellungen** das Kontrollkästchen **Spiegelverkehrt**.

## Banner für den Druck vorbereiten

Sie können Ränder und Ösenmarkierungen einfügen, um Banner für den Druck vorzubereiten. Ösen sind Ringe oder Randstreifen, die in Löcher in dünnen Materialien wie Textilgeweben oder Verbundwerkstoffen aus Kohlenstofffasern eingesetzt werden. Durch die Ösen können Schnüre oder Seile gezogen werden, damit die Banner sachgemäß gespannt werden können.


Es können Banner erstellt werden, die entweder auf der aktiven Seite basieren oder auf Objekten, die auf der Seite ausgewählt wurden.

Die Ränder können auf zwei Arten verwendet werden. Sie können einem Design, das im Bereich des Randes wichtige Grafik- oder Textelemente aufweist, einen Rand hinzufügen, um zu vermeiden, dass diese Elemente im fertigen Banner weggeschnitten werden. Wahlweise können Sie auch einen Rand hinzufügen, der sich umklappen lässt, bevor die Ösen eingefügt werden, um die Kanten des Banners zu verstärken.

In Corel DESIGNER können Ränder in der Farbe des Seitenhintergrundes oder in einer Farbe Ihrer Wahl hinzugefügt werden. Sie können zudem den Randbereich dehnen oder spiegeln, um einen Rand hinzuzufügen. Sie können die Größe des Randes festlegen – das ist die Höhe des Bereichs, der dem Dokument oben und unten hinzugefügt wird – sowie die Breite des Bereichs, der dem Dokument links und rechts hinzugefügt wird.

Sie können die Größe und Anzahl der Ösenmarkierungen festlegen und diese entweder innerhalb der Begrenzungen der ursprünglichen Seite oder im Randbereich anordnen. Außerdem können Sie den Abstand zwischen dem Ösenrand und der Seitenkante festlegen. Die Ösenmarkierungen können in den Ecken oder im oberen, unteren, linken und rechten Rand des Designs angeordnet werden. Bei dieser Platzierungsmethode können Sie die Anzahl der Ösenmarkierungen angeben, die vertikal oder horizontal eingefügt werden sollen. Ösenmarkierungen können auch eingefügt werden, indem der ungefähre Abstand zwischen den Ösen angegeben wird.

Corel DESIGNER speichert die Änderungen in einem neuen Dokument, das dann gedruckt werden kann, ohne dass das Originaldokument verändert wird.



Das Dialogfeld 'Rand und Öse'

## So bereiten Sie das Design eines Banners für den Druck vor

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Rand und Öse**.
- 2 Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:

### Aktion

Einen Rand hinzufügen

Ränder und Ösenmarkierungen einem Dokument hinzuzufügen, das auf der aktiven Seite beruht

Ränder und Ösenmarkierungen einem Dokument hinzuzufügen, das nur die ausgewählten Objekte beinhaltet

Wählen Sie einen Randtyp.

Randgröße festlegen

Ösen hinzufügen

### Vorgehensweise

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Rand hinzufügen** im Bereich **Rand**.

Wählen Sie im Bereich **Quelle** die Option **Seite**.

Wählen Sie im Bereich **Quelle** die Option **Auswahl**.

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn auf der Seite keine Objekte ausgewählt sind.

Wählen Sie im Bereich **Rand** eine Option aus dem Listenfeld **Typ** aus.

- **Seite**: Verwendet die Farbe des Seitenhintergrundes.
- **Farbe**: Ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Farbe auszuwählen.
- **Dehnen**: Dehnt den Randbereich des Dokuments, um einen Rand hinzuzufügen.
- **Spiegeln**: Spiegelt den Randbereich des Dokuments, um einen Rand hinzuzufügen.

Geben Sie im Bereich **Rand** einen Wert in das Feld **Größe** ein.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ösen hinzufügen**.

Wenn Sie möchten, dass Corel DESIGNER für die Anordnung der Ösenmarkierungen auch den Randbereich berücksichtigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randbereich verwenden**. Wird diese

## Aktion

## Vorgehensweise

Option deaktiviert, werden die Ösenmarkierungen innerhalb der Begrenzung der Originalseite angeordnet.

Ösengröße festlegen

Geben Sie im Bereich **Öse** einen Wert in das Feld **Größe** ein.

Abstand vom Rand der Ösenmarkierung zum nächsten Seitenrand festlegen

Geben Sie im Bereich **Öse** einen Wert in das Feld **Rand** ein.

Die Anzahl und Anordnung der Ösenmarkierungen festlegen

Aktivieren Sie im Bereich **Anordnung und Verteilung** die Option **Anzahl der Ösen** und geben Sie in die Felder **Vertikal** und **Horizontal** entsprechende Werte ein.

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

- **Ecken**: Die Ösenmarkierungen werden in den Seitenecken platziert.
- **Oben**: Die Ösenmarkierungen werden den oberen Seitenrand entlang angeordnet.
- **Unten**: Die Ösenmarkierungen werden den unteren Seitenrand entlang angeordnet.
- **Links**: Die Ösenmarkierungen werden den linken Seitenrand entlang angeordnet.
- **Rechts**: Die Ösenmarkierungen werden den rechten Seitenrand entlang angeordnet.

Ösenmarkierungen einfügen, indem der Abstand zwischen den Ösen angegeben wird

Aktivieren Sie im Bereich **Anordnung und Verteilung** die Option **Abstand** und geben Sie in die Felder **Vertikal** und **Horizontal** entsprechende Werte ein.

## Mit einem Druckdienstleister arbeiten

Wenn Sie eine Datei an einen Druckdienstleister senden, wandelt dieser Ihre Datei direkt in Film oder Platten um.

Wenn Sie einen Druckauftrag an eine Druckerei herausgeben, stellen Sie ihr entweder ablichtungsfähige Druckabzüge oder eine Datei zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Arbeit auf einem Datenträger liefern möchten, benötigt der Druckdienstleister entweder eine PostScript-Datei oder eine anwendungsspezifische Datei aus dem Programm, mit dem Sie das Dokument erstellt haben. Wenn Sie eine Datei vorbereiten, um sie an einen [Bildbelichter](#) oder Druckvorlagenhersteller zu schicken, besprechen Sie mit dem Druckdienstleister, welches Dateiformat und welche Druckereinstellungen Sie am besten dafür verwenden. Stellen Sie dem Druckdienstleister auf jeden Fall einen Probedruck der endgültigen Version (ggf. ein Schwarzweißexemplar) zur Verfügung. Dadurch kann der Druckdienstleister Probleme leichter erkennen und angehen.


Es ist wichtig, dass Sie vor dem Drucken einer Zeichnung den richtigen Druckertreiber wählen und ordnungsgemäß konfigurieren. Informationen zur bestmöglichen Einstellung des Druckertreibers entnehmen Sie den Anweisungen des Druckerherstellers oder sprechen Sie die Einstellung mit dem Druckdienstleister bzw. der Druckerei ab, die Sie mit dem Druck Ihrer Arbeit beauftragen.



## Dateiformate

Dateien importieren und exportieren.....	833
Mit 3D-Modellen arbeiten.....	841
In PDF exportieren.....	847
Mit Office-Anwendungen arbeiten.....	861
Unterstützte Dateiformate.....	863





## Dateien importieren und exportieren

Ihre Anwendung stellt Filter bereit, mit denen Dateien beim Importieren oder Exportieren in ein anderes Format konvertiert werden können.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Dateien importieren“ (Seite 833)
- „Dateien exportieren“ (Seite 836)

### Dateien importieren

Dateien, die in anderen Anwendungen erstellt wurden, können importiert werden. Sie können beispielsweise PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format), JPEG-Dateien oder AI-Dateien (Adobe Illustrator) importieren. Sie können eine Datei importieren und als **Objekt** im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Es ist auch möglich, beim Importieren die Größe einer Datei zu ändern und sie zu zentrieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil der aktiven Datei. Sie können auch ein Bitmap als extern verknüpftes Bild importieren. Wenn Sie eine verknüpfte Bitmap importieren, werden Änderungen an der (externen) Originaldatei automatisch in der importierten Datei aktualisiert.

Beim Importieren einer **Bitmap** können Sie diese **neu aufbauen**, um die Dateigröße zu verringern, oder **zuschneiden**, um nicht verwendete Bereiche aus dem Bild zu entfernen. Sie können eine Bitmap auch **zuschneiden**, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.

Beim Importieren von Dateien, die mit einer früheren Version von Corel DESIGNER erstellt wurden und Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthalten, können Sie über **Codepage**-Einstellungen sicherstellen, dass die zusammen mit der Zeichnung gespeicherten Objektnamen, Stichwörter und Notizen ordnungsgemäß angezeigt werden.

### So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.  
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfelds nach einer Datei suchen. Sie können nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Bitmap-Name, Objektname usw. suchen.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** ein Dateiformat.  
Wenn Sie das Dateiformat nicht wissen, wählen Sie **Alle Dateiformate**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.  
Wenn die Datei Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, wählen Sie die entsprechende Option im Listenfeld **Codepage** aus, damit sichergestellt ist, dass Objektnamen, Schlüsselwörter und Notizen richtig angezeigt werden.  
Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

5 Klicken Sie auf **Importieren** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Zeichenseite, um die Maße der Datei beizubehalten und die obere linke Ecke an der Stelle zu positionieren, auf die Sie klicken.
- Ziehen Sie die Datei auf der Zeichenseite, um ihre Größe zu ändern. Der Importcursor zeigt die Maße der in der Größe geänderten Datei an, während Sie sie auf der Zeichenseite ziehen.
- Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Datei auf der Zeichenseite zu zentrieren.
- Drücken Sie die **Leertaste**, um die Datei an derselben Stelle zu platzieren, an der sie sich in der Originaldatei befand (nur CDR- und AI-Dateien).

Auf die importierte Datei werden aktive Ausrichtungsoptionen angewendet.

## Außerdem können Sie

Externe Verknüpfung mit einem Bitmap, statt einbetten

Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen **Als extern verknüpftes Bild importieren**.

Wenn Sie eine Liste der verknüpften Bilder anzeigen möchten, klicken Sie auf **Fenster ▶ Verknüpfungen und Lesezeichen**.

Verknüpfung mit einer hoch aufgelösten Datei für Open Prepress Interface-Ausgabe (OPI)

Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen **Für Ausgabe als hochauflösende Datei mit OPI importieren**.

Dieser Vorgang fügt eine niedrig auflösende Version einer TIFF- oder Scitex Continuous Tone®-Datei (CT) in ein Dokument ein. Die niedrig auflösende Version wird mit dem hoch auflösenden Bild verknüpft, das auf einem OPI-Server (Open Prepress Interface) gespeichert ist.

Ebenen in einem importierten Bitmap zusammenführen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bitmap-Ebenen zusammenfassen**.

Speichern Sie das eingebettete [International Color Consortium-Profil](#) (ICC-Profil).

Aktivieren Sie **Eingebettetes ICC-Profil extrahieren**, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

Überprüfen Sie Wasserzeichen- oder Copyright-Informationen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auf Wasserzeichen prüfen**.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

Verwenden Sie die Standardeinstellungen des **-Filters**, ohne das Dialogfeld zu öffnen.

Aktivieren Sie die Option **Filter-Dialogfeld nicht anzeigen**.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

Ebenen und Seiten in einer importierten Datei beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ebenen und Seiten beibehalten**. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden alle Ebenen zu einer einzelnen Ebene vereint.

Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.

## Außerdem können Sie

Zu importierende Seiten beim Importieren mehrseitiger TIFF-Dokumente auswählen

Aktivieren Sie im Dialogfeld **TIFF importieren** eine Option im Bereich **Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus**.

Diese Option ist nur für das Dateiformat TIFF verfügbar.

Nur einen Teil eines Bilds öffnen

Geben Sie im Dialogfeld **Teildatei laden** in das Feld **Bilder laden** den Bereich der zu öffnenden Bilder ein.



Nicht alle Importoptionen stehen für alle Dateiformate zur Verfügung.



Sie können mehrere Dateien gleichzeitig importieren. Klicken Sie bei gedrückter **Umschalttaste** auf mehrere aufeinanderfolgende Dateien in einer Liste. Klicken Sie bei gedrückter **Strg-Taste** auf mehrere nicht aufeinanderfolgende Dateien.

## So importieren Sie eine Bitmap als extern verknüpftes Bild

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ► Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 2 Klicken Sie im Andockfenster **Verknüpfungen und Lesezeichen** auf die Schaltfläche **Neues verknüpftes Bild**.
- 3 Durchsuchen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem das Bild abgelegt ist.
- 4 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 5 Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um das Bild zu positionieren.

## Außerdem können Sie

Ein verknüpftes Bild aktualisieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verknüpftes Bild aktualisieren**.

Die Verknüpfung zu einem extern verknüpften Bild unterbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verknüpfung unterbrechen**.

## So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf

- 1 Klicken Sie auf **Datei ► Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** ein Dateiformat aus.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie dann auf **Neu erstellen und laden**.
- 6 Geben Sie im Dialogfeld **Bild neu aufbauen** Werte in folgende Felder ein:
  - **Breite**: Legt die Breite der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalbreite fest.
  - **Höhe**: Legt die Höhe der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalhöhe fest.
- 7 Geben Sie im Bereich **Auflösung** Werte in die folgenden Felder ein:
  - **Horizontal**: Legt die horizontale **Auflösung** der Grafik in **Pixeln** oder in Bildpunkten pro Zoll (**DPI**) fest.
  - **Vertikal**: Legt die vertikale Auflösung der Grafik in **Pixeln** oder in Bildpunkten pro Zoll (**DPI**) fest.
- 8 Klicken Sie auf die Zeichenseite.

## Außerdem können Sie

Seitenverhältnis von Breite zu Höhe beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Seitenverhältnis beibehalten**.

Maßeinheit ändern

Wählen Sie im Listenfeld **Einheiten** eine Maßeinheit aus.

Automatisch gleiche Werte für horizontale und vertikale Auflösung beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Identische Werte**.



Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter „[Unterstützte Dateiformate](#)“ auf Seite 863.

Nicht alle Importoptionen stehen für alle Dateiformate zur Verfügung.

## So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Zeichnung gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** ein Dateiformat aus.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche **Importieren** und klicken Sie dann auf **Zuschneiden und Laden**.
- 6 Geben Sie im Dialogfeld **Bild beschneiden** Werte in folgende Felder ein:
  - **Oben**: Legt fest, welcher Bereich vom oberen Rand der Grafik entfernt wird.
  - **Links**: Legt fest, welcher Bereich vom linken Rand der Grafik entfernt wird.
  - **Breite**: Legt fest, welche Breite der Grafik erhalten bleibt.
  - **Höhe**: Legt fest, welche Höhe der Grafik erhalten bleibt.
- 7 Klicken Sie auf die Zeichenseite.



Sie können die Größe einer Grafik auch ändern, indem Sie den **Auswahlrahmen** im Vorschaufenster ziehen.

Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie im Dialogfeld **Bild beschneiden** im Listenfeld **Einheiten** eine andere Maßeinheit wählen.

## Dateien exportieren

Mit dem Befehl **Datei ▶ Exportieren** können Sie Dateien in verschiedene Bitmap- und Vektordateiformate exportieren, die in anderen Anwendungen verwendet werden können. Beispielsweise kann eine Datei in das Format **AI** (Adobe Illustrator) oder **JPG** exportiert werden. Sie können eine Datei auch exportieren und dabei für die Verwendung mit Geschäftsanwendungen wie z. B. Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office optimieren.

Wenn Sie eine Datei exportieren, wird die Ausgangsdatei im Zeichenfenster in ihrem vorhandenen Format offen gelassen.

Mit dem Befehl **Datei ▶ Speichern unter** können Sie Dateien in verschiedenen Vektorformaten speichern. Nach dem Speichern einer Datei in einem anderen Format wird die Datei unmittelbar im Zeichenfenster angezeigt. Es wird empfohlen, die Datei zunächst als Corel DESIGNER-Datei zu speichern, da einige Dateiformate nicht alle Funktionen unterstützen, die in einer Corel DESIGNER-Datei vorhanden sind.

## So exportieren Sie eine Datei

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** ein Dateiformat aus.
- 4 Geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen ein.
- 5 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Nur diese Seite exportieren**:Exportiert nur die aktuelle Seite einer mehrseitigen Datei.
  - **Nur markierte Objekte**:Speichert nur die in der aktiven Zeichnung ausgewählten Objekte.
  - **Filter-Dialogfeld nicht anzeigen** – Verhindert die Anzeige von Dialogfeldern, die weitere Optionen für den Export enthalten.Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
- 6 Klicken Sie auf **Exportieren**.  
Wenn das Dialogfeld für das Exportformat eingeblendet wird, wählen Sie die jeweils gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter „[Unterstützte Dateiformate](#)“ auf Seite 863.

## Außerdem können Sie

Datei beim Export komprimieren

Wählen Sie aus dem Listenfeld **Komprimierungstyp** einen Komprimierungstyp aus.

Informationen zu einer Datei angeben

Geben Sie in das Feld **Notizen** alle gewünschten Anmerkungen ein.



Im Dialogfeld **Exportieren** stehen für einige Dateiformate nicht alle Optionen oder Komprimierungstypen zur Verfügung. Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der exportierten Datei angezeigt, es sei denn, die Druck- und Exportfunktion wurde für die ausgeblendete Ebene deaktiviert. Weitere Informationen zu den Optionen beim Exportieren in ein Bitmap-Format finden Sie unter „[So wandeln Sie Vektorgrafiken beim Exportieren in Bitmaps um](#)“ auf Seite 690.

Wenn Sie eine abgelaufene Testversion verwenden, können keine Dateien mehr exportiert werden.



Sie können festlegen, welche Ebenen in der exportierten Datei angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen](#)“ auf Seite 367.

## So exportieren Sie Dateien als Microsoft Office- oder WordPerfect Office-Datei



- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren für** ► **Office**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Exportieren in** eine der folgenden Optionen:
  - **Microsoft Office**: Ermöglicht das Festlegen von Optionen zur Einhaltung der Ausgabeanforderungen von Microsoft Office-Anwendungen.
  - **WordPerfect Office** – Optimiert das Bild für WordPerfect Office durch Konvertierung in eine WordPerfect-Grafik-Datei (WPG).
- 3 Wenn Sie **Microsoft Office** wählen, wählen Sie im Feld **Grafik am besten geeignet für** eine der folgenden Optionen:
  - **Kompatibilität** – Ermöglicht Ihnen das Speichern der Zeichnung im Dateiformat Portierbare Netzwerk-Grafik (PNG). Hierdurch bleibt das Aussehen der Zeichnung erhalten, wenn Sie sie in eine Office-Anwendung importieren.
  - **Bearbeitung** – Ermöglicht das Speichern der Zeichnung als Enhanced Windows-Metadatei (EMF). Dies behält die meisten bearbeitbaren Elemente in Vektorzeichnungen bei.
- 4 Wenn Sie **Microsoft Office** und **Kompatibilität** gewählt haben, wählen Sie im Feld **Optimiert für** eine der folgenden Optionen:

- **Präsentation** –:Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für Präsentationszwecke, wie z.B. Diashows oder Online-Dokumente (96DPI).
- **Desktop-Printing** – Ermöglicht Ihnen die Beibehaltung einer guten Bildqualität für das Drucken von einem Desktop aus (150 DPI).
- **Professioneller Druck** – Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für das professionelle Drucken in hoher Qualität (300 DPI). Die geschätzte Größe der Datei wird unten links im Dialogfeld angezeigt.


- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 7 Geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen ein.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

#### Außerdem können Sie

Ansicht im Vorschaufenster vergrößern und verkleinern

Klicken Sie mit dem Hilfsmittel **Vergrößern**  oder **Verkleinern**  in das Vorschaufenster.

Ansicht in einen anderen Bereich der Zeichnung schwenken

Ziehen Sie das Bild im Vorschaufenster mit dem Hilfsmittel **Schwenken** , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.



Die Optionen unter **Grafik am besten geeignet für** und **Optimiert für** stehen nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellungen **Microsoft Office** und **Kompatibilität** ausgewählt haben.

Ebenen in einer Zeichnung werden beim Exportieren in Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office abgeflacht.

#### So speichern Sie Dateien in einem anderen Format

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Speichern unter**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** ein Dateiformat aus.
- 4 Geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen ein.
- 5 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Nur markierte Objekte**:Speichert nur die in der aktiven Zeichnung ausgewählten **Objekte**.
  - **Mit eingebettetem VBA-Projekt speichern**:Hiermit können Sie im VBA-Editor erstellte Makros mit der Datei speichern. Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

#### Außerdem können Sie

Informationen zu einer Datei angeben

Geben Sie in das Feld **Kommentare hinzufügen** alle gewünschten Anmerkungen ein.

Stichwörter hinzufügen


Geben Sie in das Feld **Tag hinzufügen** alle gewünschten Stichwörter ein.





Im Dialogfeld **Zeichnung speichern** stehen für einige Dateiformate nicht alle Optionen oder Komprimierungstypen zur Verfügung.





## Mit 3D-Modellen arbeiten

CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite enthält Software, mit der Sie dreidimensionale Modelle (3D-Modelle) in technische Zeichnungen einfügen können. Mithilfe von XVL Studio 3D Corel Edition, einer 3D-Autorenanwendung von Lattice Technology, können Sie 3D-Modelle anzeigen und diese als 2D-Vektorgrafiken importieren, wenn Sie mit Corel DESIGNER arbeiten.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Die Installation von XVL Studio 3D Corel Edition“ (Seite 841)
- „3D-Modelle importieren“ (Seite 842)
- „3D-Modelle einfügen und anpassen“ (Seite 843)

### Die Installation von XVL Studio 3D Corel Edition

Um mit 3D-Modellen arbeiten zu können, müssen Sie XVL Studio 3D Corel Edition installieren, die 3D-Autorenanwendung, die im Lieferumfang von CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite 2018 enthalten ist.

Sie können XVL Studio 3D Corel Edition zusammen mit CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite 2018 installieren oder Ihre Installation später aktualisieren und um XVL Studio 3D Corel Edition erweitern.

Mit einem Upgrade von XVL Studio 3D Corel Edition auf das fortgeschrittene Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition wird der Funktionsumfang um folgende exklusiven Funktionen erweitert:

- Zusätzliche native Unterstützung des 3D-CAD-Dateiformats, um die Unterstützung von in 3D-CAD-Systemen wie CATIA, Inventor, PTC Creo, SolidWorks, NX usw. erstellten Baugruppen und Bauteilen sicherzustellen.
- Unterstützung vieler 3D-CAD-Austauschdateiformate, um Dateien, die in gängigen Dateiformaten wie STEP, JT usw. gespeichert wurden, mühelos abrufen und weiterverwenden zu können.
- Veröffentlichung von 3D-Dateien, einschließlich Animationen, als 3D-PDF-Dateien.
- Importieren und Exportieren von Metadaten (beispielsweise Stücklisten)
- Fortgeschrittene Werkzeuge für Demontageansichten zur Illustration von Montage- und Wartungsanweisungen
- 3D-Bemaßungswerkzeuge
- Animationswerkzeuge

Für weitere Informationen zu XVL Studio 3D Corel Edition und für einen direkten Vergleich mit XVL Studio 3D CAD Corel Edition besuchen Sie bitte [www.coreldraw.com/technicalsuite](http://www.coreldraw.com/technicalsuite).

Testversionen von CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite beinhalten eine Testversion der fortgeschrittenen Version XVL Studio 3D CAD Corel Edition, die nach Ablauf der Testzeit deaktiviert wird. Mit der Umwandlung einer Testversion von CorelDRAW<sup>®</sup> Technical Suite in eine lizenzierte Vollversion wird die Grundversion XVL Studio 3D Corel Edition verfügbar. Ein Entsperrschlüssel für ein Upgrade auf XVL Studio 3D CAD Corel

Edition kann im Corel Shop auf [coreldraw.com](http://coreldraw.com) erworben werden oder indem XVL Studio 3D Corel Edition gestartet und dann auf **Hilfe ▶ Upgrade auf XVL Studio 3D CAD Corel Edition** geklickt wird.

### So installieren Sie XVL Studio 3D Corel Edition nachträglich, wenn CorelDRAW Technical Suite bereits installiert ist

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Disc in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 3 Klicken Sie in der **Windows**-Taskleiste auf **Start ▶ Systemsteuerung**.
- 4 Klicken Sie auf **Programm deinstallieren**.
- 5 Doppelklicken Sie auf der Seite **Programm deinstallieren oder ändern** auf **CorelDRAW Technical Suite 2018**.
- 6 Wählen Sie im Installationsassistenten die Option **Ändern**.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Aktivieren Sie in der Liste **Programme** das Kontrollkästchen für **XVL Studio 3D Corel Edition**.
- 9 Klicken Sie auf **Jetzt installieren**.

## 3D-Modelle importieren

Mit Corel DESIGNER können Sie 3D-Modelle als 2D-Vektorgrafiken in Ihre Illustrationen importieren. Bevor Sie eine Grafik in Corel DESIGNER einfügen, müssen Sie diese in XVL Studio 3D Corel Edition öffnen. Nachdem Sie das 3D-Modell geöffnet haben, können Sie es aus verschiedenen Blickwinkeln anzeigen. Sie können beispielsweise parallele oder perspektivische projizierte Ansichten festlegen. Sie können auch Position, Ausrichtung und Größe eines 3D-Modells ändern und Querschnitte erstellen. Wenn Sie mit der Ansicht des 3D-Modells in XVL Studio 3D Corel Edition zufrieden sind, können Sie es als 2D-Vektorgrafik in die aktive Zeichnung importieren oder für die spätere Verwendung speichern.

Mit XVL Studio 3D Corel Edition können Dateien importiert werden, die in folgenden 3D-Dateiformaten gespeichert wurden:

- AutoCAD (DWG und DXF): nur 3D-Polygondaten. Volumengeometrien werden nicht unterstützt.
- 3D Studio (3DS)
- VRML
- Universal 3D (U3D)
- IGES

Wenn Sie zusätzliche Dateiformate verwenden möchten, können Sie ein Upgrade auf XVL Studio 3D CAD Corel Edition durchführen, das die nativen 3D-CAD-Dateiformate von Programmen wie CATIA, SolidWorks, Autodesk Inventor, NX, PTC Creo usw. unterstützt. Zudem unterstützt es auch 3D-CAD-Austauschformate wie JT, STEP und Parasolid.

Eine umfassende Liste der von XVL Studio 3D CAD Corel Edition unterstützten 3D-CAD-Dateiformate finden Sie im Hilfe-System in XVL Studio 3D CAD Corel Edition.

### So importieren Sie ein 3D-Modell

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ 3D-Import**.  
Falls dieser Menübefehl nicht verfügbar ist, müssen Sie XVL Studio 3D Corel Edition installieren.
- 2 Öffnen Sie in XVL Studio 3D Corel Edition das 3D-Modell, das Sie importieren möchten, und passen Sie es an.
- 3 Klicken Sie auf **Datei ▶ Senden an Corel DESIGNER**.  
Wenn Sie Größe und Position der 2D-Grafik anpassen möchten, legen Sie im Dialogfeld **An Corel DESIGNER senden** die entsprechenden Einstellungen fest.
- 4 Klicken Sie auf **Senden**.

## Außerdem können Sie

Auf die Hilfe zugreifen

Klicken Sie in XVL Studio 3D Corel Edition auf **Hilfe** ► **Hilfe**.

Ein 3D-Modell exportieren

Klicken Sie im Dialogfeld **An Corel DESIGNER senden** auf **Exportieren**.

Eine Vorschau auf ein 3D-Modell anzeigen

Klicken Sie im Dialogfeld **An Corel DESIGNER senden** auf **Vorschau**.

In CorelDRAW eine 2D-Ansicht eines 3D-Modells öffnen

Klicken Sie in XVL Studio 3D Corel Edition auf **Datei** ► **Senden an CorelDRAW**.

In CorelPHOTO-PAINT eine 2D-Ansicht eines 3D-Modells öffnen

Klicken Sie in XVL Studio 3D Corel Edition auf **Datei** ► **Senden an Corel PHOTO-PAINT**.



Wenn Sie das fortgeschrittene Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition installiert haben, können Sie für die Gestaltung von Illustrationen im Dialogfeld **Senden an Corel DESIGNER** auf Einstellungen für Linientypen oder Schriften zugreifen, indem Sie auf **Details** klicken.

Sie können in Corel DESIGNER 3D-PDF-Dateien veröffentlichen, um Dokumente zu erstellen, die Texte, Vektorgrafiken und eingebettete 3D-Modelle enthalten. Mit einem PDF-Anzeigeprogramm das die Anzeige von 3D-PDF unterstützt wie z. B. dem Adobe Reader kann der Endbenutzer mit dem 3D-Modell interagieren, um es zu drehen, zu bewegen und auszumessen.

## 3D-Modelle einfügen und anpassen

Mithilfe der eingebetteten Schnittstelle des XVL Player, einem 3D-Viewer für XVL-Dateien, können 3D-Modelle in Corel DESIGNER eingefügt und angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie mit den Steuerelementen des XVL Players die Ansicht des 3D-Modells ändern, indem Sie das Modell schwenken, drehen, vergrößern und verkleinern oder die Ansicht wechseln.

Wenn Sie ein 3D-Modell einfügen, können Sie das 3D-Modell einbetten oder eine Verknüpfung mit der 3D-Quelldatei aufrechterhalten. Wenn eine Verknüpfung mit der 3D-Quelldatei aufrechterhalten werden kann, wirken sich alle Anpassungen an der eingefügten Datei auf die Quelldatei aus. Die Verknüpfung zwischen den eingefügten Dateien und den ursprünglichen 3D-Dateien kann jederzeit aufgehoben werden.



*Sie können 3D-Modelle in Zeichnungen einbetten oder verknüpfen.*

### So fügen Sie ein 3D-Modell ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ 3D-Modell einfügen**.

Falls dieser Menübefehl nicht verfügbar ist, müssen Sie Ihre Installation aktualisieren und um den XVL Player erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter „[So ändern oder reparieren Sie eine Installation der](#)“ auf Seite 25. [CorelDRAW Technical Suite](#)

- 2 Suchen und öffnen Sie die XVL-Datei, die Sie einfügen möchten.

Um das 3D-Modell einzubetten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als verknüpfte Datei importieren**.

- 3 Ziehen Sie im Zeichenfenster, um die Datei in der gewünschten Größe und an der gewünschten Position einzufügen.



Sie können nur 3D-Modelle einfügen, die im XVL-Dateiformat gespeichert wurden. Um ein 3D-Modell einzufügen, das in einem anderen Dateiformat gespeichert wurde, müssen Sie dieses zuerst importieren (**Datei ▶ 3D-Import**), als XVL-Datei speichern (einschließlich Schnappschüssen und Querschnitten) und dann einfügen. Wenn Sie das fortgeschritten Zusatzmodul XVL Studio 3D CAD Corel Edition installiert haben, können Sie 3D-Modelle, die Animationen beinhalten, als XVL-Dateien speichern.



### So passen Sie die Ansicht des 3D-Modells an

- 1 Doppelklicken Sie auf die Grafik im Zeichenfenster.
- 2 Führen Sie mithilfe der Steuerelemente des XVL-Players einen der folgenden Schritte aus:
  - Schwenken Sie das 3D-Modell.
  - Drehen Sie das 3D-Modell.
  - Vergrößern und verkleinern Sie das 3D-Modell
  - Wechseln Sie die Ansicht.



Um die Ansicht eines 3D-Modells zu ändern, können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Grafik im Zeichenfenster klicken und dann auf die Option **3D-Modell bearbeiten** klicken. Nach Beendigung der Bearbeitung des eingefügten 3D-Modells wird die letzte Ansicht von Corel DESIGNER als Vorschaubild gespeichert, die ebenfalls erfasst wird, wenn die Zeichnung in ein Bitmap- oder Vektorgrafik-Dateiformat exportiert wird.


### Um die Verknüpfung zwischen einem eingefügten 3D-Modell und seiner Quelldatei aufzuheben:

- 1 Wählen Sie die eingefügte Grafik mit dem Hilfsmittel **Auswahl**  aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster ▶ ▶ Verknüpfungen und Lesezeichen**.
- 3 Klicken Sie im Andockfenster **Verknüpfungen und Lesezeichen** auf die Schaltfläche **Verknüpfung lösen** .









## In PDF exportieren

PDF (Portable Document Format, plattformunabhängiges Dokumentformat) ist ein Dateiformat, in dem die **Schriften**, **Bilder**, **Grafiken** und **Formatierungen** der ursprünglichen Anwendungsdatei erhalten bleiben.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Dokumente als PDF-Dateien exportieren“ (Seite 847)
- „Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen in PDF-Dateien einschließen“ (Seite 850)
- „Reduzieren der Dateigröße von PDF-Dateien“ (Seite 850)
- „Arbeiten mit Text und Schriften in PDF-Dateien“ (Seite 852)
- „Angaben der Kodierungsformate für PDF-Dateien“ (Seite 853)
- „Festlegen einer Anzeigeeoption für EPS-Dateien“ (Seite 854)
- „Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien angeben“ (Seite 854)
- „Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen“ (Seite 855)
- „PDF-Dateien optimieren“ (Seite 856)
- „Vorabkontrolle für PDF-Dateien anzeigen“ (Seite 857)
- „PDF-Dateien für eine Druckerei vorbereiten“ (Seite 858)

### Dokumente als PDF-Dateien exportieren

Sie können ein Dokument als PDF-Datei exportieren. PDF-Dateien können auf allen Plattformen angezeigt, gemeinsam genutzt und gedruckt werden, sofern auf dem Computer Adobe Acrobat, Adobe Reader oder ein PDF-kompatibles Anzeigeprogramm installiert ist. PDF-Dateien eignen sich auch für die Verbreitung in Intranets und im Internet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Auswahl oder ein ganzes Dokument als PDF-Datei zu exportieren.

Wenn Sie Dokumente als PDF-Datei exportieren, können Sie eine der PDF-Voreinstellungen wählen und so die für dieses Format typischen Einstellungen verwenden. Mit der Voreinstellung **Web** beispielsweise wird die **Auflösung** der Bilder in der PDF-Datei für das Internet optimiert.

Sie können auch neue PDF-Voreinstellungen erstellen und Voreinstellungen bearbeiten. Die Sicherheitseinstellungen einer PDF-Datei werden nicht zusammen mit der PDF-Voreinstellung gespeichert. Weitere Informationen zu PDF-Sicherheitsoptionen finden Sie unter „Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen“ auf Seite 855.

Wenn Sie im Dokument Symbole verwendet haben, werden diese in der PDF-Datei unterstützt. Weitere Informationen zu Symbolen finden Sie unter „Mit Symbolen arbeiten“ auf Seite 333.

## So exportieren Sie ein Dokument als PDF-Datei

### 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.

Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Als PDF freigeben**  in der **Standardsymbolleiste** klicken.

### 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.

### 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.

### 4 Wählen Sie im Listenfeld **PDF-Voreinstellung** eine der folgenden Optionen aus:

- **Archivieren (CMYK)** – Erstellt eine PDF/A-1b-Datei, die insbesondere zum Zwecke der Archivierung von Daten geeignet ist. Im Vergleich zu herkömmlichen PDF-Dateien, eignen sich PDF/A-1b-Dateien besser für eine lange Aufbewahrung von Dokumenten, da dieses Format so konzipiert ist, dass die benötigten Informationen in der Datei selbst enthalten sind, und sie auch weniger geräteabhängig sind. PDF/A-1b-Dateien enthalten eingebettete Schriften, geräteunabhängige Farbinformationen und die eigene Beschreibung als XMP-Metadaten. Bei Verwendung dieses PDF-Formats erhält die Farbechtheit auch bei Kunstlicht im Originaldokument, konvertiert jedoch alle anderen Farben, wie Graustufen oder RGB, in den CMYK-Farbmodus. Darüber hinaus enthalten in diesem Format gespeicherte Dokumente ein eingebettetes Farbprofil, über das festgelegt wird, wie CMYK-Farben auf dem Renderinggerät interpretiert werden sollen.
- **Archivieren (RGB)** – Erstellt ähnlich dem vorangehenden Format eine PDF/A-1b-Datei, die ebenfalls Farben unter Tageslicht und Kunstlicht beibehält. Alle anderen Farben werden in den RGB-Farbmodus konvertiert.
- **Aktuelle Proof-Einstellungen** – Wendet das Prüffarbprofil auf die PDF-Datei an.
- **Dokumentverteilung** – Erstellt eine PDF-Datei, die auf einem Laser- oder Desktop-Drucker ausgegeben werden kann und sich für die allgemeine Dokumentverteilung eignet. Dieser Stil ermöglicht eine Bitmap-Komprimierung im Format **JPEG** und berücksichtigt Lesezeichen und Verknüpfungen.
- **Bearbeitung**: Erstellt eine qualitativ hochwertige PDF-Datei für die Ausgabe auf einem Drucker oder digitalen Kopiergerät. Dieser Stil ermöglicht eine **LZW**-Komprimierung sowie eingebettete Schriften und berücksichtigt Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen. Die PDF-Datei wird mit allen Schriften, allen Bildern in voller Auflösung sowie mit Verknüpfungen angezeigt, sodass Sie die Datei zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten können.
- **PDF/X-1a**: Verwendet die **ZIP**-Bitmap-Komprimierung, wandelt alle Objekte in den CMYK-Zielfarbraum um.
- **PDF/X-3**: Dieser Stil ist eine Obermenge von PDF/X-1a. Er ermöglicht sowohl CMYK- als auch Nicht-CMYK-Daten wie z. B. Lab oder Graustufe in der PDF-Datei.
- **Druckvorstufe**: Verwendet die **ZIP**-Bitmapkomprimierung, eingebettete Schriften sowie Schmuckfarbenoptionen, die auf das professionelle Drucken in hoher Qualität abgestimmt sind. Vor dem Vorbereiten einer PDF-Datei zum Drucken empfiehlt es sich, die Druckerei nach den empfohlenen Einstellungen zu fragen.
- **Web**: Erstellt eine PDF-Datei, die für den Online-Einsatz bestimmt ist, beispielsweise für die Weiterleitung über E-Mail oder die Freigabe im Internet. Dieser Stil verwendet die Bitmap-Komprimierung im Format **JPEG**, komprimiert Text und berücksichtigt Verknüpfungen.

### 5 Klicken Sie auf **Einstellungen**.

Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.

### 6 Aktivieren Sie im Bereich **Exportbereich** eine der folgenden Optionen:

- **Aktuelles Dokument**: Exportiert das aktuelle Dokument.
- **Dokumente**: Exportiert die von Ihnen angegebenen Dokumente.
- **Auswahl**: Exportiert die von Ihnen ausgewählten Objekte.
- **Aktuelle Seite**: Exportiert die aktive Seite.
- **Seiten**: Exportiert die von Ihnen angegebenen Seiten.

### 7 Aktivieren Sie im Bereich **Seitengröße** eine der folgenden Optionen:

- **Wie in CorelDRAW definiert**: Wendet die im Dokument definierte Seitengröße an.
- **Durch die ausgewählten Objekte festgelegt**: Ermöglicht das Ermitteln der Seitengröße anhand der auf der Seite vorhandenen Objekte.

### 8 Klicken Sie auf **OK**.

### 9 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie eine PDF-Datei zum Zweck der Archivierung erstellen möchten, die den PDF/A-1b-Standards genügt, müssen alle Schriften in das Dokument einbettbar sein. Zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine PDF-Datei an, um eine Überprüfung auf nicht einbettbare Schriften durchzuführen. Weitere Informationen zur Anzeige einer Vorabkontrolle finden Sie unter „[So zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine PDF-Datei an](#)“ auf Seite 858. Ersetzen Sie ggf. alle Schriften, die Sie nicht einbetten können. Sie können auch den gesamten Text in Kurven konvertieren, indem Sie das Kontrollkästchen **Allen Text als Kurven exportieren** in der Registerkarte **Objekte** des Dialogfelds **Einstellungen für PDF-Freigabe** aktivieren.


Wenn das Dokument ein 3D-Modell enthält, klicken Sie im Dialogfeld **Als PDF freigeben** auf **Einstellungen** und wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** Version **Acrobat 8.0** oder neuer, um sicherzustellen, dass das 3D-Modell in PDF-Reader interaktiv ist.

Um zu überprüfen, ob eine Schrift eingebettet werden kann, können Sie unter Verwendung eines freien Tools wie dem Font Properties Extension Tool, das über die Microsoft-Website erhältlich ist, die Lizenzinformationen und Beschränkungen der Möglichkeit zum Einbetten anzeigen.


### So exportieren Sie mehrere Dokumente als eine PDF-Datei

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Allgemein** im Bereich **Exportbereich** die Option **Dokumente**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Dokument, das Sie speichern möchten.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

### So erstellen Sie eine PDF-Voreinstellung


- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 5 Legen Sie im Dialogfeld **PDF-Einstellungen** die gewünschten Einstellungen fest.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **PDF-Voreinstellung hinzufügen**  neben dem Listenfeld **PDF-Voreinstellung**.
- 8 Geben Sie im Listenfeld **PDF-Voreinstellung speichern unter** einen Namen für den Stil ein.
- 9 Klicken Sie auf **OK**.
- 10 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie eine PDF-Voreinstellung löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **PDF-Voreinstellung löschen**  neben dem Listenfeld **PDF-Voreinstellung**.

### So bearbeiten Sie PDF-Voreinstellungen

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.

- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 5 Legen Sie im Dialogfeld **PDF-Einstellungen** die gewünschten Einstellungen fest.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **PDF-Voreinstellung hinzufügen**  neben dem Listenfeld **PDF**.
- 8 Wählen Sie den Stil, den Sie bearbeiten möchten, im Listenfeld **PDF-Voreinstellung speichern unter** aus.
- 9 Klicken Sie auf **OK**.
- 10 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie die Änderungen an Voreinstellungen speichern, werden die ursprünglichen Einstellungen überschrieben. Um dies zu vermeiden, sollten Sie die geänderten Voreinstellungen unter einem anderen Namen speichern.

## Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen in PDF-Dateien einschließen

Sie können [Verknüpfungen](#), Lesezeichen und [Skizzen](#) in eine PDF-Datei einbinden. Über Verknüpfungen können Sie Ihr Dokument mit Verknüpfungen zu Webseiten oder Internet-Adressen versehen. Mit Lesezeichen können Sie Verknüpfungen zu bestimmten Abschnitten der PDF-Datei erstellen. Sie können festlegen, ob Lesezeichen und Skizzen beim Öffnen der PDF-Datei in Adobe Acrobat oder Acrobat Reader standardmäßig angezeigt werden sollen.

### So binden Sie Verknüpfungen, Lesezeichen und Skizzen in PDF-Dateien ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dokument**.
- 6 Aktivieren Sie im Bereich **Lesezeichen** eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Verknüpfungen berücksichtigen**
  - **Lesezeichen erstellen**
  - **Skizzen erstellen**
 Wenn beim Aufrufen des Dokuments Lesezeichen oder Skizzen angezeigt werden sollen, aktivieren Sie die Schaltfläche **Lesezeichen** oder **Skizzen** im Bereich **Beim Start anzeigen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Reduzieren der Dateigröße von PDF-Dateien

Sie können [Bitmaps](#), Text und Strichgrafiken komprimieren, um die Größe von PDF-Dateien zu verringern. Für die Bitmap-Komprimierung stehen u. a. die Optionen **JPEG**, **LZW** und **ZIP** zur Verfügung. Bitmap-Bilder, die mit dem JPEG-Verfahren komprimiert wurden, verfügen über einen Qualitätsfaktor zwischen 2 (hohe Bildqualität, geringe Komprimierung) und 255 (niedrigere Bildqualität, höhere Komprimierung). Je höher die Bildqualität, desto größer ist die Datei.

Ferner können Sie die Größe einer PDF-Datei reduzieren, indem Sie Farb-, Graustufen- oder Monochrom-Bitmaps herunterskalieren.

### So richten Sie die Bitmap-Komprimierung für PDF-Dateien ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.

- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Komprimierungstyp** eine der folgenden Optionen:
  - **Keines**
  - **LZW**
  - **JPEG**
  - **ZIP**
  - **JP2**
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.



Die Option **JP2** (JPEG 2000) ist nur für Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 und Adobe Acrobat 9.0 verfügbar.



Wenn Sie die **JPEG**-Komprimierung wählen, können Sie die Komprimierungsqualität mit dem Regler **JPEG-Qualität** anpassen.

### So komprimieren Sie Text und Strichgrafiken in einer PDF-Datei

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text und Strichgrafiken komprimieren**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

### So skalieren Sie Bitmap-Bilder in einer PDF-Datei herunter

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen und geben Sie einen Wert in das entsprechende Feld ein:
  - **Farbe**
  - **Graustufen**
  - **Monochrom**
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.



Das Herunterskalieren von Farb-, Graustufen- und Monochrom-Bitmaps ist nur dann sinnvoll, wenn deren Auflösung höher ist als die im Feld **Bitmaps herunterskalieren** angegebene Auflösung.

## Arbeiten mit Text und Schriften in PDF-Dateien

Sie können bestimmen, wie der Text in Ihrer PDF-Datei ausgegeben wird, indem Sie Einstellungen für Text und Schrift festlegen.

Schriften können in eine PDF-Datei eingebettet werden. Dadurch wird die PDF-Datei zwar vergrößert, aber sie kann leichter auf ein anderes System übertragen werden, da die Schriften dort nicht installiert sein müssen. Wenn Sie Base 14-Schriften einbetten, werden diese Schriften der PDF-Datei hinzugefügt. Hierdurch lassen sich Abweichungen bei den Schriften auf unterschiedlichen Systemen vermeiden. Base 14-Schriften sind auf allen PostScript-Geräten vorhanden.

Sie können auch **TrueType-Schriften** in Type 1-Schriften umwandeln. Dies kann zu größeren Dateien führen, wenn das Dokument sehr viele Schriften enthält. Beim Umwandeln von Schriften können Sie die Dateigröße reduzieren, indem Sie nur einen Teilsatz der Schriften verwenden, falls nur ein bestimmter Teil der Schriftzeichen benötigt wird (z. B. die Buchstaben A bis E). Sie können auch festlegen, ab welcher Prozentzahl der verwendeten Zeichen einer Schrift die gesamte Schrift eingebettet werden soll. So können Sie z. B. einen Teilsatz erstellen, der 50 % der Schriften enthält. Übersteigt die Anzahl der Zeichen, die im Dokument tatsächlich verwendet werden, die Grenze von 50 %, werden alle Zeichen der Schrift eingebettet. Liegt die Anzahl der im Dokument verwendeten Zeichen unter 50 %, wird nur der entsprechende Teil der verwendeten Zeichen eingebettet.

Zudem können Sie unterschiedliche Darstellungen von Schriften auf verschiedenen Systemen vermeiden, indem Sie Text als Kurven exportieren. Wenn Ihr Dokument z. B. außergewöhnliche Textzeichen enthält, können Sie den Text als Kurven exportieren. Durch das Konvertieren von Text in Kurven erhöht sich die Komplexität der Datei und damit potenziell auch die Größe der Datei. Ist das Dokument jedoch nur zur allgemeinen Verteilung bestimmt, empfiehlt es sich, die Schriften in Ihr Dokument einzubetten, statt den Text in Kurven umzuwandeln.

### So betten Sie Schriften in eine PDF-Datei ein

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schriften im Dokument einbetten**.  
Wenn Sie die Grundschriften in Ihrer PDF-Datei einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Base 14-Schriften einbetten**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.



Das Aktivieren des Kontrollkästchens **Base14-Schriften einbetten** führt zu einer größeren Datei und wird daher zur Veröffentlichung im Web nicht empfohlen.

### So konvertieren Sie TrueType-Schriften in Type 1-Schriften

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.

Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.

6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **TrueType in Type 1 konvertieren**.

Wenn Sie die Dateigröße verringern möchten, können Sie einen Teilsatz von Schriften erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen **Schriftart-Teilmengen** aktivieren und einen Prozentwert in das Feld **Unter x % des Zeichensatzes** eingeben.

7 Klicken Sie auf **OK**.

8 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie einen Teilsatz von Schriften erstellen, sind einige Zeichen der Schrift möglicherweise in der Datei nicht vorhanden, wenn die PDF-Datei in Adobe Acrobat bearbeitet wird.

### So exportieren Sie Text als Kurven

1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.

2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.

3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.

4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.

Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.

6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Allen Text als Kurven exportieren**.

7 Klicken Sie auf **OK**.

8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Angeben der Kodierungsformate für PDF-Dateien

ASCII und Binär sind Kodierungsformate für Dokumente. Wenn Sie eine Datei als PDF-Datei freigeben, können Sie wählen, ob eine ASCII-Datei oder eine binäre Datei exportiert werden soll. Im ASCII-Format erstellte Dateien können auf allen Systemen verwendet werden. Dateien im Binärformat sind zwar kleiner, jedoch nicht überall einsetzbar, da einige Systeme dieses Format nicht verarbeiten können.

### So geben Sie Kodierungsformate für PDF-Dateien an

1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.

2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.

3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.

4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.

Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dokument**.

6 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **ASCII 85**
- **Binär**

7 Klicken Sie auf **OK**.

8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Festlegen einer Anzeigeeoption für EPS-Dateien

EPS-Dateien sind in ein Dokument eingebettete PostScript-Dateien. Sie können wählen, wie Encapsulated PostScript-Dateien (EPS-Dateien) in einem PDF-Dokument angezeigt werden. Mit der Option **PostScript** werden hochauflösende Bilder in das PDF-Dokument aufgenommen; es ist jedoch nicht möglich, sie in Adobe Acrobat anzusehen. Mit der Option **Vorschau** werden hochauflösende Bilder in die PDF-Datei aufgenommen und in einer Bitmap-Darstellung mit niedriger Auflösung wie in Adobe Acrobat angezeigt.

### So wählen Sie eine Anzeigeeoption für EPS-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **EPS-Dateien** eine der folgenden Optionen:
  - **PostScript**: Nimmt hochauflösende Bilder in das PDF-Dokument auf, es ist jedoch nicht möglich, sie anzusehen.
  - **Vorschau**: Nimmt hochauflösende Bilder in die PDF-Datei auf, die in einer Bitmapdarstellung mit niedriger Auflösung angezeigt werden.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien angeben

Sie können Farbverwaltungsoptionen für den Export von Dateien in das PDF-Format angeben. Sie können ein Farbprofil auswählen oder die Objekte in ihrem ursprünglichen Farbraum belassen. Sie können das Farbprofil auch in der PDF-Datei einbetten.

Wenn die Datei **Schmuckfarben** aufweist, können Sie diese entweder beibehalten oder in **Skalenfarben** umwandeln, damit die Datei vier Platten für die **CMYK**-Ausgabe erstellt.

Wenn Sie die PDF-Datei zum Zwecke des Probedrucks per Software für das Dokument exportieren möchten, können Sie die Farbprüfeinstellungen des Dokuments anwenden. Darüber hinaus können Sie zusätzliche Optionen für den Probedruck per Software auswählen, wie das Beibehalten der Dokument-Überdruckung und das Überdrucken mit Schwarz.

### So geben Sie Farbverwaltungsoptionen zum Exportieren von PDF-Dateien an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 6 Aktivieren Sie im Bereich **Farbverwaltung** die Option **Farbeinstellungen des Dokuments verwenden**.
- 7 Wählen Sie im Listenfeld **Farben ausgeben als** eine Farbprofiloption aus:
  - **RGB**
  - **CMYK**
  - **Graustufen**
  - **Programmeigen**



- 8 Klicken Sie auf **OK**.
- 9 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie im Listenfeld **Farben ausgeben als** die Option **Programmeigen** auswählen, werden in der PDF-Datei maximal drei Farbräume angezeigt bzw. eingebettet.

## Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen

Sie können Sicherheitseinstellungen festlegen, um die von Ihnen erstellten PDF-Dateien zu schützen. Anhand dieser Einstellungen können Sie steuern, ob und inwieweit auf eine PDF-Datei zugegriffen werden kann und ob und wie sie bearbeitet und bei der Ansicht in Adobe Reader reproduziert werden kann.

Der verfügbare Sicherheitsgrad wird auch von der Version von Adobe Reader bestimmt, die zum Erstellen der PDF-Datei verwendet wird. Die in Adobe Reader verfügbaren Verschlüsselungsgrade haben sich mit der Zeit erhöht. So stehen z. B. beim Speichern in Adobe Reader Version 6 oder niedriger die Standardkodierung, in Version 8 eine Kodierung mit 128 Bit und in Version 9 mit 256 Bit zur Verfügung. Weitere Informationen zum Auswählen einer Version finden Sie unter „[PDF-Dateien optimieren](#)“ auf Seite 856.

Die Sicherheitseinstellungen werden über zwei Kennwörter gesteuert: das Berechtigungskennwort und das Kennwort zum Öffnen des Dokuments.

Das Berechtigungskennwort ist das Hauptkennwort, über das Sie steuern, ob eine Datei gedruckt, bearbeitet oder kopiert werden kann. Als Eigentümer einer Datei können Sie beispielsweise die Integrität des Dateiinhalts schützen, indem Sie Berechtigungseinstellungen wählen, die eine Bearbeitung verhindern.

Zusätzlich können Sie ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments festlegen. Auf diese Weise können Sie steuern, wer Zugriff auf die Datei hat. Enthält Ihre Datei beispielsweise vertrauliche Informationen, die nur von bestimmten Benutzern gelesen werden sollen, richten Sie ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments ein. Es wird davon abgeraten, ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments festzulegen, ohne gleichzeitig ein Berechtigungskennwort zu definieren, da die Benutzer in diesem Fall unbeschränkten Zugang zur PDF-Datei haben, einschließlich der Möglichkeit, ein neues Kennwort zu wählen.

Die Sicherheitseinstellungen werden mit dem Speichern der PDF-Datei wirksam. Die Einstellungen für die PDF-Datei können in Adobe Acrobat überprüft werden.

Um eine geschützte PDF-Datei zu öffnen und zu bearbeiten, müssen Sie das Berechtigungskennwort eingeben (bzw. das Kennwort zum Öffnen des Dokuments, wenn kein Berechtigungskennwort gesetzt wurde). Weitere Informationen zum Öffnen und Importieren von PDF-Dateien finden Sie unter „[Adobe Portable Document Format \(PDF\)](#)“ auf Seite 890.

### So legen Sie PDF-Dateiberechtigungen fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Berechtigungskennwort**.
- 7 Geben Sie im Feld **Kennwort** ein Kennwort ein.
- 8 Geben Sie das Kennwort erneut in das Feld **Berechtigungskennwort bestätigen** ein.
- 9 Wählen Sie im Feld **Zulässiges Drucken** eine der folgenden Optionen:
  - **Nicht zulässig**: Benutzer können die PDF-Datei am Bildschirm anzeigen, jedoch nicht drucken.

- **Geringe Auflösung:** Benutzer können die PDF-Datei mit geringer Auflösung drucken. Diese Option ist verfügbar für PDF-Dateien, die mit Adobe Acrobat 5 oder höher kompatibel sind.
- **Hohe Auflösung:** Benutzer können die PDF-Datei mit hoher Auflösung drucken.

10 Wählen Sie im Feld **Zulässige Änderungen** eine der folgenden Optionen:

- **Nicht zulässig:** Benutzer können die PDF-Datei nicht bearbeiten.
- **Seiten einfügen, löschen und drehen:** Benutzer können beim Bearbeiten der PDF-Datei Seiten einfügen, löschen und drehen. Diese Option ist verfügbar für PDF-Dateien, die mit Adobe Acrobat 5 oder höher kompatibel sind.
- **Alle außer Entnehmen von Seiten:** Benutzer können die PDF-Datei bearbeiten, jedoch keine Seiten aus der Datei löschen.

Wenn Sie zulassen möchten, dass Inhalte aus der PDF-Datei in andere Dokumente kopiert werden können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kopieren von Text, Bildern und anderem Inhalt zulassen**.

11 Klicken Sie auf **OK**.

12 Klicken Sie auf **Speichern**.



Das Berechtigungskennwort ist das Hauptkennwort für das Dokument. Es kann vom Dateieigentümer verwendet werden, um Berechtigungen festzulegen oder die Datei zu öffnen, wenn ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments eingerichtet wurde.

Bestimmte Kompatibilitätsoptionen für PDF, beispielsweise **PDF/X-3** oder **PDF/A-1b**, verhindern eine Festlegung der PDF-Dateiberechtigungen. Wenn Sie eine dieser Kompatibilitätsoptionen wählen, sind die Steuerelemente auf der Registerkarte **Sicherheit** nicht mehr verfügbar. Informationen zum Ändern der Kompatibilitätseinstellungen erhalten Sie unter „[So wählen Sie eine Kompatibilitätseinstellung aus](#)“ auf Seite 857.

## So legen Sie ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments für eine PDF-Datei fest

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kennwort zum Öffnen des Dokuments**.
- 7 Geben Sie im Feld **Kennwort** ein Kennwort ein.
- 8 Geben Sie das Kennwort erneut im Feld **Kennwort zum Öffnen des Dokuments bestätigen** ein.
- 9 Klicken Sie auf **OK**.
- 10 Klicken Sie auf **Speichern**.



Wenn Sie ein Kennwort zum Öffnen des Dokuments festlegen, sollten Sie auch ein Berechtigungskennwort setzen.

## PDF-Dateien optimieren

Sie können PDF-Dateien für die verschiedenen Versionen von Adobe Acrobat oder Acrobat Reader optimieren, indem Sie eine Kompatibilitätsoption wählen, die auf das Anzeigemodul des Empfängers der PDF-Datei abgestimmt ist. In Corel DESIGNER können Sie unter den folgenden Kompatibilitätsoptionen wählen: Acrobat 4.0, Acrobat 5.0, Acrobat 6.0, Acrobat 8.0, Acrobat 9.0, PDF/X-1a, PDF/X-3 oder PDF/A-1b. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich in Abhängigkeit von der gewählten Kompatibilitätseinstellung. Wenn Sie eine PDF-Datei für eine größere Audienz erstellen, bietet es sich an, eine der „kleineren“ Kompatibilitätsoptionen wie Acrobat 8.0 oder 9.0 zu wählen, um sicherzustellen, dass die Datei auch in Vorversionen von Acrobat angezeigt werden kann. Wenn jedoch die Sicherheit eine Rolle spielt, sollten Sie eine neuere Version auswählen, da diese einen höheren Verschlüsselungsgrad aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen](#)“ auf Seite 855.

Sie können die Anzeige von PDF-Dokumenten im Internet optimieren, um die Ladezeit der PDF-Datei zu beschleunigen.

Wenn Sie komplexe Füllungen zum Dokument hinzugefügt haben, können Sie diese in Bitmaps konvertieren. Dieser Vorgang wird auch als Rastern bezeichnet. Dadurch wird möglicherweise die Größe der PDF-Datei vergrößert. Andererseits wird sichergestellt, dass komplexe Füllungen korrekt angezeigt werden.

### So wählen Sie eine Kompatibilitätseinstellung aus

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** die gewünschte Kompatibilitätsoption.



Wenn Sie die Ebenen und Ebeneneigenschaften in der freigegebenen PDF-Datei beibehalten möchten, müssen Sie die Option „Acrobat 6.0“, „Acrobat 8.0“ oder „Acrobat 9.0“ wählen. Beachten Sie jedoch, dass Hauptebenen nicht erhalten bleiben.

Wenn Sie Transparenzeigenschaften in der freigegebenen PDF-Datei beibehalten möchten, müssen Sie die Option „Acrobat 5.0“, „Acrobat 6.0“, „Acrobat 8.0“ oder „Acrobat 9.0“ wählen.

### So optimieren Sie PDF-Dateien für die Anzeige im Internet

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Dokument**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Für schnelle Webanzeige optimieren**.

### So konvertieren Sie komplexe Füllungen in Bitmaps

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Objekte**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Komplexe Füllungen als Bitmaps wiedergeben**.

### Vorabkontrolle für PDF-Dateien anzeigen


Vor dem Speichern des Dokuments als PDF-Datei können Sie über die Vorabkontrolle mögliche Probleme im Dokument ermitteln. Die Vorabkontrolle prüft eine Reihe von Fehlern und potenziellen Fehlern und zeigt sie gegebenenfalls zusammen mit Lösungsvorschlägen an. Standardmäßig werden eine ganze Reihe von möglichen PDF-Problemen während der Vorabkontrolle überprüft. Sie können jedoch einzelne Prüfvorgänge deaktivieren, wenn die Vorabkontrolle diese ignorieren soll.

## So zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine PDF-Datei an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte für die **Vorabkontrolle**.

Wenn die Vorabkontrolle bestimmte Probleme nicht überprüfen soll, klicken Sie auf die Registerkarte **Keine Probleme**, klicken Sie auf **Einstellungen** und deaktivieren Sie im Dialogfeld **Vorabkontrolle** die Kontrollkästchen neben den Objekten, die bei der Vorabkontrolle nicht berücksichtigt werden sollen.



Sie können Einstellungen speichern, indem Sie auf die Registerkarte **Keine Probleme**, **Einstellungen** und im Dialogfeld **Einstellungen für Vorabkontrolle** auf die Schaltfläche **Hinzufügen von Einstellungen für die Vorabkontrolle**  klicken und im Feld **Vorabkontrollstil** einen Namen eingeben.

## PDF-Dateien für eine Druckerei vorbereiten

Mit OPI-Verknüpfungen (Open Prepress Interface; offene Schnittstelle für die Druckvorstufe) können Sie an den Stellen, an denen im endgültigen Dokument Bilder mit hoher **Auflösung** angezeigt werden, zunächst Bilder mit niedriger Auflösung einsetzen. Wenn die Druckerei Ihre Druckdatei erhalten hat, ersetzt der OPI-Server die niedrig auflösenden Bilder durch die hochauflösenden Bilder.

Druckermarkierungen bieten der Druckerei Informationen darüber, wie die Arbeit gedruckt werden soll. Sie können angeben, welche Druckermarkierungen auf der Seite enthalten sein sollen. Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:

- **Schneidemarken**: Geben Auskunft über die Seitengröße und befinden sich in den Ecken der Seite. Sie können durch Schneidemarken angeben, wie das Papier zugeschnitten werden soll. Wenn Sie mehrere Seiten pro Blatt ausgeben (z. B. zwei Reihen mit zwei Spalten), können Sie die Schneidemarken an den äußeren Rändern der Seite einfügen, sodass alle Schneidemarken beim Zuschneiden entfernt werden. Sie können Schneidemarken auch jeweils um die einzelnen Reihen und Spalten herum einfügen. Mit dem **Randanschnitt** wird festgelegt, wie weit ein Bild über die Schneidemarken hinaus reichen kann. Beachten Sie, dass der Druckbogen bei einem Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte Seitengröße sein und das Druckbild über die Schnittkante der endgültigen Seitengröße hinausreichen muss.
- **Registriermarken**: Werden benötigt, um den Film für den Andruck oder die Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Registriermarken werden auf alle Bögen eines Farbauszugs gedruckt.
- **Densitometerskalen**: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen Grauabstufungen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen der Dichte von **Halbtonbildern** erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Grauabstufungen verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.
- **Dateiinformatio**nen: Können gedruckt werden und umfassen Angaben zu **Farbprofil**, Dateinamen, Erstellungsdatum und -uhrzeit sowie die Seitenzahlen.

## So behalten Sie OPI-Verknüpfungen in einer PDF-Datei bei

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Druckvorstufe**.
- 6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **OPI-Verknüpfungen beibehalten**.



Wenn Sie nicht sicher sind, ob die PDF-Datei für einen OPI-Server bestimmt ist, sollten Sie ohne OPI-Verknüpfungen arbeiten.

### So fügen Sie Druckermarkierungen in eine PDF-Datei ein


- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Als PDF freigeben**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen**.  
Das Dialogfeld **PDF-Einstellungen** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte für die **Vorabkontrolle**.
- 6 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
  - **Schneidemarken**
  - **Dateiinformatio**nen
  - **Registriermarken**
  - **Densitometerskalen**

Wenn Sie einen **Randanschnitt** verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Randanschnittgrenze** und geben eine Grenze in das entsprechende Feld ein.



In der Regel genügt eine Randanschnittgrenze zwischen 0,30 und 0,65 cm. Objekte, die über diese Grenze hinausragen, nehmen unnötig viel Platz in Anspruch und können zu Problemen führen, wenn mehrere Seiten mit Randanschnitt auf demselben Druckbogen ausgegeben werden.





## Mit Office-Anwendungen arbeiten

Corel DESIGNER ist äußerst kompatibel mit Office-Anwendungen wie Microsoft Word oder WordPerfect Office. Sie können Dateien aus diesen Anwendungen exportieren und Dateien in diese Anwendungen importieren sowie Objekte aus Corel DESIGNER in Office-Anwendungen kopieren und einfügen.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Dateien aus Office-Anwendungen importieren“ (Seite 861)
- „Dateien in Office-Anwendungen exportieren“ (Seite 861)
- „Dokumenten Objekte hinzufügen“ (Seite 861)

### Dateien aus Office-Anwendungen importieren

Sie können in Corel DESIGNER Dateien importieren, die in anderen Anwendungen erstellt wurden. Beispielsweise können Sie Dateien aus Microsoft Office oder WordPerfect Office importieren. Weitere Informationen zum Importieren von Dateien finden Sie unter „WordPerfect-Dokument (WPD)“ auf Seite 903 und „Technische Hinweise zu Microsoft Word (DOC, DOCX und RTF)“ auf Seite 874.

### Dateien in Office-Anwendungen exportieren

Sie können eine Datei auch zur Verwendung in Office-Anwendungen wie Microsoft Word oder WordPerfect optimieren und exportieren. Weitere Informationen zum Exportieren von Dateien aus Corel DESIGNER finden Sie unter „So exportieren Sie Dateien als Microsoft Office- oder WordPerfect Office-Datei“ auf Seite 837.


### Dokumenten Objekte hinzufügen

In Corel DESIGNER können Sie Objekte kopieren und in eine Zeichnung einfügen. Darüber hinaus ist es möglich, ein Objekt zu kopieren und in einem Dokument einer Office-Anwendung wie beispielsweise Microsoft Word oder WordPerfect zu platzieren. Weitere Informationen zum Kopieren von Objekten finden Sie unter „Objekte kopieren, duplizieren und löschen“ auf Seite 298.

Objekte können in ein Corel DESIGNER-Dokument oder in ein Dokument einer Geschäftsanwendung wie z. B. Microsoft Word oder WordPerfect eingefügt werden. Weitere Informationen zum Einfügen von Objekten in Corel DESIGNER-Dokumente finden Sie unter „Kreative Werkzeuge und Inhalte suchen und verwalten“ auf Seite 99. Weitere Informationen zum Einfügen von Objekten in Office-Dokumente finden Sie unter „Verknüpfte oder eingebettete Objekte einfügen“ auf Seite 371 sowie in der Hilfe der Office-Anwendung.







## Unterstützte Dateiformate

Mit dem Dateiformat wird festgelegt, wie Daten in einer Datei gespeichert werden. Wenn Sie eine Datei verwenden möchten, die in einer anderen Anwendung erstellt wurde, müssen Sie sie importieren. Wenn Sie dagegen eine Datei für eine andere Anwendung erstellen möchten, müssen Sie sie in ein anderes Dateiformat exportieren.

Wenn Sie einer Datei einen Namen zuweisen, wird an diesen automatisch eine Erweiterung angehängt, die zumeist aus drei Zeichen besteht (beispielsweise **CDR**, **BMP**, **TIF** oder **EPS**). Anhand dieser Dateinamenerweiterung können sowohl Sie als auch Ihr Computer die verschiedenen Dateiformate erkennen.

In dieser Anwendung werden ausschließlich folgende Dateiformate verwendet: Bitte beachten Sie, dass standardmäßig nicht alle Formatfilter installiert werden. Wenn Sie eine Datei aus der Liste nicht exportieren oder importieren können, müssen Sie Ihre Installation von CorelDRAW Technical Suite aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Installationen ändern und reparieren“ auf Seite 25.

- „3D-Dateiformate“ (Seite 864)
- „Adobe Illustrator (AI)“ (Seite 864)
- „Adobe Type 1-Schrift (PFB)“ (Seite 867)
- „Windows Bitmap (BMP)“ (Seite 868)
- „OS/2 Bitmap (BMP)“ (Seite 868)
- „Computer Graphics-Metadatei (CGM)“ (Seite 869)
- „CorelDRAW (CDR)“ (Seite 871)
- „Corel Presentation Exchange (CMX)“ (Seite 871)
- „Corel PHOTO-PAINT (CPT)“ (Seite 872)
- „Corel Symbolbibliothek (CSL)“ (Seite 872)
- „Cursor Resource-Dateien (CUR)“ (Seite 873)
- „Microsoft Word-Dokumente (DOC, DOCX oder RTF)“ (Seite 873)
- „Microsoft Publisher (PUB)“ (Seite 875)
- „Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 oder DRW)“ (Seite 875)
- „AutoCAD Drawing Database (DWG) und AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)“ (Seite 876)
- „Encapsulated PostScript (EPS)“ (Seite 879)
- „PostScript (PS oder PRN)“ (Seite 883)
- „GIF“ (Seite 884)
- „HTML“ (Seite 884)
- „JPEG (JPG)“ (Seite 885)
- „JPEG 2000 (JP2)“ (Seite 886)
- „Kodak Photo-CD-Bild (PCD)“ (Seite 887)
- „PICT (PCT)“ (Seite 888)

- „PaintBrush (PCX)“ (Seite 889)
- „Adobe Portable Document Format (PDF)“ (Seite 890)
- „HPGL Plotter-Datei (PLT)“ (Seite 892)
- „Portable Network Graphics (PNG)“ (Seite 893)
- „Adobe Photoshop (PSD)“ (Seite 894)
- „Corel Painter (RIF)“ (Seite 895)
- „Skalierbare Vektorgrafiken (SVG)“ (Seite 896)
- „Adobe Flash (SWF)“ (Seite 900)
- „TARGA (TGA)“ (Seite 901)
- „TIFF“ (Seite 902)
- „TrueType-Schrift (TTF)“ (Seite 902)
- „Visio (VSD)“ (Seite 903)
- „WordPerfect-Dokument (WPD)“ (Seite 903)
- „WordPerfect-Grafik (WPG)“ (Seite 903)
- „RAW-Kameradateiformate“ (Seite 904)
- „Wavelet Compressed Bitmap (WI)“ (Seite 904)
- „Windows-Metadatei-Format (WMF)“ (Seite 905)
- „XML Localization Interchange (XLIFF)“ (Seite 905)
- „Weitere unterstützte Dateiformate“ (Seite 905)
- „Empfohlene Formate für den Import von Grafiken“ (Seite 906)
- „Empfohlene Formate für den Export von Grafiken“ (Seite 907)
- „Allgemeine Hinweise zum Importieren von Textdateien“ (Seite 907)

## 3D-Dateiformate

3D-Dateien enthalten 3D-Modelle von **Objekten**. Normalerweise bestehen 3D-Dateien aus Polygonen und Oberflächen und enthalten Beschreibungen von zugehörigen Elementen wie Farbe, Textur und Spiegelungen. Das in CorelDRAW Technical Suite 2018 enthaltene 3D-Autorenprogramm unterstützt nur 3D-Polygonmodelle.

In Corel DESIGNER können Dateien der folgenden 3D-Dateitypen importiert werden:

- AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF, DWG).
- 3DS
- Initial Graphics Exchange Specification (IGES)
- OBJ
- STL
- Universal 3D (U3D)
- VRML
- XVL (.xv2, .xv3, .xv0)

Corel DESIGNER verwendet 3D-Anwendungen von Lattice Technologies – XVL Studio 3D Corel Edition und XVL Player – unter Lizenz zur Unterstützung von 3D-Dateiformaten. Sie können ein Upgrade von XVL Studio 3D Corel Edition auf XVL Studio 3D CAD Corel Edition durchführen, das zusätzliche native 3D-CAD- und fortgeschrittene 3D-Austausch-Dateiformate unterstützt.

Weitere Informationen zur Arbeit mit 3D-Modellen finden Sie unter [„Mit 3D-Modellen arbeiten“](#) auf Seite 841.

## Adobe Illustrator (AI)

Das Adobe Illustrator-Dateiformat (Dateinamenerweiterung AI) wurde von Adobe Systems, Inc. für die Plattformen Macintosh® und Windows entwickelt. Es ist in erster Linie vektorgestützt, neuere Versionen können jedoch auch Bitmap-Daten verarbeiten.

AI-Dateien können für die Verwendung in Corel DESIGNER importiert werden, und Corel DESIGNER-Dateien können in das AI-Dateiformat exportiert werden. Vor dem Exportieren des Dokuments als AI-Datei können Sie über die Vorabkontrolle mögliche Probleme im Dokument

ermitteln. Die Vorabkontrolle prüft eine Reihe von Fehlern und potenziellen Fehlern und zeigt sie gegebenenfalls zusammen mit Lösungsvorschlägen an. Standardmäßig werden eine ganze Reihe von möglichen AI-Problemen während der Vorabkontrolle überprüft. Sie können jedoch einzelne Prüfvorgänge deaktivieren, wenn die Vorabkontrolle diese ignorieren soll.

### So importieren Sie Adobe Illustrator-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 4 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 5 Klicken Sie auf die **Zeichenseite**, in die Sie die Datei importieren möchten.

### So exportieren Sie Adobe Illustrator-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **AI - Adobe Illustrator** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** ein Adobe Illustrator-Dateiformat.
- 7 Aktivieren Sie im Bereich **Exportbereich** eine der folgenden Optionen:
  - **Aktuelles Dokument**: Exportiert die aktive Zeichnung.
  - **Aktuelle Seite**: Exportiert die aktive Seite.
  - **Auswahl**: Exportiert die von Ihnen ausgewählten Objekte.
  - **Seiten**: Exportiert die von Ihnen angegebenen Seiten. (Diese Option ist nur für CS 4 und höhere Versionen verfügbar.)
- 8 Aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren als** eine der folgenden Optionen:
  - **Kurven**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
  - **Text**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.

### Außerdem können Sie

Transparente Bereiche in Bitmaps umwandeln

Aktivieren Sie im Bereich **Transparenz** die Option **Erscheinungsbild beibehalten und transparente Bereiche in Bitmaps konvertieren**.

(Diese Option nur für Version 8 und darunter verfügbar.)

Transparente Bereiche entfernen und Kurven und Text erhalten

Aktivieren Sie im Bereich **Transparenz** die Option **Kurven und Text durch Entfernen von Transparenzeffekten beibehalten**.

(Diese Option nur für Version 8 und darunter verfügbar.)

Umriss in ein Objekt konvertieren, um ein ungefülltes geschlossenes Objekt mit der Form des Umrisses zu erstellen

Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Umrisse in Objekte konvertieren**.

Komplexe Umrisse in Kurven konvertieren

Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Komplexe gefüllte Kurven simulieren**.

Schmuckfarben in Skalenfarben umwandeln

Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Schmuckfarben in CMYK konvertieren**.

## Außerdem können Sie

Farbprofil einbetten

Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Farbprofile einbetten**.

Vorschau des Dokuments im Dialogfeld „Datei öffnen“ von Adobe Illustrator erzeugen

Aktivieren Sie im Bereich **Optionen** das Kontrollkästchen **Vorschaubilder einschließen**.



Wenn Sie das Kontrollkästchen **Komplexe gefüllte Kurven simulieren** aktivieren, kann ein Objekt, das aus komplexen Kurven besteht, wie z. B. ein in Kurven konvertiertes Textobjekt, beim Exportieren in mehrere Objekte aufgeteilt werden, um die Komplexität des Objekts zu minimieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Platzierte Bilder einschließen** deaktivieren und die Datei exportieren, werden beim Exportvorgang eine Adobe Illustrator-Datei und eine Reihe von EPS-Dateien erzeugt. Die EPS-Dateien enthalten einzelne Objekte und Bilder, die mit der AI-Datei verknüpft sind. Damit die Verknüpfung zur AI-Datei erhalten bleibt, müssen EPS-Dateien immer zusammen mit der AI-Datei gespeichert werden.

## So zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine AI-Datei an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **AI - Adobe Illustrator** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Klicken Sie im Dialogfeld **Als Adobe Illustrator-Datei exportieren** auf die zweite Registerkarte.

Wenn die Vorabkontrolle bestimmte Probleme nicht überprüfen soll, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, doppelklicken auf **AI-Export** und deaktivieren die entsprechenden Kontrollkästchen.



Sie können die Einstellungen speichern, indem Sie auf die Schaltfläche **Vorabkontrolle-Einstellungen hinzufügen** klicken und einen Namen in das Feld **Vorabkontrollstil speichern unter** eingeben.

## Technische Hinweise zu Adobe Illustrator (AI)

### AI-Dateien importieren

- AI-Dateiformate können bis einschließlich Adobe Illustrator CS6 importiert werden.
- Für Dateien, die in Adobe Illustrator CS oder höher mit PDF-Kompatibilität gespeichert wurden, kann Text als Text oder als Kurven importiert werden.
- In CS5 erstellte Objekte mit Gradientenfüllungen werden möglicherweise nach dem Importieren nicht richtig angezeigt.
- AI-Dateien mit **Bitmaps**, die als EPS-Dateien verknüpft wurden, können nicht in Corel-Programme importiert werden.
- Adobe Illustrator-Grafiken werden als **Objektgruppe** in das Programm importiert. Klicken Sie auf **Objekt** ► **Gruppierung aufheben**, um einzelne Objekte in der importierten Grafik zu bearbeiten. Wenn Sie eine AI-Datei öffnen anstatt sie zu importieren, muss die Gruppierung der Objekte nicht aufgehoben werden.
- Für AI CS4-, CS5- und CS6-Dateien wird jedes Artboard als einzelne Corel DESIGNER-Seite importiert. In mehrseitigen Dokumenten werden außerhalb einer Seite platzierte Objekte auf der ersten Seite des Corel DESIGNER-Dokuments platziert.
- Objekte, die unter Verwendung von Global Colors (Farbensätzen) eingefärbt wurden, werden in Corel DESIGNER korrekt dargestellt, aber die Global Colors werden nicht als Farbstile übernommen.
- Symbole, Objekte mit Mustern und Objekte mit 3D-Extrusion oder Abschrägungseffekt werden als Kurven exportiert.

- Objekte mit Verlaufs- oder Transparenzeffekten werden mit dem Linseneffekt in Corel DESIGNER umgewandelt.
- Objekte mit Füllmustern, hinterlegten Schatten, Unschärfe- oder Pinselstrich-Effekten werden in Corel DESIGNER als Bitmaps konvertiert.

### AI-Dateien exportieren

- Durch die Konvertierung beim Export können Objekte sehr komplex werden, wodurch es viel schwieriger wird, sie in anderen Zeichenprogrammen oder auch in Corel DESIGNER zu bearbeiten. Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie eine Kopie des Bildes im Corel DESIGNER-Format (DES) aufbewahren und alle Bearbeitungen in Corel DESIGNER vornehmen.
- Wenn Sie eine Datei erstellen, die in anderen Programmen wie Adobe® PageMaker® gedruckt werden soll, exportieren Sie sie mit dem Encapsulated PostScript-Filter (EPS) und nicht dem Adobe Illustrator-Filter (AI). Der EPS-Filter unterstützt eine größere Anzahl an Zeicheneffekten als der AI-Filter und liefert insgesamt bessere Ergebnisse.
- Die meisten linearen und radialen **Farbverläufe** werden beibehalten. Konische und quadratische Farbverläufe werden als eine Abfolge gefüllter Streifen exportiert. Der dabei erzielte Effekt entspricht dem des **Überblendens**. Sie können die Anzahl der Streifen festlegen, indem Sie auf **Extras ▶ Optionen** klicken. Klicken Sie in der Kategorienliste unter **Arbeitsbereich** auf **Anzeige** und geben Sie in das Feld **Farbverlaufsstreifen** in der **Vorschau** eine Zahl ein. Es können maximal 256 Streifen festgelegt werden.
- Beim Export von AI-Dateien in Version CS und später können Sie Text als Text exportieren.
- Wenn mehrseitige Corel DESIGNER-Dateien im CS4-, CS5- oder CS6-Format exportiert werden, werden einzelne Seiten als Artboards exportiert. Sie werden außerdem im Format **Zeilenweise anordnen** angeordnet.
- Wenn mehrseitige Corel DESIGNER-Dateien im CS4-, CS5- oder CS6-Format exportiert werden, werden außerhalb der Seite platzierte Objekte entfernt.


## Adobe Type 1-Schrift (PFB)

Adobe-Type1-Schrift (PFB) ist ein Dateiformat, mit dem Adobe-Type1-Schriftdateien gespeichert werden. Die meisten Type 1-Schriften sind „Single Master“-Schriften, bei denen lediglich der Stil (Schriftschnitt) bearbeitet werden kann (z. B. kursiv oder fett). Single Master-Type 1-Schriften enthalten zwei Dateien: eine PFM (Printer Font Metrics)-Datei und eine PFB (Printer Font Binary)-Datei.

Einige Type 1-Schriften sind auch im „Multiple Master“-Format verfügbar. Bei solchen Schriften können Sie Gestaltungselemente wie Gewicht, Dicke (Breite), Schnitt (Stil) und optische Größe anpassen. Eine Multiple-Master-Grundschrift ist die Multiple-Master-Schrift selbst, aus der Sie Varianten, so genannte „Multiple-Master-Instanzen“, erstellen können. Multiple-Master-Grundschriften setzen sich aus einer PFM-Datei, einer PFB-Datei und einer MMM (Multiple Master Metrics)-Datei zusammen. Multiple-Master-Instanzen setzen sich aus einer PFM-Datei und einer PSS (PostScript Printer Stub)-Datei zusammen.

### Technische Hinweise zu Adobe Type 1-Schriften

- Aus Corel DESIGNER exportierte Adobe Type 1-Schriften enthalten keine Hints.
- Jedes exportierte Zeichen ist ein separates Objekt. Vor dem Exportieren mehrerer Objekte müssen Sie diese durch Klicken auf **Objekt ▶ Kombinieren** zusammenfassen. Das Exportieren mehrerer Objekte oder gruppierter Objekte ist nicht möglich.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie darauf achten, dass sich keine Linien überschneiden. Wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt, sollte jedes Objekt im Zeichen vollständig innerhalb bzw. außerhalb eines anderen Objekts liegen.



Von links nach rechts: drei fehlerfrei kombinierte Objekte; fünf fehlerfrei kombinierte Objekte; fünf falsch kombinierte Objekte.

- Objekten zugewiesene Füll- und Umrissattribute werden nicht exportiert.
- Von Ihnen selbst erstellte Adobe Type 1-Schriften sind mit allen Adobe TypeManager-Versionen ab 2.0 kompatibel.

## Windows Bitmap (BMP)

Das Windows®-**Bitmap**-Dateiformat (Dateinamenerweiterung BMP) wurde als Standard für die Darstellung von Bildern als Bitmaps auf Windows-Betriebssystemen entwickelt.

### So importieren Sie Bitmap-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **BMP - Windows-Bitmap (\*.bmp; \*.dib; \*.rle)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die **Zeichenseite**.

### So exportieren Sie Bitmap-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **BMP - Windows-Bitmap** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.

## Technische Hinweise zu Windows-Bitmap-Dateien (BMP)

### BMP-Dateien importieren

- Sie können Windows-Bitmap-Dateien importieren, die den BMP-Spezifikationen von Windows und OS/2 entsprechen.
- Windows-Bitmap-Dateien können entweder **Schwarzweiß**-, **16-Farben**-, **Graustufen**-, **Palettenfarben**- oder **RGB-Farben**-Bilder (24 Bit) sein und werden, abhängig vom Drucker, entsprechend gedruckt.
- Außer bei Bitmaps in RGB-Farben (24-Bit-Bildern) und Schwarzweiß-Bitmaps kann bei allen Bitmaps die RLE-Komprimierung verwendet werden.
- Die Auflösung kann zwischen 72 und 300 **dpi** liegen und sogar noch höher sein, wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen verwenden.
- Die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 **Pixel**.

### BMP-Dateien exportieren

- Da Rasterbilder wie z.B. **Bitmaps Pixel** für Pixel auf der Seite aufgebaut werden, wird die **Auflösung** nicht heraufgesetzt. Stattdessen kommt es zu einem merklichen Verlust an Auflösung und die Bitmap sieht ausgefranst aus.

## OS/2 Bitmap (BMP)

Diese Bitmap-Dateien wurden für das Betriebssystem OS/2 entwickelt. Im Dateiformat OS/2 Bitmap gespeicherte Bilder können maximal 64.535 × 64.535 Pixel groß sein. OS/2 verwendet die RLE-Komprimierung (Run-Length Encoding).

## Technische Hinweise zu OS/2 Bitmap (BMP)

- Corel-Programme unterstützen sowohl die Standardversion 1.3 als auch die erweiterte Version 2.0 und höher des Dateiformats OS/2 Bitmap.
- Corel-Programme unterstützen beim Import und Export von BMP-Dateien die folgenden Farbtiefen: 1-Bit-Schwarzweiß, 8-Bit-Graustufen mit 256 Schattierungen, 16 Palettenfarben (4-Bit) und 256 Palettenfarben (8-Bit) und 24-Bit-RGB.

## Computer Graphics-Metadatei (CGM)

Computer Graphics-Metadatei (CGM) ist ein offenes, plattformunabhängiges Metadateiformat für das Speichern und den Austausch von zweidimensionalen Grafiken. Es unterstützt RGB-Farben. CGM-Dateien können sowohl **Vektorgrafiken** als auch **Bitmaps** enthalten; meistens enthalten sie jedoch nur eines dieser Grafikformate.

Corel DESIGNER unterstützt CGM Version 1, CGM Version 3 und die folgenden Profile von CGM Version 4: ActiveCGM, WebCGM, S1000D und ATA GREXCHANGE. Die Profile von CGM Version 4 sind Untergruppen des CGM-Standards; jedes Profil enthält einige CGM-Features. Dateien dieser Profile ermöglichen die Verknüpfung von nicht grafischen Daten mit grafischen Elementen und werde daher häufig als „intelligente Grafiken“ bezeichnet. Nachfolgend kurze Beschreibungen der unterstützten Version-4-Profile.

- **ACGM (ActiveCGM)**: Unterstützt das Verknüpfen von Vektorgrafiken und Bitmaps, das Zoomen, das Schwenken, Hotspots und Datenbankanbindungen. Es eignet sich für die Anzeige von 2D-Zeichnungen im Internet.
- **WebCGM** (Versionen 1.0, 2.0 und 2.1) : Ein binäres Dateiformat, das Hyperlinks, Dokumentnavigation, Bildstrukturierung und Ebenen unterstützt und das Durchsuchen von WebCGM-Bildinhalten erlaubt. Es unterstützt außerdem Unicode und Webschriften. Das WebCGM-Profil wird in elektronischen Webdokumenten sehr oft verwendet.
- **S1000D** (Versionen 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2): Ein Standard, mit dem die Anforderungen zur Erstellung von Grafiken festgelegt werden, die mit S1000D kompatibel sind. S1000D ist ein internationaler, SGML/XML-basierter Standard zum Erstellen und Verwalten technischer Publikationen. Er wurde ursprünglich von der Aerospace and Defense Industries Association of Europe (ASD, Interessenorganisation der europäischen Luftfahrtindustrie) zum Erstellen technischer Publikationen für Militärflugzeuge entwickelt. Der Standard wurde seitdem immer verbessert und wird heute in vielen Branchen unterstützt und zum Erstellen technischer Publikationen verwendet.
- **ATA GREX (ATA GREXCHANGE)** Versionen 2.4, 2.6 und 2.8: Die Regeln für Grafikelemente ähneln stark denen des WebCGM-Profiles. Das Profil **ATA GREXCHANGE CGM** findet in der zivilen Luftfahrt Verwendung.

## Exportoptionen

Beim Exportieren einer CGM-Datei können Sie aus verschiedenen Exportoptionen auswählen. In der folgenden Liste werden die Steuerelemente im Dialogfeld **CGM-Export** beschrieben. Beachten Sie, dass nicht alle Steuerelemente für alle Versionen und Profile verfügbar sind.

- **Version**: Ermöglicht die Wahl von CGM Version 1, 3 und 4
- **Profil**: Nur für GGM Version 4 verfügbar. In diesem Listenfeld können Sie aus vielen unterstützten CGM Version 4-Profilen auswählen.
- **ICN**: ICN (Information Control Number) ist eine Dokumentkennung in S1000D-Profilen (Versionen 2.3 bis 4.2). Im **ICN**-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten.
- **GNBR**: GNBR (Graphic Number) ist eine Dokumentkennung in ATA GREX-Profilen. Im **GNBR**-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten.
- **Dateicodierung**: Ermöglicht die Wahl zwischen **Text**- und **binärer** Dateicodierung, falls das gewählte Profil Textcodierung unterstützt.
- **Ausgabepräzision (VDC)**: VDC steht für „Virtual Device Coordinate“. Das ist die Art von Koordinatensystem, die zur Positionierung von Objekten verwendet wird. Wenn das Koordinatensystem höhere Präzision (mehr Einheiten) verwendet, um die Position des Objekts zu beschreiben, behält die exportierte Datei die ursprüngliche Objektposition präziser bei. Beachten Sie, dass die Präzision der Ausgabe die Dateigröße beeinflusst. Die Option **Hoch** (Real 32-Bit) führt zu einer größeren Dateigröße, die Option **Niedrig** (Integer 16-Bit) zu einer kleineren Dateigröße.
- Textsteuerelemente
  - **Typ**: Ermöglicht es, die Zeichencodierung für Text in der exportierten Datei zu wählen: ISO 8859-1, UTF-8 oder UTF-16. Sowohl UTF-8 als auch UTF-16 können alle von Unicode definierten Zeichen codieren. ISO 8859 unterstützt keine Zeichen, die nicht im lateinischen

und Symbol-Zeichensatz enthalten sind. Um die Codierung nicht unterstützter Zeichen zu wählen, können Sie die Steuerelemente **Zeichensatzmodus** und **Ersatz-Textcodierung** verwenden.

- **Zeichensatzmodus**: Der **Strikte Modus** ersetzt nicht unterstützte Zeichen durch das Standardzeichen (normalerweise das Fragezeichen „?“). Der **Gelockerte Modus** behält nicht unterstützte Zeichen bei. Dies erfolgt jedoch auf Kosten von Profilverletzungen durch die Verwendung der Ersatzcodierung für ATA GREX.
- **Ersatz-Textcodierung**: Die verfügbaren Optionen zur Codierung nicht unterstützter Zeichen sind **UTF-8** und **UTF-16.0**.
- **Farbmodus**: Diese Einstellung steuert, wie Farben exportiert wird, und wirkt sich auf die Dateigröße der exportierten Datei aus. Sie können zwischen den beiden Optionen **Indiziert** und **Direkt** wählen. Bei der Option **Direkt** werden die Farbwerte mit den einzelnen Formen im Dokument gespeichert. Bei der Option **Indiziert** werden die Farbwerte einmal definiert und dann in den Formen referenziert, was normalerweise zu kleineren Dateigrößen führt. Einige Industrie- und Firmenspezifikationen auferlegen sehr strikte Begrenzungen hinsichtlich der Größe von CGM-Dateien. Es kann daher wichtig sein, nicht zu große CGM-Dateien zu erzeugen. Die **Farbmodus**-Optionen sind nicht verfügbar für ActiveCGM und CGM Version 1.
- **Ebenen exportieren**: Dieses Kontrollkästchen ermöglicht es, die Ebenen in der exportierten Datei beizubehalten. Wenn Sie die Ebenen nicht beibehalten möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

### So importieren Sie CGM-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **CGM - Computer Graphics-Metadatei (\*.cgm)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.

### So exportieren Sie CGM-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **CGM - Computer Graphics-Metadatei** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **CGM-Export** im Listenfeld **Version** eine Version aus.  
Wenn Sie Version 4 wählen, wählen Sie im Listenfeld **Profil** ein Profil aus.
- 7 Passen Sie die verfügbaren Exporteinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter **„Exportoptionen“** auf Seite 869.

## Technische Hinweise zu Computer Graphics-Metadateien (CGM)

### CGM-Dateien importieren

- Corel DESIGNER kann Dateien der CGM-Versionen 1, 3 und 4 importieren. Zu den Dateien der Version 4 gehören WebCGM 1.0, 2.0, 2.1-, ATA GREX- und S1000D-Dateien.
- Der CGM-Filter akzeptiert nur Markierungen, die vom CGM-Dateiformat-Standard unterstützt werden. Markierungen für den Privatgebrauch werden ignoriert.
- Der Text kann bearbeitet werden, wenn die Datei mit den richtigen Textoptionen aus dem Ursprungsprogramm exportiert wurde. Die angezeigte Schrift entspricht möglicherweise nicht der im Ausgangsprogramm verwendeten Schrift, kann jedoch im Corel-Programm problemlos geändert werden.
- Wenn die CGM-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte **Schriften** enthält, wird das Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichung** angezeigt, in dem Sie diese Schriften ersetzen können.
- Beim Importieren einer CGM-Datei werden einige Objekttypen in Corel DESIGNER-Objekte umgewandelt. Hyperbolische und parabolische Elemente werden beispielsweise in **Bézier-Kurven** konvertiert.
- Wenn Sie eine WebCGM- (Version 2.0 und 2.1) oder WebCGM S1000D-Datei in Corel DESIGNER importieren, werden in einer XML-Begleitdatei (XCF) gespeicherte Objektattribute importiert.

### CGM-Dateien exportieren

- Corel DESIGNER kann Dateien der CGM-Versionen 1, 3 und 4 exportieren.



- Wenn Sie ins WebCGM-Format exportieren, stehen drei Optionen für die Textkodierung zur Auswahl: UTF-8, UTF-16 und ISO 8859-1.
- Sie können WebCGM- (Version 2.0 und 2.1) oder S1000D CGM-Dateien mit in einer XML-Begleitdatei (XCF) gespeicherten Objektattributen exportieren.
- Sie haben die Möglichkeit, WebCGM 2.1-Dateien beim Exportieren zu komprimieren.
- Sofern das ausgewählte Profil Textkodierung unterstützt, können CGM-Dateien in einem Text- oder binären Format gespeichert werden. Textcodierte Dateien können in einem ASCII-Texteditor geöffnet werden.
- PostScript-Füllmuster werden in Kurven konvertiert.

## CorelDRAW (CDR)

Bei CorelDRAW-Dateien (Dateinamenerweiterung CDR) handelt es sich zumeist um [Vektorgrafiken](#) bzw. Vektorzeichnungen. Vektoren definieren ein Bild als Liste grafischer Grundelemente (Rechtecke, Linien, Text, Bögen und Ellipsen). Die Vektoren werden Punkt für Punkt auf der Seite umgesetzt. Wenn Sie eine Vektorgrafik vergrößern oder verkleinern, bleiben daher die Seitenverhältnisse im Ausgangsbild erhalten.

Vektorgrafiken werden in Grafikdesignanwendungen wie CorelDRAW erstellt und bearbeitet. Sie können Vektorgrafiken jedoch auch in Bildbearbeitungsanwendungen wie Corel PHOTO-PAINT bearbeiten. In DTP-Anwendungen können Sie Vektorgrafiken vieler verschiedener Formate verwenden.

### So importieren Sie CorelDRAW-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **CDR - CorelDRAW (\*.cdr)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

### Technische Hinweise zu CorelDRAW (CDR)

- Importierte CorelDRAW -Dateien werden als Gruppe von [Objekten](#) angezeigt. Klicken Sie auf **Objekt** ► **Gruppierung aufheben**, um einzelne Objekte in der importierten Grafik zu bearbeiten.

## Corel Presentation Exchange (CMX)

Corel Presentation Exchange (Dateinamenerweiterung CMX) ist ein Metadateiformat, das sowohl [Bitmap](#)- als auch Vektordaten sowie die Farbmodelle [PANTONE](#), [RGB](#) und [CMYK](#) unterstützt. Dateien, die im CMX-Format gespeichert wurden, können in anderen Corel-Anwendungen geöffnet und bearbeitet werden.

### So importieren Sie Corel Presentation Exchange-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** eine der folgenden Optionen:
  - **CMX - Corel Presentation Exchange** : für Dateien, die in Corel Presentations X6 oder neuer erstellt wurden
  - **CMX - Corel Presentation Exchange Legacy**: für Dateien, die in Corel Presentations X5 oder älter erstellt wurden
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

## So exportieren Sie Corel Presentation Exchange-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Listenfeld **Dateityp**:
  - **CMX - Corel Presentation Exchange** für Version 16.0 und neuere Versionen
  - **CMX - Corel Presentation Exchange Legacy**: für Version 15 und ältere Versionen
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.

## Technische Hinweise zu Corel Presentation Exchange (CMX)

- Die folgenden Versionen sind verfügbar: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X3, X4, X5 und X6.
- Wenn Sie eine CMX-Datei aus einer früheren Version importieren, werden farbige Texthintergründe nicht beibehalten.

## Corel PHOTO-PAINT (CPT)

Im Dateiformat von Corel PHOTO-PAINT gespeicherte Dateien (Dateinamenerweiterung CPT) sind **Bitmaps**, in denen Formen als **Pixel** dargestellt werden, die zusammen das Bild ergeben. Wenn Sie eine Grafik im Corel PHOTO-PAINT-Format speichern, werden Masken, bewegliche Objekte und Linsen zusammen mit dem Bild gespeichert. Corel DESIGNER ermöglicht den Import und Export von Dateien im Corel PHOTO-PAINT-Format, einschließlich Dateien, die Farb- und **Graustufen**informationen enthalten.

## So exportieren Sie Corel PHOTO-PAINT-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **CPT - Corel PHOTO-PAINT-Bild** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.



Corel DESIGNER-Ebenen können im Dateiformat CPT als Objekte exportiert werden.

Beim Exportieren können Bilder mit transparentem Hintergrund erstellt werden.

## Technische Hinweise zu Corel PHOTO-PAINT (CPT)

- Dieser Filter ist in Corel DESIGNER verfügbar.
- Corel PHOTO-PAINT-Dateien können **Schwarzweiß**-, **Graustufen**-, **Palettenfarben**-, **CMYK-Farben**- (32 Bit), **RGB-Farben**- (24 Bit) oder **Lab**-Bilder sein.

## Corel Symbolbibliothek (CSL)

CSL-Dateien (Corel-Symbolbibliotheken) enthalten Symbole, die in anderen Dateien verwendet werden können.

CSL-Dateien können lokal oder im Netzwerk gespeichert werden und ermöglichen so die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Symbolsammlungen.

Weitere Informationen finden Sie unter **„Sammlungen und Bibliotheken verwalten“** auf Seite 336.

## Cursor Resource-Dateien (CUR)

Das Windows 3.x/NT-Cursor-Resource-Dateiformat (.cur) dient zum Erstellen von Symbolen für Windows 3.1-, Windows NT- und Windows 95-Benutzeroberflächen. Es unterstützt Cursor-Grafikelemente, die in Windows-Mauszeigern verwendet werden. Sie können eine Farbe für Transparent- und Umkehrmasken wählen.

Im Dateiformat Windows 3.x/NT Cursor Resource gespeicherte Bilder können maximal 32 × 32 Pixel groß sein.

### Technische Hinweise zu Cursor Resource-Dateien (CUR)

- Corel-Programme unterstützen beim Import von animierten CUR-Dateien die folgenden Farbtiefen: Schwarzweiß (1 Bit), 16 Palettenfarben (4 Bit), 256 Palettenfarben (8 Bit).

## Microsoft Word-Dokumente (DOC, DOCX oder RTF)

Folgende Microsoft Word-Dateien können importiert werden:


- Microsoft Word-Dokument (DOC) von Version 97, 2000, 2002 und 2003. Außerdem als DOC-Dateien gespeicherte Dateien aus MS Word 2007 und 2010.
- Microsoft Word-Dokumente Open XML-Dokumente (DOCX). Dieses Dateiformat basiert auf Open XML und verwendet ZIP-Komprimierung. Es wurde mit Microsoft Word 2007 eingeführt.
- Rich Text Format-Dateien (RTF). Rich Text Format (RTF):Das RTF-Dateiformat ist ein Textformat, in dem einfacher Text zusätzlich mit den Informationen zur Textformatierung (z. B. Fettdruck) gespeichert werden kann. Wenn Sie RTF-Dateien in Corel DESIGNER importieren, werden der Text und alle eingebetteten Grafiken im Windows-Metadatei-Format (WMF) übertragen. In RTF-Dateien, die aus Corel DESIGNER exportiert werden, werden jedoch keine Grafikelemente übertragen.

Da Microsoft Word ein proprietäres Dateiformat verwendet, ist es manchmal schwierig, alle Aspekte einer Microsoft Word-Datei in Corel DESIGNER zu importieren. Damit Text mit weniger Inkonsistenzen importiert werden kann, empfiehlt es sich das Microsoft Office Compatibility Pack zu installieren. Falls das Microsoft Office Compatibility Pack noch nicht auf Ihrem Computer installiert wurde, werden Sie beim Versuch, Text zu importieren, aufgefordert, es zu installieren.

### So importieren Sie Microsoft Word-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Alle Dateiformate** **DOC, DOCX - MS Word** oder **RTF - Rich Text Format** aus.
- 3 Wählen Sie Laufwerk und Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.

Falls das Microsoft Office Compatibility Pack noch nicht auf Ihrem Computer installiert wurde, wird das Dialogfeld **Compatibility Pack installieren** angezeigt. Die Installation des Microsoft Office Compatibility Pack wird dringend empfohlen. Klicken Sie auf „OK“, um die Installation fortzusetzen, und folgen Sie der Anleitung im Installationsassistenten.

- 6 Im Dialogfeld **Text importieren/einfügen** können Sie auswählen, ob Textformatierungen erhalten oder entfernt werden sollen. Sie können auch bestimmen, ob Tabellen als Tabellen oder als Text importiert werden.
- 7 Platzieren Sie den Cursor für den Import  im Zeichenfenster und klicken Sie.



In der importierten Datei eingebettete WMF-Grafiken (Windows Metadatei-Format) oder EMF-Grafiken (Enhanced Metadatei-Format) bleiben erhalten. Wenn eine Datei andere grafische Elemente enthält, gehen diese bei der Konvertierung verloren und werden in Corel DESIGNER nicht angezeigt.



Sie können den importierten Text platzieren, indem Sie durch Ziehen eines Markierungsrahmens ein Mengentextfeld definieren oder indem Sie die **Leertaste** drücken, um den importierten Text an der Standardposition zu platzieren.

Wenn Sie Text importieren und das Microsoft Office Compatibility Pack nicht installieren, wird das Dialogfeld **Compatibility Pack installieren** erneut angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Text importieren, sofern Sie das Kontrollkästchen **Diese Frage nicht mehr stellen** nicht aktivieren. Sie können das Dialogfeld **Compatibility Pack installieren** erneut aktivieren, indem Sie auf **Extras ► Optionen** klicken. Doppelklicken Sie in der Kategorieliste auf **Arbeitsbereich**, klicken Sie auf **Warnungen** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Compatibility Pack für DOC und DOCX installieren** über das Listenfeld **Warnungen anzeigen bei**.

## So exportieren Sie Microsoft Word-Dateien

- 1 Öffnen Sie eine Zeichnung mit einem **Textobjekt**.
- 2 Klicken Sie auf **Datei ► Exportieren**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** den Eintrag **DOC - MS Word für Windows 6/7** oder **RTF - Rich Text Format** aus.
- 4 Geben Sie im Listenfeld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.



Die Dateinamenerweiterung des gewählten Formats wird automatisch an die Datei angehängt.

Es kann nur Text in Zeichnungen in die Microsoft Word-Dateiformate exportiert werden. Andere Grafikelemente wie z. B. Linien, Kurven und Rechtecke gehen bei der Konvertierung verloren und werden in der Datei nicht angezeigt. Verwenden Sie zum Exportieren von Grafiken ein Grafikformat wie beispielsweise WMF.

## Technische Hinweise zu Microsoft Word (DOC, DOCX und RTF)

### DOC-, DOCX- und RTF-Datei importieren

- Damit Text mit weniger Inkonsistenzen importiert werden kann, empfiehlt es sich das Microsoft Office Compatibility Pack zu installieren. Falls das Microsoft Office Compatibility Pack noch nicht auf Ihrem Computer installiert wurde, werden Sie beim Versuch, Text zu importieren, aufgefordert, es zu installieren.
- Es werden folgende Versionen von Microsoft Word unterstützt: Microsoft Word 97-2007, Microsoft Word für Windows 6/7, Microsoft Word für Windows 2.x, Microsoft Word 3.0, 4.0, 5.0 und 5.5.
- Die Methode der eingebetteten Felder zur Erstellung von Indizes in Microsoft Word wird unterstützt, die des Implizierens von Stilen jedoch nicht.
- Das Corel-Programm passt die Schriften in der zu importierenden Datei an dieselben bzw. ähnliche Schriften an, je nachdem, welche Schriften auf dem Computer installiert sind. Der Textstil „Normal“ in Microsoft Word wird jedoch in den Standardtextstil umgewandelt. Zum Festlegen des Standardtextstils klicken Sie auf **Extras ► Optionen**. Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Dokument**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard für neue Dokumente speichern** und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Stile**.
- Das Programm wandelt Zeichen der Sätze „Symbol“ und „MS Linedraw“ soweit wie möglich automatisch in die entsprechenden Einträge des Windows-Zeichensatzes um.
- Die Abstände in den meisten Schriften werden proportional festgelegt und der Textfluss wird beim Importieren fortgeführt. Daher erscheinen Softline- und Seitenumbrüche an neuen Standorten, wenn eine Konvertierung in eine Schriftart mit festen Abständen oder eine nicht skalierbare Schrift erfolgt.
- Beim Importieren von Text wird die Seitengröße des Originaldokuments ignoriert. Der Text wird an die aktuelle Seitengröße angepasst, was sich auf seine Platzierung auswirken kann.
- Ist eine Tabelle länger als die aktuelle Seite, setzen sich die Tabellendaten nach unten und außerhalb der Seite fort.
- Verschachtelte Tabellen werden nicht gänzlich unterstützt. Der Text in einer verschachtelten Tabelle wird im Textfeld der obersten Tabellenzelle als Nur-Text angezeigt (d. h. ohne Begrenzungslinien).
- Verschachtelte Aufzählungen werden nicht gänzlich unterstützt.
- Objekte und Graphen werden nicht übernommen.

- Gleichungen werden nicht beibehalten. Daten und Ergebnisse können bestehen bleiben, sind jedoch nicht miteinander verbunden.
- Die Textrichtung wird nicht beibehalten.

## Microsoft Publisher (PUB)

Microsoft Publisher® (PUB) ist das native Format für Dateien, die in Microsoft Publisher erstellt werden, eine Anwendung der Microsoft Office Produktlinie zur Erstellung von Druckerzeugnissen und Broschüren.

### Technische Hinweise zu Microsoft Publisher (PUB)

- Corel DESIGNER importiert Microsoft Publisher-Dokumente der Versionen 2002, 2003, 2007 und 2010.
- Export wird nicht unterstützt.
- Doppelseiten werden als einzelne Seiten importiert.
- Musterseiten werden nicht unterstützt. Eine Musterseite wird als getrennte Ebene auf der Seite importiert. Der Name der Ebene entspricht dem Namen der Musterseite in Microsoft Publisher.
- Kopf- und Fußzeilen werden nicht übernommen. Text aus Kopf- und Fußzeilen wird an der entsprechenden Stelle auf jeder Seite platziert.
- Tabellen werden übernommen. Nicht alle Randlinienarten werden übernommen. Wenn eine Randlinienart nicht übernommen wird, wird sie durch eine Randlinie der gewünschten Stärke und Farbe ersetzt.
- Zierränder werden nicht unterstützt.
- Stilvorlagen werden nicht übernommen. Stile und Formatattribute werden auf den Text angewendet.
- Einige Unterstreichungsstile werden nicht übernommen. Nicht übernommene Unterstreichungsstile werden mit möglichst gleichwertigen Unterstreichungsstilen ersetzt, die in Corel DESIGNER verfügbar sind.
- Schatten-, Relief- und Gravureffekte werden nicht übernommen.
- Horizontale Linien in Textobjekten werden nicht übernommen.
- Farbschemas werden nicht übernommen. Farben von Farbschemas werden in Objektfarben umgewandelt.
- Masterdesignsets werden nicht übernommen. Schriftartnamen und -stile werden in Corel DESIGNER in ihre Entsprechungen umgewandelt.
- 3D-Formen werden übernommen. Oberflächenstrukturen werden nicht übernommen.
- Word Art wird in Corel DESIGNER als Grafiktext importiert. Oberflächenstrukturen für Extrusionen werden nicht übernommen.
- Verknüpfte Textrahmen werden übernommen.
- Lesezeichen und Hyperlinks werden übernommen.
- Formobjekte (Microsoft Publisher 2002) werden nicht übernommen.

## Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 oder DRW)

Sie können Corel DESIGNER-Dateien importieren. Dateien von Version 10 oder später haben die Dateinamenerweiterung **DES**. Dateien von Version 6 bis 9 haben die Dateinamenerweiterung **DSF**. Dateien von Version 4 haben die Dateinamenerweiterung **DS4**. Die Dateinamenerweiterung **DRW** wird für Micrografx 2.x- oder 3.x-Dateien verwendet. Micrografx Template-Dateien (DST) werden ebenfalls unterstützt.

### So importieren Sie Corel DESIGNER-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **DES - Corel DESIGNER (\*.des)** oder **DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (\*.dsf; \*.drw; \*.ds4)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Im Dialogfeld **Importieren** können Sie die gewünschten Einstellungen wählen.
- 6 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 7 Klicken Sie auf die Zeichenseite.

## Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DSF)

- Hilfslinien bleiben erhalten. Gittereinstellungen werden jedoch nicht konvertiert.
- **Einrastpunkte** werden nicht konvertiert; das Programm behält die Standardeinstellungen für die Anziehung bei.
- **Objekte** auf einigen Seiten werden u.U. gruppiert. Es empfiehlt sich möglicherweise, die Gruppe auszuwählen und die Gruppierung der Objekte aufzuheben, bevor Sie mit dem Bearbeiten beginnen.
- OLE-Daten werden in DSF-Dateien als Bildobjekte angezeigt. Objekttypen von OLE-Daten gehen bei der Umwandlung verloren.
- Kurvenlinien werden in Kurven umgewandelt.
- Auf die Teile einer Grafik, die sich außerhalb des von Corel DESIGNER unterstützten Umfangs befinden, kann nicht zugegriffen werden. Die Grafik sollte vor dem Umwandeln verkleinert werden.
- Erweiterte Linienstile bleiben erhalten.
- Die Verlaufstransparenz kann sich in einigen Fällen verschieben.
- Schraffurfüllungen bleiben in der importierten Datei erhalten.
- Nicht geschlossene, gefüllte Linien werden in zwei Objekte umgewandelt: eines für die Linie und eines für die Füllung.
- Blocktext in Corel DESIGNER 9-Dateien wird in Corel DESIGNER 2018 in Mengentext umgewandelt. Freier Text wird in **Grafiktext** konvertiert.
- Verzerrter Text wird in Kurven umgewandelt.
- Fließender Text (Blocktext, der ein Objekt umfließt) wird in mehrere Textobjekte umgewandelt.
- Jede Zeile eines nicht rechteckigen Textobjekts (Text, der in einem Objekt platziert wurde) wird in ein separates Textobjekt umgewandelt.
- Wenn Blocktext vielen Änderungen unterworfen wird, können sich die Tabulatoren ausdehnen oder schrumpfen.
- Text, der zwischen Behältern fließt, bleibt nicht erhalten. Jeder Behälter wird als separates Objekt umgewandelt.
- Die Maße von Text in Kapitälchen können sich beim Importieren ändern.

## Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DES)


- Wenn Sie eine Datei in Version 15.0 oder einer früheren Version von Corel DESIGNER speichern, werden Bemaßungs- und Verbindungslinien in Kurven konvertiert.

## AutoCAD Drawing Database (DWG) und AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)

AutoCAD Drawing Database (Dateinamenerweiterung DWG) ist ein Vektordateiformat, das als programmeigenes Format für AutoCAD-Zeichnungen verwendet wird.

Das Drawing Interchange Format (Dateinamenerweiterung DXF) ist ein Format, bei dem alle Daten in einer AutoCAD-Zeichendatei durch Tags beschrieben werden. Dieses Dateiformat ist ein programmeigenes Dateiformat von AutoCAD. Es ist zum Standard für den Austausch von CAD-Zeichnungen geworden und wird von vielen CAD-Anwendungen unterstützt. Das DXF-Format ist vektororientiert und unterstützt bis zu 256 Farben.

Die erweiterte Unterstützung des DWG-Formats (AutoCAD Drawing Database) vereinfacht beim Import dieser Dateien die Arbeit mit Bemaßungsformen. Corel DESIGNER erkennt Bemaßungsformen in DWG-Dateien und ermöglicht es Ihnen auf diese Weise, mithilfe der Bemaßungshilfsmittel schnell und einfach Pfeilspitzen von Bemaßungslinien zu ändern, Bemaßungstexte neu zu positionieren und assoziative Bemaßungen zu aktualisieren, wenn eine Form geändert wird. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Aussehen der Bemaßungsformen zu übernehmen. Dann werden diese in Kurven und Text umgewandelt. Nach dem Export in das DWG- bzw. DXF-Format sind die Bemaßungsformen in CAD-Anwendungen wie AutoCAD oder CorelCAD bearbeitbar. Weitere Informationen zu Bemaßungslinien finden Sie unter „[Bemaßungslinien zeichnen](#)“ auf Seite 175.



Corel DESIGNER erkennt Bemaßungsformen in AutoCAD-Dateien (DWG/DXF).

### So importieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange Format-Datei (DXF)

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **DWG - AutoCAD (\*.dwg)** oder **DXF - AutoCAD (\*.dxf)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **AutoCAD-Datei importieren** im Listenfeld **3D-Projektion** eine Ebenenprojektion für die perspektivische Darstellung dreidimensionaler Objekte.  
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Knoten automatisch reduzieren**, wenn die Anzahl der Knoten des importierten Objekts verringert werden soll.
- 7 Aktivieren Sie im Bereich **Skalierung** eine der folgenden Optionen:
  - **Automatisch**: Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der AutoCAD-Quelldatei.
  - **Englisch (1 Einheit = 1 Zoll)**: Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll.
  - **Metrisch (1 Einheit = 1 mm)**: Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

Wenn die Datei kennwortgeschützt ist, geben Sie das Kennwort in das Feld **Kennwort** ein.



In der Datei enthaltene vorgegebene Ansichten werden automatisch im Listenfeld **3D-Projektion** angezeigt.

Wenn auf Ihrem Computer eine Schrift fehlt, die in einer importierten Datei enthalten ist, wird das Dialogfeld **Panose-Schriftabgleichung** angezeigt, in dem Sie die Schrift durch eine ähnliche Schrift ersetzen können.

### So exportieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange-Datei (DXF)

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** eine der folgenden Optionen:
  - **DWG - AutoCAD**
  - **DXF - AutoCAD**
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Wählen Sie im Dialogfeld **In AutoCAD exportieren** die gewünschte AutoCAD-Version aus dem Listenfeld **Exportversion** aus.
- 7 Wählen Sie im Listenfeld **Exporteinheiten** eine Maßeinheit.

- 8 Aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren als** eine der folgenden Optionen:
  - **Kurven**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
  - **Text**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.
- 9 Aktivieren Sie im Bereich **Bitmap exportieren als** eine der Optionen, um die Bitmap-Bilder in der Zeichnung in ein unterstütztes Bitmap-Format zu exportieren.
- 10 Aktivieren Sie im Bereich **Nicht zugeordnete Füllungen** eine der folgenden Optionen:
  - **Farbe**: Hiermit werden alle nicht zugeordneten Füllungen mit Farbe gefüllt. Zum Ändern der Farbe klicken Sie auf die **Farbauswahl** und wählen eine Farbe aus der **Palette** aus.
  - **Nicht ausgefüllt**: Hiermit bleiben nicht zugeordnete Füllungen ungefüllt.

### Technische Hinweise zu AutoCAD Data Interchange (DXF)

- Vom Programm werden AutoCAD-Dateien der Version R2.5 bis 2018 unterstützt.
- Ebenen bleiben beim Import und Export erhalten.

### AutoCAD-DXF-Dateien importieren

- Ist die DXF-Datei zu komplex für den Import in Corel DESIGNER, können Sie das AutoCAD-Ausgabegerät als HP7475-Plotter konfigurieren und eine Plot-in-Datei-Operation für Ihre Zeichnung durchführen. Anschließend sollte es möglich sein, diese Plotter-Datei mithilfe des Importfilters zu importieren. Mit neueren Versionen von AutoCAD können Sie EPS-Dateien erstellen.
- Corel-Grafikprogramme versuchen, die importierten Bilder zu zentrieren. Sind die Koordinaten größer als die in Corel DESIGNER maximal zur Verfügung stehende Seitengröße (4572 × 4572 cm), werden die Bilder entsprechend verkleinert.
- Modellraumseiten werden als Master-Seiten importiert.
- Voll- und Vektorisierungsgebilde werden gefüllt.
- Bemaßungslinien werden als Bemaßungsobjekte importiert.
- Ein Punkt wird als Ellipse minimaler Größe importiert.
- Dateien, die nur als Gebilde exportiert wurden, werden möglicherweise nicht wie erwartet im Corel-Programm erscheinen, da die Kennsatzdaten fehlen.
- Bei importierten AutoCAD-Dateien, die formatierten Mengentext enthalten, werden Textformatierungen wie Abstand, Ausrichtung und Einzug erhalten.
- Die Ausrichtung von Texteinträgen wird unter Umständen nicht beibehalten, vor allem, wenn Schriften in der importierten Datei ersetzt wurden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Text nicht ausrichten.
- Wenn die DXF-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichung** angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können.
- Linien mit mehreren Punkten, die das von Corel DESIGNER unterstützte Maximum überschreiten, werden in mehrere Linien aufgeteilt und die Füllungen werden nicht übernommen.
- 3D-Volumenkörper werden von Corel DESIGNER nicht direkt unterstützt. 3D-Volumenkörper können mit dem 3D-Importprogramm importiert werden.

### Exportieren von AutoCAD-DXF-Dateien

- Corel DESIGNER speichert Zeichnungen in einem Vektorformat, das von CAD-/CAM-Programmen wie beispielsweise AutoCAD sowie bestimmten computergesteuerten Schilderbeschriftungs- und Glasschneidemaschinen unterstützt wird.
- In den exportierten Dateien ist kein Kennwortschutz verfügbar.
- Dabei werden nur die Umriss- von Objekten exportiert.
- Gefüllte Objekte ohne Umriss werden beim Exportieren mit einem Umriss versehen.
- Der gesamte Text wird mit einer generischen Schrift exportiert. Die Textformatierung wird nicht erhalten.

### Technische Hinweise zu AutoCAD Drawing Database (DWG)

- Corel DESIGNER unterstützt sowohl das Importieren wie auch das Exportieren von AutoCAD-Dateien ab der Version R2.5 bis zur Version 2018.
- In den exportierten Dateien ist kein Kennwortschutz verfügbar.
- Wenn die DWG-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichung** angezeigt, in dem Sie diese Schriften ersetzen können.



## Encapsulated PostScript (EPS)

EPS-Dateien können Text, Vektorgrafiken und Bitmaps enthalten und sind für die Integration (Verkapselung) in andere Dokumente gedacht. Im Gegensatz zu anderen PostScript-Dateien, die mehrere Seiten enthalten können, besteht eine EPS-Datei immer nur aus einer einzelnen Seite.

EPS-Dateien enthalten in der Regel ein Vorschaubild (Header), mit dem Sie den Dateiinhalt ohne die Hilfe eines PostScript Interpreters einsehen können. EPS-Dateien ohne Vorschaubild werden in Corel-Anwendungen als graues Feld angezeigt.

EPS-Dateien können importiert und exportiert werden. Sie können EPS-Dateien wie jede andere PostScript-Datei (PS) als eine Gruppe bearbeitbarer Objekte importieren. Es ist jedoch auch möglich, die Datei als verkapselte Datei zu laden, indem Sie das Vorschaubild im Zeichenfenster platzieren. Das Vorschaubild ist mit der Datei verknüpft. In den folgenden Situationen empfiehlt es sich, eine EPS-Datei als verkapselte Datei zu importieren:

- Sie möchten, dass der Text in der EPS-Datei mit den Originalschriften angezeigt wird (ohne Verwendung von Ersatzschriften).
- Sie arbeiten mit einer großen EPS-Datei und möchten nicht, dass die Anwendung dadurch langsamer wird.

Während der Installation von CorelDRAW Technical Suite haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript® zu installieren. Dies ist eine Anwendung zur Interpretation des PostScript-Dateiformats. Mit Ghostscript haben Sie die Möglichkeit, PostScript Level 3-Dateien zu importieren. Wenn Sie Ghostscript bei der Erstinstallation des Produkts nicht installiert haben, können Sie dies jetzt nachholen.

### So importieren Sie EPS-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PS, EPS, PRN - PostScript (\*.ps; \*.eps; \*.prn)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Aktivieren Sie im Dialogfeld **EPS importieren** eine der folgenden Optionen:
  - **Bearbeitbar importieren**: Importiert die Datei als Gruppe von Corel DESIGNER-Objekten, die geändert werden können.
  - **Als Encapsulated PostScript platzieren**: Platziert das Vorschaubild im Zeichenfenster. Einzelne Teile der Datei können nicht geändert werden. Sie können jedoch die Datei als Ganzes bearbeiten (beispielsweise die Größe ändern oder die Datei drehen).
- 7 Wenn Sie die Datei als bearbeitbar importieren, aktivieren Sie eine der folgenden Textoptionen:
  - **Text**: Textobjekte werden in der importierten Datei beibehalten, so dass Sie den Text bearbeiten können.
  - **Kurven**: Text wird in Kurven umgewandelt.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.
- 9 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).



Beim Ändern von EPS-Dateien, die als bearbeitbar importiert wurden, gelten bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Technische Hinweise zu PostScript \(PS oder PRN\)](#)“ auf Seite 883.

Falls die EPS-Datei Text enthält, der in Kurven umgewandelt wurde, kann der Text in der importierten Datei selbst dann nicht bearbeitet werden, wenn Sie den Text als Text importieren.



Sie können eine EPS-Datei auch aus dem Windows-Explorer in das Zeichenfenster ziehen.

### So exportieren Sie EPS-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.

- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **EPS - Encapsulated PostScript** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **EPS exportieren** können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.

### So legen Sie allgemeine Exportoptionen fest

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld **EPS exportieren** auf die Registerkarte **Allgemein**.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

#### Aktion

#### Vorgehensweise

Farbmodus für den Export in EPS festlegen

Wählen Sie im Bereich **Farbverwaltung** im Listenfeld **Farben ausgeben als** eine Option aus:

- **Programmeigen**
- **RGB**
- **CMYK**
- **Graustufen**

Wenn Sie die Option **Programmeigen** auswählen, wird für alle Objekte der Farbmodus erhalten, in dem Sie erstellt wurden, wie z. B. RGB, CMYK, Grauskala oder Schmuck.

Schmuckfarben konvertieren

Aktivieren Sie im Bereich **Farbverwaltung** das Kontrollkästchen **Schmuckfarben konvertieren in** und wählen Sie im Listenfeld eine Option aus.

Dateiformat für eine Vorschau des PostScript-Bildes auswählen

Wählen Sie im Bereich **Vorschaubild** eine der folgenden Optionen:

- **Keines**
- **TIFF**
- **WMF**

Wenn Sie das TIFF-Format auswählen, müssen Sie einen Farbmodus und eine Auflösung wählen.

Textexportmodus festlegen

Aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren als** eine der folgenden Optionen:

- **Kurven**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
- **Text**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.

Wenn die verwendeten PostScript-Schriften in die Datei eingebunden werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einschließlich Schriften**.

Kompatibilitätsoption wählen

Wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** eine PostScript-Ebene aus, die vom Drucker, der zum Drucken, bzw. der Anwendung, die zum Anzeigen der Datei verwendet wird, unterstützt wird.



Objekte werden immer als **CMYK** ausgegeben. Bitmaps haben die Option verschiedener Farbmodi.



Wenn Sie für die Vorschau der Bilder das 8-Bit-TIFF-Format wählen, können Sie den Hintergrund der Bitmap transparent machen, indem Sie im Bereich **Vorschaubild** das Kontrollkästchen **Transparenter Hintergrund** aktivieren.

## So legen Sie erweiterte Exportoptionen fest

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld **EPS exportieren** auf die Registerkarte **Erweitert**.
- 2 Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.

### Aktion

### Vorgehensweise

Name des Autors angeben

Geben Sie im Feld **Autor** einen Namen ein.

Bitmap-Komprimierung anwenden

Aktivieren Sie im Bereich **Bitmap-Komprimierung** das Kontrollkästchen **JPEG-Komprimierung verwenden**. Stellen Sie mit dem Regler **JPEG-Qualität** die Qualität der Bitmaps (d.h. die Stärke der Komprimierung) ein.

Farbüberlappungsoption anwenden

Im Bereich **Farbüberlappung** können Sie nun folgende Optionen aktivieren:

- **Überdruckeinstellungen für Dokument beibehalten**: Behält die aktuellen Objekteinstellungen bei.
- **Schwarz immer überdrucken**: Erzeugt eine Farbüberlappung, bei der alle Objekte, die mindestens zu 95 Prozent aus Schwarz bestehen, die darunter liegenden Objekte überdrucken.
- **Automatisch überfüllen**: Erzeugt eine Farbüberlappung, bei der das Objekt einen Umriss in der Farbe seiner Füllung erhält und die darunter liegenden Objekte überdruckt.
- **Maximum**: Ermöglicht das Angeben des maximalen Überfüllungswerts, der den Objekten bei aktivierter Option Autom. überfüllen zugewiesen wird.

Wenn Sie die minimale Schriftgröße festlegen möchten, der die Option Autom. überfüllen zugewiesen wird, geben Sie einen Wert in das Feld **Text über** ein.

Wenn der Umriss aller Objekte auf der Seite dieselbe Breite haben soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Feste Breite**.

Begrenzungsrahmen zuweisen

Im Bereich **Begrenzungsrahmen** können Sie nun folgende Optionen aktivieren:

- **Objekte**: Richtet den Begrenzungsrahmen präzise an den Objekten in der Datei aus.
- **Seite**: Richtet den Begrenzungsrahmen an der Seite aus.
- **Randanschnittgrenze**: Legt den Randanschnittbereich fest, der über den Druckbereich hinausgeht.
- **Schneidemarken**: Ermöglicht das Verwenden von Schneidemarken als Ausrichtungshilfen beim Zuschneiden der Druckausgabe auf die endgültige Größe.

## Aktion

## Vorgehensweise

- **Gleitkommazahlen:** Ermöglicht das Verwenden von Zahlen mit Nachkommastellen.

OPI-Verknüpfungen beibehalten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **OPI-Verknüpfungen beibehalten**, um niedrig auflösende Bilder als Platzhalter für hoch auflösende Bilder zu verwenden.



Das Kontrollkästchen **JPEG-Komprimierung verwenden** steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine PostScript-Ebene wählen, die diese Funktion unterstützt.

## So installieren Sie Ghostscript

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start ▶ Systemsteuerung**.
- 3 Klicken Sie auf **Programm deinstallieren**.
- 4 Doppelklicken Sie auf der Seite **Programm deinstallieren oder ändern** auf **CorelDRAW Technical Suite**.
- 5 Aktivieren Sie die Option **Ändern**.
- 6 Aktivieren Sie auf der Features-Seite das Kontrollkästchen **GPL Ghostscript**.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

## Technische Hinweise zu Encapsulated PostScript (EPS)

### EPS-Dateien importieren

- Wird die Encapsulated PostScript Datei mit der Option **Als Encapsulated Postscript platzieren** importiert und enthält die EPS-Datei ein Vorschaubild (auch als Kennsatz oder Header bezeichnet), wird dieses importiert und angezeigt. Die EPS-Informationen bleiben an diesen Kennsatz angehängt und werden beim Drucken des Bildes auf einem PostScript-Drucker verwendet.
- Der PostScript Interpreted-Filter konvertiert beim Import die Objekte in der EPS-Datei in Corel DESIGNER-eigene Objekte.
- Beim Importieren einer Datei mit großen oder komplexen Gradientenfüllungen werden möglicherweise sehr viele Objekte erstellt.

### EPS-Dateien exportieren

- Auf einem PostScript-Drucker werden Grafiken anderer Programme, die in das EPS-Format exportiert wurden, genauso gedruckt wie in einem Corel-Grafikprogramm.
- Sie können einen Kennsatz (Header) im TIFF-Format (Tagged Image File Format) oder im WMF-Format (Windows Metafile Format) in **Schwarzweiß-**, in **4-Bit-Graustufen** oder **-Farben** oder in **8-Bit-Graustufen** oder **-Farben** speichern. Sie können die **Auflösung** des Kennsatzes auf einen Wert zwischen 1 und 300 **dpi** (Punkte pro Zoll) einstellen. Die Standardauflösung ist 72 dpi. Gibt es für das Programm, in das die EPS-Datei importiert wird, eine Beschränkung in Bezug auf die Größe des Bildkennsatzes, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Datei zu groß ist. Um die Dateigröße zu reduzieren, wählen Sie im Dialogfeld **EPS exportieren** im Feld **Modus** die Option **Schwarzweiß** und reduzieren Sie die Kennsatzauflösung, bevor Sie die Datei exportieren. Die Einstellung legt nur die Auflösung des Kennsatzes fest und hat keine Auswirkung auf die Druckqualität Ihrer Zeichnung. Farbige Kennsätze sind hilfreich beim Anzeigen von EPS-Dateien. Wenn das Programm, in dem Sie die Datei verwenden möchten, keine Farbkennsätze unterstützt, können Sie auch einen Export mit einem Schwarzweißkennsatz durchführen. Sie können Dateien auch ohne Kennsatz exportieren.
- Exportierte EPS-Dateien enthalten außer der Grafik einen Dateinamen, einen Programmnamen und ein Datum.
- Um Schriftinformationen in einer EPS-Datei zu speichern, aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren als** das Kontrollkästchen **Einschließlich Schriften**.
- Beim Exportieren von Text als Kurven wird der **Text** in Vektorkurven umgewandelt.
- Wenn eine in der Datei verwendete Schrift nicht auf dem Drucker verfügbar ist oder nicht in der Datei gespeichert wurde, wird der Text entweder in der Schrift Courier gedruckt oder die Zeichnung wird nicht gedruckt.

## PostScript (PS oder PRN)

PostScript-Dateien (PS) verwenden für das Drucken oder Anzeigen die PostScript-Sprache zur Beschreibung des Layouts von Text, der Vektorgrafiken oder der Bitmaps. PostScript-Dateien können mehrere Seiten umfassen. PostScript-Dateien werden als eine Gruppe von Objekten importiert, die Sie bearbeiten können.

PostScript-Dateien haben in der Regel die Dateinamenerweiterung **PS**, können aber auch mit der Erweiterung **PRN** importiert werden. Dateien mit der Dateinamenerweiterung **PRN** werden im Allgemeinen als Druckerdateien (PRN) bezeichnet und enthalten Anweisungen, wie die Datei gedruckt werden soll. Sie ermöglichen Ihnen das Drucken eines Dokuments auch ohne die Anwendung, in der das Dokument erstellt wurde.

Während der Installation von CorelDRAW Technical Suite haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript zu installieren. Dies ist eine Anwendung, die das PostScript-Dateiformat interpretiert. Ghostscript unterstützt den Importvorgang von Dateien. Falls Sie Ghostscript nicht im Rahmen der Installation installiert haben, finden Sie weitere Informationen unter „[So installieren Sie Ghostscript](#)“ auf Seite 882.

Sie können auch Encapsulated PostScript-Dateien (EPS) importieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Encapsulated PostScript \(EPS\)](#)“ auf Seite 879.

### So importieren Sie PostScript-Dateien (PS oder PRN)

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PS, EPS, PRN - PostScript (\*.ps; \*.eps; \*.prn)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen und dann auf **Importieren**.
- 5 Aktivieren Sie im Bereich **Text importieren als** eine der folgenden Textoptionen:
  - **Text**: Textobjekte werden in der importierten Datei beibehalten, so dass Sie den Text bearbeiten können.
  - **Kurven**: Text wird in Kurven umgewandelt.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.
- 7 Klicken Sie auf die Zeichenseite.



Falls die PostScript-Datei Text enthält, der in Kurven umgewandelt wurde, kann der Text in der importierten Datei selbst dann nicht bearbeitet werden, wenn Sie den Text als Text importieren.

### Technische Hinweise zu PostScript (PS oder PRN)

- PostScript-Dateien, die Maschenfüllungen mit Schmuckfarben, [DeviceN](#)-Bilder oder Duotonbilder enthalten, können nicht importiert werden. Dieses Problem wird durch die Installation von Ghostscript behoben.
- Maschenfüllungen im CMYK-Farbmodus werden als Bitmaps importiert und sind nicht bearbeitbar.
- Gradientenfüllungen werden als Gruppe gefüllter Objekte importiert, wodurch der Eindruck einer Gradientenfüllung entsteht. Die Objekte können jedoch nicht als Gradientenfüllung bearbeitet werden.
- RGB-Bitmapen werden in importierten PS-Files in CMYK umgewandelt. Dieses Problem wird durch die Installation von Ghostscript behoben.
- Die Schriftinformationen bleiben nur dann erhalten, wenn die Schrift vor dem Importieren in die Originaldatei eingebettet wurde.
- Zu große Dateien werden aufgrund von Speicherbegrenzungen in einigen Programmen nicht importiert. Dieses Problem kann durch komplexe Gradientenfüllungen verursacht werden, die die Anzahl der Objekte in der Grafik erhöhen.
- Es werden nur Drucker-Dateien (PRN), PS-Dateien und EPS-Dateien im PostScript-Format unterstützt.

## GIF

Das GIF-Format ist ein für das Internet entwickeltes Format auf Bitmap-Basis. Es ist stark komprimiert, um die Dateiübertragungszeit so kurz wie möglich zu halten, und unterstützt Bilder mit bis zu 256 Farben. Im Dateiformat GIF gespeicherte Bilder können maximal 30.000 × 30.000 Pixel groß sein. Zur Komprimierung wird das Verfahren LZW verwendet.

Im GIF-Format können mehrere Bitmaps in einer Datei gespeichert werden. Wenn die einzelnen Bitmaps in schneller Abfolge angezeigt werden, wird die Datei als animierte GIF-Datei bezeichnet.

Für die Verwendung im Internet können Bilder auch im PNG- oder JPEG-Format gespeichert werden. Wenn Sie ein Bild im Web freigeben möchten, jedoch nicht wissen, welches Format Sie verwenden sollen, finden Sie weitere Informationen zu geeigneten Formaten unter „[Bitmaps für das Web exportieren](#)“ auf Seite 345.

### So importieren Sie GIF-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **GIF - CompuServe-Bitmap (\*.gif)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

### Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter „[So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf](#)“ auf Seite 835.

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter „[So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu](#)“ auf Seite 836.



Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu ändern.

### Technische Hinweise zu GIF

- Corel-Programme können die Versionen 87A und 89A des Dateiformats GIF importieren. Der Export ist nur bei Version 89A möglich. Die Version 87A unterstützt Grundfunktionen und Interlacing. Die neuere Version 89A bietet denselben Funktionsumfang wie die Version 87A und unterstützt darüber hinaus transparente Farben sowie das Einfügen von Kommentaren und anderen Daten in die Bilddatei.
- Corel-Programme unterstützen beim Import von animierten GIF-Dateien die folgenden Farbtiefen: Schwarzweiß (1 Bit), 16 Farben, Graustufen (8 Bit) und Palettenfarben mit 256 Farbtönen (8 Bit).

## HTML

HTML-Dateien sind Klartextdateien (ASCII-Dateien), die mit einem Texteditor wie dem Windows-Editor oder TextEdit erstellt werden können. HTML-Dateien sind für die Anzeige in einem Webbrowser bestimmt.

Sie können HTML-Dateien importieren, um Text zu bearbeiten und Webobjekte, [Lesezeichen](#) und [Hyperlinks](#) hinzuzufügen.

## So importieren Sie HTML-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie **HTM - HyperText Markup Language (\*.htm)** im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname**.  
Wird diese Option nicht angezeigt, müssen Sie Ihrer Installation von CorelDRAW Technical Suite 2018 zuerst den HTML-Filter hinzufügen. Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Installation finden Sie unter „So ändern oder reparieren Sie eine Installation der “ auf Seite [25.CorelDRAW Technical Suite](#)
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Aktivieren Sie im Bereich **Standard-Textfarben verwenden** eine der folgenden Optionen:
  - **Ja**:Verwendet die Standardfarben für Text und für besuchte, nicht besuchte und aktive Verknüpfungen, wobei die in der HTML-Datei angegebenen Farben ignoriert werden.
  - **Nein**:Es werden die in der HTML-Datei angegebenen Farben verwendet.
- 7 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

## HTML, technische Hinweise

### HTML-Dateien importieren

- Der [HTML](#)-Importfilter extrahiert bearbeitbare Informationen aus einem Webdokument und importiert Objekte in einer dem Original-Layout ähnlichen Weise in Corel DESIGNER.
- Importierte HTML-Dateien, die über die Grenzen der Zeichenseite hinausgehen, werden ohne Seitenumbruch fortlaufend im Arbeitsbereich angezeigt.

## JPEG (JPG)

[JPEG](#) ist ein Standardformat, das von der Joint Photographers Experts Group entwickelt wurde. Durch den Einsatz effizienter Komprimierungstechniken ermöglicht es den Dateitransfer zwischen zahlreichen unterschiedlichen Plattformen. JPEG unterstützt 8-Bit-Graustufen, 24-Bit-RGB und 32-Bit-CMYK-Farbtiefen.

Das JPEG-Format wird häufig im Web verwendet. Weitere Informationen zum Exportieren in das Dateiformat JPEG finden Sie unter „[Bitmaps für das Web exportieren](#)“ auf Seite 345.

## So importieren Sie JPEG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **JPG - JPEG-Bitmaps (\*.jpg; \*.jtf; \*.jff; \*.jpeg)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

## Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter „[So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf](#)“ auf Seite 835.

## Außerdem können Sie

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter „So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu“ auf Seite 836.



Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der [Zeichenseite](#), um die Bildgröße zu ändern.

## Technische Hinweise zu JPEG

- JPEG-Dateien können EXIF-Daten enthalten. Diese Daten können das Öffnen von JPEG-Dateien beeinflussen.

## JPEG 2000 (JP2)

Das Dateiformat [JPEG 2000 \(JP2\)](#) ist eine Weiterentwicklung des JPEG-Formats und bietet unter anderem zusätzliche Möglichkeiten der Datenkomprimierung. Mit dem Format JPEG 2000 Standard können mehr beschreibenden Daten (oder Metadaten) wie Dimensionen, Farbtionskala, Farbraum und Angaben zu Urheberrechten als mit JPEG 2000 Codestream-Dateien gespeichert werden. Codestream-Dateien sind für die Übertragung in Computernetzwerken wie dem Internet optimiert, da gegen Bitfehler und damit verbundene Datenverluste auf Übertragungswegen mit geringer Bandbreite resistent sind.

Das Format JPEG 2000 wird nicht von allen Webbrowsern unterstützt. Eventuell wird zum Anzeigen solcher Dateien ein Plugin benötigt.

Wenn Sie ein Bild im JP2-Format exportieren, können Sie festlegen, ob der Fortschritt beim Herunterladen anhand der [Auflösung](#), Qualität oder Position angezeigt werden soll.

## So importieren Sie JPEG 2000-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **JP2 - JPEG 2000-Bitmaps (\*.jp2; \*.j2k)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

## So exportieren Sie eine JPEG 2000-Bitmap

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie **JP2 - JPEG 2000-Bitmaps** im Listenfeld **Dateityp**.
- 3 Geben Sie in das Feld **Dateiname** einen Namen ein.
- 4 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 5 Wählen Sie oben rechts im Dialogfeld die Voreinstellung **JPEG 2000** im Listenfeld **Voreinstellung** aus.  
Wenn Sie die Voreinstellungen bearbeiten möchten, können Sie die Exportoptionen im Dialogfeld ändern.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

## Außerdem können Sie

Farbmodus auswählen

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** im Listenfeld **Farbmodus** einen Farbmodus aus.



## Außerdem können Sie

Farbprofil einbetten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Farbprofil einbetten** im Bereich **Erweitert**.

Bildqualität kontrollieren

Wählen Sie im Bereich **Einstellungen** im Listenfeld **Qualität** eine Qualitätsoption aus oder geben Sie einen Wert ein.

Für das Herunterladen von JPEG 2000 eine ansteigende Auflösung festlegen, wodurch die Größe des gesamten Bildes allmählich zunimmt

Wählen Sie im Bereich **Erweitert** im Listenfeld **Verlauf** die Option **Auflösung\Qualität**.

Das Herunterladen von JPEG 2000 von der oberen linken Bildecke zur unteren rechten Bildecke festlegen

Wählen Sie im Bereich **Erweitert** im Listenfeld **Verlauf** die Option **Auflösung\Position**.

Das Herunterladen von JPEG 2000 von der oberen linken Bildecke zur unteren rechten Bildecke festlegen

Wählen Sie im Bereich **Erweitert** im Listenfeld **Verlauf** die Option **Position**.

Das Herunterladen von JPEG 2000 stufenweise nach Farbkanal festlegen

Wählen Sie im Bereich **Erweitert** im Listenfeld **Verlauf** die Option **Kanäle**.

JPEG 2000 Codestream zulassen

Aktivieren Sie im Bereich **Erweitert** das Kontrollkästchen **Codestream**.

## JPEG 2000 (JP2), technische Hinweise

- Corel DESIGNER kann zwar JP2- und JPC-Dateien importieren, für den Export steht jedoch nur das Format JP2 zur Verfügung.
- Corel DESIGNER unterstützt den Export von JPEG2000-Dateien in 24-Bit**RGB**- und 8-Bit-**Graustufenfarben**.
- **CMYK**-, 48-Bit-**RGB**- und **Schwarzweiß**-Bilder können nicht in dieses Format exportiert werden.

## Kodak Photo-CD-Bild (PCD)

Kodak® Photo CD ist ein von Eastman Kodak entwickeltes Rasterformat zum Scannen von Fotos auf CDs. PCD-Bilder basieren auf 35-mm-Filmnegativen oder Dias, die in ein digitales Format umgewandelt und auf CD gespeichert wurden. Es ermöglicht digitales Speichern und Bearbeiten von Fotos in höchster Qualität. Das PCD-Format wird im Allgemeinen von Photofinishern und Service-Büros verwendet, die ihren Kunden die Erstellung von Foto-CDs anbieten.

Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Anwendung nicht unterstützt.

## So importieren Sie Kodak Photo-CD-Bilddateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PCD - Kodak Photo-CD-Bild (\*.pcd)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Im Dialogfeld **PCD-Import** können Sie nun folgende Schieberegler einstellen:
  - **Helligkeit**: Hiermit können Sie die Lichtmenge einstellen.
  - **Kontrast**: Hiermit können Sie den Kontrast zwischen den **Pixeln** im Bild einstellen.

- **Sättigung**: Hiermit können Sie die Reinheit einer Farbe einstellen.
  - **Rot**: Hiermit können Sie die Menge an Rot im Bild einstellen.
  - **Grün**: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen.
  - **Blau**: Hiermit können Sie die Menge an Blau im Bild einstellen.
- 7 Wählen Sie im Listenfeld **Auflösung** eine Bildgröße aus.
  - 8 Wählen Sie im Listenfeld **Bildtyp** einen Farbmodus.
  - 9 Platzieren Sie den Cursor für die Anfangsposition beim Import im Zeichenfenster und klicken Sie.

## Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter „So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf“ auf Seite 835.

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter „So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu“ auf Seite 836.



Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der **Zeichenseite**, um die Bildgröße zu ändern.

Sie können die vom Photofinisher zum Zeitpunkt des Scannens und Speicherns des Originalbilds auf CD vorgenommenen Anpassungen löschen, indem Sie das Kontrollkästchen **Rest der Szene subtrahieren** aktivieren.

Sie können außerhalb des Gamuts liegende Bereiche im Bild anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen **Farben außerhalb des Gamut zeigen** aktivieren. Hiermit werden die **Pixel** außerhalb des Gamuts in reinem Rot oder reinem Blau wiedergegeben.

## Technische Hinweise zu Kodak Photo-CD-Bild (PCD)

- Kodak Photo-CD-Bilder (PCD) unterliegen möglicherweise dem Urheberrecht. Im Corel-Programm wird keine diesbezügliche Warnung angezeigt.
- Bei anderen mit Kodak kompatiblen Programmen wird die Kodak-Datei **pcdlib.dll** möglicherweise im Ordner **Windows** anstatt im Ordner **Windows\System** installiert. Diese abweichende Ordnerposition führt zu einer Fehlermeldung.
- Beim Importieren von **Photo-CD**-Dateien werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, die gewünschte Dateiauflösung und Farbe auszuwählen. Die Auflösung ist auf 72 dpi begrenzt, die maximale Bildgröße beträgt 3072 × 2048 Pixel.
- Folgende Farbmodi können importiert werden: RGB (24 Bit), Palette (8 Bit) und Graustufen (8 Bit).

## PICT (PCT)

Das von Apple Computer Inc. für die macOS-Plattform entwickelte Dateiformat PICT (Dateinamenerweiterung PCT) ist eines der programmeigenen Dateiformate von QuickDraw und kann sowohl Vektoren als auch Bitmaps enthalten. Macintosh PICT-Dateien werden häufig in Macintosh-Anwendungen verwendet.

### So importieren Sie PICT-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PCT - Macintosh-PICT (\*.pct; \*.pict)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die **Zeichenseite**.



Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu ändern.

### So exportieren Sie PICT-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **PCT - Macintosh-PICT** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.

### Technische Hinweise zu PICT (PCT)

- In Corel-Grafikprogrammen können **Vektorzeichnungen** und **Bitmaps** importiert werden, die in PICT-Dateien (PCT) enthalten sind.
- **Objekte** mit einer Füllung und einem Umriss werden als Gruppe mit zwei Objekten angezeigt. Dabei stellt ein Objekt den Umriss und das andere die Füllung dar.
- Bei PICT-Füllungen handelt es sich häufig um Bitmap-Muster und das Corel-Programm versucht, diese Füllungen als Bitmap-Muster zu erhalten.
- Musterumrisse werden in eine Vollfarbe umgewandelt.
- Text in PICT-Dateien wird als bearbeitbarer Text geöffnet. Falls eine Schrift in der importierten Datei nicht auf dem System vorhanden ist, wird sie in die Schrift umgewandelt, die die größte Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Schrift aufweist.
- Die Textausrichtung der Originaldatei wird unter Umständen nicht beibehalten. Ursache hierfür sind unterschiedliche Schriftgrößen sowie Zeichen- und Wortabstände bei den beiden Formaten. Derartige Ausrichtungsprobleme können mit den Textformatierungseinstellungen im Programm mühelos korrigiert werden.

### PaintBrush (PCX)

Das PaintBrush-Dateiformat (Dateinamenerweiterung PCX) ist ein **Bitmap**-Format, das ursprünglich von der Zsoft-Corporation für das Programm PC Paintbrush entwickelt wurde.

### So importieren Sie PaintBrush-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie **PCX - PaintBrush (\*.pcx)** im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die **Zeichenseite**.

### So exportieren Sie PaintBrush-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **PCX - PaintBrush** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.
- 7 Im Dialogfeld **In Palettenbild konvertieren** können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.

## Technische Hinweise zu PaintBrush (PCX)

### PCX-Dateien exportieren

- Bitmaps können Schwarzweiß-, 16-Farben-, Graustufen- (8 Bit), Palettenfarben- (8 Bit) oder RGB-Farben-Bilder (24 Bit) sein.
- Die RLE-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 Pixel.
- Diese Dateien können eine, zwei oder vier Farbebenen enthalten.
- Dieses Dateiformat wird in Corel DESIGNER unterstützt.

### PCX-Dateien importieren

- PCX-Dateien können importiert werden, wenn sie folgenden PCX-Definitionen entsprechen: 2.5, 2.8 und 3.0.
- Bitmaps können Schwarzweiß-, 16-Farben-, Graustufen- (8 Bit), Palettenfarben- (8 Bit) oder RGB-Farben-Bilder (24 Bit) sein.
- Die RLE-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535 Pixel.
- Diese Dateien können eine, zwei oder vier Farbebenen enthalten. Dateien mit drei Farbebenen oder mehr als vier Farbebenen können nicht importiert werden.

## Adobe Portable Document Format (PDF)

Das Adobe Portable Document Format (Dateinamenerweiterung PDF) ist ein Dateiformat, in dem die Schriften, Bilder, Grafiken und Formatierungen der ursprünglichen Datei erhalten bleiben. Mit Adobe Reader und Adobe Acrobat können PDF-Dateien von macOS-, Windows- und UNIX®-Benutzern angezeigt, weitergegeben und ausgedruckt werden.

PDF-Dateien können geöffnet oder importiert werden. Wenn Sie eine PDF-Datei öffnen, wird sie als Corel DESIGNER-Datei geöffnet. Wenn Sie eine PDF-Datei importieren, wird die Datei in Form von gruppierten Objekten importiert und kann an jeder Stelle im aktuellen Dokument eingefügt werden. Sie können ganze PDF-Dateien oder nur eine bzw. mehrere Seiten aus einer PDF-Datei importieren.

Manche PDF-Dateien sind durch ein Kennwort geschützt. Sie werden zur Eingabe des Kennworts aufgefordert, bevor Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen und bearbeiten können. Weitere Informationen zu den PDF-Sicherheitsoptionen finden Sie unter „Sicherheitsoptionen für PDF-Dateien festlegen“ auf Seite 855.

Sie können eine Datei im PDF-Format speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „In PDF exportieren“ auf Seite 847.

### Text importieren

Die Methode, mit der Informationen in PDF-Dateien gespeichert werden, wirkt sich auf das Aussehen des Textes aus und darauf, wie leicht der Text bearbeitet werden kann. Um bestmögliche Ergebnisse für ein Dokument zu erzielen, können Sie auswählen, ob der Text in der Datei als Text oder Kurven importiert wird.

Wenn Sie Text als Text importieren, werden Schrift und Text beibehalten und der Text ist als **Grafik-** oder **Mengentext** vollständig bearbeitbar. Es kann jedoch vorkommen, dass einige Effekte und Formatierungen verloren gehen. Diese Option wird empfohlen, wenn Sie in einer PDF-Datei mit großen Textblöcken, beispielsweise einem Newsletter, Text neu formatieren oder hinzufügen möchten.

Wenn Sie Text als Kurven importieren, bleibt das Aussehen des Textes einschließlich aller Effekte erhalten und jeder Buchstabe wird in ein **Kurvenobjekt** umgewandelt. Dies bedeutet, dass der Text nicht mehr mit den Textformatierungsfunktionen bearbeitet werden kann. Wenn Ihre PDF-Datei wenig Text enthält, der nicht bearbeitet werden muss, oder die in der PDF-Datei verwendeten Schriften nicht verfügbar sind, können Sie den Text als Kurven importieren. Weitere Informationen zum Umwandeln von Text in Kurven finden Sie unter „Text suchen, bearbeiten und konvertieren“ auf Seite 538.

### Importieren von Kommentaren

Manche PDF-Dateien enthalten Kommentare und Anmerkungen. Diese können aus Text, Kurven und anderen Zeichnungen oder Formen bestehen, die von einem Anwender dem PDF-Dokument hinzugefügt wurden. Wenn der Anwender berechtigt ist, Textanmerkungen anzufügen, hat er die Möglichkeit, die Kommentare mit der PDF-Datei zu importieren. Wenn Kommentare importiert werden, werden Sie in einer separaten „Kommentar“-Ebene im Dokument abgelegt. Standardmäßig ist diese Ebene nicht als nicht druckbar festgelegt.

Falls das PDF-Dokument Kommentare enthält, die von mehreren Anwendern verfasst wurden, werden die Kommentare in der „Kommentar“-Ebene nach Autorennamen geordnet.

## Inhalte beschneiden

Einige PDF-Dateien können Objekte enthalten, die sich außerhalb der Zeichenseite befinden. Objektteile, die sich nicht auf der Zeichenseite befinden, können beschnitten oder intakt gelassen werden.

## So importieren Sie PDF-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PDF - Adobe Portable Document Format** oder **Alle Dateiformate**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.  
Wenn die Datei durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie im Feld **Kennwort** ein gültiges Kennwort ein.
- 6 Wählen Sie im Bereich **Text importieren als** eine der folgenden Optionen:
  - **Text**: Ermöglicht das Bearbeiten und Neuformatieren des Textes der PDF-Datei.
  - **Kurven**: Text wird in Kurven umgewandelt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Text der PDF-Datei nicht bearbeiten müssen und das Aussehen des Originaltextes beibehalten möchten.Wenn Sie ein mehrere Seiten umfassendes Dokument importieren, wählen Sie die zu importierenden Seiten aus und klicken auf **OK**.  
Wenn das Dokument Kommentare enthält, die Sie importieren wollen, aktivieren Sie das Ankreuzfeld **Kommentare importieren und auf separater Ebene platzieren**.  
Wenn das Dokument Objekte enthält, die außerhalb der Zeichenseite liegen, können Sie diese auf die Größe der Zeichenseite zuschneiden oder intakt lassen, indem Sie das Kontrollkästchen **Inhalt auf Zeichenseite beschneiden** aktivieren oder deaktivieren.
- 7 Klicken Sie auf die **Zeichenseite**.



Wenn Sie einen Textblock als separate Textobjekte importieren, können Sie die Textobjekte kombinieren, indem Sie diese auswählen und auf **Objekt** ► **Kombinieren** klicken.

## Technische Hinweise zu Adobe Portable Document Format (PDF)

### PDF-Dateien freigeben

- In Corel DESIGNER erstellte Füllmuster werden als Bitmap-Muster importiert und exportiert.
- Eingebettete 3D-Modelle werden als eingebettete interaktive 3D-Objekte exportiert. Wenn ein Dokument ein 3D-Modell enthält, klicken Sie im Dialogfeld **Als PDF freigeben** auf **Einstellungen** und wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** Version **Acrobat 9.0** oder neuer, um sicherzustellen, dass das 3D-Modell in PDF-Reader interaktiv ist.

### PDF-Dateien importieren

- Corel DESIGNER importiert PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format).
- Text und Grafik zugewiesene Transparenz bleibt erhalten.
- Zeichenattribute von Text, z. B. OpenType-Funktionen werden beibehalten.
- **DeviceN**-Farbräume können in der importierten Datei je nach Dateinhalt in RGB- oder CMYK-Skalenfarben umgewandelt werden.
- In Dateien, die mit Adobe Acrobat 6 oder später angelegt wurden, bleiben die Ebenen erhalten.
- Xform-Objekte, Kopf- und Fußzeilen werden in Symbole konvertiert.
- Symbole bleiben erhalten, wenn PDF-Dateien ab Version 1.3 einem **Roundtrip** unterzogen werden.
- Kommentare bleiben erhalten und werden in einer separaten „Kommentar“-Ebene im Dokument importiert.
- Textanmerkungen, einschließlich freier Textanmerkungen und Popup-Anmerkungen, werden als Mengentext importiert.
- Kommentarfelder erscheinen als Rechtecke mit der entsprechenden Hintergrund- und Randfarbe. Kopfzeilen von Kommentarfeldern werden nicht übernommen.
- Linienanmerkungen werden als gerade Linien in der entsprechenden Breite und Farbe angezeigt. Pfeile mit unterschiedlichen Füll- und Umrissfarben werden in Füll- und Umrissfarben derselben Farbe angezeigt.

- Quadratische und kreisförmige Anmerkungen werden als Rechtecke und Ellipsen mit den entsprechenden Füllungs- und Umrisseigenschaften angezeigt. Polygonale und mehrzeilige Anmerkungen werden in Polykurven mit ähnlichen Füllungs- und Umrisseigenschaften umgewandelt. Wolkenformen werden als Polygone angezeigt.
- Textkommentare wie Hervorhebungen, Unterstreichungen und Durchstreichungen werden importiert.
- Standard Tinten- und Stempelanmerkungen werden unterstützt. Benutzerdefinierte Stempelanmerkungen werden nicht übernommen.

## HPGL Plotter-Datei (PLT)

Das vektorbasierte HPGL-Plotter-Dateiformat (PLT) wurde von Hewlett Packard® entwickelt. Es wird in Programmen wie z. B. AutoCAD zum Drucken von Zeichnungen auf Plottern verwendet. Andere Corel-Anwendungen können ein SUBSET des HPGL- und HPGL/2-Befehlssatzes interpretieren. Für dieses Format wird ein Skalierungsfaktor von 1016 Plattereinheiten pro Zoll (2,54 cm) zu Grunde gelegt.

### So importieren Sie HPGL-Plotter-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PLT - HPGL-Plotter-Datei (\*.plt; \*.hgl)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Im Dialogfeld **HPGL-Optionen** können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.

### So exportieren Sie HPGL-Plotter-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **PLT - HPGL-Plotter-Datei** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **HPGL-Export** können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen.

## Technische Hinweise zu HPGL Plotter (PLT)

### PLT-Dateien importieren

- Corel-Programme unterstützen die Versionen 1 und 2 des PLT-Dateiformats, wobei einige Funktionen der Version 2 allerdings nicht unterstützt werden.
- Bilder, die größer sind als die maximale Seitengröße des Corel-Programms, können importiert werden, indem Sie im Dialogfeld **HPLG-Optionen** die Option **Skalieren** verwenden, mit der die Größe des importierten Bildes geändert werden kann.
- Der Kurvenauflösungsfaktor kann einen Wert zwischen 0,000254 und 2,54 cm annehmen. Der Wert kann mit einer Genauigkeit von bis zu acht Dezimalstellen eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Wert von 0,000254 zwar die höchstmögliche Auflösung bietet, gleichzeitig dadurch aber auch die Datei beträchtlich vergrößert wird. Es wird empfohlen, für die Kurvenauflösung den Wert 0,01016 cm zu verwenden.
- Das Dateiformat PLT enthält keine Farbinformationen. Stattdessen werden die verschiedenen Objekte in einer PLT-Datei mit bestimmten Stiftnummern assoziiert. Beim Import in ein Corel-Programm wird jeder Stiftnummer eine bestimmte Farbe zugewiesen. Sie können die Farbe festlegen, die einem bestimmten Stift zugewiesen wird, um so die Originalfarben der Grafik zu erhalten.
- Die Liste **Stiftauswahl** enthält 256 Stifte; möglicherweise ist jedoch nicht jedem Stift eine Farbe zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Farben ändern, indem Sie den Stift auswählen und danach im Listenfeld **Stiftfarbe** eine neue Farbe für diesen Stift festlegen. Wenn Sie **Angepasste Farben** wählen, wird ein Dialogfeld zur Farbdefinition angezeigt, in dem Sie durch Festlegen der RGB-Werte eine eigene Farbe definieren können.
- Sie können die zugeordnete Stiftbreite ändern, indem Sie den Stift auswählen und dann im Listenfeld **Stiftbreite** eine neue Stiftbreite auswählen.
- Sie können die Stiftgeschwindigkeit ändern, indem Sie den betreffenden Stift auswählen und dann im Listenfeld **Stiftgeschwindigkeit** eine neue Geschwindigkeit für diesen Stift auswählen. Dies ist nur beim Exportieren von PLT-Dateien hilfreich.

- Ein definierter Stift kann auf **Unbenutzt** gesetzt werden. Sie können auch die aktuellen Einstellungen in der Stiftbibliothek auf die zuletzt gespeicherten Einstellungen zurücksetzen.
- Corel-Programme unterstützen eine Vielzahl von gepunkteten, gestrichelten und durchgezogenen Linientypen des Dateiformats PLT. Die Musternummer einer bestimmten Linie in einer PLT-Datei wird in ein Linienmuster umgesetzt.
- Wenn die PLT-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld **PANOSE-Schriftabgleichung** angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können.

#### PLT-Dateien exportieren

- In Corel DESIGNER haben Sie die Option, für den **Plotter-Ursprung** die Option **Oben links** festzulegen.
- Beim Export von Objekten in das Dateiformat PLT werden nur die Umrisse der Objekte exportiert.
- Gepunktete Linien, gestrichelte Linien und Pfeilspitzen werden in die standardmäßigen Linientypen des Dateiformats PLT umgewandelt.
- Bézier-Kurven werden in Liniensegmente umgewandelt.
- Die Einstellungen für die Umrissbreite und alle kalligrafischen Einstellungen gehen verloren.
- Für die Umrisse kommen nur die folgenden acht Farben in Betracht: Schwarz, Blau, Rot, Grün, Magenta, Gelb, Cyan und Braun.

## Portable Network Graphics (PNG)

Das Format „Portable Network Graphics“ (Dateinamenerweiterung [PNG](#)) eignet sich hervorragend für die plattformunabhängige, [verlustfreie](#) Komprimierung und Speicherung von Bitmaps. PNG-Dateien benötigen nur wenig Festplattenspeicher und können leicht auf verschiedenen Computern gelesen und zwischen Computern ausgetauscht werden. Das PNG-Format bietet einen Ersatz für das [GIF](#)-Format und auch für viele gängige Anwendungen des [TIFF](#)-Formats.

Das Portable Network Graphics-Format wurde speziell für den Online-Einsatz, z.B. im Web, entwickelt und ist vollständig streamingfähig mit progressivem Bildaufbau. Einige Webbrowser unterstützen nicht alle Formatierungen und Funktionen. Sie können Bilder in das PNG-Dateiformat exportieren, wenn Sie auf Ihren Webseiten mit transparentem Hintergrund, Interlacing oder Imagemaps arbeiten möchten.

Beim Exportieren in das PNG-Format werden Grafiken in [Bitmaps](#) umgewandelt, die in DTP-Programmen sowie Microsoft Office verwendet werden können. Darüber hinaus können Sie Grafiken im PNG-Format in Bildbearbeitungsprogrammen wie Corel PHOTO-PAINT und Adobe Photoshop bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [„Bitmaps für das Web exportieren“](#) auf Seite 345.

Für die Verwendung im Internet können Bilder auch im [GIF](#)- oder [JPEG](#)-Format gespeichert werden. Wenn Sie ein Bild im Web freigeben möchten, jedoch nicht wissen, welches Format Sie verwenden sollen, finden Sie weitere Informationen zu geeigneten Formaten unter [„Bitmaps für das Web exportieren“](#) auf Seite 345.

### So importieren Sie PNG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie **PNG - Portierbare Netzwerk-Grafik (\*.png)** im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

#### Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter [„So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf“](#) auf Seite 835.

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter [„So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu“](#) auf Seite 836.



Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu ändern.

### Technische Hinweise zu Portable Network Graphics (PNG)

- Sie können PNG-Dateien (Portable Networks Graphics) mit Farbtiefen von 1-Bit-Schwarzweiß bis 24-Bit-Farben importieren. Die Farbtiefe 48-Bit-Farben wird nicht unterstützt.
- Masken, Farbindex-, Graustufen- und Echtfarbenbilder werden unterstützt. In Dateien mit den Farbtiefen 1-Bit-Schwarzweiß und 8-Bit-Palettenfarben werden keine Masken gespeichert.
- Die LZ77-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt 30.000 × 30.000 Pixel. Die Mustertiefe kann 1 bis 16 Bit betragen.
- Das PNG-Dateiformat verfügt über umfangreiche Funktionen zur Integritätsprüfung und zur Erkennung häufig auftretender Übermittlungsfehler. Im PNG-Dateiformat können Daten zum Gamma sowie zur Farbart und -sättigung für einen verbesserten Farbabgleich auf unterschiedlichen Plattformen gespeichert werden.

### Adobe Photoshop (PSD)

Das Dateiformat „Adobe Photoshop“ (Dateinamenerweiterung PSD) ist das programmeigene [Bitmap](#)-Dateiformat von Adobe Photoshop.

#### So importieren Sie Adobe Photoshop-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **PSD - Adobe Photoshop (\*.psd; \*.pdd)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter „[So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf](#)“ auf Seite 835.

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter „[So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu](#)“ auf Seite 836.

#### So exportieren Sie Adobe Photoshop-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Dateityp** den Eintrag **PSD - Adobe Photoshop**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** können Sie nun Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus festlegen sowie alle anderen Einstellungen vornehmen.



Beim Exportieren können Bilder mit transparentem Hintergrund erstellt werden.



## Technische Hinweise zu Adobe Photoshop (PSD)

### PSD-Dateien importieren

- Unterstützt werden Einton-, Graustufen- Duoton-, 48-Bit-RGB-Bilder sowie Bilder mit einer Farbtiefe von bis zu 32 Bit (CMYK).
- Einige Ebeneneffekte können nicht importiert werden. (Eine Verlaufsumsetzungs-Einstellungsebene wird ohne Störungsfilter, Deckkraft-Stopps und Dither importiert.)
- Importierte Ebenen mit den Füllmethoden „Farbe Abdunkeln“ und „Farbe Aufhellen“ werden in die Zusammenführungsmodi „Wenn Dunkler“ bzw. „Wenn Heller“ umgewandelt. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Zusammenführungsmodi finden Sie unter [„Zusammenführungsmodi zuweisen“ auf Seite 499](#).
- Dateien, die Schmuckfarbenkanäle enthalten, werden als Mehrkanal-Bitmap (DeviceN) importiert.

### PSD-Dateien exportieren

- In diesem Format werden Farbbilder mit Farbtiefen von 1Bit (Schwarzweiß) bis hin zu 32Bit (CMYK) unterstützt.
- Ebenen werden unterstützt.
- Text wird gerastert.
- Die Informationen zu den Schmuckfarbenkanälen bleiben in der exportierten Datei erhalten.

## Corel Painter (RIF)

Importierte Corel Painter-Dateien (Dateinamenerweiterung RIF) behalten alle Informationen bei (z. B. bewegliche Objekte). Daher sind diese Dateien erheblich größer als GIF- oder JPEG-Dateien. Corel Painter-Dateien können importiert werden, um verschiebbare Bereiche in der Größe zu verändern und anzupassen.

### So importieren Sie Corel Painter-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **RIFF - Painter (\*.rif)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).

### Außerdem können Sie

Grafik beim Import neu aufbauen

Weitere Informationen finden Sie unter [„So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf“ auf Seite 835](#).

Grafik beim Import zuschneiden

Weitere Informationen finden Sie unter [„So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu“ auf Seite 836](#).

### Technische Hinweise zu Corel Painter (RIF)

- Das eingebettete Farbprofil wird beibehalten, kann aber nach dem Importieren der Datei geändert werden.
- Wenn das Corel Painter-Bild einen transparenten Hintergrund besitzt, der in Corel Painter als Leinwand bezeichnet wird, bleibt dieser erhalten.
- Vektorformen bleiben in der importierten Datei nicht erhalten.
- Text und Anmerkungen werden nicht übernommen.
- Bitmap-Ebenen werden als gruppierte Objekte importiert.
- Tusche, Wasserfarben, digitale Wasserfarben und Plugin-Ebenen werden als RGB-Objekte importiert.

- Mosaik(effekt)e und Tessellationen (Parkettierungen) werden als RGB-Objekte importiert.
- Gegebenenfalls erzeugte Teilbilder werden nicht beibehalten.

## Skalierbare Vektorgrafiken (SVG)

Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem [Vektorgrafiken](#) im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C®) geschaffen.

SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als [Bitmaps](#). Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung **SVGZ**.

Zur Anzeige von SVG-Dateien ist ein SVG-Viewer-Plugin wie beispielsweise der Corel SVG-Viewer erforderlich.

### Unicode-Unterstützung

SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.

### Einbetten und verknüpfen

Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. [JavaScript](#), wie z. B. der mit Rollovern verbundene JavaScript-Code, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Sie können den Code jedoch auch in einer separaten Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.

### Text exportieren

Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in der SVC-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen [Schriftarten](#) einbetten.

### Voreingestellte Exportoptionen verwenden

Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.

### SVG-Farben verwenden

SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der [SVG-Farbpalette](#) in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter [„Erste Schritte mit der Farbverwaltung in Corel DESIGNER“ auf Seite 449](#).

### Referenzinformationen zu SVG-Objekten hinzufügen

Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt (Scalable Vector Graphics) hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen.

### So importieren Sie SVG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Klicken Sie auf den Dateinamen.

- 4 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 5 Aktivieren Sie im Dialogfeld **SVG-Datei importieren** eine der folgenden Optionen:
  - **Automatisch**:Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der Quelldatei.
  - **Englisch (1 Einheit = 1 Zoll)**:Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll.
  - **Metrisch (1 Einheit = 1 mm)**: Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Skalierung** einen Zeichenmaßstab.
- 7 Klicken Sie auf OK.
- 8 Klicken Sie auf die Zeichenseite, auf der Sie die Datei platzieren möchten.



Weitere Informationen zum Importieren von SVG-Dateien finden Sie unter „[SVG-Dateien importieren](#)“ auf Seite 899.

Weitere Informationen zum Platzieren der importierten Dateien finden Sie unter „[So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung](#)“ auf Seite 833.

### So exportieren Sie SVG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **SVG - Skalierbare Vektorgrafiken** bzw. **SVGZ - Compressed SVG** im Listenfeld **Format**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Wählen Sie im Listenfeld **Kompatibilität** eine SVG-Version für die exportierte Datei aus.
- 7 Wählen Sie im Listenfeld **Kodierverfahren** eines der folgenden Kodierverfahren:
  - **Unicode - UTF-8**:Erstellt eine kleinere Datei. Dies ist die am häufigsten verwendete Standard-Kodierungsmethode.
  - **Unicode - UTF-16**:Erzeugt eine größere Datei.
- 8 Aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren** eine der folgenden Optionen:
  - **Als Text**: Hiermit können Sie Text als bearbeitbare Zeichen, die so genannten Ziehpunkte, exportieren.
  - **Als Kurven**: Hiermit können Sie Text als Kurven exportieren.
- 9 Wählen Sie im Listenfeld **Formoptionen** eine der folgenden Optionen:
  - **Darstellungsattribute**: Hiermit können Sie Attribute direkt in einem Element in der exportierten Datei festlegen.
  - **Internes Style Sheet**: Hiermit können Sie das Style Sheet mit dem Attribut CLASS in die SVG-Datei einbetten.
  - **Externes CSS**:Erstellt eine externe CSS-Datei und verknüpft sie mit der SVG-Datei.

Zu Rollovern gehöriger [JavaScript](#)-Code kann in einer separaten Datei gespeichert werden. Hierfür wird das Kontrollkästchen **Extern verknüpfen** im Bereich **JavaScript** aktiviert.

### Außerdem können Sie

Die Abmessungen des exportierten Dokuments festlegen

Geben Sie im Bereich **Dokument einrichten** einen Wert in die Felder **Höhe** oder **Breite** ein.

Die Maßeinheiten ändern

Wählen Sie im Listenfeld rechts neben den Feldern **Höhe** und **Breite** eine Maßeinheit aus.

Die Zeichengenauigkeit festlegen

Wählen Sie über das Listenfeld **Zeichengenauigkeit** die Zeichengenauigkeit aus, die als Einheitenverhältnis definiert ist.

## Außerdem können Sie

Wenn Sie im Bereich **Dokument einrichten** Pixel als Maßeinheit für den Export wählen, setzt die Anwendung die Zeichenpräzision automatisch auf 1:1 und rundet alle Maße in der SVG-Datei auf den nächstliegenden Pixel. Bei kleineren Dokumenten hat das keine Auswirkung auf die Ausgabe. Bei größeren Dokumenten kann das Runden der Pixel jedoch zu Ungenauigkeiten bei der Ausgabe führen: die Objekte im Dokument sehen unter Umständen anders aus als in der exportierten Datei. Aktivieren Sie die Option **Dezimalpräzision verwenden** oder wählen Sie einen Zeichenpräzisionswert, der höher ist als 1:10, um solche Ungenauigkeiten zu vermeiden und die Präzision der Vektorkoordinaten zu erhöhen. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung der Dezimalpräzision den Umfang der exportierten Datei erhöht.

Die Anzahl der zu exportierenden Farbverlaufsstreifen festlegen

Geben Sie in das Feld **Farbverlaufsstreifen** die Anzahl der Füllungsebenen ein.

Eine Schrift einbetten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schrift in Datei einbetten**. Wählen Sie über das Listenfeld **Zeichen-Untereinstellung** die Schriften aus, die eingebettet werden sollen.

Einer eingebetteten Schrift Priorität gegenüber einer Standard-Browser-Schrift einräumen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingebettete Schrift hat Priorität**.

Bitmaps in Dateien der Formate JPEG, GIF oder PNG exportieren


Wählen Sie im Listenfeld **Bitmap-Exporttyp** ein Bitmapformat aus und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:

- **Bilder verknüpfen**: Jede Bitmap wird als separate Datei gespeichert, die mit der SVG-Datei verknüpft ist.
- **Bilder einbetten**: Jede Bitmap wird in die SVG-Datei eingebettet.

Voreingestellte Exportoptionen anwenden

Wählen Sie im Listenfeld **Voreinstellungen** eine Voreinstellung aus.

Angepasste voreingestellte Exportoptionen erstellen

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, klicken Sie auf die Schaltfläche **Voreinstellung hinzufügen**  neben dem Listenfeld **Voreinstellungen** und geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein.

Eine Vorschau der exportierten Datei anzeigen

Klicken Sie auf **Vorschau**.



Wählen Sie die Option **Schrift in Datei einbetten**, wenn für die korrekte Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner installiert sind.


Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je höher Sie den Wert für die **Farbverlaufsstreifen** setzen. Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als **Bitmaps** exportiert.

Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt der gesamten Seite exportiert.

## So wählen Sie Farben in der SVG-Farbpalette aus


- 1 Wählen Sie ein [Objekt](#) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Farbpaletten** ► **Farbpaletten-Manager**.  
Der **Farbpaletten-Manager** wird geöffnet.
- 3 Doppelklicken Sie im Ordner **Palettenbibliotheken** auf den Ordner **Skalenfarben**.
- 4 Klicken Sie auf das Symbol **Ein- bzw. ausblenden** neben der Palette **SVG-Farben**.
- 5 Klicken Sie auf ein [Farbfeld](#) in der **SVG-Farbpalette**.

## So weisen Sie SVG-Objekten Referenzinformationen zu

- 1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel [Auswahl](#) ein **Objekt** aus .
- 2 Klicken Sie auf **Fenster** ► **Objektdaten-Manager**.
- 3 Klicken Sie in der Liste **Name/Wert** auf einen Datenfeldnamen.
- 4 Geben Sie die Informationen in das Textfeld ein.

### Außerdem können Sie

Datenfeld umbenennen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feld-Editor öffnen** . Wählen Sie den Namen des Datenfelds aus und geben Sie einen neuen Namen ein.

Datenfeld hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feld-Editor öffnen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Feld erstellen** und geben Sie den Namen des neuen Feldes ein.

Datenfeldformat ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feld-Editor öffnen**. Klicken Sie auf einen Feldnamen und anschließend auf die Schaltfläche **Ändern**. Wählen Sie eine Option für den Formattyp.



Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format nicht berücksichtigt.

## Technische Hinweise zu Skalierbaren Vektorgrafiken (SVG)

### SVG-Dateien importieren

- Die meisten in anderen Programmen erstellten SVG-Daten bleiben in der importierten Datei erhalten, selbst wenn eine Funktion von Corel DESIGNER nicht unterstützt wird. So bleiben Informationen zu Tintenstrichen in einer SVG-Datei, die in einem anderen Programm erstellt wurde, in der importierten Datei erhalten. Die Tintenstriche werden allerdings nicht angezeigt.
- Beschnittene und maskierte Objekte werden als PowerClip-Objekte importiert.
- Gruppen-, Objekt- und Symbolnamen sowie IDs bleiben in der importierten Datei erhalten.
- Symbole in der importierten Datei werden im Andockfenster **Symbol-Manager** angezeigt.
- In eine SVG-Datei eingebettete Bitmap-Dateien bleiben erhalten.
- SVG-Farbdefinitionen und Namen werden unterstützt.
- Roundtripping wird unterstützt.
- Metadaten werden unterstützt.
- Hyperlinks werden unterstützt.

## SVG-Dateien exportieren

- Das SVG-Format (skalierbare Vektorgrafiken) unterstützt drei Arten von Grafikobjekten: Vektorgrafikformen (z. B. aus geraden Linien und Kurven bestehende Strecken), Bilder und Text.
- Hinterlegte Schatten werden in SVG-Dateien gerastert.
- Hotspot-Informationen, die in eine Zeichnung eingefügt wurden, bleiben in der exportierten Datei erhalten. Weitere Informationen zu Hotspots finden Sie unter „Objektdateien verwalten“ auf Seite 377.
- Alle Corel DESIGNER-Symbole werden unterstützt und als SVG-Symbole exportiert.
- Auch Objekt-, Ebenen-, Gruppen- und Symbolnamen werden unterstützt. Bei gleichen Namen werden in der SVG-Datei eindeutige Nummern an die Objektkennungen angehängt. Ungültige Namen werden beim Exportieren korrigiert.
- Grafikobjekte können gruppiert, mit einem Stil versehen, transformiert und mit zuvor aufgebauten Objekten kombiniert werden.
- Sie können Text in Form bearbeitbarer Zeichen exportieren, so dass nach dem Freigeben einer SVG-Grafik im Internet Text weiterhin als Text erkannt wird. Textzeichenfolgen können mit einem neuen Stil versehen, kopiert und eingefügt oder durch Suchmaschinen indiziert werden. Darüber hinaus kann Text durch Programme, die SVG unterstützen, bearbeitet werden, wodurch sich der Aufwand erübrigt, Grafikbilder zur Bearbeitung in mehreren Versionen zu speichern.
- Der SVG-Standard ermöglicht es, zum Definieren von Schrift-, Text- und Farbeigenschaften von Objekten einer Seite Cascading Style Sheets (CSS) zu verwenden.
- Ebenen bleiben in der exportierten Datei als Gruppen erhalten. Wenn Sie die Datei zurück in Corel DESIGNER importieren, werden die Ebenengruppen in Ebenen umgewandelt. Dabei werden die ursprünglichen Ebenennamen beibehalten.
- Es wird nur die aktive Seite in einer Zeichnung exportiert. Soll nur ein Teil der Zeichnung exportiert werden, aktivieren Sie im Dialogfeld **Export** das Kontrollkästchen **Nur Auswahl**.
- Textobjekten zugewiesene URLs bleiben in der exportierten Datei erhalten.
- Änderungen wie Drehung und Neigung bleiben i.d.R. in der exportierten Datei erhalten. Gelegentlich gehen die Änderungen verloren und die geänderten Formen werden in Kurven konvertiert.

## Adobe Flash (SWF)


Adobe Flash ist ein Dateiformat zum Erstellen und Anzeigen von Bildern und Animationen auf Vektorbasis. Macromedia Flash-Dateien (Dateinamenerweiterung SWF) sind besonders kompakt und bieten dabei eine hohe Bildqualität, wodurch sie sich ideal für das Web eignen.

Bevor Sie eine Datei im Adobe Flash-Dateiformat speichern, können Sie sie auf mögliche Exportprobleme überprüfen. Dabei wird eine Liste mit Fehlern, möglichen Problemen und entsprechenden Lösungsvorschlägen angezeigt.

### So exportieren Sie Adobe Flash-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **SWF - Adobe Flash** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Im Dialogfeld **Flash-Export** können Sie Werte aus den folgenden Listenfeldern wählen:
  - **JPG-Komprimierung**: Legt die Stärke der **JPEG**-Dateikomprimierung fest.
  - **Auflösung (dpi)**: Stellt die **Auflösung** des Bildes ein.
  - **Glättung**: Gleicht Unterschiede zwischen benachbarten **Pixeln** aus.
- 7 Aktivieren Sie im Bereich **Begrenzungsrahmengröße** eine der folgenden Optionen:
  - **Seite**: Wendet einen **Begrenzungsrahmen** auf die Seite an.
  - **Objekte**: Richtet den Begrenzungsrahmen an den Objekten in der Datei aus.
- 8 Im Bereich **Optimierung** können Sie folgende Kontrollkästchen aktivieren:
  - **Gestrichelte Umrisse konvertieren**: Wandelt gestrichelte Linien in durchgezogene Linien um.
  - **Abgerundete Enden und Ecken**: Rundet die Ecken und Endpunkte von Linien und Kurven ab.
  - **Standard-Farbverlaufsstreifen verwenden**: Verwendet die **Standardanzahl** der **Farbverlaufsstreifen** für Farbverläufe.



Sie können die Einstellungen im Dialogfeld **Flash-Export** als Voreinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche für **Voreinstellung hinzufügen**  klicken und einen Namen in das Feld **Einstellungsname** eingeben.

Um in einem Browser eine Vorschau einer Adobe Flash-Datei betrachten zu können, muss das Adobe Flash Player-Plugin auf Ihrem Computer installiert sein.

## So zeigen Sie die Übersicht möglicher Probleme für Adobe Flash-Dateien an

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **SWF - Adobe Flash** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Klicken Sie im Dialogfeld **Flash-Export** auf die Registerkarte **Probleme**.
- 7 Wenn Sie in der Fehlerliste auf einen Fehler oder eine Warnung klicken, werden Detailangaben und Vorschläge für die Lösung des Problems angezeigt.

Wenn bestimmte Probleme übergangen werden sollen, klicken Sie auf die Option **Einstellungen** und deaktivieren die entsprechenden Kontrollkästchen.



Im Titel der Registerkarte **Probleme** wird die Anzahl der Probleme angegeben. Das Symbol im Titel der Registerkarte verändert sich entsprechend der Schwere der erkannten Probleme.

## Technische Hinweise zu Adobe Flash (SWF)

- Adobe Flash-Dateien (SWF) können nicht in Corel DESIGNER importiert werden.

## TARGA (TGA)

Das TARGA-Grafikformat (TGA) dient zum Speichern von **Bitmaps**. Es unterstützt verschiedene Komprimierungsverfahren und kann Bitmaps mit Farbtiefen von Schwarzweiß bis hin zu **RGB** darstellen. TGA-Dateien können in Corel DESIGNER importiert und exportiert werden.

### So exportieren Sie TARGA-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **TGA - Targa-Bitmap** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.  
Wenn das Bild beim Exportieren komprimiert werden soll, wählen Sie im Listenfeld **Komprimierungstyp** einen Komprimierungstyp aus.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Legen Sie im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus sowie alle anderen Einstellungen fest und klicken Sie auf **OK**.
- 7 Aktivieren Sie im Dialogfeld **TGA-Export** eine der folgenden Optionen:
  - **Normal**
  - **Erweitert**



Schwarzweißbilder können nicht als TARGA-Datei gespeichert werden.

### Technische Hinweise zu TARGA (TGA)

- Es werden folgende Funktionen unterstützt: unkomprimierte Farbkartenbilder, unkomprimierte RGB-Bilder, RLE-komprimierte Farbkartenbilder, RLE-komprimierte RGB-Bilder (Typen 1, 2, 9 und 10 nach Definition des AT&T Electronic Photography and Imaging Center) sowie Masken.
- Das resultierende Dateiformat ist abhängig von der Anzahl der exportierten Farben: TARGA-Dateien (TGA-Dateien) mit 24-Bit-Farben werden beispielsweise als RLE-komprimierte RGB-Bitmaps exportiert.
- Sie können TGA-Dateien mit Farbtiefen von 8-Bit-Graustufen bis 24-Bit-RGB importieren.
- In Dateien mit den Farbtiefen 1-Bit-Schwarzweiß und 8-Bit-Palettenfarben werden keine Masken gespeichert.
- Die RLE-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt  $64.535 \times 64.535$  Pixel.

### TIFF

Das Format „Tagged Image File Format“ (TIFF) wurde als Standardrasterformat entwickelt. Fast jede Grafikanwendung kann TIFF-Dateien lesen und schreiben. TIFF unterstützt verschiedene Farbmodi und Bittiefen.

Weitere Informationen zum Importieren von TIFF-Dateien siehe „So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung“ auf Seite 833.

### So exportieren Sie TIFF-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **TIF - TIFF-Bitmap** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Legen Sie im Dialogfeld **In Bitmap konvertieren** Breite, Höhe, Auflösung und Farbmodus sowie alle anderen Einstellungen fest und klicken Sie auf **OK**.

### Technische Hinweise zu TIFF

- Wenn Sie eine mehrseitige TIFF-Datei importieren, können Sie entweder alle Seiten importieren oder die zu importierenden Einzelseiten auswählen.
- Es können TIFF-Dateien in Schwarzweiß, Farbe und Graustufen bis einschließlich Version 6.0 importiert und exportiert werden.
- Mit den Komprimierungsalgorithmen JPEG, ZIP, CCITT, Packbits 32773 oder LZW komprimierte TIFF-Dateien können ebenfalls importiert werden. Allerdings kann sich dabei die Ladezeit verlängern, da das Programm zuerst die Dateikomprimierung entschlüsseln muss.

### TrueType-Schrift (TTF)


Das TTF-Dateiformat (TTF) wurde gemeinsam von Apple Computer und der Microsoft Corporation entwickelt. Es ist das gebräuchlichste Format für Schriften auf Macintosh- und Windows-Betriebssystemen. Im TTF-Dateiformat werden die Schriftzeichen je nach den technischen Möglichkeiten Ihres Druckers als Vektoren oder als Bitmaps gedruckt. TrueType-Schriften werden genauso gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen, und können auf jede beliebige Größe eingestellt werden.

### Technische Hinweise zu True Type Fonts (TTF)

- Aus Corel DESIGNER exportierte TrueType-Schriften enthalten keine Hints.
- Jedes exportierte Zeichen ist ein separates Objekt. Vor dem Exportieren mehrerer Objekte müssen Sie diese durch Klicken auf **Objekt** ► **Kombinieren** zusammenfassen. Das Exportieren mehrerer Objekte oder gruppierter Objekte ist nicht möglich.



- Objekten zugewiesene Füll- und Umrissattribute werden nicht exportiert.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie darauf achten, dass sich keine Linien überschneiden. Wie im nachfolgenden Beispiel gezeigt, sollte jedes Objekt im Zeichen vollständig innerhalb bzw. außerhalb eines anderen Objekts liegen.



Von links nach rechts: drei fehlerfrei kombinierte Objekte; fünf fehlerfrei kombinierte Objekte; fünf falsch kombinierte Objekte.

## Visio (VSD)

- VSD ist das Zeichenformat von Visio. Es kann sowohl Vektoren als auch Bitmaps enthalten.
- Alle VSD-Dateitypen bis VSD 2007 können importiert werden.
- Rechteckige Formen werden als rechteckige Objekte importiert.
- Kreis- oder Ellipsenformen werden als Ellipsenobjekte importiert.
- Kurvenlinien, Fünfecke, Sechsecke, Siebenecke, Achtecke und Megagone werden als Polygonobjekte importiert.
- Alle anderen Formen werden als Polykurven importiert.

## WordPerfect-Dokument (WPD)

Das WordPerfect-Dokument-Format (WPD) ist das programmeigene Dateiformat für WordPerfect-Dateien. Corel DESIGNER unterstützt WPD-Dateien aus WordPerfect 4.2 bis zur aktuellen Version. WordPerfect-Dateien der Versionen 4 und 5 haben die Dateinamenerweiterung **WP4** und **WP5**.

Weitere Informationen finden Sie unter „Allgemeine Hinweise zum Importieren von Textdateien“ auf Seite 907.

## Technische Hinweise zu WordPerfect Graphic (WPG)

- Beim Importieren von Text aus einer WPD-Datei haben Sie die Möglichkeit, nur die Formatierung beizubehalten, die Schriften und die Formatierung beizubehalten oder die Schriften und die Formatierung zu löschen.
- Beim Importieren oder Exportieren einer WordPerfect-Datei wird nur Text übertragen. Grafikelemente werden nicht importiert oder exportiert.
- Folgende Funktionen werden nicht unterstützt: Indexfunktionen, Text in Inhaltsverzeichnissen und Stylesheets.
- In der WordPerfect-Gleichungssprache erstellte Gleichungen und Formeln werden in regulären Text umgewandelt.
- Grafikfunktionen wie HLine und VLine werden nicht umgewandelt.
- Beim Importieren von Text wird die Seitengröße des Originaldokuments ignoriert. Der Text wird an die aktuelle Seitengröße angepasst, was sich auf seine Platzierung auswirken kann.

## WordPerfect-Grafik (WPG)

Das Corel WordPerfect-Grafik-Dateiformat (Dateinamenerweiterung WPG) ist in erster Linie ein Vektorgrafikformat, in dem aber auch Bitmapdaten gespeichert werden können. WPG-Dateien können bis zu 256 Farben aus einer **Palette** von über einer Million Farben enthalten.

## So importieren Sie WPG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Importieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld **Dateiname** den Eintrag **WPG - Corel WordPerfect-Grafik (\*.wpg)**.
- 4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
- 5 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 6 Klicken Sie auf die [Zeichenseite](#).



In der importierten Datei eingebettete WMF-Grafiken (Windows Metadatei-Format) oder EMF-Grafiken (Enhanced Metadatei-Format) bleiben erhalten. Wenn eine Datei andere grafische Elemente enthält, gehen diese bei der Konvertierung verloren und werden in Corel DESIGNER nicht angezeigt.

## So exportieren Sie WPG-Dateien

- 1 Klicken Sie auf **Datei** ► **Exportieren**.
- 2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **WPG - Corel WordPerfect-Grafik** im Listenfeld **Dateityp**.
- 4 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 5 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 6 Aktivieren Sie im Bereich **Farben exportieren** eine der folgenden Optionen:
  - **16 Farben** – Mit dieser Option exportieren Sie das Bild mit einer Farbtiefe von 16 Farben.
  - **256 Farben** – Mit dieser Option exportieren Sie das Bild mit einer Farbtiefe von 256 Farben.
- 7 Aktivieren Sie im Bereich **Text exportieren als** eine der folgenden Optionen:
  - **Text**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.
  - **Kurven**: Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
- 8 Aktivieren Sie im Bereich **Datei exportieren als** eine der folgenden Optionen:
  - **WordPerfect Version 1.0**: Wird von WordPerfect 5.1 und früheren Versionen unterstützt.
  - **WordPerfect Version 2.0**: Wird von WordPerfect 6 und späteren Versionen unterstützt.

## Technische Hinweise zu WordPerfect Graphic (WPG)

- Graphics Text Type 2 wird nicht unterstützt.

## RAW-Kameradateiformate

Eine RAW-Kameradatei eine Datendatei, die durch den Bildsensor einer professionellen Digitalkamera erfasst wurde. Bei RAW-Kameradateien erfolgt nur eine minimale Verarbeitung, wie z. B. Schärfen oder Digitalzoom. So erhalten Sie die volle Kontrolle über Schärfe, Kontrast und Sättigung der Bilder. Es gibt verschiedene RAW-Kameradateiformate. Daher können die Dateien unterschiedliche Dateinamenerweiterungen aufweisen, beispielsweise **NEF**, **CRW**, **DCR**, **ORF** oder **MRW**.

RAW-Kameradateien können direkt in Corel DESIGNER importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mit Kamera-Rohdateien arbeiten](#)“ auf Seite 789.

## Wavelet Compressed Bitmap (WI)

Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.

### WI-Dateien importieren

- Corel-Programme unterstützen beim Importieren von Wavelet Compressed Bitmap-Dateien (WI) die folgenden Farbtiefen: 8-Bit-Graustufen mit 256 Schattierungen und 24-Bit-RGB.

### WI-Dateien exportieren

- Corel-Programme unterstützen beim Export von WI-Dateien die folgenden Farbtiefen: 8-Bit-Graustufen mit 256 Schattierungen, 24-Bit-RGB.
- Das WI-Dateiformat unterstützt die Wavelet-Komprimierung. Darüber hinaus unterstützt es eine Mindestbildgröße von 16 und eine maximale Bildgröße von 2.048 Pixeln.

## Windows-Metadatei-Format (WMF)

Das WMF-Dateiformat wurde von der Microsoft Corporation entwickelt und speichert sowohl Vektor- als auch Bitmap-Informationen. Es wurde als internes Dateiformat für Microsoft Windows 3 entwickelt. Dieses Format unterstützt 24-Bit-RGB-Farben und kann in den meisten Windows-Anwendungen verwendet werden.

### Technische Hinweise zum Windows Metadatei-Format (WMF)

#### WMF-Dateien importieren

- Corel DESIGNER ersetzt Schriften in WMF-Dateien, die auf Ihrem System nicht verfügbar sind, durch ähnliche, auf dem Computer verfügbare Schriften.
- Folgende Funktionen werden nicht unterstützt: PANOSE-Schriftabgleichung, gedrehte und geneigte Bitmaps.

#### WMF-Dateien exportieren

- Das WMF-Format dient zum Exportieren von Grafiken in Windows-Programme.
- Ein Kennsatz (Header) enthält zusätzliche Informationen, beispielsweise zur Bildgröße. Daher lassen sich WMF-Dateien erfolgreich aus Corel DESIGNER exportieren, wenn der Kennsatz vorhanden ist.
- Text bleibt beim Exportieren als Text erhalten. WMF-Dateien können sehr groß sein. Dies kann bei Programmen, bei denen Größenbeschränkungen für importierte Dateien bestehen, zu Problemen führen.
- Das WMF-Format ist 16 Bit, Corel DESIGNER jedoch 32 Bit. Wenn Sie eine WMF-Datei exportieren, werden die 32-Bit-Zahlen in 16 Bit konvertiert. Linien mit einer Stärke von weniger als 0,03526 cm erscheinen als Haarlinien, da das WMF-Format diese Breiten nicht in dieser Genauigkeit angeben kann.

## XML Localization Interchange (XLIFF)

Das Dateiformat XML Localization Interchange (XLIFF) ist ein XML-basiertes Format, das dazu verwendet wird, zu übersetzende Texte zwischen Lokalisierungsprogrammen und anderen Softwareprogrammen auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie unter „So arbeiten Sie mit übersetztem Text“ auf Seite 588.

## Weitere unterstützte Dateiformate

Corel DESIGNER unterstützt auch die folgenden Dateiformate:

- ANSI-Text (TXT): Das ANSI-Text-Dateiformat (Dateinamenerweiterung TXT) ist ein Vektorformat zum Speichern von ANSI-Zeichen. Mit diesem Format können nur Textinformationen gespeichert werden, nicht jedoch Formatierungsinformationen (z. B. Schriftart oder Schriftgröße). Beim Importieren einer TXT-Datei in oder beim Exportieren einer solchen Datei aus Corel DESIGNER wird lediglich der unformatierte Text übertragen. Grafikelemente in der Datei werden beim Importieren bzw. Exportieren nicht berücksichtigt.
- CALS-komprimierte Bitmap (CAL): Das CALS-Raster (Dateinamenerweiterung CAL) ist ein Bitmap-Format, das hauptsächlich in professionellen CAD-Programmen zum Speichern von Dokumenten eingesetzt wird. Dieses Format unterstützt die monochrome Farbtiefe (1 Bit) und wird für den Austausch von Grafikdaten in Anwendungen für computergestützte Konstruktion und Fertigung (CAD/CAM), die Erstellung technischer Grafiken und die Bildverarbeitung verwendet.
- Corel ArtShow 5 (CPX): Das CPX-Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat von Corel ArtShow 5, das sowohl Vektoren als auch Bitmaps enthalten kann.

- Corel Presentations (SHW): Das SHW-Dateiformat ist das programmeigene Format von Corel Presentations.
- Corel R.A.V.E.™ (CLK): Das CLK-Dateiformat ist das programmeigene Animationsdateiformat von Corel R.A.V.E.
- CorelDRAW-komprimiert (CDX) – Das CDX-Dateiformat steht für komprimierte CorelDRAW -Dateien.
- Corel DESIGNER- oder CorelDRAW-Vorlage (CDT): Das CDT-Dateiformat steht für Corel DESIGNER- oder CorelDRAW-Vorlagendateien.
- Encapsulated PostScript (Desktop-Farbauszug): Das von QuarkXPress entwickelte DCS-Dateiformat ist eine Erweiterung des Standard-EPS-Dateiformats (Encapsulated PostScript). Im Allgemeinen besteht das DCS-Dateiformat aus insgesamt fünf Dateien. Vier dieser fünf Dateien enthalten Informationen über Farben im hoch auflösenden Bereich. Diese Angaben werden im CMYK-Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) umgesetzt. Die fünfte Datei (die so genannte Master-Datei) enthält eine PICT-Vorschau der DCS-Datei.
- EXE — Das EXE-Format ist eine Windows-3.x/NT-Bitmap-Ressource und kann eine ICO-Datei als Windows-3.x/NT-Symbolressource speichern.
- FPX – Mit dem FlashPix-Dateiformat können Bilder in unterschiedlichen Auflösungen in einer einzigen Datei gespeichert werden. Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.
- Frame Vector-Metadatei (FMV) – Das FMV-Dateiformat bezeichnet Frame Vector-Metadateien.
- GEM Paint (IMG) – Das Bitmap-Format „GEM Paint“ ist das programmeigene Dateiformat für Bitmap-Dateien in der GEM-Umgebung. IMG-Dateien unterstützen 1- und 4-Bit-Palettenfarben und werden mit einem RLE-Verfahren komprimiert. IMG war ein gebräuchliches Format in der Anfangszeit des Desktop Publishing.
- GEM-Datei (GEM) – Das GEM-Dateiformat steht für GEM-Dateien.
- GIMP (XCF): XCF ist das programmeigene GIMP-Format. Es unterstützt Ebenen und andere GIMP-spezifische Informationen.
- ICO: Das ICO-Format ist eine Windows 3.x/NT-Symbol-Ressource.
- MacPaint-Bitmap (MAC): Beim Bitmap-Format „MacPaint“ werden die Dateinamenerweiterungen MAC, PCT, PNT und PIX verwendet. Dieses Format wurde vom Programm MacPaint verwendet, das im Lieferumfang des Macintosh 128 enthalten war. Dieses Format unterstützt nur zwei Farben und eine Palette mit Mustern. Dieses Format wird in erster Linie von Macintosh-Grafikanwendungen zum Speichern von Schwarzweißgrafiken und Clipart verwendet. Die maximale Bildgröße für MAC-Bilder beträgt 720 × 576 Pixel.
- Macromedia FreeHand (FH): Das FH-Format ist das programmeigene Vektordateiformat von Macromedia Freehand. Die Grafikanwendungen von Corel unterstützen Macromedia FreeHand Version 7 und 8.
- MET-Metadatei (MET): Das MET-Dateiformat steht für MET-Metadateien.
- Micrografx Picture Publisher 4 und 5 (PP4, PP5): Das PP4-Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat von Micrographx Picture Publisher 4. Das PP5-Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat von Micrographx Picture Publisher 5. Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.
- Picture Publisher-Datei (PPF): Das PPF-Dateiformat ist das programmeigene Format von Micrografx Picture Publisher 6, 7, 8, 9 und 10. Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Suite nicht unterstützt.
- Microsoft Excel (XLS): Das XLS-Dateiformat ist das programmeigene Dateiformat einer Microsoft Excel-Arbeitsmappe.
- Microsoft PowerPoint (PPT): Das PPT-Dateiformat ist das programmeigene Format von Microsoft PowerPoint.
- NAP-Metadatei (NAP): Das NAP-Dateiformat wird für NAP-Metadateien verwendet.
- PostScript Interpreted (PRN): PRN-PostScript (PS oder PRN) ist ein Metadateiformat für PostScript-Drucker. Dieses Format wird als ANSI-Text geschrieben. Mit dem Importfilter PostScript Interpreted können PS-, PRN- und EPS-PostScript-Dateien importiert werden.
- SCITEX CT-Bitmap (SCT) – Das SCT-Dateiformat wird zum Importieren von SCITEX-Bildern mit 32-Bit-Farben und Graustufen verwendet. SCITEX-Bitmaps werden von professionellen Scannern erzeugt. Die Bitmaps werden anschließend für die Ausgabe über Filmbelichtungsgeräte oder professionelle Seitenlayout-Programme aufbereitet.
- Xpixmap-Bild (XPM): Das XPM-Dateiformat wird für Xpixmap-Bilddateien verwendet.

## Empfohlene Formate für den Import von Grafiken

In der Tabelle wird aufgelistet, welche Dateiformate beim Import von Grafiken aus anderen Anwendungen verwendet werden.

Anwendung	Empfohlenes Importformat
Adobe Illustrator	AI, PDF
AutoCAD	DXF, DWG, HPGL (PLT-Dateien)

Anwendung	Empfohlenes Importformat
Text-Editoren	Zwischenablage und Mengentextimport

## Empfohlene Formate für den Export von Grafiken

Wenn Sie Grafiken für den Einsatz in Adobe PageMaker exportieren, sollten Sie das Dateiformat Encapsulated PostScript verwenden, wenn Sie über einen PostScript-Drucker verfügen. Für Nicht-PostScript-Drucker wird das WMF-Format empfohlen.

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Dateiformate für den Export in Layout- und DTP-Programme mit eigenen Grafikbearbeitungsfunktionen aufgeführt:

Anwendung	Empfohlenes Format
Adobe Illustrator	AI
AutoCAD	DXF
Macromedia FreeHand und andere vektorbasierte Zeichenprogramme	PCT, AI
WordPerfect Office	WPG
Micrografx Designer	CGM

Für den Export von Grafiken, die auf Plottern und computergestützten Schneidegeräten ausgegeben werden sollen, wird das HPGL- oder DXF-Konturformat empfohlen.

## Allgemeine Hinweise zum Importieren von Textdateien

- Wenn Sie eine Textdatei in ein Corel-Programm importieren, entspricht ihre Darstellung weitgehend der im Ausgangsprogramm. Es kann jedoch vorkommen, dass einige Formatierungsattribute und Seitenlayout-Funktionen nicht unterstützt werden. In solchen Fällen versucht das Programm, das Resultat einer bestimmten Funktion zu simulieren, sofern ein passender Ersatz vorhanden ist.
- Folgende Textverarbeitungsfunktionen werden nicht unterstützt: Kopfzeilen, Fußzeilen, Fuß- und Endnoten, Spalten und Makros.
- Die Schriftabgleichung wird unterstützt. Sie können die Schriftabgleichungseinstellungen im Dialogfeld **Ergebnis der Schriftabgleichung** ändern. Schriften werden nach Größe und Familien umgewandelt, sofern im Quelldateiformat Informationen zur Schriftfamilie enthalten sind, auf die das Programm zugreifen kann.
- **RTF**-Dateien (Rich Text Format) werden automatisch in den ANSI-Zeichensatz (American National Standards Institute) von Microsoft Windows konvertiert. Weiterhin unterstützt CorelDRAW den Macintosh-Zeichensatz sowie die Standardcodeseite 437 für IBM-PCs.
- Corel-Grafikprogramme versuchen, den Ausgangszeichensatz so nah wie möglich zu kommen. Wenn die importierte Schriftart des Textes auf dem betreffenden System nicht installiert ist, kommt die Schriftabgleichung zum Einsatz. Sollte keine Schriftersetzung möglich sein, werden die betreffenden Schriftartzeichen im Programm als nicht lesbarer Text angezeigt.
- Die Umwandlung von Schriftgrößen wird unterstützt.
- Corel-Grafikprogramme unterstützen alle Schriftfamilien für die folgenden Textverarbeitungsprogramme und Formate: Corel WordPerfect, Microsoft RTF, Microsoft Word PC, Microsoft Word Macintosh, Word für Windows.
- Corel-Grafikanwendungen unterstützen nur bestimmte Schriften, die von Ami Professional unterstützt werden. Hierzu gehören die standardmäßigen PostScript- und HP PCL-Schriften.
- Beim Umwandeln von Macintosh-Dateien werden nur die von den Windows-Formaten unterstützten Schriftfamilien erkannt.
- Beim Umwandeln von Schriften in andere als die in der Tabelle aufgeführten Formate werden Schriften verwendet, die von den Corel-Grafikprogrammen als nächste Entsprechung eingestuft werden.


- Wenn Sie eine proportionale in eine nicht proportionale Schrift (oder umgekehrt) umwandeln, können Probleme mit der Textausrichtung auftreten. Wenn beim Importieren eines Dokuments an Stelle der ursprünglichen nicht proportionalen Schrift eine proportionale Schrift zugewiesen wird, ist die Textmenge pro Seite möglicherweise größer als im Ausgangsdokument.
- Für Quelldokumente, die ein Inhaltsverzeichnis und einen Index enthalten, werden beim Konvertieren die entsprechenden **RTF**-Funktionen verwendet.
- Automatisch mit Umrissen versehene Daten werden in normalen Text umgewandelt.
- Druckformateigenschaften werden in RTF umgewandelt. Die umgewandelte Datei sieht genauso aus wie im Originalprogramm, das Druckformat (Stylesheet) des Ausgangsprogramms wird jedoch nicht importiert.
- In einem Rahmen oder positionierten Objekt enthaltener Text bleibt erhalten.

## Anpassen und Automatisieren

Grundeinstellungen vornehmen.....	911
Anpassen Corel DESIGNER.....	913
Verwenden von Makros zur Automatisierung von Aufgaben.....	929







## Grundeinstellungen vornehmen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- „Warnmeldungen deaktivieren“ (Seite 911)
- „Anzeigen von Systeminformationen“ (Seite 911)

### Warnmeldungen deaktivieren

Während der Arbeit in der Anwendung können Warnmeldungen ausgegeben werden. Warnmeldungen erläutern die Auswirkungen einer beabsichtigten Aktion und informieren Sie über mögliche permanente Änderungen, die durch die jeweilige Aktion bewirkt würden. Warnungen sind sehr nützlich, wenn Sie mit dem Programm noch nicht gut vertraut sind. Sie können diese Meldungen jedoch auch deaktivieren. Sie sollten die Warnmeldungen jedoch erst dann deaktivieren, wenn Sie sich mit der Anwendung vertraut gemacht haben und die Auswirkungen der einzelnen Befehle kennen.

#### So deaktivieren Sie Warnmeldungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorieliste **Arbeitsbereich** auf **Warnungen**.
- 3 Deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

### Anzeigen von Systeminformationen


Sie können sowohl Informationen zum System als auch zur Anwendung anzeigen. So können Sie zum Beispiel auch Informationen zum Setup des Computers aufrufen. Sie erhalten ausführliche Informationen zum System, zu den Anzeige- und Druckeigenschaften, zu den Anwendungen und den DLL-Dateien von Corel sowie zu den DLL-Dateien des Systems. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise ermitteln, wie viel Speicherplatz auf dem Laufwerk noch frei ist, auf dem eine Datei gespeichert werden soll.

#### So zeigen Sie Systeminformationen an

- 1 Klicken Sie auf **Hilfe** ► **Info zu Corel DESIGNER**.
- 2 Klicken Sie auf **Systeminformationen**.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Wählen Sie eine Kategorie** die gewünschte Kategorie aus.



Klicken Sie auf **Speichern**. Die Systeminformationen werden zum Drucken gespeichert.



## Anpassen Corel DESIGNER

Sie können Ihre Anwendung anpassen, indem Sie Befehlsleisten und Befehle Ihren Anforderungen entsprechend anordnen und die Farbe der Randfenster ändern. Befehlsleisten umfassen Menüs, Symbolleisten, die Eigenschaftsleiste und die Statusleiste.

Die Hilfethemen basieren auf den Standardeinstellungen der Anwendung. Wenn Sie Befehlsleisten, Befehle und Schaltflächen verändern, werden die Änderungen nicht in den Hilfethemen wiedergegeben.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- „Standardeinstellungen speichern und wiederherstellen“ (Seite 913)
- „Arbeitsbereiche erstellen“ (Seite 914)
- „Arbeitsbereiche importieren und exportieren“ (Seite 914)
- „Das Erscheinungsbild eines Arbeitsbereichs anpassen“ (Seite 916)
- „Tastaturbefehle anpassen“ (Seite 918)
- „Menüs anpassen“ (Seite 919)
- „Symbolleisten anpassen“ (Seite 921)
- „Die Hilfsmittelpalette anpassen“ (Seite 924)
- „Die Eigenschaftsleiste anpassen“ (Seite 924)
- „Statusleiste anpassen“ (Seite 926)
- „Filter anpassen“ (Seite 927)
- „Dateiverknüpfungen anpassen“ (Seite 927)

### Standardeinstellungen speichern und wiederherstellen

Viele Anwendungseinstellungen wirken sich nur auf die aktive Zeichnung aus. Zu diesen Einstellungen gehören die Seitenlayoutoptionen, die Einstellungen für das **Gitter**, die **Lineale** und die **Hilfslinien**, die Stilloptionen, die Speicheroptionen, einige Einstellungen für Hilfsmittel sowie die Optionen für die Freigabe im Web. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen der aktiven Zeichnung als Standardeinstellungen speichern, können Sie sie auch für alle neuen Zeichnungen verwenden. Sie können aber auch festlegen, dass nur bestimmte Einstellungen als Standardeinstellungen gespeichert werden.

Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Sie den aktuellen Arbeitsbereich zurücksetzen.

#### So speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Standardeinstellungen

- Klicken Sie auf **Extras** ► **Einstellungen als Standard speichern**.

## So speichern Sie bestimmte Einstellungen als Standardeinstellungen

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Dokument**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als Standard für neue Dokumente speichern**.
- 4 Aktivieren Sie die Optionen, die Sie speichern möchten.

## So setzen Sie den aktuellen Arbeitsbereich zurück

- 1 Beenden Sie die Anwendung.
- 2 Starten Sie die Anwendung bei gedrückter **F8**-Taste erneut.

## Arbeitsbereiche erstellen

Sie können Arbeitsbereiche erstellen, um auf die Hilfsmittel, die Sie am häufigsten verwenden, leichter zugreifen zu können. Beispielsweise können Sie Andockfenster öffnen oder Hilfsmittel zu Symbolleisten hinzufügen. Sie können die angepassten Arbeitsbereiche, die Sie erstellen, auch löschen.

Bevor Sie einen Arbeitsbereich erstellen, können Sie die Arbeitsbereich ausprobieren, die zur Anwendung gehören. Diese Arbeitsbereiche sind für eine Reihe häufig verwendeter Workflows optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter [„Arbeitsbereiche wählen“](#) auf Seite 73.

Sie können den Standardspeicherort ändern, an dem die Arbeitsbereiche gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [„Den Speicherort von Inhalten ändern“](#) auf Seite 115.

## So erstellen Sie einen Arbeitsbereich

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Arbeitsbereich**.
- 3 Klicken Sie auf **Neu**.
- 4 Geben Sie den Namen des Arbeitsbereichs in das Feld **Name des neuen Arbeitsbereichs** ein.
- 5 Wählen Sie im Listenfeld **Basis für neuen Arbeitsbereich** einen bestehenden Arbeitsbereich, der als Grundlage für den neuen Arbeitsbereich verwendet werden soll.

In das Feld **Beschreibung des neuen Arbeitsbereichs** können Sie eine Beschreibung für den Arbeitsbereich eingeben.

## So löschen Sie einen Arbeitsbereich

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf **Arbeitsbereich**.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Arbeitsbereich** einen Arbeitsbereich.
- 4 Klicken Sie auf **Löschen**.



Der Standardarbeitsbereich kann nicht gelöscht werden.

## Arbeitsbereiche importieren und exportieren

Sie können benutzerdefinierte Arbeitsbereiche importieren, die auf anderen Computern oder in anderen Versionen der Anwendung erstellt wurden (bis zurück zu Version X6). Beim Import eines Arbeitsbereichs können Sie die Arbeitsbereichselemente auswählen, die importiert werden sollen. Sie können beispielsweise Andockfenstereinstellungen und -positionen importieren, aber Anwendungseinstellungen wie z.

B. Startoptionen entfernen. Sie können die ausgewählten Arbeitsbereichselemente auch in den aktuellen Arbeitsbereich oder in einen neuen Arbeitsbereich importieren. Sie können den neuen Arbeitsbereich auf einem der verfügbaren Arbeitsbereiche basieren, und Sie können ihm einen Namen und eine Beschreibung zuweisen.

Sie können die Arbeitsbereiche, die Sie erstellen, auch exportieren, um sie mit anderen Nutzern zu teilen.

### So importieren Sie einen Arbeitsbereich

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Arbeitsbereich ▶ Importieren**.
- 2 Suchen Sie im Dialogfeld **Öffnen** die Arbeitsbereichsdatei, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Arbeitsbereich importieren** die Arbeitsbereichselemente, die Sie importieren möchten. Standardmäßig sind alle Arbeitsbereichselemente selektiert.
- 4 Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Aktueller Arbeitsbereich**: Um die Arbeitsbereichselemente des aktuellen Arbeitsbereichs durch die importierten Arbeitsbereichselemente zu ersetzen. Wenn Sie beispielsweise alle Symbolleisten importieren, werden die Symbolleisten des aktuellen Arbeitsbereichs durch die importierten Symbolleisten ersetzt.
  - **Neuer Arbeitsbereich**: Erstellt einen Arbeitsbereich, der die importierten Arbeitsbereichselemente enthält.

### Außerdem können Sie

Den Namen des neuen Arbeitsbereichs festlegen

Geben Sie im Feld **Name** einen Namen ein.

Den neuen Arbeitsbereich auf einem bestehenden Arbeitsbereich basieren

Wählen Sie im Listenfeld **Basieren auf** einen Arbeitsbereich.

Die importierten Arbeitsbereichselemente werden mit dem Basisarbeitsbereich zusammengeführt.

Eine Beschreibung des Arbeitsbereichs hinzufügen

Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung ein.



Alle neuen Funktionen, die nicht verfügbar waren, als der Arbeitsbereich erstellt wurde, werden dem importierten Arbeitsbereich hinzugefügt. Die neuen Funktionen befinden sich unter Umständen nicht an derselben Position wie im Standardarbeitsbereich.

Benutzerdefinierte Symbole in importierten Arbeitsbereichen, die in den Versionen X6 oder X7 erstellt wurden, werden unter Umständen nicht korrekt skaliert

### So exportieren Sie einen Arbeitsbereich

- 1 Klicken Sie auf **Fenster ▶ Arbeitsbereich ▶ Exportieren**.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen des Arbeitsbereichs, die exportiert werden sollen.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 4 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 5 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 7 Klicken Sie auf **Schließen**.



Folgende Elemente des Arbeitsbereichs können exportiert werden: Andockfenster, Symbolleisten (einschließlich Eigenschaftsleiste und Hilfsmittelpalette), Menüs und Tastaturbefehle.

Arbeitsbereiche werden als `.cdws`-Dateien exportiert.

## Das Erscheinungsbild eines Arbeitsbereichs anpassen

Sie können die Größe der Benutzeroberflächenelemente anpassen, ein Design wählen und die Farbe der Fensterränder und des Desktops ändern.

### Skalieren

Sie können die Größe der Benutzeroberflächenelemente ändern, indem Sie die Skalierungsstufe ändern. Die Skalierungsstufe steht im Verhältnis zur Skalierungsstufe des Betriebssystems. Die Standardeinstellung ist 100 %. Das heißt, die Benutzeroberflächenelemente in der Anwendung werden gleich groß angezeigt wie ähnliche Benutzeroberflächenelemente des Betriebssystems. Bei einer Skalierung um 200 % werden die Benutzeroberflächenelemente der Anwendung zweimal größer angezeigt als die Benutzeroberflächenelemente des Betriebssystems.

### Design

Um den Arbeitsbereich heller oder dunkler erscheinen zu lassen, können Sie eines der folgenden Designs auswählen: Hell, Normal oder Dunkel

### Farbe des Fensterrandes


Sie können das Anwendungsfenster und die Dialogfelder anpassen, indem Sie die Farbe der Ränder ändern.

### Desktop-Farbe

Sie können für den Desktop, den Bereich um die Zeichenseite, eine Farbe wählen, die zu Ihren Dokumenten passt. Wenn das Dokument beispielsweise dunkle Farben aufweist, können Sie den Kontrast verringern, indem Sie für die Farbe des Desktops Grau anstatt Weiß wählen.

### Farben auswählen

Um die gewünschte Farbe für den Desktop und die Fensterränder anzuzeigen, können Sie schnell eine beliebige Farbe auf dem Bildschirm auswählen. Sie können aber auch die Farbreger, Farbansichten oder Farbpaletten verwenden.



*Es sind verschiedene Hilfsmittel verfügbar, um die Farbe des Desktops oder der Fensterränder zu ändern.*

## So legen Sie die Skalierungsstufe für Benutzeroberflächenelemente fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Erscheinungsbild**.
- 3 Verschieben Sie im Bereich **Größe** den Regler nach rechts, um die Benutzeroberflächenelemente größer anzuzeigen, und nach links, um sie kleiner anzuzeigen.

## So wählen Sie ein Design aus

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Erscheinungsbild**.
- 3 Wählen Sie im Bereich **Farbe** im Listenfeld **Design** ein Design aus.

## So ändern Sie die Farbe der Fensterränder

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Erscheinungsbild**.
- 3 Öffnen Sie im Bereich **Farbe** die Farbauswahl für den **Fensterrand** und wählen Sie eine Farbe.

## So ändern Sie die Desktop-Farbe

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **Erscheinungsbild**.
- 3 Öffnen Sie im Bereich **Farbe** die Farbauswahl für den **Desktop** und wählen Sie eine Farbe.

## So legen Sie mithilfe verschiedener Farbwerkzeuge eine Farbe fest

- Öffnen Sie im Bereich **Farbe** die Farbauswahl für den **Desktop** oder **Fensterrand** und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.


### Aktion

### Vorgehensweise


Eine Farbe abtasten

Klicken Sie auf das Hilfsmittel **Farbpipette**  und dann auf eine Farbe auf dem Bildschirm.


Farbregler verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbregler anzeigen** , wählen Sie einen Farbmodus aus dem Listenfeld aus und verschieben Sie dann die Schieberegler.

Eine Farbansicht verwenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbansichten anzeigen** , wählen Sie einen Farbmodus aus dem Listenfeld aus und klicken Sie dann auf eine Farbe in der Farbansicht.

Eine Farbe aus einer Farbpalette auswählen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Farbpaletten anzeigen** , wählen Sie einen Farbmodus aus der Palettenbibliothek aus und klicken Sie dann auf eine Farbe. Wenn Sie die Tönung anpassen möchten, bewegen Sie den Schieber **Tönung**.

## Aktion

Auf zusätzliche Farboptionen zugreifen

## Vorgehensweise

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitere Farboptionen** ■■■ und treffen Sie eine Auswahl. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Methode ab, also ob Sie eine Farbe abtasten oder eine Farbansicht, einen Farbgler oder eine Farbpalette verwenden.

## Tastaturbefehle anpassen

In der Anwendung sind standardmäßig zahlreiche Tastaturbefehle vordefiniert. Sie können diese Voreinstellungen Ihrer individuellen Arbeitsweise entsprechend ändern und ergänzen. So können Sie z.B. häufig verwendeten Befehlen Tastaturbefehle zuweisen und nicht benötigte Tastaturbefehle löschen.

Die Liste der Tastaturbefehle können Sie auch ausdrucken oder in eine **CSV-Datei** exportieren. CSV-Dateien sind Textdateien, die durch Komma voneinander getrennte Tabelleneinträge enthalten. Diese Dateien lassen sich in Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen problemlos öffnen.

Die von Ihnen geänderten Tastaturbefehle werden in einer speziellen Datei gespeichert, die als „Beschleunigertabelle“ bezeichnet wird. Ihre Anwendung enthält bereits die folgenden Beschleunigertabellen, die Sie entsprechend Ihren Arbeitsgewohnheiten anpassen können:

- Ankerbearbeitungstabelle: enthält Tastaturbefehle für die Ankerbearbeitung.
- Kurvenbearbeitungstabelle: enthält Tastaturbefehle für die Bearbeitung von Kurven.
- Haupttabelle: Enthält alle nicht textbezogenen Tastaturbefehle.
- Druckvorschau: Enthält Tastenkürzel für Druckvorschauoptionen.
- Tabellenbearbeitungstabelle: enthält nicht textbezogene Tastaturbefehle für die Tabellenbearbeitung.
- Tabellen-Textbearbeitungstabelle: enthält Tastaturbefehle für die Bearbeitung von Text in Tabellen.
- Textbearbeitungstabelle: Enthält alle textbezogenen Tastaturbefehle.

### So weisen Sie einem Befehl einen Tastaturbefehl zu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tastaturbefehle**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Tastaturbefehl-Tabelle** eine Beschleunigertabelle aus.
- 5 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 6 Klicken Sie in der Liste der **Befehle** auf einen Befehl.  
Die dem ausgewählten Befehl derzeit zugewiesenen Tastaturbefehle werden im Feld **Aktuelle Tastaturbefehle** angezeigt.
- 7 Setzen Sie den Cursor in das Feld **Neuer Tastaturbefehl** und drücken Sie eine Tastenkombination.  
Wenn diese Tastenkombination bereits einem anderen Befehl zugewiesen ist, wird dieser Befehl im Feld **Zurzeit zugewiesen zu** angezeigt.
- 8 Klicken Sie auf **Zuweisen**.



Sollte ein Tastaturbefehl bereits einem anderen Befehl zugewiesen sein, überschreibt die zweite Zuweisung die erste. Wenn Sie die Option **Zu Zuordnungskonflikt wechseln** aktivieren, können Sie automatisch zu dem Befehl wechseln, dessen Tastaturbefehl Sie neu zugeordnet haben. Sie werden dann aufgefordert, einen neuen Tastaturbefehl zuzuweisen.





Sie können alle vorhandenen Tastaturbefehle anzeigen, wenn Sie auf die Option **Alles anzeigen** klicken.

### So löschen Sie einen Tastaturbefehl

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tastaturbefehle**.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Tastaturbefehl-Tabelle** eine Beschleunigertabelle aus.
- 5 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 6 Klicken Sie in der Liste der **Befehle** auf einen Befehl.
- 7 Klicken Sie im Feld **Aktuelle Tastaturbefehle** auf einen Tastaturbefehl.
- 8 Klicken Sie auf **Löschen**.

### So drucken Sie Tastaturbefehle

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tastaturbefehle**.
- 4 Klicken Sie auf **Alles anzeigen**.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**.

### So exportieren Sie eine Liste mit Tastaturbefehlen

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Tastaturbefehle**.
- 4 Klicken Sie auf **Alles anzeigen**.
- 5 Klicken Sie auf die Option **In CSV exportieren**.
- 6 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
- 7 Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Namen für die Datei ein.
- 8 Klicken Sie auf **Speichern**.

## Menüs anpassen

Corel-Anwendungen verfügen über Funktionen, mit denen Sie die Hauptmenüleiste und die darin enthaltenen Menüs ändern können. Sie können die Reihenfolge von Menüs und Menübefehlen ändern, Menüs oder Menübefehle hinzufügen, entfernen und umbenennen. Wenn Sie nicht mehr wissen, zu welchem Menü ein Befehl gehört, können Sie nach dem Menübefehl suchen. Darüber hinaus können Sie die Menüs wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

Diese Anpassung gilt sowohl für die Menüs in der Hauptmenüleiste als auch für Kontextmenüs, die durch Klicken mit der rechten Maustaste aufgerufen werden.

Die Hilfethemen basieren auf den Standardeinstellungen der Anwendung. Anpassungen an den Menüs und Menübefehlen spiegeln sich nicht in den Hilfethemen wider.

### So ändern Sie die Reihenfolge von Menüs und Menübefehlen

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.

- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Ziehen Sie im Anwendungsfenster ein Menü in der Menüleiste nach rechts oder links.  
Wenn Sie die Reihenfolge von Menübefehlen ändern möchten, öffnen Sie in der Menüleiste ein Menü, klicken auf den betreffenden Menübefehl und ziehen diesen nach oben oder unten.

Wenn Sie die Reihenfolge der Befehle in einem Kontextmenü ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Anwendungsfenster, um das Kontextmenü zu öffnen, und ziehen den entsprechenden Menübefehl an eine andere Position.

### So benennen Sie ein Menü oder einen Menübefehl um

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Klicken Sie in der Liste auf ein Menü oder einen Befehl.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erscheinungsbild**.
- 6 Geben Sie in das Feld **Titel** einen neuen Namen ein.



Ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) vor dem Namen im Feld **Titel** zeigt an, dass der nachfolgende Buchstabe in der Menüleiste bzw. im Menü unterstrichen dargestellt wird und somit als Tastaturkürzel („Beschleuniger“) fungiert. Wenn dieser Buchstabe zusammen mit der **Alt-Taste** gedrückt wird, wird das Menü geöffnet bzw. der entsprechende Befehl ausgeführt. Befehle lassen sich nur dann mithilfe des unterstrichenen Buchstabens aufrufen, wenn das entsprechende Menü geöffnet ist.



Sie können den Namen auf die Standardvorgabe zurücksetzen, indem Sie auf **Standards wiederherstellen** klicken.


### So fügen Sie der Menüleiste ein Element hinzu oder entfernen es

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.  
Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es von der Menüleiste.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Ziehen Sie ein Element auf die Menüleiste.

### So fügen Sie einem Menü einen Befehl hinzu oder entfernen ihn

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.  
Wenn Sie einen Befehl aus einem Menü entfernen möchten, wählen Sie den entsprechenden Menünamen aus. Sobald das Menü angezeigt wird, ziehen Sie den Befehl aus der Menüleiste.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Ziehen Sie einen Befehl in das Menü im Anwendungsfenster.

### So suchen Sie Menübefehle

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen** .

- 4 Geben Sie im Dialogfeld **Text suchen** den Menübefehl in das Feld **Suchen** ein.
- 5 Klicken Sie auf **Weitersuchen**.

### So setzen Sie Menüs auf die Standardeinstellungen zurück

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**.
- 3 Wählen Sie in der Liste den Eintrag **Menüleiste**.
- 4 Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.



## Symbolleisten anpassen

Sie können festlegen, wo und wie die Symbolleisten angezeigt werden. Sie können eine Symbolleiste z.B. verschieben, deren Größe ändern oder die Symbolleiste ein- oder ausblenden.


Symbolleisten können entweder angedockt oder frei verschiebbar sein. Durch das Andocken wird eine Symbolleiste mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Symbolleiste frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.

Sie können angepasste Symbolleisten erstellen, löschen und umbenennen. Symbolleisten lassen sich durch Hinzufügen, Entfernen oder Neuordnen der Symbolleistenelemente anpassen. Sie können das Aussehen von Symbolleisten ändern, indem Sie die darin enthaltenen Schaltflächen vergrößern oder verkleinern oder die Schaltflächen mit Symbolen, Text oder beidem anzeigen. Außerdem können Sie die Symbole bearbeiten, die auf den Symbolleistenschaltflächen angezeigt werden.

Zum Verschieben, Andocken und Lösen von Symbolleisten steht Ihnen der Ziehbereich zur Verfügung.

Symbolleiste	Entsprechender Ziehbereich
Angedockte und entspernte Symbolleiste	Der Ziehbereich wird durch eine gepunktete Linie am oberen oder linken Rand der Symbolleiste gekennzeichnet. 
Frei verschiebbare Symbolleiste	Der Ziehbereich ist mit der Titelleiste identisch. Wenn die Titelleiste nicht angezeigt wird, wird der Ziehbereich durch eine gepunktete Linie am oberen oder linken Rand der Symbolleiste gekennzeichnet. 

Wenn Sie verhindern möchten, dass angedockte Symbolleisten versehentlich verschoben werden, können Sie sie sperren. Gesperrte Symbolleisten weisen am linken Rand keine gestrichelte Linie auf.



*Eine gesperrte Symbolleiste*

### So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an

## Aktion

## Vorgehensweise

Symbolleiste verschieben

Entsperren Sie die Symbolleiste, klicken Sie auf den Ziehbereich der Symbolleiste und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

Symbolleiste andocken

Klicken Sie auf den Ziehbereich der Symbolleiste und ziehen Sie sie an einen Rand des Anwendungsfensters.

Symbolleiste lösen

Entsperren Sie die Symbolleiste, klicken Sie auf den Ziehbereich der Symbolleiste und ziehen Sie sie vom Rand des Anwendungsfensters weg.

Größe einer frei verschiebbaren Symbolleiste ändern

Zeigen Sie mit der Maus auf den Symbolleistenrand und ziehen Sie den Rand mit dem Doppelpfeil.

Symbolleiste ein- und ausblenden

Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten** und aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Symbolleiste.

Symbolleiste auf ihre Standardeinstellungen zurücksetzen

Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**, klicken Sie auf eine Symbolleiste und dann auf **Zurücksetzen**.



Wenn angedockte Symbolleisten gesperrt sind, können diese nicht verschoben werden. Informationen zum Entsperren von Symbolleisten finden Sie unter „So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten“ auf Seite 924.

## So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen

### Aktion

### Vorgehensweise

Angepasste Symbolleiste hinzufügen

Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**, klicken Sie auf **Neu** und geben Sie einen Namen in der Liste **Befehlsleisten** ein. Halten Sie die Tasten **Alt + Strg** gedrückt und ziehen Sie ein Hilfsmittel oder eine Schaltfläche im Anwendungsfenster auf die neue Symbolleiste. Sie können Befehle auch aus der Liste **Befehle** ziehen (**Extras ▶ Anpassung ▶ Befehle**).

Angepasste Symbolleiste löschen

Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**, klicken Sie auf eine Symbolleiste und dann auf **Löschen**.

Angepasste Symbolleiste umbenennen

Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**, doppelklicken Sie

## Aktion

## Vorgehensweise

auf den Namen einer Symbolleiste und geben Sie einen neuen Namen ein.

### So fügen Sie Elemente zu einer Symbolleiste hinzu bzw. entfernen diese

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Ziehen Sie das Symbolleistenelement aus der Liste auf eine Symbolleiste im Anwendungsfenster.

Wenn Sie ein Element aus einer Symbolleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Symbolleiste.

### So ordnen Sie Symbolleistenelemente an

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Ziehen Sie das Symbolleistenelement in der Symbolleiste des Anwendungsfensters an eine neue Position.

Wenn Sie ein Element in eine andere Symbolleiste verschieben möchten, ziehen Sie es von der einen auf die andere Symbolleiste.



Sie können Symbolleistenelemente in eine andere Symbolleiste kopieren, indem Sie beim Ziehen die **Strg-Taste** gedrückt halten. Wenn das Dialogfeld **Optionen** nicht geöffnet ist, müssen Sie **Alt+Strg** gedrückt halten.

### So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**.
- 3 Klicken Sie in der Liste auf den Namen der entsprechenden Symbolleiste.  
Wenn Sie mehrere Symbolleisten auswählen möchten, halten Sie beim Auswählen der Namen die **Strg-Taste** gedrückt.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Schaltfläche** eine Größe aus.
- 5 Aktivieren Sie im Listenfeld **Standardformat für Schaltflächen** eine der folgenden Optionen:
  - Nur Beschriftung
  - Beschriftung rechts vom Bild
  - Standard
  - Nur Bild

Wenn bei einer gelösten Symbolleiste der Titel nicht eingeblendet werden soll, deaktivieren Sie die Option **Titel in verschiebbaren Symbolleisten anzeigen**.



Durch Klicken auf **Zurücksetzen** können Sie eine vordefinierte Symbolleiste auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

### So bearbeiten Sie das Bild einer Symbolleistenschaltfläche

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Klicken Sie auf einen Symbolleistenbefehl.

- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erscheinungsbild**.
- 6 Bearbeiten Sie das Schaltflächensymbol mithilfe der Optionen im Bereich **Bild**.



Wenn Sie im Listenfeld **Größe** die Option **Klein** oder **Mittel** wählen, können Sie die kleine bzw. mittelgroße Version des jeweiligen Schaltflächenbilds bearbeiten. Die große Version der Schaltflächenbilder kann nicht bearbeitet werden. Weitere Informationen zum Anpassen der Anzeigegröße für alle Schaltflächen finden Sie unter „[So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste](#)“ auf Seite 923.



Sie können die Symbole für die Symbolleistenschaltflächen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf **Standards wiederherstellen** klicken.

### So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten

- Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Symbolleisten sperren**.

Der Befehl **Symbolleisten sperren** ist aktiviert, wenn neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt wird. Beim ersten Starten der Anwendung sind die Symbolleisten standardmäßig gesperrt.



Frei verschiebbare Symbolleisten können nicht gesperrt werden.




Symbolleisten können auch ge- und entsperrt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und auf **Symbolleisten sperren** klicken.

### Die Hilfsmittelpalette anpassen

Sie können Hilfsmittel zur Hilfsmittelpalette hinzufügen oder daraus entfernen. Wenn Sie die Hilfsmittelpalette ändern, können Sie sie jederzeit auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

#### So passen Sie die Hilfsmittelpalette an

- 1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche **Schnelles Anpassen** .
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie eines oder mehrere der Kontrollkästchen.

#### Außerdem können Sie

Hilfsmittelpalette zurücksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Symbolleiste zurücksetzen**.

Hilfsmittelpalette anpassen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anpassen**.

### Die Eigenschaftsleiste anpassen

Sie können Position und Inhalt der Eigenschaftsleiste nach Belieben verändern. Sie können die Eigenschaftsleiste überall im Bildschirm positionieren. Wenn sich die Eigenschaftsleiste im Anwendungsfenster befindet, wird sie als verschiebbare Leiste angezeigt. Wenn sie sich an einer der vier Seiten des Anwendungsfensters befindet, wird sie dort angedockt und in den Fensterrahmen integriert.


Wenn Sie eine Eigenschaftsleiste verschieben, andocken oder lösen, verwenden Sie den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste. Dieser entspricht dem Ziehbereich einer Symbolleiste. Weitere Informationen zum Ziehbereich finden Sie unter „[Symbolleisten anpassen](#)“ auf Seite 921.

Darüber hinaus können Sie die Eigenschaftsleiste anpassen, indem Sie Hilfsmittel hinzufügen oder entfernen. So können Sie nach Ihren Wünschen festlegen, was bei Auswahl der verschiedenen Hilfsmittel in der Eigenschaftsleiste angezeigt werden soll. Wenn z. B. das Hilfsmittel **Text** aktiv ist, können Sie sich in der Eigenschaftsleiste zusätzliche Textbearbeitungsbefehle anzeigen lassen, beispielsweise zum Ändern der Schriftgröße oder der Groß- und Kleinschreibung. Außerdem können Sie die Eigenschaftsleiste auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

## So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste

Aktion	Vorgehensweise
Eigenschaftsleiste verschieben	Entsperren Sie die Eigenschaftsleiste, klicken Sie auf den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste und ziehen Sie sie an die neue Position.
Eigenschaftsleiste lösen	Klicken Sie auf den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste und ziehen Sie sie vom Rand des Anwendungsfensters weg.
Eigenschaftsleiste andocken	Klicken Sie auf den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste und ziehen Sie sie an einen Rand des Anwendungsfensters.

## So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu bzw. entfernen es

- 1 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche **Schnelles Anpassen** .
- 2 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen, die hinzugefügt oder entfernt werden sollen.

### Außerdem können Sie

Hilfsmittelpalette zurücksetzen	Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Symbolleiste zurücksetzen</b> .
Hilfsmittelpalette anpassen	Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Anpassen</b> .



Das neue Element wird für das aktive Hilfsmittel bzw. die Aufgabe in der Eigenschaftsleiste angezeigt. Wenn sich der Inhalt der Eigenschaftsleiste ändert, wird das Element nicht mehr angezeigt. Wird das betreffende Hilfsmittel bzw. die betreffende Aufgabe jedoch erneut aufgerufen, wird auch das neue Element wieder angezeigt.



Sie können die Eigenschaftsleiste auch anpassen, indem Sie auf **Extras** ► **Anpassung** klicken. Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**, wählen Sie im oberen Listenfeld eine Befehlskategorie und ziehen Sie dann ein Symbolleistenelement aus der Liste auf die Eigenschaftsleiste. Wenn Sie ein Element aus der angepassten Eigenschaftsleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Eigenschaftsleiste heraus.

## So ändern Sie die Anordnung der Symbolleistenelemente in der Eigenschaftsleiste


- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.

- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Ziehen Sie das Symbol für das Element an eine neue Position in der Eigenschaftsleiste.

## Statusleiste anpassen

In der Statusleiste werden Informationen zu ausgewählten **Objekten** (wie Farbe, **Füllungstyp** und Umriss) angezeigt. Darüber hinaus enthält die Statusleiste die aktuelle Cursorposition und relevante Befehle. Darüber hinaus werden Farbinformationen zum Dokument wie das Farbprofil und der Farbprüfstatus angezeigt. Sie können die Statusleiste anpassen, indem Sie die angezeigten Informationen ändern und indem Sie deren Größe ändern. Darüber hinaus können Sie eine Statusleiste anpassen, indem Sie Symbolleistenelemente hinzufügen und entfernen bzw. indem Sie deren Größe ändern. Des Weiteren können Sie die Statusleiste mit ihren Standardeinstellungen wiederherstellen. Sie können die Statusleiste auch an den oberen Rand des Anwendungsfensters verschieben, um die angezeigten Informationen besser sehen zu können.

### So ändern Sie die Informationen, die in der Statusleiste angezeigt werden

- Klicken Sie neben den angezeigten Informationen auf die Flyout-Schaltfläche  und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - **Cursorposition**
  - **Objektdetails**
  - **Farbinformationen**
  - **Informationen zum ausgewählten Hilfsmittel**

### So ändern Sie die Größe der Statusleiste

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**.
- 3 Klicken Sie auf **Statusleiste** und aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen.
- 4 Geben Sie in das Feld **Zeilenanzahl im angedockten Zustand** den Wert **1** oder **2** ein.

### So fügen Sie der Statusleiste ein Symbolleistenelement hinzu bzw. entfernen es

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehle**.
- 3 Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
- 4 Ziehen Sie ein Symbolleistenelement aus der Liste in die Statusleiste.

Wenn Sie ein Symbolleistenelement aus der Statusleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Statusleiste.

### So ändern Sie die Größe von Symbolleistenelementen in der Statusleiste

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Anpassung**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Anpassung** auf **Befehlsleisten**.
- 3 Klicken Sie auf **Statusleiste** und aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen.
- 4 Wählen Sie im Listenfeld **Schaltfläche** eine der folgenden Optionen:
  - **Klein**
  - **Mittel**
  - **Groß**



Die Größenänderungen wirken sich nur auf Symbolleistenelemente aus, die Sie selbst der Statusleiste hinzugefügt haben. Die Größe der Standardsymbole ändert sich dabei nicht.



### So ändern Sie die Position der Statusleiste

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Statusleiste, dann auf **Anpassen** ► **Statusleiste** ► **Position** und abschließend auf **Oben** oder **Unten**.

### So stellen Sie die Standardeinstellungen der Statusleiste wieder her

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Statusleiste und klicken Sie auf **Anpassen** ► **Statusleiste** ► **Auf Standard zurücksetzen**.

## Filter anpassen

**Filter** dienen dazu, Dateien von einem Format in ein anderes umzuwandeln. Es gibt vier Filtertypen: **Raster**, **Vektor**, **Animation** und **Text**. Sie können die Filtereinstellungen durch Hinzufügen bzw. Entfernen von Filtern anpassen, so dass nur die gewünschten Filter geladen werden. Zudem können Sie die Sortierfolge der Filter in der Liste ändern und Filter auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

### So fügen Sie Filter hinzu

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Filter**.
- 3 Doppelklicken Sie in der Liste **Verfügbare Dateitypen** auf eine Filterkategorie.
- 4 Klicken Sie auf einen **Filter**.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### So entfernen Sie Filter

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Filter**.
- 3 Klicken Sie in der **Liste der aktiven Filter** auf einen **Filter**.
- 4 Klicken Sie auf **Entfernen**.

### So ändern Sie die Sortierfolge in der Filterliste

- 1 Klicken Sie auf **Extras** ► **Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Filter**.
- 3 Klicken Sie in der **Liste der aktiven Filter** auf einen **Filter**.
- 4 Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - **Auf**:Der Filter wird um eine Position nach oben verschoben.
  - **Ab**:Der Filter wird um eine Position nach unten verschoben.



Wenn Sie auf **Zurücksetzen** klicken, wird die **Liste der aktiven Filter** auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

## Dateiverknüpfungen anpassen

Sie können eine ganze Reihe von Dateiformaten mit Corel-Anwendungen verknüpfen. Wenn Sie auf eine mit einer Anwendung verknüpfte Datei doppelklicken, wird die Anwendung automatisch gestartet und die Datei geöffnet. Wenn Sie eine Dateiverknüpfung nicht mehr benötigen, können Sie sie entfernen.

## So verknüpfen Sie ein Dateiformat mit Corel DESIGNER

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Filter**.
- 3 Klicken Sie auf **Verknüpfen**.
- 4 Aktivieren Sie in der Liste **Dateierweiterung verknüpfen mit Corel DESIGNER** das Kontrollkästchen für das Dateiformat, das Sie verknüpfen möchten.



Das Verknüpfen eines Dateityps mit einer Anwendung fügt die Anwendung der Liste der zum Öffnen dieses Dateityps empfohlenen Programme hinzu. Um beim Durchsuchen von Windows eine Datei eines verknüpften Dateityps in Corel DESIGNER zu öffnen, müssen Sie außerdem Corel DESIGNER als Standardprogramm festlegen. Dazu klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche **Start** und anschließend auf **Standardprogramme**. Als Nächstes klicken Sie auf **Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen**. Detaillierte Anweisungen für die Änderung des Standardprogramms für einen Dateityp finden Sie in der Windows-Hilfe.


Sie können die Dateiverknüpfungen wieder zurücksetzen, indem Sie auf **Zurücksetzen** klicken.

## So lösen Sie die Verknüpfung eines Dateiformats mit Corel DESIGNER

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Optionen**.
- 2 Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien zuerst auf **Global** und anschließend auf **Filter**.
- 3 Klicken Sie auf **Verknüpfen**.
- 4 Deaktivieren Sie in der Liste **Dateierweiterung verknüpfen mit Corel DESIGNER** das Kontrollkästchen für das Dateiformat, dessen Verknüpfung Sie lösen möchten.



Sie können die Dateiverknüpfungen wieder zurücksetzen, indem Sie auf **Zurücksetzen** klicken.



## Verwenden von Makros zur Automatisierung von Aufgaben

Sie können Makros verwenden, mit denen sich häufig benutzte Aufgaben schneller erledigen lassen, mehrere oder auch komplexe Aktionen verknüpfen und kombinieren lassen bzw. Optionen schneller aufrufen lassen. Zum Erstellen von Makros werden die integrierten Funktionen für Visual Basic für Applications (VBA) oder Visual Studio Tools für Anwendungen (VSTA) verwendet.

Die Verwendung von Makros lässt sich beispielsweise mit der Funktion „Kurzwahl“ eines Telefons vergleichen. Auf vielen Telefonen ist es möglich, häufig gewählten Nummern eine Schnellwahl Taste zuzuweisen; somit braucht man nur noch die jeweilige Schnellwahl Taste zu drücken, um eine dieser Nummern zu wählen, was Zeit spart. Auf ähnliche Weise lassen sich mit einem Makro Aktionen festlegen, die häufiger verwendet werden sollen. Wenn Sie das nächste Mal diese Aktionen benötigen, müssen Sie nur das entsprechende Makro ausführen.

Dieser Abschnitt enthält das folgende Thema:

- „Mit Makros arbeiten“ (Seite 929)

### Mit Makros arbeiten

Sie können Zeit sparen, wenn Sie häufig verwendete Aufgaben mithilfe von Makros automatisieren. Mit einem Makro können Sie eine Reihe von Aktionen festlegen, die Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt schnell erneut ausführen können.

Um Makros zu verwenden, müssen Sie kein Programmierer sein – die grundlegenden Hilfsmittel für die Arbeit mit Makros stehen im Hauptanwendungsfenster zur Verfügung. Wenn Sie jedoch größere Kontrolle über Ihre Makros wünschen, können Sie folgende integrierte Programmierumgebungen verwenden:

- Microsoft Visual Studio Tools für Anwendungen (VSTA) – der Nachfolger von VBA und eine hervorragende Wahl für Entwickler und andere Programmierexperten. VSTA bietet die Hilfsmittel und Funktionen, die Sie brauchen, um selbst die höchstentwickelten Makroprojekte zu erstellen.
- Microsoft Visual Basic für Applications (VBA) – eine Teilmenge der Microsoft Visual Basic-(VB-)Programmierungsumgebung und eine hervorragende Wahl für Anfänger. Mit VBA können Sie einfache Makros für den persönlichen Gebrauch erstellen, es lassen sich damit jedoch auch komplexere Makroprojekte erstellen.



Detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen VBA und VSTA finden Sie in der Programmierungsanleitung im [Entwickler-Bereich](#) auf der [CorelDRAW.com-Community-Website](#).

## Erste Schritte mit Makros

Die Makrofunktionen für VBA und VSTA werden standardmäßig zusammen mit der Software installiert, Sie können diese Funktionen bei Bedarf jedoch auch manuell installieren. Sie können Optionen für die VBA-Funktion angeben.



Um mit Corel DESIGNER VSTA-Makrofunktionen verwenden zu können, müssen Sie Microsoft Visual Studio 2017 installiert haben. Um den VSTA-Editor verwenden zu können, müssen Sie zuerst Microsoft Visual Studio 2017, Community, Professional, Premium, Ultimate oder Enterprise Edition installieren und dann Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2017 von microsoft.com neu installieren.

Wenn Sie Microsoft Visual Studio nach der Installation von Corel DESIGNER Technical Suite 2018 installieren, müssen Sie die VSTA-Makrofunktionen neu installieren, indem Sie die Installation von Corel DESIGNER Technical Suite 2018 ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Makrofunktionen manuell installieren](#)“ auf Seite 932.

Die Makrofunktionen stellen mehrere Hilfsmittel für die Arbeit mit Makros im Hauptanwendungsfenster bereit:

- Symbolleiste „Makros“ – bietet einfachen Zugriff auf häufig verwendete Makrofunktionen
- Andockfenster „Makro-Manager“ – bietet einfachen Zugriff auf alle verfügbaren Makroprojekte für VBA sowie auf Grundfunktionen für die Arbeit mit diesen Projekten
- Makro-Editor (ehemals Visual Basic Editor) – bietet erweiterte Funktionen zur Erstellung von VBA-basierten Makroprojekten
- VSTA-Editor – bietet erweiterte Funktionen zur Erstellung von VSTA-basierten Makroprojekten. Der VSTA-Editor ist nur zugänglich, wenn Microsoft Visual Studio 2017 installiert ist.

## Corel-Makros

In der folgenden Tabelle werden die mit der Anwendung bereitgestellten Makros aufgelistet und beschrieben.

Makro	Beschreibung
Kalenderassistent	Erstellen Sie auf einer vollen Seite, einem Teil einer Seite oder innerhalb eines Objekts einen benutzerdefinierten Kalender. Von mehrseitigen Kalendern mit unterschiedlichen Layouts bis zu einseitigen Kalendern, die auf einen Blick das ganze Jahr zeigen, sind Ihren Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Beginnen Sie mit einem vorgegebenen Layout und einer vorgegebenen Größe und erstellen Sie einen einzigartigen Kalender, indem Sie die Sprache wählen, Bilder hinzufügen, Feiertage kennzeichnen, Textelemente anpassen und vieles mehr.
Farbkarten-Gestalter	Mit dem Farbkarten-Gestalter können Sie aus bestehenden oder benutzerdefinierten Farbpaletten ein Farbgitter, eine sogenannte Farbkarte, erstellen. Farbkarten können als visuelle Referenz verwendet werden, indem Sie auf dem Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt werden.
Alles in Kurven konvertieren	Konvertieren Sie Text- und Grafikobjekte in Kurven, damit das Aussehen Ihres Dokuments nicht verändert wird, wenn Sie es mit anderen teilen. Dieses Makro funktioniert innerhalb von Gruppen- und PowerClip-Objekten.
Dateikonvertierung	Konvertieren Sie schnell alle Dateien eines Ordners in ein anderes Dateiformat. Sie können die Originaldateien überschreiben oder

## Makro

## Beschreibung

Kopien der Dateien erstellen, die im neuen Dateiformat gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie für Vektordateien verschiedene Seitengrößen wählen und die Auflösung und den Farbmodus von Bitmaps festlegen. Mit der Dateikonvertierung können 20 verschiedene Dateiformate verarbeitet werden.

## Makros erstellen

Makros werden in Modulen (auch als „Codemodule“ bezeichnet) gespeichert, die wiederum in Makroprojekten gespeichert werden. Im Andockfenster „Makro-Manager“ können Sie alle Makroprojekte, Module und Makros, die Ihnen zur Verfügung stehen, anzeigen und verwalten.

Über das Andockfenster „Makro-Manager“ können Sie Makroprojekte in Form von Global Macro Storage-(GMS-)Dateien oder Corel VSTA-Projekten (CGSaddon) erstellen. Die solcher Dateien ist eine hervorragende Möglichkeit, die Komponenten Ihres Makroprojekts zur gemeinsamen Verwendung mit anderen Personen zu bündeln. Mit dem Andockfenster „Makro-Manager“ können Sie alle Makroprojekte öffnen („laden“), die Sie selbst erstellt haben, ebenso wie die Makroprojekte, die zusammen mit der Software installiert oder Ihnen anderweitig zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem können Sie mit dem Andockfenster „Makro-Manager“ Makroprojekte umbenennen sowie GMS- und VSTA-basierte Makroprojekte kopieren und schließen („entfernen“).



Einige Makroprojekte sind gesperrt und können nicht geändert werden.



Beim Erstellen eines Dokuments wird dem Andockfenster „Makro-Manager“ automatisch ein Makroprojekt für das betreffende Dokument hinzugefügt. Auch wenn es möglich ist, Makros innerhalb des Makroprojekts für ein Dokument zu speichern, beispielsweise um eine Vorlage mit allen Funktionen zu erstellen, wird empfohlen, stattdessen GMS-Dateien zum Speichern der Makroprojekte zu verwenden.

Jedes Makroprojekt enthält mindestens ein Modul. Im Andockfenster „Makro-Manager“ können Sie ein Modul zu einem VBA-basierten Makroprojekt hinzufügen oder bestehende Module zur Bearbeitung öffnen. Außerdem können Sie das Andockfenster „Makro-Manager“ verwenden, um VBA-Module umzubenennen oder zu löschen.



Bei einigen Modulen ist die Bearbeitungsfunktion deaktiviert.

Schließlich können Sie mit dem Andockfenster „Makro-Manager“ Makros innerhalb der verfügbaren Module erstellen. Sie benötigen keine Programmiererfahrung, um Makros zu erstellen; falls Sie jedoch über Programmiererfahrung verfügen und VBA-Makros bearbeiten möchten, können Sie dies im Makro-Editor tun. Außerdem können Sie das Andockfenster „Makro-Manager“ verwenden, um VBA-Makros umzubenennen bzw. zu löschen.

## Makros aufzeichnen

So können Sie Makros aufzeichnen und diese zur späteren Wiederverwendung speichern.

Darüber hinaus können Sie auch temporäre Makros für Aktionen, die Sie nicht so häufig benutzen bzw. wiederholen wollen, aufzeichnen. Ein temporäres Makro ist so lange verfügbar, bis ein neues temporäres Makro aufgezeichnet wird.



Bei einigen Makroprojekten ist die Aufzeichnungsfunktion deaktiviert.



Bevor Sie ein Makro aufzeichnen, sollten Sie genau wissen, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten, und die Reihenfolge festlegen, in der die Aktionen aufgezeichnet werden sollen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erfasst der Makro-Recorder jede Änderung bzw. Bearbeitung, die Sie in einer Zeichnung vornehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Form erstellen und dann ihre Größe und Farbe ändern, zeichnet das Makro alle diese Änderungen auf. Haben Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen, stoppen Sie das Aufzeichnen des Makros.

### Makros abspielen

Sie können die mit einem Makro verknüpften Aktionen ausführen, indem Sie das betreffende Makro abspielen.

Sie können auch temporäre Makros abspielen.

### Weitere Informationen zu Makros

Im [Entwickler-Bereich](#) auf der Website der CorelDRAW.com-Community finden Sie eine Fülle nützlicher Hilfsmittel: eine [Programmierungsanleitung](#), eine ausführliche [Objektmodellreferenz-Dokumentation](#) mit Codebeispielen, Objektmodell-Diagramme und detaillierte Beiträge und Tutorials zum Thema Programmierung.

Die Objektmodell-Referenzdokumentation – auf API-Dokumentation genannt – bietet Hilfe zu allen Features und Funktionen, die in den Anwendungen automatisiert werden können. (Zusammenfassend werden diese Funktionen als „Objektmodell“ bezeichnet.) Sie können problemlos vom Makro-Editor aus auf die relevanten Unterlagen zugreifen.

Die Objektmodell-Diagramme bieten eine hierarchische Darstellung der Funktionen, die in CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT und Corel DESIGNER automatisiert werden können.



Detailliertere Informationen zu VBA und der zugehörigen Programmierumgebung finden Sie in der Hilfe zu Microsoft Visual Basic im Menü **Hilfe** des Makro-Editors.

Detailliertere Informationen zu VSTA und der zugehörigen Programmierumgebung finden Sie im Menü **Hilfe** des VSTA-Editors.

### Makrofunktionen manuell installieren

- 1 Klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf **Programm deinstallieren**.
- 2 Doppelklicken Sie auf der Seite **Programm deinstallieren oder ändern** auf **CorelDRAW Technical Suite 2017**.
- 3 Aktivieren Sie die Option **Ändern** im angezeigten Assistenten und folgen Sie den Anweisungen.
- 4 Aktivieren Sie auf der Seite **Funktionen** des Installationsassistenten folgende Kontrollkästchen im Listenfeld **Hilfsprogramme**:
  - **Visual Basic für Applikationen**
  - **Visual Studio Tools für Anwendungen**



Die Makrofunktionen für VBA und VSTA werden standardmäßig zusammen mit der Software installiert.

### So legen Sie VBA-Optionen fest

- 1 Klicken Sie auf **Extras ► Optionen**.
- 2 Klicken Sie in der Kategorienliste **Arbeitsbereich** auf **VBA**.
- 3 Geben Sie im Bereich **Sicherheit** an, wie mit dem Risiko der Ausführung schädlicher Makros umgegangen werden soll, indem Sie auf **Sicherheitsoptionen** klicken.

Wenn Sie diese Sicherheitsfunktion umgehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Allen installierten GMS-Modulen vertrauen** und fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.
- 4 Aktivieren Sie im Dialogfeld **Sicherheit** auf der Seite **Sicherheitsstufe** eine der folgenden Optionen:

- **Sehr hoch**: Nur Makros aus vertrauenswürdigen Quellen dürfen ausgeführt werden. Alle anderen signierten sowie nicht signierten Makros sind deaktiviert.
  - **Hoch**: Nur signierte Makros aus vertrauenswürdigen Quellen dürfen ausgeführt werden. Nicht signierte Makros sind bzw. werden automatisch deaktiviert.
  - **Mittel**: Ermöglicht es Ihnen zu bestimmen, welche Makros ausgeführt werden, selbst wenn sie potenziell schädlich sind.
  - **Niedrig (nicht empfohlen)**: Erlaubt die Ausführung aller potenziell gefährlichen Makros. Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn Sie einen Virens Scanner installiert haben oder die Sicherheit aller Dokumente, die Sie öffnen, überprüfen.
- 5 Sehen Sie im Dialogfeld **Sicherheit** auf der Seite **Vertrauenswürdige Herausgeber** nach, welche Makroherausgeber als vertrauenswürdig gelten. Klicken Sie auf **Anzeigen**, um Details zum ausgewählten Makroherausgeber anzuzeigen, bzw. auf **Entfernen**, um den ausgewählten Makroherausgeber aus der Liste zu löschen.
- Je nach Bedarf können Sie das Kontrollkästchen **Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen** für den ausgewählten Makroherausgeber aktivieren bzw. deaktivieren.
- 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **VBA verzögert laden**, wenn die VBA-Funktion beim Start geladen werden soll.

## So greifen Sie auf die Makro-Hilfsmittel zu

### Aktion

### Vorgehensweise

Symbolleiste **Makros** anzeigen

Klicken Sie auf **Ansicht** ► **Symbolleisten** ► **Makros**.

Ein Häkchen neben dem Befehl gibt an, dass die Symbolleiste angezeigt wird.


Andockfenster **Makro-Manager** anzeigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Extras** ► **Makros** ► **Makro-Manager**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste **Makros** auf die Schaltfläche **Makro-Manager** .

Makro-Editor anzeigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf **Extras** ► **Makros** ► **Makro-Editor**.
- Klicken Sie in der Symbolleiste **Makros** auf die Schaltfläche **Makro-Editor** .
- Klicken Sie im Andockfenster **Makro-Manager** mit der rechten Maustaste auf **Visual Basic für Applikationen** und anschließend auf **IDE anzeigen**.

VSTA-Editor anzeigen

Klicken Sie auf **Extras** ► **Makros** ► **VSTA-Editor**. (VSTA muss auf Ihrem Computer installiert sein.)

## So erstellen Sie ein Makroprojekt

- Führen Sie im Andockfenster **Makro-Manager** eine der folgenden Aktionen aus:
  - Klicken Sie in der Liste auf **Visual Studio Tools für Anwendungen**, klicken Sie auf **Neu** und klicken Sie dann auf **Neues Makroprojekt**.
  - Klicken Sie in der Liste auf **Visual Basic für Applikationen**, klicken Sie auf **Neu** und klicken Sie dann auf **Neues Makroprojekt**.

Außerdem können Sie

Makroprojekt öffnen („laden“)

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

## Außerdem können Sie

- Klicken Sie in der Liste auf **Visual Studio Tools für Anwendungen**, klicken Sie auf **Laden** und wählen Sie das Projekt aus.
- Klicken Sie in der Liste auf **Visual Basic für Applikationen**, klicken Sie auf **Laden** und wählen Sie das Projekt aus.

### Makroprojekt umbenennen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Liste und klicken Sie dann auf **Umbenennen**.

### GMS-basiertes Makroprojekt kopieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Liste, klicken Sie auf **Kopieren nach** und wählen Sie dann den Zielort für das kopierte Projekt aus.

**HINWEIS:** Dokumentbasierte Makroprojekte können nicht kopiert werden. Derartige Projekte werden in einem Dokument gespeichert und können nicht von dem betreffenden Dokument getrennt verwaltet werden.

### Alle Module in der Liste ein- bzw. ausblenden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einfacher Modus** .


### Modul zu einem Makroprojekt hinzufügen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf das Projekt in der Liste, klicken Sie auf **Neu** und klicken Sie dann auf **Neues Modul**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt in der Liste und klicken Sie dann auf **Neues Modul**.

### Modul in einem Makroprojekt bearbeiten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Klicken Sie auf das Modul in der Liste und dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modul in der Liste und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.

### Modul in einem Makroprojekt umbenennen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modul in der Liste und klicken Sie dann auf **Umbenennen**.

### Modul aus einem Makroprojekt löschen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf das Modul in der Liste und dann auf die Schaltfläche **Löschen** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modul in der Liste und klicken Sie dann auf **Löschen**.

### GMS-basiertes Makroprojekt schließen („entfernen“)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Makroprojekt in der Liste und klicken Sie dann auf **Makroprojekt entfernen**.

**HINWEIS:** Dokumentbasierte Makroprojekte können nur durch Schließen des Dokuments, in denen das betreffende Makroprojekt gespeichert ist, geschlossen werden.





Einige Makroprojekte sind gesperrt und können nicht geändert werden.

### So erstellen Sie ein Makro

- Führen Sie im Andockfenster **Makro-Manager** eine der folgenden Aktionen aus:
  - Klicken Sie auf den gewünschten Behälter, klicken Sie auf **Neu** und klicken Sie dann auf **Neues Makro**.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Behältermodul und klicken Sie dann auf **Neues Makro**.

### Außerdem können Sie


#### Makro bearbeiten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf das Makro in der Liste und dann auf die Schaltfläche **Bearbeiten** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Makro in der Liste und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.

#### Makro löschen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf das Makro in der Liste und dann auf die Schaltfläche **Löschen** .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Makro in der Liste und klicken Sie dann auf **Löschen**.



Einige Makroprojekte sind gesperrt und können nicht geändert werden.

### So zeichnen Sie ein Makro auf

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung starten**.  
Das Dialogfeld **Makro aufzeichnen** wird angezeigt.
- 2 Geben Sie im Feld **Makroname** einen Namen für das Makro ein.  
Makronamen können numerische Zeichen enthalten, müssen jedoch mit einem Buchstaben beginnen. Makronamen dürfen keine Leerzeichen und keine anderen nichtalphanumerischen Zeichen als Unterstriche (   ) enthalten.
- 3 Geben Sie eine Beschreibung des Makros in das Feld **Beschreibung ein** und klicken Sie dann auf **OK**.
- 4 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.  
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung anhalten**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
- 5 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung stoppen**.



Wenn alle verfügbaren Makroprojekte gesperrt sind, ist die Aufzeichnung eines Makros nicht möglich.

Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden – einige wegen ihrer Komplexität (obwohl viele derartige Aktionen manuell im Makro-Editor kodiert werden können). Wenn eine Aktion nicht aufgezeichnet werden kann, wird ein Kommentar im Makro-Code eingefügt („**The recording of this command is not supported**“ (Die Aufzeichnung dieses Befehls wird nicht unterstützt), der Aufzeichnungsvorgang wird jedoch fortgesetzt, bis Sie ihn stoppen. Sie können etwaige Kommentare im Code anzeigen, indem Sie das Makro im Makro-Editor öffnen.




Standardmäßig werden Makros im Projekt **GlobalMacros** aufgezeichnet, damit von anderen Dokumenten aus darauf zugegriffen werden kann. Sie können das Standardmakroprojekt für Aufzeichnungen jedoch ändern, indem Sie im Andockfenster **Makro-Manager** mit der rechten Maustaste auf ein anderes Projekt klicken und anschließend auf **Als Aufzeichnungsprojekt einrichten** klicken. Gesperrte Makroprojekte können nicht angegeben werden.

Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung abbrechen** klicken.

Sie können ein Makro auch aufzeichnen bzw. die Aufzeichnung anhalten oder stoppen, indem Sie die Symbolleiste **Makros** oder das Andockfenster **Makro-Manager** (**Extras ▶ Makros ▶ Makro-Manager**) verwenden.

### Außerdem können Sie

Speichern Sie die Aktionen in der Liste **Rückgängig** als VBA-Makro. Klicken Sie auf **Bearbeiten ▶ Rückgängig-Manager**, führen Sie die Aktionen durch, die Sie aufzeichnen möchten, und klicken Sie dann im Andockfenster **Rückgängig-Manager** auf die Schaltfläche **Liste in einem VBA-Makro speichern** .

### So zeichnen Sie ein temporäres Makro auf

- 1 Klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Temporäres Makro aufzeichnen**.
- 2 Führen Sie die Aktionen aus, die Sie aufzeichnen möchten.  
Die Anwendung beginnt mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen. Wenn Sie die Aufzeichnung vorübergehend anhalten möchten, klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung anhalten**. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Aufzeichnung fortzusetzen.
- 3 Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung stoppen**.

Das Makro wird vorübergehend im Standardaufzeichnungsprojekt gespeichert. Wenn die aktuelle Sitzung beendet wird, wird das Makro aus dem betreffenden Objekt gelöscht.



Wenn alle verfügbaren Makroprojekte gesperrt sind, ist die Aufzeichnung eines temporären Makros nicht möglich.

Nicht alle Aktionen können aufgezeichnet werden.





Standardmäßig werden Makros im Projekt **GlobalMacros** aufgezeichnet, damit von anderen Dokumenten aus darauf zugegriffen werden kann. Sie können das Standardaufzeichnungsprojekt jedoch ändern, indem Sie im Andockfenster **Makro-Manager** mit der rechten Maustaste auf ein anderes Projekt klicken und anschließend auf **Als Aufzeichnungsprojekt einrichten** klicken. (Gesperrte Makroprojekte können jedoch angegeben werden.) Wenn Sie möchten, können Sie mehrere temporäre Aufzeichnungen erstellen, indem Sie sie jeweils einem eigenen Makroprojekt zuweisen.

Sie können die Aufzeichnung eines Makros abbrechen und alle bis dahin aufgezeichneten Befehle verwerfen, indem Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Aufzeichnung abbrechen** klicken.

Sie können die Aufzeichnung eines temporären Makros auch anhalten oder stoppen, indem Sie die Symbolleiste **Makros** oder das Andockfenster **Makro-Manager** (**Extras ▶ Makros ▶ Makro-Manager**) verwenden.

### So spielen Sie ein Makro ab

- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Makro ausführen** oder klicken Sie in der Symbolleiste **Makros** auf die Schaltfläche **Makro ausführen** . Wählen Sie im Listenfeld **Makros in** das Projekt bzw. die Datei aus, in der das Makro gespeichert ist. Wählen Sie im Listenfeld **Makroname** das gewünschte Makro aus. Klicken Sie auf **Ausführen**.
- Doppelklicken Sie im Andockfenster **Makro-Manager** auf das Makro in der Liste.
- Klicken Sie im Andockfenster **Makro-Manager** auf das Makro in der Liste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Ausführen** .
- Klicken Sie im Andockfenster **Makro-Manager** mit der rechten Maustaste auf das Makro in der Liste und klicken Sie dann auf **Ausführen**.

### So spielen Sie ein temporäres Makro ab

- Klicken Sie auf **Extras ▶ Makros ▶ Temporäres Makro ausführen**.



Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie zuvor ein temporäres Makro aufgezeichnet haben.



Wenn Sie mehrere temporäre Makros aufgezeichnet haben, müssen Sie angeben, welches Makroprojekt das auszuführende Makro enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt im Andockfenster **Makro-Manager** und klicken Sie dann auf **Als Aufzeichnungsprojekt einrichten**.

### So können Sie vom Makro-Editor aus auf die Objektmodell-Referenzunterlagen zugreifen

- 1 Drücken Sie in Microsoft Visual Basic for Applications **F2**, um den Objektbrowser anzuzeigen.  
Im Objektbrowser werden alle Funktionen angezeigt, die im Makro-Editor automatisiert werden können.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Bibliothek** die Option **VGCore**.  
Der Objektbrowser wird aktualisiert und zeigt nun nur noch die Funktionen von Corel DESIGNER an, die im Makro-Editor automatisiert werden können. Zusammenfassend werden diese Funktionen als „Objektmodell“ bezeichnet.
- 3 Klicken Sie auf ein Element im Objektbrowser und drücken Sie die Taste **F1**.




Außerdem können Sie Informationen für jedes beliebige Element im Fenster **Code** des Makro-Editors anzeigen, indem Sie auf das betreffende Element klicken und die Taste **F1** drücken.



## Allgemeine Hinweise

Funktionen vergleichen.....	941
Glossar.....	945





## Funktionen vergleichen

Wenn Sie vorher ein anderes technisches Grafikprogramm verwendet haben, finden Sie in Corel DESIGNER viele bekannte Funktionen wieder. Einige dieser Funktionen sind jedoch anders benannt.

Folgende Tabelle listet Funktionen und Standardbegriffe anderer technischer Grafikprogramme auf, die in Corel DESIGNER anders benannt sind.

Technischer Begriff von Grafikprogrammen	Funktion bei Corel DESIGNER
Spruchband	Statusleiste
Abschrägung	Abfasen
Blockauswahl	Auswahl mit Markierungsrahmen (Definition: Auswahl mit Markierungsrahmen)
Blocktext	Mengentext (siehe „Mengentext hinzufügen“ auf Seite 528)
Begrenzungsrahmen	Auswahlfeld
Leinwand	Zeichenfenster
Klonen	Duplizieren
Farbtiefe	Farbmodus
Konstruktionslinien	Hilfslinien
Dynamisches Einrasten	An einem Punkt ausrichten (siehe Anziehung)

## Technischer Begriff von Grafikprogrammen

Bild bearbeiten

Abrunden

Freier Text

Verlaufs­füllung

Bild­füllung

Linienattribute

Gesamtbreite des Linienstils

Breite des Linienstils

Magnetismus

Vergößern

Maskiertes Objekt

Objekt-Explorer

Objekt­füllung

Hotspots

Seiten-Manager

Palettenfenster

Pfad­förmiger Text

Drehpunkt

Bereich für Aufforderung und Berichte

Spiegelung

## Funktion bei Corel DESIGNER

Bitmap bearbeiten

Abgerundete Ecke

Grafiktext (siehe „Grafiktext hinzufügen “ auf Seite 527)

Farbverlauf (siehe „Farbverlaufs­füllungen zuweisen “ auf Seite 414)

Bitmap-Muster­füllung (siehe „Zweifarb­en-Muster­füllungen anwenden “ auf Seite 427)

Linien­ein­stellungen

Musterbreite

Umris­sbreite

Anziehung

Vergößerungs­linse

PowerClip-Objekt

Objekt-Manager

Zweifarb­en- oder Vollfarbmuster­füllung (siehe „So weisen Sie Zweifarb­en-Muster­füllungen zu “ auf Seite 428)

Objekt­daten-Manager

Seiten­sortierungs-Ansicht

Hilfsmittelpalette

Text an Strecke ausrichten (siehe „Text an Strecken ausrichten “ auf Seite 543)

Drehpunkt

Statusleiste

Objekte wenden




## Technischer Begriff von Grafikprogrammen

Band	Eigenschaftsleiste
Drehpunkt	Drehpunkt
Feld 'Auswahlrechteck'	Auswahl mit Markierungsrahmen (Definition: Auswahl mit Markierungsrahmen)
Zerschlagen	In Kurven konvertieren
Einrastpunkte	Anziehung
Am Lineal ausrichten	An einem Gitter ausrichten (siehe Anziehung)
Volltonfarbfüllung	Gleichmäßige Füllung (siehe „Gleichmäßige Füllungen zuweisen “ auf Seite 414)
Dehnbares Feld	Auswahl mit Markierungsrahmen (Definition: Auswahl mit Markierungsrahmen)
Strukturansicht	Objekt-Manager (siehe „So erstellen Sie Ebenen“ (Seite 363))
Zielebene	Aktive Ebene
Textbehälter	Textrahmen (siehe „Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen “ auf Seite 533)

## Funktion bei Corel DESIGNER





## Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

### A

#### **Animationsdatei**

Datei, die bewegte Bilder unterstützt. Dies können z.B. GIF-Animationen (GIF) und QuickTime-Filme (MOV) sein.

#### **Ankerpunkt**

Der Punkt, der beim Dehnen, Skalieren, Spiegeln bzw. Neigen eines Objekts immer an derselben Position bleibt. Ankerpunkte entsprechen den acht Bearbeitungspunkten eines ausgewählten Objekts sowie dem durch ein X gekennzeichneten Mittelpunkt eines Auswahlfelds.

#### **Anti-Alias**

Methode zum Glätten von abgerundeten und diagonalen Rändern in Bildern. Die Zwischenpixel an den Rändern werden so ergänzt, dass ein glatter Übergang zwischen Rändern und dem umliegenden Bereich entsteht.

#### **Anziehungsfeld**

Der Bereich um einen Anziehungspunkt. Wenn sich der Mauszeiger in diesem Bereich befindet, wird ein Feld oder ein Tooltip und in der Statusleiste eine Abfrage angezeigt.

#### **Anziehungspunkt**

Ein Ausrichtungspunkt, an dem der Mauszeiger ausgerichtet wird. Wenn der Anziehungspunkt aktiv und eine Anziehungsquelle ist, wird ein Feld, ein Tooltip oder eine Statusleistenabfrage angezeigt.

#### **Anziehungsquelle**

Ein aktiver Anziehungspunkt, der beim Klicken zum Ausrichtungspunkt wird.

#### **Auflösung**

Menge der Details, die in einer Bilddatei enthalten sind bzw. die ein Eingabe-, Ausgabe- oder Anzeigegerät wiedergeben kann. Die Auflösung wird in DPI (Punkte pro Zoll) oder in PPI (Pixel pro Zoll) angegeben. Bilder mit geringer Bildauflösung wirken körnig; höhere Auflösungen führen zu qualitativ besseren Bildern, aber auch zu größeren Dateien.

#### **Ausgabeauflösung**

Anzahl der Punkte pro Zoll (Dots Per Inch, DPI), die ein Ausgabegerät (z. B. ein Satzgerät oder Laserdrucker) ausgeben kann.

#### **Auslagerungsspeicher**

Platz auf der Festplatte, der von Anwendungen verwendet wird, um mehr Speicher auf Ihrem Computer verfügbar zu machen.

## Ausrichten von Objekten

Automatisches Positionieren eines gezeichneten oder verschobenen Objekts an einem Punkt auf einem Gitter, an einer Hilfslinie oder an einem anderen Objekt.

## Ausrichten von Text

Ändern des Abstands zwischen Zeichen und Wörtern, so dass der rechte oder linke Rand bzw. beide Ränder eines Textblocks in einer geraden Linie abschließen.

## Ausrichtungshilfslinien

Temporäre Hilfslinien, die das Ausrichten von Objekten erleichtern, während Sie sie erstellen, ihre Größe ändern oder sie im Verhältnis zu anderen, in der Nähe befindlichen Objekten verschieben.

## Ausrichtungsmarke (Unterteilung)

Unsichtbare Unterteilungen, an denen der Mauszeiger einrastet.

## Auswahlfeld

Unsichtbares Rechteck mit acht sichtbaren Bearbeitungspunkten, die an jedem Objekt angezeigt werden, das Sie mit dem Hilfsmittel **Auswahl** auswählen.

## Auswahl mit Freihand-Markierungsrahmen

Markierung von Objekten oder Knoten durch Ziehen des Hilfsmittels **Form**, wobei die Form des Markierungsrahmens wie beim Zeichnen einer Freihandlinie gesteuert wird.

Siehe auch [Auswahl mit Markierungsrahmen](#).

## Auswahl mit Markierungsrahmen

Das Auswählen von Objekten oder Knoten durch diagonales Ziehen mit dem Hilfsmittel **Auswahl** oder **Form** und das Einfassen von Objekten in einem Markierungsrahmen mit gepunktetem Umriss.

## Axonometrisch

Eine Orthogonalprojektionsart, bei der drei Seiten eines projizierten Würfels sichtbar sind. Bei der axonometrischen Projektion gibt es die Projektionsarten dimetrisch, trimetrisch und isometrisch.

## B

### Basislinie

Eine unsichtbare Linie, auf der Textzeichen platziert sind.

### Basisliniengitter

Eine Reihe horizontaler Linien mit gleichmäßigem Abstand, die das gleiche Muster bilden wie liniertes Papier und die das Ausrichten von Text und Objekten erleichtern.

### Basislinienverschiebung

Das Verschieben von Textzeichen über oder unter die Basislinie.

### Bearbeitungspunkte

Acht schwarze Kästchen, die an den Ecken und Seiten eines Objekts angezeigt werden, wenn das Objekt ausgewählt ist. Durch Ziehen einzelner Bearbeitungspunkte können Sie das Objekt skalieren, vergrößern/verkleinern oder spiegeln. Wenn Sie auf ein ausgewähltes Objekt klicken, ändert sich die Form der Bearbeitungspunkte in Pfeile, so dass Sie das Objekt drehen und neigen können.

### Begrenzungsrahmen

Unsichtbare Umrandung eines ausgewählten Objekts, die an den acht [Auswahlbearbeitungspunkten](#) erkennbar ist.

### Begrüßungsbildschirm

Das beim Starten von Corel DESIGNER angezeigte Dialogfeld. Es enthält eine Fortschrittsanzeige zum Ladevorgang sowie Informationen zu Copyright und Registrierung.

## Belichtung

Ein Begriff aus der Fotografie, der die Lichtmenge angibt, die zum Erstellen eines Bildes verwendet wird. Wenn nicht genügend Licht auf den Sensor (bei Digitalkameras) oder Film (bei herkömmlichen Kameras) trifft, wird das Bild zu dunkel (unterbelichtet). Wenn zu viel Licht auf den Sensor oder Film trifft, wird das Bild zu hell (überbelichtet).

## Bereichsempfindlichkeit

Eine Palettenfarboption zum Festlegen einer zentralen Farbe für Palettenübergänge. Sie können die Farbe einstellen und ihre Priorität für die Übergänge festlegen.

## Beschleunigertabelle

Eine Datei mit einer Liste von Tastaturbefehlen. Entsprechend der gerade anstehenden Aufgabe können verschiedene Tabellen angezeigt werden.

## Beschränkungstaste

Eine Taste, die gedrückt gehalten wird, um Zeichnen und Bearbeiten auf eine Form oder einen Winkel zu beschränken. Dabei ist die Strg-Taste der Standard. Auf der Seite des Hilfsmittels **Auswahl** im Dialogfeld **Optionen** können Sie die Standardtaste in die Umschalttaste ändern. Hierbei handelt es sich um den Windows-Standard.

## Bewegliches Objekt

Eine Bitmap ohne Hintergrund. Bewegliche Objekte werden auch als Fotos oder Ausschnittbilder bezeichnet.

## Bezier-Linie

Gerade oder gekrümmte Linie, die aus mehreren durch **Knoten** miteinander verbundenen Segmenten besteht. Jeder Knoten verfügt über Steuerpunkte, mit denen die Form der Linie geändert werden kann.

## Bibliothek

Der Bereich in einer Corel DESIGNER-(DES-)Datei mit **Symboldefinitionen** und Informationen zu **Instanzen**.

## Bildauflösung

Anzahl der Pixel pro Zoll in einer Bitmap, ausgedrückt in PPI (Pixel per Inch, Pixel pro Zoll) oder DPI (Dots per Inch, Punkte pro Zoll). Bitmaps mit geringer Bildauflösung wirken körnig; höhere Auflösungen führen zu gleichmäßigeren Bildern, aber auch zu umfangreicheren Dateien.

## Bitmap

Ein aus Pixel- oder Bildpunktgittern bestehendes Bild.

Siehe auch **Vektorgrafik**.

## Bitmap neu aufbauen

Prozess, bei dem die **Auflösung** und die Maße einer Bitmap geändert werden. Beim Heraufskalieren wird die Größe des Bildes erhöht, beim Herunterskalieren wird sie reduziert. Wenn der Prozess Bitmap neu aufbauen mit fester Auflösung durchgeführt wird, können Sie durch Hinzufügen oder Abziehen von Pixeln beim Ändern der Bildgröße die Auflösung des Bildes beibehalten. Wenn Bitmap neu aufbauen mit variabler Auflösung durchgeführt wird, bleibt beim Ändern der Bildgröße die Anzahl der Pixel unverändert, was zur Folge hat, dass das neu aufgebaute Bild eine niedrigere oder höhere Auflösung als das Ausgangsbild hat.

## Bit-Tiefe

Anzahl der binären Bits, die die Form bzw. die Farbe der einzelnen Pixel in einer Bitmap bestimmen. So hat z.B. ein Pixel in einem Schwarzweißbild eine Tiefe von 1 Bit, da das Pixel nur entweder weiß oder schwarz sein kann. Die Anzahl der Farbwerte, die eine bestimmte Bit-Tiefe erzeugen kann, entspricht „hoch 2“ der Bit-Tiefe. So kann zum Beispiel eine Bittiefe von 1 zwei Farbwerte erzeugen ( $2^1=2$ ) und eine Bittiefe von 2 kann 4 Farbwerte erzeugen ( $2^2=4$ ).

Bittiefen reichen von 1 bis 64 Bit pro Pixel (bpp) und bestimmen die **Farbtiefe** eines Bildes.

## Blindtext

Verfahren der Textdarstellung durch bedeutungslose Wörter oder durch gerade Linien.

## Blitzkorrektur

Funktion, mit der während der Eingabe automatisch die vollständige Schreibweise von Abkürzungen und die korrekte Schreibweise von fehlerhaft eingegebenen Wörtern angezeigt wird. Sie können die Blitzkorrektur verwenden, um automatisch die Großschreibung von

Wörtern und allgemeine Rechtschreib- und Tippfehler korrigieren zu lassen. Mit der Blitzkorrektur können Sie beispielsweise „uu“ durch „unter Umständen“ und „dre“ durch „der“ ersetzen lassen.

Funktion, mit der während der Eingabe automatisch die vollständige Schreibweise von Abkürzungen und die korrekte Schreibweise von fehlerhaft eingegebenen Wörtern angezeigt wird. Sie können die Blitzkorrektur verwenden, um automatisch die Großschreibung von Wörtern sowie allgemeine Rechtschreib- und Tippfehler korrigieren zu lassen. Mit der Blitzkorrektur können Sie beispielsweise „uu“ durch „unter Umständen“ und „dre“ durch „der“ ersetzen lassen.

## C

### Cascading Style Sheet (CSS)

Eine HTML-Erweiterung, mit der Stile wie Farbe, Schriftart und Größe für einzelne Bereiche eines Hypertext-Dokuments festgelegt werden können. Stilinformationen können für mehrere HTML-Dateien festgelegt werden.

Siehe auch [HTML](#).

### CGI-Skript

Externe Anwendung, die von einem HTTP-Server ausgeführt wird, wenn in einem Webbrowser auf eine Verknüpfung, ein Bild oder ein anderes interaktives Element auf einer Webseite geklickt wurde.

### Clipart

Vorgefertigte Bilder, die in Corel-Anwendungen importiert und ggf. bearbeitet werden können.

### CMYK

Ein Farbmodus, bei dem die Farben aus den Elementen Cyan (C), Magenta (M), Gelb (Y für Yellow) und Schwarz (K für black) zusammengesetzt werden. CMYK-Druck produziert echtes Schwarz und einen breiten Farbtönenbereich. Im CMYK-Farbmodus werden die Farbwerte in Prozent angegeben. Wenn also der Wert für eine Farbe auf 100 gesetzt wird, wird diese mit voller Sättigung aufgetragen.

### Codeseite

Eine Codepage ist eine Tabelle im DOS- oder Windows-Betriebssystem, die definiert, welcher ASCII- oder ANSI-Zeichensatz zur Textanzeige verwendet wird. Verschiedene Sprachen nutzen unterschiedliche Zeichensätze.

## D

### Deckkraft

Eigenschaft eines Objekts, die seine Durchsichtigkeit beeinträchtigt. Wenn ein Bereich 100 % deckend ist, können Sie nicht durch ihn hindurchsehen. Je weiter der Wert unter 100 % liegt, desto transparenter sind die Objekte.

Siehe auch [Transparenz](#).

### Desktop

Der Bereich in einer Zeichnung, in dem experimentiert werden kann und Objekte zur späteren Verwendung erstellt werden können. Dieser Bereich befindet sich außerhalb der Ränder der Zeichenseite. Sie können Objekte vom Desktop auf die Zeichenseite ziehen, wenn Sie sie verwenden möchten.

### DeviceN

Ein Farbraum und Gerätefarbmodell. Dieser Farbraum umfasst mehrere Komponenten, wodurch die Farbe nicht nur durch den Standardsatz von drei (RGB) oder vier (CMYK) Farbkomponenten definiert werden kann.

### Diakritische Zeichen

Zusatzzeichen über, unter oder auf einem geschriebenen Zeichen, wie z. B. der Akut (é) oder die Cedille (ç).

### Dimensionslinie (Bemaßungslinie)

Linie, die die Objektgröße, den Abstand oder den Winkel zwischen Objekten anzeigt.

### Dokumentgitter

Eine Reihe von horizontalen und vertikalen Linien mit gleichmäßigem Abstand, mit denen Objekte leichter gezeichnet und angeordnet werden können.

## **Dokument-Navigator**

Der Bereich links unten im Anwendungsfenster, mit dem Sie auf andere Seiten wechseln und Seiten hinzufügen können. Im Dokument-Navigator werden außerdem die Seitennummer der aktiven Seite und die Gesamtanzahl der Seiten in einer Zeichnung angezeigt.

## **DPI (Dots per Inch, Punkte pro Zoll)**

Maßeinheit zur Angabe der Auflösung eines Druckers (Dots Per Inch, Punkte pro Zoll). Normale Desktop-Laserdrucker drucken mit 600 DPI. Bei Bildsatzgeräten sind 1.270 oder 2.540 DPI möglich. Auf Druckern mit höheren DPI-Werten erstellte Ausdrücke sind glatter und sauberer. Der Begriff DPI wird auch verwendet, um die Auflösung beim Scannen zu messen und die Auflösung einer Bitmap anzugeben.

## **Drehen**

Die Neupositionierung und Neuausrichtung eines Objekts durch die Drehung um seinen Drehmittelpunkt.

## **Drehmittelpunkt**

Der Punkt, um den ein Objekt gedreht wird.

## **Duoton**

Bei einem Bild im Duoton-Farbmodus handelt es sich um ein 8-Bit-Graustufenbild mit bis zu vier zusätzlichen Farben.

## **Dynamische Hilfslinien**

Temporäre Hilfslinien, die von den folgenden Einrastpunkten an Objekten ausgehen: Mittelpunkt, Knoten, Quadrant, Textbasislinie.

## **E**

### **Ebene**

Transparente Ebene, auf der Sie Objekte in einer Zeichnung platzieren können.

### **Einfacher Umriss (Anzeigemodus)**

Anzeigemodus einer Zeichnung, bei dem Füllungen, Extrusionen, Konturen und Zwischenformen der Überblendung ausgeblendet werden. Bitmaps werden monochrom angezeigt.

### **Einfügen**

Das Importieren und Platzieren eines Fotos, eines Clipart-Objekts oder einer Klangdatei in einer Zeichnung.

### **Eingabestrich**

Ein Strich, den Sie beim Zeichnen mit dem Hilfsmittel LiveSketch auftragen. Eingabestriche werden angepasst und aufgrund der Zeit und des Abstands zwischen ihnen in Bézier-Kurven umgewandelt.

### **Einpunktperspektive**

Effekt, der durch die Verlängerung oder Verkürzung einer Objektseite erzielt wird, so dass der Eindruck entsteht, dass sich das Objekt in einer bestimmten Richtung verjüngt.

### **Extrusion**

Funktion, mit der Objekten eine dreidimensionale Perspektive zugewiesen werden kann. Dabei wird das Objekt mit vorspringenden Linien versehen, die den Eindruck räumlicher Tiefe erzeugen.

## **F**

### **Farbauszug**

Im Druckereiwesen die Aufteilung der Farben in einem zusammengesetzten Bild, um eine Reihe separater Graustufenbilder anzufertigen, und zwar jeweils einen Auszug für jede im Original enthaltene Primärfarbe. Bei einem CMYK-Bild müssen vier Farbauszüge angefertigt werden (jeweils einer für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz).

### **Farbbündelung**

Im Druckereiwesen ein dem Überfüllen ähnliches Verfahren zur Vermeidung von Lücken zwischen benachbarten Farben, bei dem das Hintergrundobjekt so vergrößert wird, dass seine Begrenzungen leicht in das Vordergrundobjekt hineinreichen.

## Farben-Gamut

Palette der Farben, die ein Gerät reproduzieren bzw. erkennen kann. So zeigt z.B. ein Bildschirm einen anderen Farben-Gamut als ein Drucker an, was eine Farbverwaltung von den Ausgangsbildern bis hin zur endgültigen Ausgabe erforderlich macht.

## Farbfeld

Ein Vollfarbenfeld in einer Farbpalette.

## Farbfeld

Eine Fläche, auf der eine Vollfarbe dargestellt wird und die als Muster für die Auswahl der richtigen Farbe verwendet werden kann. Ein Farbmusterbuch enthält gedruckte Farbfelder. Der Begriff Farbfeld bezieht sich auch auf die einzelnen Farben in der Farbpalette.

## Farbkanal

8-Bit-Graustufenversion eines Bildes. Jeder Kanal repräsentiert eine Farbebene im Bild. RGB zum Beispiel hat drei Farbkanäle, wohingegen CMYK vier Farbkanäle hat. Wenn alle Kanäle zusammen gedruckt werden, erscheint die gesamte Palette der Farben im Bild.

Siehe auch [RGB](#) und [CMYK](#).

## Farbmodell

Einfaches Farbdigramm, in dem die Palette der in einem Farbmodus angezeigten Farben definiert ist. Zu den gängigen Farbmodellen gehören RGB (Rot, Grün, Blau), CMY (Cyan, Magenta, Gelb), CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz), HSB (Farbton, Sättigung, Helligkeit), HLS (Farbton, Helligkeit, Sättigung) und CIE-L\*a\*b (Lab).

## Farbmodus

System, das Anzahl und Art der Farben bestimmt, aus denen ein Bild entsteht. Beispiele für Farbmodi sind der Schwarzweißmodus, der Graustufenmodus, der RGB-, der CMYK- und der Palettenmodus.

## Farbpalette

Eine Sammlung von Volltonfarben, aus denen Sie Farben für Füllungen und Umrisse wählen können.

## Farbprofil

Angaben zu den Farbverarbeitungsfunktionen und -eigenschaften eines Geräts.

## Farbraum

In der elektronischen Farbverwaltung das virtuelle Wiedergabespektrum (Farben-Gamut) eines Geräts. Die Ränder und Konturen des Farbraums eines Geräts werden durch Farbverwaltungssoftware festgelegt.

Siehe auch [Farben-Gamut](#).

## Farbstich

Eine Farbtonung, die bei Fotos häufig auftritt und durch die Lichtverhältnisse oder andere Faktoren verursacht wird. So können beispielsweise Innenaufnahmen, die bei schwachem Glühlampenlicht gemacht wurden, einen gelben Farbstich und Fotos, die im Freien bei starkem Sonnenlicht aufgenommen wurden, einen blauen Farbstich aufweisen.

## Farbtiefe

Die maximale Anzahl von Farben, die ein Bild enthalten kann. Die Farbtiefe wird durch die [Bittiefe](#) eines Bildes und durch den Monitor bestimmt, auf dem es angezeigt wird. So kann z.B. ein 8-Bit-Bild bis zu 256 Farben und ein 24-Bit-Bild etwa 16 Mio. Farben enthalten. Ein GIF-Bild ist ein Beispiel für ein 8-Bit-Bild; ein JPEG-Bild ist ein Beispiel für ein 24-Bit-Bild.

## Farbton

Eigenschaft einer Farbe, anhand derer sie durch ihren Namen klassifiziert werden kann. Farbtöne sind z.B. Blau, Grün und Rot.

## Farbüberlappung

Ein Begriff aus der Druckersprache, der eine Methode beschreibt, durch die mithilfe von überlappenden Farben falsch ausgerichtete Farbauszüge (Fehlregistrierung) kompensiert werden. Durch diese Methode können auf einer weißen Seite weiße Stellen zwischen angrenzenden Farben vermieden werden.

Siehe auch [Überfüllen](#), [Farbbündelung](#) und [Überdrucken](#).



### **Farbverlaufsfüllung**

Glatter Verlauf von zwei oder mehr Farben in einem Bildausschnitt, die einer geraden, radialen, konischen oder quadratischen Strecke folgen. Bei der Zweifarben-Farbverlaufsfüllung erfolgt der Verlauf unmittelbar aus einer Farbe in die andere, während angepasste Füllungen einen Verlauf vieler Farben zeigen können.

### **Farbverlaufstreifen**

Farbschattierungen, die das Erscheinungsbild einer Farbverlaufsfüllung ausmachen. Je mehr Schritte insgesamt erfolgen, desto glatter erscheint der Verlauf von der Ausgangsfarbe zur Endfarbe.

### **Farbwert**

Zahlenangaben, mit denen die Farben in einem Farbmodus definiert werden. Im RGB-Farbmodus ergeben beispielsweise die Farbwerte 255 für Rot (R) und jeweils 0 für Grün (G) und Blau (B) die Farbe Rot.

### **Filter**

Anwendung zur Umwandlung digitaler Daten in ein anderes Format.

### **Fluchtpunkt**

Eine Markierung, die angezeigt wird, wenn Sie eine Extrusion bzw. ein Objekt auswählen, die/das mit einer Perspektive versehen wurde. Bei der Extrusion markiert der Fluchtpunkt entweder die Tiefe (Parallelextrusion) oder den Punkt, an dem sich die verlängerten extrudierten Flächen trafen (Perspektivenextrusion). In beiden Fällen wird der Fluchtpunkt durch ein X gekennzeichnet.

### **FTP (File Transfer Protocol)**

Eine Methode zum Übertragen von Dateien zwischen zwei Computern. Auf vielen Internet-Servern finden sich Materialsammlungen, auf die mittels FTP zugegriffen werden kann.

### **Füllmuster**

Fraktal generierte Füllung, die standardmäßig einen Objekt- oder Bildbereich mit einem einzelnen Bild anstatt mit einer Serie wiederholter Bilder füllt.

### **Füllung**

Durch Zuweisen einer Füllung wird ein Bildbereich mit einer Farbe, einer Bitmap, einem Farbverlauf oder einem Muster versehen.

### **Füllzeichen**

Reihe von Zeichen zwischen Textobjekten, die dem Leser bei großen Textabständen die Orientierung erleichtern. Füllzeichen werden oft an Stelle von Tabulatoren in rechtsbündigem Text wie z.B. Listen oder Inhaltsverzeichnissen verwendet.

## **G**

### **Gehrungswinkel**

Ein Wert, der bestimmt, ab welchem Winkel zwei aufeinander treffende Linien durch eine Spitze statt durch eine Abschrägung verbunden werden.

### **Gerastertes Bild**

Ein in Form von Pixeln wiedergegebenes Bild. Gerasterte Bilder entstehen, wenn Sie Vektorgrafikdateien in Bitmap-Dateien umwandeln.

### **Geschlossenes Objekt**

Objekt, das durch eine Strecke definiert ist, deren Anfangs- und Endpunkt miteinander verbunden sind.

### **Geschlossene Strecke**

Ein Strecke, deren Anfangs- und Endpunkt miteinander verbunden sind.

### **Geteilte Überblendung**

Eine einzelne Überblendung, die in zwei oder mehr Komponenten unterteilt wurde, um eine zusammengesetzte Überblendung zu erzeugen. Das Objekt, bei dem die Überblendung unterteilt wird, wird zum Endobjekt der einen und zum Startobjekt der anderen Überblendungskomponente.

## GIF

Ein Grafikdateiformat mit minimalen Speicheranforderungen, das problemlos zwischen Computern ausgetauscht werden kann. Bilder mit 256 oder weniger Farben werden häufig in diesem Format im Internet veröffentlicht.

## Gitter

Eine Reihe horizontaler und vertikaler Linien mit gleichmäßigem Abstand, mit denen Objekte leichter gezeichnet und angeordnet werden können.

Siehe auch [Dokumentgitter](#).

## Gleichmäßige Füllung

Füllungsart, mit der Sie Ihrem Bild eine einzelne Volltonfarbe zuweisen können.

Siehe auch [Füllung](#).

## Grafiktext

Textart, die mit dem Hilfsmittel **Text** erstellt wurde. Mithilfe der Option **Grafiktext** können Sie einzelne Textzeilen wie z. B. Überschriften hinzufügen oder Text grafische Effekte zuweisen, ihn also z. B. an einem Objekt ausrichten, extrudieren, überblenden oder anderweitig grafisch bearbeiten. Ein Grafiktextobjekt kann aus bis zu 32.000 Zeichen bestehen.

## Graustufen

Ein Farbmodus, der Bilder mit 256 Grauschattierungen anzeigt. Jede Farbe ist als Wert zwischen 0 und 255 definiert, wobei 0 am dunkelsten (Schwarz) und 255 am hellsten (Weiß) ist. Graustufenbilder, insbesondere Fotos, werden häufig als Schwarzweißbilder bezeichnet.

## Grenzwert

Ein Toleranzwert für die Tonabweichung in einer Bitmap.

## Größe

Proportionales Ändern der horizontalen und vertikalen Abmessungen eines Objekts durch Ändern einer der beiden Abmessungen. So kann z.B. die Größe eines Rechtecks mit einer Höhe von 1 cm und einer Breite von 2 cm proportional geändert werden, indem der Wert für die Höhe auf 1,5 cm eingestellt wird. Der neue Höhenwert führt automatisch zu einer Breite von 3 cm. Das Seitenverhältnis 1:2 (Höhe zu Breite) bleibt erhalten.

## Größere Schrittweite

Bewegen eines Objekts in großen Schritten durch Drücken der Umschalttaste und einer Pfeiltaste. Der Faktor für das schrittweise Verschieben eines Objekts um größere Distanzen wird mit dem normalen Verschiebungswert multipliziert. Daraus ergibt sich die Entfernung, um die das Objekt verschoben wird.

Siehe auch [Schrittweises Verschieben](#) und [Kleinere Schrittweite](#).

## Grundfarbe

Farbe des Objekts, die unter einer Transparenz sichtbar ist. Die Grundfarbe und die Farbe der Transparenz werden abhängig von dem der Transparenz zugewiesenen Zusammenführungsmodus unterschiedlich kombiniert.

## Gruppe

Mehrere Objekte, die sich wie eine Einheit verhalten. Für eine Gruppe durchgeführte Vorgänge werden in gleicher Weise auf alle Elemente angewendet.

## H

### Halbton

Bild, das von einem kontinuierlichen Farbtonbild in eine Reihe von Punkten verschiedener Größe zur Darstellung verschiedener Töne konvertiert wurde.

### Hauptebene

Ebene einer [Master-Seite](#), deren Objekte auf jeder Seite einer mehrseitigen Zeichnung erscheinen. Eine Master-Seite kann mehrere Hauptebenen haben.

## Helligkeit

Die gemeinsame Helligkeitsstufe einer Transparenz und des Objekts, dem die Transparenz zugewiesen wird. Wenn zum Beispiel einem Objekt mit hellen Farben eine Transparenz zugewiesen wird, erhält die Transparenzfarbe eine entsprechende Helligkeitsstufe. Dasselbe gilt für eine Transparenz, die einem Objekt mit dunkler Farbe zugewiesen wird, d.h. die Transparenz erscheint entsprechend dunkel.

## Heraustrennen

Ein Begriff aus der Druckersprache, der sich auf einen Bereich bezieht, bei dem alle darunter liegenden Farben entfernt wurden, so dass nur die oberste Farbe gedruckt wird. Wenn Sie beispielsweise einen kleinen Kreis auf einen großen Kreis drucken, wird der Bereich unter dem kleinen Kreis nicht gedruckt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Farbe, die für den kleinen Kreis verwendet wird, nicht durch Überlappung oder Vermischung mit der Farbe des großen Kreises verfälscht wird.

## Hilfslinie

Eine horizontale, vertikale oder schräge Linie, die an einer beliebigen Stelle im Zeichenfenster platziert werden kann, um beim Positionieren von Objekten zu helfen.

## Hinterlegter Schatten

Dreidimensionaler Schatteneffekt, der Objekten ein wirklichkeitsgetreues Aussehen verleiht.

## Histogramm

Ein Histogramm ist ein horizontales Balkendiagramm, das die Helligkeitswerte der Pixel in einem Bitmap-Bild auf einer Skala von 0 (dunkel) bis 255 (hell) darstellt. Der linke Teil des Histogramms repräsentiert die Schattenteile eines Bildes, der mittlere Teil die Mitteltöne und der rechte Teil die Glanzlichter. Aus der Höhe der Kurvenspitzen geht hervor, wie viele Pixel sich auf jeder Helligkeitsstufe befinden. Wenn sich beispielsweise eine große Anzahl von Pixeln in Schattenbereichen (dem linken Teil des Histogramms) befindet, weist dies auf Details in den dunklen Bereichen des Bildes hin.

## Hochgestellt

Hochgestellte Zeichen werden in einer Textzeile über die Grundlinie der anderen Zeichen gesetzt.

## Hotspot

Der mit einer Internetadresse verknüpfte Bereich eines Objekts. Beim Klicken auf den Hotspot wird die entsprechende Internetadresse aufgerufen.

## HSB (Farbton, Sättigung, Helligkeit)

Farbmodus, der aus drei Komponenten besteht: Farbton (Hue – H), Sättigung (Saturation – S) und Helligkeit (Brightness – B). Der Farbton bestimmt die Farbe (Gelb, Orange, Rot usw.), die Helligkeit bestimmt die wahrgenommene Intensität (hellere oder dunklere Farbe) und die Sättigung bestimmt die Farbtiefe (von schwach bis kräftig).

## HTML

Die Standardsprache im World Wide Web basiert auf Tags, mit denen die Struktur und die einzelnen Bestandteile eines Dokuments definiert werden. Mithilfe der Tags können Sie Text auf Webseiten formatieren und Ressourcen wie Bilder, Ton-, Video- und Animationsdateien integrieren.

## Hülle

Geschlossene Form, die um ein Objekt gelegt werden kann, um die Form des Objekts zu ändern. Eine Hülle besteht aus Segmenten, die durch Knoten miteinander verbunden sind. Nachdem eine Hülle um ein Objekt gelegt wurde, können die Knoten verschoben werden, um die Form des Objekts zu ändern.

## Hyperlink

Elektronische Verknüpfung, mit deren Hilfe Sie direkt von einer Stelle in einem Dokument zu einer anderen Stelle im gleichen oder einem anderen Dokument gelangen können.

## I

## Imagemap

Grafik in einem HTML-Dokument, in der anklickbare Bereiche enthalten sind, die eine Verknüpfung zu Websites im World Wide Web, zu anderen HTML-Dokumenten oder zu Grafiken bilden.

## **Inhalt**

Ein oder mehrere Objekte, die beim Anwenden von PowerClip-Effekten in einem Behälterobjekt erscheinen.

Dieser Begriff wird auch zur Beschreibung von Grafikressourcen verwendet, die mit dem Produkt geliefert werden, wie Clip-Art, Photos, Symbole, Schriften und Objekte.

## **Intensität**

Maßstab für die Helligkeit der helleren Pixel in einer Bitmap im Vergleich zu den dunkleren Mitteltönen und dunklen Pixeln. Bei einer Erhöhung der Intensität wird Weiß deutlicher und dunklere Flächen werden stärker abgesetzt.

## **Interlacing**

Methode in GIF-Bildern zur Darstellung von Bildern auf Webseiten mit niedriger, grober Auflösung. Je mehr Daten geladen werden, desto besser wird die Bildqualität.

## **Isometrisch**

Eine Projektionsart, für die drei Achsen im rechten Winkel charakteristisch sind. Objekte können durch deren Projektion räumlich dargestellt werden. Beim Projizieren wird ein Quadrat zu einer der Seiten eines Würfels. Bei isometrischen Projektionen werden Winkel in 30-Grad-Schritten verwendet.

## **J**

### **JavaScript**

Eine im Internet verwendete Skriptsprache, mit der interaktive Funktionen zu HTML-Seiten hinzugefügt werden.

### **JPEG**

Format für die Komprimierung von Fotos mit geringem Verlust an Bildqualität. Wegen der fast verlustfreien Komprimierung (bis zu 20:1) und der geringen Dateigröße werden Bilder häufig im JPEG-Format in Webseiten eingebunden.

### **JPEG 2000**

Eine verbesserte Version des Dateiformats JPEG mit höherer Komprimierung. Ermöglicht das Anfügen von Bildinformationen und Zuweisen verschiedener Komprimierungsraten zu verschiedenen Bildbereichen.

## **K**

### **Kacheln**

Ein Verfahren zum Füllen einer Fläche, bei dem ein kleines Bild neben- und untereinander wiederholt wird. Dieses Verfahren kann z.B. dazu verwendet werden, einen gemusterten Hintergrund für Internetseiten zu erstellen.

### **Kalligrafiewinkel**

Winkel, der die Ausrichtung des Stifts relativ zur Zeichenfläche steuert, ähnlich der Neigung der Feder eines kalligrafischen Stifts. Eine in diesem Winkel gezeichnete Linie ist anfänglich sehr schmal und wird immer breiter, je weiter sich ihr Winkel vom Kalligrafie-Winkel entfernt.

### **Kleinere Schrittweite**

Ein Objekt um kleine Distanzen verschieben.

Siehe auch [Schrittweises Verschieben](#) und [Größere Schrittweite](#).

### **Klon**

Kopie eines Objekts oder eines Bildbereichs, die mit einem Originalobjekt oder -bildbereich verknüpft ist. Die meisten Änderungen des Originals wirken sich auch automatisch auf dessen Klone aus.

Siehe auch [Symbol](#).

### **Knoten**

Die quadratischen Punkte an den Enden eines Linien- oder Kurvensegments. Sie können die Form einer Linie oder Kurve ändern, indem Sie einen oder mehrere ihrer Knoten ziehen.

### **Kombiniertes Objekt**

Objekt, das durch Kombinieren von zwei oder mehr Objekten und durch Umwandeln dieser Objekte in ein einzelnes Kurvenobjekt erstellt wurde. Kombinierte Objekte übernehmen die Füllungs- und Umrissattribute des zuletzt ausgewählten Objekts. Teilbereiche, in denen sich eine gerade Anzahl von Objekten überlappt, besitzen keine Füllung. Teilbereiche, in denen sich eine ungerade Anzahl von Objekten überlappt, besitzen eine Füllung. Die Umrisse der Originalobjekte bleiben sichtbar.

### **Komprimierung mit Verlust**

Eine Art der Dateikomprimierung, bei der die Bildqualität erheblich beeinträchtigt wird.

### **Komprimierung ohne Verlust**

Eine Art der Dateikomprimierung, bei der die Qualität eines Bildes beim Komprimieren und Dekomprimieren erhalten bleibt.

### **Konkav**

Nach innen gewölbt oder gerundet wie beispielsweise das Innere einer Schüssel.

### **Kontrast**

Farbtonunterschied zwischen dunklen und hellen Bereichen eines Bildes. Höhere Kontrastwerte führen zu größeren Unterschieden und weniger Farbabstufungen zwischen Dunkel und Hell.

### **Konturen**

Effekt, bei dem innerhalb oder außerhalb der Objektränder in gleichmäßigem Abstand konzentrische Formen angeordnet werden. Dieser Effekt kann auch zum Anlegen schnittfähiger Umrisse für Plotter, Graviermaschinen oder Vinylschneider verwendet werden.

### **Konvex**

Nach außen gewölbt oder gerundet wie beispielsweise das Äußere einer Kugel oder eines Kreises.

### **Kurvenobjekt**

Ein Objekt mit **Knoten** und **Steuerpunkten**, die bearbeitet werden können, um die Form des Objekts zu verändern. Kurvenobjekte können jede Form haben, einschließlich der Form gerader oder gekrümmter Linien.

## **L**

### **Lab**

Farbmodell, das neben einer Helligkeitskomponente (L für Luminanz) zwei chromatische Komponenten enthält: „a“ (Grün bis Rot) und „b“ (Blau bis Gelb).

### **Lesezeichen**

Ein Merkzeichen für eine Adresse im Internet.

### **Leuchtkraft (Helligkeit)**

Menge des Lichts, das übertragen bzw. von einem bestimmten Pixel reflektiert wird. Im HSB-Farbmodell ist die Helligkeit ein Maß dafür, wie viel Weiß eine Farbe enthält. So ergibt beispielsweise ein Helligkeitswert von 0 Schwarz (oder Schatten in Fotos) und ein Helligkeitswert von 255 Weiß (oder Glanzlichter in Fotos).

### **Lichthof**

Eine Maske hinter einer Linie, mit der es einfacher anzuzeigen ist, wenn sich die Linie auf einem anderen Objekt befindet. Lichthöfe weisen in der Regel die gleiche Farbe auf wie die Seite.

### **Lineal**

Eine horizontale oder vertikale Leiste, die in Einheiten unterteilt ist und dazu dient, Größe und Position von Objekten zu bestimmen. Standardmäßig werden die Lineale auf der linken Seite und am oberen Rand des Anwendungsfensters angezeigt; sie können aber auch ausgeblendet oder verschoben werden.

## **LZW**

Verlustfreies Dateikomprimierungsverfahren, das geringeren Dateiumfang und kürzere Verarbeitungszeit ergibt. Die LZW-Komprimierung wird vor allem bei GIF- und TIFF-Dateien verwendet.

## M

### Maschenfüllungen

Füllungsart, mit der Sie dem Inneren des ausgewählten Objekts Farbflecken hinzufügen können.

### Master-Seite

Eine virtuelle Seite, die globale Objekte, Hilfslinien und Gittereinstellungen enthält, die auf alle Seiten in Ihrem Dokument angewendet werden.

### Mehrfachauswahl

Eine Methode zur Auswahl mehrerer Objekte mit dem Hilfsmittel **Auswahl** oder mehrerer Knoten mit dem Hilfsmittel **Form**.

### Mengentext

Texttyp, bei dem Formatoptionen zugewiesen und große Textblöcke direkt bearbeitet werden können.

### Moiré-Muster

Der sichtbare Effekt ausstrahlender Kurven durch Übereinanderlegen zweier regelmäßiger Muster. Ein Moiré-Muster kann beispielsweise durch Überlappen zweier **Halbtonbilder** mit verschiedenen Winkeln und verschiedenem Punktabstand und Punktgröße entstehen. Moiré-Muster sind das unerwünschte Ergebnis des erneuten Rasterns von Bildern mit einem anderen Halbtonbild oder demselben Halbtonbild, dessen Winkel von dem des Originalbilds abweicht.

### Musterfüllung

Füllung, bestehend aus einer Reihe sich wiederholender Vektorobjekte oder Bilder.

## N

### Neigen

Objekt vertikal bzw. horizontal neigen.

### Nicht druckbare Zeichen

Elemente, die am Bildschirm angezeigt, aber nicht gedruckt werden. Dazu gehören Lineale, Hilfslinien, Gitterlinien in Tabellen, verborgener Text und Formatierungssymbole wie Leerzeichen, harte Zeilenschaltung, Tabulatoren und Einzüge.

## O

### Objekt

Oberbegriff für jedes Element, das Sie in einer Zeichnung erstellen oder in eine Zeichnung einfügen. Beispiele für Objekte sind Linien, Formen, Grafiken und Text.

### Offenes Objekt

Objekt, das durch eine Strecke definiert wird, deren Anfangs- und Endpunkt nicht miteinander verbunden sind.

### Original

Objekt, das geklont wurde. Die meisten Änderungen am Original gelten automatisch auch für den Klon.

## P

### Palettenfarbmodus

8-Bit-Farbmodus, der zur Anzeige von Bildern mit bis zu 256 Farben verwendet wird. Sie können ein komplexes Bild in den Palettenfarbmodus umwandeln, um die Größe der Datei zu verringern und eine bessere Kontrolle über die Farben, die während des Umwandlungsprozesses verwendet werden, zu erzielen.

### PANOSE-Schriftabgleichung

Funktion, über die Sie eine Ersatzschrift für Dateien wählen können, die nicht auf dem Computer installierte Schriften enthalten. Sie können festlegen, dass die Schriftabgleichung nur für die aktuelle Arbeitssitzung gelten oder von Dauer sein soll, so dass beim Speichern und erneuten Öffnen der Datei automatisch die neue Schrift angezeigt wird.

## **PANTONE-Skalenfarben**

Farben, die über das PANTONE-Skalenfarbensystem zur Verfügung stehen, das auf dem CMYK-Farbmodell beruht.

## **Pfeiltasten**

Richtungstasten, mit denen ausgewählte Objekte in kleinen Schritten verschoben werden können. Mit den Pfeiltasten können Sie auch den Cursor an der gewünschten Stelle positionieren, wenn Sie auf dem Bildschirm oder in einem Dialogfeld Text eingeben oder bearbeiten.

## **Pixel**

Farbiger Punkt, der den kleinsten Teil einer Bitmap darstellt.

Siehe auch [Auflösung](#).

## **PNG (Portable Network Graphics)**

Ein Grafikdateiformat für die Online-Anzeige. Mit diesem Format können farbige Grafiken mit einer Farbtiefe von 24 Bit importiert werden.

## **PostScript-Füllung**

Mit der Seitenbeschreibungssprache PostScript erstellte Füllmuster.

## **PowerClip-Effekt**

Verfahren zum Anordnen von Objekten, mit dem Sie ein Objekt in einem anderen unterbringen können.

## **PowerClip-Objekt**

Ein Objekt, das durch das Einfügen von Objekten (Inhaltsobjekte) in andere Objekte (Behälterobjekte) entsteht. Wenn das Inhaltsobjekt größer als das Behälterobjekt ist, wird das Inhaltsobjekt automatisch zugeschnitten. Es ist nur der Inhalt sichtbar, der in das Behälterobjekt eingefügt werden kann.

## **Progressiv**

Verfahren beim Laden von JPEG-Bildern, bei dem das Bild von Anfang an in voller Größe, aber zunächst mit einer niedrigen Auflösung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Je mehr Bilddaten geladen werden, desto besser wird die Bildqualität.

## **Punkt**

Eine hauptsächlich im Satzwerk verwendete Maßeinheit für Schriftgrößen. Ein Zoll entspricht etwa 72 Punkt; ein Pica entspricht 12 Punkt.

## **Q**

### **Quellobjekt**

Objekt, dem ein Formungsvorgang wie Verschmelzen, Zuschneiden oder Schnittmenge mit einem anderen Objekt zugewiesen wird. Das Quellobjekt nimmt die Füllungs- und Umrissseigenschaften des Zielobjekts an.

Siehe auch [Zielobjekt](#).

## **R**

### **Radius**

Legt bei Orbits (Umlaufbahnen) den Abstand zwischen dem Mittelpunkt des Pinselstrichs und den Spitzen fest, die den Mittelpunkt des Pinselstrichs umkreisen, wenn Sie mit Orbits malen. Durch Erhöhung dieses Wertes wird gleichzeitig der Pinselstrich vergrößert.

### **Randanschnitt**

Der Teil des Druckbilds, der über den Rand der Seite hinausgeht. Durch den Randanschnitt wird sichergestellt, dass das Druckbild nach dem Binden und Zuschneiden mit dem Seitenrand abschließt.

### **Rastern**

Prozess zum Simulieren einer größeren Anzahl von Farben, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Farben verfügbar ist.

### **Rauschen**

Zufällig verteilte Pixel innerhalb einer Bitmap, die Bildstörungen beim Fernsehempfang ähneln.

### **Rechtwinklig**

Eine Ansicht eines Objekts, die senkrecht zu einer Ebene steht. Ein Würfel wird als Quadrat angezeigt, da nur eine Ebene sichtbar ist.

## RGB

Farbmodus, bei dem die drei primären Lichtfarben (Rot, Grün und Blau) in unterschiedlicher Intensität kombiniert werden, um alle anderen Farben zu erzeugen. Den einzelnen [Farbkanälen](#) Rot, Grün und Blau wird jeweils ein Wert zwischen 0 und 255 zugeordnet. Bei Bildschirmen und Scannern erfolgt die Darstellung bzw. Erkennung der Farben im RGB-Farbmodus und auch die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges beruht auf einem ähnlichen Prinzip.

## Rich Text

Rich Text unterstützt Formatierungen wie fett, kursiv und unterstrichen sowie unterschiedliche Schriften, Schriftgrößen und farbigen Text. Rich-Text-Dokumente können auch Seitenformatierungsoptionen enthalten wie benutzerdefinierte Seitenränder, Zeilenabstände und Tabulatorabstände.

## Rollover

Interaktives Objekt bzw. interaktive Objektgruppe, dessen bzw. deren Erscheinungsbild sich ändert, wenn Sie darauf klicken oder zeigen.

## Roundtripping

Umwandlung eines Dokuments, das in einem Dateiformat wie dem Portable Document Format (PDF) gespeichert wurde, in ein anderes Format wie z. B. Corel DESIGNER (DES) und wieder zurück.

## S

### Sammlung

Eine Gruppe mit Symbolbibliotheksdateien.

### Sättigung

Reinheit bzw. Kräftigkeit einer Farbe, die sich als Fehlen von Weiß ausdrückt. Eine Farbe mit einer Sättigung von 100 % enthält keinen Weißanteil. Eine Farbe mit einer Sättigung von 0 % ist eine Grauschattierung.

### Satzgerät

Ein mit hoher Auflösung arbeitendes Gerät, das Ausgaben auf Film oder Filmpapier erzeugt, die bei der Herstellung von Platten für Druckerpressen verwendet werden.

### Schmuckfarbe

Im Druckereiwesen eine Druckfarbe, die einzeln gedruckt (also nicht aus verschiedenen Farben gemischt) wird, wobei jede Schmuckfarbe auf eine eigene Platte gedruckt wird.

### Schrift

Ein Satz von Zeichen mit einheitlichem Schriftstil (z.B. Kursiv), Gewicht (z.B. Fettschrift) und Schriftgrad (z.B. 10 Punkt) für eine Schriftart wie beispielsweise Times New Roman.

### Schrittweises Verschieben

Verschieben eines Objekts in vorgegebenen Abständen.

Siehe auch [Kleinere Schrittweite](#) und [Größere Schrittweite](#).

### Schwarzpunkt

Ein Helligkeitswert in einem Bitmap-Bild, der als Schwarz gewertet wird. In Corel PHOTO-PAINT können Sie den Schwarzpunkt festlegen, um den Kontrast eines Bildes zu verbessern. Wenn Sie beispielsweise im [Histogramm](#) eines Bildes mit einer Helligkeitsskala von 0 (dunkel) bis 255 (hell) als Schwarzpunkt den Wert 5 wählen, werden alle Pixel mit einem Wert über 5 in Schwarz umgewandelt.

### Schwarzweiß-Farbmodus

1-Bit-Farbmodus, bei dem Bilder als zwei Vollfarben (Schwarz und Weiß) ohne Abstufungen gespeichert werden. Dieser Modus ist besonders für Strichgrafiken und einfache Grafiken geeignet. Um einen Schwarzweißfoto-Effekt zu erzielen, können Sie den Graustufen-Farbmodus verwenden.

Siehe auch [Graustufen](#).

### Schwenken (Corel DESIGNER)

Verschieben der Zeichenseite im Zeichenfenster. Durch Schwenken wird die Ansicht der Seite auf dieselbe Weise geändert, wie durch einen Bildlauf, bei dem die Zeichnung im Zeichenfenster nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts verschoben wird. Wenn Sie bei



so starker Vergrößerung arbeiten, dass nicht alle Teile der Zeichnung angezeigt werden, können Sie durch Schwenken rasch die Teile der Zeichnung sichtbar machen, die zuvor nicht zu sehen waren.

### **Segment**

Die Linie oder Kurve zwischen Knoten in einem Kurvenobjekt.

### **Seitenverhältnis**

Das Seitenverhältnis eines Bildes ist das Verhältnis zwischen seiner Breite und seiner Höhe (mathematisch ausgedrückt x:y). Das Seitenverhältnis eines Bildes mit 640 x 480 Pixeln beispielsweise ist 4:3.

### **Skalenfarben**

Im Druckereiwesen Begriff für Farben, die durch Mischen von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz entstehen. Dadurch unterscheiden sich die Skalenfarben von den Schmuckfarben, die einzeln gedruckt und nicht gemischt werden. Für jede Schmuckfarbe wird eine eigene Druckplatte benötigt.

### **Skalieren**

Proportionales Ändern der horizontalen und vertikalen Abmessungen eines Objekts um einen bestimmten Prozentsatz. So wird z.B. aus einem Rechteck mit einer Höhe von 1 cm und einer Breite von 2 cm, das um 150 % skaliert wird, ein Rechteck mit einer Höhe von 1,5 cm und einer Breite von 3 cm. Das Seitenverhältnis 1:2 (Höhe zu Breite) bleibt erhalten.

### **Skizze**

Eine verkleinerte Version mit niedriger Auflösung eines Bildes oder einer Zeichnung.

### **Spaltenabstand**

Der Abstand zwischen Textspalten. Beim Drucken versteht man darunter die weiße Fläche der beiden inneren Ränder zweier sich gegenüberliegender Seiten.

### **Spitze**

Ein Punkt oder eine Ecke, die dort erstellt wird, wo sich zwei Kurven treffen.

### **Steuerobjekt**

Das Ausgangsobjekt, auf das Effekte wie Hüllen, Extrusionen, hinterlegte Schatten, Konturen und mit dem Hilfsmittel **Lineares Muster** erstellte Objekte angewendet werden. Änderungen, die am Steuerobjekt vorgenommen werden, wirken sich auf das Erscheinungsbild aus.

### **Steuerobjekt oder Steuergruppe**

Ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten, auf die eine Extrusion, eine Überblendung, ein hinterlegter Schatten, ein Umriss oder ein anderer Spezialeffekt angewendet wird. Sie können das Steuerobjekt bzw. die Steuergruppe bearbeiten, indem Sie deren Form, Farbe oder Position ändern oder indem Sie eine Änderung anwenden und hierdurch die Gesamterscheinung des Spezialeffekts ändern.

Bei Überblendungen bilden die Start- und Endobjekte der Überblendung die Steuerobjekte.

### **Steuerpunkte**

Ziehpunkte, die sich von einem Knoten aus entlang einer Kurve erstrecken, die mit dem Hilfsmittel **Form** bearbeitet wird. Steuerpunkte bestimmen den Winkel, in dem die Kurve durch den Knoten verläuft.

### **Stil**

Eine Reihe von Attributen, mit denen die Darstellung eines Objekttyps festgelegt wird. Folgende Stilarten stehen zur Auswahl: Grafikstile, Textstile (Grafiktext und Mengentext) und Farbstile.

### **Strecke**

Der Grundbaustein, aus dem Objekte zusammengesetzt sind. Eine Strecke kann offen (z.B. eine Linie) oder geschlossen (z.B. ein Kreis) sein und aus einem einzelnen Linien- bzw. Kurvensegment oder vielen verbundenen Segmenten bestehen.

### **Strukturansicht**

Eine hierarchische Ansicht von Ordnern, Unterordnern und Dateien. Im Andockfenster „Symbol-Manager“ zeigt die Struktur ganz oben das aktuelle Dokument an und darunter die Sammlungen und die Bibliotheksdateien.

## Subtraktives Farbmodell

Ein Farbmodell wie beispielsweise CMYK, bei dem die Farben durch Subtraktion der von den Objekten reflektierten Lichtwellen erstellt werden. Eine Druckfarbe erscheint z.B. blau, wenn sie alle Farben außer Blau absorbiert.

## Symbol

Wiederverwendbare(s) Objekt bzw. Gruppe von Objekten. Symbole werden einmal definiert und können dann mehrmals in einer Zeichnung referenziert werden.

## Symbol

Die bildliche Darstellung eines Hilfsmittels, eines Objekts, einer Datei oder eines anderen Elements der Anwendung.

## Symbolinstanz

Das Vorkommen eines [Symbols](#) in einer Zeichnung. Symbolinstanzen übernehmen automatisch alle am Symbol vorgenommenen Änderungen. Sie können den einzelnen Instanzen auch eindeutige Eigenschaften, wie Größe, Position und gleichmäßige Transparenz, zuweisen.

## T

### Textrahmen

Rechteck, das als Abfolge gestrichelter Linien angezeigt wird und einen mit dem Hilfsmittel **Text** erstellten Mengentextblock enthält.

### Textstil

Eine Reihe von Attributen, mit denen die Darstellung von Text festgelegt wird. Es gibt zwei Textstilarten: Textstile für [Grafiktext](#) und Textstile für [Mengentext](#).

### Tiefgestellt

Tiefgestellte Zeichen werden in einer Textzeile unter die Grundlinie der anderen Zeichen gesetzt.

## Ton

Abweichungen in einer Farbe oder im Bereich der Grauwerte zwischen Schwarz und Weiß.

## Tönung

In der Fotobearbeitung bezieht sich eine Tönung häufig auf eine halbtransparente Farbe, die über ein Bild gelegt wird. Dies wird auch als [Farbstich](#) bezeichnet.

In der Druckersprache bezeichnet eine Tönung eine hellere Schattierung einer Farbe, die durch Halbtonrasterung erstellt wird (z.B. eine Schmuckfarbe).

Siehe auch [Halbton](#).

## Tonwertbereich

Verteilung der Pixel in einem Bitmap-Bild von dunkel (ein Wert von 0 bedeutet keine Helligkeit) bis hell (ein Wert von 255 bedeutet völlige Helligkeit). Pixel im ersten Drittel des Bereichs werden als Schatten, Pixel im mittleren Drittel als Mittelöne und Pixel im letzten Drittel als Glanzlichter gewertet. Idealerweise sollten die Pixel in einem Bild über den gesamten Tonwertbereich verteilt sein. Ein [Histogramm](#) ist ein hervorragendes Hilfsmittel für das Anzeigen und Beurteilen des Tonwertbereichs eines Bildes.

## Transparenz

Eigenschaft eines Objekts, die es durchsichtig macht. Ein geringerer Transparenzwert hat eine höhere Deckkraft zur Folge, so dass die darunter liegenden Elemente bzw. Bilder weniger sichtbar sind.

Siehe auch [Deckkraft](#).

## Trennbereich

Abstand zwischen dem Beginn der Worttrennung und dem rechten Rand.

## TrueType-Schriften

Von Apple entwickelter Schriftstandard. TrueType-Schriften werden genauso gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm dargestellt werden, und können auf jede beliebige Größe eingestellt werden.

## TWAIN

Mit dem TWAIN-Treiber vom Hersteller der Bilderfassungshardware können Corel-Grafikanwendungen Bilder direkt von einer digitalen Kamera oder einem Scanner einlesen.

## U

### Überbelichtung

Übermäßig viel Licht in einem Bild, was dem Bild ein ausgewaschenes Aussehen verleiht.

Siehe auch [Belichtung](#).

### Überblendung

Spezialeffekt, bei dem ein Objekt über eine Abfolge von Zwischenformen und Zwischenfarben in ein anderes Objekt umgewandelt wird.

### Überdrucken

Beim Überdrucken wird eine Farbe über einer anderen gedruckt. Je nachdem, welche Farben ausgewählt wurden, vermischen sich die überdruckten Farben zu einer neuen Farbe oder die obere überdeckt die untere Farbe. Das Überdrucken einer hellen Farbe mit einer dunklen Farbe wird häufig angewendet, um Registrierprobleme zu vermeiden, die auftreten können, wenn die Farbauszüge nicht präzise ausgerichtet sind.

Siehe auch [Farbüberlappung](#), [Farbbündelung](#) und [Überfüllen](#).

### Überfüllen

Im Druckereiwesen eine Form der Farbüberlappung, bei der das Vordergrundobjekt über den Rand des Hintergrundobjekts hinaus erweitert wird.

### Übergeordnete Farbe

Ausgangsfarbstil, der gespeichert und Objekten in einer Zeichnung zugewiesen werden kann. Aus der übergeordneten Farbe lassen sich untergeordnete Farben erzeugen.

Siehe auch [Untergeordnete Farbe](#).

### Überlappung

Siehe [Farbüberlappung](#).

### Umriss

Die Linie, durch die die Form eines Objekts definiert wird.

### Unicode

Zeichenkodierungsstandard, mit dem die Zeichensätze für alle geschriebenen Sprachen weltweit definiert werden. Hierbei werden ein 16-Bit-Codesatz und mehr als 65.000 Zeichen eingesetzt. Mit Unicode können Sie Texte problemlos verarbeiten, und das unabhängig von der Textsprache, dem Betriebssystem oder der Anwendung.

### Unterbelichtung

Zu wenig Licht in einem Bild.

Siehe auch [Belichtung](#).

### Untergeordnete Farbe

Farbstil, der als Schattierung eines anderen Farbstils erstellt wurde. Bei den meisten verfügbaren Farbmodellen und -paletten haben die untergeordneten Farben denselben Farbton wie die übergeordneten Farben, verfügen aber über unterschiedliche Werte der Sättigung und Helligkeit.

Siehe auch [Übergeordnete Farbe](#).

### Unterschneidung

Die Laufweite zwischen Textzeichen und die Anpassung dieses Abstands. Unterschneidung wird häufig dazu verwendet, zwei Textzeichen näher zueinander zu positionieren als gewöhnlich, z. B. WA, AW, TA oder VA. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.

## **Unterstrecken**

Unterstrecken sind die grundlegenden Kurven und Formen, aus denen ein einzelnes Kurvenobjekt erstellt wird.

## **URL (Uniform Resource Locator)**

Eindeutige Adresse, die den Pfad zu einer Webseite im Internet angibt.

## **Ursprung**

Punkt im Zeichenfenster, an dem sich die Lineale überschneiden.

## **V**

## **Vektorgrafik**

Ein Bild, das aus mathematischen Angaben generiert wird, die Position, Länge und Richtung für das Zeichnen von Linien bestimmen. Vektorgrafiken werden als Sammlungen von Linien und nicht als Muster einzelner Punkte oder Pixel erstellt.

Siehe auch [Bitmap](#).

## **Vektorobjekt**

Ein Objekt innerhalb einer Zeichnung, das als Zusammenstellung von Linien und nicht als Muster einzelner Punkte oder Pixel erstellt wird. Vektorobjekte werden aus mathematischen Angaben generiert, die Position, Länge und Richtung der gezeichneten Linien bestimmen.

## **Verlauf**

Die Schärfe der Kanten eines hinterlegten Schattens.

## **Verschachtelte Gruppe**

Zusammenfassung zweier oder mehrerer Gruppen in einer gemeinsamen Gruppe, die sich wie ein Einzelobjekt verhält.

## **Verschachtelte PowerClip-Objekte**

Behälter, die andere Behälter enthalten, wodurch komplexe PowerClip-Objekte entstehen.

## **Verschachteltes Symbol**

Eine Symboldefinition mit mindestens einer weiteren Definition.

## **Verschmelzen**

Das Kombinieren zweier Objekte zu einem einzelnen Kurvenobjekt mit einem einzelnen Umriss. Ein [Quellobjekt](#) wird mit einem [Zielobjekt](#) verschmolzen, um ein neues Objekt zu erstellen, das die Füll- und Umrissattribute des Zielobjekts übernimmt.

## **Vorlage**

Vordefinierte Festlegungen des Seitenformats, der Ausrichtung, der Linealposition sowie der Gitter- und Hilfslinien. Eine Vorlage kann auch veränderbare Grafiken und Text enthalten.

## **W**

## **Wasserzeichen**

Ein geringer, nach dem Zufallsprinzip generierter Rauschanteil, der der Helligkeitskomponente der Bildpixel hinzugefügt wird und Informationen über das Bild enthält. Diese Informationen überdauern normale Bearbeitungs-, Druck- und Scan-Vorgänge.

## **Weißpunkt**

Das Maß des Weißgehalts in einem Farbmonitor, das die Darstellung von Glanzlichtern und Kontrast beeinflusst.

Bei der Bildkorrektur bestimmt der Weißpunkt den Helligkeitswert in einem Bitmap-Bild, der als Weiß gewertet wird. In Corel PHOTO-PAINT können Sie den Weißpunkt festlegen, um den Kontrast eines Bildes zu verbessern. Wenn Sie beispielsweise im [Histogramm](#) eines Bildes mit einer Helligkeitsskala von 0 (dunkel) bis 255 (hell) als Weißpunkt den Wert 250 wählen, werden alle Pixel mit einem Wert über 250 in Weiß umgewandelt.

## **Wiedergeben**

Prozess, bei dem ein dreidimensionales Modell in ein zweidimensionales Bild umgewandelt wird.

## **Windows Image Acquisition (WIA)**

Eine Standardschnittstelle mit Treiber von Microsoft zum Laden von Bildern aus Peripheriegeräten wie Scannern und Digitalkameras.

## **Z**

### **Zeichen**

Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und andere Symbole.

### **Zeichenebene**

Der Bereich, der in einem Zeichenprofil von zwei Achsen eingegrenzt wird. Die obere Zeichenebene wird von den X- und Z-Achsen eingegrenzt. Die vordere Zeichenebene wird von den X- und Y-Achsen eingegrenzt. Die rechte Zeichenebene wird von den Y- und Z-Achsen eingegrenzt.

### **Zeichenfenster**

Bereich des Anwendungsfensters, in dem Sie Objekte erstellen, hinzufügen und bearbeiten können.

### **Zeichenprofil**

Eine Gruppe mit Einstellungen, die bestimmt, wie räumliche Objekte in zweidimensionalen Darstellungen angezeigt werden.

### **Zeichenseite**

Bereich des Zeichenfensters, der durch ein Rechteck mit Schatteneffekt umschlossen ist.

### **Zeichnen**

In Corel DESIGNER erstelltes Dokument.

### **Zeilenabstand**

Der Abstand zwischen Textzeilen. Der Zeilenabstand spielt sowohl für die Lesbarkeit als auch das Aussehen eine wichtige Rolle.

### **Ziehbereich**

Der Bereich, mit dem eine Befehlsleiste gezogen werden kann. Wenn Sie die Leiste am Ziehbereich ziehen, wird diese verschoben. Ziehen an einem anderen Bereich der Leiste ist wirkungslos. Die Position des Ziehbereichs hängt ebenso vom verwendeten Betriebssystem ab wie von der Ausrichtung der Leiste und ob die Leiste angedockt oder frei verschiebbar ist. Zu den Befehlsleisten mit Ziehbereich gehören die Symbolleisten, die Hilfsmittelpalette sowie die Eigenschaftsleiste.

### **Ziehpunkt**

Rautenförmige Bearbeitungspunkte, an denen gezogen werden kann, um eine Form zu ändern.

### **Zielobjekt**

Objekt, dem ein Formungsvorgang wie Verschmelzen, Zuschneiden oder Schnittmenge mit einem anderen Objekt zugewiesen wird. Das Zielobjekt behält seine Füllungs- und Umrissseigenschaften, die durch Kopieren auch den jeweiligen Quellobjekten zugewiesen werden.

Siehe auch [Quellobjekt](#).

## **ZIP**

Verlustfreies Dateikomprimierungsverfahren, das geringeren Dateiumfang und kürzere Verarbeitungszeit ergibt.

### **Zoom**

Verkleinern oder Vergrößern der Anzeige einer Zeichnung. Durch Vergrößern erhalten Sie eine detailliertere Ansicht, durch Verkleinern wird ein größerer Bereich der Zeichnung angezeigt.

### **Zusammengesetzte Überblendung**

Überblendung, die entsteht, wenn das Anfangs- oder Endobjekt einer Überblendung mit einem weiteren Objekt überblendet wird.

### **Zuschneiden**

Ausschneiden unerwünschter Bereiche eines Bildes und zwar ohne Auswirkung auf die Auflösung des beibehaltenen Bildbereichs.

### **Zweipunktperspektive**

Effekt, der durch Verlängern oder Verkürzen von zwei Objektseiten erzielt wird, wodurch der Eindruck entsteht, dass sich das Objekt in zwei Richtungen verjüngt.

### **Zwischenablage**

Der Bereich zum vorübergehenden Speichern von ausgeschnittenen oder kopierten Daten. Die Daten werden gespeichert, bis neue Daten in die Zwischenablage ausgeschnitten oder kopiert werden und die vorherigen Daten ersetzen.